VPC Endpoint

Pasos iniciales

 Edición
 01

 Fecha
 2023-07-30





HUAWEI CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. 2023. Todos los derechos reservados.

Quedan terminantemente prohibidas la reproducción y/o la divulgación totales y/o parciales del presente documento de cualquier forma y/o por cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas y permisos

El logotipo HUAWEI y otras marcas registradas de Huawei pertenecen a Huawei Technologies Co., Ltd. Todas las demás marcas registradas y los otros nombres comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Es posible que la totalidad o parte de los productos, las funcionalidades y/o los servicios que figuran en el presente documento no se encuentren dentro del alcance de un contrato vigente entre Huawei Cloud y el cliente. Las funcionalidades, los productos y los servicios adquiridos se limitan a los estipulados en el respectivo contrato. A menos que un contrato especifique lo contrario, ninguna de las afirmaciones, informaciones ni recomendaciones contenidas en el presente documento constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

Huawei está permanentemente preocupada por la calidad de los contenidos de este documento; sin embargo, ninguna declaración, información ni recomendación aquí contenida constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita. La información contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

Índice

1 Guía de operación	1
2 Preparaciones	2
3 Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaci	ones entre las VPC
3 1 Descripción general	
3.2 Paso 1: Crear un servicio de punto de conexión de VPC	
3.3 Paso 2: Comprar un punto de conexión de VPC	
4 Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaci de las diferentes cuentas	ones entre las VPC 12
4.1 Descripción general	
4.2 Paso 1: Crear un servicio de punto de conexión de VPC	
4.3 Paso 2: Agregar un registro de lista blanca	
4.4 Paso 3: Comprar un punto de conexión de VPC	
5 Configuración de un punto de conexión de VPC para acceder a O dirección privada de OBS	DBS mediante la 24
5.1 Descripción general	
5.2 Paso 1: Comprar un punto de conexión de VPC para conectarse a DNS	
5.3 Paso 2: Comprar un punto de conexión de VPC para conectarse a OBS	
5.4 Paso 3: Acceder a OBS	

1 Guía de operación

Esta sección utiliza ejemplos para describir cómo usar VPCEP.

Puede utilizar VPCEP en la consola de VPCEP. Para obtener más información, vea ¿Qué es el punto de conexión de VPC?

Escenarios de aplicación

VPCEP es un ajuste perfecto en los diferentes escenarios. Para obtener más información, véase Tabla 1-1.

cuenta

diferentes cuentas

Escenario	Descripción
Comunicaciones entre los recursos de nube en VPC de la misma región	Puede comprar un servicio de punto de conexión de VPC y un punto de conexión de VPC para acceder a los servicios en la nube entre las VPC. Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:
	• Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de la misma

Tabla 1-1 Escenarios de aplicación

Acceso a los recursos en la

nube desde un centro de datos	desde su centro de datos local. Para obtener más
local	información, consulte las siguientes secciones:
	Configuración de un punto de conexión de VPC para
	acceder a OBS mediante la dirección privada de OBS

Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de las

VPCEP le permite acceder a los recursos en la nube

2 Preparaciones

Antes de utilizar el servicio VPCEP, realice los siguientes preparativos:

- Crear una cuenta de Huawei Cloud
- Recargar su cuenta

Creación de la cuenta con Huawei Cloud

Si ya tiene una cuenta de Huawei Cloud autenticada, úsela para iniciar sesión en la consola de VPCEP. Si no la tiene, realice las siguientes operaciones para crearla:

NOTA

El servicio VPCEP no está disponible en la aplicación de Huawei Cloud. Solo puede usarlo en la consola de gestión de Huawei Cloud.

- 1. Visite el sitio web oficial de Huawei Cloud.
- 2. Haga clic en Regístrese.

Se muestra la página de registro. Ingrese la información requerida. Después del registro, el sistema le redirige automáticamente a su página de información personal.

Su cuenta tiene permisos para acceder al servicio VPCEP y a todos los demás servicios de Huawei Cloud.

Recargar su cuenta

Recarga su cuenta para asegurarse de que su cuenta tenga un saldo suficiente.

- Para obtener más información sobre los precios y las reglas de facturación de los recursos de VPCEP, consulte la Facturación.
- Para obtener detalles sobre cómo recargar una cuenta, consulta **Recarga de una cuenta** (clientes directos prepagados).

3 Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de la misma cuenta

3.1 Descripción general

Escenarios

Con VPCEP, puede acceder a los recursos en todas las VPC de la misma región.

Los recursos de nube en las diferentes VPC están aislados entre sí y no se puede acceder a ellos por las direcciones IP privadas. Después de crear un punto de conexión de VPC, puede usar una dirección IP privada para acceder a recursos a través de dos VPC a pesar del aislamiento de red entre ellos.

Esta sección describe cómo los recursos de nube en VPC de la misma cuenta en la misma región pueden comunicarse entre sí.

La VPC 1 y la VPC 2 pertenecen a la misma cuenta, respectivamente. Puede tomar el ELB en VPC 2 como un servicio de conexión de VPC y comprar un punto de conexión de VPC en VPC 1 para que el ECS en VPC 1 pueda acceder al ELB en VPC 2 usando la dirección IP privada.



Figura 3-1 Comunicaciones entre las VPC

D NOTA

- Solo se soportan las comunicaciones unidireccionales desde el punto de conexión de VPC al servicio de punto de conexión de VPC.
- Para obtener más información sobre las comunicaciones entre dos VPC de las diferentes cuentas, consulte la sección Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de las diferentes cuentas.

Proceso de configuración

La **Figura 3-2** muestra cómo habilitar las comunicaciones entre VPC de la misma cuenta con VPCEP.



Figura 3-2 Comunicaciones entre las VPC

3.2 Paso 1: Crear un servicio de punto de conexión de VPC

Escenarios

Para habilitar las comunicaciones a través de dos VPC, primero debe configurar un recurso en la nube (recurso de backend) en una VPC como un servicio de punto de conexión de VPC.

Esta sección utiliza un balanceador de carga elástico como un servicio de backend de ejemplo para describir cómo crear un servicio de punto de conexión de VPC.

Requisitos previos

Hay recursos de backend disponibles en la misma VPC.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 🔍 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.

- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- 4. En el panel de navegación de la izquierda, elija VPC Endpoint > VPC Endpoint Services y haga clic en Create VPC Endpoint Service.

Se muestra la página Create VPC Endpoint Service.

Figura 3-3 Crear servicio de punto de conexión de VPC

<	Create VPC Endpoint Se	nvice (2)
	* Region	Regions are geographic areas included from each other. Resources are region-specific and cannot be used across regions through Internal network connections. For low retwork latency and quick resource access, whet the rearest region
	Name	Eder a rame.
	* VPC	C Vee WG
	Service Type	Interface
	Connection Approval	• •
	★ Port Mapping	Protocol TCP Service Port 🚫 Example: 8089 Terminal Port 🚫 Example: 80
		Add Yest Mapping You can add 49 more port mappings.
	* Backend Resource Type	Elastic load balancer EXS 8MS
	* Load Balancer	() () () () () () () () () ()
	Tag	It is recommended that you use TMS's predefined tag function to add the same tag to different cloud resources. View predefined tags C
		Tag kay Tag value
		You can add 10 more tags.

5. Configure los parámetros requeridos.

Tabla 3-1 Parametros requeridos	Tabla 3-1	Parámetros	requeridos
--	-----------	------------	------------

Parámetro	Descripción
Region	Especifica la región en la que se implementa el servicio de punto de conexión de VPC.
	Los recursos en diferentes regiones no pueden comunicarse entre sí a través de redes internas. Seleccione la región más cercana para una menor latencia de red y un acceso más rápido a los recursos.
Name	Este parámetro es opcional.
	Especifica el nombre del servicio de punto de conexión de VPC.
	El nombre puede contener un máximo de 16 caracteres, incluidos letras, dígitos, guiones bajos (_) y guiones (-).
	• Si no escribe un nombre, el sistema genera automáticamente un nombre en el formato <i>region.service_id</i> .
	• Si escribe un nombre, el sistema genera automáticamente un nombre en el formato <i>region.Name.service_id.</i>
VPC	Especifica la VPC donde se implementa el servicio de punto de conexión de VPC.
Service Type	Especifica el tipo del servicio de punto de conexión de VPC. El tipo solo puede ser Interface .

Parámetro	Descripción
Connection Approval	Especifica si la conexión entre un punto de conexión de VPC y un servicio de punto de conexión de VPC requiere la aprobación del propietario del servicio de punto de conexión de VPC.
	Puede determinar si habilitar o deshabilitar la aprobación de la conexión.
	Si la aprobación de la conexión está habilitada, se debe aprobar cualquier punto de conexión de VPC para conectarse al servicio de punto de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte el paso 7.
Port Mapping	Especifica el protocolo y los puertos utilizados para las comunicaciones entre el servicio de punto de conexión de VPC y el punto de conexión de VPC. El protocolo es TCP.
	• Service Port: Un puerto de servicio es proporcionado por el servicio de backend enlazado al servicio de punto de conexión.
	• Terminal Port : El punto de conexión de VPC proporciona un puerto de terminal, lo que le permite acceder al servicio de punto de conexión de VPC.
	Los números de puerto de terminal y de servicio oscilan entre 1 y 65535 . Se puede agregar un máximo de 50 asignaciones de puertos a la vez.
	NOTA Acceder a un servicio de punto de conexión de VPC desde un punto de conexión de VPC es acceder al puerto de servicio desde el puerto terminal asociado.
Backend Resource Type	Especifica el tipo de recurso de backend que proporciona servicios a los que se debe acceder.
	Se admiten los siguientes recursos de backend:
	• Elastic load balancer: Los recursos backend de este tipo se adaptan a los servicios que reciben un alto tráfico de acceso y exigen una alta confiabilidad y rendimiento de recuperación ante desastres (DR).
	• ECS: Los recursos backend de este tipo sirven como servidores.
	• BMS : Los recursos backend de este tipo sirven como servidores.
	Ejemplo: Elastic load balancer
	NOTA Para el grupo de seguridad asociado con el recurso de backend configurado para el servicio punto de conexión de VPC, agregue una regla de entrada, con la dirección IP de origen establecida en 198.19.128.0/17. Para obtener más información, consulte Adición de una regla del grupo de seguridad en la <i>Guía del usuario de Virtual Private Cloud</i> .

Parámetro	Descripción	
Load Balancer	ncer Cuando Backend Resource Type está establecido en Elastic los balancer , seleccione el balanceador de carga que proporciona servicios en la lista desplegable.	
	NOTA Si se utiliza un balanceador de carga elástico como recurso de backend, la dirección IP de origen recibida por el servicio de punto de conexión de VPC no es la dirección real del cliente.	
Tag	Este parámetro es opcional.	
	Especifica la etiqueta de servicio de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada servicio de punto de conexión de VPC.	
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 3-2.	
	NOTA Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.	
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas .	

Tabla 3-2 Requisitos de etiquetas para los servicios de punto de conexión de VPC

Parámetro	Requerimiento	
Tag key	 No se puede dejar en blanco. Debe ser único para cada recurso. Puede contener un máximo de 36 caracteres de Unicode. No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> / 	
Tag value	 No se puede dejar en blanco. Puede contener un máximo de 43 caracteres de Unicode. No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> / 	

- 6. Haga clic en **Create Now**.
- 7. Haga clic en **Back to VPC Endpoint Service List** para ver el servicio de punto de conexión de VPC recién creado.
- 8. En la lista de servicios de conexión de VPC, localice el servicio de conexión de VPC de destino y haga clic en su nombre para ver los detalles.

Figura 3-4 Resumen del servicio de punto de conexión de VPC

K Antoni ma taka manana ili antoni ma taka manana ili antoni ma taka manana ili antoni ma taka manana ili antoni ma taka ma taka ma taka ma taka ma taka ma ta Taka ma taka				
Summary Connection Management Permission Management Port Mapping Tags				
Name	ى والإشار الم	Status	Available	
ID	NATION AND STREET, AND	Connection Approval		
Backend Resource Type	Elastic load balancer	Service Type	Interface	
Backend Resource Name	elb- 🔚 "	Creation	Sep 16, 2020 16:15:44 GMT+08:00	
VPC	vpc _{a a}			

3.3 Paso 2: Comprar un punto de conexión de VPC

Escenarios

Después de crear un servicio de conexión de VPC, también necesita comprar un punto de conexión de VPC para acceder al servicio de punto de conexión de VPC.

Esta sección describe cómo comprar un punto de conexión de VPC en otra VPC propia para conectarse al servicio de punto de conexión de VPC.

NOTA

Seleccione la misma región y proyecto que los del servicio de punto de conexión de VPC.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 💿 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.
- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- En la página VPC Endpoints, haga clic en Buy VPC Endpoint.
 Se muestra la página Buy VPC Endpoint.

Figura 3-5 Compra del punto de conexión de VPC (Service Category establecida en Find a service by name)

<	Buy VPC Endpoint ②	
	* Region	Regions are geographic areas isolated from each other. Resources are region-specific and cannot be used across regions through internal network connections. For low network later and rackr kerover access, select the nearest region.
	* Billing Mode	Pay-per-use 0
	* Service Category	Cloud service Find a service by name
	* VPC Endpoint Service Name	Verify
		Service name found. Service Type: Interface
		Create a Private Domain Name ⑦
•	* VPC	View VPCs
	* Subnet	▼ View Subnets Available IP Addresses: 250
	* IPv4 Address	Automatically assign IP address Manually specify IP address
	Access Control	• • •
	Whitelist ⑦	Example: 192.168.1.0/24
	Tag	It is recommended that you use TMS's predefined tag function to add the same tag to different cloud resources. View predefined tags C
		Tag key Tag value

5. Configure los parámetros necesarios.

Parámetro	Descripción	
Region	Especifica la región donde se encuentra el punto de conexión de la VPC. Esta región es la misma que la del servicio de punto de conexión de VPC.	
Billing Mode	Especifica el método de facturación del punto de conexión de VPC. Los puntos de conexión de VPC se pueden activar o eliminar en cualquier momento.	
	Los puntos de conexión de VPC solo admiten la facturación de pago por uso.	
Service	Hay dos opciones: Cloud services y Find a service by name.	
Category	• Cloud services : El servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio en la nube.	
	• Find a service by name: Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio privado propio.	
	Ejemplo: Find a service by name	
VPC Endpoint Service Name	Este parámetro solo está disponible cuando selecciona Find a service by name para Service Category.	
	Ingrese el nombre del servicio de punto de conexión de VPC registrado en el paso 8, y haga clic en Verify.	
	• Si se muestra Service name found , continúe con las operaciones posteriores.	
	• Si se muestra Service name not found , compruebe si la región es la misma que la del servicio de punto de conexión de VPC conectado o si el nombre del servicio introducido es correcto.	
Private Domain Name	Si desea acceder a un punto de conexión de VPC mediante un nombre de dominio, seleccione Create a Private Domain Name al crear un punto de conexión de VPC. Después de crearlo, puede acceder a él usando el nombre de dominio.	
	• Para el tipo de gateway, este parámetro no está disponible.	
	• Para el tipo de interfaz, este parámetro es opcional.	
VPC	Especifica la VPC donde se despliega el punto de conexión de la VPC.	
Subnet	Especifica la subred donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.	
Private IP Address	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.	
	Especifica la dirección IP privada del punto de conexión de la VPC. Puede seleccionar Automatic o Manual .	

Tabla 3-3 Parámetros requeridos

Parámetro	Descripción
Access Control	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Controla las direcciones IP permitidas para acceder al punto de conexión de la VPC.
	• Si el control de acceso está habilitado, solo las direcciones IP de la lista blanca pueden acceder al punto de conexión de la VPC.
	• Si el control de acceso está deshabilitado, se permite que todas las direcciones IP accedan al punto de conexión de la VPC.
Whitelist	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Enumera las direcciones IP o bloques CIDR que tienen permitido acceder al punto de conexión de la VPC. Puede agregar un máximo de 20 registros.
Tag	Este parámetro es opcional.
	Especifica la etiqueta de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada punto de conexión de VPC.
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 3-4.
	NOTA Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas .

Tabla 3-4 Requisitos de etiquetas para los puntos de conexión de VPC

Parámetro	Requerimientos
Tag key	-
Tag value	-

- 6. Confirme las especificaciones y haga clic en Next.
 - Si todas las especificaciones son correctas, haga clic en Submit.
 - Si alguna de las especificaciones es incorrecta, haga clic en Previous para volver a la página anterior y modificar los parámetros según sea necesario, y haga clic en Submit.
- 7. Gestione la conexión del punto de conexión de VPC.

Si el estado del punto de conexión de VPC cambia a **Accepted**, el punto de conexión de VPC se conecta al servicio de punto de conexión de VPC requerido. Si el estado es **Pending acceptance**, se habilita la aprobación de conexión para el servicio de punto de

conexión solicite al titular del servicio de punto de conexión que realice las siguientes operaciones:

- a. En el panel de navegación de la izquierda, elija VPC Endpoint > VPC Endpoint Services.
- b. En la lista de servicios de punto de conexión de VPC, localice el servicio de punto de conexión de VPC de destino y haga clic en su nombre.
- c. En la página mostrada, seleccione la ficha Connection Management.
 - Si permite que un punto de conexión de VPC se conecte a este servicio de punto de conexión de VPC, localice el punto de conexión de VPC de destino y haga clic en Accept en la columna Operation.
 - Si rechaza que un punto de conexión de VPC se conecte a este servicio de punto de conexión de VPC, haga clic en Reject en la columna Operation.
- d. Vuelva a la lista de puntos de conexión de VPC y compruebe si el estado del punto de conexión de VPC de destino cambia a **Accepted**. En caso afirmativo, el punto de conexión de VPC está conectado al servicio de punto de conexión de VPC.
- 8. En la lista de puntos de conexión de VPC, haga clic en el ID del punto de conexión de VPC de destino para ver sus detalles.

Después de crear un punto de conexión de VPC, se asigna una dirección IP privada junto con un nombre de dominio privado si selecciona **Create a Private Domain Name**.

Figura 3-6 Resumen del punto de conexión de VPC (para acceder a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz)

e2f8f4c5-2bf8-4fd5-96cf-7040c6c648d1				
Summary Access Control Tags	ummary Access Control Tags			
ID	Status			
VPC	Туре			
VPC Endpoint Service Name	Created			
Private IP Address 192.168.1.114	Access Control			
Private Domain Name				

Puede utilizar la dirección IP privada o el nombre de dominio privado para acceder al servicio de punto de conexión de VPC.

Verificación de la configuración

Inicie sesión en un ECS en la VPC 1 de forma remota y acceda al punto de conexión de la VPC usando su dirección IP privada o nombre de dominio privado.

Figura 3-7 Iniciar sesión en el ECS para acceder al punto de conexión de VPC

```
CentOS Linux 7 (Core)

Kernel 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 on an x86_64

ecs-66a6 login: root

Password:

Welcome to

Welcome to

Ecose-66a6 ~1# ssh 192.168.1.114

The authenticity of host '192.168.1.114 (192.168.1.114)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:hT23UczQ+0aj0+6zD1gF1rquNks0MJ1aCouueNCn3Is.

ECDSA key fingerprint is SHA256:hT23UczQ+0aj0+6zD1gF1rquNks0MJ1aCouueNCn3Is.

ECDSA key fingerprint is SHA256:hT23UczQ+0aj0+6zD1gF1rquNks0MJ1aCouueNCn3Is.

ECDSA key fingerprint is MD5:2c:56:49:51:b5:f7:f4:b0:16:0c:1d:b4:5c:77:e2:19.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? no
```

4 Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de las diferentes cuentas

4.1 Descripción general

Escenarios

Con VPCEP, puede acceder a los recursos en todas las VPC de la misma región.

Los recursos de nube en las diferentes VPC están aislados entre sí y no se puede acceder a ellos por las direcciones IP privadas. Después de crear un punto de conexión de VPC, puede usar una dirección IP privada para acceder a recursos a través de dos VPC a pesar del aislamiento de red entre ellos.

Esta sección describe cómo los recursos de nube en VPC de diferentes cuenta de la misma región pueden comunicarse entre sí a través de VPC.

VPC 1 y VPC 2 pertenecen a las diferentes cuenta. Puede tomar el ELB en VPC 2 como un servicio de conexión de VPC y comprar un punto de conexión de VPC en VPC 1 para que el ECS en VPC 1 pueda acceder al ELB en VPC 2 usando la dirección IP privada.



Figura 4-1 Comunicaciones entre las VPC

D NOTA

- Solo se soportan las comunicaciones unidireccionales desde el punto de conexión de VPC al servicio de punto de conexión de VPC.
- Antes de comprar un punto de conexión de VPC, agregue el ID autorizado de la cuenta de VPC 1 a la lista blanca del servicio de punto de conexión de VPC 2.
- Para obtener más información sobre las comunicaciones entre dos VPC de la misma cuenta, consulte la sección Configuración de un punto de conexión de VPC para comunicaciones entre las VPC de la misma cuenta.

Comunicaciones entre las VPC

La **Figura 4-2** muestra cómo habilitar las comunicaciones entre dos VPC de diferentes cuenta usando VPCEP.



Figura 4-2 Diagrama de flujo de comunicaciones entre las VPC

4.2 Paso 1: Crear un servicio de punto de conexión de VPC

Escenarios

Para habilitar las comunicaciones a través de dos VPC, primero debe configurar un recurso en la nube (recurso de backend) en una VPC como un servicio de punto de conexión de VPC.

Esta sección describe cómo crear un servicio de punto de conexión de VPC seleccionando un balanceador de carga elástico como un servicio backend de ejemplo en VPC 2 con la cuenta B.

Requisitos previos

Hay recursos de backend disponibles en la misma VPC.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 💿 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.
- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- 4. En el panel de navegación de la izquierda, elija VPC Endpoint > VPC Endpoint Services y haga clic en Create VPC Endpoint Service.

Se muestra la página Create VPC Endpoint Service.

Figura 4-3 Crear servicio de punto de conexión de VPC

Create VPC End	point service 🕲
* Region	***************
Name	nojon se godjajor, ana soales non eko oner, nesores ar egon-geori, an canno ne use acos legons mough menta nesuor, contecton, ho ow nesuor, aleng an quo, resore acos, seet the neares regon. Ester a name.
* VPC	C Vervilla
Service Type	Interface
Connection Approv	a 🔍 🕐
* Port Mapping	Protocol KCP Senica Part 🛞 Example 8089 Terminal Part 🛞 Example 80
	igodoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldoldol
* Backend Resource	Ippe Back load balancer BES BMS
* Load Balancer	transformer C Veel loot totaces
Tag	It is recommended that you use TLOS predefined tag function to add the same lag to different cloud resources. New predefined tags C Tag lay Tag have
	You can add 10 more tags.

5. Configure los parámetros requeridos.

Tabla 4-1 Parámetros requeridos

Parámetro	Descripción
Region	Especifica la región en la que se implementa el servicio de punto de conexión de VPC.
	Los recursos en diferentes regiones no pueden comunicarse entre sí a través de redes internas. Seleccione la región más cercana para una menor latencia de red y un acceso más rápido a los recursos.

Parámetro	Descripción
Name	Este parámetro es opcional.
	Especifica el nombre del servicio de punto de conexión de VPC.
	El nombre puede contener un máximo de 16 caracteres, incluidos letras, dígitos, guiones bajos (_) y guiones (-).
	• Si no escribe un nombre, el sistema genera automáticamente un nombre en el formato <i>region.service_id</i> .
	• Si escribe un nombre, el sistema genera automáticamente un nombre en el formato <i>region.Name.service_id.</i>
VPC	Especifica la VPC donde se implementa el servicio de punto de conexión de VPC.
Service Type	Especifica el tipo del servicio de punto de conexión de VPC. El tipo solo puede ser Interface .
Connection Approval	Especifica si la conexión entre un punto de conexión de VPC y un servicio de punto de conexión de VPC requiere la aprobación del propietario del servicio de punto de conexión de VPC.
	Puede determinar si habilitar o deshabilitar la aprobación de la conexión.
	Si la aprobación de la conexión está habilitada, se debe aprobar cualquier punto de conexión de VPC para conectarse al servicio de punto de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte el paso 7.
Port Mapping	Especifica el protocolo y los puertos utilizados para las comunicaciones entre el servicio de punto de conexión de VPC y el punto de conexión de VPC. El protocolo es TCP.
	• Service Port: Un puerto de servicio es proporcionado por el servicio de backend enlazado al servicio de punto de conexión.
	• Terminal Port : El punto de conexión de VPC proporciona un puerto de terminal, lo que le permite acceder al servicio de punto de conexión de VPC.
	Los números de puerto de terminal y de servicio oscilan entre 1 y 65535 . Se puede agregar un máximo de 50 asignaciones de puertos a la vez.
	NOTA Acceder a un servicio de punto de conexión de VPC desde un punto de conexión de VPC es acceder al puerto de servicio desde el puerto terminal asociado.

Parámetro	Descripción
Backend Resource Type	Especifica el tipo de recurso de backend que proporciona servicios a los que se debe acceder.
	Se admiten los siguientes recursos de backend:
	• Elastic load balancer: Los recursos backend de este tipo se adaptan a los servicios que reciben un alto tráfico de acceso y exigen una alta confiabilidad y rendimiento de recuperación ante desastres (DR).
	• ECS: Los recursos backend de este tipo sirven como servidores.
	• BMS : Los recursos backend de este tipo sirven como servidores.
	Ejemplo: Elastic load balancer
	NOTA Para el grupo de seguridad asociado con el recurso de backend configurado para el servicio punto de conexión de VPC, agregue una regla de entrada, con la dirección IP de origen establecida en 198.19.128.0/17. Para obtener más información, consulte Adición de una regla del grupo de seguridad en la <i>Guía del usuario de Virtual Private Cloud</i> .
Load Balancer	Cuando Backend Resource Type está establecido en Elastic load balancer , seleccione el balanceador de carga que proporciona servicios en la lista desplegable. NOTA Si se utiliza un balanceador de carga elástico como recurso de backend, la
	dirección IP de origen recibida por el servicio de punto de conexión de VPC no es la dirección real del cliente.
Tag	Este parámetro es opcional.
	Especifica la etiqueta de servicio de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada servicio de punto de conexión de VPC.
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 4-2.
	NOTA Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas .

Tabla 4-2 Requisitos de etiquetas para los servicios de punto de conexión de VPC

Parámetro	Requerimiento
Tag key	 No se puede dejar en blanco. Daba con único more codo recurso
	 Debe ser unico para cada recurso. Puede contener un máximo de 36 caracteres de Unicode. No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> /

Parámetro	Requerimiento
Tag value	• No se puede dejar en blanco.
	• Puede contener un máximo de 43 caracteres de Unicode.
	 No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> /

- 6. Haga clic en Create Now.
- 7. Haga clic en **Back to VPC Endpoint Service List** para ver el servicio de punto de conexión de VPC recién creado.
- 8. En la lista de servicios de conexión de VPC, localice el servicio de conexión de VPC de destino y haga clic en su nombre para ver los detalles.

Figura 4-4 Resumen del servicio de punto de conexión de VPC



4.3 Paso 2: Agregar un registro de lista blanca

Escenarios

La gestión de permisos controla el acceso de un punto de conexión de VPC en una cuenta a un servicio de punto de conexión de VPC en otro.

Después de crear un servicio de punto de conexión de VPC, puede agregar un ID autorizado de cuenta o eliminarlo de la lista blanca del servicio de punto de conexión.

Las siguientes operaciones describen cómo obtener su propio ID de cuenta y agregarlo a la lista blanca de un servicio de punto de conexión de VPC existente en otra cuenta.

Requisitos previos

Ya existe el servicio de punto de conexión de VPC requerido.

Obtener el ID de su propia cuenta

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en My Credentials bajo la cuenta.

Figura 4-5 Mis credenciales



Se muestra la página My Credentials. Puede ver el ID de cuenta de la VPC 1.

Figura 4-6 ID de cuenta



Agregar un ID de cuenta autorizado a la lista blanca de un servicio de punto de conexión de VPC

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 💿 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.
- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- 4. En el panel de navegación de la izquierda, elija VPC Endpoint > VPC Endpoint Services.

- 5. En la lista de servicios de punto de conexión de VPC, localice el servicio de punto de conexión de VPC de destino y haga clic en su nombre.
- 6. En la página mostrada, seleccione la ficha **Permission Management** y haga clic en **Add to Whitelist**.
- 7. Introduzca un ID autorizado de account en el formato requerido y haga clic en OK.

Figura 4-7 Agregar a la lista blanca

Add to Whitelist		×
VPC Endpoint Service Name		
Authorized Account ID	Operation	
iam:domain: domain_id	Delete	
Add More You can add 49 more authorized accounts in this operation. ■		
OK Cancel		

D NOTA

- account está en la lista blanca de su servicio de punto de conexión de VPC de forma predeterminada.
- domain_id indica el ID del autorizado de account, por ejemplo, 1564ec50ef2a47c791ea5536353ed4b9
- Agregue * a la lista blanca significa que todos los usuarios pueden acceder al servicio de punto de conexión de VPC.
- 8. Haga clic en **OK**.

4.4 Paso 3: Comprar un punto de conexión de VPC

Escenarios

Después de agregar el registro de lista blanca requerido, puede comprar un punto de conexión de VPC en VPC 1 para conectarse al servicio de punto de conexión de VPC de destino.

NOTA

Seleccione la misma región y proyecto que los del servicio de punto de conexión de VPC.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 💿 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.
- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- 4. En la página VPC Endpoints, haga clic en Buy VPC Endpoint.

Se muestra la página Buy VPC Endpoint.

Figura 4-8 Compra del punto de conexión de VPC (Service Category establecida en Find a service by name)

<	Buy VPC Endpoint ②	
	* Region	Regions are geographic areas isolated from each other. Resources are region-specific and cannot be used across regions through internal network connections. For low network latency and quick resource access, select the nearest region.
	* Billing Mode	Pay-per-use 0
	* Service Category	Cloud service Find a service by name
	* VPC Endpoint Service Name	Venty ⑦
		Create a Private Domain Name 🕜
×	* VPC	View VPCs
	* Subnet	View Subnets Available IP Addresses: 250
	* IPv4 Address	Automatically assign IP address Manually specify IP address
	Access Control	0
	Whitelist (?)	Example: 192.168.1.0/24
		Add to Whitelist You can add 19 more whitelist records.
	Tag	It is recommended that you use TMS's predefined tag function to add the same tag to different cloud resources. View predefined tags C
		Tag key Tag value

5. Configure los parámetros necesarios.

Tabla 4-3 Parámetros requeridos

Parámetro	Descripción
Region	Especifica la región donde se encuentra el punto de conexión de la VPC. Esta región es la misma que la del servicio de punto de conexión de VPC.
Billing Mode	Especifica el método de facturación del punto de conexión de VPC. Los puntos de conexión de VPC se pueden activar o eliminar en cualquier momento. Los puntos de conexión de VPC solo admiten la facturación de pago por uso.
Service Category	 Hay dos opciones: Cloud services y Find a service by name. Cloud services: El servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio en la nube. Find a service by name: Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio privado propio. Ejemplo: Find a service by name

Parámetro	Descripción		
VPC Endpoint Service Name	Este parámetro solo está disponible cuando selecciona Find a service by name para Service Category.		
	Ingrese el nombre del servicio de punto de conexión de VPC registrado en el paso 8, y haga clic en Verify.		
	• Si se muestra Service name found , continúe con las operaciones posteriores.		
	• Si se muestra Service name not found , compruebe si la región es la misma que la del servicio de punto de conexión de VPC conectado o si el nombre del servicio introducido es correcto.		
Private Domain Name	Si desea acceder a un punto de conexión de VPC mediante un nombre de dominio, seleccione Create a Private Domain Name al crear un punto de conexión de VPC. Después de crearlo, puede acceder a él usando el nombre de dominio.		
	• Para el tipo de gateway, este parámetro no está disponible.		
	• Para el tipo de interfaz, este parámetro es opcional.		
VPC	Especifica la VPC donde se despliega el punto de conexión de la VPC.		
Subnet	Especifica la subred donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.		
Private IP Address	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.		
	Especifica la dirección IP privada del punto de conexión de la VPC. Puede seleccionar Automatic o Manual .		
Access Control	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.		
	Controla las direcciones IP permitidas para acceder al punto de conexión de la VPC.		
	• Si el control de acceso está habilitado, solo las direcciones IP de la lista blanca pueden acceder al punto de conexión de la VPC.		
	• Si el control de acceso está deshabilitado, se permite que todas las direcciones IP accedan al punto de conexión de la VPC.		
Whitelist	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.		
	Enumera las direcciones IP o bloques CIDR que tienen permitido acceder al punto de conexión de la VPC. Puede agregar un máximo de 20 registros.		

Parámetro	Descripción
Tag	Este parámetro es opcional.
	Especifica la etiqueta de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada punto de conexión de VPC.
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 4-4.
	NOTA Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas.

Tabla 4-4 Requisitos de etiquetas para los puntos de conexión de VPC

Parámetro	Requerimientos
Tag key	-
Tag value	-

- 6. Confirme las especificaciones y haga clic en Next.
 - Si todas las especificaciones son correctas, haga clic en Submit.
 - Si alguna de las especificaciones es incorrecta, haga clic en Previous para volver a la página anterior y modificar los parámetros según sea necesario, y haga clic en Submit.
- 7. Gestione la conexión del punto de conexión de VPC.

Si el estado del punto de conexión de VPC cambia a **Accepted**, el punto de conexión de VPC se conecta al servicio de punto de conexión de VPC requerido. Si el estado es **Pending acceptance**, se habilita la aprobación de conexión para el servicio de punto de conexión solicite al titular del servicio de punto de conexión que realice las siguientes operaciones:

- a. En el panel de navegación de la izquierda, elija VPC Endpoint > VPC Endpoint Services.
- b. En la lista de servicios de punto de conexión de VPC, localice el servicio de punto de conexión de VPC de destino y haga clic en su nombre.
- c. En la página mostrada, seleccione la ficha Connection Management.
 - Si permite que un punto de conexión de VPC se conecte a este servicio de punto de conexión de VPC, localice el punto de conexión de VPC de destino y haga clic en Accept en la columna Operation.
 - Si rechaza que un punto de conexión de VPC se conecte a este servicio de punto de conexión de VPC, haga clic en Reject en la columna Operation.
- d. Vuelva a la lista de puntos de conexión de VPC y compruebe si el estado del punto de conexión de VPC de destino cambia a **Accepted**. En caso afirmativo, el punto de conexión de VPC está conectado al servicio de punto de conexión de VPC.

8. En la lista de puntos de conexión de VPC, haga clic en el ID del punto de conexión de VPC de destino para ver sus detalles.

Después de crear un punto de conexión de VPC, se asigna una dirección IP privada junto con un nombre de dominio privado si selecciona **Create a Private Domain Name**.

Figura 4-9 Resumen del punto de conexión de VPC (para acceder a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz)

< e21814c5-2bf8-4fd5-96cf-7040c6c648d1					
Summary Access Control Tags					
ID				Status	
VPC				Туре	
VPC Endpoint Service Name				Created	
Private IP Address	192.168.1.114			Access Control	
Private Domain Name					

Puede utilizar la dirección IP privada o el nombre de dominio privado para acceder al servicio de punto de conexión de VPC.

5 Configuración de un punto de conexión de VPC para acceder a OBS mediante la dirección privada de OBS

5.1 Descripción general

Escenarios

Si desea acceder a un servicio en la nube como OBS desde un IDC, puede conectar el IDC a su VPC usando una conexión de VPN o una conexión directa y luego conectar su VPC a un servicio en la nube usando un punto de conexión de VPC.

Esta sección describe cómo configurar un punto de conexión de VPC para acceder a OBS utilizando su dirección privada desde un IDC.

Solo en las regiones LA-Mexico City1, LA-Sao Paulo1, y LA-Santiago, se puede configurar OBS como un servicio de punto de conexión de VPC Gateway.



Figura 5-1 Acceder a OBS usando su dirección privada desde un IDC

Figura 5-1 muestra el proceso de conectar un IDC a una VPC por VPN o Direct Connect para acceder a DNS y OBS usando dos puntos de conexión de VPC, respectivamente.

Un punto de conexión de VPC viene con un servicio de punto de conexión de VPC. Antes de comprar un punto de conexión de VPC, asegúrese de que el servicio de punto de conexión de VPC al que desea acceder está disponible.

Se requieren los siguientes servicios de punto de conexión de VPC:

• El servicio de punto de conexión de VPC para DNS: resuelve el nombre de dominio OBS en el IDC.

LA-Mexico City1: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns

• El servicio de punto de conexión de VPC para OBS: proporciona el servicio de OBS para el IDC.

LA-Mexico City1: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs

Proceso de configuración

Figura 5-2 muestra el proceso para configurar un punto de conexión de VPC para acceder a OBS usando su dirección privada desde un IDC.



Figura 5-2 Diagrama de flujo de configuración

5.2 Paso 1: Comprar un punto de conexión de VPC para conectarse a DNS

Escenarios

Esta sección describe cómo comprar un punto de conexión de VPC para acceder a un servidor de DNS, con el fin de reenviar solicitudes de resolución de nombres de dominio de OBS.

Requisitos previos

Ya existe el servicio de punto de conexión de VPC requerido.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 💿 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.
- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- En la página VPC Endpoints, haga clic en Buy VPC Endpoint.
 Se muestra la página Buy VPC Endpoint.

Figura 5-3 Compra de punto de conexión de VPC (Service Category establecida en Cloud service)

Buy VPC Endpoint	0		
Region	Regions are geographic areas isolated from each other. Resours and quick resource access, select the nearest region.	ces are region-specific and cannot be used across reg	jons through internal network connections. For low network latency
* Billing Mode	Pay-per-use		
* Service Category	Cloud services Find a service by name		
* Service List			All types Enter a service name. Q C
	Name	Owner	Туре
	com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns	huawei	Interface
	 com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs 	huawei	Gateway
	Currently selected: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns		
* VPC	• C		
* Subnet	• C V	lew subnets	
* Private IP Address	Automatic Manual		
Access Control	• •		
Whitelist ⑦	Example: 192.168.1.0/24		
	Add to Whitelist You can add 19 more whitelist records.		

5. Configure los parámetros necesarios.

Parámetro	Descripción
Region	Especifica la región donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.
	Los recursos en diferentes regiones no pueden comunicarse entre sí por las redes internas. Seleccione la región más cercana para una menor latencia de red y un acceso más rápido a los recursos.
Billing Mode	Especifica el método de facturación del punto de conexión de VPC. Los puntos de conexión de VPC se pueden activar o eliminar en cualquier momento.
	Los puntos de conexión de VPC solo admiten la facturación de pago por uso.
Service Category	Hay dos opciones: Cloud services y Find a service by name.
	• Cloud services: Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio en la nube.
	• Find a service by name: Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio privado propio.
	Ejemplo: Cloud services
Service List	Este parámetro solo está disponible cuando seleccione Cloud services para Service Category.
	El servicio de punto de conexión de VPC ha sido creado por personas de operaciones y puede usarlo sin tener que realizar la operación de creación.
	Ejemplo: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns
Private Domain Name	Si desea acceder a un punto de conexión de VPC mediante un nombre de dominio, seleccione Create a Private Domain Name al crear un punto de conexión de VPC. Después de crearlo, puede acceder a él usando el nombre de dominio.
	Este parámetro solo se puede configurar para los puntos de conexión de VPC del tipo de interfaz, y su configuración depende del tipo de servicio de punto de conexión de VPC de destino:
	 Para el tipo de gateway, este parámetro no está disponible. Para el tipo de interfaz, este parámetro es opcional.
VPC	Especifica la VPC donde se despliega el punto de conexión de la VPC.
Subnet	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Especifica la subred donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.

Tabla 5-1	Parámetros	requeridos
-----------	------------	------------

Parámetro	Descripción
Private IP Address	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Especifica la dirección IP privada del punto de conexión de la VPC. Puede seleccionar Automatic o Manual.
Access Control	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Controla las direcciones IP permitidas para acceder al punto de conexión de la VPC.
	• Si el control de acceso está habilitado, solo las direcciones IP de la lista blanca pueden acceder al punto de conexión de la VPC.
	• Si el control de acceso está deshabilitado, se permite que todas las direcciones IP accedan al punto de conexión de la VPC.
Whitelist	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de interfaz.
	Enumera las direcciones IP o bloques CIDR que tienen permitido acceder al punto de conexión de la VPC. Puede agregar un máximo de 20 registros.
Tag	Este parámetro es opcional.
	Especifica la etiqueta de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada punto de conexión de VPC.
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 5-2 .
	NOTA Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas .

Tabla 5-2 Requisitos de etiquetas para los puntos de conexión de VPC

Parámetro	Requerimiento
Tag key	• No se puede dejar en blanco.
	• Debe ser único para cada recurso.
	• Puede contener un máximo de 36 caracteres de Unicode.
	 No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> /

Parámetro	Requerimiento
Tag value	 No se puede dejar en blanco. Puede contener un máximo de 43 caracteres de Unicode. No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> /

6. Confirme las especificaciones y haga clic en Next.

- Si todas las especificaciones son correctas, haga clic en Submit.
- Si alguna de las especificaciones es incorrecta, haga clic en Previous para volver a la página anterior y modificar los parámetros según sea necesario, y haga clic en Submit.
- 7. Haga clic en Back to VPC Endpoint List después de enviar la tarea.

Si el estado del punto de conexión de VPC cambia a **Accepted**, se crea el punto de conexión de VPC para conectarse a **com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns**.

8. En la lista de puntos de conexión de VPC, haga clic en el ID del punto de conexión de VPC de destino para ver sus detalles.

Después de crear un punto de conexión de VPC para acceder a los servicios de conexión de VPC, se genera una dirección IP privada junto con un nombre de dominio privado si selecciona **Create a Private Domain Name** durante la creación.

Figura 5-4 Resumen del punto de conexión de la VPC

ID		VPC	Status	VPC Endpoint Service Name	Туре	Created	Operation
 		ione di	Accepted	com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns	Interface	Feb 09, 2021 13:52:10 GMT+08:00	Delete
VPC Endpoint Service Name com.	n.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns			Private Domain Name			
Private IP Address 192.	168.0.124						

5.3 Paso 2: Comprar un punto de conexión de VPC para conectarse a OBS

Escenarios

Esta sección describe cómo comprar un punto de conexión de VPC para acceder a OBS desde un IDC.

Requisitos previos

Ya existe el servicio de punto de conexión de VPC requerido.

Procedimiento

- 1. Inicie sesión en la consola de gestión.
- 2. Haga clic en 🔍 en la esquina superior izquierda y seleccione la región y el proyecto necesarios.

- 3. Seleccione Service List > Networking > VPC Endpoint.
- En la página VPC Endpoints, haga clic en Buy VPC Endpoint.
 Se muestra la página Buy VPC Endpoint.

Figura 5-5 Compra de punto de conexión de VPC (Service Category establecida en Cloud service)

(buy the endpo			
Region	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	rough Internal network connections. For low network latency and quick resource access, select the searcet regic	я.
* Billing Mode	Pay-per-use (?)		
* Service Category	Cloud services Find a service by name		
* Service List			All types 🔹 Enter a service name. Q C
	Name	Owner	Type
	 com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns 	huawel	Interface
	com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs	huawel	Gateway
	Currently selected: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs		
* VPC	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		

5. Configure los parámetros necesarios.

Tabla 5-3 Parámetros requeridos

Parámetro	Descripción			
Region	Especifica la región donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.			
	Los recursos en diferentes regiones no pueden comunicarse entre sí por las redes internas. Seleccione la región más cercana para una menor latencia de red y un acceso más rápido a los recursos.			
Billing Mode	Especifica el método de facturación del punto de conexión de VPC. Los puntos de conexión de VPC se pueden activar o eliminar en cualquier momento.			
	Los puntos de conexión de VPC solo admiten la facturación de pago por uso.			
Service Category	Hay dos opciones: Cloud services y Find a service by name.			
	• Cloud services : Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio en la nube.			
	• Find a service by name: Seleccione este valor si el servicio de punto de conexión de VPC de destino es un servicio privado propio.			
	Ejemplo: Cloud services			
Service List	Este parámetro solo está disponible cuando seleccione Cloud services para Service Category.			
	El servicio de punto de conexión de VPC ha sido creado por personas de operaciones y puede usarlo sin tener que realizar la operación de creación.			
	Ejemplo: com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs			
VPC	Especifica la VPC donde se despliega el punto de conexión de la VPC.			

Parámetro	Descripción				
Route Table	Este parámetro solo está disponible cuando se crea un punto de conexión de VPC para conectarse a un servicio de punto de conexión de VPC de gateway.				
	NOTA				
	Este parámetro solo está disponible en las regiones donde está habilitada la función de tabla de rutas.				
	Seleccione una tabla de rutas requerida para la VPC donde se encuentra el punto de conexión de la VPC.				
	Para obtener más información sobre cómo agregar una ruta, consulte Adición de una ruta personalizada en la <i>Guía del usuario de Virtual Private Cloud</i> .				
Tag	Este parámetro es opcional.				
	Especifica la etiqueta de punto de conexión de VPC, que consta de una clave y un valor. Puede agregar un máximo de 10 etiquetas a cada punto de conexión de VPC.				
	Las claves y los valores de etiqueta deben cumplir los requisitos enumerados en Tabla 5-4 .				
	NOTA				
	Si se ha creado una etiqueta predefinida en TMS, puede seleccionar directamente la clave y el valor de etiqueta correspondientes.				
	Para obtener más información sobre las etiquetas predefinidas, consulte Descripción general de etiquetas predefinidas .				

Tabla 5-4 Requisitos de etiquetas para los puntos de conexión de VPC

Parámetro	Requerimiento				
Tag key	• No se puede dejar en blanco.				
	• Debe ser único para cada recurso.				
	• Puede contener un máximo de 36 caracteres de Unicode.				
	 No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> / 				
Tag value	• No se puede dejar en blanco.				
	• Puede contener un máximo de 43 caracteres de Unicode.				
	 No se puede comenzar o terminar con un espacio o contener los caracteres especiales =*<> / 				

- 6. Confirme las especificaciones y haga clic en **Next**.
 - Si todas las especificaciones son correctas, haga clic en Submit.

- Si alguna de las especificaciones es incorrecta, haga clic en Previous para volver a la página anterior y modificar los parámetros según sea necesario, y haga clic en Submit.
- 7. Haga clic en Back to VPC Endpoint List después de enviar la tarea.

Si el estado del punto de conexión de VPC cambia de **Creating** a **Accepted**, se crea el punto de conexión de VPC para conectarse a **com.myhuaweicloud.na-mexico-1.obs**.

8. En la lista de puntos de conexión de VPC, haga clic en el ID del punto de conexión de VPC de destino para ver sus detalles.

Figura 5-6 Resumen del punto de conexión de la VPC

ID		VPC	Status	VPC Endpoint Service Name	Type	Created	Operation
 allow an an and 	NAMES OF STREET	ionali -	Accepted	com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns	Interface	Feb 09, 2021 13:52:10 GMT+08:00	Delete
VPC Endpoint Service Name	com.myhuaweicloud.na-mexico-1.dns			Private Domain Name			
Private IP Address	192.168.0.124						

5.4 Paso 3: Acceder a OBS

Escenarios

En esta sección se describe cómo acceder a OBS por VPN o Direct Connect.

Requisitos previos

Su centro de datos local se ha conectado a su VPC por una VPN o Direct Connect.

 La subred de VPC que necesita comunicarse con el centro de datos local con el gateway de VPN debe incluir el bloque CIDR de OBS. Para obtener detalles sobre cómo obtener el bloque CIDR de OBS, envíe un ticket de servicio o comuníquese con el gerente de clientes de OBS.

Para obtener más información sobre cómo crear una conexión de VPN, consulte **Creación de un gateway de VPN**.

• La subred de VPC que necesita comunicarse con el centro de datos local con el gateway de Direct Connect debe incluir el bloque CIDR de OBS. Para obtener detalles sobre cómo obtener el bloque CIDR de OBS, envíe un ticket de servicio o comuníquese con el gerente de clientes de OBS.

Para obtener más información sobre cómo habilitar Direct Connect, consulte **Habilitación de Direct Connect**.

Procedimiento

- 1. En la lista de puntos de conexión de VPC, localice el punto de conexión de VPC de destino y haga clic en el ID del punto de conexión para ver sus detalles.
- 2. Agregue los registros de DNS en el servidor de DNS en su centro de datos local para reenviar solicitudes para resolver los nombres de dominio de OBS al punto de conexión de VPC para acceder a DNS.

Los métodos para configurar las reglas de reenvío de DNS varían según los sistemas operativos. Para obtener más información, consulte los documentos de operación del software de DNS.

En este paso se utiliza el software de DNS común Bind como ejemplo para configurar reglas de reenvío en el sistema operativo UNIX de la siguiente manera:

Método 1: En el archivo /etc/named.conf, agregue la configuración del reenviador de DNS y establezca forwarders en la dirección IP privada del punto de conexión de VPC para acceder a DNS.

```
options {
forward only;
forwarders{ xx.xx.xx.xx;};
};
};
```

Método 2: En el archivo /etc/named.rfc1912.zones, agregue el siguiente contenido y establezca forwarders en la dirección IP privada del punto de conexión de VPC para acceder a DNS.

Tome el punto de conexión de OBS y la dirección del clúster de un bucket de OBS en la región LA-Mexico City1 como ejemplo:

```
zone "obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com" {
type forward;
forward only;
forwarders{ xx.xx.xx;};
};
};
zone "obs.lz01.na-mexico-1.myhuaweicloud.com" {
type forward;
forward only;
forwarders{ xx.xx.xx;};
};
};
```

D NOTA

- Si no hay ningún servidor de DNS disponible en su centro de datos local, agregue la dirección IP privada del punto de conexión de VPC en el archivo /etc/resolv.conf.
- obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com indica el punto de conexión de OBS en la región LA-Mexico City1.
- **obs.lz01.na-mexico-1.myhuaweicloud.com** indica la dirección del clúster lz01 donde se despliega el bucket de OBS.
- *xx.xx.xx* es la dirección IP privada que se obtiene en el paso 1.
- 3. Configure una ruta de DNS desde su centro de datos local al gateway de VPN o al de Direct Connect.

xx.xx.xx indica la dirección IP privada del punto de conexión de VPC. Para acceder a DNS mediante una conexión de VPN o una conexión directa, asegúrese de que el tráfico de su centro de datos local a DNS se dirija al gateway de VPN o al de Direct Connect.

Configure una ruta permanente en su centro de datos local y especifique la dirección IP de Direct Connect o el gateway de VPN como el siguiente salto para acceder a DNS.

route -p add xx.xx.xx.xx mask 255.255.255.255 xxx.xxx.xxx.xxx

NOTA

- *xx.xx.xx* es la dirección IP privada que se obtiene en el paso 1.
- *xxx.xxx.xxx* indica la dirección IP del gateway de Direct Connect o de VPN creada en su centro de datos local.
- El formato del comando de ruta varía según el sistema operativo. Utilice el formato de comando de ruta correspondiente al sistema operativo actual.
- 4. Configure una ruta de OBS desde el centro de datos local hasta el gateway de VPN o el de Direct Connect.

El bloque CIDR del punto de conexión de VPC para acceder a OBS es 100.125.0.0/16. Para acceder a OBS mediante una conexión de VPN o una conexión de Direct Connect, asegúrese de que el tráfico de su centro de datos local a OBS se dirija al gateway de VPN o al gateway de Direct Connect. Configure una ruta permanente en su centro de datos local y especifique el gateway de Direct Connect o el de VPN como el siguiente salto para acceder a OBS.

route -p add 100.125.0.0 mask 255.255.0.0 xxx.xxx.xxx.xxx

NOTA

- *xxx.xxx.xxx* indica la dirección IP del gateway de Direct Connect o de VPN creada en su centro de datos local.
- El formato del comando de ruta varía según el sistema operativo. Utilice el formato de comando de ruta correspondiente al sistema operativo actual.
- 5. En el centro de datos local, ejecute el siguiente comando para verificar la conectividad con OBS:

telnet bucket.endpoint

En el comando:

- *bucket*: indica el nombre del bucket.
- endpoint: indica la información del punto de conexión sobre OBS.

Ejemplo: telnet bucket.obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com

NOTA

Obtenga la información de punto de conexión de OBS en Regiones y puntos de conexión.