GaussDB(for MySQL)

Primeiros passos

 Edição
 01

 Data
 27-09-2024





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas registadas e permissões

NUAWEI e outras marcas registadas da Huawei são marcas registadas da Huawei Technologies Co., Ltd. Todos as outras marcas registadas e os nomes registados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato feito entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e funcionalidades descritos neste documento pode não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÁ" sem garantias, ou representações de qualquer tipo, seja expressa ou implícita.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para assegurar a exatidão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Índice

1 Guia de operação	1
2 Passo 1: comprar uma instância de BD	2
2.1 Compra de uma instância de banco de dados de pagamento por uso	2
2.2 Compra de uma instância de banco de dados anual/mensal	
2.3 Compra de uma instância de banco de dados sem servidor	
3 Passo 2: conectar-se à instância de BD	26
3.1 Visão geral	
3.2 Conexão a uma instância de BD usando DAS (recomendado)	
3.3 Conexão a uma instância de BD em uma rede privada	
3.3.1 Processo.	
3.3.2 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux	
3.3.3 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows	
3.3.4 Configuração de regras de grupo de segurança	
3.4 Conexão a uma instância de BD em uma rede pública	
3.4.1 Processo	
3.4.2 Vinculação de um EIP	
3.4.3 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux	44
3.4.4 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows	
3.4.5 Configuração de regras de grupo de segurança	
3.5 Conexão a uma instância de banco de dados usando JDBC	60

1 Guia de operação

Você pode criar e se conectar a instâncias de banco de dados no console.

Fluxograma



0

Procedimento

Tabela 1-1	Operações	e docume	ntações	relacionadas
------------	-----------	----------	---------	--------------

Operações relacionadas	Documentação
Compra de uma instância de banco de dados	Passo 1: comprar uma instância de BD
Conexão com a instância do banco de dados	Passo 2: conectar-se à instância de BD

2 Passo 1: comprar uma instância de BD

2.1 Compra de uma instância de banco de dados de pagamento por uso

Cenários

Esta seção descreve como criar uma instância de banco de dados de pagamento por uso no console do GaussDB(for MySQL).

Restrições

Ao pagar uma instância de banco de dados de pagamento por uso, você pode definir o tipo de instância de banco de dados como **Primary/Standby** (valor padrão) ou **Single**. Para comprar instâncias de nó único, envie um tíquete de serviço escolhendo **Service Tickets > Create Service Ticket**.

O parâmetro **DB Instance Type** é exibido somente depois que você tem permissões para comprar instâncias de nó único.

Cobrança

Depois de comprar uma instância de banco de dados de pagamento por uso, você será cobrado pelos recursos que realmente usar.

Pré-requisitos

- Você criou uma Huawei ID e ativou os serviços na Huawei Cloud.
- Você pode criar um usuário ou grupo de usuários do IAM no console do IAM e conceder a ele permissões de operação específicas para realizar o gerenciamento refinado na Huawei Cloud.
- O saldo da sua conta não está abaixo de zero.

Procedimento

Passo 1 Vá para a página Buy DB Instance.

Passo 2 Na página exibida, selecione Pay-per-use para Billing Mode, configure as informações necessárias e clique em Next.



Tabela 2-1 Informações básicas

Parâmetro	Descrição
Billing Mode	Selecione Pay-per-use.
Region	 Região onde a instância é implementada AVISO Regiões são áreas geográficas isoladas umas das outras. Os recursos são específicos da região e não podem ser usados entre regiões por meio de conexões de rede interna. Para menor latência de rede e acesso mais rápido aos recursos, selecione a região mais próxima. Não é possível alterar a região de uma instância de BD depois que ela for comprada.
DB Instance Name	 O nome da instância deve começar com uma letra e consistir de 4 a 64 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos. Se você criar várias instâncias por vez, um hífen (-) seguido de um número com quatro dígitos será anexado ao nome da instância, começando com -0001. Por exemplo, se você inserir instance, a primeira instância será denominada instance-0001, a segunda instance-0002 e assim por diante. Os nomes das instâncias criadas em lotes devem consistir de 4 a 59 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos.
DB Engine	GaussDB(for MySQL)
DB Engine Version	MySQL 8.0
Storage Type	Compartilhado

Parâmetro	Descrição		
DB Instance	Os tipos de instância primária/em espera e única são suportados.		
Туре	• Primary/Standby : uma instância primária/em espera contém um nó primário e até 15 réplicas de leitura. O nó primário processa solicitações de leitura e gravação, e réplicas de leitura processam somente solicitações de leitura. Se o nó primário ficar indisponível, o GaussDB(for MySQL) automaticamente fará o failover para uma réplica de leitura. As instâncias primárias/em espera aplicam-se a empresas de médio e grande porte nos setores de Internet, tributação, bancário e seguros.		
	 Single: uma instância de nó único contém apenas um nó primário e não há réplicas de leitura. As instâncias de nó único não envolvem a sincronização de dados de nós e podem garantir facilmente a atômica, a consistência, o isolamento e a durabilidade das transações. Elas são recomendadas apenas para o desenvolvimento e teste de microsites e pequenas e médias empresas, ou para aprender sobre o GaussDB(for MySQL). NOTA 		
	 Para comprar instâncias de nó único, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket. 		
	 O parâmetro DB Instance Type é exibido somente depois que você tem permissões para comprar instâncias de nó único. 		
AZ Type	Uma AZ é uma região física em que os recursos têm suas próprias redes e fontes de alimentação independentes. As AZs são físicamente isoladas, mas interconectadas por meio de uma rede interna. Algumas regiões oferecem suporte à implementação de AZ única e várias AZs e outras oferecem suporte apenas à implementação de AZ única.		
	• Single-AZ: o nó primário e as réplicas de leitura são implementados na mesma AZ.		
	• Multi-AZ: o nó primário e as réplicas de leitura são implementados em diferentes AZs para garantir alta confiabilidade.		
Time Zone	Você precisa selecionar um fuso horário para sua instância com base na região que hospeda sua instância. O fuso horário é selecionado durante a criação da instância e não pode ser alterado após a criação da instância.		

Figura 2-2 Especificações e armazenamento de uma instância de pagamento por uso

Instance Specifications	Dedicated	General-purpose				
CPU Architecture	x86	Kunpeng	0			
	vCPUs Memory				Maximum Connections	
	1 vCPU 4 GB				1,000	
	2 vCPUs 8 GB				1,500	
	2 vCPUs 16 GB				5,016	
	DB Instance Specifications	Dedicated x86 2 vCP	Us 8 GB			
Nodes	2 + 🤊					
Storage	Storage will be scaled up dy	namically based on the a	mount of data that needs to be st	ored, and is billed hourly on a pay-per-use basis.	0	
DR Instance	Disabled	Enabled				
TDE	Disabled	Enabled				
	AES256	SM4				
Backup Space	GaussDB(for MySQL) provid	es free backup storage e	qual to the amount of your used st	torage space. After the free backup space is used u	ip, you will be billed for the addition	nal space <u>on a pay-per-use</u>

Parâmetro	Descrição
Instance Specifications	GaussDB(for MySQL) é um banco de dados nativo da nuvem que usa o armazenamento compartilhado. Para garantir a estabilidade do serviço em alta pressão de leitura/gravação, o sistema controla os picos de leitura/gravação das instâncias de banco de dados com base nas especificações da instância.
	Diferentes especificações de instância suportam diferentes números de conexões de banco de dados e IOPS máximo.
CPU Architecture	 x86 ou Kunpeng. x86: as instâncias x86 usam processadores Intel® Xeon® Scalable e apresentam desempenho de computação robusto e estável. Ao trabalhar em redes de alto desempenho, as instâncias fornecem o desempenho e a estabilidade adicionais que as aplicações de classe empresarial exigem.
	• Kunpeng : as instâncias de Kunpeng usam processadores Kunpeng 920 e NICs inteligentes de alta velocidade 25GE para computação avançada e redes de alto desempenho, tornando-as uma excelente escolha para empresas de Internet que precisam de serviços de nuvem econômicos, seguros e confiáveis.
Nodes	Número total de um nó primário e réplicas de leitura que você criou para a instância. Você pode criar até 9 réplicas de leitura para uma instância de pagamento por uso por vez.
	Depois que uma instância de banco de dados é criada, você pode adicionar réplicas de leitura com base nos requisitos de serviço. Até 15 réplicas de leitura podem ser criadas para uma instância de banco de dados.
Storage	Contém a sobrecarga do sistema necessária para operação de inode, bloco reservado e banco de dados.
	O armazenamento será ampliado dinamicamente com base na quantidade de dados que precisam ser armazenados e é cobrado por hora com base em pagamento por uso.
TDE	A Criptografia transparente de dados (TDE) criptografa arquivos de dados e arquivos de backup usando certificados para implementar criptografia e descriptografia de I/O em tempo real. Essa função protege efetivamente a segurança de bancos de dados e arquivos de dados.
	Depois que a TDE é habilitada, você precisa selecionar um algoritmo criptográfico AES256 ou SM4, conforme necessário.
	 Para usar essa função, envie um fiquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket no canto superior direito do console de gerenciamento.
	• Para obter detalhes sobre restrições de TDE, consulte Enabling TDE.

Tabela 2-2 Especificações e armazenamento

Parâmetro	Descrição
Backup Space	GaussDB(for MySQL) fornece armazenamento de backup gratuito igual à quantidade de seu espaço de armazenamento usado. Depois que o espaço de backup gratuito for usado, você será cobrado pelo espaço adicional em uma base de pagamento por uso.

Figura 2-3 Rede

	⑦ Relationship among VPCs, subnets, security group	ips, and DB instances
VPC ②	default_vpc 💌	C default_subnet(192.168.0.0/17) C Automatically-assigned IP View In-use IP Address
	After the DB instance is created, the VPC cannot be	changed. If you want to create a VPC, go to the VPC console. If you want to create DB instances in batches, the IP addresses are automatically assigned. Available IP addresses: 31762.
Security Group 🕐	default 💌	C View Security Group
	In a security group, rules that authorize connections	to DB instances apply to all DB instances associated with the security group.
	The security group rule must allow access from the security group rul	he 100.125.0.0/16 CIDR block.
	Ensure that port 3306 of the security group allows to	raffic from your server IP address to the DB instance.
	Security Group Rules 🐱 Add Inbound Rule	
Database Proxy	Disabled Enabled	0
Proxy Mode	Read/Write Read-only	0
Proxy Instance Specifications	2 vCPUs 4 G8 (General-enhanced)	
Administrator	reet	
Administrator Password		Keep your password secure. The system cannot retrieve your password.
Confirm Password		

Tabela 2-3 Rede

Parâmetro	Descrição
VPC	 Indica uma rede virtual dedicada na qual suas instâncias de banco de dados estão localizadas. Ela isola redes para diferentes serviços. Você pode selecionar uma VPC existente ou criar uma VPC. Para obter detalhes sobre como criar uma VPC, consulte Criação de uma VPC. Se nenhuma VPC estiver disponível, o GaussDB(for MySQL) alocará uma VPC para você por padrão. AVISO
	 Uma sub-rede fornece recursos de rede dedicados que são logicamente isolados de outras redes para a segurança da rede. Um endereço IP privado é atribuído automaticamente quando você cria uma instância de banco de dados. Você também pode inserir um endereço IP privado ocioso no bloco CIDR da sub-rede. NOTA Atualmente, o GaussDB(for MySQL) não suporta IPv6.

Parâmetro	Descrição
Security Group	Melhora a segurança controlando o acesso ao GaussDB(for MySQL) a partir de outros serviços. Ao selecionar um grupo de segurança, você deve garantir que ele permita que o cliente acesse instâncias.
	Se nenhum grupo de segurança estiver disponível ou tiver sido criado, o GaussDB(for MySQL) alocará um grupo de segurança para você por padrão.
	NOTA Para garantir conexões e acesso subsequentes ao banco de dados, clique em Add Inbound Rule para permitir que todos os endereços IP acessem a instância do banco de dados pela porta 3306 e por ICMP.

Parâmetro	Descrição	
Database Proxy	Database ProxyÉ ativado por padrão. Depois que o proxy do banco de dados estive habilitado, você poderá usar um endereço de divisão de leitura/ gravação para se conectar ao banco de dados. O número de endereço de divisão de leitura/gravação é o mesmo que o do nó primário.	
	NOTA	
	 Para usar essa função, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket. 	
	 Você também pode criar instâncias de proxy depois de comprar uma instância de banco de dados. Para obter detalhes, consulte Criar uma instância de proxy. 	
Proxy Mode	Você pode selecionar Read/Write ou Read-only , conforme necessário.	
	• Read/Write : todas as solicitações de gravação são encaminhadas apenas para o nó primário, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para os nós selecionados com base nos pesos de leitura.	
	• Read-only : o nó primário não processa solicitações de gravação e leitura, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para as réplicas de leitura selecionadas com base nos pesos de leitura.	
Proxy Instance Specifications	Você pode selecionar as especificações da instância de proxy conforme necessário.	

Tabela 2-5 Configuração do banco de dados

Parâmetro	Descrição
Administrator	O nome de logon padrão do banco de dados é root .

Parâmetro	Descrição
Administrator Password	Deve ter de 8 a 32 caracteres e conter pelo menos três dos seguintes: letras maiúsculas, minúsculas, dígitos e caracteres especiais (~!@# %^*=+?,()&\$). Digite uma senha forte e altere-a periodicamente para melhorar a segurança e se defender contra ameaças como tentativas de quebra de força bruta. Mantenha esta senha segura. Se ela for perdida, o sistema não poderá recuperá-la.
Confirm Password	Deve ser o mesmo que Administrator Password.

Tabela	2-6	Modelo	de	parâmetro
				1

Parâmetro	Descrição
Parameter Template	Contém valores de configuração do mecanismo que podem ser aplicados a uma ou mais instâncias. Você pode modificar os parâmetros da instância conforme necessário depois que a instância for criada.
	Se você usar um modelo de parâmetro personalizado ao criar uma instância de banco de dados, os seguintes parâmetros relacionados à especificação no modelo personalizado não serão aplicados. Em vez disso, os valores padrão são usados.
	"innodb_buffer_pool_size"
	"innodb_log_buffer_size"
	"max_connections"
	"innodb_buffer_pool_instances"
	"innodb_page_cleaners"
	"innodb_parallel_read_threads"
	"innodb_read_io_threads"
	"innodb_write_io_threads"
	"threadpool_size"
Table Name	Especifica se os nomes das tabelas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Esta opção não pode ser alterada posteriormente.
	• Case sensitive: os nomes das tabelas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
	• Case insensitive: os nomes das tabelas não diferenciam maiúsculas de minúsculas e são armazenados em letras minúsculas por padrão.
Enterprise Project	Disponível apenas para usuários empresariais. Se você quiser usar essa função, entre em contato com o atendimento ao cliente.
	Um projeto empresarial fornece uma maneira de gerenciar recursos de nuvem e membros empresariais em uma base de projeto por projeto.
	Você pode selecionar um projeto empresarial na lista suspensa. O projeto padrão é default .

Parâmetro	Descrição
Tag	Este parâmetro é opcional. A adição de tags ajuda você a identificar e gerenciar melhor suas instâncias de banco de dados. Um máximo de 20 tags podem ser adicionadas para cada instância.

Tabela 2-8 Criação de instâncias em lote

Parâmetro	Descrição
Quantity	Você pode criar instâncias em lotes. O valor padrão é 1. O valor varia de 1 a 10.

Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, clique em **Pricing details** na parte inferior da página.

NOTA

O desempenho de uma instância de banco de dados depende de sua configuração. Os itens de configuração de hardware incluem as especificações da instância, o tipo de armazenamento e o espaço de armazenamento.

Passo 3 Confirme as configurações.

- Se você precisar modificar suas configurações, clique em **Previous**.
- Se você não precisar modificar suas configurações, clique em Submit.

Passo 4 Para visualizar e gerenciar instâncias, acesse a página Instances.

- Durante o processo de criação, o status da instância é Creating. Depois que o status da instância estiver Available, você poderá usar a instância.
- O backup automatizado é ativado por padrão durante a criação da instância. Depois que sua instância for criada, a política de backup não poderá ser desativada e um backup completo será criado automaticamente.
- Depois que a instância for criada, você poderá confirmar o tipo de instância de banco de dados na página **Instances**.
- Depois que a instância é criada, você pode adicionar uma descrição.
- A porta do banco de dados padrão é **3306**, mas você pode alterá-la após a conclusão da criação da instância.

NOTA

Para garantir a segurança dos dados e da instância, altere a porta do banco de dados imediatamente após a criação da instância.

----Fim

2.2 Compra de uma instância de banco de dados anual/ mensal

Cenários

Esta seção descreve como criar uma instância de banco de dados anual/mensal no console do GaussDB(for MySQL).

Restrições

Ao pagar uma instância de banco de dados anual/mensal, você pode definir o tipo de instância de banco de dados como **Primary/Standby** (valor padrão) ou **Single**. Para comprar instâncias de nó único, envie um tíquete de serviço escolhendo **Service Tickets > Create Service Ticket**.

O parâmetro **DB Instance Type** é exibido somente depois que você tem permissões para comprar instâncias de nó único.

Cobrança

As instâncias de banco de dados anuais/mensais são cobradas com base no período de compra.

Pré-requisitos

- Você criou uma Huawei ID e ativou os serviços na Huawei Cloud.
- Você pode criar um usuário ou grupo de usuários do IAM no console do IAM e conceder a ele permissões de operação específicas para realizar o gerenciamento refinado na Huawei Cloud.
- O saldo da sua conta não está abaixo de zero.

Procedimento

- Passo 1 Vá para a página Buy DB Instance.
- Passo 2 Na página exibida, selecione Yearly/Monthly para Billing Mode, configure as informações necessárias e clique em Next.

Figura 2-4 Configuração das informações básicas da instância

Billing Mode	Wardy, Monthly Pay-per-use Serverless
Region	• •
	Regions are geographic anasis inclusted from each other. Resources are region-specific and cannot be used across regions through internal network connections. For low retwork latency and quick resource access, when the reserve region.
DB Instance Name	0
	If you bay multiple OB instances at a time, they will be samed with four digits appended in the format 'OB instance name SH'. For example, If the OB instance name is instance, the first instance will be named as instance-6000, the second as i 6000, and so on.
DB Engine	Geest/df/fr/My/Q1
DB Engine Version	MySQL 8.0
DB Instance Type	Primag/Daniby Sitigle
Storage Type	Shared
AZ Type	Single-A2 Multi-A2
AZ	ಷನೆ ಪತಿ ಪತಿ ಪತಿ
Time Zone	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Parâmetro	Descrição
Region	 Uma região onde a instância de banco de dados está localizada. Você pode alterar isso na página de criação ou voltar para a página Instances e alterála no canto superior esquerdo. AVISO Produtos em diferentes regiões não podem se comunicar uns com os outros por meio de uma rede privada. Depois que uma instância de banco de dados for comprada, a região não poderá ser alterada.
DB Instance Name	 Um nome deve começar com uma letra e consistir de 4 a 64 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos. Se você criar várias instâncias por vez, um hífen (-) seguido de um número com quatro dígitos será anexado ao nome da instância, começando com -0001. Por exemplo, se você digitar instance, a primeira instância será denominada instance-0001, a segunda instance-0002 e assim por diante. Os nomes das instâncias criadas em lotes devem consistir de 4 a 59 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos.
DB Engine	GaussDB(for MySQL)
DB Engine Version	MySQL 8.0
DB Instance Type	 Os tipos de instância primária/em espera e única são suportados. Primary/Standby: uma instância primária/em espera contém um nó primário e até 15 réplicas de leitura. O nó primário processa solicitações de leitura e gravação, e réplicas de leitura processam somente solicitações de leitura. Se o nó primário ficar indisponível, o GaussDB(for MySQL) automaticamente fará o failover para uma réplica de leitura. As instâncias primárias/em espera aplicam-se a empresas de médio e grande porte nos setores de Internet, tributação, bancário e seguros. Single: uma instância de nó único contém apenas um nó primário e não há réplicas de leitura. Instâncias únicas não envolvem a sincronização de dados de nós e podem facilmente garantir atômica, consistência, isolamento e durabilidade das transações. Elas são recomendadas apenas para desenvolvimento e testes de microsites e pequenas e médias empresas, ou para aprender sobre GaussDB(for MySQL). NOTA Para comprar instâncias de nó único, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket. O parâmetro DB Instance Type é exibido somente depois que você tem permissões para comprar instâncias de nó único.

Tabela 2-9 Informações básicas

Parâmetro	Descrição
AZ Type	Uma AZ é uma região física em que os recursos têm suas próprias redes e fontes de alimentação independentes. As AZs são físicamente isoladas, mas interconectadas por meio de uma rede interna. Algumas regiões suportam tanto a implementação de uma única AZ quanto de várias AZs e outras suportam apenas a implementação de uma única AZ.
	• Single-AZ: o nó primário e as réplicas de leitura são implementados na mesma AZ.
	• Multi-AZ : o nó primário e as réplicas de leitura são implementados em diferentes AZs para garantir alta confiabilidade.
Time Zone	Você precisa selecionar um fuso horário para sua instância com base na região que hospeda sua instância. O fuso horário é selecionado durante a criação da instância e não pode ser alterado após a criação da instância.

Figura 2-5 Especificações e armazenamento de uma instância anual/mensal



Parâmetro	Descrição
Instance Specifications	GaussDB(for MySQL) é um banco de dados nativo da nuvem que usa o armazenamento compartilhado. Para garantir a estabilidade do serviço em alta pressão de leitura/gravação, o sistema controla os picos de leitura/gravação das instâncias de banco de dados com base nas especificações da instância.

Parâmetro	Descrição
CPU Architecture	 x86 ou Kunpeng. x86: as instâncias x86 usam processadores Intel® Xeon® Scalable e apresentam desempenho de computação robusto e estável. Ao trabalhar em redes de alto desempenho, as instâncias fornecem o desempenho e a estabilidade adicionais que as aplicações de classe empresarial exigem. Kunpeng: as instâncias de Kunpeng usam processadores Kunpeng 920 e NICs inteligentes de alto velocidade 25GE para computação avançada e redes de alto desempenho, tornando-as uma excelente escolha para empresas de Internet que precisam de serviços de nuvem econômicos, seguros e confiáveis.
Nodes	Número total de um nó primário e réplicas de leitura que você criou para a instância. Você pode criar até 9 réplicas de leitura para uma instância anual/mensal por vez. Depois que uma instância de banco de dados é criada, você pode adicionar réplicas de leitura com base nos requisitos de serviço. Até 15 réplicas de leitura podem ser criadas para uma instância de banco de dados.
Storage	 Contém a sobrecarga do sistema necessária para inode, bloco reservado e operação do banco de dados. O espaço de armazenamento varia de 40 GB a 128.000 GB e deve ser um múltiplo de 10. Depois que uma instância de banco de dados é criada, você pode alterar seu espaço de armazenamento. NOTA Se você quiser criar uma instância de banco de dados com armazenamento de pelo menos 10 GB, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket no canto superior direito do console de gerenciamento.
TDE	 A Criptografia transparente de dados (TDE) criptografa arquivos de dados e arquivos de backup usando certificados para implementar criptografia e descriptografia de I/O em tempo real. Essa função protege efetivamente a segurança de bancos de dados e arquivos de dados. Depois que a TDE é habilitada, você precisa selecionar um algoritmo criptográfico AES256 ou SM4, conforme necessário. NOTA Para usar essa função, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket no canto superior direito do console de gerenciamento. Para obter detalhes sobre restrições de TDE, consulte Habilitação da TDE.
Backup Space	GaussDB(for MySQL) fornece armazenamento de backup gratuito igual à quantidade de seu espaço de armazenamento comprado. Depois que o espaço de backup gratuito for usado, você será cobrado pelo espaço adicional em uma base de pagamento por uso. Se você comprar X GB de armazenamento cobrado anualmente/ mensalmente e Y GB de armazenamento cobrado em uma base de pagamento por uso, você receberá $(X + Y)$ GB de espaço de backup gratuitamente.

Figura 2-6 Rede



Tabela 2-11 Rede

Parâmetro	Descrição
VPC	 Indica uma rede virtual dedicada na qual suas instâncias de banco de dados estão localizadas. Ela isola redes para diferentes serviços. Você pode selecionar uma VPC existente ou criar uma VPC. Para obter detalhes sobre como criar uma VPC, consulte Criação de uma VPC. Se nenhuma VPC estiver disponível, o GaussDB(for MySQL) alocará uma VPC para você por padrão. AVISO Após a criação da instância de BD, a VPC não pode ser alterada.
	 Uma sub-rede fornece recursos de rede dedicados que são logicamente isolados de outras redes para a segurança da rede. Um endereço IP privado é atribuído automaticamente quando você cria uma instância de banco de dados. Você também pode inserir um endereço IP privado ocioso no bloco CIDR da sub-rede. NOTA Atualmente, o GaussDB(for MySQL) não suporta IPv6.
Security Group	 Melhora a segurança controlando o acesso ao GaussDB(for MySQL) a partir de outros serviços. Ao selecionar um grupo de segurança, você deve garantir que ele permita que o cliente acesse instâncias. Se nenhum grupo de segurança estiver disponível ou tiver sido criado, o GaussDB(for MySQL) alocará um grupo de segurança para você por padrão. NOTA Para garantir acesso e conexões de banco de dados subsequentes, clique em Add Inbound Rule para permitir que todos os endereços IP acessem sua instância de banco de dados por meio da porta 3306 e pelo ICMP.

Parâmetro	Descrição	
Database Proxy	É habilitado por padrão. Depois que o proxy do banco de dados estiver habilitado, você poderá usar um endereço de divisão de leitura/ gravação para se conectar ao banco de dados. O número de endereços de divisão de leitura/gravação é o mesmo que o do nó primário.	
	NOTA	
	 Para usar essa função, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket. 	
	 Você também pode criar instâncias de proxy depois de comprar uma instância de banco de dados. Para obter detalhes, consulte Criar uma instância de proxy. 	
Proxy Mode	Você pode selecionar Read/Write ou Read-only , conforme necessário.	
	• Read/Write : todas as solicitações de gravação são encaminhadas apenas para o nó primário, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para os nós selecionados com base nos pesos de leitura.	
	• Read-only : o nó primário não processa solicitações de gravação e leitura, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para as réplicas de leitura selecionadas com base nos pesos de leitura.	
Proxy Instance Specifications	Você pode selecionar as especificações da instância de proxy conforme necessário.	

Tabela 2-12 Proxy	do banco	de dados
-------------------	----------	----------

Tabela 2-13 Configuração do banco de dados

Parâmetro	Descrição
Administrator	O nome de logon padrão do banco de dados é root .
Administrator Password	Deve ter de 8 a 32 caracteres e conter pelo menos três dos seguintes: letras maiúsculas, minúsculas, dígitos e caracteres especiais (~!@# $\%^*-=+?,()$ &\$). Digite uma senha forte e altere-a periodicamente para melhorar a segurança e se defender contra ameaças como tentativas de quebra de força bruta.
	Mantenha esta senha segura. Se for perdida, o sistema não poderá recuperá-la.
Confirm Password	Deve ser o mesmo que Administrator Password.

Parâmetro	Descrição
Parameter Template	Contém valores de configuração do mecanismo que podem ser aplicados a uma ou mais instâncias. Você pode modificar os parâmetros da instância conforme necessário depois que a instância for criada. AVISO Se você usar um modelo de parâmetro personalizado ao criar uma instância de banco de dados, os seguintes parâmetros relacionados à especificação no modelo personalizado não serão aplicados. Em vez disso, os valores padrão são usados. "innodb_buffer_pool_size" "innodb_log_buffer_size" "max_connections" "innodb_page_cleaners" "innodb_page_cleaners" "innodb_parallel_read_threads" "innodb_read_io_threads"
Tabla Nama	"threadpool_size"
Table Name	minúsculas. Esta opção não pode ser alterada posteriormente.
	• Case sensitive: os nomes das tabelas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
	• Case insensitive: os nomes das tabelas não diferenciam maiúsculas de minúsculas e são armazenados em letras minúsculas por padrão.
Enterprise Project	Disponível apenas para usuários empresariais. Se você quiser usar essa função, entre em contato com o atendimento ao cliente.
	Um projeto empresarial fornece uma maneira de gerenciar recursos em nuvem e membros empresariais numa base de projeto por projeto.
	Você pode selecionar um projeto empresarial na lista suspensa. O projeto padrão é default .

Tabela 2-14 Modelo de parâmetro

Tabela 2-15 Tags

Parâmetro	Descrição
Tag	Este parâmetro é opcional. A adição de tags ajuda você a identificar e gerenciar melhor suas instâncias de banco de dados. Um máximo de 20 tags podem ser adicionadas para cada instância.

Parâmetro	Descrição
Required Duration	Esse parâmetro está disponível apenas para instâncias anuais/mensais. O sistema calculará automaticamente a taxa com base na duração necessária selecionada. Quanto maior for a duração necessária, maior será o desconto que você desfrutará.
Auto-renew	 Esse parâmetro está disponível somente para instâncias anuais/ mensais e não é selecionado por padrão.
	 Se você selecionar esse parâmetro, o ciclo de renovação automática será determinado pela duração necessária selecionada.

Tabela 2-16 Período de compra (instâncias anuais/mensais)

Tabela 2-17 Criação de instâncias em lote

Parâmetro	Descrição	
Quantity	Você pode criar instâncias em lotes. O valor padrão é 1. O valor varia de 1 a 10.	

Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, clique em **Pricing details** na parte inferior da página.

NOTA

O desempenho de uma instância de banco de dados depende de sua configuração. Os itens de configuração de hardware incluem as especificações da instância, o tipo de armazenamento e o espaço de armazenamento.

Passo 3 Confirme seu pedido para instâncias anuais/mensais.

- Se você precisar modificar suas configurações, clique em **Previous**.
- Se você não precisar modificar suas configurações, clique em Pay Now.

As instâncias anuais/mensais são criadas somente após a conclusão do pagamento.

Passo 4 Para visualizar e gerenciar instâncias, acesse a página Instances.

- Durante o processo de criação, o status da instância é **Creating**. Depois que o status da instância estiver **Available**, você poderá usar a instância.
- O backup automatizado é ativado por padrão durante a criação da instância. Depois que sua instância for criada, a política de backup não poderá ser desativada e um backup completo será criado automaticamente.
- Depois que a instância for criada, você poderá confirmar o tipo de instância de banco de dados na página **Instances**.
- Depois que a instância é criada, você pode adicionar uma descrição.
- A porta padrão do banco de dados é **3306**, mas você pode alterá-la após a conclusão da criação da instância.

D NOTA

Para garantir a segurança dos dados e da instância, altere a porta do banco de dados imediatamente após a criação da instância.

----Fim

2.3 Compra de uma instância de banco de dados sem servidor

Cenários

As capacidades das instâncias de banco de dados sem servidor mudam automaticamente com base nos requisitos da aplicação.

Esta seção descreve como criar uma instância de banco de dados sem servidor no console do GaussDB(for MySQL).

Restrições

Atualmente, as instâncias cobradas em uma cobrança sem servidor podem ser compradas nas seguintes regiões:

- CN North-Beijing4
- CN East-Shanghai1
- CN South-Guangzhou
- AP-Singapore

Cobrança

Para obter detalhes, consulte Cobrança sem servidor.

Pré-requisitos

- Você criou uma Huawei ID e ativou os serviços na Huawei Cloud.
- Você pode criar um usuário ou grupo de usuários do IAM no console do IAM e conceder a ele permissões de operação específicas para realizar o gerenciamento refinado na Huawei Cloud. Para obter detalhes, consulte Criação de um usuário e concessão de permissões.
- O saldo da sua conta não está abaixo de zero.

Procedimento

- Passo 1 Vá para a página Buy DB Instance.
- Passo 2 Na página exibida, selecione Serverless para Billing Mode, configure as informações necessárias e clique em Next.

Billing Mode	Yearly/Monthly Pay-per-use Serverless
	Serverless features automatic scaling based on your application's needs. To optimize costs, you are billed only for the compute and storage resources actually used.
Region	•
	Regions are geographic areas isolated from each other. Resources are region-specific and cannot be used across regions through internal network connections. For low network latency and quick resource access, select the nearest region.
DB Instance Name	0
	If you buy multiple DB instances at a time, they will be named with four digits appended in the format "DB instance name-SIV". For example, if the DB instance name is instance, the first instance will be named as instance-0001, the second as instance months are a second as instance name is instance.
DB Engine	GaussDRI(or MySQL)
DB Engine Version	MySQL 8.0
DB Instance Type	Primary/Standby
Storage Type	Shared
AZ Type	Single-AZ Multi-AZ
AZ	az2. az3
Time Zone	•

Figura 2-7 Informações básicas

Tabela 2-18 Informações básicas

Parâmetro	Descrição
Region	 Uma região onde a instância de banco de dados está localizada. Você pode alterar isso na página de criação ou voltar para a página Instances e alterála no canto superior esquerdo. AVISO Produtos em diferentes regiões não podem se comunicar uns com os outros por meio de uma rede privada. Depois que uma instância de banco de dados for comprada, a região não poderá ser alterada.
DB Instance Name	Um nome deve começar com uma letra e consistir de 4 a 64 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos.
	• Se você criar várias instâncias por vez, um hífen (-) seguido de um número com quatro dígitos será anexado ao nome da instância, começando com -0001. Por exemplo, se você inserir instance , a primeira instância será denominada instance-0001, a segunda instance-0002 e assim por diante.
	 Os nomes das instâncias criadas em lotes devem consistir de 4 a 59 caracteres. Somente letras, dígitos, hifens (-) e sublinhados (_) são permitidos.
DB Engine	GaussDB(for MySQL)
DB Engine Version	MySQL 8.0

Parâmetro	Descrição		
DB Instance	Somente instâncias de banco de dados primárias/em espera são suportadas.		
Туре	Primary/Standby : uma instância primária/em espera contém um nó primário e uma réplica de leitura. O nó primário processa solicitações de leitura e gravação e a réplica de leitura processa apenas solicitações de leitura. Se o nó primário ficar indisponível, o GaussDB(for MySQL) automaticamente fará o failover para a réplica de leitura. As instâncias primárias/em espera aplicam-se a empresas de médio e grande porte nos setores de Internet, tributação, bancário e seguros.		
AZ Type	Uma AZ é uma região física em que os recursos têm suas próprias redes e fontes de alimentação independentes. As AZs são físicamente isoladas, mas interconectadas por meio de uma rede interna. Algumas regiões oferecem suporte à implementação de AZ única e várias AZs e outras oferecem suporte apenas à implementação de AZ única.		
	• Single-AZ: o nó primário e a réplica de leitura são implementados na mesma AZ.		
	• Multi-AZ: o nó primário e a réplica de leitura são implementados em diferentes AZs para garantir alta confiabilidade.		
Time Zone	Você precisa selecionar um fuso horário para sua instância com base na região que hospeda sua instância. O fuso horário é selecionado durante criação da instância e não pode ser alterado após a criação da instância.		

Figura 2-8 Especificações e armazenamento de uma instância sem servidor



Tabela 2-19 Especificações e armazenamento

Parâmetro	Descrição
Compute Configuration	Atualmente, apenas Custom é suportado.
Compute Range	1 TCU é aproximadamente igual às instâncias com 1 vCPU e 2 GB de memória. Intervalo de valores: 1 a 16.

Parâmetro	Descrição
Nodes	Por padrão, uma instância de banco de dados contém um nó primário e várias réplicas de leitura. Ao comprar uma instância de banco de dados sem servidor, você pode solicitar zero ou uma réplica de leitura. Réplicas de leitura não podem ser criadas após a compra de uma instância de banco de dados.
Storage	Ele contém a sobrecarga do sistema necessária para operação de inode, bloco reservado e banco de dados.
	O armazenamento será ampliado dinamicamente com base na quantidade de dados que precisam ser armazenados e é cobrado por hora com base em pagamento por uso.
Backup Space	O GaussDB(for MySQL) fornece espaço de backup gratuito igual à quantidade de seu armazenamento usado. Depois que o espaço de backup gratuito for usado, você será cobrado pelo espaço adicional em uma base de pagamento por uso.

Figura 2-9 Rede



Tabela 2-20 Rede

E.

Parâmetro	Descrição	
VPC	 Indica uma rede virtual dedicada na qual suas instâncias de banco de dados estão localizadas. Ela isola redes para diferentes serviços. Você pode selecionar uma VPC existente ou criar uma VPC. Para obter detalhes sobre como criar uma VPC, consulte Criação de uma VPC. Se nenhuma VPC estiver disponível, o GaussDB(for MySQL) alocará uma VPC para você por padrão. AVISO Anós a criação da instância de BD, a VPC não pode ser alterada 	
	 Uma sub-rede fornece recursos de rede dedicados que são logicamente isolados de outras redes para a segurança da rede. Um endereço IP privado é atribuído automaticamente quando você cria uma instância de banco de dados. Você também pode inserir um endereço IP privado ocioso no bloco CIDR da sub-rede. NOTA Atualmente, o GaussDB(for MySQL) não suporta IPv6. 	
Security Group	Melhora a segurança controlando o acesso ao GaussDB(for MySQL) a partir de outros serviços. Ao selecionar um grupo de segurança, você deve garantir que ele permita que o cliente acesse instâncias. Se nenhum grupo de segurança estiver disponível ou tiver sido criado,	
	o GaussDB(for MySQL) alocará um grupo de segurança para você por padrão.	
	Para garantir conexões e acesso subsequentes ao banco de dados, clique em Add Inbound Rule para permitir que todos os endereços IP acessem a instância do banco de dados pela porta 3306 e por ICMP.	
	Para obter detalhes, consulte Configuração de regras de grupo de segurança.	

Tabela 2-21 Proxy do banco de dados

Parâmetro	Descrição
Database Proxy	É ativado por padrão. Depois que o proxy do banco de dados estiver habilitado, você poderá usar um endereço de divisão de leitura/ gravação para se conectar ao banco de dados. O número de endereços de divisão de leitura/gravação é o mesmo que o do nó primário.
	Quando o número de nós é 1, o proxy de banco de dados não pode ser ativado.
	NOTA Para usar essa função, envie um tíquete de serviço escolhendo Service Tickets > Create Service Ticket.

Parâmetro	Descrição
Proxy Mode	Você pode selecionar Read/Write ou Read-only , conforme necessário.
	 Read/Write: todas as solicitações de gravação são encaminhadas apenas para o nó primário, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para os nós selecionados com base nos pesos de leitura.
	• Read-only : o nó primário não processa solicitações de gravação e leitura, e todas as solicitações de leitura são encaminhadas para as réplicas de leitura selecionadas com base nos pesos de leitura.
Proxy Instance Specifications	Você pode selecionar as especificações da instância de proxy conforme necessário.

Tabela 2-22 Configuração do banco de dados

Parâmetro	Descrição		
Administrator	O nome de logon padrão do banco de dados é root .		
Administrator Password	Deve ter de 8 a 32 caracteres e conter pelo menos três dos seguintes: letras maiúsculas, minúsculas, dígitos e caracteres especiais (~!@# $\%^*-=+?,()$). Digite uma senha forte e altere-a periodicamente para melhorar a segurança e se defender contra ameaças como tentativas de quebra de força bruta.		
	Mantenha esta senha segura. Se ela for perdida, o sistema não poderá recuperá-la.		
	Depois que uma instância de BD é criada, você pode redefinir essa senha. Para obter detalhes, consulte Redefinição da senha do administrador .		
Confirm Password	Deve ser o mesmo que Administrator Password.		

Parâmetro	Descrição			
Parameter TemplateContém valores de configuração do mecanismo que podem s aplicados a uma ou mais instâncias. Você pode modificar os da instância conforme necessário depois que a instância for c				
	AVISO Se você usar um modelo de parâmetro personalizado ao criar uma instância de banco de dados, os seguintes parâmetros relacionados à especificação no modelo personalizado não serão aplicados. Em vez disso, os valores padrão são usados.			
	"innodb_buffer_pool_size"			
	"innodb_log_buffer_size"			
	"max_connections"			
	"innodb_buffer_pool_instances"			
	"innodb_page_cleaners"			
	"innodb_parallel_read_threads"			
	"innodb_read_io_threads"			
	"innodb_write_io_threads"			
	"threadpool_size"			
	Depois que uma instância de banco de dados é criada, você pode ajustá- la com base nos requisitos de serviço. Para obter detalhes, consulte Modificação de um modelo de parâmetro .			
Table Name	Especifica se os nomes das tabelas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Esta opção não pode ser alterada posteriormente.			
	• Case sensitive: os nomes das tabelas diferenciam maiúsculas de minúsculas.			
	• Case insensitive: os nomes das tabelas não diferenciam maiúsculas de minúsculas e são armazenados em letras minúsculas por padrão.			
Enterprise Project	Disponível apenas para usuários empresariais. Se você quiser usar essa função, entre em contato com o atendimento ao cliente.			
	Um projeto empresarial fornece uma maneira de gerenciar recursos de nuvem e membros empresariais em uma base de projeto por projeto.			
	Você pode selecionar um projeto empresarial na lista suspensa. O projeto padrão é default .			

Tabela 2-23 Modelo de parâmetro

Tabela 2-24 Tags

Parâmetro	Descrição
Tag	Este parâmetro é opcional. A adição de tags ajuda você a identificar e gerenciar melhor suas instâncias de banco de dados. Um máximo de 20 tags podem ser adicionadas para cada instância.
	Depois que uma instância de banco de dados for criada, você poderá visualizar seus detalhes de tag na guia Tags . Para obter detalhes, consulte Gerenciamento de tags .

D NOTA

O desempenho de uma instância de banco de dados depende de sua configuração. Os itens de configuração de hardware incluem as especificações da instância, o tipo de armazenamento e o espaço de armazenamento.

Passo 3 Confirme suas especificações.

- Se você precisar modificar suas configurações, clique em **Previous**.
- Se você não precisar modificar suas configurações, clique em Submit.

Passo 4 Para visualizar e gerenciar instâncias, acesse a página Instances.

- Durante o processo de criação, o status da instância é **Creating**. Depois que o status da instância se tornar **Available**, a instância poderá ser usada.
- O backup automatizado é ativado por padrão durante a criação da instância. Depois que sua instância for criada, a política de backup não poderá ser desativada e um backup completo será criado automaticamente.
- Depois que a instância for criada, você poderá confirmar o tipo de instância de banco de dados na página **Instances**.
- Depois que a instância é criada, você pode adicionar uma descrição.
- A porta do banco de dados padrão é **3306**, mas você pode alterá-la após a conclusão da criação da instância.

Para obter detalhes, consulte Alteração de uma porta de banco de dados.

NOTA

Para garantir a segurança dos dados e da instância, altere a porta do banco de dados imediatamente após a criação da instância.

----Fim

APIs

- Criação de uma instância de BD
- Consulta de instâncias de BD

3 Passo 2: conectar-se à instância de BD

3.1 Visão geral

As instâncias do GaussDB(for MySQL) podem ser conectadas por meio de uma rede privada, uma rede pública ou usando o Data Admin Service (DAS).

Tabela 3-1 Métodos de co	onexão
--------------------------	--------

Conect ar por meio de	Endereç o da conexão	Descrição	Comentários
DAS	Não necessári o	O DAS permite gerenciar instâncias a partir de um console baseado na Web, simplificando o gerenciamento de banco de dados e melhorando a eficiência. Por padrão, você tem a permissão de logon remoto. É recomendável usar o DAS para se conectar às instâncias, pois esse método de conexão é mais seguro e conveniente do que outros métodos.	 Fácil de usar, seguro, avançado e inteligente Recomendado
Rede privada	Endereço IP privado	Um endereço IP privado é fornecido por padrão. Quando suas aplicações são implementadas em um ECS que está na mesma região e VPC que sua instância do GaussDB(for MySQL), é recomendável conectar o ECS à instância por meio de um endereço IP privado.	 Desempenho seguro e excelente Recomendado

Conect ar por meio de	Endereç o da conexão	Descrição	Comentários
de Rede pública	EIP	Se você não puder acessar a instância de GaussDB(for MySQL) por meio de um endereço IP privado, vincule um EIP à instância e conecte-o ao ECS (ou um host de rede pública) por meio do EIP.	 Um nível de segurança relativamente menor em comparação com outros métodos de conexão. Para obter uma taxa de transmissão de dados e um nível de segurança mais altos, é recomendável migrar suas aplicações para um ECS que esteja na mesma VPC da sua instância de
			GaussDB(for MySQL) e usar um endereço IP privado para acessar a instância.

D NOTA

- VPC: indica a Virtual Private Cloud.
- ECS: indica o Elastic Cloud Server.
- Você pode fazer logon em uma instância de banco de dados usando DAS ou outros clientes de banco de dados.
- Se um ECS estiver na mesma VPC que a instância de GaussDB(for MySQL), você não precisará solicitar um EIP.
- Se você estiver usando GaussDB(for MySQL) pela primeira vez, consulte "Constraints".

3.2 Conexão a uma instância de BD usando DAS (recomendado)

Procedimento

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

Passo 2 Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.

- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- **Passo 4** Na página **Instances**, localize a instância que deseja efetuar logon e clique em **Log In** na coluna **Operation**.
- Passo 5 Digite o nome de usuário e a senha do banco de dados e clique em Test Connection. Depois que a conexão for bem-sucedida, clique em Log In.

----Fim

3.3 Conexão a uma instância de BD em uma rede privada

3.3.1 Processo

Figura 3-1 ilustra o processo de conexão a uma instância em uma rede privada.



Figura 3-1 Conectar-se a uma instância em uma rede privada

3.3.2 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux

Você pode se conectar à sua instância de banco de dados usando um ECS do Linux com um cliente MySQL instalado em uma rede privada.

- 1. Compra de um ECS
- 2. Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada
- 3. Teste de conectividade e instalação de um cliente MySQL

4. Uso da CLI para se conectar a uma instância de BD

Compra de um ECS

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento e verifique se há um ECS disponível.

- Se houver um ECS de Linux, acesse **Passo 3**.
- Se houver um ECS de Windows, consulte Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows.
- Se nenhum ECS estiver disponível, acesse **Passo 2**.

Figura 3-2 Visualização de ECSs

ECS Information



Passo 2 Compre um ECS e selecione Linux (por exemplo, CentOS) como seu sistema operacional.

Para fazer download de um cliente MySQL para o ECS, vincule um EIP ao ECS. O ECS deve estar na mesma região, VPC e grupo de segurança que a instância de banco de dados do GaussDB(for MySQL) para comunicação mútua.

Para obter detalhes sobre como comprar um ECS de Linux, consulte "**Compra de um ECS**" em *Primeiros passos do Elastic Cloud Server*.

Passo 3 Na página ECS Information, visualize a região e a VPC do ECS.

Figura 3-3 Visualização de informações básicas do ECS

ID	37144dd6-2d7f-42c4-92bd-e6e1003361e8
Name	
Description	🖉
Region	Beijing4
AZ	AZ3
Specifications	General computing 1 vCPU 1 GiB sn3.small.1
Image	CentOS 8.2 64bit Public image
VPC	default_vpc

Passo 4 Na página **Basic Information** da instância de banco de dados do GaussDB(for MySQL), visualize a região e a VPC da instância de banco de dados.

8 ,	,	
<	🔹 ᅙ Available	
Basic Information	DB Instance Information	
Backups	DB Instance Name	∠ ⊡
Accounts	Status	Available
Databases	Description	🖉
Logs	Time Zone	UTC+08:00
Parameters	DB Instance Type	Primary/Standby
Tags	AZ Type	Multi-AZ
Database Proxy	Administrator	root Reset Password
CloudDBA	Maintenance Window 🧿	02:00 - 06:00 Change
Advanced O&M	Table Name	Case insensitive
	Network Information	
	Private IP Address	_ □
	Database Port	3306 🖉
	VPC	default_vpc
	Security Group	default_securitygroup 🖉

Figura 3-4 Visualização das informações básicas da instância

- **Passo 5** Verifique se a instância de banco de dados do ECS e do GaussDB(for MySQL) estão na mesma região e VPC.
 - Se sim, consulte o endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada.
 - Se não, compre outro ECS ou instância de banco de dados. Se o ECS e a instância de BD estiverem em regiões diferentes, eles não poderão se comunicar entre si. Para reduzir a latência da rede, implemente sua instância de BD na região mais próxima de suas cargas de trabalho.
 - Se o ECS e a instância de banco de dados estiverem em VPCs diferentes, altere a VPC do ECS para a da instância de BD. Para obter detalhes, consulte Alteração de uma VPC.

----Fim

Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, obtenha o endereço IP privado e a porta do banco de dados.

Network Information			Connecting to a DB Instance
Private IP Address	192.168.0.61 2	Public IP Address (EIP) 🕐	Bind
Database Port 🕜	3306 🖉	Recommended Max. Connections	2,500
VPC	default_vpc	Subnet	default_subnet (192.168.0.0/24)
Security Group	default_securitygroup 🖉		
Fim			

Figura 3-5 Exibir o endereço IP privado e a porta do banco de dados

Teste de conectividade e instalação de um cliente MySQL

- **Passo 1** Efetue logon no ECS. Para obter detalhes, consulte Logon usando VNC no *Guia de usuário do Elastic Cloud Server*.
- Passo 2 Verifique se o endereço IP privado e a porta do banco de dados da instância do BD (obtidos em Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada) podem ser conectados ao ECS.

telnet private IP address port

Exemplo:

telnet 192.168.0.16 3306

NOTA

Se a mensagem "command not found" for exibida, instale a ferramenta Telnet com base no sistema operacional usado pelo ECS.

- Se sim, a conectividade de rede está disponível.
- Se não, verifique as regras do grupo de segurança.
 - Se Destination não for 0.0.0/0 e Protocol & Port não for All na página
 Outbound Rules do ECS, adicione o endereço IP privado e a porta da instância de banco de dados às regras de saída.

Figura 3-6 Configuração de regras de um grupo de segurança do ECS

<	default						😆 Feedback	입 Import Rule D	Export Rule
Sumi	nary Inbound Ru	lles Outbound Rules	Associated Instances						
	Some security groups	p rules will not take effect for ECSs wit	h certain specifications. Learn more						×
	Add Rule Fast	Add Rule Delete All	ow Common Ports Outbound Rule	s: 2 Learn more about security group or	infiguration.				C
	V Specify filter criteri	5.							Q
	Priority (?)	Action ③	Туре	Protocol & Port 💿	Destination (?)	Description	Last Modified	Operation	
	100	Allow	IPv6	А	:0	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modity Replicate Del	cle
	100	Allow	IPv4	AL	0.0.00	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modify Replicate Del	ete

- Para exibir as regras de entrada do grupo de segurança de GaussDB(for MySQL), adicione o endereço IP privado e a porta do ECS às regras de entrada. Para mais detalhes, consulte Configuração de regras de grupo de segurança.
- **Passo 3** Baixe o pacote de instalação do cliente MySQL para Linux localmente. Recomenda-se um cliente MySQL executando uma versão posterior à da instância de BD.

Encontre o **link** para a versão necessária na página de download. O mysql-communityclient-8.0.21-1.el6.x86_64 é usado como um exemplo.

Figura 3-7 Download de um cliente MySQL

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system



No thanks, just start my download.

- Passo 4 Faça upload do pacote de instalação para o ECS.
- **Passo 5** Use qualquer ferramenta de conexão de terminal, como WinSCP e PuTTY, para carregar o pacote de instalação para o ECS.
- Passo 6 Execute o seguinte comando para instalar o cliente MySQL:

rpm -ivh mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

NOTA

• Se ocorrerem conflitos durante a instalação, adicione o parâmetro **replacefiles** ao comando e tente instalar o cliente novamente. Exemplo:

rpm -ivh --replacefiles mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

• Se uma mensagem for exibida solicitando que você instale um pacote de dependência, você poderá adicionar o parâmetro **nodeps** ao comando e instalar o cliente novamente. Exemplo:

rpm -ivh --nodeps mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

----Fim

Uso da CLI para se conectar a uma instância de BD

No Linux, use um cliente MySQL para se conectar à sua instância por meio de **uma conexão** SSL ou **não** SSL. A conexão SSL criptografa os dados e é mais segura.

- Conexão SSL (recomendada)
 - a. Faça logon no console de gerenciamento.
 - b. Clique em 🔍 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
 - c. Clique em no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).

- d. Na página **Instances**, clique no nome da instância para acessar a página **Basic Information**.
- e. Na área **DB Instance Information**, verifique se o SSL está ativado ao lado do campo **SSL**.
 - Se o SSL estiver ativado, vá para **f**.
 - Se o SSL estiver desativado, clique em . Na caixa de diálogo exibida, clique em Yes para ativar SSL. Então vá para f.
- f. Clique em da ao lado do campo SSL para fazer download do Certificate Download.zip e extrair o certificado raiz ca.pem e o pacote ca-bundle.pem do pacote.
- g. Faça upload de **ca.pem** para o ECS.
- h. Execute o seguinte comando no ECS para se conectar à instância de BD:

mysql -h <*host*> -**P** <*port*> -**u** <*userName*> -**p** --ssl-ca=<*caName*> Exemplo:

mysql -h 172.16.0.31 -P 3306 -u root -p --ssl-ca=ca.pem

 Tabela 3-2 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
<host></host>	Endereço IP privado obtido em Passo 5.
<port></port>	Porta do banco de dados obtida em Passo 5 . O valor padrão é 3306.
<username></username>	Conta de administrador root .
<caname></caname>	Nome do certificado de AC. O certificado deve ser armazenado no diretório onde o comando é executado.

- Insira a senha da conta do banco de dados se as seguintes informações forem exibidas: Enter password:
- Conexão não SSL
 - a. Execute o seguinte comando no ECS para se conectar à instância de BD:

mysql -h <host> -P <port> -u <userName> -p

Exemplo:

mysql -h 192.168.0.16 -P 3306 -u root -p

Tabela 3-3 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
<host></host>	Endereço IP privado obtido em Passo 5.
<port></port>	Porta do banco de dados obtida em Passo 5 . O valor padrão é 3306.

Parâmetro	Descrição
<username></username>	Conta de administrador root .

b. Insira a senha da conta do banco de dados se as seguintes informações forem exibidas:

Enter password:

Figura 3-8 Conexão bem-sucedida



Perguntas frequentes

O que devo fazer se não conseguir me conectar à minha instância do GaussDB(for MySQL)?

Operações de acompanhamento

Depois de se conectar à instância de banco de dados, você pode criar ou migrar seus bancos de dados.

- Criação de um banco de dados no console
- Criação de um banco de dados usando uma API
- Gerenciamento de instâncias do GaussDB(for MySQL) usando DAS
- Migração de dados para o GaussDB(for MySQL) usando o mysqldump

3.3.3 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows

Você pode se conectar à sua instância de BD usando um ECS do Windows com um cliente de banco de dados (por exemplo, MySQL-Front) instalado em um endereço IP privado.

- 1. Compra de um ECS
- 2. Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada
- 3. Teste de conectividade e instalação do MySQL-Front
- 4. Usar o MySQL-Front para se conectar a uma instância de BD

Compra de um ECS

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento e verifique se há um ECS disponível.

- Se houver um ECS de Linux, consulte Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux.
- Se houver um ECS de Windows, acesse Passo 3.

• Se nenhum ECS estiver disponível, acesse **Passo 2**.

Passo 2 Compre um ECS e selecione o Windows como seu sistema operacional.

Para fazer download de um cliente MySQL para o ECS, vincule um EIP ao ECS. O ECS deve estar na mesma região, VPC e grupo de segurança que a instância de banco de dados do GaussDB(for MySQL) para comunicação mútua.

Para obter detalhes sobre como comprar um ECS do Windows, consulte "Compra de um ECS" em *Primeiros passos do Elastic Cloud Server*.

Passo 3 Na página ECS Information, visualize a região e a VPC do ECS.

< ecs							
Summary	Disks	Network Interfac	es Se	curity Groups	EIPs	Monitorin	g Tags
ECS Infor	mation						
ID							
Name		ecs-e02f 🖉					
Region							
AZ		AZ1					
Specification	ns	General computir	ng 2 vCPUs	16 GiB m2.larg	je.8		
Image		(Marketplace) W	/indows Serve	r		40GB Marketpla	ace image
		Version: Window	s Server 2019	Standard 64bit			
VPC		default_vpc					
Billing Mode	9	Pay-per-use					
Obtained		Jun 08, 2023 10:	39:12 GMT+08	3:00			
Launched		Jun 08, 2023 10:	39:23 GMT+08	3:00			
Deletion Tin	ne	Modify					

Figura 3-9 Visualização de informações básicas do ECS

Passo 4 Na página **Basic Information** da instância de banco de dados do GaussDB(for MySQL), visualize a região e a VPC da instância de banco de dados.

<	▼ Available	
Basic Information	DB Instance Information	
Backups	DB Instance Name	□
Accounts	Status	Available
Databases	Description	🖉
Logs	Time Zone	UTC+08:00
Parameters	DB Instance Type	Primary/Standby
Tags	AZ Type	Multi-AZ
Database Proxy	Administrator	root Reset Password
CloudDBA	Maintenance Window 🕜	02:00 – 06:00 Change
Advanced O&M	Table Name	Case insensitive
	Network Information	
	Private IP Address	
	Database Port 🕜	3306 🖉
	VPC	default_vpc
	Security Group	default_securitygroup 🖉

Figura 3-10 Visualização das informações básicas da instância

- **Passo 5** Verifique se a instância de banco de dados do ECS e do GaussDB(for MySQL) estão na mesma região e VPC.
 - Se sim, consulte o endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada.
 - Se não, compre outro ECS ou instância de banco de dados. Se o ECS e a instância de BD estiverem em regiões diferentes, eles não poderão se comunicar entre si. Para reduzir a latência da rede, implemente sua instância de BD na região mais próxima de suas cargas de trabalho.
 - Se o ECS e a instância de banco de dados estiverem em VPCs diferentes, altere a VPC do ECS para a da instância de BD. Para obter detalhes, consulte Alteração de uma VPC.

----Fim

Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, obtenha o endereço IP privado e a porta do banco de dados.

 Network Information
 Connecting to a DB Instance

 Private IP Address
 192.168.06) @ 0
 Public IP Address (IBP) ③ Bind

 Database Port ③
 3306 @
 Connections
 2,500

 VPC
 default_spc
 Subnet
 default_subnet (192.168.0.0/24)

 Security Group
 default_securitygroup ②
 Subnet
 Headings (IBP) ④

Figura 3-11 Exibir o endereço IP privado e a porta do banco de dados

----Fim

Teste de conectividade e instalação do MySQL-Front

- Passo 1 Efetue logon no ECS. Para obter detalhes, consulte Logon usando VNC no Guia de usuário do Elastic Cloud Server.
- Passo 2 No ECS, verifique se o endereço IP privado e a porta do banco de dados da instância de banco de dados (obtidos em Consulta do endereço IP privado da instância de banco de dados a ser conectada) podem ser conectados.

telnet private IP address port

Exemplo:

telnet 192.168.0.16 3306

NOTA

Se a mensagem "command not found" for exibida, instale a ferramenta Telnet com base no sistema operacional usado pelo ECS.

- Se sim, a conectividade de rede está disponível.
- Se não, verifique as regras do grupo de segurança.
 - Se Destination não for 0.0.0.0/0 e Protocol & Port não for All na página
 Outbound Rules do ECS, adicione o endereço IP privado e a porta da instância de banco de dados às regras de saída.

Figura 3-12 Configuração de regras de um grupo de segurança do ECS

< default						😄 Feedback	는 Export Rule 단 Export Rul
Summary Inbound	Rules Outbound Rul	es Associated Instances					
 Some security (proup rules will not take effect fo	ECSs with certain specifications. Learn	more				×
Add Rule	Fast-Add Rule Deicte	Allow Common Ports Outbo	and Rules: 2 Learn more about security g	roup configuration.			c
V Specify filter or	teria.						c
Priority (?	Action (?)	Type	Protocol & Port (2)	Destination (?)	Description	Last Modified	Operation
100	Allow	IPv6	Al	::0		Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modify Replicate Delete
100	Allow	IPv4	AL	0.0.000	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modify Replicate Delete

 Para exibir as regras de entrada do grupo de segurança de GaussDB(for MySQL), adicione o endereço IP privado e a porta do ECS às regras de entrada. Para mais detalhes, consulte Configuração de regras de grupo de segurança.

Passo 3 Abra um navegador, baixe e instale a ferramenta MySQL-Front no ECS.

----Fim

Usar o MySQL-Front para se conectar a uma instância de BD

Passo 1 Inicie o MySQL-Front.

Passo 2 Na caixa de diálogo exibida, clique em New.

🗔 Open Session		×
Sessions Name	Last Login]
	???	
<u>N</u> ew	<u>R</u> emove Prope	erties
	<u>O</u> pen	Cancel

Figura 3-13 Gerenciamento de conexão

Passo 3 Insira as informações da instância de BD a ser conectada e clique em Ok.

Figura 3-14 Adição de uma conta

Description	
Name:	
Connection	
Host:	
Port:	3306 💂
Connection Type:	
	Bulit-In
Login Information	Built-In
Login Information	root
Login Information User: Password:	root
Login Information User: Password: Database:	root.

Parâmetro	Descrição
Name	Nome da tarefa de conexão de banco de dados. Se você não especificar esse parâmetro, ele será o mesmo que o configurado para Host por padrão.

Parâmetro	Descrição
Host	Endereço IP privado.
Port	Porta do banco de dados. O valor padrão é 3306 .
User	Nome da conta da instância de banco de dados. O valor padrão é root .
Password	Senha da conta para acessar a instância de BD.

Passo 4 Na janela exibida, selecione a conexão que você criou em Passo 3 e clique em Open. Se as informações de conexão estiverem corretas, a instância de banco de dados será conectada com sucesso.

Figura 3-15 Abrir uma sessão

🗔 Open Session	×
Sessions]
Name	Last Login
<u>N</u> ew	<u>R</u> emove Properties
	Open Cancel

----Fim

3.3.4 Configuração de regras de grupo de segurança

Cenários

Um grupo de segurança é uma coleção de regras de controle de acesso para ECSs e instâncias que têm os mesmos requisitos de segurança e são mutuamente confiáveis em uma VPC. Para garantir a segurança e a confiabilidade do banco de dados, você precisa configurar regras de grupo de segurança para permitir que endereços IP e portas específicos acessem instâncias.

Verifique se o ECS e a instância estão no mesmo grupo de segurança.

- Se eles estiverem no mesmo grupo de segurança, eles podem se comunicar uns com os outros por padrão. Nenhuma regra de grupo de segurança precisa ser configurada.
- Se eles estiverem em grupos de segurança diferentes, será necessário configurar as regras de grupo de segurança para o ECS e a instância, respectivamente.
 - Instância: configure uma regra de entrada para o grupo de segurança ao qual a instância está vinculada.

 ECS: a regra do grupo de segurança padrão permite todos os pacotes de dados de saída. Nesse caso, não é necessário configurar uma regra de grupo de segurança para o ECS. Se nem todo o tráfego de saída for permitido no grupo de segurança, talvez seja necessário configurar uma regra de saída para que o ECS permita todos os pacotes de saída.

Esta seção descreve como configurar uma regra de entrada para uma instância de banco de dados.

Para obter detalhes sobre os requisitos das regras de grupo de segurança, consulte Adição de uma regra de grupo de segurança no *Guia de usuário da Virtual Private Cloud*.

Precauções

a regra do grupo de segurança padrão permite todos os pacotes de dados de saída. Se um ECS e uma instância estiverem no mesmo grupo de segurança, eles poderão acessar um ao outro. Quando um grupo de segurança é criado, você pode configurar regras de grupo de segurança para controlar o acesso de e para instâncias vinculadas a esse grupo de segurança.

- Por padrão, você pode criar até 500 regras de grupo de segurança.
- Muitas regras de grupo de segurança aumentarão a latência do primeiro pacote. É aconselhável criar até 50 regras para cada grupo de segurança.
- Para acessar uma instância de recursos fora do grupo de segurança, é necessário configurar uma regra de entrada para o grupo de segurança vinculado à instância.

NOTA

Para garantir a segurança de dados e instâncias, use as permissões corretamente. É aconselhável usar a permissão mínima de acesso, alterar a porta padrão do banco de dados **3306** e definir o endereço IP acessível para o endereço do servidor remoto ou o endereço de sub-rede mínimo do servidor remoto para controlar o escopo de acesso do servidor remoto.

Se você usar **0.0.0/0**, todos os endereços IP poderão acessar instâncias vinculadas ao grupo de segurança.

Procedimento

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- **Passo 5** Configure regras de grupos de segurança.

Na área **Network Information** da página **Basic Information**, clique no nome do grupo de segurança ao lado do campo **Security Group**.

Figura 3-16 Configuração de um grupo de segurança

letwork Information			Connecting to a DB Instance
rivate IP Address	192.168.0.164 🖉 🗇	Public IP Address (EIP)	Bind
Database Port	3306 🖉	Recommended Max. Connections	5,000
PC	default_vpc	Subnet	default_subnet (192.168.0.0/24)
ecurity Group	default_securitygroup 🖉		

Passo 6 Na guia **Inbound Rules**, clique em **Add Rule**. Na caixa de diálogo exibida, configure os parâmetros necessários e clique em **OK**.

Você pode clicar em $\textcircled{\oplus}$ para adicionar mais regras de entrada.

Figura 3-17 Adição de regras de entrada

Add Inbound Rule Learn more about security group configuration.						
1 Inbound ru	Inbound rules allow incoming traffic to instances associated with the security group.					
Security Group d	efault_securitygroup					
You can import m	ultiple rules in a bate	ch.				
Priority 🕐	Action	Protocol & Port ⑦	Туре	Source ⑦	Description	Operation
1-100	Allow •	TCP Example: 22 or 22-30	IPv4 v	IP address ▼ 0.0.0.0/0		Operation -
			🕀 Add Rule			
			ОК	Cancel		

Tabela 3-5 Descrição do parâmetro da regra de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
Protocol & Port	Protocolo de rede para o qual a regra de grupo de segurança entra em vigor.	TCP (Custom ports)
	• Atualmente, o valor pode ser All, TCP (All ports), TCP (Custom ports), UDP (All ports), UDP (Custom ports), ICMP, GRE ou outros.	
	• All: indica que todas as portas de protocolo são suportadas.	
	Port : a porta pela qual o tráfego pode alcançar sua instância de BD.	Ao se conectar à instância por meio de uma rede privada, insira a porta da instância.
		 Porta individual: insira uma porta, como 22.
		 Portas consecutivas: insira um intervalo de portas, como 22-30.
		 Todas as portas: deixe-a vazia ou insira 1-65535.
Туре	Atualmente, apenas IPv4 e IPv6 são suportados.	IPv4

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
Source	Origem da regra do grupo de segurança. O valor pode ser um grupo de segurança ou um endereço IP. xxx.xxx.xxx.32 (endereço IPv4) xxx.xxx.xxx.0/24 (sub-rede) 0.0.0.0/0 (qualquer endereço IP)	0.0.0/0
Description	Informações complementares sobre a regra de grupo de segurança. Este parâmetro é opcional. A descrição pode conter até 255 caracteres e não pode conter colchetes angulares (<>).	-
Operation	Você pode replicar ou excluir uma regra de grupo de segurança. No entanto, se houver apenas uma regra de grupo de segurança, você não poderá excluí-la.	-

----Fim

3.4 Conexão a uma instância de BD em uma rede pública

3.4.1 Processo

Figura 3-18 ilustra o processo de conexão a uma instância em uma rede pública.



Figura 3-18 Conectar-se a uma instância em uma rede pública

3.4.2 Vinculação de um EIP

Cenários

Você pode vincular um EIP a uma instância de banco de dados para acessibilidade pública e pode desvincular o EIP da instância, se necessário.

Precauções

- A acessibilidade pública reduz a segurança das instâncias. Para obter uma taxa de transmissão e um nível de segurança mais altos, é recomendável migrar suas aplicações para o ECS que está na mesma região da instância do GaussDB(for MySQL).
- O tráfego gerado pela rede pública é cobrado. Você pode desvincular o EIP da instância de BD quando o EIP não for mais usado.
- Depois que um EIP cobrado com base em pagamento por uso é desvinculado de uma instância do GaussDB(for MySQL), ele ainda é cobrado. Para economizar dinheiro, você pode liberar o EIP ou vinculá-lo a outra instância de banco de dados.

Procedimento

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

Passo 2 Clique em 🔍 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.

- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySOL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, clique em Bind no campo Public IP Address (EIP).
- Passo 6 Na caixa de diálogo exibida, selecione um EIP e clique em OK.

Se nenhum EIP estiver disponível, clique em **View EIP** para criar um EIP no console de rede. Depois que o EIP for criado, volte para a página **Basic Information** e vincule o EIP recémcriado à instância.

AVISO

Você precisa configurar regras de grupo de segurança e habilitar endereços IP e portas específicos para acessar a instância de banco de dados. Para mais detalhes, consulte **Configuração de regras de grupo de segurança**.

Figura 3-19 Selecionar um EIP

Bind EIP		×		
For security purposes, after the EIP is bound, use SSL to connect to the database and add inbound and outbound rules in the security group.				
Select EIP		С		
EIP	Status	Bandwidth		
۲	⊘ Unbound	5 Mbit/s		
View EIP				
	OK Cancel			

Passo 7 No campo **Public IP Address (EIP)** da área **Network Information**, veja o EIP que foi vinculado.

----Fim

3.4.3 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux

Se sua instância de banco de dados e o ECS não estiverem na mesma região ou VPC, você poderá se conectar à instância de banco de dados usando uma das seguintes maneiras:

- Um ECS de Linux com um cliente MySQL instalado por meio de um EIP
- Um PC local com um cliente MySQL instalado por meio de um EIP

Esta seção descreve como se conectar a uma instância de BD usando o ECS de Linux com o cliente MySQL instalado por meio de um EIP.

- 1. Compra de um ECS
- 2. Vinculação de um EIP
- 3. Consulta do EIP da instância de banco de dados a ser conectada
- 4. Teste de conectividade e instalação de um cliente MySQL
- 5. Uso da CLI para se conectar a uma instância de BD

Compra de um ECS

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento e verifique se há um ECS disponível.

- Se houver um ECS de Linux, acesse **Passo 3**.
- Se houver um ECS de Windows, consulte Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows.
- Se nenhum ECS estiver disponível, acesse **Passo 2**.

Figura 3-20 Visualização de ECSs

 NameED 0 +
 Monitori...
 Security
 AZ Ty
 Status Ty
 Specificationalimage
 IPAddress
 Billing Mode Ty
 Enterprise Project
 Tag
 Operation

 2
 C
 Status Ty
 Specificationalimage
 IPAddress
 Billing Mode Ty
 Enterprise Project
 Tag
 Operation

 3/14:655 2014/D16440064 eff 10...
 C
 AZ3
 Image: Running Content of the State Content of the S

Passo 2 Compre um ECS e selecione Linux (por exemplo, CentOS) como seu sistema operacional.

Para fazer download de um cliente MySQL para o ECS, vincule um EIP ao ECS.

Para obter detalhes sobre como comprar um ECS de Linux, consulte "**Compra de um ECS**" em *Primeiros passos do Elastic Cloud Server*.

Passo 3 Na página ECS Information, visualize a região e a VPC do ECS.

Figura 3-21 Visualização de informações básicas do ECS

ECS Information

ID	37144dd6-2d7f-42c4-92bd-e6e1003361e8
Name	
Description	- 🖉
Region	Beijing4
AZ	AZ3
Specifications	General computing 1 vCPU 1 GiB sn3.small.1
Image	CentOS 8.2 64bit Public image
VPC	default_vpc

Passo 4 Na página **Basic Information** da instância de BD do GaussDB(for MySQL), visualize a região e a VPC da instância de BD.

Figura 3-22 Visualização	das informações	básicas da instância
--------------------------	-----------------	----------------------

<	🔹 🕤 Available	
Basic Information	DB Instance Information	
Backups	DB Instance Name	
Accounts	Status	Available
Databases	Description	🖉
Logs	Time Zone	UTC+08:00
Parameters	DB Instance Type	Primary/Standby
Tags	AZ Type	Multi-AZ
Database Proxy	Administrator	root Reset Password
CloudDBA	Maintenance Window (?	02:00 - 06:00 Change
Advanced O&M	Table Name	Case insensitive
	Network Information	
	Private IP Address	
	Database Port 🕜	3306 🖉
	VPC	default_vpc
	Security Group	default_securitygroup 🖉

----Fim

Ĭ.

Vinculação de um EIP

Você pode vincular um EIP a uma instância de banco de dados para acessibilidade pública e pode desvincular o EIP da instância de banco de dados, se necessário.

Se um EIP tiver sido vinculado à instância de banco de dados, pule esta etapa.

- Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.
- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, clique em Bind no campo Public IP Address (EIP).
- Passo 6 Na caixa de diálogo exibida, selecione um EIP e clique em OK.

Se nenhum EIP estiver disponível, clique em **View EIP** para criar um EIP no console de rede. Depois que o EIP for criado, volte para a página **Basic Information** e vincule o EIP recémcriado à instância.

 \times

AVISO

Você precisa configurar regras de grupo de segurança e habilitar endereços IP e portas específicos para acessar a instância de banco de dados. Para mais detalhes, consulte **Configuração de regras de grupo de segurança**.

Figura 3-23 Selecionar um EIP

Bind	EIP
------	-----

For security purposes, after the EIP is bound, use SSL to connect to the database and add inbound and outbound rules in the security group.

Select EIP		C
EIP	Status	Bandwidth
۲	Ourbound	5 Mbit/s
View EIP		
	OK Cancel	

Passo 7 No campo Public IP Address (EIP) da área Network Information, veja o EIP que foi vinculado.

----Fim

Consulta do EIP da instância de banco de dados a ser conectada

- Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.
- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, obtenha o EIP e a porta do banco de dados.

Figura 3-24 Visualização do EIP de uma instância de BD

Network Information				Connecting to a DB Ins
Private IP Address	192.168.0.153 🖉 🗇	Public IP Address (EIP)	10.83.34.224 🗇 Unbind	
Database Port 🕐	3306 🖉	Recommended Max. Connections	1,500	
VPC	vpc-123e	Subnet	subnet-125a (192.168.0.0/24	4)
Security Group	default 🖉			

----Fim

Teste de conectividade e instalação de um cliente MySQL

- Passo 1 Efetue logon no ECS. Para obter detalhes, consulte Logon usando VNC no Guia de usuário do Elastic Cloud Server.
- Passo 2 No ECS, verifique se o EIP e a porta do banco de dados da instância de banco de dados (obtidos em Consulta do EIP da instância de banco de dados a ser conectada) podem ser conectados.

telnet EIP port

Exemplo:

telnet 192.168.0.16 3306

NOTA

Se a mensagem "command not found" for exibida, instale a ferramenta Telnet com base no sistema operacional usado pelo ECS.

- Se sim, a conectividade de rede está disponível.
- Se não, verifique as regras do grupo de segurança.
 - Se Destination não for 0.0.0.0/0 e Protocol & Port não for All na página
 Outbound Rules do ECS, adicione o EIP e a porta da instância de banco de dados às regras de saída.

Figura 3-25 Configuração de regras de um grupo de segurança do ECS

< default	debut 🕒 Friedlack 🖸 Jingert Rale 🖸 🖸 Stroot Rale					21 Import Rule
Summary Inbound Rules Outbound Rules	Associated Instances					
8 Some security group rules will not take effect for ECSs will	th certain specifications. Learn more					×
Add Rule Fast-Add Rule Delete All	ow Common Ports Outbound Rul	as: 2 Learn more about security group o	orfiguration.			С
V Specily filter criteria.						Q
Priority ⑦ Action ⑦	Туре	Protocol & Port (?)	Destination (?)	Description	Last Modified	Operation
100 Allow	IPv6	Al	:0	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modify Replicate Delete
100 Allow	IPv4	AL	0.0.00	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modity Replicate Delete

- Para visualizar as regras de entrada do grupo de segurança do GaussDB(for MySQL), adicione o EIP e a porta do ECS às regras de entrada. Para mais detalhes, consulte Configuração de regras de grupo de segurança.
- Passo 3 Baixe o pacote de instalação do cliente de MySQL para Linux localmente. Recomenda-se um cliente de MySQL executando uma versão posterior à da instância de BD.

Encontre o **link** para a versão necessária na página de download. O mysql-communityclient-8.0.21-1.el6.x86 64 é usado como exemplo.

Figura 3-26 Download de um cliente MySQL

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system



No thanks, just start my download.

- Passo 4 Faça upload do pacote de instalação para o ECS.
- **Passo 5** Você pode usar qualquer ferramenta de conexão de terminal, como WinSCP e PuTTY, para carregar o pacote de instalação para o ECS.
- Passo 6 Execute o seguinte comando para instalar o cliente MySQL:

rpm -ivh mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

NOTA

• Se ocorrerem conflitos durante a instalação, adicione o parâmetro **replacefiles** ao comando e tente instalar o cliente novamente. Exemplo:

rpm -ivh --replacefiles mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

• Se uma mensagem for exibida solicitando que você instale um pacote de dependência, você poderá adicionar o parâmetro **nodeps** ao comando e instalar o cliente novamente. Exemplo:

rpm -ivh --nodeps mysql-community-client-8.0.21-1.el6.x86_64.rpm

----Fim

Uso da CLI para se conectar a uma instância de BD

No Linux, use um cliente MySQL para se conectar à sua instância por meio de **uma conexão** SSL ou **não** SSL. A conexão SSL criptografa os dados e é mais segura.

- Conexão SSL (recomendada)
 - a. Faça logon no console de gerenciamento.
 - b. Clique em 🔍 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
 - c. Clique em no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).

- d. Na página **Instances**, clique no nome da instância para acessar a página **Basic Information**.
- e. Na área **DB Instance Information**, verifique se o SSL está ativado ao lado do campo **SSL**.
 - Se o SSL estiver ativado, vá para **f**.
 - Se o SSL estiver desativado, clique em . Na caixa de diálogo exibida, clique em Yes para ativar SSL. Então vá para f.
- f. Clique em da ao lado do campo SSL para fazer download do Certificate Download.zip e extrair o certificado raiz ca.pem e o pacote ca-bundle.pem do pacote.
- g. Faça upload de **ca.pem** para o ECS.
- h. Execute o seguinte comando no ECS para se conectar à instância de BD:

mysql -h <*host*> -**P** <*port*> -**u** <*userName*> -**p** --ssl-ca=<*caName*> Exemplo:

mysql -h 172.16.0.31 -P 3306 -u root -p --ssl-ca=ca.pem

 Tabela 3-6 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição	
<host></host>	EIP obtido em Passo 5.	
<port></port>	Porta do banco de dados obtida em Passo 5 . O valor padrão é 3306.	
<i><username></username></i> Conta de administrador root .		
<caname></caname>	Nome do certificado de AC. O certificado deve ser armazenado no diretório onde o comando é executado.	

- Insira a senha da conta do banco de dados se as seguintes informações forem exibidas: Enter password:
- Conexão não SSL
 - a. Execute o seguinte comando no ECS para se conectar à instância de BD:

mysql -h <host> -P <port> -u <userName> -p

Exemplo:

mysql -h 192.168.0.16 -P 3306 -u root -p

Tabela 3-7 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
<host></host>	EIP obtido em Passo 5.
<port></port>	Porta do banco de dados obtida em Passo 5 . O valor padrão é 3306.

Parâmetro	Descrição
<username></username>	Conta de administrador root .

b. Insira a senha da conta do banco de dados se as seguintes informações forem exibidas:

Enter password:

Figura 3-27 Conexão bem-sucedida



3.4.4 Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Windows

Se a instância de banco de dados e o ECS não estiverem na mesma região ou VPC, você poderá se conectar à instância de banco de dados usando um cliente Windows por meio de um EIP.

Esta seção descreve como se conectar a uma instância de banco de dados usando um ECS do Windows com o cliente MySQL-Front instalado por meio de um EIP.

- 1. Compra de um ECS
- 2. Vinculação de um EIP a uma instância de BD
- 3. Consulta do EIP da instância de banco de dados a ser conectada
- 4. Teste de conectividade e instalação do MySQL-Front
- 5. Usar o MySQL-Front para se conectar a uma instância de BD

Compra de um ECS

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento e verifique se há um ECS disponível.

- Se houver um ECS de Linux, consulte Conexão a uma instância de BD a partir de um ECS do Linux.
- Se houver um ECS de Windows, acesse **Passo 3**.
- Se nenhum ECS estiver disponível, acesse Passo 2.
- **Passo 2** Compre um ECS e selecione o Windows como seu sistema operacional.

Para fazer download de um cliente MySQL para o ECS, vincule um EIP ao ECS.

Para obter detalhes sobre como comprar um ECS do Windows, consulte "Compra de um ECS" em *Primeiros passos do Elastic Cloud Server*.

Passo 3 Na página ECS Information, visualize a região e a VPC do ECS.

< ecs						
Summary	Disks	Network Interfaces	Security Groups	EIPs	Monitoring	Tags
ECS Info	rmation					
ID						
Name		ecs-e02f 🖉				
Region						
AZ		AZ1				
Specificatio	ons	General computing 2 v	CPUs 16 GiB m2.large.8	3		
Image		(Marketplace) Windows	s Server	40	GB Marketplace im	lage
		Version: Windows Serve	er 2019 Standard 64bit			
VPC		default_vpc				
Billing Mod	e	Pay-per-use				
Obtained		Jun 08, 2023 10:39:12 (GMT+08:00			
Launched		Jun 08, 2023 10:39:23 (GMT+08:00			
Deletion Tir	me	Modify				

Figura 3-28 Visualização de informações básicas do ECS

Passo 4 Na página **Basic Information** da instância de banco de dados do GaussDB(for MySQL), visualize a região e a VPC da instância de banco de dados.



Figura 3-29 Visualização das informações básicas da instância

----Fim

Vinculação de um EIP a uma instância de BD

Você pode vincular um EIP a uma instância de banco de dados para acessibilidade pública e pode desvincular o EIP da instância de banco de dados, se necessário.

Se um EIP tiver sido vinculado à instância de banco de dados, pule esta etapa.

- Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.
- **Passo 2** Clique em 🔍 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, clique em Bind no campo Public IP Address (EIP).
- Passo 6 Na caixa de diálogo exibida, selecione um EIP e clique em OK.

Se nenhum EIP estiver disponível, clique em **View EIP** para criar um EIP no console de rede. Depois que o EIP for criado, volte para a página **Basic Information** e vincule o EIP recémcriado à instância.

AVISO

Bind EIP

Você precisa configurar regras de grupo de segurança e habilitar endereços IP e portas específicos para acessar a instância de banco de dados. Para mais detalhes, consulte **Configuração de regras de grupo de segurança**.

Figura 3-30 Selecionar um EIP

rules in th	e security group.	d, use SSL to connect to the database	e and add inbound and outbound
Select EIP			С
EIF		Status	Bandwidth
۲		⊘ Unbound	5 Mbit/s
View EIP			
		OK Cancel	

Passo 7 No campo Public IP Address (EIP) da área Network Information, veja o EIP que foi vinculado.

----Fim

×

Consulta do EIP da instância de banco de dados a ser conectada

Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.

- **Passo 2** Clique em 🔍 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Na área Network Information, obtenha o EIP e a porta do banco de dados.

Figura 3-31 Visualização do EIP e da porta do banco de dados

Network Information			Connecting to a DB Instance
Private IP Address	192.168.0.99 🖉 🗇	Public IP Address (EIP)	Unbind
Database Port 🕐	3306 🖉	Recommended Max. Connections	1,000
VPC	vpc-ugo-test	Subnet	subnet-7909 (192.168.0.0/24)
Security Group	default 🖉		

----Fim

Teste de conectividade e instalação do MySQL-Front

Passo 1 Abra a janela cmd em seu servidor local e verifique se o EIP e a porta de banco de dados da instância de BD podem ser conectados.

telnet EIP port

Exemplo:

telnet 192.168.0.16 3306

NOTA

Se a mensagem "command not found" for exibida, instale a ferramenta Telnet com base no sistema operacional usado pelo ECS.

- Se sim, a conectividade de rede está disponível.
- Se não, verifique as regras do grupo de segurança.
 - Se Destination não for 0.0.0.0/0 e Protocol & Port não for All na página
 Outbound Rules do ECS, adicione o EIP e a porta da instância de banco de dados às regras de saída.

Figura 3-32 Configuração de regras de um grupo de segurança do ECS

Summ	Summary Inbound Rules Outbound Rules Associated Instances								
	Some security group rises will not like effect to CCSs with certain specifications. Learn more X							×	
	Add Rule Fast	I-Add Rule Delete	Allow Common Ports Outb	ound Rules: 2 Learn more about security gr	cup configuration.				С
	V Specify filter criteri	ia.							Q
	Priority ③	Action ③	Туре	Protocol & Port (2)	Destination (2)	Description	Last Modified	Operation	
	100	Albw	IPv6	А	::0		Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modity Replicate Delete	
	100	Allow	IPv4	A	000.00	-	Mar 02, 2022 10:23:11 GMT+08:00	Modify Replicate Delete	

- Para visualizar as regras de entrada do grupo de segurança do GaussDB(for MySQL), adicione o EIP e a porta do ECS às regras de entrada. Para mais detalhes, consulte Configuração de regras de grupo de segurança.
- **Passo 2** Abra um navegador e baixe e instale a ferramenta MySQL-Front localmente (a versão 5.4 é usada como exemplo).

----Fim

Usar o MySQL-Front para se conectar a uma instância de BD

- **Passo 1** Inicie o MySQL-Front.
- Passo 2 Na caixa de diálogo exibida, clique em New.

Figura 3-33 Gerenciamento de conexão

🗟 Open Session		×
Sessions		
Name	Last Login	
	???	
<u>N</u> ew	Remove	Properties
	Open	Cancel

Passo 3 Insira as informações da instância de BD a ser conectada e clique em Ok.

Description	-
Name:	
Connection	
Ho <mark>st:</mark>	
Port:	3306 🔺
Connection Type:	Built-in 👻
Login Information	
Login Information User:	root
Login Information User: Password:	root
Login Information User: Password: Database:	root

Figura 3-34 Adição de uma conta

Tabela 3-8 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
Name	Nome da tarefa de conexão de banco de dados. Se você não especificar esse parâmetro, ele será o mesmo que o configurado para Host por padrão.
Host	EIP obtido em Passo 5.
Port	Porta do banco de dados obtida em Passo 5 . O valor padrão é 3306.
User	Nome da conta da instância de banco de dados. O valor padrão é root .
Password	Senha da conta para acessar a instância de BD.

Passo 4 Na janela exibida, selecione a conexão que você criou em **Passo 3** e clique em **Open**. Se as informações de conexão estiverem corretas, a instância de banco de dados será conectada com sucesso.

🐻 Open Sessior	I. Contraction of the second se	×
Sessions		
Name	Last Login	
	???	
<u>N</u> ew	<u>R</u> emove	Properties
	<u>O</u> pen	Cancel

----Fim

3.4.5 Configuração de regras de grupo de segurança

Cenários

Um grupo de segurança é uma coleção de regras de controle de acesso para ECSs e instâncias que têm os mesmos requisitos de segurança e são mutuamente confiáveis em uma VPC.

Para garantir a segurança e a confiabilidade do banco de dados, você precisa configurar regras de grupo de segurança para permitir que endereços IP e portas específicos acessem instâncias.

Quando você tenta acessar uma instância por meio de um EIP, precisa configurar uma regra de entrada para o grupo de segurança vinculado à instância.

Esta seção descreve como configurar uma regra de entrada para uma instância de banco de dados.

Para obter detalhes sobre os requisitos das regras de grupo de segurança, consulte Adição de uma regra de grupo de segurança no *Guia de usuário da Virtual Private Cloud*.

Precauções

a regra do grupo de segurança padrão permite todos os pacotes de dados de saída. Se um ECS e uma instância estiverem no mesmo grupo de segurança, eles poderão acessar um ao outro. Quando um grupo de segurança é criado, você pode configurar regras de grupo de segurança para controlar o acesso de e para instâncias vinculadas a esse grupo de segurança.

- Por padrão, você pode criar até 500 regras de grupo de segurança.
- Muitas regras de grupo de segurança aumentarão a latência do primeiro pacote. É aconselhável criar até 50 regras para cada grupo de segurança.
- Para acessar uma instância de recursos fora do grupo de segurança, é necessário configurar uma regra de entrada para o grupo de segurança vinculado à instância.

D NOTA

Para garantir a segurança de dados e instâncias, use as permissões corretamente. É aconselhável usar a permissão mínima de acesso, alterar a porta padrão do banco de dados **3306** e definir o endereço IP acessível para o endereço do servidor remoto ou o endereço de sub-rede mínimo do servidor remoto para controlar o escopo de acesso do servidor remoto.

Se você usar **0.0.0/0**, todos os endereços IP poderão acessar instâncias vinculadas ao grupo de segurança.

Procedimento

- Passo 1 Faça logon no console de gerenciamento.
- **Passo 2** Clique em 💿 no canto superior esquerdo e selecione uma região e um projeto.
- Passo 3 Clique em = no canto superior esquerdo da página, escolha Databases > GaussDB(for MySQL).
- Passo 4 Na página Instances, clique no nome da instância para acessar a página Basic Information.
- Passo 5 Configure regras de grupos de segurança.

Na área **Network Information** da página **Basic Information**, clique no nome do grupo de segurança ao lado do campo **Security Group**.

Figura 3-36 Configuração de um grupo de segurança

Network Information				Connecting to a DB Instance
Private IP Address	192.168.0.164 🖉 🗇	Public IP Address (EIP)	Bind	
Database Port 🕜	3306 🖉	Recommended Max. Connections	5,000	
VPC	default_vpc	Subnet	default_subnet (192.168.0.0/	24)
Security Group	default_securitygroup 🖉			

Passo 6 Na guia **Inbound Rules**, clique em **Add Rule**. Na caixa de diálogo exibida, configure os parâmetros necessários e clique em **OK**.

Você pode clicar em + para adicionar mais regras de entrada.

Figura 3-37 Adição de regras de entrada

Add Inbound Rule Learn more about security group configuration.							
Inbound rules allow incoming traffic to instances associated with the security group.							
Security Group de	fault_securitygroup	h.					
Priority 🕐	Action	Protocol & Port ⑦	Туре	Source (?)		Description	Operation
1-100	Allow -	TCP Example: 22 or 22-30	IPv4 🔻	IP address 0.0.0.0/0	•		Operation 🗸
			🕀 Add Rule				
			ОК	Cancel			

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
Protocol & Port	 Protocolo de rede para o qual a regra de grupo de segurança entra em vigor. Atualmente, o valor pode ser All, TCP (All ports), TCP (Custom ports), UDP (All ports), UDP (Custom ports), ICMP, GRE ou outros. All: indica que todas as portas de protocolo são suportadas. 	TCP (Custom ports)
	Port : a porta pela qual o tráfego pode alcançar sua instância de BD.	 Ao se conectar à instância de banco de dados por meio de uma rede pública, insira a porta da instância de banco de dados. Porta individual: insira uma porta, como 22. Portas consecutivas: insira um intervalo de portas, como 22-30. Todas as portas: deixe-a vazia ou insira 1-65535.
Туре	Atualmente, apenas IPv4 e IPv6 são suportados.	IPv4
Address	Origem da regra do grupo de segurança. O valor pode ser um grupo de segurança ou um endereço IP. xxx.xxx.xxx.32 (endereço IPv4) xxx.xxx.xxx.0/24 (sub-rede) 0.0.0.0/0 (qualquer endereço IP)	0.0.0/0
Description	Informações complementares sobre a regra de grupo de segurança. Este parâmetro é opcional. A descrição pode conter até 255 caracteres e não pode conter colchetes angulares (<>).	-
Operation	Você pode replicar ou excluir uma regra de grupo de segurança. No entanto, se houver apenas uma regra de grupo de segurança, você não poderá excluí-la.	-

Tabela 3-9 Descrição do parâmetro da regra de entrada

----Fim

3.5 Conexão a uma instância de banco de dados usando JDBC

Embora o certificado SSL seja opcional se você optar por se conectar a um banco de dados por meio de conectividade de banco de dados Java (JDBC), é aconselhável fazer o download do certificado SSL para criptografar as conexões para fins de segurança. Por padrão, a criptografia de dados SSL é ativada para instâncias de GaussDB(for MySQL) recém-criadas. A ativação do SSL aumentará o tempo de resposta da conexão de rede e o uso da CPU. Antes de ativar o SSL, avalie o impacto no desempenho do serviço. Para obter detalhes sobre como ativar ou desativar o SSL, consulte Configuração de SSL.

Pré-requisitos

Familiarize-se com:

- Noções básicas de computação
- Linguagem de programação Java
- Conhecimento de JDBC

Conexão com o certificado SSL

O certificado SSL precisa ser baixado e verificado para conexão com bancos de dados.

NOTA

Se o valor **ssl_type** de um usuário de banco de dados for **x509**, esse método não estará disponível. Para verificar o valor **ssl_type** do usuário atual, execute o seguinte comando: select ssl_type from mysql.user where user = 'xxx';

- Passo 1 Baixe o certificado de AC ou o pacote de certificados.
 - 1. Na página **Instances**, clique no nome da instância para acessar a página **Basic Information**.
 - 2. Na área DB Instance Information, clique em 📥 ao lado de SSL.

```
Passo 2 Use keytool para gerar um arquivo truststore usando o certificado de AC.

<keytool installation path> ./keytool.exe -importcert -alias <MySQLCACert> -file

<ca.pem> -keystore <truststore_file> -storepass <password>
```

Tabela 3-10 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
<keytool installation path></keytool 	Diretório bin no caminho de instalação de JDK ou JRE, por exemplo, C:\Program Files (x86)\Java\jdk11.0.7\bin.
<mysqlcacert></mysqlcacert>	Nome do arquivo truststore. Defina-o com um nome específico para o serviço para identificação futura.

Parâmetro	Descrição
<ca.pem></ca.pem>	Nome do certificado de AC baixado e descompactado em Passo 1 , por exemplo, ca.pem .
<truststore_file></truststore_file>	Caminho para armazenar o arquivo truststore.
<password></password>	Senha do arquivo truststore.

Exemplo de código (usando keytool no caminho de instalação do JDK para gerar o arquivo truststore):

```
Owner: CN=MySQL_Server_8.0.22_Auto_Generated_CA_Certificate
Issuer: CN=MySQL_Server_8.0.22_Auto_Generated_CA_Certificate
Serial number: 1
Valid from: Thu Feb 16 11:42:43 EST 2017 until: Sun Feb 14 11:42:43 EST 2027
Certificate fingerprints:
    MD5: 18:87:97:37:EA:CB:0B:5A:24:AB:27:76:45:A4:78:C1
    SHA1: 2B:0D:D9:69:2C:99:BF:1E:2A:25:4E:8D:2D:38:B8:70:66:47:FA:ED
SHA256:C3:29:67:1B:E5:37:06:F7:A9:93:DF:C7:B3:27:5E:09:C7:FD:EE:2D:18:86:F4:9C:40:
D8:26:CB:DA:95: A0:24
    Signature algorithm name: SHA256withRSA Subject Public Key Algorithm: 2048-
bit RSA key
    Version: 1
    Trust this certificate? [no]: y
    Certificate was added to keystore
```

Passo 3 Conecte-se à instância do GaussDB(for MySQL) por meio de JDBC.

```
jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?
requireSSL=<value1>&useSSL=<value2>&verifyServerCertificate=<value3>&trustCertific
ateKeyStoreUrl=file:
<truststore_file>&trustCertificateKeyStorePassword=<password>
```

Parâmetro	Descrição	
<instance_ip></instance_ip>	Endereço IP da instância de BD.	
	NOTA	
	• Se você estiver acessando a instância por meio do ECS, <i>instance_ip</i> será o endereço IP privado da instância. Você pode visualizar o endereço IP privado na área Network Information em Basic Information .	
	• Se você estiver acessando a instância por meio de uma rede pública, instance_ip indicará o EIP vinculado à instância. Você pode visualizar o endereço IP privado na área Network Information em Basic Information .	
<instance_port></instance_port>	Porta do banco de dados da instância. A porta padrão é 3306 .	
	Você pode exibir a porta do banco de dados na área Network Information em Basic Information .	
<database_name></database_name>	Nome do banco de dados usado para conexão com a instância. O valor padrão é mysql .	

Parâmetro	Descrição
<value1></value1>	Valor de requireSSL , indicando se o servidor suporta SSL. Pode ser uma das seguintes opções:
	• true : o servidor suporta SSL.
	• false: o servidor não suporta SSL.
	NOTA Para obter detalhes sobre o relacionamento entre requireSSL e sslmode , consulte Tabela 3-12 .
<value2></value2>	Valor de useSSL , indicando se o cliente usa SSL para se conectar ao servidor. Pode ser uma das seguintes opções:
	• true : o cliente usa SSL para se conectar ao servidor.
	• false : o cliente não usa SSL para se conectar ao servidor.
	NOTA Para obter detalhes sobre a relação entre useSSL e ssimode , consulte Tabela 3-12 .
<value3></value3>	Valor de verifyServerCertificate , indicando se o cliente verifica o certificado do servidor. Pode ser uma das seguintes opções:
	• true : o cliente verifica o certificado do servidor.
	• false : o cliente não verifica o certificado do servidor.
	NOTA Para obter detalhes sobre a relação entre verifyServerCertificate e sslmode, consulte Tabela 3-12.
<truststore_file></truststore_file>	Caminho para armazenar o arquivo truststore configurado em Passo 2.
<password></password>	Senha do arquivo truststore configurado em Passo 2.

Tabela 3-12 Relação entre parâmetros de conexão e sslmode

useSSL	requireSSL	verifyServerCerti- ficate	sslMode
false	N/A	N/A	DISABLED
true	false	false	PREFERRED
true	true	false	REQUIRED
true	N/A	true	VERIFY_CA

Exemplo de código (código Java para conexão com uma instância do GaussDB(for MySQL)):

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.sql.SQLException;
```

```
public class JDBCTest {
 //There will be security risks if the username and password used for
authentication are directly written into code. Store the username and password in
ciphertext in the configuration file or environment variables.
 //In this example, the username and password are stored in the environment
variables. Before running the code, set environment variables
EXAMPLE USERNAME ENV and EXAMPLE PASSWORD ENV as needed.
   static final String USER = System.getenv("EXAMPLE USERNAME ENV");
    static final String PASS = System.getenv("EXAMPLE PASSWORD ENV");
    public static void main(String[] args) {
        Connection conn = null;
        Statement stmt = null;
       String url = "jdbc:mysql://<instance ip>:<instance port>/<database name>?
requireSSL=true&useSSL=true&verifyServerCertificate=true&trustCertificateKeyStoreU
rl=file:
<truststore file>&trustCertificateKeyStorePassword=<password>";
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            conn = DriverManager.getConnection(url, USER, PASS);
            stmt = conn.createStatement();
            String sgl = "show status like 'ssl%'";
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
            int columns = rs.getMetaData().getColumnCount();
            for (int i = 1; i \le \text{columns}; i++) {
                System.out.print(rs.getMetaData().getColumnName(i));
                System.out.print("\t");
            1
            while (rs.next()) {
                System.out.println();
                for (int i = 1; i <= columns; i++) {</pre>
                    System.out.print(rs.getObject(i));
                    System.out.print("\t");
                }
            }
            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        } catch (SQLException se) {
            se.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
         finally {
            // release resource ....
    }
```

----Fim

Conexão sem o certificado SSL

D NOTA

Você não precisa baixar o certificado SSL porque a verificação do certificado no servidor não é necessária.

Passo 1 Conecte-se à sua instância do GaussDB(for MySQL) por meio de JDBC.

jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?useSSL=false

Parâmetro	Descrição	
<instance_ip></instance_ip>	Endereço IP da instância de BD.	
	NOTA	
	• Se você estiver acessando a instância por meio do ECS, <i>instance_ip</i> será o endereço IP privado da instância. Você pode visualizar o endereço IP privado na área Network Information em Basic Information .	
	• Se você estiver acessando a instância por meio de uma rede pública, instance_ip indicará o EIP vinculado à instância. Você pode visualizar o endereço IP privado na área Network Information em Basic Information .	
<instance_port></instance_port>	Porta do banco de dados da instância. A porta padrão é 3306 . NOTA Você pode exibir a porta do banco de dados na área Network Information em Basic Information .	
<database_name></database_name>	Nome do banco de dados usado para conexão com a instância. O valor padrão é mysql .	

Exemplo de código (código Java para conexão com uma instância do GaussDB(for MySQL)):

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
public class MyConnTest {
    final public static void main(String[] args) {
        Connection conn = null;
        // set sslmode here.
        // no ssl certificate, so do not specify path.
        String url = "jdbc:mysql://192.168.0.225:3306/my db test?useSSL=false";
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                        //There will be security risks if the username and
password used for authentication are directly written into code. Store the
username and password in ciphertext in the configuration file or environment
variables.
                        //\ensuremath{\mathsf{In}} this example, the username and password are stored
in the environment variables. Before running the code, set environment variables
EXAMPLE_USERNAME_ENV and EXAMPLE_PASSWORD_ENV as needed.
                        conn = DriverManager.getConnection(url,
System.getenv("EXAMPLE USERNAME ENV"), System.getenv("EXAMPLE PASSWORD ENV"));
            System.out.println("Database connected");
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM mytable WHERE
columnfoo = 500");
            while (rs.next()) {
                System.out.println(rs.getString(1));
            }
            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("Test failed");
        } finally {
            // release resource ....
```

} } ----Fim

Problemas relacionados

Sintoma

Quando você usa o JDK 8.0 ou uma versão posterior para se conectar à sua instância com um certificado SSL baixado, um erro semelhante ao seguinte é relatado:

```
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: No appropriate protocol (protocol is
disabled or
cipher suites are inappropriate)
   at sun.security.ssl.HandshakeContext.<init>(HandshakeContext.java:171)
~[na:1.8.0_292]
   at
sun.security.ssl.ClientHandshakeContext.<init>(ClientHandshakeContext.java:98)
[na:1.8.0 292]
   at sun.security.ssl.TransportContext.kickstart(TransportContext.java:220)
[na:1.8.0 292]
   at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:428) ~
[na:1.8.0 292]
   at
com.mysql.cj.protocol.ExportControlled.performTlsHandshake(ExportControlled.ja
va:316)
[mysql-connector-java-8.0.17.jar:8.0.17]
   at
com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.performTlsHandshake(StandardSocket
Factory.java
:188) ~ [mysql-connector-java8.0.17.jar:8.0.17]
   at
com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.performTlsHandshake(NativeSocke
tConnection.
java:99) ~[mysql-connector-java8.0.17.jar:8.0.17]
   at
com.mysql.cj.protocol.a.NativeProtocol.negotiateSSLConnection(NativeProtocol.j
ava:331) ·
[mysql-connector-java8.0.17.jar:8.0.17]
... 68 common frames omitted
```

Solução

Especifique os valores de parâmetro correspondentes no link de código de **Passo 3** com base no pacote JAR usado pelo cliente. Exemplo:

 mysql-connector-java-5.1.xx.jar (Para versões 8.0.18 e anteriores, use o parâmetro enabledTLSProtocols. Para obter detalhes, consulte Conexão segura usando SSL.)

jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?

```
requireSSL=true&useSSL=true&verifyServerCertificate=true&trustCertificate
KeyStoreUrl=file:
    <truststore_file>&trustCertificateKeyStorePassword=<password>&
enabledTLSProtocols=TLSv1.2
```

 mysql-connector-java-8.0. xx.jar (Para drivers de conexão posteriores à versão 8.0.18, use o parâmetro tlsVersions.)

jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?