# 云手机服务器

快速入门

文档版本01发布日期2020-10-18





# 版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

# 商标声明

# 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

# 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory



1 购买云手机服务器......1



您在了解云手机服务器的优势和应用场景后,如果想体验云手机服务器的功能,或者 需要部署真实的业务,建议您参考本节操作购买云手机服务器。操作流程如<mark>图1-1</mark>所 示。

## 图 1-1 云手机服务器购买流程



# **表 1-1** 流程说明

流程	说明
准备工作	包含两项任务:注册华为云并实名认证;创建密钥对。其中, 密钥对用于鉴权,在购买服务器时要选择一个密钥对,以便连 接云手机时使用。
购买云手机服务器	云手机是通过购买服务器后,系统自动创建的。云手机的规 格、操作系统等参数均可在购买服务器过程中设置。
连接云手机	一键式ADB连接云手机,简单易用。
显示云手机画面	连接云手机后,需要借助工具来获取云手机画面,推荐您使用 Airtest工具。

 $\times$ 

# 准备工作

准备工作包含两项任务:注册华为云并实名认证;创建密钥对。其中,密钥对用于鉴权,在购买服务器时要选择一个密钥对,以便连接云手机(建立SSH隧道)时使用。

- 步骤1 注册华为云并实名认证
  - 1. 打开https://www.huaweicloud.com/, 单击"注册"。
  - 根据提示信息完成注册,详细操作请参见如何注册华为云管理控制台的用户?。
     注册成功后,系统会自动跳转至您的个人信息界面。
  - 参考"个人账号如何完成实名认证"或"企业账号如何完成实名认证"完成个人 或企业账号实名认证。
- 步骤2 创建密钥对

### 🛄 说明

如果您计划在多个区域购买服务器,则需要在每个区域中创建密钥对。有关区域的更多信息,请参见"区域和可用区"。以下操作以在"华东-上海一"区域创建密钥对为例。

- 1. 登录管理控制台。
- 2. 选择"计算 > 弹性云服务器"。
- 3. 在左侧导航树中,选择"密钥对"。
- 4. 在"密钥对"页面,单击"创建密钥对"。
- 5. 在弹出的"创建密钥对"对话框中,输入密钥对名称。 密钥对名称由两部分组成: KeyPair-4位随机数字,使用一个容易记住的名称,如 KeyPair-xxxx\_cph。

#### **图 1-2** 创建密钥对

#### 创建密钥对

密钥对当前免费 账号密钥对创建	唐使用,但有配额限制。 首次创建账号密钥对时,需要具有Tenant Administrator系统角色的用户完成一次 L。
名称	KeyPair-cd61
密钥对类型	SSH_RSA_2048 V
	▲ 未开通账号密钥对的用户该参数无效,默认会创建SSH_RSA_2048的密钥对。 当前仅RSA算法支持windows系统,其他算法不支持windows获取密码。
	○ 我同意將密钥对私钥托管。了解详情
	○ 我已经阅读并同意《密钥对管理服务免责声明》
	取消 施定

- 6. (可选)选择密钥对类型。当您账号未开通账号密钥对时,默认创建 SSH\_RSA\_2048的密钥对。
- 7. 如果需要托管私钥,请阅读并勾选"我同意将密钥对私钥托管"。在"KMS加密"下拉列表中选择加密密钥。如果不需要托管私钥,请跳过此步骤。
- 请阅读《密钥对管理服务免责声明》并勾选"我已阅读并同意《密钥对管理服务 免责声明》"。

- 9. 单击"确定",浏览器自动执行下载任务,下载私钥文件,并弹出提示对话框。
- 10. 用户需要根据提示对话框的提示信息,保存私钥文件。

## 须知

- 如果用户没有进行私钥托管,为保证安全,私钥只能下载一次,请妥善保管。
   如果不慎遗失,您可以通过重置密码或重置密钥对的方式,重新给弹性云服务
   器绑定密钥对,具体可参照解绑密钥对后用户无法登录ECS时如何处理?进行
   处理。
- 如果用户已授权华为云云托管私钥,可根据需要将托管的私钥导出使用。
- 11. 单击"确定",密钥对创建成功。

----结束

## 购买云手机服务器

购买服务器后,系统会自动创建好云手机,因此只需要购买服务器即可。

1. 在云手机服务器控制台左上角,选择一个靠近您业务的区域,可减少网络时延。



**图 1-3** 选择区域

- 2. 选择左侧导航栏的"服务器管理",单击右上角的"购买云手机服务器"。
- 在"基础配置"页面,根据实际场景选择服务器类型、实例规格以及手机镜像, 单击"下一步:网络配置"。

#### 🗀 说明

本章节旨在帮助您快速购买一个服务器实例,因此不会涵盖所有可能的选项。详细的参数 说明,请参见"<mark>购买云手机实例</mark>"。

实例规格中有一项参数为"手机开数",表示购买一台服务器时所对应的云手机 数量。例如:手机开数为15,表示这台服务器对应15台云手机。

在"网络配置"页面,选择默认的"按流量计费"即可,单击"下一步:高级配置"。

# **图 1-4** 网络配置

弹性公网IP	● 现在购买 ○ 使用已有 ⑦
线路	全动态BGP 静态BGP 5_shctbgp 5_shcubgp
公网带宽	按流星计费     流星小或流星波动较大场景     かの大学市     シックテム     シック     シックテム     シック     シー     シー
带宽大小	指定带宽上限,按头际使用的出公网流量计费,与使用时间无关。 1 5 100 200 300 自定义 - 300 + 带宽范围: 1-300 Mbit/s √ 免费开启DDoS基础防护

5. 在"高级配置"页面,选择**准备工作**中创建好的密钥对,并根据需要设置应用端口。

### 图 1-5 高级配置

名称	cph-8kjo						
	购买服务器后,名称自i 名。	动按序增加数字后缀;肌	3务器对应的云手机实例则自动按序	増加5位数字后缀。例如: 縮入	.cloudphone, 服务器从cloudphone-17	开始命名;云手机实例从cloudphone-1-000	301开始命
密钥对	KeyPair-12345	~	Q 新建密钥对 ⑦				
	✓ 我确定已下载并保存	序私钥文件, 否则无法递	接云手机。				
应用端口	1 配置云手机对外	▶提供服务时的应用端□	1,共可配置5个端口。				
	系统端口 🕜 🗹	cph_app_server	7000	🗹 公网)	方问		
	$\checkmark$	cph_h5_server	7001	🗹 公网)	方问		
		④ 添加自定义端口 総	还可以添加3个应用端口。				

- 密钥对:用于鉴权,与手机建立SSH隧道时使用。 如果之前没有创建密钥对,也可以单击"新建密钥对",跳转至云服务器控 制台进行新建。
- 应用端口:云手机默认仅有ADB端口对外开放,您可以在购买服务器时设置额外的最多5个端口对外开放、以及是否允许公网访问。
- 6. 单击"下一步:确认订单",确认配置无误后,设置购买时长与购买数量,单击 "立即购买"。
- 7. 付款后等待服务器创建成功。

# 连接云手机

您可以使用控制台的ADB公网连接方式快速连接云手机。

 在云手机列表,选择待连接的云手机实例,单击右侧"操作"列的"更多 > ADB 公网连接"。
 进入右侧面板。

×

# **图 1-6** 右侧面板

ADB公网连接			
<ul> <li>1. 创建SSH隧道前, 零开通公网,并在自己的物理设备上安装SSH客户端服务,比如OpenSSH,Windows系统推荐使用Git自带的SSH工具。</li> <li>2. 请确保您用于和云手机建立连接的本地满口处于空闲状态。</li> </ul>			
实例名称	tera ner o succer intervente entrette entrette		
连接方式	ADB公网连接 查看更多连接方式		
密钥文件路径	C:\Users\Administrator\Downloads\KeyPair-a49c.pem		
	例如: C:\Users\Administrator\Downloads\KeyPair-a49c.pem		
platform-tools目录	C:\Users\Administrator\Downloads\platform-tools 下载ADB工具		
	请先解压该ADB连接工具zip包至您选定的目录,如C:\Users\Administrator\Downloads\platform-tools		
本地空闲端口	1234		
	端口号范围: 0-65535, 您可以在命令行中输入netstat -an来排除已被占用端口		
请按照以下步骤在本地的 1.创建SSH隧道	命令行工具中执行:		
ssh -L 1234:10.237.0.61 ServerAliveInterval=30 -	:5555 05e1b1eb5d8025e02feec017fab00077@1.94.19.173 -i C:\\Users\\Administrator\Downloads\\KeyPair-a49c.pem -o Nf	Ū	
若出现"too open"、"Permis	sion denied"等报错信息,请查看故障处理。		
2.进入platform-tools目录			
cd C:\\Users\\Administra	ator\\Downloads\\platform-tools	Ū	
3.创建ADB连接			
adb connect 127.0.0.1:1	234	Ō	
若出现无法连接的情况,请	怨尝试新增一条环境变量。键名为ANDROID_ADB_SERVER_PORT,键值为本地另外一个任意的空闲端口。查看更多 故障处理。		
4.1位测走台已注接			
adb devices		Ō	

- 2. 填写如下参数:
  - 密钥文件路径:输入服务器的密钥对对应的私钥文件在本地的保存路径,例 如: C:\Users\Administrator\Downloads\KeyPair-a49c.pem。
  - platform-tools目录:点击配置项后面的"下载ADB工具",然后解压该工具 zip包至您选定的目录,例如:C:\Users\Administrator\Downloads \platform-tools。
  - 本地空闲端口:输入一个本地空闲端口。

您可以执行netstat -an命令,查看端口占用情况:

如下图,6667端口已被其他程序占用(显示LISTENING ),而1234端口空 闲。

TCP TCP	127. 0. 0. 1:6667 [::1]:6667	0. 0. 0. 0:0 [::]:0	LISTENING LISTENING
C:\User	s\Administrator\Down1	loads>netstat -an findst	r 1234
C:\User	s\Administrator\Down1	loads>_	

当这三个参数填写后,右侧面板下方位置的空白处将自动填充命令,您只需要按 照界面指导完成操作即可连接云手机。

建立SSH隧道命令中各参数的详细释义,请参见"ADB方式(公网)"。

# 🗀 说明

建立SSH隧道的故障排查,请参考如下链接:

- 通过公网访问云手机时,建立SSH隧道失败了,如何解决?
- 建立SSH隧道时报错 "too open" ?
- 建立SSH隧道时报错 "Permission denied"?
- 建立SSH隧道时报错 "no match mac found"?
- 如何保持SSH会话不中断?
- ADB连接的故障排查,请参考如下链接:
- ADB连接云手机时报错 "unable to connect to :5555"?
- ADB连接突然中断,如何解决?

# 显示云手机画面

连接云手机后,建议您通过Airtest工具快速获取云手机画面。详细操作请参见"通过 Airtest快速获取云手机画面"。