主机安全服务

快速入门

文档版本01发布日期2024-01-15





版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

NUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部 分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为云计算技术有限公司对本文 档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址: 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编: 550029

网址: <u>https://www.huaweicloud.com/</u>

目录

1 入门实践	1
2 免费试用 HSS 基础版 30 天	3
3 快速开启主机安全防护	4
4 快速开启网页防篡改防护	8
5 快速开启容器安全防护	17
6 ECS 安全态势速查	21



当您为主机开启安全防护后,可以根据业务需求使用HSS提供的一系列常用实践。

实践		描述
主机登 录保护	HSS登录安全加固最 佳实践	通过HSS登录防护配置,帮助您提升主机登录安 全。
漏洞修 复	Git用户凭证泄露漏洞 (CVE-2020-5260)	2020年4月15日,Git发布安全通告公布了一个导 致Git用户凭证泄露的漏洞(CVE-2020-5260)。 Git使用凭证助手(credential helper)来帮助用户存 储和检索凭证。当URL中包含经过编码的换行符 (%0a)时,可能将非预期的值注入到credential helper的协议流中。受影响Git版本对恶意URL执 行git clone命令时,会触发此漏洞,攻击者可利用 恶意URL欺骗Git客户端发送主机凭据。 本实践介绍通过HSS检测与修复该漏洞的建议。
	SaltStack远程命令 执行漏洞 (CVE-2020-11651/ CVE-2020-11652)	Saltstack是基于python开发的一套C/S自动化运维 工具,国外安全研究人员披露其中存在身份验证绕 过漏洞(CVE-2020-11651)和目录遍历漏洞 (CVE-2020-11652)漏洞,攻击者利用这些漏洞 可实现远程命令执行、读取服务器上任意文件、获 取敏感信息等。 本实践介绍通过HSS检测与修复这些漏洞的建议。
	OpenSSL高危漏洞 (CVE-2020-1967)	OpenSSL安全公告称存在一个影响OpenSSL 1.1.1d、OpenSSL 1.1.1e、OpenSSL 1.1.1f的高危 漏洞(CVE-2020-1967),该漏洞可被用于发起 DDoS攻击。 本实践介绍通过HSS检测与修复该漏洞的建议。

表 1-1 常用实践

实践		描述
	Adobe Font Manager库远程代码 执行漏洞 (CVE-2020-1020/ CVE-2020-0938)	当Windows Adobe Type Manager库未正确处理 经特殊设计的多主机Adobe Type 1 PostScript格式 字体时, Microsoft Windows中存在远程代码执行 漏洞。对于除Windows 10之外的所有系统,成功 利用此漏洞的攻击者可以远程执行代码。对于运行 Windows 10的系统,成功利用此漏洞的攻击者可 以利用受限的特权和功能在AppContainer沙盒上 下文中执行代码。攻击者可随后安装程序;查看、 更改或删除数据;或者创建拥有完全用户权限的新 账户。 本实践介绍通过HSS检测与修复该漏洞的建议。
	Windows内核特权提 升漏洞 (CVE-2020-1027)	Windows内核处理内存中对象的方式中存在特权 提升漏洞,成功利用此漏洞的攻击者可能会利用提 升的特权执行代码。 本实践介绍通过HSS检测与修复该漏洞的建议。
	Windows CryptoAPI欺骗漏洞 (CVE-2020-0601)	Windows CryptoAPI欺骗漏洞 (CVE-2020-0601)影响CryptoAPI椭圆曲线密码 (ECC)证书检测机制,致使攻击者可以破坏 Windows验证加密信任的过程,并可以导致远程 代码执行。 本实践介绍通过HSS检测与修复该漏洞的建议。
多云主 机纳管	HSS多云纳管部署	为了适配用户的全场景工作负载监控,实现云上云 下、混合云资源的统一纳管,主机安全推出的统一 管理安全解决方案。借助主机安全提供的适配能 力,通过一个控制台实现一致的安全策略,避免因 为不同平台安全水位不一致导致的攻击风险。
勒索病 毒防护	勒索病毒防护最佳实 践	勒索病毒攻击已成为当今企业面临的最大安全挑战 之一。攻击者利用勒索病毒加密锁定受害者的数据 或资产设备,并要求受害者支付赎金后才解锁数 据,也存在即使受害者支付赎金也无法赎回数据情 况。 为了预防勒索病毒攻击,避免被勒索面临巨大的经 济损失风险,您可以使用"HSS+CBR"组合为服 务器做好"事前、事中、事后"的勒索病毒防护。
网页防 篡改	"WAF+HSS"联 动,提升网页防篡改 能力	主机安全HSS网页防篡改功能和Web应用防火墙 "双剑合璧",防止网页篡改事件发生。
等保合 规	等保二级解决方案	该解决方案能帮您快速在华为云上搭建等保二级合 规安全解决方案,快速、低成本完成安全整改,轻 松满足等保二级合规要求。
	等保合规安全解决方 案	华为云依托自身安全能力与安全合规生态,为您提 供一站式的安全解决方案,帮助您快速、低成本完 成安全整改,轻松满足等保合规要求。



主机安全服务为用户提供了30天免费试用基础版的活动,用户在购买ECS主机时可同步选择免费试用HSS基础版30天。HSS基础版支持的防护功能详情请参见<mark>服务版本差异</mark>。

如何免费试用 HSS 基础版 30 天?

购买ECS主机时,在"基础配置"页勾选"免费试用一个月主机安全基础防护",您即 可享受免费试用HSS基础版30天。支持使用HSS的操作系统请参见HSS支持的操作系统。

图 2-1 勾选免费试用

镜像	公共镜像	私有镜像	共享镜像	市场镜像	?
	@ openEuler	▼ openEu	ler 20.03 64bit(40GiB)		• C
安全防护	免费试用一个月主机	安全基础防护 🕐			
	◎ 购买高阶防护 (买	1年享8.3折) 🧿			
	○ 不使用安全防护				

免费试用 HSS 基础版到期后怎么办?

免费试用HSS基础版30天到期后,主机安全服务将停止为主机提供安全防护,此外不 会对您的主机造成任何影响。如果您想要继续使用主机安全服务,您可以在免费试用 到期后购买主机安全服务并开启防护,相关操作参考如下:

1. 购买防护配额。

根据主机防护需求购买对应的主机安全服务版本。HSS各版本支持的防护功能请参见服务版本差异。

2. 安装Agent。

免费试用HSS期间,ECS主机默认已安装Agent,如果您卸载了Agent,您需要重新进行安装;如果您未卸载Agent,则可忽略此步骤。

3. 开启防护。

执行了此操作,主机安全防护才会正常开启。

3 快速开启主机安全防护

操作场景

主机安全服务是提升主机整体安全性的服务,通过主机管理、风险预防、入侵检测、 主动防御、安全运营等功能,可全面识别并管理主机中的信息资产,实时监测主机中 的风险并阻止非法入侵行为,帮助企业构建服务器安全体系,降低当前服务器面临的 主要安全风险。关于主机安全服务提供的服务器安全防护功能请参见<mark>服务版本差异</mark>。

本指南以一台EulerOS 2.9华为云弹性云服务器为例,指引您如何快速开启主机安全防护。

前提条件

- 云服务器的"状态"为"运行中",且可正常访问公网。
- 云服务器安全组出方向的设置允许访问100.125.0.0/16网段的10180端口(默认允 许访问,如做了改动请修正)。
- 云服务器的DNS服务器地址已配置为华为云内网DNS地址,具体请参考修改云服 务器的DNS服务器地址和华为云内网DNS地址。
- 安装Agent的磁盘剩余可用容量大于300M,否则可能导致Agent安装失败。
- 云服务器已关闭Selinux防火墙(防止Agent安装失败,请安装成功后再打开)。
- 如果云服务器已安装第三方安全软件,可能会导致主机安全服务Agent无法正常安装,请您关闭或卸载第三方安全软件后再安装Agent。

约束限制

- 主机安全服务支持防护64位华为云主机和非华为云主机,不再支持32位主机。
- 主机安全服务支持主流的操作系统,具体请参见支持的操作系统。
- 华为云云桌面Workspace镜像中已预置HSS Agent,购买云桌面23.6.0及以后版本 将会自动安装Agent,无需您手动安装。如果您购买的云桌面是23.6.0以前的版 本,可以参照本文手动为云桌面安装Agent。
- 步骤一: 购买防护配额

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 , 选择区域和项目。

- **步骤3** 单击页面左上方的——,选择"安全与合规 > 主机安全服务",进入主机安全服务页面。
- 步骤4 在"总览"页面右上角,单击"购买主机安全",进入购买主机安全配额页面。
- 步骤5 根据界面提示,选择购买参数。参数配置说明请参见表 购买主机安全参数说明。

表 3-1 购买主机安全参数说明

参数名称	参数说明		
计费模式	选择"包年/包月"。		
区域	选择主机所属区域。		
版本选择	选择"企业版"。		
企业项目	企业项目针对企业用户使用,只有开通了企业项目的客户,或者 权限为企业主账号的客户才可见。		
	 ● 如果需要使用该功能,请联系您的客户经理申请开通。 		
	● 如果开通了此功能,请从下拉列表中选择所在的企业项目。 说明		
	 选择企业项目后,产生的费用和资源均在企业项目内。 		
	 "default"为默认企业项目,账号下原有资源和未选择企业项目的资源均在默认企业项目内。 		
	 只有注册的华为账号购买HSS时,"企业项目"下拉列表中才可以选择到"default"。 		
购买时长	选择1个月,并勾选"自动续费"。		
	勾选"自动续费"后,当购买的主机安全服务到期时,如果账号 余额充足,系统将自动为购买的主机安全服务续费,续费周期与 购买时长保持一致。		
防护主机数量	输入防护的主机数量为1台。		
标签	 如果没有预定义标签,单击"查看预定义标签",创建一个预定义标签。 		
	 如果已有预定义标签,鼠标依次单击"标签键"和"标签值" 选框,选择一个预定义的标签。 		
配额管理	勾选自动绑定。		
	开启自动绑定配额后,如果您有新增的主机或容器节点,这些主 机或容器节点在首次安装Agent之后,HSS会自动为其绑定空闲 可用配额。仅自动绑定您已购买的包年/包月配额,不会产生新的 订单及费用。		
	 主机:按"旗舰版>企业版>专业版>基础版"的顺序自动绑 定空闲可用的包年/包月配额。 		
	 容器节点:按"容器版>旗舰版>企业版>专业版>基础版" 的顺序自动绑定空闲可用的包年/包月配额。 		

步骤6 在页面右下角,单击"立即购买",进入"订单确认"界面。

费率标准请参见产品价格详情。

- **步骤7**确认订单无误后,请阅读《主机安全免责声明》并勾选"我已阅读并同意《主机安全免责声明》"。
- 步骤8 单击"去支付",进入付款页面,单击"确认",完成支付,购买成功。
- 步骤9 单击"返回主机安全服务控制台",返回主机安全服务控制台。

----结束

- 步骤二:安装 Agent
 - 步骤1 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"安装与配置",进入安装与配置页面。
 - **步骤2** 在"Agent管理"页签,单击"未安装Agent服务器数"区域的数值,筛选未安装 Agent的服务器。
 - 步骤3 在目标服务器的"操作"列,单击"安装Agent"。

图 3-1 安装 Agent

62 个 本实验Agent認分器数	745 个 每开级Agen1数	763 个 日始始Ageni版 地入多世版产	Agent自动升级 CO 自动升级Agent至最新版本			
記録开収Agent (放量対数 (未安装 ~	Agent)) 所有操作系统 ~) Q III3	人は物理会響合作権変				C ()
服务器名称 IP	Agent铁态	操作系统	Agent版本	Agent升级状态	操作	
✓	·	Λ Linux	-			
	 未安装 	▲ Linux			安装Agent	

- 步骤4 在"安装Agent"弹窗中,单击"复制",复制安装Agent的命令。
- 步骤5 远程登录待安装Agent的主机。
- 步骤6 以root权限执行复制的安装命令,在主机中安装Agent。

若界面回显信息如图 Agent安装成功所示,则表示Agent安装成功。

图 3-2 Agent 安装成功



步骤7 执行以下命令,查看Agent的运行状态。

service hostguard status

若界面回显如图 Agent运行正常所示,则表示Agent运行正常。

图 3-3 Agent 运行正常

your agent is in normal mod. hostwatch is running hostguard is running with normal mod

----结束

步骤三:开启防护

- **步骤1** 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"资产管理 > 主机管理",进入云服务器列表页面。
- 步骤2 在目标服务器所在行的"操作"列,单击"开启防护"。
- 步骤3 在"开启防护"弹窗中,选择开启方式。参数配置说明如表开启防护参数说明所示。

表 3-2 开启防护参数说明

参数名称	参数说明
计费模式	选择"包年/包月"。
版本选择	选择"企业版"。
选择配额	保持默认"随机选择配额"。

步骤4 确认信息无误后,请阅读《主机安全免责声明》并勾选"我已阅读并同意《主机安全免责声明》"。

步骤5 单击"确认",开启防护。

步骤6 查看目标服务器的防护状态为"防护中",表示开启防护成功。

图 3-4 查看防护状态

■ 服务器信息 ≑	服务器状态	Agent状态	防护状态	检测结果	版本/到期时间	策略组	操作
	运行中	在线	 防护中 	👌 有风险	企业版 12天后到朝	tenant_linux_enterpr	关闭防护 切换版本 更多▼
3 (私)	运行中	在线	 防护中 	◎ 有风险	企业版 20天后到期	tenant_linux_enterpr	关闭防护 切换版本 更多 🔻

----结束

4 快速开启网页防篡改防护

操作场景

主机安全服务网页防篡改版提供静态+动态(Tomcat)网页防篡改功能,可实时监控 网站目录,并支持通过备份恢复被篡改的文件或目录,从而保护重要系统的网站信息 不被恶意篡改;此外还提供多项服务器安全防护功能,详细内容请参见<mark>服务版本差</mark> 异。

本指南以一台EulerOS 2.9华为云弹性云服务器为例,指引您如何快速网页防篡改防 护。

前提条件

- 云服务器的"状态"为"运行中",且可正常访问公网。
- 云服务器安全组出方向的设置允许访问100.125.0.0/16网段的10180端口(默认允 许访问,如做了改动请修正)。
- 云服务器的DNS服务器地址已配置为华为云内网DNS地址,具体请参考修改云服 务器的DNS服务器地址和华为云内网DNS地址。
- 安装Agent的磁盘剩余可用容量大于300M,否则可能导致Agent安装失败。
- 云服务器已关闭Selinux防火墙(防止Agent安装失败,请安装成功后再打开)。
- 如果云服务器已安装第三方安全软件,可能会导致主机安全服务Agent无法正常安装,请您关闭或卸载第三方安全软件后再安装Agent。

约束限制

- 主机安全服务支持防护64位华为云主机和非华为云主机,不再支持32位主机。
- 主机安全服务支持主流的操作系统,具体请参见支持的操作系统。
- 华为云云桌面Workspace镜像中已预置HSS Agent,购买云桌面23.6.0及以后版本 将会自动安装Agent,无需您手动安装。如果您购买的云桌面是23.6.0以前的版 本,可以参照本文手动为云桌面安装Agent。
- 步骤一: 购买防护配额

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 , 选择区域和项目。

- **步骤3** 单击页面左上方的——,选择"安全与合规 > 主机安全服务",进入主机安全服务页面。
- 步骤4 在"总览"页面右上角,单击"购买主机安全",进入购买主机安全配额页面。
- 步骤5 根据界面提示,选择购买参数。参数配置说明请参见表 购买主机安全参数说明。

表 4-1 购买主机安全参数说明

参数名称	参数说明
计费模式	选择"包年/包月"。
区域	选择主机所属区域。
版本选择	选择"网页防篡改版"。
企业项目	企业项目针对企业用户使用,只有开通了企业项目的客户,或者权限 为企业主账号的客户才可见。
	 如果需要使用该功能,请联系您的客户经理申请开通。
	 如果开通了此功能,请从下拉列表中选择所在的企业项目。
	 选择企业项目后,产生的费用和资源均在企业项目内。 "default"为账认会业项目。
	• default 为款以正亚项目,账号下原有资源和未选择正亚项目的资源均 在默认企业项目内。
	 只有注册的华为账号购买HSS时,"企业项目"下拉列表中才可以选择到 "default"。
购买时长	选择1个月,并勾选"自动续费"。
	勾选"自动续费"后,当购买的主机安全服务到期时,如果账号余额 充足,系统将自动为购买的主机安全服务续费,续费周期与购买时长 保持一致。
防护主机数 量	输入防护的主机数量为1台。
标签	 如果没有预定义标签,单击"查看预定义标签",创建一个预定 义标签。
	 如果已有预定义标签,鼠标依次单击"标签键"和"标签值"选 框,选择一个预定义的标签。
配额管理	勾选自动绑定。
	开启自动绑定配额后,如果您有新增的主机或容器节点,这些主机或 容器节点在首次安装Agent之后,HSS会自动为其绑定空闲可用配 额。仅自动绑定您已购买的包年/包月配额,不会产生新的订单及费 用。
	 主机:按"旗舰版>企业版>专业版>基础版"的顺序自动绑定 空闲可用的包年/包月配额。
	 容器节点:按"容器版>旗舰版>企业版>专业版>基础版"的 顺序自动绑定空闲可用的包年/包月配额。

步骤6在页面右下角,单击"立即购买",进入"订单确认"界面。

费率标准请参见<mark>产品价格详情</mark>。

- **步骤7**确认订单无误后,请阅读《主机安全免责声明》并勾选"我已阅读并同意《主机安全免责声明》"。
- 步骤8 单击"去支付",进入付款页面,单击"确认",完成支付,购买成功。
- 步骤9 单击"返回主机安全服务控制台",返回主机安全服务控制台。

----结束

- 步骤二:安装 Agent
 - 步骤1 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"安装与配置",进入安装与配置页面。
 - **步骤2** 在"Agent管理"页签,单击"未安装Agent服务器数"区域的数值,筛选未安装 Agent的服务器。
 - 步骤3 在目标服务器的"操作"列,单击"安装Agent"。

图 4-1 安装 Agent

62 个 未安链Agent服务酬数	745 个 衍开级Agent数	763 个 日本地Apent版 接入多云资产	Agent自动升级 目动升级Agent至最新	D E×		
北京介収Apent 北京が務A 未安装	lgent Q 联 Q 联	人技期服务器名称激素				c (s)
■ 服务器名称=P ⇒	Agent状态	操作系统	Agent版本	Agent升级状态	操作	
	. #一般 • 朱安装	Δ Linux	-	-		
	 未安装 	∆ Linux			安装Agent	

- 步骤4 在"安装Agent"弹窗中,单击"复制",复制安装Agent的命令。
- 步骤5 远程登录待安装Agent的主机。
- 步骤6 以root权限执行复制的安装命令,在主机中安装Agent。

若界面回显信息如<mark>图 Agent安装成功</mark>所示,则表示Agent安装成功。

图 4-2 Agent 安装成功

Preparing	**********************************	[100%]
Updating / installing		
1:hostguard-3.2.8-1		[100%]
hostguard starting		
memory cgroup is disabled		
your agent is in normal mod.		
hostwatch is running		
hostguard is running with normal mod		
Hostguard is running		
Hostguard installed.		

步骤7 执行以下命令,查看Agent的运行状态。

service hostguard status

若界面回显如图 Agent运行正常所示,则表示Agent运行正常。

 \times

图 4-3 Agent 运行正常

your agent is in normal mod. hostwatch is running hostguard is running with normal mod

----结束

步骤三:开启防护

- **步骤1** 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"主动防御 > 网页防篡改",进入网页防篡改页面。
- 步骤2 在"防护配置"页签,单击"添加防护服务器"。
- 步骤3 在"添加防护服务器"弹窗中,选择目标服务器并单击"添加并开启防护"。

图 4-4 添加防护服务器

添加防护服务器

i 只有已安装Agent, Agent状态	为在线,且未绑定其它版本配额的服务器	器,才可以开启网页防篡改防护
开启旗舰版及以上版本会自动 外建议您开启勤素备份以提升	为您开启勤素病毒防护,在您的主机上剖 勤素事后恢复能力。	P署诱饵文件,并对可疑加密进程执行自动隔离。另 X
全部服务器 可添加服	洛器	请输入服务器名称 Q C
■ 服务器名称/IP地址	操作系统 🍞	Agent状态
e 1	Linux	在线
□ ^c	Linux	在线
□ li 勿删 □ 1	Linux	在线
选择配额 随机选择配额	✓ C 您当前网页防篡改的	可用配额数为1个(总配额4个,已用配额3个)
		添加并开启防护 取消

- **步骤4** 阅读添加防护目录的提示,然后单击 × 关闭提示。
- 步骤5 在目标服务器所在行的"操作"列,单击"防护设置",进入防护设置页面。
- 步骤6添加防护目录。
 - 1. 在防护目录设置模块,单击"设置"。
 - 2. 在"防护目录设置"弹窗中,单击"添加防护目录"。

图 4-5 添加防护目录

15/要改 /	防护目录设置	×
防护设置 查看报告	23460 0 442 0.005400 2050400804 Xnéxunfranko, gezonarzakanegoweb.	
		×
		0
(前) 和总纲包括BEC 动态网页的整改操和Innext应用设行对自我提升。新等检测针对数据库等动态数据的整改行为。	NDFRR INSFER INSER. 本語語: INSER. INSER INSER. INSER. INSER. INSER. INSER. INSER. INSER. INSER. INSE	
未并屬 (注:并启助委知识的要求功能后要重届Tomcat才能生效。)		

3. 根据业务实际情况,添加防护目录。参数说明请参见表添加防护目录参数说明。

参数名称 参数说明 取值样例 防护目录 添加需要防护的目录。 /etc/lesuo - 请勿将操作系统目录添加为防 护目录。 - 添加为防护目录后,防护目录 下的文件和文件夹将为只读状 态,无法直接修改。 排除子目录 排除防护目录下不需要防护的子 lesuo/test 目录,例如临时文件目录。 多个子目录请用英文分号隔开, 最多可添加10个子目录。 排除文件类 排除防护目录下不需要防护的文 log;pid;text 型 件类型,例如log类型的文件。 为实时记录主机中的运行情况, 请排除防护目录下log类型的文 件,您可以为日志文件添加等级 较高的读写权限,防止攻击者恶 意查看或篡改日志文件。 多个文件类型请用英文分号隔 开。

表 4-2 添加防护目录参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
本地备份路 径	服务器操作系统为Linux的用户需 要设置此项。	/etc/backup
	设置防护目录文件的本地备份路 径,开启网页防篡改防护后,防 护目录下的文件会自动备份到设 置的本地备份路径中。	
	备份规则说明如下:	
	 本地备份路径须为合法路径, 且本地备份路径不能与防护目 录路径重叠。 	
	- 被排除的子目录和文件类型不 会备份。	
	- 防护目录下文件大小不同,备 份时间也不同,一般约10分钟 完成备份。	
	 当检测到防护目录下的文件被 篡改时,系统将立即使用本地 主机备份文件自动恢复被非法 篡改的文件。 	
排除文件路 径列表	排除防护目录下不需要防护的文 件。	lesuo/data;lesuo/list
	多个路径请用英文分号隔开,最 多可添加50个路径,路径最长字 符限制为256;单个路径不能以 空格开始,不能以/结束。	

- 4. 单击"确认",完成添加。
- 5. 在防护目录列表中,查看防护目录防护状态为"防护中",表示防护目录添加成功。

步骤7 (可选)启动远端备份。

仅Linux服务器支持远端备份功能,Windows服务器请跳过此项。

1. 在"防护目录设置"弹窗中,单击"管理远端备份服务器"。

图 4-6 管理远端备份服务器

防护目录设置	×
远端备份 ● 未启动 启动远端备份 管理远端备份器务器 系统会默认进行本地备份,请根据您的需求选择是否启动远离备份。	
▲ 者物护自隶担过5分种还处于"正在方间"或"正在关闭"状态,请重新配置。 添加防护目录 您还可添加49个防护目录。	× Q Q
防护目录 排驗子目录 排驗文件 本地备份 排除文件 防护状态 操作	
/home/te /home/ba ● 防护中 智序防护 编辑 副除	

- 2. 单击"添加远端备份服务器"。
- 填写远端备份服务器信息并单击"确认"。参数说明请参见表添加远端备份服务器参数说明。

表 4-3 添	加远端备份服务器参数说明
---------	--------------

参数名称	参数说明	取值样例
服务器名 称	选择作为远端备份的服务器名称。	test
地址	填写华为云服务器的私网地址。	192.168.1.1
端口	填写服务器端口。请确保设置的端口 未被安全组、防火墙等拦截,并且未 被占用。	8080

参数名称	参数说明	取值样例
备份路径	填写备份路径,将需要备份的防护目 录下的内容备份在该远端备份服务器 的目录下。	/f1fdbabc-6cdc-43af- acab-e4e6f086625f
	 若多个主机的防护目录同时备份 在同一远端备份服务器时,备份 路径下生成以"Agentid"为目录 的文件夹,存放各主机的防护文件,以便用户手动恢复被篡改的 网页。 例如:两台主机的防护目录分别为"/hss01"和"/hss02",主 机Agentid分别为 "f1fdbabc-6cdc-43af-acab- e4e6f086625f"和 "f2ddbabc-6cdc-43af-abcd- e4e6f086626f",设置远端备份 路径为"/hss01"。 备份后路径为"/hss01/ f1fdbabc-6cdc-43af-acab- 	
	f1fdbabc-6cdc-43af-acab- e4e6f086625f"和"/hss01/ f2ddbabc-6cdc-43af-abcd- e4e6f086626f"。	
	 若设置为远端备份服务器的主机 开启了"网页放篡改"防护,那 么该备份路径与自身的"防护目 录"不能重叠,否则会导致远端 备份失败。 	

- 4. 在防护目录设置模块,单击"设置"。
- 5. 在"防护目录设置"弹窗中,单击"启动远端备份"。
- 6. 选择添加的远端备份服务器,单击"确认"。
- 7. 远端备份显示"已启动",表示启动远端备份成功。
- 步骤8 (可选)开启动态网页防篡改。

Linux服务器JDK 8的Tomcat应用运行时自我保护,如果您没有Tomcat应用运行时防护的需求或服务器操作系统为Windows,请跳过此项。

1. 在动态网页防篡改模块,单击

图 4-7开启动态网页防篡改

	防护设置	查看报告
		防护目录设置 网页防篡改功能需要有防护目录才能起到防护作用,可以对指定目录开启保护,最多可添加50个防护目录。 设置 保护指定目录 已添加1个防护目录
		动态网页防篡改 动态网页防篡改提供tomcat应用运行时自我保护,能够检测针对数据库等动态数据的篡改行为。
2.	在开启起	动态网页防篡改弹窗中,填写Tomcat bin目录并单击"确认"。
3.	动态网页	页防篡改开关按钮显示为 🔽 ,表示开启动态网页防篡改成功。
	结束	



操作场景

节点是容器集群组成的基本元素,主机安全服务容器版以节点为防护单元,提供容器 防火墙、容器集群防护、容器镜像安全扫描等功能,可帮助企业解决传统安全软件无 法感知的容器环境问题。关于主机安全服务容器版提供安全防护功能请参见<mark>服务版本</mark> 差异。

本指南以一台EulerOS 2.9华为云容器节点服务器为例,指引您如何快速开启容器安全防护。

前提条件

- 云服务器的"状态"为"运行中",且可正常访问公网。
- 云服务器安全组出方向的设置允许访问100.125.0.0/16网段的10180端口(默认允 许访问,如做了改动请修正)。
- 云服务器的DNS服务器地址已配置为华为云内网DNS地址,具体请参考修改云服务器的DNS服务器地址和华为云内网DNS地址。
- 安装Agent的磁盘剩余可用容量大于300M,否则可能导致Agent安装失败。
- 云服务器已关闭Selinux防火墙(防止Agent安装失败,请安装成功后再打开)。
- 如果云服务器已安装第三方安全软件,可能会导致主机安全服务Agent无法正常安装,请您关闭或卸载第三方安全软件后再安装Agent。

约束限制

- 主机安全服务支持防护64位华为云主机和非华为云主机,不再支持32位主机。
- 主机安全服务支持主流的操作系统,具体请参见支持的操作系统。

步骤一:购买防护配额

- 步骤1 登录管理控制台。
- **步骤2** 单击管理控制台左上角的 , 选择区域和项目。
- **步骤3** 单击页面左上方的 ——,选择"安全与合规 > 主机安全服务",进入主机安全服务页面。

步骤4 在"总览"页面右上角,单击"购买主机安全",进入购买主机安全配额页面。

步骤5 根据界面提示,选择购买参数。参数配置说明请参见表 购买主机安全参数说明。

表 5-1 购买主机安全参数说明

参数名称	参数说明
计费模式	选择"包年/包月"。
区域	选择容器节点所属区域。
版本选择	选择"容器版"。
企业项目	企业项目针对企业用户使用,只有开通了企业项目的客户,或者权限 为企业主账号的客户才可见。
	 如果需要使用该功能,请联系您的客户经理申请开通。
	● 如果开通了此功能,请从下拉列表中选择所在的企业项目。 说明
	 选择企业项目后,产生的费用和资源均在企业项目内。
	 "default"为默认企业项目,账号下原有资源和未选择企业项目的资源均在 默认企业项目内。
	 只有注册的华为账号购买HSS时,"企业项目"下拉列表中才可以选择到 "default"。
购买时长	选择1个月,并勾选"自动续费"。
	勾选"自动续费"后,当购买的主机安全服务到期时,如果账号余额 充足,系统将自动为购买的主机安全服务续费,续费周期与购买时长 保持一致。
防护节点 数	输入防护的节点数量为1台。
标签	 如果没有预定义标签,单击"查看预定义标签",创建一个预定义 标签。
	 如果已有预定义标签,鼠标依次单击"标签键"和"标签值"选 框,选择一个预定义的标签。
配额管理	勾选自动绑定。
	开启自动绑定配额后,如果您有新增的主机或容器节点,这些主机或 容器节点在首次安装Agent之后,HSS会自动为其绑定空闲可用配额。 仅自动绑定您已购买的包年/包月配额,不会产生新的订单及费用。
	 主机:按"旗舰版>企业版>专业版>基础版"的顺序自动绑定空 闲可用的包年/包月配额。
	 容器节点:按"容器版>旗舰版>企业版>专业版>基础版"的顺序自动绑定空闲可用的包年/包月配额。

步骤6 在页面右下角,单击"立即购买",进入"订单确认"界面。

费率标准请参见产品价格详情。

步骤7 确认订单无误后,请阅读《主机安全免责声明》并勾选"我已阅读并同意《主机安全 免责声明》"。

步骤8 单击"去支付",进入付款页面,单击"确认",完成支付,购买成功。

步骤9 单击"返回主机安全服务控制台",返回主机安全服务控制台。

----结束

步骤二:安装 Agent

- 步骤1 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"安装与配置",进入安装与配置页面。
- **步骤2** 在"Agent管理"页签,单击"未安装Agent服务器数"区域的数值,筛选未安装 Agent的服务器。
- 步骤3 在目标服务器的"操作"列,单击"安装Agent"。

图 5-1 安装 Agent

62 ↑ 未安装Agent認知器数	745 个 ^{研打-11} 级Agen1数	763 へ 日始後Agent数 建入多云波产	Agent自动升级 自动升级Agent至最短	NE*		
批級升級Agent	Agent) 所有操作系统	人地想服务器名称增变				c ()
■ 服务器名称/IP ÷	Agent获密	操作系统	Agent版本	Agent升级状态	操作	
	· #一段 • 未安转	Δ Linux	-	-	 麦装Agent 	
	 未安装 	∆ Linux		-	安装Agent	

- 步骤4 在"安装Agent"弹窗中,单击"复制",复制安装Agent的命令。
- 步骤5 远程登录待安装Agent的主机。
- 步骤6 以root权限执行复制的安装命令,在主机中安装Agent。

若界面回显信息如<mark>图 Agent安装成功</mark>所示,则表示Agent安装成功。

图 5-2 Agent 安装成功

Preparing		[100%]
Updating / installing		
1:hostguard-3.2.8-1	***************************************	[100%]
hostguard starting		
memory cgroup is disabled		
your agent is in normal mod.		
hostwatch is running		
hostguard is running with normal mod		
Hostguard is running		
Hostguard installed.		

步骤7 执行以下命令,查看Agent的运行状态。

service hostguard status

若界面回显如<mark>图 Agent运行正常</mark>所示,则表示Agent运行正常。

图 5-3 Agent 运行正常

your agent	t is	s in	norr	mal m	nod.	
hostwatch	is	rum	ning			
hostguard	is	rum	ning	with	normal	mod

----结束

步骤三:开启防护

- **步骤1** 在主机安全服务控制台左侧导航栏选择"资产管理 > 容器管理",进入容器管理页面。
- 步骤2 在目标服服务器所在行的"操作"列,单击"开启防护"。
- 步骤3 在"开启防护"弹窗中,选择开启方式。参数配置说明如表开启防护参数说明所示。

表 5-2 开启防护参数说明

参数名称	参数说明
计费模式	选择"包年/包月"。
版本选择	选择"容器版"。
选择配额	保持默认"随机选择配额"。

- **步骤4** 确认信息无误后,请阅读《容器安全服务免责声明》并勾选"我已阅读并同意《容器 安全服务免责声明》"。
- 步骤5 单击"确认",开启防护。
- 步骤6 查看目标服务器的防护状态为"防护中",表示开启防护成功。

图 5-4 查看防护状态

服务器信息 ≑		服务器状态 ≑	Agent状态 ≑	容譜防护状态 ⇔	操作
	(私)	正常	在线	• 8550-th	关闭防护 部署策略
	全 (私)	正常	在线	• 未防护	开启防护 部署策略

----结束

6 ECS 安全态势速查

您在购买华为云弹性云服务器ECS后,如果使用了主机安全服务防护云服务器,可以参 考本章节快速查看云服务器的安全态势。

在 ECS 控制台查看云服务器安全态势

- 步骤1 登录管理控制台。
- 步骤2 单击管理控制台左上角的 ♥,选择区域和项目。
- 步骤3 单击页面左上方的 ,选择"计算 > 弹性云服务器",进入弹性云服务器页面。
- 步骤4 鼠标滑动至目标云服务器所在行的"安全"列,查看ECS安全态势。

可查看最近24小时的资产风险、漏洞风险、基线风险以及入侵告警事件个数。单击对 应的风险数值,可跳转到对应的风险详情列表,查看并处理安全风险。

图 6-1 查看 ECS 安全态势



-----结束

在 HSS 控制台查看云服务器安全态势

- 步骤1 登录管理控制台。
- **步骤2** 单击管理控制台左上角的 , 选择区域和项目。
- **步骤3** 单击页面左上方的 ——,选择"安全与合规 > 主机安全服务",进入主机安全服务页面。

步骤4 查看云服务器安全态势。

- 查看所有云服务器安全态势
 - a. 在总览页面的"安全评分"区域,查看当前您拥有的所有云服务器资产安全风险评分,单击"立即处理",可查看您资产中存在的各类风险分类。
 安全评分标准以及减少扣分的方法请参见安全评分扣分标准。



安全评分

您有2个未防护的资产可进行免费体检 >





请及时处理各项安全风险。

您当前防护资产存在1,728个安全风险

- b. 在"安全风险处理"弹窗中,单击一展开查看风险明细。
- c. 单击"前往处理"可跳转到对应的风险详情页,查看并处理安全风险。
- 查看单个云服务器安全态势
 - a. 在左侧导航栏选择"资产管理 > 主机管理",进入云服务器列表页面。
 - b. 在目标服务器所在行的"检测结果"列,查看云服务器是否有风险。 鼠标滑动至风险提示图标处,可查看风险分布。

图 6-3 查看 ECS 安全态势

服务器信息 ↓	服务器状态	Agent状态	防护状态	检测结果	风险分布
#一般 △ (私)	运行中	在线	• 防护中	● 有风险	资产管理: 0 漏洞管理: 11 基线检查: 37
□	运行中	离线 ?	• 防护中断 ?	🚺 有风险	入侵检测: 0

c. 单击云服务器名称,进入云服务器详情页,查看并处理安全风险。

----结束