多活高可用服务

快速入门

文档版本12发布日期2024-11-20





版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

NUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部 分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为云计算技术有限公司对本文 档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址: 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编: 550029

网址: <u>https://www.huaweicloud.com/</u>

1 MAS 入门简介	1
2 使用 MAS 实现 MySQL 容灾切换	3
3 使用 MAS 实现 Redis 容灾切换	7
4 使用 MAS 实现 MongoDB 容灾切换	
5 使用 MAS 实现 API 异常监控	
6 入门实践	22

MAS 入门简介

多活高可用服务(Multi-Site High Availability Service,简称MAS)源自华为消费者 多活应用高可用方案,提供从流量入口、数据到应用层的端到端的业务故障切换及容 灾演练能力,保障故障场景下的业务快速恢复,提升业务连续性。

使用条件

- 1. 已注册华为账号并开通华为云。
- 2. 当前登录账号拥有使用MAS的权限。账号权限授权与绑定,请参考创建用户并授权使用MAS。

使用流程



1. 开通功能模块

在MAS服务控制台总览页面开通功能模块,选择多活版本和数据源功能点。

2. 创建命名空间

在MAS服务控制台命名空间页面创建命名空间,根据需求可创建不同类型的命名 空间。用户可以创建多个命名空间,用于逻辑隔离不同的资源。

3. 购买多活管理中心

在MAS服务控制台购买多活管理中心,版本规格根据实际业务情况选择。例如, 业务都在华为云上的可选择铂金版。

4. 查看多活分区监控

在实例控制台的基本信息页面查看多活分区监控状态。

5. 创建应用

在MAS实例控制台新增一个MAS应用,一个实例可以创建多个不同的应用,实例 中的所有资源都要归属到某个应用下。

6. 新增监控

在所属命名空间为同城多活类型的多活实例下,创建业务所需的监控器。

新增MySQL/Oracle/PostgreSQL监控

在实例控制台的监控列表页面根据业务需要新增MySQL或Oracle或 PostgreSQL监控,配置监控信息。该监控器用于监控用户业务所使用的数据 库,并且在数据中心1异常后可以将业务流量切换到数据中心2。

- 新增Redis监控

在实例控制台的监控列表页面新增一个Redis监控,配置监控信息。该监控器 用于监控用户业务所使用的Redis,并且在数据中心1异常后自动将业务流量 切换到数据中心2。

- 新增MongoDB监控

在实例控制台的监控列表页面新增一个MongoDB监控,配置监控信息。该监 控器用于监控用户业务所使用的MongoDB数据库,并且在数据中心1异常后 自动将业务流量切换到数据中心2。

- 新增Elasticsearch监控

在实例控制台的监控列表页面新增一个Elasticsearch监控,配置监控信息。 该监控器用于监控用户业务所使用的Elasticsearch引擎,并且在数据中心1异 常后自动将业务流量切换到数据中心2。

- 新增API监控

在实例控制台的监控列表页面新增一个API监控,配置监控信息。该监控器用 于监控用户业务所使用的APIG网关,并且在APIG网关监控异常后根据配置信 息进行相应操作。

7. 添加数据源

在MAS服务控制台"数据管理>数据源"页面添加数据源,数据源需要归属到某个命名空间下。

8. 创建同步链路

在MAS服务控制台"数据管理>数据同步"页面创建同步链路,实现两个相同类型 数据源之间的数据同步功能;数据同步链路需要归属到某个命名空间下。

2 使用 MAS 实现 MySQL 容灾切换

概述

MySQL监控器可对用户业务使用的数据库进行探测,并且在数据库异常时自动触发流量切换。当用户场景需要主动切换流量时,也可以让用户手动实现切换操作,具体操作见步骤四:切换MySQL监控。

本章通过完成配置一个MySQL监控样例帮助您快速熟悉使用MySQL监控实现容灾切换 的过程。

使用MySQL监控的步骤如下所示:

- 步骤一:准备MySQL数据库
- 步骤二: 创建MAS应用
- 步骤三: 创建MySQL监控
- 步骤四: 切换MySQL监控

步骤一:准备 MySQL 数据库

在使用MySQL监控前,需要提前准备一个多活实例和两个MySQL数据库。您可以选择 在华为云官网购买两个MySQL数据库,也可以自己在本地两台机器上部署两个MySQL 数据库。

此处以在华为云购买MySQL数据库为例,建议将两个数据库部署在同一Region下不同的可用区,以提供不同功能可用区之间的故障转移能力和高可用性。

- 1. 请参考RDS for MySQL的购买实例操作,准备MySQL数据库。两个MySQL数据库 需要配置为相同的数据库名称、用户名和密码。
- 2. 请参考绑定弹性公网IP,绑定弹性IP。
- 3. 请参考设置安全组规则,配置安全组规则。开放MySQL数据库的默认端口3306。

步骤二: 创建 MAS 应用

MAS通过应用来实现同一实例内不同用户间的资源隔离,用户在实例中创建的监控都要归属到某个应用下。

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例,进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"应用列表",单击页面左上角的"新增应用"。

3. 在新增应用弹窗填写应用信息,完成后单击"确定"。

表 2-1 应用配置信息

参数	配置说明
应用名称	自定义应用名称。
描述	填写对该应用的描述内容,选填项。

步骤三: 创建 MySQL 监控

- 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"监控列表",单击页面左上角的"新增监控"。
- 3. 在新增监控页面配置监控基础配置,完成后单击"下一步:数据中心配置"。

图 2-1 新增监控基础配置

く 新増监控			
① 基础配置 ——— ②	数据中心配置 ——— ③ 第	数据库配置 ———— ④ 高级配置 -	(5) 确认配置
★ 监控	MySQL监控	•	
* 应用名称	请选择应用	• C	
* 监控器名称	mysql-6xjs2e97gjq		
* 异常通知设置	×		
★ 是否监控	● 是 ○ 否		
* 是否自动切换	● 是 ○ 否		
★ 监控用户名	请输入用户名		
* 监控用户密码	请输入密码	Ø	
★确认密码	请再次输入密码	Ø	
★ DRS联动	×		

表 2-2 监控基础配置信息

参数	配置说明
监控	此处配置为"MySQL监控"。

参数	配置说明
应用名称	选择 <mark>步骤二:创建MAS应用</mark> 中创建的应用。
监控器名称	自定义监控器名称。
异常通知设置	默认为"关",此处配置为"关"。 若设置为"开",当监控器或被监控的数据库异常时会及时 给用户发送异常通知或告警通知。支持华为云消息通知服 务,需要配置密钥。
是否监控	默认"是",选"否"则不会探测数据库异常情况。
是否自动切换	默认"是",选"否"则不会自动切换数据库。
监控用户名	被监控MySQL数据库的用户名。
监控用户密码	被监控MySQL数据库的用户密码。
确认密码	再次填写监控用户密码。
DRS联动	默认为"关",此处配置为关。 若设置为"开",关联DRS。

🗀 说明

基础配置信息中监控用户名、监控用户密码输入值与**步骤一:准备MySQL数据库**的配置相 同 。

- 4. 填写数据中心库配置,完成后单击"下一步:数据库配置"。
 - 图 2-2 新增监控数据中心配置

		(人) 宮辺石雲 (5) 漁山配雲
数据中心1		
* 云选择	请选择云	v
* 局点	请选择局点	×
★ IPV4地址	· · · · : 」 : 「」 : 二]
⊕ 添加读库地址		
数据中心2		
* 云选择	请选择云	v
<mark>★</mark> 局点	请选择局点	¥
★ IPV4地址	: 端口]
⊕ 添加读库地址		

表 2-3 数据中心配置信息

参数	配置说明
云选择	选择被监控的MySQL数据库部署的环境。
局点	根据 <mark>步骤一:准备MySQL数据库</mark> 中创建的MySQL数据库选择 的区域。
IPv4地址	根据 步骤一:准备MySQL数据库 中创建的MySQL数据库的访问地址和端口。
添加读库地址	单击添加读库数据库地址。

- 5. 填写数据库配置,输入监控和连接的MySQL数据库名称,完成后单击"下一步: 高级配置"。
 - 图 2-3 新增监控数据库配置

く 新増监控			
① 基础配置 ——— ② 数	据中心配置 ———— 3数据库配置 -	④ 高级配置	- (5) 确认配置
* 监控数据库	请输入数据库名		
* 连接数据库	请输入数据库名		

- 6. 填写高级配置,此处使用默认值即可,完成后单击"下一步:确认配置"。
 - 图 2-4 新增监控高级配置

く 新増监控				
① 基础配置 ——— ② 数	据中心配置 ——— (3))数据库配置 ———	4 高级配置 ————	⑤ 确认配置
重试时间间隔 (ms)	- 3,000 -	+		
监控超时时间 (ms)	- 40,000 -	+		
数据库访问超时时间(ms)	- 3,000 -	+		

7. 确认配置无误后单击"立即创建",完成创建MySQL监控。

步骤四: 切换 MySQL 监控

- 1. 进入"监控列表"页面,单击MySQL监控所在行右侧的"切换"。
- 在弹窗中单击"确定"。活跃数据库由数据中心1变为数据中心2。活跃数据库即 主数据库。
- 待数据中心1数据库正常后(即数据库连接正常,数据表读写正常),单击 MySQL监控所在行右侧的"回切"按钮。
- 4. 在弹窗中单击"确定"。活跃数据库由数据中心2变为数据中心1。

<mark>3</mark> 使用 MAS 实现 Redis 容灾切换

概述

Redis监控器可对用户业务使用的Redis进行探测,并且在Redis异常时自动触发流量切换。

当用户场景需要主动切换流量时,也可以让用户手动实现切换操作,具体操作见<mark>步骤</mark> 四:切换Redis监控。

本章通过完成配置一个Redis监控样例帮助您快速熟悉使用Redis监控实现容灾切换的过程。使用Redis监控的步骤如下所示:

- 步骤一:准备Redis数据库
- 步骤二: 创建MAS应用
- 步骤三: 创建Redis监控
- 步骤四:切换Redis监控

步骤一:准备 Redis 数据库

在使用Redis监控前,需要提前准备一个多活实例和两个Redis。您可以选择在华为云官 网购买两个Redis,也可以自己在本地两台机器上部署两个Redis。

此处以在华为云购买Redis为例,建议将两个数据库部署在同一Region下不同的可用 区,以提供不同功能可用区之间的故障转移能力和高可用性。

- 1. 请参考购买Redis实例,准备Redis数据库。
- 2. 请参考如何配置安全组,配置安全组规则。开放Redis数据库的默认端口6379。

步骤二: 创建 MAS 应用

MAS通过应用来实现同一实例内不同用户间的资源隔离,用户在实例中创建的监控都要归属到某个应用下。

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例,进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"应用列表",单击页面左上角的"新增应用"。
- 3. 在新增应用弹窗填写应用信息,完成后单击"确定"。

表 3-1 应用配置信息

参数	配置说明
应用名称	自定义应用名称。
描述	填写对该应用的描述内容,选填项。

步骤三: 创建 Redis 监控

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"监控列表",单击页面左上角的"新增监控"。
- 3. 在新增监控页面配置监控基础配置,完成后单击"下一步:数据中心配置"。

图 3-1 新增监控基础配置

く 新増监控		
1 基础配置 ———	- ②数据中心配置	——— ④ 确认配置
★ 监控	Redis监控	•
* 应用名称	请选择应用	• C
★ 监控器名称	redis-qi8ilt4b68	
* 异常通知设置	X	
* 是否监控	● 是 ○ 否	
* 是否自动切换	● 是 ○ 否	
★ 路由算法	请选择路由算法	•
* 模式	● 正常 ○ 哨兵 ○ 集群	

表 3-2 基础配置信息

参数	配置说明
监控	此处配置为"Redis监控"。
应用名称	选择 <mark>步骤二:创建MAS应用</mark> 中创建的应用。
监控器名称	自定义监控器名称。

参数	配置说明
异常通知设置	默认为"关",此处配置为"关"。 若设置为"开",当监控器或被监控的数据库异常时会及时 给用户发送异常通知或告警通知。支持华为云消息通知服 务,需要配置密钥。
是否监控	默认"是",选"否"则不会探测数据库异常情况。
是否自动切换	默认"是",选"否"则不会自动切换数据库。
路由算法	根据实际需求选择路由算法,单边读写/本地读异步双写/单 边读异步双写。
模式	默认"正常"模式,还可选择"哨兵"或"集群"模式。具体根据Redis的部署方式选择。

4. 填写数据中心配置,完成后单击"下一步:高级配置"。

图 3-2 新增监控数据中心配置

く 新増监控			
1 基础配置	- 2 数据中心配置	— ③ 高级配置 —	——— (4) 确认配置
数据中心1			
* 云选择	请选择云	•	
* 局点	请选择局点	•	
azs	请输入azs		
* 连接地址	• •	• : 流口	
* 连接密码	请输入密码	8	
* 确认密码	请再次输入密码	Ø	
数据中心2			
★ 云选择	请选择云	•	
* 局点	请选择局点	•	
azs	请输入azs		
* 连接地址	• •	· : 流口	
* 连接密码	请输入密码	Q	
★ 确认密码	请再次输入密码	ଢ଼	

表 3-3 数据中心配置信息

参数	配置说明
云选择	被监控Redis集群所属云。可选择第三方云厂商,实现跨云 监控。
局点	填写 <mark>步骤一:准备Redis数据库</mark> 中创建Redis时选择的 Region。
azs	填写 <mark>步骤一:准备Redis数据库</mark> 中创建Redis时选择的AZ。
连接地址	填写 <mark>步骤一:准备Redis数据库</mark> 中创建的Redis的访问地址和 端口。

参数	配置说明
连接密码	填写步骤一:准备Redis数据库中创建的Redis的连接密码。
确认密码	再次填写Redis的连接密码。

5. 填写高级配置,此处使用默认值即可,完成后单击"下一步:确认配置"。

图 3-3 新增监控高级配置

く 新増监控			
1 基础配置 ———	2 数据中心配置 ———	— 3 高级配置 —	—— ④ 确认配置
重试时间间隔 (ms)	- 3,000	+	
监控超时时间(ms)	- 40,000	+	

6. 确认配置无误后单击"立即创建",完成创建Redis监控。

步骤四: 切换 Redis 监控

- 1. 进入"监控列表"页面,单击Redis监控所在行右侧的"切换"。
- 在弹窗中单击"确定"。活跃由数据中心1变为数据中心2。活跃数据库即主数据库。
- 3. 待数据中心1 Redis正常(即Redis连接正常,数据读写正常),单击监控所在行右 侧的"回切"。
- 4. 在弹窗中单击"确定"。活跃数据库由数据中心2变为数据中心1。

4 使用 MAS 实现 MongoDB 容灾切换

概述

MongoDB监控器可对用户业务使用的MongoDB数据库进行探测,并且在数据库异常 时自动触发流量切换。当用户场景需要主动切换流量时,也可以让用户手动实现切换 操作,具体操作见步骤四:切换MongoDB监控。

本章通过完成配置一个MongoDB监控样例帮助您快速熟悉使用MongoDB监控实现容 灾切换的过程。

使用MongoDB监控的步骤如下所示:

- 步骤一:准备MongoDB数据库
- 步骤二: 创建MAS应用
- 步骤三: 创建MongoDB监控
- 步骤四: 切换MongoDB监控

步骤一: 准备 MongoDB 数据库

在使用MongoDB监控前,需要提前准备一个多活实例和两个MongoDB数据库。您可 以选择在华为云官网购买两个MongoDB数据库,也可以自己在本地两台机器上部署两 个MongoDB数据库。

此处以在华为云购买MongoDB数据库为例,建议将两个数据库部署在同一Region下不同的可用区,以提供不同功能可用区之间的故障转移能力和高可用性。

- 1. 请参考MongoDB的**自定义购买**,准备MongoDB数据库。两个MongoDB数据库需 要配置为相同的数据库名称、用户名和密码。
- 2. 请参考绑定弹性公网IP,绑定弹性IP。
- 3. 请参考配置安全组规则,配置安全组规则。开放MongoDB数据库的默认端口 8635。

步骤二: 创建 MAS 应用

MAS通过应用来实现同一实例内不同用户间的资源隔离,用户在实例中创建的监控都要归属到某个应用下。

1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例,进入实例控制台。

- 2. 在页面顶端导航栏选择"应用列表",单击页面左上角的"新增应用"。
- 3. 在新增应用弹窗填写应用信息,完成后单击"确定"。

表 4-1 应用配置信息

参数	配置说明
应用名称	自定义应用名称。
描述	填写对该应用的描述内容,选填项。

步骤三: 创建 MongoDB 监控

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"监控列表",单击页面左上角的"新增监控"。
- 3. 在新增监控页面配置监控基础配置,完成后单击"下一步:数据中心配置"。

图 4-1 新增监控基础配置

く 新増监控				
1 基础配置 ———	2 数据中心配置 ———	- ③数据库配置	— ④ 高级配置 ———	— (5) 确认配置
* 监控	MongoDB监控	•		
★ 应用名称	请选择应用	•	С	
★ 监控器名称	mongodb-op32	2vnjpyq		
* 异常通知设置	×			
★ 是否监控	● 是 ○ 否			
* 是否自动切换	◉ 是 ○ 否			
★ 监控用户名	请输入用户名			
★ 监控用户密码	请输入密码	Ø		
* 确认密码	请再次输入密码	ц К		

表 4-2 基础配置信息

参数	配置说明
监控	此处配置为"MongoDB监控"。
应用名称	选择 <mark>步骤二:创建MAS应用</mark> 中创建的应用。

参数	配置说明
监控器名称	自定义监控器名称。
异常通知设置	默认为"关",此处设置为"关"。 若设置为"开",当监控器或被监控的数据库异常时会及时 给用户发送异常通知或告警通知。支持华为云消息通知服 务,需要配置密钥。
是否监控	默认"是",选"否"则不会探测数据库异常情况。
是否自动切换	默认"是",选"否"则不会自动切换数据库。
监控用户名	被监控MongoDB数据库的用户名。
监控用户密码	被监控MongoDB数据库的用户密码。
确认密码	再次填写MongoDB数据库的用户密码。

🗀 说明

基础配置信息中监控用户名、监控用户密码与<mark>步骤一:准备MongoDB数据库</mark>的配置相同。

- 4. 填写数据中心配置,完成后单击"下一步:数据库配置"。
 - 图 4-2 新增监控数据中心配置

く 新増监控				
1 基础配置 2	数据中心配置	③数据库配置	④ 高级配置	(5) 确认配置
数据中心1				
* 云选择	请选择云		•	
* 局点	请选择局点		•	
* 连接地址	•	• • : 端口		
① 添加连接地址				
数据中心2				
* 云选择	请选择云		•	
* 局点	请选择局点		•	
* 连接地址		· · ·		
⊕ 添加连接地址				

表 4-3 数据中心配置信息

参数	配置说明
云选择	选择被监控的MongoDB数据库部署的环境。
局点	根据 <mark>步骤一:准备MongoDB数据库</mark> 中创建的MongoDB数据 库选择的区域。
连接地址	根据 步骤一:准备MongoDB数据库 中创建的MongoDB数据 库的访问地址和端口。

5. 填写数据库配置,此处需要配置为**步骤一:准备MongoDB数据库**中配置的数据库 名称。完成后单击"下一步:高级配置"。

く 新増监控				
1 基础配置 ———	- 2 数据中心配置	—— 3 数据库配置 ——	④ 高级配置	—— (5) 确认配置
★ 监控数据库	请输入数据	库名		
* 连接数据库	请输入数据	库名		

6. 填写高级配置,此处使用默认值即可,完成后单击"下一步:确认配置"。

图 4-4 新增监控高级配置

く 新増监控					
① 基础配置 ——— ② 数	据中心配置 ————	- ③数据库配置 -	4 高级配置	—— (5) 确认配置	
重试时间间隔 (ms)	- 3,000	+			
监控超时时间 (ms)	- 40,000	+			
数据库访问超时时间(ms)	- 3,000	+			

7. 确认配置无误后单击"立即创建",完成创建MongoDB监控。

步骤四: 切换 MongoDB 监控

- 1. 进入"监控列表"页面,单击MongoDB监控所在行右侧的"切换"。
- 在弹窗中单击"确定"。活跃数据库由数据中心1变为数据中心2。活跃数据库即 主数据库。
- 待数据中心1数据库正常后(即数据库连接正常,数据表读写正常),单击监控所 在行右侧的"回切"按钮。
- 4. 在弹窗中单击"确定"。活跃数据库由数据中心2变为数据中心1。

图 4-3 新建监控数据库配置

5 使用 MAS 实现 API 异常监控

概述

API监控可实现监控用户业务APIG入口的可用性。配置告警前提下,当APIG异常时, API监控在监测到该异常后会立即发送告警通知给用户。

本章通过完成一个样例帮助您快速熟悉使用API监控实现API异常监控的过程。使用API 监控的步骤如下所示:

- 步骤一: 创建MAS应用
- 步骤二:添加密钥
- 步骤三:添加通知配置
- 步骤四: 创建API监控

步骤一: 创建 MAS 应用

MAS通过应用来实现同一实例内不同用户间的资源隔离,用户在实例中创建的监控都要归属到某个应用下。

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例,进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"应用列表",单击页面左上角的"新增应用"。
- 3. 在新增应用弹窗填写应用信息,完成后单击"确定"。

表 5-1 应用配置信息

参数	配置说明
应用名称	自定义应用名称。
描述	填写对该应用的描述内容,选填项。

步骤二:添加密钥

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"全局配置"。

- 3. 单击"密钥配置"页面左上角的"添加密钥"。
- 4. 在弹窗中配置信息,单击"确定"。

图 5-1 密钥配置

添加密钥		×
请配置子用户	的AKSK,子用户授予SMN发送消息、DRS任务主备倒换的权限	
★ 云选择	请选择云 ▼	
★ AK	请输入AK	
★ SK	请输入SK Q	
□ 我已降	到读并同意 《隐私政策声明》。	
	确定取消	

表 5-2密钥配置

参数	配置说明	
云选择	选择消息服务所在的环境。	
AK	Access Key ID(访问密钥ID)。	
SK	Secret Access Key(秘密访问密钥)。	

🛄 说明

华为云访问密钥获取方法请参考<mark>访问密钥</mark>。

步骤三:添加通知配置

- 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"全局配置"。
- 3. 单击"机房监控通知配置"页面左上角的"添加通知配置"。
- 4. 在弹窗中配置信息,完成后单击"确定"。

图 5-2 新增消息服务主题

添加通知	配置	×
★ 通知主题	请选择主题 ▼ 新增	
★ 是否通知		
	确定取消	

表 5-3 通知配置

参数	配置说明
通知主题	选择通知主题,若通知主题列表为空,单击新增,添加主 题后进行下一步操作。
是否通知	设置是否通知。

🛄 说明

消息通知服务主题创建操作请参考消息通知服务快速入门。

步骤四: 创建 API 监控

- 1. 登录MAS控制台,在"多活管理"页面单击实例(实例所属命名空间类型为同城 多活),进入实例控制台。
- 2. 在页面顶端导航栏选择"监控列表",单击页面左上角的"新增监控"。
- 3. 在新增监控页面配置监控基础配置,完成后单击"下一步:数据中心配置"。

图 5-3 新增监控基础配置

く 新増监控				
1 基础配置 ————	- ②数据中心	2配置		- ④ 确认配置
* 监控		API监控	•	
* 应用名称		请选择应用	•	С
★ 监控器名称		common-n0y7565xqfr		
* 异常通知设置		🚺 л		
* 通知主题			•	C 新增
* 是否监控		◉ 是 ○ 否		

表 5-4 基础配置信息

参数	配置说明
监控	此处配置为"API监控"。
应用名称	选择 <mark>步骤一:创建MAS应用</mark> 中创建的应用。
监控器名称	自定义监控器名称。
异常通知设置	默认为"关",此处设置为"开"。 若设置为"开",当监控器或被监控的API异常时会及时 给用户发送异常通知或告警通知。支持华为云消息通知服 务,需要配置密钥。
通知主题	在通知主题列表选择主题,如无主题列表,单击新增,新 增通知主题之后进行后续操作。
是否监控	默认选"是",若选择"否"则不会再监控APIG的状态。

4. 填写数据中心配置,完成后单击"下一步:高级配置"。

图 5-4 新增监控数据中心配置

く 新増监控			
1 基础配置 ———	- 2 数据中心配置	—— ③ 高级配置 —	(4)确认配置
数据中心1			
* 云选择	请选择云	•	
* 局点	请选择局点	•	
* 连接地址	http 💌	静输入地址 (带端口)	
* 请求路径	1		
* 请求方法	G •		
响应码	- 200	+	
* 请求头	添加参数		
数据中心2			
* 云选择	请选择云	•	
* 局点	请选择局点	•	
* 连接地址	http 🔻	≸输入地址 (带端口)	
* 请求路径	1		
* 请求方法	G ▼		
响应码	- 200	+	
* 请求头	添加参数		

表 5-5 数据中心配置信息

参数	配置说明
云选择	选择被监控的APIG部署的环境。
局点	被监控的APIG所在Region。
连接地址	协议选择http或https,地址填写APIG的连接地址。
请求路径	APIG的健康检查路径信息。

参数	配置说明	
请求方法	可选择GET、POST、DELETE、PUT、PATCH方法。	
响应码	根据监控的APIG的接口实际需求配置,例如200。	
请求头	根据监控的APIG的接口实际需求配置请求头。	

5. 填写高级配置,此处使用默认值即可,完成后单击"下一步:确认配置"。

图 5-5 新增监控高级配置

く 新増监控			
(1) 基础配置 ——— (2	2)数据中心配置 ———		④ 确认配置
重试时间间隔 (ms)	- 5,000	+	
正常阈值	- 2	+	
异常阈值	— 3	+	

6. 确认配置无误后单击"立即创建",完成创建API监控。



当您开通了多活高可用服务后,可根据业务需要提供从流量入口、数据到应用层的端 到端的业务故障切换及容灾演练能力,保障故障场景下的业务快速恢复,提升业务连 续性。

本文介绍多活高可用服务入门实践,帮助您更好的使用多活高可用服务。

表 6-1	٦]实践
-AX U⁻ I		コ大氏

实践	描述
商城应用改造	介绍如何基于MAS将一个商城应该改造 为多活高可用。
同城多活改造实践	介绍一个应用的同城多活改造与故障切 换演练实践。
工作流编排	介绍工作流编排和执行的实践。