虚拟私有云

快速入门

文档版本67发布日期2024-04-25





版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

NUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部 分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为云计算技术有限公司对本文 档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址: 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编: 550029

网址: <u>https://www.huaweicloud.com/</u>



1 入门指引	1
2 搭建 IPv4 网络	2
3 搭建 IPv6 网络	14
4 入门实践	26



本文将为您介绍如何快速搭建IPv4网段或IPv6网段的VPC,以及搭建前的准备工作。

网段类型简介

IPv4: 创建VPC及子网时,默认创建的网段为IPv4类型。IPv4网络无法访问Internet上的IPv6服务或为使用IPv6终端的用户提供访问服务。搭建IPv4地址网络请参见搭建IPv4 网络。

IPv6:当您需要访问Internet上的IPv6服务或为使用IPv6终端的用户提供访问服务时,需要在配置时开启IPv6功能,开启后,您将拥有IPv4和IPv6两个网段,可以为IPv4和IPv6终端用户提供访问服务。搭建IPv6地址网络请参见<mark>搭建IPv6网络</mark>。

准备工作

注册华为云并实名认证

如果您已有一个华为账号,请跳到下一个任务。如果您还没有华为账号,请参考以下 步骤创建。

- 1. 打开华为云网站。
- 单击"注册",根据提示信息完成注册。
 注册成功后,系统会自动跳转至您的个人信息界面。
- 3. 参考<mark>实名认证</mark>完成个人或企业账号实名认证。

为账户充值

您需要确保账户有足够金额。

- 关于弹性公网IP价格,请参见<mark>价格说明</mark>。
- 关于充值,请参见<mark>账户充值</mark>。



本教程将指引您搭建一个IPv4网段的VPC,并为VPC中的ECS绑定一个弹性公网IP访问 Internet。配置流程如<mark>图2-1</mark>所示。





步骤1: 创建虚拟私有云和子网

在创建VPC之前,您需要根据具体的业务需求规划VPC的数量、子网的数量和IP网段划 分等。详情请参见"<mark>网络规划</mark>"。

请按如下操作,创建一个VPC "vpc-test"和一个默认子网"subnet-01"。

- 1. 进入创建虚拟私有云页面。
- 在"创建虚拟私有云"页面,根据界面提示配置虚拟私有云参数。
 创建虚拟私有云时会同时创建一个默认子网,您还可以单击"添加子网"创建多个子网。

图 2-2 创建 VPC 和默认子网

く 创建虚拟私有云		帮助文档
基本信息		
区域	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
名称	vpc-test	
IPv4网段 ③	192 · 168 · 0 · 0 / 16 · 建议使用网段:10.0.08-24 (选择) 172:16.0.0/12-24 (选择) 192:168.0.0/16-24 (选择)	
	▲ 法VPC网段 (192.168.0.016)与当前区域下其他VPC网段重量。如零使用 <u>VPC互通服务</u> 。建议您修改VPC网段。重量区域下已有vpc网段	
企业项目	请选择	
高级配置 ~	152 j HLS	
默认子网		
可用区	可用区1 ()	
名称	subnet-01	
子网IPv4网段 ⑦	192 · 168 · 0 · 24 ·	
	フロロシンシュージー	
子网IPv6网段	TRIPVE O	
免费创建		立即创建

表 2-1 虚拟私有云参数说明

参数	说明	取值样例
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相 通,请就近选择靠近您业务的区域,可减 少网络时延,提高访问速度。	华北-北京四
名称	VPC名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、 "_"、"-"和"."组成,且不能有空 格,长度不能大于64个字符。	VPC-test
IPv4网段	VPC的地址范围,VPC内的子网地址必须在 VPC的地址范围内。 目前支持网段范围: • 10.0.0.0/8~24 • 172.16.0.0/12~24 • 192.168.0.0/16~24 未开启IPv4/IPv6双栈的区域显示参数"网 段",开启IPv4/IPv6双栈的区域显示参数 "IPv4网段"。	192.168.0.0/16

参数	说明	取值样例
企业项目	创建VPC时,可以将VPC加入已启用的企业 项目。	default
	企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。	
	关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《 企业管理用户指南 》 。	
高级配置	单击下拉箭头,可配置VPC的高级参数, 包括标签等。	默认配置
标签	虚拟私有云的标识,包括键和值。可以为 虚拟私有云创建10个标签。 说明 如您的组织已经设定虚拟私有云的相关标签策 略,则需按照标签策略规则为虚拟私有云添加 标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可 能会导致虚拟私有云创建失败,请联系组织管 理员了解标签策略详情。	• 键: vpc_key1 • 值: vpc-01
描述	VPC的描述信息,非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符,且不能 包含"<"和">"。	-

表 2-2 子网参数说明

参数	说明	取值样例
可用区	可用区是指在同一地域内,电力和网络互相独立的物理区域。在同一VPC网络内可 用区与可用区之间内网互通,可用区之间 能做到物理隔离。详细信息请参见 <mark>区域和</mark> 可用区。	可用区1
	可用区设置规则说明如下:	
	 同一个VPC内的子网可用区不用保持一致。比如子网A位于可用区1,子网B位于可用区3。 	
	 使用子网的云资源,其可用区和子网的可用区不用保持一致。比如位于可用区1的云服务器,可以使用可用区3的子网。假如可用区3发生故障,此时可用区1的云服务器可以继续使用可用区3的子网,不会影响您的业务。 	
	 通用可用区:使用未发放至边缘小站的 业务资源。该场景下和华为云上普通使 用云服务方法完全一致。 	
	 边缘可用区:使用已发放至边缘小站的 业务资源。用户业务数据运行在用户数 据中心边缘小站内(即本地)。边缘小 站详细信息请参见 智能边缘小站。 	
名称	子网的名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、 "_"、"-"和"."组成,且不能有空 格,长度不能大于64个字符。	subnet-01
子网网段	子网的地址范围,需要在VPC的地址范围 内。 未开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	192.168.0.0/24
子网IPv4网段	子网的地址范围,需要在VPC的地址范围 内。 开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	192.168.0.0/24
子网IPv6网段	选择是否勾选开启IPv6。	-
	开启IPv6功能后,将自动为子网分配IPv6 网段,暂不支持自定义设置IPv6网段。该 功能一旦开启,将不能关闭。	
	开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	
关联路由表	子网创建完成后默认关联默认路由表,您 也可以通过子网的更换路由表操作,切换 至自定义路由表。	默认
高级配置	单击下拉箭头,可配置子网的高级参数, 包括网关、DNS服务器地址等。	默认配置

参数	说明	取值样例
网关	子网的网关。 通向其他子网的IP地址,用于实现与其他 子网的通信。	192.168.0.1
DNS服务器地 址	此处默认填写华为云的DNS服务器地址, 可实现云服务器在VPC内直接通过内网域 名互相访问。同时,还支持不经公网,直 接通过内网DNS访问云上服务。 若您由于业务原因需要指定其他DNS服务 器地址,您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址, 可能会导致您无法访问云上其他服务,请 谨慎操作。 您也可以通过"DNS服务器地址"右侧的 "重置"将DNS服务器地址恢复为默认 值。 DNS服务器地址最多支持2个IP,请以英文 逗号隔开。	100.125.x.x
域名	此处填写DNS域名后缀,支持填写多个域 名,不同的域名之间以空格分隔,单个域 名长度不超过63个字符,并且域名总长度 不超过254个字符。 访问某个域名时,只需要输入域名前缀, 子网内的云服务器会自动匹配设置的域名 后缀。 域名设置完成后,子网内新创建的云服务 器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器,需要更新DHCP配 置使域名生效,您可以重启云服器、重启 DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明 对于不同操作系统云服务器,更新DHCP配置的 命令不同,以下命令供您参考。 • 重启DHCP Client服务: service dhcpd restart	test.com

参数	说明	取值样例
DHCP租约时 间	DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配 给客户端的IP地址的使用期限。超过租约 时间,IP地址将被收回,需要重新分配。	-
	● 期限租约:设置DHCP租约期限,单位 为天或者小时。	
	● 无限租约:设置DHCP不过期。	
	DHCP租约时间修改后,对于子网内的实例 (比如ECS)来说,当实例下一次续租时, 新的租约时间将会生效。实例续租分为自 动更新租约和手动更新租约两种,续租不 会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP 租约立即生效,请在实例中手动更新租约 或者重启实例。	
	详细信息请参见 修改子网的DHCP租约时间 如何立即生效。	
NTP服务器地	NTP时间服务器IP地址,非必填项。	192.168.2.1
址 	您可以根据业务需要,设置子网需要新增的NTP服务器IP地址,该地址不会影响默认NTP服务器地址。	
	如果此处为空,表示不新增NTP服务器IP地 址。	
	最多允许输入4个格式正确且不重复的IP地 址,多个IP地址请用半角逗号隔开。新增 或修改原有子网的NTP服务器地址后,需 要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约, 或者重启ECS,才能生效。清空NTP服务器 地址时,需要子网内的ECS重新获取一次 DHCP租约,重启ECS无法生效。	
标签	子网的标识,包括键和值。最多可以为子 网创建10个标签。	• 键: subnet_key1
	说明 如您的组织已经设定子网的相关标签策略,则 需按照标签策略规则为子网添加标签。标签如 果不符合标签策略的规则,则可能会导致子网 创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详 情。	● 值: subnet-01
描述	子网的描述信息,非必填项。	-
	描述信息内容不能超过255个字符,且不能 包含"<"和">"。	

表 2-3 虚拟私有云标签命名规则

参数	规则	样例
键	 不能为空。 对于同一虚拟私有云键值唯一。 长度不超过36个字符。 由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。 	vpc_key1
值	 长度不超过43个字符。 由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符 组成。 	vрс-01

表 2-4 子网标签命名规则

参数	规则	样例
键	 不能为空。 对于同一子网键值唯一。 长度不超过36个字符。 由英文字母、数字、下划线、中划线、中文 字符组成。 	subnet_key1
值	 长度不超过43个字符。 由英文字母、数字、下划线、点、中划线、 中文字符组成。 	subnet-01

3. 检查当前配置,单击"立即创建"。

步骤 2: 购买 ECS

在管理控制台,选择"计算 > 弹性云服务器",购买一个ECS实例。详情请参见<mark>《弹</mark> 性云服务器用户指南 》。

网络配置请按如下设置:

- 网络:选择已创建的 "vpc-test"及已创建的 "subnet-01" 子网。
- 安全组:选择默认安全组"Sys-default"。默认安全组的规则如表2-5所示。
 您也可以创建新的安全组并配置规则。详情请参见"创建安全组"、"添加安全组规则"。

规则 方向	策 略	类 型	协议 端口	源地址/目的 地址	描述
入方 向规 则	允许	IPv 4	全部	源地址: 默 认安全组 (default)	针对全部IPv4协议,允许安全组内 的实例可使用任何协议和端口互相 通信,确保安全组内实例网络互 通。
入方 向规 则	允 许	IPv 6	全部	源地址: 默 认安全组 (default)	针对全部IPv6协议,允许安全组内 的实例可使用任何协议和端口互相 通信,确保安全组内实例网络互 通。
出方 向规 则	允 许	IPv 4	全部	目的地址: 0.0.0.0/0	针对全部IPv4协议,允许所有流量 从安全组内实例流出,即实例可访 问外部任意IP和端口。
出方 向规 则	允 许	IPv 6	全部	目的地 址: ::/0	针对全部IPv6协议,允许所有流量 从安全组内实例流出,即实例可访 问外部任意IP和端口。

表 2-5 默认安全组规则

• 弹性公网IP:选择"暂不购买"。

步骤 3: 购买和绑定 EIP

EIP提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址与公网出口带宽服务。您可以购买一个EIP 并将其绑定到ECS上,实现ECS访问公网的目的。

如您已有EIP,且处于未绑定状态,可以不用重新购买,直接绑定ECS即可。

购买EIP

- 1. 登录管理控制台。
- 2. 在管理控制台左上角单击 🔍 ,选择区域和项目。
- 在页面左上角单击 图标,打开服务列表,选择"网络>虚拟私有云"。
 进入虚拟私有云列表页面。
- 4. 选择"弹性公网IP和带宽 > 弹性公网IP"。
- 5. 单击"购买弹性公网IP"。
- 6. 根据界面提示配置参数。

图 2-3 购买 EIP

く 购买弹性公网IP		放心胸 ② 見活調整	帮助文档
计클模式 区域	 包干包月 (放電)は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
线路	 金融表80P 録表80P 公网F池 ⑦ 중 不低于99.95%可用性程度 		
公阿带竞			
带宽大小 (Mbit/s)	1 2 5 10 100 200 ⑦ 自定文 - 5 + 用充记器: 1-2,000 Mbd/s		
IPv6转换	────────────────────────────────────		
DDos8534	● DDos原生基础协定 急振振作用于FGGpe的DDOs吸走防护,如副过防护搁置,EIP合物封接,③ DDos原生素吸防护(金力防器磁能) 提供用于FGGpe的DDOs吸虫金力防护,按副防护达数收器,计器预用 ③ SDOCINFCDOSF=品原素要更吸防护能力,请你社 DDoS属生素吸防护控制台		
弹性公网IP名称			

表 2-6 参数说明

参数	说明	取值样例
计费模式	计费模式分为以下两种: 包年/包月 <li按需计费< li=""> </li按需计费<>	按需计费
区域	不同区域的资源之间内网不互 通。请选择靠近您客户的区域, 可以降低网络时延、提高访问速 度。	华东-上海一
线路	 全动态BGP:可以根据设定的 寻路协议实时自动优化网络结构,以保持客户使用的网络持续稳定、高效。 静态BGP:网络结构发生变化时,无法实时自动调整网络设置以保障用户体验。 	全动态BGP

参数	说明	取值样例
公网带宽	选择按需计费时,需要选择公网 带宽的计费方式。 • 按带宽计费:指定带宽上限, 按使用时间计费,与使用的流 量无关。适用于流量较大或较 稳定场景使用。 • 按流量计费:指定带宽上限, 按实际使用的出公网流量计 费,与使用时间无关。适用于 流量小或流量波动较大的场 景。 • 加入共享带宽:带宽可以加入 多个弹性公网IP,带宽被多个 弹性公网IP地址共用。适用于 多业务流量错峰分布场景。	按带宽计费
带宽大小	带宽大小,单位Mbit/s。	5
IPv6转换	开启IPv6转换后,将提供IPv4和 IPv6弹性公网IP地址,原有IPv4业 务可以快速为IPv6用户提供访问 能力。	开启
带宽名称	带宽的名称。	bandwidth-test
购买时长	选择包年包月计费模式时,需要 选择购买时长。	1个月
购买量	弹性公网IP数量。 仅在按需计费时可以选择弹性公 网IP数量。	1
标签	用于标识弹性公网IP地址。包括 键和值。 标签的命名规则请参考 <mark>表2-7</mark> 。	 键: lpv4_key1 值: 192.168.12.10
企业项目	申请弹性公网IP时,可以将弹性 公网IP加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业 项目管理云资源的方式,帮助您 实现以企业项目为基本单元的资 源及人员的统一管理,默认项目 为default。 关于创建和管理企业项目的详 情,请参见《企业管理用户指 南》。	default

表 2-7 弹性公网 IP 地址标签命名规则

参数	规则	样例
键	 不能为空。 对于同一弹性公网IP键值唯一。 长度不超过36个字符。 由英文字母、数字、下划线、中划 线、中文字符组成。 	lpv4_key1
值	 长度不超过43个字符。 由英文字母、数字、下划线、点、中 划线、中文字符组成。 	3005eip

7. 单击"立即购买"。

绑定EIP

- 1. 在"弹性公网IP"界面,单击"绑定"。
- 2. 选择待绑定EIP的ECS。

图 2-4 绑定 EIP

绑定弹性公网IP						<i>y</i>
弹性公网IP	142					
选择实例	云服务器	虚拟IP地址 裸金属服	务器 辅助弹性	生网卡		
	Q 通过指定属性的关键	建字搜索				Q
	名称/ID	状态	弹性公网IP	私有IP地址	企业项目	虚拟私有云
	0	→ 运行中		192.168.0.99	default	vpc-cce
	0	◎ 关机	-	192.168.0.30	default	vpc-cce
	•	◎ 关机	C 100000.0	172.16.0.38	default	vpc-A
	0	⑧ 关机		172.16.0.54	default	vpc-A
	0		-	172.16.0.78	default	vpc-A
	总条数:7 5 ~	(1 2 >				
* 図卡	请选择		~			
						取消 確定

3. 单击"确定"。

结果验证

ECS绑定EIP成功后,就可以从公网访问该ECS。验证公网连通方法如下:

- 您可以使用SSH方式、或RDP文件通过EIP地址登录该ECS,具体请参见登录弹性 云服务器。
- 或者从外网ping该ECS的EIP地址,验证公网是否连通。

🛄 说明

请确保ECS的安全组允许对应协议端口的访问,例如:放通用于远程连接的SSH(22)和RDP(3389)协议端口(默认安全组已放通),放通ping命令使用的ICMP协议端口等。详情请参见"安全组配置示例"、"添加安全组规则"。

3 搭建 IPv6 网络

操作场景

本教程将指引您搭建一个IPv6网段的VPC,并在VPC中创建一个带有IPv6地址的ECS,使ECS可以访问Internet上的IPv6服务。配置流程如<mark>图3-1</mark>所示。





🗀 说明

若您已有共享带宽,在购买ECS时可直接配置IPv6访问公网。

前提条件

IPv6功能目前仅在部分区域公测,具体公测区域请参见**功能总览**中IPv4/IPv6功能的 "发布区域"。

文档版本 67 (2024-04-25)

约束与限制

- 当前IPv6双栈网络暂不收费,后续定价会根据运营商收费策略的变化进行调整。
- 云耀云服务器L实例、旧版云耀云服务器不支持IPv6网络。
- 弹性云服务器ECS部分规格支持IPv6网络,只有选择支持IPv6的ECS,才可以使用 IPv4/IPv6双栈网络,请务必选择支持的区域和规格。

您可以通过以下方法查看ECS哪些规格支持IPv6:

- 通过ECS控制台查看:单击"创建弹性云服务器",进入创建页面查看ECS规 格列表。

当ECS规格列表中包含"IPv6"参数,且取值为"是"时,表示该规格的ECS 支持IPv6。

- 通过ECS文档查看IPv6是否支持。

以通用计算增强型ECS为例,需要通过ECS文档查看通用计算增强型ECS支持 IPv6的规格,步骤如下:

- i. 打开《ECS产品介绍》中的ECS规格清单页面。
- ii. 在"通用计算增强型"小结,单击"各规格详细介绍请参见通用计算增强型"中的超链接。

图 3-2 ECS 规格清单页面

- 弾性云服务器与其他服务的关系 系 > 实例 - 定例短端 (X86)	通用计算增强型 各根培祥细介培养参见通 表6 (7型對社会服务器的	11) 11) 12) 13)							
- <mark>频像清单 (x86)</mark> - 通用计算型 - 通用计算型 - 通用计算型 - 通用计算型 - 通用计算项型	规始名称	VCPU	руду (Gi8)	編大帶做/基準帶做 (Gbps)	最大收发包能力 (万PPS)	网卡多队列 数	网卡个数上 用	辅助同卡个数 上限	虚拟化类型

iii. 进入"通用计算增强型"章节,在表格"通用计算增强型实例特点"的 "网络"列中,查看支持IPv6的规格。

图 3-3 ECS 通用计算增强型

単性云服务器 ECS (原本产品文格 Q)	通用计算增强型 1996年1月:2022-09-07 GMT+08:00	<u> 전</u>		查看的
 一時性二張号篇与其他服务的決 系 > 次時 - 安時現俗(0.66) - 現俗清華(0.86) - 適用计算型 - 適用计算型 	通用计算增强型架例线 通用计算增强型键生云影务装置 • 左告: C, C65, C6, C3ne, • 已等後: C2, C1 停做到时程序情绪多见已停着 表:通用计算增强副实份符点	戦型总路 Rerula算証法時、実時同元の以前導合後、性能時間的後後、運転会社 CG PRILLを時間に、	約9時10週日開、以及DPDK(Data Plane Developmen	NU(构建在文化进行制、提供更考虑问题性能、属艺不可活着需求。
- 通用入门型	規格名称	计算	磁盘类型	网络
 内存抗化型 起大内存型 磁型増強型 超向い型 商(4)(1)型 高等性能計算型 起等性能計算型 	2週4781十3月3月8日至C7	 CPU/内容器22:12/1.4 vCPU/B型232:2128 人提醒: 第三代英時が 至陽・可扩散处理器 ・ 基礎(南振: 3/0GHz/3/SGHz 	- 証拠(O - 通用型SSD - 斑(O	 支持中心 主席原明和沈貴郎行 主房明明和沈貴郎行 北月明報社総合計算成物が近点、均衡基準明確に総合第 最大明明報法法法、1200万PF5 最大均明常度: 42Gapa

IPv4/IPv6 双栈网络的应用场景及资源规划

表 3-1 IPV4/IPV6 双伐网络的应用场宽及资源规划	表 3-1	IPv4/IPv6	双栈网络的应用场景及资源规划
--------------------------------	-------	-----------	----------------

应用场 景	场景示例	子网	ECS
IPv6内 网通信	您在ECS上部署应用,需要与 其他系统(比如数据库)之间 使用IPV6进行内网互访	 IPv4网段 IPv6网段 	 IPv4私有地址:用于 IPv4内网通信 IPv6地址:用于IPv6内 网通信

应用场 景	场景示例	子网	ECS
IPv6公 网通信	您在ECS上部署应用并面向公 网客户端提供服务,支持客户 端通过IPv6地址访问	● IPv4网 段 ● IPv6网	● IPv4私有地址+IPv4 EIP 地址:用于IPv4公网通 信
	您在ECS上部署应用并面向公 网客户端提供服务,既要支持 客户端通过IPv6地址访问,还 要对这些访问来源进行数据分 析	段	● IPv6地址+共享带宽:用 于IPv6公网通信

步骤 1: 创建虚拟私有云和子网

在创建VPC之前,您需要根据具体的业务需求规划VPC的数量、子网的数量和IP网段划 分等。详情请参见"<mark>网络规划</mark>"。

请按如下操作,创建一个VPC "vpc-ipv6"和一个IPv6默认子网 "subnet-ipv6"。

- 1. 登录管理控制台。
- 2. 在管理控制台左上角单击 🔍 ,选择区域和项目。
- 在页面左上角单击 图标,打开服务列表,选择"网络 > 虚拟私有云"。
 进入虚拟私有云列表页面。
- 4. 单击"创建虚拟私有云"。
- 根据界面提示配置虚拟私有云和子网参数。
 子网配置时,请务必勾选"开启IPv6",将自动为子网分配IPv6网段。该功能一 旦开启,将不能关闭。暂不支持自定义设置IPv6网段。

表 3-2 虚拟私有云参数说明

参数	说明	取值样例
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相 通,请就近选择靠近您业务的区域,可减 少网络时延,提高访问速度。	华北-北京四
名称	VPC名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、 "_"、"-"和"."组成,且不能有空 格,长度不能大于64个字符。	VPC-test

参数	说明	取值样例
IPv4网段	 VPC的地址范围,VPC内的子网地址必须在VPC的地址范围内。 目前支持网段范围: 10.0.0.0/8~24 172.16.0.0/12~24 192.168.0.0/16~24 未开启IPv4/IPv6双栈的区域显示参数"网段",开启IPv4/IPv6双栈的区域显示参数" 	192.168.0.0/16
企业项目	1PV4网段 。 创建VPC时,可以将VPC加入已启用的企业 项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
高级配置	单击下拉箭头,可配置VPC的高级参数, 包括标签等。	默认配置
标签	虚拟私有云的标识,包括键和值。可以为 虚拟私有云创建10个标签。 说明 如您的组织已经设定虚拟私有云的相关标签策 略,则需按照标签策略规则为虚拟私有云添加 标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可 能会导致虚拟私有云创建失败,请联系组织管 理员了解标签策略详情。	• 键: vpc_key1 • 值: vpc-01
描述	VPC的描述信息,非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符,且不能 包含"<"和">"。	-

表 3-3 子网参数说明

参数	说明	取值样例
可用区	可用区是指在同一地域内,电力和网络互 相独立的物理区域。在同一VPC网络内可 用区与可用区之间内网互通,可用区之间 能做到物理隔离。详细信息请参见 <mark>区域和</mark> 可用区。	可用区1
	可用区设置规则说明如下:	
	 同一个VPC内的子网可用区不用保持一致。比如子网A位于可用区1,子网B位于可用区3。 	
	 使用子网的云资源,其可用区和子网的可用区不用保持一致。比如位于可用区1的云服务器,可以使用可用区3的子网。假如可用区3发生故障,此时可用区1的云服务器可以继续使用可用区3的子网,不会影响您的业务。 	
	 通用可用区:使用未发放至边缘小站的 业务资源。该场景下和华为云上普通使 用云服务方法完全一致。 	
	 边缘可用区:使用已发放至边缘小站的 业务资源。用户业务数据运行在用户数 据中心边缘小站内(即本地)。边缘小 站详细信息请参见 智能边缘小站。 	
名称	子网的名称。 名称只能由中文、英文字母、数字、 "_"、"-"和"."组成,且不能有空 格,长度不能大于64个字符。	subnet-01
子网网段	子网的地址范围,需要在VPC的地址范围 内。 未开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	192.168.0.0/24
子网IPv4网段	子网的地址范围,需要在VPC的地址范围 内。 开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	192.168.0.0/24
子网IPv6网段	选择是否勾选开启IPv6。	-
	开启IPv6功能后,将自动为子网分配IPv6 网段,暂不支持自定义设置IPv6网段。该 功能一旦开启,将不能关闭。	
	开启IPv4/IPv6双栈的区域显示此参数。	
关联路由表	子网创建完成后默认关联默认路由表,您 也可以通过子网的更换路由表操作,切换 至自定义路由表。	默认
高级配置	单击下拉箭头,可配置子网的高级参数, 包括网关、DNS服务器地址等。	默认配置

参数	说明	取值样例
网关	子网的网关。 通向其他子网的IP地址,用于实现与其他 子网的通信。	192.168.0.1
DNS服务器地 址	此处默认填写华为云的DNS服务器地址, 可实现云服务器在VPC内直接通过内网域 名互相访问。同时,还支持不经公网,直 接通过内网DNS访问云上服务。 若您由于业务原因需要指定其他DNS服务 器地址,您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址, 可能会导致您无法访问云上其他服务,请 谨慎操作。 您也可以通过"DNS服务器地址"右侧的 "重置"将DNS服务器地址恢复为默认 值。 DNS服务器地址最多支持2个IP,请以英文 逗号隔开。	100.125.x.x
域名	此处填写DNS域名后缀,支持填写多个域 名,不同的域名之间以空格分隔,单个域 名长度不超过63个字符,并且域名总长度 不超过254个字符。 访问某个域名时,只需要输入域名前缀, 子网内的云服务器会自动匹配设置的域名 后缀。 域名设置完成后,子网内新创建的云服务 器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器,需要更新DHCP配 置使域名生效,您可以重启云服器、重启 DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明 对于不同操作系统云服务器,更新DHCP配置的 命令不同,以下命令供您参考。 • 重启DHCP Client服务: service dhcpd restart	test.com

参数	说明	取值样例
DHCP租约时 间	DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配 给客户端的IP地址的使用期限。超过租约 时间,IP地址将被收回,需要重新分配。	-
	 期限租约:设置DHCP租约期限,单位 为天或者小时。 	
	● 无限租约:设置DHCP不过期。	
	DHCP租约时间修改后,对于子网内的实例 (比如ECS)来说,当实例下一次续租时, 新的租约时间将会生效。实例续租分为自 动更新租约和手动更新租约两种,续租不 会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP 租约立即生效,请在实例中手动更新租约 或者重启实例。	
	详细信息请参见 <mark>修改子网的DHCP租约时间</mark> 如何立即生效。	
NTP服务器地	NTP时间服务器IP地址,非必填项。	192.168.2.1
址	您可以根据业务需要,设置子网需要新增 的NTP服务器IP地址,该地址不会影响默认 NTP服务器地址。	
	如果此处为空,表示不新增NTP服务器IP地 址。	
	最多允许输入4个格式正确且不重复的IP地 址,多个IP地址请用半角逗号隔开。新增 或修改原有子网的NTP服务器地址后,需 要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约, 或者重启ECS,才能生效。清空NTP服务器 地址时,需要子网内的ECS重新获取一次 DHCP租约,重启ECS无法生效。	
标签	子网的标识,包括键和值。最多可以为子 网创建10个标签。	• 键: subnet_key1
	说明 如您的组织已经设定子网的相关标签策略,则 需按照标签策略规则为子网添加标签。标签如 果不符合标签策略的规则,则可能会导致子网 创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详 情。	● 值: subnet-01
描述	子网的描述信息,非必填项。	-
	描述信息内容不能超过255个字符,且不能 包含 "<" 和 ">" 。	

表 3-4 虚拟私有云标签命名规则

参数	规则	样例
键	 不能为空。 对于同一虚拟私有云键值唯一。 长度不超过36个字符。 由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。 	vpc_key1
值	 长度不超过43个字符。 由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符 组成。 	vрс-01

表 3-5 子网标签命名规则

参数	规则	样例
键	 不能为空。 对于同一子网键值唯一。 长度不超过36个字符。 由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。 	subnet_key1
值	 长度不超过43个字符。 由英文字母、数字、下划线、点、中划线、 中文字符组成。 	subnet-01

6. 单击"立即创建"。

步骤 2: 购买 ECS

在管理控制台,选择"计算 > 弹性云服务器",购买一个ECS实例。详情请参见<mark>《弹</mark> 性云服务器用户指南 》。

网络配置请按如下设置:

- 网络:
 - 虚拟私有云:选择已创建的"vpc-ipv6"。
 - 子网:选择已创建的"subnet-ipv6"。
 - 务必选择"自动分配IPv6地址"。

须知

当前仅支持在创建的时候为云服务器分配IPv6地址,因此请您务必勾选"自动分配IPv6地址",否则将无法使用IPv4/IPv6双栈网络。

- 共享带宽
 - 当选择"暂不配置",则仅支持VPC内的IPv6相互通信。若要开启公网 访问功能,后续需要进行(可选)步骤3:购买和加入共享带宽。
 - 当此时新建共享带宽或选择已有共享带宽,则配置完成后IPv6 地址直接 开启公网访问功能。
- 安全组:选择默认安全组"Sys-default"。默认安全组的规则是在出方向上的 IPv4/IPv6数据报文全部放行,入方向访问受限,安全组内的弹性云服务器无需添 加规则即可互相访问。您也可以创建新的安全组并配置规则。详情请参见"创建 安全组"、"添加安全组规则"。
- 弹性公网IP:选择"暂不购买"。

购买完成后,您可以在ECS详情页查看自动分配的IPv6地址,也可以登录到ECS,通过 ifconfig查看分配的IPv6地址。

动态获取IPv6地址(可选)

如果自动分配IPv6地址失败,或者您选的其他镜像不支持自动分配IPv6地址,请参考 "动态获取IPv6地址"手动获取IPv6地址。

🛄 说明

如果云服务器使用的是公共镜像,则支持情况如下:

Linux公共镜像开启动态获取IPv6功能时,需要先判断是否支持IPv6协议栈,再判断是否已开启 动态获取IPv6。目前,所有Linux公共镜像均已支持IPv6协议栈,并且Ubuntu 16操作系统已默 认开启动态获取IPv6。即Ubuntu 16操作系统无需配置,其他Linux公共镜像需要执行开启动态 获取IPv6的操作。

(可选)步骤 3: 购买和加入共享带宽

默认IPv6地址只具备私网通信能力,如果您需要通过该IPv6地址访问Internet或被 Internet上的IPv6客户端访问,您需要购买和绑定共享带宽。

如您已有共享带宽,可以不用重新购买,直接将IPv6地址加入共享带宽即可。

购买共享带宽

- 1. 登录管理控制台。
- 2. 在管理控制台左上角单击 🔍 ,选择区域和项目。
- 3. 在页面左上角单击 图标,打开服务列表,选择"网络 > 弹性公网IP"
- 4. 在左侧导航栏,选择"弹性公网IP和带宽 > 共享带宽"。
- 5. 在页面右上角,单击"购买共享带宽",按照提示配置参数。

表 3-6 参数说明

参数	说明	取值样例
计费模式	购买共享带宽时使用的计费模式,分为以 下两种:	包年/包月
	 包年/包月:在使用前一次性支付一定期 限(如1个月、1年等)的费用,后续使 用期限内不再针对此共享带宽资源扣 费。 	
	 按需计费:按照共享带宽的使用时长进 行计费。 	
区域	不同区域的资源之间内网不互通。请选择 靠近您客户的区域,可以降低网络时延、 提高访问速度。	华东-上海一
线路	共享带宽的线路类型。共享带宽支持添加 线路类型与带宽线路类型相匹配的EIP,具 体匹配关系如下:	普通带宽
	 普通带宽:支持加入线路类型为全动态 BGP、优选BGP类型的EIP。 	
	● 优选BGP: 支持加入线路类型为 优选 BGP类型的EIP。	
	说明 在"中国-香港"区域,普通带宽线路类型的共 享带宽仅支持加入线路类型为 全动态BGP 类型的 EIP。	
计费方式	共享带宽的计费方式。	按带宽计费
	支持按带宽计费、按增强型95计费。 送明	
	 按需计费模式下,才能选择按增强型95计费。 	
	 用户等级大于等于V4才可以选购增强型95计费。增强型95计费将按照多次去峰值后的实际使用带宽付费,按月结算。您可以设置保底带宽(带宽大小*保底百分比),如果实际的月峰值带宽小于等于保底带宽,将按照保底带宽计费,否则,将按照实际的月峰值带宽计费。 	
	● 如果选择增强型95计费,共享带宽 300Mbit/s起售。	
	关于增强型95计费的更多信息请参见 什么是增 强型95计费?	
带宽大小	共享带宽的大小,单位Mbit/s,5M起售。	10

参数	说明	取值样例
企业级QoS 功能	开启企业级QoS功能,共享带宽将支持对 带宽下的单个IP限速,带宽分配更加合理, 提升共享带宽利用率。设置限速,不做计 费。详情请参考 <mark>企业级QoS功能</mark> 。	-
	该功能目前已上线的区域有:西南-贵阳 一、中国-香港、华南-深圳、华南-广州、 华北-北京四。	
企业项目	申请共享带宽时,可以将共享带宽加入已 启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理 云资源的方式,帮助您实现以企业项目为 基本单元的资源及人员的统一管理,默认 项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情,请参见 《企业管理用户指南》。	default
名称	共享带宽的名称。	Bandwidth-001
购买时长	包年包月场景需要选择,购买共享带宽的 时长。	2个月
自动续费	选择包年包月计费模式时,可以选择开启 自动续费。自动续费周期根据用户指定的 购买时长确定。	-
	 按月购买:自动续费周期为一个月。 	
	● 按年购头: 目动续费周期为一年。	

- 6. 单击"立即购买"。
- 7. 在产品配置信息确认页面,再次核对共享带宽信息,阅读并勾选"弹性公网IP服 务声明"。
 - 选择按需计费的共享带宽时,单击"提交"。
 - 选择包年/包月计费的共享带宽时,单击"去支付"。
 进入订单支付页面,确认订单信息,单击"确认付款"。

加入共享带宽

- 1. 在共享带宽列表页,单击操作列的"添加公网IP"。
- 2. 将ECS的IPv6网卡添加共享带宽中,并单击"确定"。

结果验证

登录到ECS实例,ping一个公网上的IPv6服务,验证连通性。例如:ping6 huawei.com,执行结果样例如<mark>图3-4</mark>所示。

您可以使用SSH方式、或RDP文件通过EIP地址登录该ECS,具体请参见<mark>登录弹性云服务</mark> 器。

图 3-4 结果验证

64	bytes	from	2400:da00:2::29:	icmp_seq=1	tt1=42	time=45.6	MS
64	bytes	from	2400:da00:2::29:	icmp_seq=2	tt1=42	time=45.1	ms
64	bytes	from	2400:da00:2::29:	icmp_seq=3	ttl=42	time=44.8	ms
64	bytes	${{f from}}$	2400:da00:2::29:	icmp_seq=4	tt1=42	time=45.1	MS



当您创建了虚拟私有云后,可以根据业务需要搭建为不同的环境、网站或应用。 本文介绍虚拟私有云常见的搭建实践,帮助您更好的使用虚拟私有云。

组网规划说明

实践	描述
网络规划	介绍如何根据实际业务需求规划VPC和子网的数量、网段划分, 并提供VPC常用组网的规划说明。
VPC连接	您可以通过其他网络服务和VPC一起构建不同的组网,具体如 下:
	 通过弹性公网IP、NAT网关或者弹性负载均衡,实现VPC内的 云资源连接公网。
	 通过对等连接、云连接或者虚拟专用网络,实现不同VPC之间的网络互通。
	 通过虚拟专用网络、云专线或者云连接,实现云上VPC与线 下IDC之间的网络互通。
私网访问	结合组网示例图,介绍了以下VPC典型的私网组网:
	● 云上VPC连接线下IDC
	 ● 连接全球多区域、多数据中心
	● 连接不同的VPC
公网访问	结合组网示例图,介绍了以下VPC典型的公网组网:
	● VPC内资源对外提供服务
	● VPC内资源访问公网

组网配置指导

实践	描述
自建网络容器通 信	介绍在不使用华为云容器产品的情况下,支持用户在华为云弹性 云服务器中部署容器,并实现同一个子网中不同弹性云服务器内 的容器相互通信。
搭建Keepalived Nginx高可用 Web集群	介绍如何通过虚拟IP搭建高可用WEB集群。虚拟IP主要用于弹性 云服务器的主备切换,达到高可用性HA的目的。当主服务器发 生故障无法对外提供服务时,动态将虚拟IP切换到备服务器,继 续对外提供服务。
为多网卡云服务 器配置策略路由	当云服务器拥有多张网卡时,主网卡默认可以和外部正常通信, 扩展网卡无法和外部正常通信,此时需要在云服务器内部为这些 网卡配置策略路由,才可以确保多张网卡均可以和外部正常通 信。
VPC间对等连接 组网配置示例	不同的VPC之间内网隔离,您可以使用对等连接将两个VPC连通起来,对等连接两端的VPC使用私有IP地址进行通信。 本文档为您提供了不同组网的VPC对等连接配置示例,包括IPv4 和IPv6组网。
基于VPCEP实现 跨VPC连接ELB	该解决方案基于VPC终端节点和终端节点服务,帮助用户快速实 现同一区域不经过公网、跨VPC的弹性负载均衡ELB后端服务访 问。
基于SNAT实现公 网访问解决方案	该解决方案能帮您快速实现不同虚拟网络之间的流量互通,支持 同账号/不同账号之间高质量高安全的VPC网络连接,同时不依 赖某个独立硬件,解决单点故障或带宽瓶颈的问题。适用于在云 上数据备份,办公数据同步、企业商务数据传递、ERP及支付、 游戏行业等典型场景。
云上跨VPC添加 实例到ELB最佳 实践	该解决方案基于独享型负载均衡的跨VPC后端功能,帮助用户快 速实现云上跨VPC添加实例至弹性负载均衡ELB。

网络安全控制

实践	描述
VPC访问控制	介绍VPC网络访问控制策略,综合保障服务及解决方案的安全。 ● 安全组:基于ECS的访问控制
使用IP地址组提 升安全组规则管 理效率	 网站ACL: 墨丁子网的切马驻的 IP地址组是一个或者多个IP地址的集合,您可以在配置安全组规则的时候使用IP地址组。如果您变更了IP地址组内的IP地址,则相当于直接变更了这些IP地址对应的安全组规则,免去逐条修改安全组规则的工作量。

实践	描述
通过对等连接和 第三方防火墙实 现多VPC互访流 量清洗	介绍通过防火墙软件实现VPC内流量安全管控的需求,首先基于 VPC对等连接实现多个VPC网络互通,然后VPC之间互访流量通 过防火墙软件过滤清洗。
混合云使用第三 方防火墙	本文以用户同区域的多VPC与本地IDC连通为例,介绍混合云使 用第三方防火墙的应用场景。用户IDC数据中心和华为云通过云 专线(DC)或虚拟专用网络(VPN)通信成功,在华为云的内 网上使用第三方虚拟化防火墙,使得云上云下的业务流量经过自 定义的第三方防火墙,对云上的业务进行灵活的安全控制。

网络成本管理

实践	描述
节约公网成本	在您购买带宽产品之前一定要分析您业务系统的流量模型,以便 选择适合的产品及计费模式。