解决方案实践

数鑫科技领域数据空间解决方案实践

文档版本1.0发布日期2023-12-06





版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

₩₩ ₩₩₩₩₩和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞声明

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该政策可参考华为公司官方网站的网址:<u>https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process</u>。 如企业客户须获取漏洞信息,请访问:<u>https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory</u>。

|--|

1 方案概述	1
2 资源和成本规划	5
3 操作流程	9
4 实施步骤	10
4.1 DPE 软件服务部署	
4.1.1 系统初始化	
4.1.2 数据层服务安装	
4.1.3 计算与缓存服务安装	
4.1.4 控制平面服务安装	
4.1.5 管道服务安装	
4.2 DCE 软件服务部署	
4.2.1 系统初始化	
4.2.2 数据层服务安装	
4.2.3 联合计算服务安装	
4.2.4 控制平面服务安装	
4.2.5 管道服务安装	
4.3 部署结果验证	21
5 修订记录	24



数据流通需求日益旺盛,然而在跨主体数据流通的过程中却面临着安全和信任的难题。2022年12月,中共中央、国务院发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称"数据二十条")。数据二十条"的核心主线是促进数据合规 高效流通使用,赋能实体经济。并且明确提出构建集约高效的数据流通基础设施,提 供低成本、高效率、可信赖的可信数据流通环境。同时鼓励探索各类新型的数据流通 安全保障技术、标准、方案,从而更有效支撑依法依规的采取开放、共享、交换、交 易等方式流通数据。

客户痛点:

- 大中型企业研发、生产、销售/供应、物流、服务全价值链中,产业链上下游研产 供销各方需要进行研发设计协同、制造生产协同、供应链物流协同、运维服务协 同;同时需要支撑一站式数据商品运营,实现数据商业化价值。目前主要存在痛 点问题:
 - a. 对于数据提供方,无法动态对数据使用对象、范围、方式进行控制。如:数据用于合同之外、商业机密泄露、竞争力随数据流出、使用方数据保管不善、担心违法违规、担心数据被深入挖掘。
 - b. 对于数据消费方,无法轻量便捷的连接、加工、使用外部数据。如:担心数据来源不清楚、无法快速获取外部数据、内外部数据融合困难、应用使用数据效率低、数据质量无保障。
 - c. 对于平台运营方,无法高效快速的提供一体化数据商品运营支撑能力。
- 工信厅、政数局、大数据局、发改委等政府部门,各省市数据交易所、大数据交易中心,需要搭建各类产业云平台、公共数据授权运营平台,实现在政府的监管下,支持数据提供方、消费方、中介方、第三方服务方等参与方之间,可信、可控、可追溯、高效、低成本的进行数据流通及公共数据开发运营。目前主要存在痛点问题:
 - a. 数据供需对接不起来。
 - b. 产业链数据进入流通担心不安全,缺乏动力。
 - c. 政府高价值密度数据无法给企业使用。
 - d. 驱动数据跨企业、跨行业流通共享的商业化场景缺乏。
 - e. 政府、企业数据无法实现商业化运营,价值没有真正挖掘等诸多痛点问题。

应用场景

• 企业内外部数据共享交换

大中型集团型企业内部管理比较规范,合规安全要求高。其内部各职能部门、各 业务板块、各分子公司之间,往往也需要进行财务、业务、经营、战略等各个层 面的业务协同及数据共享交换,如:财务数据、HR数据、投融资数据等。数据提 供方与数据使用方之间也需要通过一套可信、可控、可追溯的数据共享交换技术 来实现安全管控,保障数据提供方的数据主权及合规安全。

• 企业上下游业务协同

企业研发、生产、销售、供应、物流、服务全价值链都需要与外部供应商、研发 伙伴、服务伙伴等相关上下游企业进行协同,如:研发设计协同、制造生产协 同、供应链物流协同、运维服务协同。协同过程中需要实现各类数据可信、可 控、可追溯的共享流通,如:研发(协同、图纸、程序、文案等、生产(生产进 度、状态、异常等)、销售/供应(库存、交期、价格等)、物流(发运、在途、 物品状态等)、服务(设备资源、运行状态、报警事件等),以确保数据流通全 过程安全可控,实现企业安全放心流通及使用数据。

行业产业链协同

为实现产业链的数字化转型升级,提升产业链的整体竞争力,各省市政府机构主 导建立了工业互联网平台等各类行业产业链协同平台,为产业链上的相关企业需 要进行业务协同提供能力支撑,从而实现产业链商业模式的创新。如:多主体下 架构及方案设计、仿真验证、业务协同研发等集成研发与模型设计协同;外协工 厂生产任务及计划定制中人、机、料、法、环等配套供给协同;人员与设备等服 务能力跨企业动态调度协同;行业专家库、工具库、运维知识库、客户信息库等 服务资源共享协同等。

• 政府公共数据开发运营

政府公共数据在政府各级部门内部实现采集、汇聚、加工、融合、共享、开放的 基础上,还需要通过构建安全可控的数据流通交易技术体系及授权运营机制,在 保障安全合规的基础上对数据进一步加工处理及挖掘价值,转化成公共数据产品 和数据服务后进入要素流通交易市场,为城市治理、公共服务、产业发展、医疗 防疫、交通出行、市场监管等更广泛的应用场景赋能,从而真正释放公共数据价 值,最大化社会效益和经济效益。

方案架构



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	î	业内外部数据交换 投资审计 质量管控	产业/链上下游业务协同 消费电子 飞机制造 汽车 烟草	司 公共数据授权开发运营 普恵金融 农业 气象
 - 经验 - 即服 - 务	[维保服务	③ 专业服务 主场运维 数据	<mark>辞成 </mark>
 	[④ EDS交换数据空间	 ② DCOP数据圈运营 ◆ ① DPE数据提 	管平台 是供引擎 DCE数据消费引擎
予 MRS MapReduce服务 DDM分布 ⑤ ECS弹性云服务器 OBS对象存储服务 RDS云数据库			DDM分布式数据库中间件 DS云数据库 CDN内容分发网络	
		(基础设施即服务(HC/ 存储 网络	/HCS) 音 安全 数鑫

方案由华为云计算底座+伙伴数据空间产品形成面向企业级/行业级/产业级的数据可信 流通解决方案:

- 1. 领域数据空间流通平台:包含DPE数据提供引擎、DCE数据消费引擎,负责数据提供方与数据消费方间的数据可信流通;它们以软件形式部署在ECS上。
- 2. 数据流通运营:由DCOP数据圈运营平台承接,提供数据流通的运营支撑能力,它 以软件形式部署在ECS上。
- 3. 专业服务:专业服务能力包含:维保、驻场运维、数据集成、咨询服务。
- 4. EDS交换数据空间:华为提供的数据空间云服务,用在HC场景。
- 5. 依赖云服务:数据流通引擎依赖ECS/OBS/RDS/MRS/CSS,运营平台依赖 DDM/OBS/CDN,由云底座提供。
- 业务场景:企业内外部数据交换;产业链上下游业务协同;公共数据授权开发运 营等。
- 7. 基础设施:支持HC/HCS,其中HC选用EDS,HCS选用DPE/DCE,同时两者间互通支持线上线下协同场景;运营平台都选DCOP。

集成部署架构

图 1-2 部署架构



架构描述:

- 跨网分布式多级部署:基于统一安全认证授权、策略管控,数据不汇聚中心节 点,而是由数据提供方直接交换到数据消费方。因此数据提供方部署数据提供引 擎(DPE)。数据消费方部署数据消费引擎(DCE)、联合计算沙盒。长虹既是数 据提供方,也是数据消费方。
- 2. 通过轻量级的零信任控制相关原理和技术,构建DPE、DCE之间基于六层数据主权 跨域控制信令协议栈的安全通道。

方案优势

- 有效支撑数据产权三权分置制度的技术落地、保障各方合法权益;
- 可信/可控/可追溯的技术手段,确保数据流通过程中的合规;
- 兼顾数据持有权、加工使用权的跨域使用控制技术手段,避免复制搬运数据,而 是让数据以可控可计量参与社会化大生产的方式,充分发挥数据在不同场景下的 价值;
- 通过去中心化、轻量化、普适性强的技术手段,确保数据能高效流通使用;
- 支持行业级的数据商品供需撮合。数据商可基于上下游之间实际业务往来关系, 管理和运营自己的数据好友圈,满足了多元化数据交易需求。

2 资源和成本规划

建议采用分布式部署的方式:

DPE按五个节点来配置云服务器资源;

DCE按三个节点来配置云服务器资源;

后期随着业务量的增加,可支持横向扩展云服务器资源,以满足业务使用。

表 2-1 资源和成本规划

组 件	云资源	规格	数量	每月费 用 (元)	备注
D P E	DPE控制平面	带宽费用:独享 全动态BGP 按带宽计费 2Mbit/s 弹性公网IP费用:1个	1	38.33	-
	DPE控制平面 服务器	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	0	0.00	DPE控制平面 服务与DPE流 通管道服务共 用服务器资源
	DPE控制平面 mysql	规格: MySQL 5.7 主备 通用 型 2核4GB 存储空间: SSD云盘 150GB	1	538.33	-
	DPE控制平面 elasticsearch	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.large.8 2核 16GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	1	335.00	-
	DPE控制平面 分布式缓存服 务	产品类型:基础版 5.0 Cluster 集群 X86 DRAM 2 4 GB	1	306.23	-

组件	云资源	规格	数量	每月费 用 (元)	备注
	DPE开放空间 资源接入计算 服务器1	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.large.8 2核 16GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	DPE开放空间 资源接入计算 服务器2	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.large.8 2核 16GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	DPE开放空间 资源接入计算 服务器3	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.large.8 2核 16GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	DPE开放空间 缓存kafka	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	2	1223.3 3	-
	DPE开放空间 缓存 elasticsearch	规格:X86计算 计算密集型 ess.spec-8u16g 8核 16GB 存储类型:高l/O 500GB	З	3510.8 5	-
	DPE流通管道	带宽费用:独享 全动态BGP 按带宽计费 10Mbit/s 弹性公网IP费用:1个	1	429.17	-
	DPE流通管道 服务器	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	Web应用防火 墙	规格选择:标准版 域名扩展包:1个	1	3733.3 3	-
	云备份	存储库类型:云服务器备份存储 库 1000GB	1	166.00	-
	Anti-DDoS流 量清洗	防护设置:默认设置 流量清洗阈值:120 Mbps	1	0.00	-

组 件	云资源	规格	数量	每月费 用 (元)	备注
	企业主机安全	规格:企业版	5	375	2台DPE流通 管道服务器、 3台DPE开放 空间资源接入 计算服务器
D C E	DCE控制平面	带宽费用:独享 全动态BGP 按带宽计费 5Mbit/s 弹性公网IP费用:1个	1	95.83	-
	DCE控制平面 服务器	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	0	0.00	DCE控制平面 服务与DCE流 通管道服务共 用服务器资源
	DCE控制平面 mysql	规格: MySQL 5.7 主备 通用 型 4核8GB 存储空间: SSD云盘 100GB	1	804.17	-
	DCE控制平面 elasticsearch	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 4核 32GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	1	611.67	-
	DCE控制平面 分布式缓存服 务	产品类型:基础版 5.0 Cluster 集群 X86 DRAM 2 4 GB	1	306.23	-
	DCE流通管道	带宽费用:独享 全动态BGP 按带宽计费 10Mbit/s 弹性公网IP费用:1个	1	429.17	-
	DCE流通管道 服务器	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	DCE联合计算 空间计算服务 器1	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-

组 件	云资源	规格	数量	每月费 用 (元)	备注
	DCE联合计算 空间计算服务 器2	规格:X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 8核 64GB 镜像:CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘:通用型SSD 100GB	1	1334.8 0	-
	DCE联合计算 空间缓存服务 器kafka	规格: X86计算 内存优化型 m3ne.xlarge.8 4核 32GB 镜像: CentOS CentOS 7.9 64bit 系统盘: 通用型SSD 100GB	2	1223.3 3	-
	DCE联合计算 空间缓存服务 器 elasticsearch	规格:X86计算 计算密集型 ess.spec-8u16g 8核 16GB 存储类型:高I/O 500GB	З	3510.8 5	-
	Web应用防火 墙	规格选择:标准版 域名扩展包:1个	1	3733.3 3	-
	云备份	存储库类型:云服务器备份存储 库 1000GB	1	166.00	-
	Anti-DDoS流 量清洗	防护设置:默认设置 流量清洗阈值:120 Mbps	1	0.00	-
	企业主机安全	规格:企业版	3	225.00	1台DPE流通 管道服务器、 2台DPE开放 空间资源接入 计算服务器
合 计	每月费用31104	.75元			-



领域数据空间流通平台业务操作流程:

序 号	步骤	说明
1	DPE创建开放资 源	 1. 创建开放域 2. 创建开放资源 3. 配置开发态沙盒APP 4. 启动开发态沙盒APP 5. 发布开发态沙盒APP 6. 配置生产态沙盒APP 7. 启动生产态沙盒APP
2	DPE开放资源授 权	DPE向DCE授权开放资源的设备访问策略
3	DCE联合计算沙 盒APP创建	1. 创建上层应用系统 2. 创建沙盒APP 3. 分配开发者/生产者
4	DCE发起使用策 略协商	 DCE发起开放资源使用策略协商 DPE反馈开放资源使用策略协商 DCE确认开放资源使用策略协商
5	DCE联合计算沙 盒开发	 1. 配置开发态沙盒APP 2. 启动开发态沙盒APP 3. 发布开发态沙盒APP 4. 配置生产态沙盒APP 5. 启动生产态沙盒APP
6	DCE联合计算结 果落地	DCE联合计算沙盒APP计算结果落地查看

表 3-1 领域数据空间流通平台业务操作流程说明



- 4.1 DPE软件服务部署
- 4.2 DCE软件服务部署
- 4.3 部署结果验证

4.1 DPE 软件服务部署

4.1.1 系统初始化

步骤1 上传system-init.x.y.m.n.tar.gz安装包到/root目录下

步骤2 解压安装包

cd /root tar -xf system-init.x.y.m.n.tar.gz

步骤3 修改配置文件

cd /root/system-init/ vi config.properties

修改如下配置项:

local_address=本机ip地址 HOSTname=dpe-svr user=dpe user_password=用户密码

步骤4 执行脚本

bash ./init.sh

步骤5 配置时间

timedatectl set-ntp no

时间以当前时间为准

timedatectl set-time "YYYY-M-DD HH:MM:SS"

----结束

4.1.2 数据层服务安装

su - dpe

- 步骤2 上传dpe-control-plane-data-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dpe
- 步骤3 解压

tar -zxvf dpe-control-plane-data-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dpe-control-plane-data-svcs

步骤4 修改配置文件

vi /home/dpe/dpe-control-plane-data-svcs/dpe-common.properties mysql_user=dpe mysql_password=dpe@mysql123 mysql_host=dpe-control-plane-data-svr mysql_port=3306 #### #pgsql的ip pg_host=dpe-control-plane-data-svr #pgsql端口 pg_port=5432 #pgsgl数据库用户名 pg_user=kong #pgsql数据库密码 pg_password=SXkjkong2022dpe #pgsql数据库名 pg_database=kong ## ##平台elastic帐号信息配置 platform_elastic_user=elastic platform_elastic_password=7yjBvwdEgFC8 platform_elastic_hosts=dpe-control-plane-data-svr:9200,dpe-control-plane-data-svr:9201,dpe-control-planedata-svr:9202 ##开放空间落地数据elastic帐号信息配置 openspace_elastic_user=elastic openspace_elastic_password=UxgfKqjzDPyl openspace_elastic_hosts=dpe-open-space-cc-svr:9500,dpe-open-space-cc-svr:9501,dpe-open-space-ccsvr:9502 ##redis集群信息配置 rediscluster serverlist=dpe-control-plane-data-svr:7000,dpe-control-plane-data-svr:7001,dpe-control-planedata-svr:7002,dpe-control-plane-data-svr:7003,dpe-control-plane-data-svr:7004,dpe-control-plane-datasvr:7005 rediscluster_auth=qwersxkj1234 将dpe-control-plane-data-svr修改为数据层服务所在的服务器ip地址 将dpe-open-space-cc-svr修改为计算与缓存所在服务器的ip地址 vi /home/dpe/dpe-control-plane-data-svcs/dpe-master-data.properties #本机ip地址 local_ipaddress=当前服务器的ip地址 ##平台访问URL admin_accessurlprefix=http://dpe-control-plane-mgr-svr:18433 dpe-master-data.properties只需要修改这两个配置项

步骤5 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.1.3 计算与缓存服务安装

计算与缓存服务安装全部使用普通用户,执行: su - dpe

步骤1 数据层服务安装全部使用普通用户,执行:

步骤1 配置相互解析

:vi /etc/hosts ip 主机名

步骤2 配置免密登录

:ssh-keygen ssh-copyid 主机名

所有节点都需要执行

步骤3 上传dpe-open-space-cache-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dpe

步骤4 解压

tar -zxvf dpe-open-space-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dpe-open-space-svcs

步骤5 修改配置文件

vi dpe-common.properties

这个配置文件需要与dpe-control-plane-data-svcs里面的dpe-common.properties完全 一致

vi dpe-open-space-svrs.properties #本机ip地址 local_address=当前节点的ip地址 #openspace主机列表,地址之间用英文逗号分隔,可配置1到n台 cluster_list=所有节点的ip地址 #当前机器序号,序号必须唯一,序号从1开始 local_number=1 #kafka kafka dir=/data/kafka #elasticsearch #es节点内存,最高不能超过31g,最小1g es_heap_size_max=1g es_heap_size_min=1g #集群名(默认为dpe-es) cluster_name=dpe-es #数据目录路径(默认/data/openspace-es) es_data_dir=/data/openspace-es ****************** #hadoop服务器列表(写主机名,以英文逗号分隔,并且需要在/etc/hosts文件中做好解析,相互配置免密登录) server_list=dpe-open-space-cc-1,dpe-open-space-cc-2,dpe-open-space-cc-3 #指定hdfs服务器 hdfs_server=dpe-open-space-cc-1 #指定secondarynamenode服务器 secondarynamenode_server=dpe-open-space-cc-2 #指定resourcemanager服务器地址 resourcemanager_server=dpe-open-space-cc-3 #hadoop内存大小(GB) hadoop_memory_size=8 #yarn虚拟核心数 yarn_vcpu_cores=8 #指定hadoop安装地址(所有服务器安装目录必须一致) hadoop_installdir=/usr/local/hadoop #core-site.xml文件,配置hadoop数据目录 hadoop_datadir=/data/hadoop #hadoop安装用户 hadoop_installuser=dpe

步骤6 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.1.4 控制平面服务安装

控制平面服务安装全部使用普通用户,执行: su - dpe

步骤1 创建licence目录

mkdir /home/dpe/licence

- 步骤2 上传licence文件至licence目录
- 步骤3 上传dpe-control-plane-mgr-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dpe下
- 步骤4 解压

tar -zxvf dpe-control-plane-mgr-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dpe-control-plane-mgr-svcs

步骤5 修改配置文件

vi dpe-common.properties

这个配置文件需要与dpe-control-plane-data-svcs里面的dpe-common.properties完全 一致

将下面中的配置文件项dpe-control-plane-mgr-svr替换成控制平面服务器的ip地址

```
vi dpe-master-svr.properties
## 平台elastic代理地址
platform_elastic_proxy_url=127.0.0.1:19300
## 开放空间落地数据elastic代理地址
openspace_elastic_proxy_url=127.0.0.1:19301
##开放空间落地数据分片数量(es索引分片数)
number of shards=5
##开放空间落地数据副本数量(es索引副本数)
number_of_replicas=1
#streamx
streamx_port=10081
streamx_data_dir=/data/streamx_workspace
hadoop_install_user=dpe
pull_data_size=1000
****
##管理端访问URL地址前缀
admin_accessurlprefix=http://dpe-control-plane-mgr-svr:18433
##管理端版本号
admin_version=v1.1.1.34
##管理端标题
admin_title=DPE管理控制台
##管理台是否配置ssl域名证书
admin ssl=false
##ca证书,例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.pem)写完整文件地址
admin_ssl_cert=/home/dpe/cert/dtsclouds.com.pem
##私钥文件例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址
admin ssl cert key=/home/dpe/cert/dtsclouds.com.key
##flink安装位置
flink_ipaddress=dpe-control-plane-mgr-svr
flink_home=/usr/local/flink
## licence.encrypt 文件路径
licence_filepath=/home/dpe/licence/licence.encrypt
## hadoop 配置
```

hadoop_username=dpe ## 每批获取数据量 page size=1000 ## 提交超时 submit timeout=300 #authzforce日志目录 authzforce_log_dir=/data/azf/logs #authzforce数据目录 authzforce_datadir=/data/fileserver/azfdata #任务调度器服务核心参数配置 scheduler_taskfile_path=/data/scheduled scheduler_task_poolsize=200 #日志级别(error warn notice info debug) #路径/etc/kong/kong.conf kong_log_level=notice #日志目录 kong_log_dir=/data/kong/logs #是否配置ssl证书(true为配置ssl证书,false为不配置ssl证书) ssl=false #ca证书,例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.pem)写完整文件地址 ssl_cert=/home/dpe/cert/dtsclouds.com.pem #私钥文件例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址 ssl_cert_key=/home/dpe/cert/dtsclouds.com.key ##总共有几台 dpe-kernel 设备 kernel_size=1 ##第几台 dpe-kernel 设备 kernel_index=1 ##邮件代理服务地址 mail_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:3181 ##IDM服务地址 idm_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:3000 idm_admin_user=admin@test.com idm_admin_password=1234 ##Authzforce服务地址 authzforce_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:18080 ##dpe端udf文件服务地址 dpe_udffile_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:15580 ##应用授权层-应用授权管理服务地址 appauth_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:5281 ##应用会话层-策略管理服务地址 policy_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:6081 vi dpe-master-for-kernel.properties ## hadoop 配置 hadoop_username=dpe ##flink安装位置 flink_home=/usr/local/flink ##邮件代理服务地址 mail_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:3181 ##管理端访问URL地址前缀 admin_accessurlprefix=http://dpe-control-plane-mgr-svr:18433 ##nfs服务器地址 nfs_server=dpe-control-plane-mgr-svr ##IDM服务地址 idm_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:3000 idm_admin_user=admin@test.com idm admin password=1234 ##Authzforce服务地址 fiware_azfserver_list=http://dpe-control-plane-mgr-svr:18080

##dpe端udf文件服务地址 dpe_udffile_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:15580 ##应用授权层-应用授权管理服务地址 appauth_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:5281 ##应用会话层-策略管理服务地址 policy_mgr_serverurl=http://dpe-control-plane-mgr-svr:6081 ##访问记账kafka配置 kafka_brokers=dpe-open-space-cc:9091,dpe-open-space-cc:9092,dpe-open-space-cc:9093 kafka_groupid=access-accounting kafka_userName= kafka_password= kafka_securityProtocol= kafka_saslMechanism= kafka_topic=access-accounting-notify kafka_partition_num=5 kafka_consumersCount=5

步骤6 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.1.5 管道服务安装

单机部署时管道服务不需要安装,多机部署时则部署至规划好的管道服务器上面

管道服务安装全部使用普通用户,执行: su - dpe

- 步骤1 上传dpe-flow-plane-pipeline-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dpe下
- **步骤2** 解压tar -zxvf dpe-flow-plane-pipeline-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dpe-flow-plane-pipeline-svcs

步骤3 修改配置文件

vi dpe-common.properties vi dpe-master-for-kernel.properties

这两个配置文件需要和dpe-control-plane-mgr-svcs下的完全一致

vi dpe-kernel-svr.properties

平台elastic代理地址
platform_elastic_proxy_url=127.0.0.1:19400
开放空间落地数据elastic代理地址
openspace_elastic_proxy_url=127.0.0.1:19401
######################################
#日志级别(error warn notice info debug)
#路径/etc/kong/kong.conf
kong_log_level=notice
#日志目录
kong_log_dir=/data/kong/logs
#是否配置ssl证书(true为配置ssl证书,false为不配置ssl证书)
ssl=false
#ca证书,例如:(/home/dpe/cert/8463467dtsclouds.com.pem)写完整文件地址
ssl_cert=/home/dpe/cert/8463467dtsclouds.com.pem
#私钥文件例如:(/home/dpe/cert/8463467_dtsclouds.com.key)写完整文件地址
ssl_cert_key=/home/dpe/cert/8463467dtsclouds.com.key
#######################################
##总共有几台 dpe-kernel 设备
kernel_size=1
##第几台 dpe-kernel 设备
kernel_index=1

步骤4 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.2 DCE 软件服务部署

4.2.1 系统初始化

系统初始化操作都需要使用root用户执行

步骤1 上传system-init.x.y.m.n.tar.gz安装包到/root目录下

步骤2 解压安装包

cd /root tar -xf system-init.x.y.m.n.tar.gz

步骤3 修改配置文件

cd /root/system-init/ vi config.properties

修改如下配置项:

local_address=本机ip地址 HOSTname=dce-svr user=dce user_password=用户密码

步骤4 执行脚本

bash ./init.sh

步骤5 配置时间timedatectl set-ntp no时间以当前时间为准 timedatectl set-time "2023-06-26 15:05:10

----结束

4.2.2 数据层服务安装

数据层服务安装全部使用普通用户,执行: su - dce

- 步骤1 上传dce-control-plane-data-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dce
- 步骤2 解压

tar -zxvf dce-control-plane-data-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dce-control-plane-data-svcs

步骤3 修改配置文件

vi /home/dce/dce-control-plane-data-svcs/dce-common.properties -----dce-common---------###### #-----##mysql 配置 mysql_user=dce mysql_password=dce@mysql123 mysql_host=dce-control-plane-data-svr mysql_port=3306 pg_host=dce-control-plane-data-svr #pgsql端口 pg_port=5432 #pgsql数据库用户名 pg_user=kong #pgsql数据库密码

pg_password=SXkjkong2022dce #pgsql数据库名 pg_database=kong ##平台elastic帐号信息配置 platform_elastic_user=elastic platform_elastic_password=7yjBvwdEgFC8 platform_elastic_hosts=dce-control-plane-data-svr:9200,dce-control-plane-data-svr:9201,dce-control-planedata-svr:9202 ##redis集群 配置 rediscluster_serverlist=dce-control-plane-data-svr:7000,dce-control-plane-data-svr:7001,dce-control-planedata-svr:7002,dce-control-plane-data-svr:7003,dce-control-plane-data-svr:7004,dce-control-plane-datasvr:7005 rediscluster_auth=qwersxkj1234 ##沙盒数据落地kafka配置信息 lcache_kafka_hosts=dce-union-compute-space-svr:9091,dce-union-compute-space-svr:9092,dce-unioncompute-space-svr:9093 ##沙盒数据落地elastic配置信息 lcache_elastic_hosts=dce-union-compute-space-svr:9500,dce-union-compute-space-svr:9501,dce-unioncompute-space-syr:9502 lcache_elastic_user=elastic lcache_elastic_password=UxgfKqjzDPyl 将dce-control-plane-data-svr修改为数据层服务所在的服务器ip地址 将dce-union-compute-space-svr修改为联合计算所在服务器的ip地址 vi /home/dce/dce-control-plane-data-svcs/dce-master-data.properties #本机ip地址 local_ipaddress=当前服务器的ip地址 ##平台访问URL admin_accessurlprefix=http://dce-control-plane-mgr-svr:18433 dce-master-data.properties只需要修改这两个配置项

步骤4 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.2.3 联合计算服务安装

联合计算服务安装全部使用普通用户,执行: su - dce

步骤1 配置相互解析

vi /etc/hosts ip 主机名

步骤2 配置免密登录

ssh-keygen ssh-copyid 主机名

所有节点都需要执行

步骤3 上传dce-union-compute-space-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dce

步骤4 解压

tar -zxvf dce-union-compute-space-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dce-union-compute-space-svcs

步骤5 修改配置文件

vi dce-common.properties

这个配置文件需要与dce-control-plane-data-svcs里面的dce-common.properties完全 一致

 #本机ip地址 local_address=当前节点的ip地址 #openspace主机列表,地址之间用英文逗号分隔,可配置1到n台 cluster_list=所有节点的ip地址 #当前机器序号,序号必须唯一,序号从1开始 local_number=1 #kafka kafka dir=/data/kafka #elasticsearch #es节点内存,最高不能超过31g,最小1g es_heap_size_max=1g es_heap_size_min=1g #集群名(默认为dce-es) cluster_name=dce-es #数据目录路径(默认/data/openspace-es) es_data_dir=/data/openspace-es #hadoop服务器列表(写主机名,以英文逗号分隔,并且需要在/etc/hosts文件中做好解析,相互配置免密登录) server_list=dce-union-compute-space-1,dce-union-compute-space-2,dce-union-compute-space-3 #指定hdfs服务器 hdfs_server=dce-union-compute-space-1 #指定secondarynamenode服务器 secondarynamenode_server=dce-union-compute-space-2 #指定resourcemanager服务器地址 resourcemanager_server=dce-union-compute-space-3 #hadoop内存大小(GB) hadoop_memory_size=8 #yarn虚拟核心数 yarn_vcpu_cores=8 #指定hadoop安装地址(所有服务器安装目录必须一致) hadoop_installdir=/usr/local/hadoop #core-site.xml文件,配置hadoop数据目录 hadoop_datadir=/data/hadoop #hadoop安装用户 hadoop_installuser=dce

步骤6 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.2.4 控制平面服务安装

控制平面服务安装全部使用普通用户,执行: su - dce

- 步骤1 创建licence目录mkdir /home/dce/licence
- 步骤2 上传licence文件至licence目录
- 步骤3 上传dce-control-plane-mgr-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dce下
- 步骤4 解压

tar -zxvf dce-control-plane-mgr-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dce-control-plane-mgr-svcs

步骤5 修改配置文件

vi dce-common.properties

这个配置文件需要与dce-control-plane-data-svcs里面的dce-common.properties完全 一致

将下面中的配置文件项dce-control-plane-mgr-svr替换成控制平面服务器的ip地址

vi dce-master-svr.properties ##平台elastic代理地址 platform_elastic_proxy_url=127.0.0.1:19300 #streamx streamx_port=10081 streamx_data_dir=/data/streamx_workspace hadoop_install_user=dce pull_data_size=1000 #streamx账户和密码 streamx_user=admin streamx_password=streamx ##管理端访问URL地址前缀 admin_accessurlprefix=http://dce-control-plane-mgr-svr:18433 ##管理端版本号 admin_version=v1.1.1.34 ##管理端标题 admin_title=DCE管理控制台 ##管理台是否配置ssl域名证书 admin_ssl=false ##ca证书,例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.pem)写完整文件地址 admin_ssl_cert=/home/dce/cert/dtsclouds.com.pem ##私钥文件例如:(/home/dpe/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址 admin_ssl_cert_key=/home/dce/cert/dtsclouds.com.key ## licence.encrypt 文件路径 licence_filepath=/home/dce/licence/licence.encrypt ## hadoop 配置 hadoop_username=dce ##flink安装位置 flink_home=/usr/local/flink ## 每批获取数据量 page_size=1000 *** ## 提交超时 submit timeout=300 #任务调度器服务核心参数配置 scheduler_taskfile_path=/data/scheduled scheduler_task_poolsize=200 #日志级别(error warn notice info debug) #路径/etc/kong/kong.conf kong_log_level=notice #日志目录 kong_log_dir=/data/kong/logs #是否配置ssl证书(true为配置ssl证书,false为不配置ssl证书) ssl=false #ca证书,例如:(/home/dce/cert/dtsclouds.com.pem)写完整文件地址 ssl_cert=/home/dce/cert/dtsclouds.com.pem #私钥文件例如:(/home/dce/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址 ssl_cert_key=/home/dce/cert/dtsclouds.com.key ##es落地数据删除配置 esdata_delete_batchsize=5000 esdata_delete_once_maxsize=1000000 ##mysql落地数据删除配置 mysgldata delete batchsize=1000 mysqldata_delete_once_maxsize=50000 ##Streamx服务地址 streamx_serverurl=http://dce-control-plane-mgr-svr:10081 ##邮件代理服务地址 mail_mgr_serverurl=http://dce-control-plane-mgr-svr:3181 vi dce-master-for-kernel.properties

hadoop 配置 hadoop_username=dce ##flink安装位置 flink_home=/usr/local/flink ## 每批获取数据量 page_size=1000 ## 提交超时 submit timeout=300 ##管理端访问URL地址前缀 admin_accessurlprefix=http://dce-control-plane-mgr-svr:18433 ##Streamx服务地址 streamx_serverurl=http://dce-control-plane-mgr-svr:10081 streamx_user=admin streamx_password=streamx ##邮件代理服务地址 mail_mgr_serverurl=http://dce-control-plane-mgr-svr:3181 ##应用授权层-应用授权管理服务地址 appauth_mgr_serverurl=http://dce-control-plane-mgr-svr:5181 kafka_brokers=dce-union-compute-space:9091,dce-union-compute-space:9092,dce-union-computespace:9093 kafka_groupid=dce-trace-log kafka_topic=camel_test kafka_partition_num=5 kafka_consumersCount=5 ##kafuka鉴权配置, 默认为空 kafka userName= kafka_password= kafka_securityProtocol= kafka_saslMechanism=

步骤6 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.2.5 管道服务安装

单机部署时管道服务不需要安装,多机部署时则部署至规划好的管道服务器上面

管道服务安装全部使用普通用户,执行: su - dce

- **步骤1** 上传dce-flow-plane-pipeline-svcs-x.y.m.n.tar.gz安装包到/home/dce下
- **步骤2** 解压

tar -zxvf dce-flow-plane-pipeline-svcs-x.y.m.n.tar.gz && cd dce-flow-plane-pipeline-svcs

步骤3 修改配置文件

vi dce-common.properties vi dce-master-for-kernel.properties

这两个配置文件需要和dce-control-plane-mgr-svcs下的完全一致

kong_log_dir=/data/kong/logs #是否配置ssl证书(true为配置ssl证书,false为不配置ssl证书) ssl=false #ca证书,例如:(/home/dce/cert/dtsclouds.com.pem)写完整文件地址 ssl_cert=/home/dce/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址 ssl_cert_key=/home/dce/cert/dtsclouds.com.key)写完整文件地址 ssl_cert_key=/home/dce/cert/dtsclouds.com.key ##es落地数据删除配置 esdata_delete_batchsize=5000 esdata_delete_once_maxsize=1000000 ##mysqlčata_delete_batchsize=1000 mysqldata_delete_once_maxsize=50000

步骤4 执行安装脚本

bash ./config-all.sh bash ./install-all.sh bash ./start-all.sh

----结束

4.3 部署结果验证

步骤1 验证域名解析 (如果没有配置域名则跳过这步)

1. 按windows上的win+r按钮弹出运行界面,里面输入powershell,然后按回车

图 4-1 输入

2	💷 运行	×	:
3000		Windows 将根据你所输入的名称,为你打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。	
333	打开(<u>O</u>):	powershell ~	
3		确定 取消 浏览(<u>B</u>)	

2. dns解析成功则会返回正确的ip地址,如果没有解析成功,则需要联系域名解析服务商。

图 4-2 dns 解析

Windows PowerShell 版权所有(C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\super> nslookup dcedeploy-gw-2.dtsclouds.com 服务器: public1.alluns.com Address: 223.5.5.5
非权威应答: 名称: dcedenloy-gw-2 dtsclouds.com Address: 121.199.71.217
PS C:\Users\super>

步骤2 在服务器终端上使用curl命令验证各个接口是否正常(这里配置的域名,如果没有配置 域名,则使用服务器的ip代替,并把https改成http)

- 1. 信任关系管理URL
- 2. 设备授权层URL
- 3. 应用授权层URL
- 4. 应用会话层URL
- 5. 使用控制层URL
- 6. 数据推拉层URL

图 4-3 验证

<body></body>
<div id="root"></div>
<script src="/umi.c2e40861.js"></script>
[dpe@dpe-svr ~]\$ curl https://dpedeploy-gw-2.dtsclouds.com/AppAuthLayer
{"errorCode":15001111,"errorMessage":"not surported uri: \/"}
<pre>[dpe@dpe-svr ~]\$ curl https://dpedeploy-gw-2.dtsclouds.com/AppSessionLayer</pre>
{"errorCode":20001111,"errorMessage":"not surported uri: \/"}
[dpe@dpe-svr ~]\$ curl https://dpedeploy-gw-2.dtsclouds.com/UsageControlLayer
html
<html lang="en"></html>
<head></head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"/>
<meta< th=""></meta<>
name==viewport
content= width=device-width, initiat-scate=1.0, maximum-scate=1.0, user-scatable
<pre>cscript scc="/config is"></pre>
<pre>slink ral="styleshedt" hraf="/umi @c6c520f css" /></pre>
<pre><srint></srint></pre>
window routerBase = "/":
<script></th></tr><tr><th>//! umi version: 3.5.33</th></tr><tr><th></script>
<body></body>
<div id="root"></div>
<pre><script src="/umi.c2e40861.js"></script></pre>
Tape@dpe-svr ~j\$ curl https://dpedeploy-gw-2.dtsclouds.com/DataPushPullLayer
{ errorMessage int surported uri: \/","errorCode":15001111}

步骤3 在浏览器输入系统安装部署时配置的管理台访问地址,使用默认帐号及密码登录 DPE/DCE控制台。

图 4-4 登录			
	DPE管理控制台 M中留設录		
	A admin	0	
	🔂 Aa123456	۲	
	登录		

步骤4 修改系统配置

1. 进入系统配置功能模块,在设备接入地址中输入所配置的域名或配置的IP



这个地址是网关的url,最后单击确认并生成url

图 4-5 修改系统配置 1

首雄控制官	
	设备服务地址配置
	1 设备输入地址 输入设备的统入地址
	https://dpeuat-gw.dtsclouds.com
	+ 添加
	300/148.46+80.000
	REGULTERIZONC.
	2 URL管理
	查看并管理保存设备接入地址后,自动生成的该地址下的URL

2. 进入系统配置功能模块,在邮件通知配置中填入邮件服务器相关信息,该邮件从 邮件服务商处获取

图 4-6 修改系统配置 2

品 授权关系管理			
ి <i>కటు</i> లాంగా		* 邮件服务器IP地址:	
	Ŷ	* ANK [] -	
域名前缀与URL		· 2011.	405
设备信息		* 发件箱账号:	xin-tech.com
邮件通知配置		 发件箱登录密码: 	
元数据同步任务配	Ħ		
[] 跟踪审计	~		编辑

----结束



表 5-1 修订记录

发布日期	修订记录
2023-11-10	第一次正式发布