

Elastic Cloud Server

Pasos iniciales

Edición 01

Fecha 2025-07-21



Copyright © Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. 2025. Todos los derechos reservados.

Quedan terminantemente prohibidas la reproducción y/o la divulgación totales y/o parciales del presente documento de cualquier forma y/o por cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas y permisos



El logotipo  y otras marcas registradas de Huawei pertenecen a Huawei Technologies Co., Ltd. Todas las demás marcas registradas y los otros nombres comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Es posible que la totalidad o parte de los productos, las funcionalidades y/o los servicios que figuran en el presente documento no se encuentren dentro del alcance de un contrato vigente entre Huawei Cloud y el cliente. Las funcionalidades, los productos y los servicios adquiridos se limitan a los estipulados en el respectivo contrato. A menos que un contrato especifique lo contrario, ninguna de las afirmaciones, informaciones ni recomendaciones contenidas en el presente documento constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

Huawei está permanentemente preocupada por la calidad de los contenidos de este documento; sin embargo, ninguna declaración, información ni recomendación aquí contenida constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita. La información contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

Índice

1 Descripción general.....	1
2 Compra de un ECS.....	2
2.1 Descripción general.....	2
2.2 Paso 1: Configuración de los ajustes básicos.....	2
2.3 Paso 2: Configuración de la red.....	7
2.4 Paso 3: Configuración de los ajustes avanzados.....	10
2.5 Paso 4: Confirmación.....	13
3 Inicio de sesión en el ECS.....	15
4 Inicialización de discos de datos EVS.....	18
4.1 Escenarios y particiones de disco.....	18
4.2 Inicialización de un disco de datos de Windows (Windows Server 2008).....	19
4.3 Inicialización de un disco de datos de Windows (Windows Server 2019).....	26
4.4 Inicialización de un disco de datos Linux (fdisk).....	34
4.5 Inicialización de un disco de datos Linux (parted).....	40
4.6 Inicialización de un disco de datos de Windows de más de 2 TiB (Windows Server 2008).....	46
4.7 Inicialización de un disco de datos de Windows de más de 2 TiB (Windows Server 2012).....	54
4.8 Inicialización de un disco de datos Linux de más de 2 TiB (parted).....	63
5 Historial de revisiones.....	69

1 Descripción general

Esta sección describe los métodos para comprar los ECS, registrarse para una cuenta de Huawei Cloud y completar la autenticación de nombre real antes de comprar ECS.

Métodos de compra de ECS

- **Custom Config:** En esta página, puede configurar de forma flexible los parámetros de ECS basados en los escenarios de aplicación, como el modo de facturación y las especificaciones de ECS para adaptarse mejor a sus necesidades de servicio.

Registro en Huawei Cloud y finalización de la autenticación con nombre real

Si ya tiene una cuenta, omita esta parte. Si no tiene una cuenta, realice las siguientes operaciones para crear una cuenta:

1. Visite el [sitio web oficial de Huawei Cloud](#).
2. Haga clic en **Register** y complete el registro según las instrucciones.

Después del registro, el sistema le redirige automáticamente a su página de información personal.

Más información:

- Para obtener más información sobre los precios de ECS, consulte [Detalles de precios de Elastic Cloud Server](#).
- Antes de comprar los recursos de ECS, asegúrese de que el saldo de su cuenta sea suficiente. Para obtener más información, consulte [Recargar una cuenta \(clientes directos prepagados\)](#).

2 Compra de un ECS

2.1 Descripción general

Escenarios

Los ECS son más rentables que los servidores físicos. En minutos, puede obtener recursos de ECS desde la plataforma de servicios en la nube. Los recursos de ECS son flexibles y bajo demanda. En esta sección se describe cómo comprar un ECS en la consola de gestión.

Proceso de creación:

- **Paso 1: Configuración de los ajustes básicos**
- **Paso 2: Configuración de la red**
- **Paso 3: Configuración de los ajustes avanzados**
- **Paso 4: Confirmación**

Notas

Recursos físicos dedicados

Para ejecutar un ECS en el hardware físico aislado, solicite un Dedicated Computing Cluster (DCC) antes de crear el ECS.

Para obtener más información acerca de DCC, consulte la [Guía del usuario del clúster de cómputo dedicado](#).

2.2 Paso 1: Configuración de los ajustes básicos

Acceso a la página de la creación de ECS

1. Inicie sesión en la consola de gestión.
2. Haga clic en . En **Compute**, haga clic en **Elastic Cloud Server**.
3. Haga clic en **Buy ECS**.
Se muestra la página de compra de ECS.

Realización de las configuraciones básicas

1. Seleccione un modo de facturación, **Anual/Mensual**, **Pago por uso** o **Precio de spot**.
 - En el modo de facturación **Anual/Mensual**, después de configurar los ajustes básicos, puede establecer la **Required Duration**. A continuación, el sistema deduce las tarifas incurridas al mismo tiempo en función del precio del servicio.

NOTA

No se pueden eliminar los ECS anuales/mensuales. Si este ECS ya no es necesario, vaya a la página de **Elastic Cloud Server**, haga clic en **More** en la columna **Operation** de este ECS y seleccione **Unsubscribe** para cancelar su suscripción.

- En el modo de facturación de **Pago por uso**, después de configurar los ajustes básicos, no es necesario establecer **Required Duration**. A continuación, el sistema deduce las tarifas incurridas en función de la duración del servicio.
 - En el modo de facturación de **Precio de spot**, su ECS comprado se factura de acuerdo con la duración del servicio a un precio más bajo que el de un ECS de pago por uso con las mismas especificaciones. Sin embargo, un ECS con precio de spot puede ser reclamado en cualquier momento en función del precio de mercado o de los cambios en la oferta y la demanda. Para obtener más información sobre los ECS con precio de spot, consulte la sección **ECS con precio de spot**.
2. Confirme la región.

Si la región es incorrecta, haga clic en  en la esquina superior izquierda de la página para seleccionar la región.

3. Seleccione una AZ.

Una AZ es una ubicación física que utiliza las fuentes de alimentación y redes independientes. Las AZ de la misma región pueden comunicarse entre sí a través de una intranet.

- Para mejorar la disponibilidad de las aplicaciones, cree los ECS en las AZ distintas.
- Para acortar la latencia de la red, cree los ECS en la misma AZ.

NOTA

La asignación aleatoria de AZ está disponible en la consola cuando se crea un ECS. El sistema utilizará un algoritmo hash para seleccionar una AZ como la AZ predeterminada según su identificador único universal (UUID).

Los tipos y las variantes disponibles de ECS varían dependiendo de las AZ. Para ver todos los tipos y variantes de ECS compatibles en la plataforma de servicios en la nube, establezca **AZ** en **Random**. A continuación, el sistema asigna automáticamente una AZ de acuerdo con la variante de ECS seleccionada.

Por ejemplo, los ECS S3 solo están disponibles en AZ 1; los ECS S2 están disponibles en AZ 2 y AZ 3 y se han agotado en AZ 1. Si establece **AZ** en **Random**, puede ver los ECS S3 y S2. Si crea un ECS S3, el sistema lo asigna automáticamente a AZ 1. Si crea un ECS S2, el sistema lo asigna aleatoriamente a AZ 2 o AZ 3.

4. Establezca **Spot Type**.

Este parámetro es opcional y solo se muestra cuando **Billing Mode** está establecido en **Spot price**. Puede seleccionar **Spot price** o **Spot block**. Para obtener más información, consulte la sección **ECS con precio de spot**.

5. Seleccione una arquitectura de CPU.

- x86

La arquitectura de CPU x86 utiliza Complex Instruction Set Computing (CISC). Cada instrucción se puede usar para ejecutar las operaciones de hardware del nivel

bajo. Hay un gran número de instrucciones, y cada longitud de ellas son diferentes. Por lo tanto, ejecutar una instrucción de este tipo es compleja y requiere mucho tiempo.

– Kunpeng

La arquitectura de CPU Kunpeng utiliza Reduced Instruction Set Computing (RISC). RISC es un microprocesador que ejecuta menos tipos de instrucciones de computadora pero a una velocidad más alta que CISC. RISC simplifica la arquitectura del ordenador y mejora la velocidad de funcionamiento. En comparación con la arquitectura de CPU x86, la arquitectura de CPU basada en Kunpeng tiene una relación más equilibrada entre el rendimiento y el consumo de energía. Kunpeng cuenta con la densidad alta, el consumo de energía bajo y la rentabilidad alta.

6. Establezca **Especificaciones**.

La plataforma en la nube proporciona varios tipos de ECS para los diferentes escenarios de aplicación. Puede elegir entre los tipos y variantes existentes de ECS en la lista. Alternativamente, puede introducir una variante o especificar vCPU y tamaño de memoria para buscar la variante adecuada a sus necesidades.

 **NOTA**

- Antes de seleccionar un tipo de ECS, aprenda sobre la introducción y las notas sobre cada tipo de ECS. Para obtener más información, consulte la sección [Tipos de ECS](#).
- Al comprar un ECS, no se pueden seleccionar los recursos de memoria y vCPU agotados.

7. Seleccione una imagen.

– Imagen pública

Una imagen pública es una imagen estándar ampliamente utilizada. Contiene un sistema operativo y las aplicaciones públicas preinstaladas; además, está a disposición de todos los usuarios. Puede configurar el entorno de tiempo de ejecución o el software en la imagen pública según sea necesario.

– Imagen privada

Una imagen privada es una imagen disponible solo para el usuario que la creó. Contiene un SO, las aplicaciones públicas preinstaladas y las aplicaciones privadas del usuario. Usando una imagen privada personalizada, puede crear los ECS a la medida de sus necesidades por lotes.

Para obtener las instrucciones sobre cómo crear una imagen privada, consulte [Crear una imagen privada](#).

También puede seleccionar una imagen cifrada. Para obtener más información acerca de las imágenes cifradas, consulte [Encriptación de imágenes](#).

 **NOTA**

- Si utiliza una imagen de ECS completo para crear un ECS, los discos de EVS asociados con la imagen de ECS completo no admiten la función de crear discos con una imagen de disco de datos.
- Si una imagen de ECS completo está en estado **Normal** y el sistema muestra el mensaje "Available in AZx", la imagen de ECS completo solo se puede usar para crear ECS en esta AZ, y los atributos de encriptación del sistema y los discos de datos de los ECS creados son los mismos que los del sistema y los discos de datos especificados en la imagen de ECS completo. Además, la configuración de SCSI, el atributo de uso compartido y la encriptación de datos del sistema y los discos de datos no se pueden modificar durante la creación de ECS.
- Si una imagen de ECS completo está en estado **Normal** pero el sistema no muestra el mensaje "Available in AZx", la imagen de ECS completo se puede usar para crear ECS en toda la región. Los atributos de encriptación del sistema y los discos de datos de los ECS creados son los mismos que los del sistema y los discos de datos especificados en la imagen de ECS completo. Además, SCSI, el atributo de uso compartido y la encriptación de datos de los discos de datos se pueden modificar durante la creación de ECS.
- Una imagen de ISO creada a partir de un archivo de ISO no se puede utilizar para crear ECS. Es necesario instalar un SO y controladores en el ECS y utilizarlo para crear una imagen de disco del sistema primero.
- Los ECS creados a partir de imágenes ISO no se pueden usar directamente porque algunas funciones como el accesorio al disco están restringidas.
- Para asegurarse de que la multicola de NIC está habilitada en una imagen privada creada de un ECS, configure la multicola de NIC al crear dicha imagen privada. Rutas de multicolas de NIC solicitudes de interrupción de NIC entre múltiples vCPU para mayor PPS de red y ancho de banda.

For details, see [How Do I Enable NIC Multi-Queue for an Image?](#)

– Imagen compartida

Una imagen compartida es una imagen privada que comparte otro usuario.

– Imagen de Marketplace

Este parámetro solo está disponible cuando **Billing Mode** se establece en **Yearly/Monthly** o **Pay-per-use**. Las imágenes de Marketplace son imágenes de terceros de alta calidad que tienen los sistemas operativos, entornos de aplicaciones y software preinstalados. Puede utilizar las imágenes para desplegar entornos de desarrollo de aplicación y sitios web con solo unos clics. Además, no se necesitan procedimientos de configuración adicionales. Las imágenes del marketplace solo admiten ECS anual/mensual y de pago por uso.

Si utiliza una imagen de Marketplace, después de hacer clic en **Marketplace image**, el sistema muestra las imágenes de Marketplace para que pueda elegir. Por ejemplo, si el producto de la imagen es **name1 (test_001)**, **name1** es el nombre de la imagen y **test_001** es el nombre del producto. Puede buscar la imagen de Marketplace deseada por nombre de imagen o nombre de producto.

Alternativamente, puede hacer clic en el nombre de la imagen para ver más información sobre la imagen.

8. (Opcional) Habilite **Host Security**.

Al utilizar ciertas imágenes públicas, se recomienda habilitar Host Security Service (HSS) para mejorar la seguridad general de los ECS. HSS está diseñado para mejorar la seguridad general de los ECS. Reduce los riesgos de intrusiones gracias a la gestión de activos, vulnerabilidades e intrusiones, y a las funciones de inspección de línea de base.

Para habilitar HSS, seleccione **Enable** para **Host Security** y seleccione una versión de HSS.

- **Basic:** Esta edición es gratis. Soporta la detección de intrusos para proteger su cuenta contra ataques de fuerza bruta e inicios de sesión anormales, y admite la configuración de seguridad para autenticar inicios de sesión mediante contraseña y SMS/correo electrónico.
- **Enterprise:** Esta edición debe ser pagada. Admite la gestión de activos, la gestión de vulnerabilidades, la comprobación de configuraciones inseguras, la detección de intrusiones, las operaciones de seguridad y la configuración de seguridad.

Después de habilitar HSS, el sistema instala automáticamente el agente HSS, habilita la prevención de grietas en la cuenta y ofrece funciones de seguridad del host.

HSS proporciona ediciones básicas, empresariales, premium y WTP. Cambie entre estas ediciones en la consola de gestión de HSS. Para obtener más información sobre las diferencias entre las ediciones, consulte la sección [Detalles de las ediciones](#).

9. Defina **System Disk** y **Data Disk** si es necesario.

Los discos se clasifican como discos de EVS y discos de DSS en función de si los recursos de almacenamiento utilizados por los discos están dedicados. Los discos de DSS le permiten utilizar recursos de almacenamiento dedicados.

- Si ha solicitado un pool de almacenamiento en la página de DSS, haga clic en la ficha **DSS** y cree discos en el pool de almacenamiento obtenido.
- Si no ha solicitado un pool de almacenamiento dedicado, haga clic en la ficha **Discos** y cree discos de EVS que utilicen los recursos de almacenamiento público.

 **NOTA**

- Cuando se utilizan los recursos de DSS para crear un disco, el tipo de disco debe ser el mismo que el del pool de almacenamiento solicitado. Por ejemplo, ambos son de tipo de capacidad alta de E/S.
- Para obtener más información acerca de DSS, consulte la [Guía de usuario de Dedicated Distributed Storage Service](#).

– Disco de sistema

Para obtener más información acerca de los tipos de disco admitidos por ECS, consulte [Tipos de disco y rendimiento](#).

- Si la imagen en la que se basa un ECS creado no está cifrada, el disco de sistema del ECS tampoco lo estará. Si la imagen en la que se basa un ECS creado está cifrada, el disco de sistema del ECS se cifrará automáticamente. Para obtener más información, consulte [\(Opcional\) Parámetros relacionados con la encriptación](#).

– Disco de datos

Puede crear varios discos de datos para un ECS y habilitar las funciones necesarias para cada disco de datos. Al crear un ECS puede agregarle hasta 23 discos de datos con tamaños personalizados. Después de crear el ECS, puede agregarle hasta 23 discos de VBD o 59 discos de SCSI.

Haga clic en **Show**  y configure las siguientes funciones si es necesario:

- **SCSI:** indica que el tipo de dispositivo del disco de datos es SCSI si selecciona esta opción. Para obtener más información acerca de los discos de SCSI y los ECS que se pueden conectar con los discos de SCSI, consulte [Tipos de dispositivo e instrucciones de uso](#).
- **Share:** indica que el disco de EVS es compatible si selecciona esta opción. Un disco de EVS como este puede conectarse a varios ECS.

- **Encryption:** indica que el disco de datos está cifrado si selecciona esta opción. Para obtener más información, consulte [\(Opcional\) Parámetros relacionados con la encriptación](#).
- (Opcional) Parámetros relacionados con la encriptación
Para habilitar la encriptación, haga clic en **Create Xrole** para asignar permisos de acceso KMS a EVS. Si tiene permisos de concesión de derechos, asigne los permisos de acceso KMS a EVS. Si no tiene el permiso, póngase en contacto con el usuario que tiene los derechos de administrador de seguridad para asignar los permisos de acceso de KMS.
 - **Encryption:** indica que se ha cifrado el disco de EVS.
 - **Create Xrole:** asigna permisos de acceso KMS a EVS para obtener las claves de KMS. Después de asignar los permisos, las operaciones de seguimiento no requieren asignar permisos de nuevo.
 - **Xrole Name: EVSAccessKMS:** especifica que se han asignado los permisos a EVS para obtener las claves de KMS para cifrar o descifrar discos de EVS.
 - **KMS Key Name:** especifica el nombre de la clave utilizada por el disco de EVS cifrado. Puede seleccionar una clave existente o hacer clic en **Create KMS Key** y crear una nueva en la consola de KMS. El valor predeterminado es **evs/default**.
 - **KMS Key ID:** especifica el ID de la clave utilizada por el disco de datos cifrado.

NOTA

Si desconecta el disco del sistema adquirido al comprar un ECS anual/mensual y desea seguir utilizándolo como disco del sistema, solo puede adjuntarlo al ECS original. Si desea utilizarlo como disco de datos, puede adjuntarlo a cualquier ECS.

Si desconecta el disco de datos no compartido adquirido al comprar un ECS anual/mensual y desea volver a conectarlo, solo puede adjuntarlo al ECS original como un disco de datos.

El disco de datos que se adquiere al comprar un ECS anual/mensual no admite la renovación por separado, la anulación de la suscripción, la renovación automática del servicio, la conversión al pago por uso y la liberación.

10. Haga clic en **Next: Configure Network**.

2.3 Paso 2: Configuración de la red

Configuraciones de red

1. Configure **Network** seleccionando una VPC y una subred disponibles en la lista desplegable y especificando un modo de asignación de direcciones IP privadas.
VPC proporciona una red dedicada para su ECS. Una VPC puede contener subredes para mayor aislamiento. Puede configurar grupos de seguridad por subred para controlar el acceso a los recursos de la nube.
Puede seleccionar una VPC existente o crear una nueva.
Para obtener más información acerca de VPC, consulte [Virtual Private Cloud](#).

NOTA

- Asegúrese de que DHCP esté activada en la VPC a la que pertenece el ECS.
- Cuando use VPC por primera vez, el sistema creará automáticamente una VPC para usted, incluido el grupo de seguridad y la NIC.

2. (Opcional) Agregue una NIC de extensión. Puede agregar varias NIC de extensión a un ECS y especificar sus direcciones IP (incluidas las NIC principales).

 **NOTA**

Si especifica una dirección IP para una NIC al crear varios ECS en un lote:

- Esta dirección IP sirve como dirección IP de inicio.
 - Asegúrese de que las direcciones IP requeridas por las NIC están dentro de la subred, consecutivas y disponibles.
 - La subred con la dirección IP especificada no puede solaparse con otras subredes.
- **IPv6 not required/Automatically-assigned IPv6 address:** este parámetro solo está disponible si el ECS es de variantes específicas y en una VPC con IPv6 habilitado. Para obtener más información sobre cómo habilitar IPv6 en una subred, consulte [Red de doble pila IPv4 e IPv6](#). Para obtener más información acerca de cómo comprobar si un ECS admite la doble pila IPv4/IPv6, consulte "Restricciones" en [Asignación dinámica de direcciones de IPv6](#).

De forma predeterminada, el sistema asigna direcciones de IPv4. Si selecciona **Automatically-assigned IPv6 address**, el sistema asigna direcciones de IPv6. En una VPC, un ECS utiliza una dirección IPv6 para acceder a la intranet de doble pila. Para acceder a Internet, debe habilitar **IPv6 Bandwidth** y seleccionar un ancho de banda compartido. A continuación, el ECS accede a Internet IPv6 a través de la dirección IPv6.

Después de comprar un ECS, habilite IPv6 para que el ECS obtenga dinámicamente una dirección IPv6. Para obtener más información, consulte [Asignación dinámica de direcciones IPv6](#).

 **NOTA**

- IPv6 solo se puede habilitar durante la creación de ECS, y la configuración no se puede modificar después de crear el ECS. Si **IPv6 Bandwidth** no está habilitado al crear un ECS, puede habilitarlo después de crear el ECS.
 - No se admite el ancho de banda dedicado.
3. Establezca **Security Group** seleccionando un grupo de seguridad disponible en la lista desplegable o creando uno nuevo.
Un grupo de seguridad controla el acceso de ECS dentro o entre grupos de seguridad mediante la definición de reglas de acceso. Esto mejora la seguridad de ECS.
Al crear un ECS, puede seleccionar varios grupos de seguridad (se recomienda no más de cinco). En tal caso, las reglas de acceso de todos los grupos de seguridad seleccionados se aplican en el ECS.

NOTA

Antes de inicializar un ECS, asegúrese de que las reglas de grupo de seguridad para la dirección de salida cumplen los siguientes requisitos:

- **Protocol:** TCP
- **Port Range:** 80
- **Remote End:** 169.254.0.0/16

Si utiliza las reglas de grupo de seguridad predeterminadas para la dirección de salida, se cumplen los requisitos anteriores y se puede inicializar el ECS. Las reglas de grupo de seguridad predeterminadas para la dirección de salida son las siguientes:

- **Protocol:** ANY
- **Port Range:** ANY
- **Remote End:** 0.0.0.0/16

4. Establezca **EIP**.

Un EIP es una dirección IP pública estática vinculada a un ECS en una VPC. Utilizando EIP, el ECS proporciona servicios externamente.

Se proporcionan las siguientes opciones:

– **Auto assign**

El sistema asigna automáticamente un EIP para ECS. EIP proporciona un ancho de banda dedicado que es configurable.

– **Use existing**

Se asigna un EIP existente para ECS. Cuando se utiliza un EIP existente, no se le permite crear ECS en un lote.

– **Not required**

Sin EIP, ECS no puede acceder a Internet y se utiliza solo en la red privada o el clúster.

NOTA

Para un ECS anual/mensual, **Auto assign** no está disponible para **EIP**. Si se requiere una EIP, vincule una EIP existente al ECS. Alternativamente, compre una EIP que se factura en pago por uso y luego vinculela al ECS.

5. Establezca **EIP Type**.

– El BGP dinámico proporciona capacidades automáticas de migración por falla y balanceo de carga y toma mejores decisiones de enrutamiento basadas en rutas óptimas cuando se interrumpe una conexión de red.

– El BGP estático proporciona la función de control de enrutamiento y ofrece protección contra la inestabilidad de las rutas, pero no puede seleccionar la ruta óptima en tiempo real cuando se produce un error de conexión de red.

6. Establezca **Billed By**.

Este parámetro es obligatorio si se establece **EIP** en **Auto assign**. Si selecciona **Bandwidth** o **Traffic**, el sistema asignará un ancho de banda dedicado para usted, y el ancho de banda está dedicado para una EIP.

– **Bandwidth:** La facturación se basará en la duración durante la cual se utiliza el ancho de banda.

– **Traffic:** La facturación se basará en el tráfico total independientemente de la duración durante la que se utilice el ancho de banda.

– **Shared bandwidth:** El ancho de banda puede ser utilizado por múltiples EIP.

 **NOTA**

- Un ancho de banda puede ser compartido entre un número limitado de las EIP. Si el número de las EIP no puede cumplir con los requisitos de servicio, cambie a un ancho de banda compartido más alto o solicite la ampliación de la cuota de EIP del ancho de banda existente.
- Las EIP que se facturan anualmente/mensualmente no admiten los anchos de banda compartidos.
- Cuando un ancho de banda compartido que se factura anualmente/mensualmente expira, el sistema elimina automáticamente la configuración de ancho de banda y crea un ancho de banda dedicado facturado por el tráfico para las EIP que comparten la configuración de ancho de banda eliminada.

7. Establezca a **Bandwidth Size**.

Seleccione el ancho de banda según los requisitos del servicio. La unidad es Mbit/s.

8. Haga clic en **Next: Configure Advanced Settings**.

2.4 Paso 3: Configuración de los ajustes avanzados

Ajustes avanzados

1. Establezca **ECS Name**.

El nombre se puede personalizar, pero solo puede contener letras, dígitos, guiones bajos (`_`), guiones (-) y puntos (.).

Si desea comprar varios ECS a la vez, el sistema secuencia automáticamente estos ECS.

Si se crean varios ECS al mismo tiempo, el sistema agrega automáticamente un guion seguido de un número incremental de cuatro dígitos al final de cada nombre de ECS. Por ejemplo, si escribe `ecs`, los ECS se denominarán `ecs-0001`, `ecs-0002`... Si vuelve a crear varios ECS, los valores de los nuevos nombres de ECS aumentan con respecto al valor máximo existente. Por ejemplo, el ECS existente con el número máximo en el nombre es `ecs-0010`. Si introduce `ecs`, los nombres de los nuevos ECS serán `ecs-0011`, `ecs-0012`, Cuando el valor alcance `9999`, empezará a partir de `0001`.

Allow duplicate name: permite que los nombres de ECS sean duplicados. Si selecciona **Allow duplicate name** y crear varios ECS en un lote, los ECS creados tendrán el mismo nombre.

El nombre de un ECS de Windows puede contener un máximo de 15 caracteres y debe ser único. De lo contrario, no se pueden utilizar algunas aplicaciones de Windows.

El **ECS Name** definido en este paso será el nombre de host inicial en el sistema operativo ECS.

 **NOTA**

Los periodos consecutivos (.) o guiones (-) se reemplazarán con el primer carácter para evitar problemas desconocidos.

2. Establezca **Login Mode**.

La autenticación de pares de claves es más segura que la autenticación por contraseña. Si selecciona **Password**, asegúrese de que la contraseña cumple los requisitos de complejidad enumerados en [Tabla 2-1](#) para evitar ataques malintencionados.

- Par de claves

Se utiliza un par de claves para la autenticación del inicio de sesión de ECS. Puede seleccionar un par de claves existente o hacer clic en **Create Key Pair** y crear el que desee.

 **NOTA**

Si utiliza un par de claves existente, asegúrese de haber guardado el archivo de claves localmente. De lo contrario, se producirá un error al iniciar sesión en el ECS.

– **Contraseña**

Se utiliza un nombre de usuario y su contraseña inicial para realizar la autenticación de inicio de sesión de ECS.

La contraseña inicial del usuario **root** se utiliza para autenticar los ECS de Linux, mientras que la del usuario **Administrator** se utiliza para autenticar los ECS de Windows.

Las contraseñas deben cumplir con los requisitos descritos en [Tabla 2-1](#).

Tabla 2-1 Requerimientos de complejidad de la contraseña:

Parámetro	Requisito	Valor de ejemplo
Password	<ul style="list-style-type: none"> ● Consta de 8 caracteres a 26 caracteres. ● Contiene al menos tres de los siguientes tipos de caracteres: <ul style="list-style-type: none"> – Letras en mayúscula – Letras en minúscula – Dígitos – Caracteres especiales: \$!@%-_+=+[:./^, {}? ● No puede contener el nombre de usuario ni el nombre de usuario escrito al revés. ● No puede contener más de dos caracteres en la misma secuencia que aparecen en el nombre de usuario. (Este requisito solo se aplica a los ECS de Windows.) 	YNbUwp! dUc9MClnv NOTA La contraseña de ejemplo se genera aleatoriamente. No lo use.

 **NOTA**

El sistema no cambia periódicamente la contraseña de ECS. Se recomienda que cambie su contraseña regularmente por seguridad.

– **Configurar contraseña más tarde**

La contraseña para iniciar sesión en el ECS no se configura durante la creación de ECS. Después de crear el ECS, seleccione **Reset Password** en la columna **Operation**, establezca una contraseña para el ECS como se le solicite e inicie sesión en el ECS.

3. **Configurar Cloud Backup and Recovery.**

Cloud Backup and Recovery (CBR) proporciona protección de copia de respaldo para discos de EVS y ECS, y utiliza las copias de respaldo para restaurar los discos de EVS y

ECS. Después de establecer **Cloud Backup and Recovery**, el sistema vincula el ECS de destino al almacén de copia de respaldo en la nube y asocia el ECS con la política de copia de respaldo seleccionada para realizar una copia de respaldo periódica del ECS.

Para obtener información sobre los precios de CBR, consulte [¿Cómo se factura CBR?](#)

Se proporcionan las siguientes opciones:

- Crear la nueva
 - i. Establezca el nombre del almacén de copia de respaldo en la nube, que consta de 1 a 64 caracteres, que contiene solo letras, dígitos, guiones bajos (`_`), y guiones (-). Por ejemplo, **vault-f61e**. La regla de nomenclatura predeterminada es **vault_XXXX**.
 - ii. Introduzca la capacidad almacén, que se requiere para realizar una copia de respaldo del ECS. La capacidad del almacén no puede ser menor que la del ECS a ser respaldado. Su valor varía desde la capacidad total del ECS hasta el 10,485,760 en la unidad de GB.
 - iii. Seleccione una política de copia de seguridad de la lista desplegable o inicie sesión en la consola CBR y configure la que desee.
- Use existing
 - i. Seleccione una bóveda de copia de seguridad en la nube existente en la lista desplegable.
 - ii. Seleccione una política de copia de seguridad de la lista desplegable o inicie sesión en la consola CBR y configure la que desee.
- Not required

Omita esta configuración si no se requiere CBR. Si necesita habilitar CBR después de crear un ECS, inicie sesión en la consola de CBR, busque el almacén de destino y vincule el ECS al almacén.

4. Configure server monitoring.

If you select certain public images, it is a good practice to enable detailed monitoring to collect OS metrics. These metrics help you understand the resource utilization and locate a fault.

After you enable detailed monitoring, an agent will be automatically installed on the ECS to provide 1-minute fine-grained monitoring of ECS metrics, such as CPU, memory, network, disk, and process.

For details about the monitoring metrics after the agent is installed, see [OS Monitoring Metrics Supported by ECSs with the Agent Installed](#).

5. Set ECS Group (Optional).

An ECS group applies the anti-affinity policy to the ECSs in it so that the ECSs are automatically allocated to different hosts. Esta configuración es opcional. For instructions about how to create an ECS group, see [Managing ECS Groups](#).

NOTA

Un ECS existente y conectado a un disco local no se puede agregar a un grupo de ECS. Para utilizar funciones de grupo de ECS, seleccione un grupo de ECS al crear un ECS.

6. Para utilizar las funciones enumeradas en **Advanced Options**, seleccione **Configure now**. De lo contrario, no lo seleccione.

- User Data Injection

Puede especificar los datos de usuario. Los datos de usuario se pasarán automáticamente al ECS cuando el ECS se inicie por primera vez. Esta configuración es opcional.

- **As text:** allows you to enter the user data in the text box.
- **As file:** enables the text to automatically inject a script file or other files into a specified directory on an ECS when you create the ECS.

For example, if you activate user **root** permission by passing a script file to an ECS, you can log in to the ECS as user **root**.

For detailed operations, see [Injecting User Data into ECSs](#).

– Optimización del rendimiento

La optimización del rendimiento aumenta el ancho de banda de E/S de datos entre los discos ECS y EVS, lo que mejora el rendimiento del almacenamiento.

– Tag

Tagging an ECS to facilitate ECS identification and management. Esta configuración es opcional. You can add up to 10 tags to an ECS.

For details, see [Tag Management](#).

– Delegación

Esta configuración es opcional. Cuando sus recursos de ECS necesitan compartirse con otras cuentas, o se delega su ECS a personal profesional o equipo de gestión, el administrador del inquilino crea una delegación en IAM y otorga los permisos de gestión de ECS al personal o equipo. La cuenta delegada puede iniciar sesión en el sistema en la nube y cambiar a su cuenta para administrar recursos. No necesita compartir credenciales de seguridad (como contraseñas) con otras cuentas, lo que garantiza la seguridad de su cuenta.

If you have created an agency in IAM, you can select the agency from the drop-down list and obtain specified operation permissions. For more information about agencies, see [Account Delegation](#).

7. Haga clic en Siguiente: **Next: Confirm**.

2.5 Paso 4: Confirmación

Confirmación del pedido

1. En la página **Confirm**, vea los detalles sobre la configuración de ECS.
Para obtener más información sobre el precio, haga clic en **Pricing details**.
 2. Seleccione la duración y la cantidad requeridas para el ECS.
 - **Required Duration:** establezca la duración del servicio si selecciona el modo de facturación **Anual/Mensual**. La duración del servicio oscila entre un mes y tres años.
Puede seleccionar **Auto-renew** para renovar automáticamente los recursos anuales o mensuales cuando caduquen.
 - Mensual: Su suscripción se renovará automáticamente cada mes.
 - Anual: Su suscripción se renovará automáticamente cada año.
- Para obtener más información sobre la renovación automática, consulte [Reglas de renovación automática](#).

- **Quantity:** establezca el número de los ECS que se van a crear.
Se muestra el número restante de ECS que se le permite crear. Para garantizar un uso efectivo de los recursos, se establece un límite superior en los ECS que se van a crear. Si el número de ECS que necesita supera el número máximo de ECS que se le permite crear, haga clic en "Learn how to increase quota" (Aprender cómo aumentar la cuota) para obtener más información. Puede comprar los ECS que necesita después de que se apruebe la solicitud.
 - **ECS Price:** muestra la tarifa de configuración de ECS.
Para obtener más información, haga clic en **Pricing details**.
3. Lea el acuerdo y seleccione la opción **Agreement**.
 4. Confirme la configuración y haga clic en **Submit**.
Después de crear el ECS, se iniciará de forma predeterminada.

Acciones de seguimiento

- Si se crea ECS con una imagen privada que se crea con un archivo de imagen externo, y ECS no tiene instalados complementos de restablecimiento de contraseña con un solo clic, es una buena práctica instalar los complementos de restablecimiento de contraseña después de iniciar sesión en el ECS. Si su contraseña de inicio de sesión se olvida o caduca, puede utilizar la función de restablecimiento de contraseña con un solo clic para establecer una nueva contraseña para el ECS.


For details, see [\(Optional\) Installing One-Click Password Reset Plug-ins](#).

3 Inicio de sesión en el ECS

Inicio de sesión en un ECS de Windows

Figura 3-1 muestra los modos en los que se puede iniciar sesión en un ECS de Windows.

Figura 3-1 Modos de inicio de sesión en un ECS de Windows



1. (Opcional) Recupere su contraseña del archivo de clave.
Para iniciar sesión en un ECS autenticado por los pares de claves, utilice la función de obtención de contraseña proporcionada por la consola de gestión para descifrar el archivo de clave utilizado durante la creación de ECS para obtener una contraseña.
For details, see [Obtaining the Password for Logging In to a Windows ECS](#).
2. Seleccione un método de inicio de sesión e inicie sesión en el ECS.
 - Uso de VNC en la consola de gestión
El nombre de usuario de inicio de sesión es **Administrator**.
For details, see [Login Using VNC](#).
 - Uso de MSTSC
El nombre de usuario de inicio de sesión es de **Administrator** y el ECS debe tener una EIP vinculada.
For details, see [Login Using MSTSC](#).
 - Desde un terminal móvil
El nombre de usuario de inicio de sesión es de **Administrator** y el ECS debe tener una EIP vinculada.

Para obtener más información, consulte [Iniciar sesión en un ECS de Windows desde un terminal móvil](#).

- Desde un Mac


El nombre de usuario de inicio de sesión es de **Administrator** y el ECS debe tener una EIP vinculada.

Para obtener más información, consulte [Iniciar sesión en ECS de Windows desde un Mac](#).

Inicio de sesión en un ECS de Linux

El método de inicio de sesión en un ECS varía dependiendo de la autenticación de inicio de sesión configurada durante la creación de ECS.

Figura 3-2 Modos de inicio de sesión en un ECS de Linux



- Para iniciar sesión por primera vez en un ECS autenticado con contraseña, utilice uno de los métodos siguientes:
 - Uso de VNC en la consola de gestión con nombre de usuario de inicio de sesión **root**
Para obtener más información, consulte [Iniciar sesión con VNC](#).
 - Uso de una contraseña SSH
El nombre de usuario de inicio de sesión es de **root** y el ECS debe tener una EIP vinculada.
For details, see [Login Using an SSH Password](#).
 - Desde un terminal móvil
El nombre de usuario de inicio de sesión es de **root** y el ECS debe tener una EIP vinculada.
For details, see [Logging In to a Linux ECS from a Mobile Terminal](#).

- Para iniciar sesión por primera vez en un ECS autenticado por pares de claves, utilice una herramienta, como PuTTY o XShell, y la clave SSH deseada como usuario **root**. Asegúrese de que el ECS esté vinculado a una EIP.

For instructions about how to log in to a Linux ECS using an SSH key, see [Login Using an SSH Key](#).

NOTA

Si desea iniciar sesión en un ECS mediante VNC proporcionado en la consola de gestión, inicie sesión en el ECS mediante una clave SSH, configure la contraseña de inicio de sesión y use la contraseña para iniciar sesión.

Acciones de seguimiento

- Si ha agregado un disco de datos durante la creación de ECS, debe inicializar el disco de datos después de iniciar sesión en ECS.
Para obtener más información, véase [Escenarios y particiones de disco](#).
- Algunos ECS requieren la instalación de un controlador después de iniciar sesión en ellos. Para obtener detalles sobre los tipos disponibles de ECS, así como sus funciones y uso, consulte "Notes" en [Tipos de ECS](#).

4 Inicialización de discos de datos EVS

4.1 Escenarios y particiones de disco

Si ha agregado un disco de datos durante la creación de ECS, debe inicializar el disco de datos después de iniciar sesión en ECS.

Escenarios

Después de conectar un disco a un ECS, debe iniciar sesión en el ECS para inicializar el disco, es decir, formatear el disco. Debe inicializar un disco antes de acceder a él.

- Disco de sistema
Un disco del sistema no requiere inicialización manual porque se crea e inicializa automáticamente al momento de la creación de ECS. El estilo de partición predeterminado es el registro de arranque maestro (MBR).
- Disco de datos
 - Si se crea un disco de datos junto con un ECS, se adjuntará automáticamente al ECS.
 - Si un disco de datos se crea por separado, debe conectarlo manualmente a ECS.

En ambos casos, debe inicializar el disco de datos antes de usarlo. Elija un estilo de partición adecuado según su plan de servicio.

Guía de operación de las particiones

Tabla 4-1 enumera los estilos comunes de la partición de disco. En Linux, los estilos diferentes de la partición de disco requieren las diferentes herramientas de partición.

Tabla 4-1 Estilos de partición de disco

Estilo de partición de disco	Capacidad máxima de disco admitida	Número máximo de particiones admitidas	Herramienta de partición de Linux
Registro de arranque maestro (MBR)	2 TiB	<ul style="list-style-type: none">● 4 particiones primarias● 3 particiones primarias y 1 partición extendida Con MBR, puede crear varias particiones primarias y una partición extendida. La partición extendida debe dividirse en particiones lógicas antes de su uso. Por ejemplo, si se necesitan crear 6 particiones, puede crearlas de las dos maneras siguientes: <ul style="list-style-type: none">● 3 particiones primarias y 1 partición extendida, con la partición extendida dividida en 3 particiones lógicas● 1 partición primaria y 1 partición extendida, con la partición extendida dividida en 5 particiones lógicas	<ul style="list-style-type: none">● fdisk● parted
Tabla de particiones GUID (GPT)	18 EiB 1 EiB = 1048576 TiB	Ilimitado Las particiones de disco creadas con GPT no están categorizadas.	parted

4.2 Inicialización de un disco de datos de Windows (Windows Server 2008)

Escenarios

Esta sección utiliza Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 bits para describir cómo inicializar un disco de datos conectado a ECS que ejecuta Windows.

La capacidad máxima de disco soportada por MBR es de 2 TiB, y la soportada por GPT es de 18 EiB. Por lo tanto, utilice el estilo de partición GPT si su capacidad de disco es superior a 2 TiB. Para obtener más información, consulte [Inicialización de un disco de datos de Windows de más de 2 TiB \(Windows Server 2008\)](#). Para obtener más información sobre los estilos de partición de disco, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Procedimiento

Paso 1 En el escritorio del ECS, haga clic con el botón derecho en **Computer** y elija **Manage** en el menú contextual.


Aparece la ventana **Server Manager**.

Paso 2 En el árbol de navegación, seleccione **Storage > Disk Management**.

Aparece la ventana **Disk Management**.


- Si se muestra [Figura 4-1](#), el nuevo disco está sin conexión. Vaya a [Paso 3](#).
- Si se muestra [Figura 4-4](#), se mostrará la ventana **Initialize Disk**. Vaya a [Paso 5](#).

Figura 4-1 Gestión de discos



Paso 3 Los discos se muestran en el panel derecho. En el área **Disk 1**, haga clic con el botón derecho en **Offline** y elija **Online** en el menú contextual para conectar el disco.

Figura 4-2 En línea el disco




NOTA

Si el disco está fuera de línea, debe conectar el disco antes de inicializarlo.


Paso 4 Después de conectar el disco, el estado del disco cambia de **Offline** a **Not Initialized**. Haga clic con el botón derecho en el estado del disco y elija **Initialize Disk** en el menú contextual, como se muestra en **Figura 4-3**.

Figura 4-3 Inicializar disco



Paso 5 En el cuadro de diálogo **Initialize Disk**, seleccione el disco de destino, haga clic en **MBR (Master Boot Record)** o **GPT (GUID Partition Table)**, y haga clic en **OK**, como se muestra en **Figura 4-4**.

Figura 4-4 Espacio no asignado




AVISO

El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.


Paso 6 Haga clic con el botón derecho en el espacio no asignado y elija **New Simple Volume** en el menú contextual, como se muestra en **Figura 4-5**.

Figura 4-5 Nuevo volumen simple




Paso 7 En la ventana **New Simple Volume Wizard** que se muestra, haga clic en **Next**.

Figura 4-6 Asistente de nuevo volumen simple




Paso 8 Especifique el tamaño del volumen y haga clic en **Next**. El valor predeterminado es el tamaño máximo.

Figura 4-7 Especificar tamaño de volumen



Paso 9 Asigne la letra del controlador y haga clic en **Next**.

Figura 4-8 Asignar Driver Letter or Path



Paso 10 En la página **Format Partition** que se muestra, haga clic en **Format this volume with the following settings**, establezca los parámetros según los requisitos y seleccione **Perform a quick format**. Luego, haga clic en **Next**.

Figura 4-9 Partición de formato





Figura 4-10 Completar la creación de la partición




AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Por lo tanto, se recomienda elegir un sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

- Paso 11** Haga clic en **Finish**. Espere a que se complete la inicialización. Cuando el estado del volumen cambia a **Healthy**, la inicialización ha finalizado correctamente, como se muestra en [Figura 4-11](#).

Figura 4-11 La inicialización del disco se realizó correctamente



----Fin

4.3 Inicialización de un disco de datos de Windows (Windows Server 2019)

Escenarios

Esta sección utiliza Windows Server 2019 Standard 64bit para describir cómo inicializar un disco de datos conectado a un servidor que ejecuta Windows.

La capacidad máxima de disco soportada por MBR es de 2 TiB, y la soportada por GPT es de 18 EiB. Por lo tanto, utilice el estilo de partición GPT si su capacidad de disco es superior a 2 TiB. Para obtener más información, consulte [Inicialización de un disco de datos de Windows \(Windows Server 2008\)](#). Para obtener más información sobre los estilos de partición de disco, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Procedimiento


Paso 1 En el escritorio de el servidor, haga clic en el icono de inicio en la esquina inferior izquierda.

Se muestra la ventana **Windows Server**.

Paso 2 Haga clic en **Server Manager**.

Aparece la ventana **Server Manager**.


Figura 4-12 Administrador de servidores



Paso 3 En la esquina superior derecha, elija **Tools >Computer Management**.

Se muestra la ventana **Computer Management**.


Figura 4-13 Gestión de ordenadores



Paso 4 Elija **Storage > Disk Management**.

Los discos se muestran en el panel derecho. Si hay un disco que no está inicializado, el sistema le pedirá el cuadro de diálogo **Initialize Disk**.


Figura 4-14 Lista de discos



Paso 5 En el cuadro de diálogo **Initialize Disk**, se selecciona el disco que se va a inicializar. Seleccione un estilo de partición de disco y haga clic en **OK**. En este ejemplo, se selecciona **GPT (GUID Partition Table)**.

Se muestra la ventana **Computer Management**.

Figura 4-15 Gestión de ordenadores



AVISO


El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.

Paso 6 Haga clic con el botón derecho en el espacio en disco no asignado y elija **New Simple Volume** en el menú contextual.

Se muestra la ventana **New Simple Volume Wizard**.


Figura 4-16 Asistente de nuevo volumen simple



Paso 7 Siga las instrucciones y haga clic en **Next**.

Se muestra la página **Specify Volume Size**.


Figura 4-17 Especificar tamaño de volumen



Paso 8 Especifique el tamaño del volumen y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el tamaño de volumen máximo de forma predeterminada. Puede especificar el tamaño del volumen según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Assign Drive Letter or Path**.


Figura 4-18 Asignar Driver Letter or Path



Paso 9 Asigne una letra de unidad o una ruta de acceso a la partición y haga clic en **Next**. El sistema asigna la letra de unidad D de forma predeterminada. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Format Partition**.


Figura 4-19 Partición de formato



Paso 10 Especifique la configuración de formato y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el sistema de archivos NTFS de forma predeterminada. Puede especificar el tipo de sistema de archivos según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Completing the New Simple Volume Wizard**.

Figura 4-20 Finalización del asistente de nuevo volumen simple




AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Por lo tanto, se recomienda elegir un sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 11 Haga clic en **Finish**.

Espere a que se complete la inicialización. Cuando el estado del volumen cambia a **Healthy**, la inicialización ha finalizado correctamente, como se muestra en [Figura 4-21](#).


Figura 4-21 Disco inicializado



Paso 12 Después de crear el volumen, haga clic en  en la barra de tareas y compruebe si aparece un nuevo volumen en el **This PC**. En este ejemplo, Nuevo volumen (D:) es el nuevo volumen.

Si aparece Nuevo volumen (D:), el disco se inicializa correctamente y no se requiere ninguna otra acción.

Figura 4-22 This PC



----Fin

4.4 Inicialización de un disco de datos Linux (fdisk)

Escenarios

Esta sección utiliza CentOS 7.4 64bit para describir cómo inicializar un disco de datos conectado a ECS que ejecuta Linux y usar fdisk para particionar el disco de datos.

El tamaño máximo de partición que admite MBR es de 2 TiB y que admite GPT es de 18 EiB. Si el tamaño de disco que necesita para particionar es mayor que 2 TiB, particione el disco usando GPT.

La herramienta de partición fdisk es adecuada solo para particiones MBR, y la herramienta de partición dividida es adecuada para particiones MBR y GPT. Para obtener más información, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Creación y montaje de una partición

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se puede crear una nueva partición primaria en un disco de datos nuevo que se ha conectado a ECS. La partición primaria se creará usando fdisk, y se usará MBR. Además, la partición será formateada usando el sistema de archivos ext4, montada en `/mnt/sdc`, y configurada para montarse automáticamente en el inicio.

Paso 1 Consulte qué dispositivos de bloque están disponibles en el servidor.

fdisk -l

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# fdisk -l

Disk /dev/vda: 42.9 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000bcb4e

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
 /dev/vda1    *          2048     83886079     41942016   83   Linux

Disk /dev/vdb: 107.4 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

En la salida del comando, este servidor contiene dos discos. `/dev/vda` y `/dev/vdb`. `/dev/vda` es el disco del sistema, y `/dev/vdb` es el nuevo disco de datos.

Paso 2 Inicie fdisk para particionar el nuevo disco de datos.

fdisk New data disk

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

fdisk /dev/vdb

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x38717fc1.

Command (m for help):
```

Paso 3 Escriba `n` y pulse **Enter** para crear una nueva partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Command (m for help): n
Partition type:
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended
```

Hay dos tipos de particiones de disco:

- Al elegir **p**, se crea una partición primaria.
- Al elegir **e**, se crea una partición extendida.

NOTA

Si se utiliza el estilo de partición MBR, se puede crear un máximo de 4 particiones primarias, o 3 particiones primarias y 1 partición extendida. La partición extendida no se puede usar directamente y debe dividirse en particiones lógicas antes de usarla.

Las particiones de disco creadas con GPT no están categorizadas.

Paso 4 Escriba **p** y presione **Enter** para crear una partición primaria en este ejemplo.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
```

Partition number indica el número de serie de la partición primaria. El valor oscila entre **1** y **4**.

Paso 5 Introduzca el número de serie de la partición principal y pulse **Enter**. En este ejemplo se utiliza el número de partición principal **1**. Por lo general, uno comienza con la partición número **1** al particionar un disco vacío.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-209715199, default 2048):
```

First sector indica el sector de inicio. El valor oscila entre **2048** y **209715199**, y el valor predeterminado es **2048**.

Paso 6 Seleccione el sector de inicio por defecto **2048** y pulse **Enter**.

El sistema muestra los sectores inicial y final del espacio disponible de la partición. Puede personalizar el valor dentro de este rango o utilizar el valor predeterminado. El sector inicial debe ser más pequeño que el sector final de la partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
First sector (2048-209715199, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-209715199, default 209715199):
```

Last sector indica el sector final. El valor oscila entre **2048** y **209715199**, y el valor predeterminado es **209715199**.

Paso 7 Seleccione el sector final por defecto **209715199** y pulse **Enter**.

El sistema muestra los sectores inicial y final del espacio disponible de la partición. Puede personalizar el valor dentro de este rango o utilizar el valor predeterminado. El sector inicial debe ser más pequeño que el sector final de la partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-209715199, default 209715199):
Using default value 209715199
Partition 1 of type Linux and of size 100 GiB is set
```

```
Command (m for help):
```

Se ha creado una partición principal para el nuevo disco de datos.

Paso 8 Ingrese **p** y presione **Enter** para imprimir los detalles de la partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Command (m for help): p

Disk /dev/vdb: 107.4 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x38717fc1

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/vdb1            2048     209715199     104856576    83   Linux

Command (m for help):
```

Se muestran los detalles sobre la partición **/dev/vdb1**.

Paso 9 Escriba **w** y pulse **Enter** para escribir los cambios en la tabla de particiones.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Se crea la partición.

NOTA

En caso de que desee descartar los cambios realizados anteriormente, puede salir de fdisk ingresando **q**.

Paso 10 Sincronice la nueva tabla de particiones con el sistema operativo.

partprobe

Paso 11 Formatee la nueva partición con el formato de sistema de archivos deseado.

mkfs -t File system format /dev/vdb1

En este ejemplo, se utiliza el formato **ext4** para la nueva partición.

mkfs -t ext4 /dev/vdb1

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# mkfs -t ext4 /dev/vdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
6553600 inodes, 26214144 blocks
1310707 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2174746624
800 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
```

```
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
```

```
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

El formato toma un período de tiempo. Observe el estado de funcionamiento del sistema y no salga.

AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Elija un formato de sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 12 Cree un punto de montaje.

mkdir *Mount point*

En este ejemplo, se crea el punto de montaje **/mnt/sdc**.

mkdir /mnt/sdc

NOTA

El directorio **/mnt** existe en todos los sistemas Linux. Si no se puede crear el punto de montaje, puede ser que el directorio **/mnt** se haya eliminado accidentalmente. Puede ejecutar **mkdir -p /mnt/sdc** para crear el punto de montaje.

Paso 13 Monte la nueva partición en el punto de montaje creado.

mount *Disk partition Mount point*

En este ejemplo, la partición **/dev/vdb1** está montada en **/mnt/sdc**.

mount /dev/vdb1 /mnt/sdc

Paso 14 Compruebe el resultado del montaje.

df -TH

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# df -TH  
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on  
/dev/vda1       ext4      43G   1.9G   39G   5% /  
devtmpfs        devtmpfs  2.0G   0     2.0G   0% /dev  
tmpfs           tmpfs     2.0G   0     2.0G   0% /dev/shm  
tmpfs           tmpfs     2.0G   9.1M   2.0G   1% /run  
tmpfs           tmpfs     2.0G   0     2.0G   0% /sys/fs/cgroup  
tmpfs           tmpfs     398M   0     398M   0% /run/user/0  
/dev/vdb1       ext4     106G   63M   101G   1% /mnt/sdc
```

Ahora debería ver que la partición **/dev/vdb1** está montada en el archivo **/mnt/sdc**.

 **NOTA**

Después de reiniciar el ECS, el disco no se montará automáticamente. Para configurar el montaje automático en el inicio, deberá modificar el archivo `/etc/fstab`. Para obtener más información, consulte [Configuración del montaje automático al inicio del sistema](#).

----Fin

Configuración del montaje automático al inicio del sistema

El archivo `fstab` controla qué discos se montan automáticamente en el inicio. Puede usar `fstab` para configurar los discos de datos para que se monten automáticamente. Esta operación no afectará a los datos existentes.

El ejemplo aquí utiliza UUID para identificar discos en el archivo `fstab`. Se recomienda no utilizar nombres de dispositivo para identificar los discos en el archivo porque los nombres de dispositivo se asignan dinámicamente y pueden cambiar (por ejemplo, de `/dev/vdb1` a `/dev/vdb2`) después de reiniciar. Esto incluso puede evitar que el disco se inicie.

 **NOTA**

UUID es la cadena de caracteres única para las particiones de disco en un sistema Linux.

Paso 1 Consultar el UUID de la partición.

blkid *Disk partition*

En este ejemplo, se consulta el UUID de la partición `/dev/vdb1`.

blkid /dev/vdb1

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# blkid /dev/vdb1
/dev/vdb1: UUID="0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df" TYPE="ext4"
```

Registre cuidadosamente el UUID, ya que lo necesitará para el siguiente paso.

Paso 2 Abra el archivo `fstab` con el editor `vi`.

vi /etc/fstab

Paso 3 Pulse `i` para entrar en el modo de edición.

Paso 4 Mueva el cursor hasta el final del archivo y pulse **Enter**. A continuación, agregue la siguiente información:

```
UUID=0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df /mnt/sdc ext4
defaults 0 2
```

En este ejemplo, la línea que comienza con "UUID" es la información añadida. Edite esta línea para que coincida con el siguiente formato:

- **UUID:** El UUID obtenido en [Paso 1](#).
- **Mount point:** El directorio en el que se monta la partición. Puede consultar el punto de montaje mediante `df -TH`.
- **Filesystem:** El formato del sistema de archivos de la partición. Puede consultar el formato del sistema de archivos mediante `df -TH`.
- **Mount option:** La opción de montaje de partición. Por lo general, este parámetro se establece en `defaults`.

- **Dump:** La opción de copia de respaldo de volcado de Linux.
 - **0:** La copia de respaldo de volcado de Linux no se utiliza. Por lo general, no se utiliza la copia de respaldo de volcado, y puede establecer este parámetro en **0**.
 - **1:** Se utiliza la copia de respaldo de volcado de Linux.
- **fsck:** La opción fsck, que significa si usar fsck para comprobar el disco durante el inicio.
 - **0:** no usar fsck.
 - Si el punto de montaje es la partición raíz (*/*), este parámetro debe establecerse en **1**. Si este parámetro se establece en **1** para la partición raíz, este parámetro para otras particiones debe comenzar con **2** porque el sistema comprueba las particiones en el orden ascendente de los valores.

Paso 5 Pulse **Esc**, escriba **:wq** y pulse **Enter**.

El sistema guarda las configuraciones y sale del editor vi.

Paso 6 Compruebe que el disco está montado automáticamente en el inicio.

1. Desmonte la partición.

umount *Disk partition*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

umount /dev/vdb1

2. Vuelva a cargar todo el contenido del archivo */etc/fstab*.

mount -a

3. Consulte la información de montaje del sistema de archivos.

mount | grep *Mount point*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

mount | grep /mnt/sdc

Si se muestra información similar a la siguiente, se ha configurado el montaje automático:

```
root@ecs-test-0001 ~]# mount | grep /mnt/sdc
/dev/vdb1 on /mnt/sdc type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
```

----Fin

4.5 Inicialización de un disco de datos Linux (parted)

Escenarios

Esta sección utiliza CentOS 7.4 64bit para describir cómo inicializar un disco de datos conectado a ECS que ejecuta Linux y usar parted para particionar el disco de datos.

El tamaño máximo de partición que admite MBR es de 2 TiB y que admite GPT es de 18 EiB. Si el tamaño de disco que necesita para particionar es mayor que 2 TiB, particione el disco usando GPT.

La herramienta de partición fdisk es adecuada solo para particiones MBR, y la herramienta de partición dividida es adecuada para particiones MBR y GPT. Para obtener más información, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las

operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Creación y montaje de una partición

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede crear una nueva partición en un disco de datos nuevo que se ha conectado a ECS. La partición se creará usando parted, y GPT se usará. Además, la partición será formateada usando el sistema de archivos ext4, montada en **/mnt/sdc**, y configurada para montarse automáticamente en el inicio.

Paso 1 Consultar información sobre el nuevo disco de datos.

lsblk

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
root@ecs-test-0001 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda   253:0    0  40G  0 disk
└─vda1 253:1    0  40G  0 part /
vdb   253:16   0 100G  0 disk
```

En la salida del comando, este servidor contiene dos discos. **/dev/vda** y **/dev/vdb**. **/dev/vda** es el disco del sistema, y **/dev/vdb** es el nuevo disco de datos.

Paso 2 Inicie parted para particionar el nuevo disco de datos.

parted *New data disk*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

parted /dev/vdb

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# parted /dev/vdb
GNU Parted 3.1
Using /dev/vdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Paso 3 Escriba **p** y pulse **Enter** para ver el estilo de partición de disco actual.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) p
Error: /dev/vdb: unrecognised disk label
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 107GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted)
```

En la salida del comando, el valor de la **Partition Table** es **unknown**, lo que indica que no se ha establecido ningún estilo de partición para el nuevo disco.

Paso 4 Establezca el estilo de partición de disco.

mklabel *Disk partition style*

Este comando le permite controlar si usar MBR o GPT para su tabla de particiones. En este ejemplo, se utiliza GPT.

mklabel gpt

AVISO

El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.

Paso 5 Escriba **p** y pulse **Enter** para ver el estilo de partición de disco.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) mklabel gpt
(parted) p
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 107GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  File system  Name  Flags
(parted)
```

En la salida del comando, el valor de la **Partition Table** es **gpt**, lo que indica que el estilo de partición de disco es GPT.

Paso 6 Introduzca **unit s** y pulse **Enter** para ajustar la unidad de medida del disco a sector.

Paso 7 Crear una nueva partición.

mkpart *Partition name Start sector End sector*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

mkpart test 2048s 100%

En este ejemplo, se crea una partición para el nuevo disco de datos, a partir de **2048** y usando el **100%** del resto del disco. Los dos valores se usan solo como referencia. Puede determinar el número de particiones y el tamaño de la partición en función de sus requisitos de servicio.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) mkpart opt 2048s 100%
(parted)
```

Paso 8 Ingrese **p** y presione **Enter** para imprimir los detalles de la partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) p
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 209715200s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End          Size          File system  Name  Flags
  1      2048s  209713151s  209711104s

(parted)
```

Paso 9 Ingrese **q** y pulse **Enter** para salir de parted.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) q
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

Puede configurar el montaje automático actualizando el archivo **/etc/fstab**. Antes de hacerlo, formatee la partición con el sistema de archivos deseado y monte la partición en el punto de montaje.

Paso 10 Vea la información de la partición de disco.

lsblk

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda   253:0   0   40G  0 disk
└─vda1 253:1   0   40G  0 part /
vdb   253:16  0  100G  0 disk
└─vdb1 253:17  0  100G  0 part
```

En la salida del comando, **/dev/vdb1** es la partición que ha creado.

Paso 11 Formatee la nueva partición con el formato de sistema de archivos deseado.

mkfs -t File system format /dev/vdb1

En este ejemplo, se utiliza el formato **ext4** para la nueva partición.

mkfs -t ext4 /dev/vdb1

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# mkfs -t ext4 /dev/vdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
6553600 inodes, 26213888 blocks
1310694 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
```

```
Maximum filesystem blocks=2174746624
800 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

El formato toma un período de tiempo. Observe el estado de funcionamiento del sistema y no salga.

AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Elija un formato de sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 12 Cree un punto de montaje.

mkdir *Mount point*

En este ejemplo, se crea el punto de montaje **/mnt/sdc**.

mkdir /mnt/sdc

📖 NOTA

El directorio **/mnt** existe en todos los sistemas Linux. Si no se puede crear el punto de montaje, puede ser que el directorio **/mnt** se haya eliminado accidentalmente. Puede ejecutar **mkdir -p /mnt/sdc** para crear el punto de montaje.

Paso 13 Monte la nueva partición en el punto de montaje creado.

mount *Disk partition Mount point*

En este ejemplo, la partición **/dev/vdb1** está montada en **/mnt/sdc**.

mount /dev/vdb1 /mnt/sdc

Paso 14 Compruebe el resultado del montaje.

df -TH

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# df -TH
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1       ext4      43G   1.9G   39G   5% /
devtmpfs        devtmpfs  2.0G   0     2.0G   0% /dev
tmpfs           tmpfs     2.0G   0     2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     2.0G   9.0M   2.0G   1% /run
tmpfs           tmpfs     2.0G   0     2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           tmpfs     398M   0     398M   0% /run/user/0
/dev/vdb1       ext4     106G   63M  101G   1% /mnt/sdc
```

Ahora debería ver que la partición **/dev/vdb1** está montada en el archivo **/mnt/sdc**.

 **NOTA**

Después de reiniciar el ECS, el disco no se montará automáticamente. Para configurar el montaje automático en el inicio, deberá modificar el archivo `/etc/fstab`. Para obtener más información, consulte [Configuración del montaje automático al inicio del sistema](#).

----Fin

Configuración del montaje automático al inicio del sistema

El archivo `fstab` controla qué discos se montan automáticamente en el inicio. Puede usar `fstab` para configurar los discos de datos para que se monten automáticamente. Esta operación no afectará a los datos existentes.

El ejemplo aquí utiliza UUID para identificar discos en el archivo `fstab`. Se recomienda no utilizar nombres de dispositivo para identificar los discos en el archivo porque los nombres de dispositivo se asignan dinámicamente y pueden cambiar (por ejemplo, de `/dev/vdb1` a `/dev/vdb2`) después de reiniciar. Esto incluso puede evitar que el disco se inicie.

 **NOTA**

UUID es la cadena de caracteres única para las particiones de disco en un sistema Linux.

Paso 1 Consultar el UUID de la partición.

blkid *Disk partition*

En este ejemplo, se consulta el UUID de la partición `/dev/vdb1`.

blkid `/dev/vdb1`

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# blkid /dev/vdb1
/dev/vdb1: UUID="0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df" TYPE="ext4"
```

Registre cuidadosamente el UUID, ya que lo necesitará para el siguiente paso.

Paso 2 Abra el archivo `fstab` con el editor `vi`.

vi `/etc/fstab`

Paso 3 Pulse `i` para entrar en el modo de edición.

Paso 4 Mueva el cursor hasta el final del archivo y pulse **Enter**. A continuación, agregue la siguiente información:

```
UUID=0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df /mnt/sdc ext4
defaults 0 2
```

En este ejemplo, la línea que comienza con "UUID" es la información añadida. Edite esta línea para que coincida con el siguiente formato:

- **UUID**: El UUID obtenido en **Paso 1**.
- **Mount point**: El directorio en el que se monta la partición. Puede consultar el punto de montaje mediante **df -TH**.
- **Filesystem**: El formato del sistema de archivos de la partición. Puede consultar el formato del sistema de archivos mediante **df -TH**.
- **Mount option**: La opción de montaje de partición. Por lo general, este parámetro se establece en **defaults**.

- **Dump:** La opción de copia de respaldo de volcado de Linux.
 - **0:** La copia de respaldo de volcado de Linux no se utiliza. Por lo general, no se utiliza la copia de respaldo de volcado, y puede establecer este parámetro en **0**.
 - **1:** Se utiliza la copia de respaldo de volcado de Linux.
- **fsck:** La opción fsck, que significa si usar fsck para comprobar el disco durante el inicio.
 - **0:** no usar fsck.
 - Si el punto de montaje es la partición raíz (*/*), este parámetro debe establecerse en **1**. Si este parámetro se establece en **1** para la partición raíz, este parámetro para otras particiones debe comenzar con **2** porque el sistema comprueba las particiones en el orden ascendente de los valores.

Paso 5 Pulse **Esc**, escriba **:wq** y pulse **Enter**.

El sistema guarda las configuraciones y sale del editor vi.

Paso 6 Compruebe que el disco está montado automáticamente en el inicio.

1. Desmonte la partición.

umount *Disk partition*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

umount /dev/vdb1

2. Vuelva a cargar todo el contenido del archivo */etc/fstab*.

mount -a

3. Consulte la información de montaje del sistema de archivos.

mount | grep Mount point

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

mount | grep /mnt/sdc

Si se muestra información similar a la siguiente, se ha configurado el montaje automático:

```
root@ecs-test-0001 ~]# mount | grep /mnt/sdc  
/dev/vdb1 on /mnt/sdc type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
```

----Fin

4.6 Inicialización de un disco de datos de Windows de más de 2 TiB (Windows Server 2008)

Escenarios

Esta sección utiliza Windows Server 2008 R2 Standard 64bit para describir cómo inicializar un disco de datos cuya capacidad es mayor de 2 TiB. En las siguientes operaciones, la capacidad del disco de ejemplo es de 3 TiB.

La capacidad máxima de disco soportada por MBR es de 2 TiB, y la soportada por GPT es de 18 EiB. Por lo tanto, utilice el estilo de partición GPT si su capacidad de disco es superior a 2 TiB. Para obtener más información, consulte [Inicialización de un disco de datos de Windows \(Windows Server 2008\)](#). Para obtener más información sobre los estilos de partición de disco, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Procedimiento


Paso 1 En el escritorio de el servidor, haga clic en **Start**.

Se muestra la ventana **Start**.

Paso 2 Haga clic con el botón derecho en **Computer** y elija **Manage** en el menú contextual.

Aparece la ventana **Server Manager**.

Figura 4-23 Administrador del servidor (Windows Server 2008)




Paso 3 Los discos aparecen en el panel derecho. Si el nuevo disco está en estado desconectado, póngalo en línea antes de inicializarlo.

En el área **Disk 1**, haga clic con el botón derecho y elija **Online** en el menú contextual.

Cuando el estado del disco 1 cambia de **Offline** a **Not Initialized**, el disco se pone en línea.


Figura 4-24 Conectar correctamente (Windows Server 2008)



Paso 4 En el área **Disk 1**, haga clic con el botón derecho y elija **Initialize Disk** en el menú contextual.

Aparece el cuadro de diálogo **Initialize Disk**.


Figura 4-25 Inicialización de disco (Windows Server 2008)



Paso 5 En el cuadro de diálogo **Initialize Disk**, se selecciona el disco que se va a inicializar. En este ejemplo, la capacidad del disco es superior a 2 TiB. Por lo tanto, seleccione **GPT (GUID Partition Table)** y haga clic en **OK**.

Aparece la ventana **Server Manager**.

Figura 4-26 Administrador del servidor (Windows Server 2008)



AVISO


El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.

Paso 6 Haga clic con el botón derecho en el espacio en disco no asignado y elija **New Simple Volume** en el menú contextual.

Se muestra la ventana **New Simple Volume Wizard**.


Figura 4-27 Nuevo asistente de volumen simple (Windows Server 2008)



Paso 7 Siga las instrucciones y haga clic en **Next**.

Se muestra la página **Specify Volume Size**.


Figura 4-28 Especificar el tamaño del volumen (Windows Server 2008)



Paso 8 Especifique el tamaño del volumen y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el tamaño de volumen máximo de forma predeterminada. Puede especificar el tamaño del volumen según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Assign Drive Letter or Path**.


Figura 4-29 Asignar letra de unidad o ruta (Windows Server 2008)



Paso 9 Asigne una letra de unidad o una ruta de acceso a la partición y haga clic en **Next**. El sistema asigna la letra de unidad D de forma predeterminada. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Format Partition**.


Figura 4-30 Partición de formato (Windows Server 2008)



Paso 10 Especifique la configuración de formato y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el sistema de archivos NTFS de forma predeterminada. Puede especificar el tipo de sistema de archivos según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Completing the New Simple Volume Wizard**.

Figura 4-31 Finalización del asistente de nuevo volumen simple




AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Por lo tanto, se recomienda elegir un sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 11 Haga clic en **Finish**.

Espere a que se complete la inicialización. Cuando el estado del volumen cambia a **Healthy**, la inicialización ha finalizado correctamente, como se muestra en **Figura 4-32**.


Figura 4-32 La inicialización del disco se realizó correctamente (Windows Server 2008)



Paso 12 Después de crear el volumen, haga clic en  y compruebe si aparece un nuevo volumen en **Computer**. En este ejemplo, Nuevo volumen (D:) es el nuevo volumen.

Si aparece Nuevo volumen (D:), el disco se inicializa correctamente y no se requiere ninguna otra acción.

Figura 4-33 Equipo (Windows Server 2008)



----Fin

4.7 Inicialización de un disco de datos de Windows de más de 2 TiB (Windows Server 2012)

Escenarios

Esta sección utiliza Windows Server 2012 R2 Standard 64bit para describir cómo inicializar un disco de datos cuya capacidad es mayor que 2 TiB. En las siguientes operaciones, la capacidad del disco de ejemplo es de 3 TiB.

La capacidad máxima de disco soportada por MBR es de 2 TiB, y la soportada por GPT es de 18 EiB. Por lo tanto, utilice el estilo de partición GPT si su capacidad de disco es superior a 2 TiB. Para obtener más información, consulte [Inicialización de un disco de datos de Windows \(Windows Server 2008\)](#). Para obtener más información sobre los estilos de partición de disco, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.


Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Procedimiento


- Paso 1** En el escritorio de el servidor, haga clic en  en el área inferior. Aparece la ventana **Server Manager**.

Figura 4-34 Server Manager (Windows Server 2012)



- Paso 2** En la esquina superior derecha, elija **Tools >Computer Management**. Se muestra la ventana **Computer Management**.


Figura 4-35 Computer Management window (Windows Server 2012)



Paso 3 Elija **Storage > Disk Management**.

Los discos se muestran en el panel derecho.

Figura 4-36 Disk Management list (Windows Server 2012)




Paso 4 (Opcional) Si el nuevo disco está en estado desconectado, póngalo en línea antes de inicializarlo.

En el área **Disk 1**, haga clic con el botón derecho y elija **Online** en el menú contextual.

Cuando el estado del disco 1 cambia de **Offline** a **Not Initialized**, el disco se pone en línea.


Figura 4-37 Bring online succeeded (Windows Server 2012)



Paso 5 En el área **Disk 1**, haga clic con el botón derecho y elija **Initialize Disk** en el menú contextual.

Aparece el cuadro de diálogo **Initialize Disk**.


Figura 4-38 Initialize Disk (Windows Server 2012)



Paso 6 En el cuadro de diálogo **Initialize Disk**, se selecciona el disco que se va a inicializar. En este ejemplo, la capacidad del disco es superior a 2 TiB. Por lo tanto, seleccione **GPT (GUID Partition Table)** y haga clic en **OK**.

Se muestra la ventana **Computer Management**.

Figura 4-39 Computer Management (Windows Server 2012)



AVISO


El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.

Paso 7 Haga clic con el botón derecho en el espacio en disco no asignado y elija **New Simple Volume** en el menú contextual.


Se muestra la ventana **New Simple Volume Wizard**.

Figura 4-40 New Simple Volume Wizard (Windows Server 2012)




Paso 8 Siga las instrucciones y haga clic en **Next**.
Se muestra la página **Specify Volume Size**.

Figura 4-41 Specify Volume Size (Windows Server 2012)



Paso 9 Especifique el tamaño del volumen y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el tamaño de volumen máximo de forma predeterminada. Puede especificar el tamaño del volumen según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.
Se muestra la página **Assign Drive Letter or Path**.


Figura 4-42 Assign Driver Letter or Path (Windows Server 2012)



Paso 10 Asigne una letra de unidad o una ruta de acceso a la partición y haga clic en **Next**. El sistema asigna la letra de unidad D de forma predeterminada. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Format Partition**.


Figura 4-43 Format Partition (Windows Server 2012)



Paso 11 Especifique la configuración de formato y haga clic en **Next**. El sistema selecciona el sistema de archivos NTFS de forma predeterminada. Puede especificar el tipo de sistema de archivos según sea necesario. En este ejemplo, se utiliza la configuración predeterminada.

Se muestra la página **Completing the New Simple Volume Wizard**.

Figura 4-44 Finalización de New Simple Volume Wizard (Windows Server 2012)




AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Por lo tanto, se recomienda elegir un sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 12 Haga clic en **Finish**.

Espera a que se complete la inicialización. Cuando el estado del volumen cambia a **Healthy**, la inicialización ha finalizado correctamente, como se muestra en [Figura 4-45](#).


Figura 4-45 La inicialización del disco se realizó correctamente (Windows Server 2012)



Paso 13 Después de crear el volumen, haga clic en  y compruebe si aparece un nuevo volumen en **This PC**. En este ejemplo, Nuevo volumen (D:) es el nuevo volumen.

Si aparece Nuevo volumen (D:), el disco se inicializa correctamente y no se requiere ninguna otra acción.

Figura 4-46 This PC (Windows Server 2012)



----Fin

4.8 Inicialización de un disco de datos Linux de más de 2 TiB (parted)

Escenarios

Esta sección utiliza CentOS 7.4 64bit para describir cómo utilizar parted para inicializar un disco de datos cuya capacidad es mayor de 2 TiB. En las siguientes operaciones, la capacidad del disco de ejemplo es de 3 TiB.

El tamaño máximo de partición que admite MBR es de 2 TiB y que admite GPT es de 18 EiB. Si el tamaño de disco que necesita para particionar es mayor que 2 TiB, particione el disco usando GPT.

La herramienta de partición fdisk es adecuada solo para particiones MBR, y la herramienta de partición dividida es adecuada para particiones MBR y GPT. Para obtener más información, consulte [Escenarios y particiones de disco](#).

El método para inicializar un disco varía ligeramente en función del sistema operativo que se ejecute en el ECS. Este documento se utiliza únicamente como referencia. Para ver las operaciones y diferencias detalladas, consulte los documentos de producto del sistema operativo correspondiente.

AVISO

Al utilizar un disco por primera vez, si no lo ha inicializado, incluida la creación de particiones y sistemas de archivos, es posible que el espacio adicional añadido a este disco en una expansión posterior no se utilice normalmente.

Prerrequisitos

- Se ha conectado un disco de datos a un servidor y no se ha inicializado.
- Ha iniciado sesión en el ECS.
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un ECS, consulte [Iniciar sesión en un ECS](#).
 - Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en un BMS, consulte [Iniciar sesión en el BMS](#).

Creación y montaje de una partición

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede crear una nueva partición en un disco de datos nuevo que se ha conectado a ECS. La partición se creará usando parted, y GPT se usará. Además, la partición será formateada usando el sistema de archivos ext4, montada en `/mnt/sdc`, y configurada para montarse automáticamente en el inicio.

Paso 1 Consultar información sobre el nuevo disco de datos.

lsblk

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-centos74 ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda         253:0    0   40G  0 disk
├─vda1      253:1    0    1G  0 part /boot
└─vda2      253:2    0   39G  0 part /
vdb         253:16   0    3T  0 disk
```

En la salida del comando, este servidor contiene dos discos. **/dev/vda** y **/dev/vdb**. **/dev/vda** es el disco del sistema, y **/dev/vdb** es el nuevo disco de datos.

Paso 2 Inicie **parted** para particionar el nuevo disco de datos.

parted *New data disk*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

parted /dev/vdb

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-centos74 ~]# parted /dev/vdb
GNU Parted 3.1
Using /dev/vdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Paso 3 Escriba **p** y pulse **Enter** para ver el estilo de partición de disco actual.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) p
Error: /dev/vdb: unrecognised disk label
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 3299GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
(parted)
```

En la salida del comando, el valor de la **Partition Table** es **unknown**, lo que indica que no se ha establecido ningún estilo de partición para el nuevo disco.

Paso 4 Establezca el estilo de partición de disco.

mklabel *Disk partition style*

El estilo de partición de disco puede ser MBR o GPT. Si la capacidad del disco es superior a 2 TiB, utilice GPT.

mklabel gpt

AVISO

El tamaño máximo de disco soportado por MBR es de 2 TiB, y el soportado por GPT es de 18 EiB. Debido a que un disco de datos de EVS actualmente admite hasta 32 TiB, utilice GPT si el tamaño del disco es mayor que 2 TiB.

Si el estilo de partición se cambia después de que se ha utilizado el disco, todos los datos en el disco se perderán, así que tenga cuidado de seleccionar un estilo de partición apropiado al inicializar el disco. Si debe cambiar el estilo de partición a GPT después de que se haya utilizado un disco, se recomienda que realice una copia de respaldo de los datos del disco antes del cambio.

Paso 5 Escriba **p** y pulse **Enter** para ver el estilo de partición de disco.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) mklabel gpt
(parted) p
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 3299GiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
(parted)
```

Paso 6 Introduzca **unit s** y pulse **Enter** para ajustar la unidad de medida del disco a sector.

Paso 7 Crear una nueva partición.

mkpart *Partition name Start sector End sector*

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

mkpart opt 2048s 100%

En este ejemplo, se crea una partición para el nuevo disco de datos, a partir de **2048** y usando el **100%** del resto del disco. Los dos valores se usan solo como referencia. Puede determinar el número de particiones y el tamaño de la partición en función de sus requisitos de servicio.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) mkpart opt 2048s 100%
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? Ignore
```

Si aparece el mensaje de advertencia anterior, escriba **Ignore** para omitir la advertencia de rendimiento.

Paso 8 Ingrese **p** y presione **Enter** para imprimir los detalles de la partición.

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
(parted) p
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vdb: 6442450944s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 2048s 6442448895s 6442446848s opt
```

Se muestran los detalles sobre la partición **dev/vdb1**.

Paso 9 Ingrese **q** y pulse **Enter** para salir de parted.

Paso 10 Vea la información de la partición de disco.

lsblk

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-centos74 ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 253:0 0 40G 0 disk
├─vda1 253:1 0 1G 0 part /boot
└─vda2 253:2 0 39G 0 part /
vdb 253:16 0 3T 0 disk
└─vdb1 253:17 0 3T 0 part
```

En la salida del comando, **/dev/vdb1** es la partición que ha creado.

Paso 11 Formatee la nueva partición con el formato de sistema de archivos deseado.

```
mkfs -t File system format /dev/vdb1
```

En este ejemplo, se utiliza el formato **ext4** para la nueva partición.

```
mkfs -t ext4 /dev/vdb1
```

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-centos74 ~]# mkfs -t ext4 /dev/vdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
201326592 inodes, 805305856 blocks
40265292 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2952790016
24576 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

El formato toma un período de tiempo. Observe el estado de funcionamiento del sistema y no salga.

AVISO

Los tamaños de particiones compatibles con los sistemas de archivos varían. Elija un formato de sistema de archivos adecuado en función de sus requisitos de servicio.

Paso 12 Cree un punto de montaje.

```
mkdir Mount point
```

En este ejemplo, se crea el punto de montaje **/mnt/sdc**.

```
mkdir /mnt/sdc
```

NOTA

El directorio **/mnt** existe en todos los sistemas Linux. Si no se puede crear el punto de montaje, puede ser que el directorio **/mnt** se haya eliminado accidentalmente. Puede ejecutar **mkdir -p /mnt/sdc** para crear el punto de montaje.

Paso 13 Monte la nueva partición en el punto de montaje creado.

```
mount Disk partition Mount point
```

En este ejemplo, la partición **/dev/vdb1** está montada en **/mnt/sdc**.

```
mount /dev/vdb1 /mnt/sdc
```

Paso 14 Compruebe el resultado del montaje.

```
df -TH
```

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-centos74 ~]# df -TH
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2       ext4      42G   1.5G   38G   4% /
devtmpfs        devtmpfs  2.0G    0   2.0G   0% /dev
tmpfs           tmpfs     2.0G    0   2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     2.0G   8.9M   2.0G   1% /run
tmpfs           tmpfs     2.0G    0   2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1       ext4      1.1G   153M   801M  17% /boot
tmpfs           tmpfs     398M    0   398M   0% /run/user/0
/dev/vdb1       ext4      3.3T    93M   3.1T   1% /mnt/sdc
```

Ahora debería ver que la partición **/dev/vdb1** está montada en el archivo **/mnt/sdc**.

----Fin

Configuración del montaje automático al inicio del sistema

El archivo **fstab** controla qué discos se montan automáticamente en el inicio. Puede usar **fstab** para configurar los discos de datos para que se monten automáticamente. Esta operación no afectará a los datos existentes.

El ejemplo aquí utiliza UUID para identificar discos en el archivo **fstab**. Se recomienda no utilizar nombres de dispositivo para identificar los discos en el archivo porque los nombres de dispositivo se asignan dinámicamente y pueden cambiar (por ejemplo, de **/dev/vdb1** a **/dev/vdb2**) después de reiniciar. Esto incluso puede evitar que el disco se inicie.

NOTA

UUID es la cadena de caracteres única para las particiones de disco en un sistema Linux.

Paso 1 Consultar el UUID de la partición.

```
blkid Disk partition
```

En este ejemplo, se consulta el UUID de la partición **/dev/vdb1**.

```
blkid /dev/vdb1
```

La información que aparecerá en pantalla será similar a la información siguiente:

```
[root@ecs-test-0001 ~]# blkid /dev/vdb1
/dev/vdb1: UUID="0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df" TYPE="ext4"
```

Registre cuidadosamente el UUID, ya que lo necesitará para el siguiente paso.

Paso 2 Abra el archivo **fstab** con el editor **vi**.

```
vi /etc/fstab
```

Paso 3 Pulse **i** para entrar en el modo de edición.

Paso 4 Mueva el cursor hasta el final del archivo y pulse **Enter**. A continuación, agregue la siguiente información:

```
UUID=0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df /mnt/sdc          ext4
defaults              0 2
```

En este ejemplo, la línea que comienza con "UUID" es la información añadida. Edite esta línea para que coincida con el siguiente formato:

- **UUID:** El UUID obtenido en **Paso 1**.
- **Mount point:** El directorio en el que se monta la partición. Puede consultar el punto de montaje mediante **df -TH**.
- **Filesystem:** El formato del sistema de archivos de la partición. Puede consultar el formato del sistema de archivos mediante **df -TH**.
- **Mount option:** La opción de montaje de partición. Por lo general, este parámetro se establece en **defaults**.
- **Dump:** La opción de copia de respaldo de volcado de Linux.
 - **0:** La copia de respaldo de volcado de Linux no se utiliza. Por lo general, no se utiliza la copia de respaldo de volcado, y puede establecer este parámetro en **0**.
 - **1:** Se utiliza la copia de respaldo de volcado de Linux.
- **fsck:** La opción fsck, que significa si usar fsck para comprobar el disco durante el inicio.
 - **0:** no usar fsck.
 - Si el punto de montaje es la partición raíz (*/*), este parámetro debe establecerse en **1**. Si este parámetro se establece en **1** para la partición raíz, este parámetro para otras particiones debe comenzar con **2** porque el sistema comprueba las particiones en el orden ascendente de los valores.

Paso 5 Pulse **Esc**, escriba **:wq** y pulse **Enter**.

El sistema guarda las configuraciones y sale del editor vi.

Paso 6 Compruebe que el disco está montado automáticamente en el inicio.

1. Desmonte la partición.

```
umount Disk partition
```

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

```
umount /dev/vdb1
```

2. Vuelva a cargar todo el contenido del archivo **/etc/fstab**.

```
mount -a
```

3. Consulte la información de montaje del sistema de archivos.

```
mount | grep Mount point
```

En este ejemplo, ejecute el siguiente comando:

```
mount | grep /mnt/sdc
```

Si se muestra información similar a la siguiente, se ha configurado el montaje automático:

```
root@ecs-test-0001 ~]# mount | grep /mnt/sdc  
/dev/vdb1 on /mnt/sdc type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
```

----Fin

5 Historial de revisiones

Lanzado en	Descripción
2020-08-31	Esta edición es el quinto lanzamiento oficial. Agregado el paso de configurar la supervisión del servidor en Paso 3: Configuración de los ajustes avanzados .
2020-04-28	Esta edición es el cuarto lanzamiento oficial. Agregados los procedimientos para seleccionar una arquitectura de CPU en Paso 1: Configuración de los ajustes básicos .
2019-07-12	Esta edición es el tercer lanzamiento oficial. Modificado el contenido en Descripción general .
2019-06-03	Esta edición es el segundo lanzamiento oficial. Modificado el procedimiento para crear un ECS en Compra de un ECS .
2018-11-19	Esta edición es el primer lanzamiento oficial.