

弹性负载均衡

常见问题

文档版本 03

发布日期 2022-11-01



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 高频常见问题.....	1
2 异常检查.....	2
2.1 为什么通过负载均衡无法访问后端业务?	2
2.2 如何检查弹性负载均衡服务不通或异常中断?	6
2.3 如何排查 ELB 的异常返回码?	7
3 功能支持.....	9
3.1 弹性负载均衡器是否可以单独使用?	9
3.2 ELB 是否支持 TCP 长连接?	9
3.3 弹性负载均衡是否支持后端 FTP 服务?	9
3.4 ELB 是否自带防 DDoS 攻击和 Web 代码层次安全的功能?	9
3.5 弹性负载均衡分配的 EIP 是否为独占?	10
3.6 单个用户默认可以创建多少个负载均衡器或监听器?	10
3.7 ELB 权限和使用范围是什么?	10
3.8 当负载均衡器正在运行中是否可以调整后端服务器的数量?	12
3.9 弹性负载均衡是否可以添加不同操作系统的服务器?	12
3.10 ELB 添加后端的端口号是否可以不一致?	12
3.11 ELB 支持跨用户、跨 VPC 使用么?	12
3.12 负载均衡器的后端服务器可以反过来访问公网/私网负载均衡器上的端口吗?	12
3.13 ELB 可以绑定其他友商的 EIP 使用吗?	12
3.14 ELB 能否实现前端是 HTTPS 协议, 后端也是 HTTPS 协议?	13
3.15 ELB 所属的 VPC 和子网支持修改吗?	13
3.16 是否支持在业务不中断的前提下, 将共享型负载均衡升级为独享型负载均衡?	13
3.17 ELB 对于 IPv6 网络的支持情况是怎样的?	13
4 性能负载.....	15
4.1 如何通过监控数据和日志快速判断 ELB 的响应时间?	15
4.2 如何检查弹性负载均衡前后端流量不一致?	16
4.3 如何检查请求不均衡?	16
4.4 如何检查弹性负载均衡业务访问延时大?	16
4.5 如何检查压测性能上不去?	17
5 负载均衡器.....	18
5.1 什么是配额?	18
5.2 ELB 如何根据不同的协议来分发流量?	19

5.3 如何跨 VPC 访问 ELB?	20
5.4 容器应用如何配置负载均衡?	20
5.5 删除弹性负载均衡时，删除按钮为灰色，无法删除，是什么原因?	20
5.6 使用负载均衡器必须配置弹性公网带宽吗?	21
5.7 一个负载均衡器可以绑定多个 EIP 吗?	21
5.8 创建/启用独享型负载均衡后为什么会占用多个子网 IP?	21
5.9 分配策略类型选择了“源 IP 算法”，但是同一个 IP 地址同时出现在了两台后端服务器上是什么原因?	21
5.10 ELB 绑定了 EIP，后端的服务器可以通过 ELB 访问公网吗?	21
5.11 共享型 ELB 有实例规格吗?	22
5.12 修改分配策略类型会导致业务中断吗?	22
5.13 独享型负载均衡器的带宽和 EIP 的带宽有什么区别?	22
5.14 ELB 与 WAF 如何配合使用?	22
6 监听器.....	23
6.1 监听器中分配算法和会话保持算法是什么关系?	23
6.2 弹性负载均衡如何支持多证书?	24
6.3 监听器删除之后，ELB 是否会立即停止转发业务流量?	24
6.4 ELB 对上传文件的速度和大小是否有限制?	24
6.5 支持多个 ELB 转发到同一台后端服务器么?	25
6.6 如何启用 WebSocket 支持?	25
6.7 监听器的 3 个超时时间分别是什么及默认超时时间是多少?	25
6.8 添加/修改监听器时，选择不到想选择的后端服务器组是什么原因?	26
6.9 独享型负载均衡器为什么添加不了监听器?	27
7 后端服务器.....	28
7.1 为什么后端服务器上收到的健康检查报文间隔和设置的间隔时间不一致?	28
7.2 使用 ELB 后，后端服务器能否访问公网?	28
7.3 ELB 是否支持非华为云的后端服务器?	28
7.4 为什么 100 开头的 IP 在频繁访问后端服务器?	28
7.5 ELB 可以跨区域关联后端服务器么?	29
7.6 公网负载均衡的后端服务器要不要绑定 EIP?	29
7.7 如何检查后端服务器网络状态?	29
7.8 如何检查后端服务器网络配置?	29
7.9 如何检查后端服务器服务状态?	30
7.10 后端服务器什么时候被认为是健康的?	31
7.11 如何检查通过 EIP 访问后端云服务器?	31
7.12 为什么云监控服务统计的 ELB 活跃连接数与后端服务器上的连接数不一致?	31
7.13 为什么配置了白名单后还能访问后端服务器?	31
7.14 ELB 修改后端服务器权重后多久生效?	31
7.15 为什么开启跨 VPC 后端需要确保负载均衡所属于子网至少拥有 16 个可用 IP 地址?	32
8 健康检查.....	33
8.1 健康检查异常排查（独享型）	33
8.2 健康检查异常排查（共享型）	39

8.3 为什么后端服务器上收到的健康检查报文间隔和设置的间隔时间不一致?	45
8.4 使用 UDP 协议有什么注意事项?	45
8.5 健康检查为什么会导致 ELB 会频繁向后端服务器发送探测请求?	46
8.6 健康检查什么时候启动?	47
8.7 “最大重试次数”是否包括健康检查失败的场景?	47
8.8 如何处理健康检查导致的大量日志?	47
8.9 健康检查正常默认返回的状态码有哪些?	47
9 获取源 IP.....	48
9.1 如何获取来访者的真实 IP?	48
10 HTTP/HTTPS 监听器.....	56
10.1 HTTPS 监听器的后端协议该如何选择?	56
10.2 为什么配置证书后仍出现不安全提示?	56
10.3 转发策略的状态显示为“故障”的原因是什么?	56
10.4 为什么找不到配置转发策略的入口?	56
10.5 配置转发策略时, 为什么无法选择已有的后端服务器组?	57
11 会话保持.....	58
11.1 长连接和会话保持区别是什么?	58
11.2 如何检查弹性负载均衡会话保持不生效问题?	58
11.3 如何使用 Linux curl 测试负载均衡会话保持?	58
11.4 ELB 支持什么类型的会话保持?	60
12 证书管理.....	61
12.1 如何生成服务器证书和 CA 证书?	61
12.2 ELB 是否支持泛域名证书?	61
12.3 配置了证书, 访问异常是什么原因?	61
12.4 更换证书会导致网络或者 ELB 连接中断吗?	62
13 访问日志.....	63
13.1 配置访问日志后为什么界面没有显示?	63
13.2 用户需要做运维协助操作吗?	63
14 监控.....	65
14.1 云监控 EIP 带宽使用统计与 ELB 监控的网络流出速率数据为何不一致?	65
14.2 ELB 监控指标中七层协议返回码和七层后端返回码的区别?	65
14.3 为什么七层监听器的监控中有大量 499 返回码?	65
15 计费.....	67
15.1 ELB 什么情况下需要使用公网带宽?	67
15.2 弹性负载均衡器的带宽和弹性云服务器的带宽是否会重复计费?	67
15.3 共享型负载均衡器的宽带大小需要根据后端服务器带宽的大小来调整?	67
15.4 弹性负载均衡的公网带宽是否可调整?	67
15.5 负载均衡冻结后, 哪些功能会受影响?	67

1

高频常见问题

- 如何获取来访者的真实IP?
- 使用UDP协议有什么注意事项?
- ELB支持什么类型的会话保持?
- 弹性负载均衡的公网带宽是否可调整?
- 如何启用WebSocket支持?
- 如何检查弹性负载均衡会话保持不生效?
- 监听器中分配算法和会话保持算法是什么关系?
- ELB如何根据不同的协议来分发流量?

2 异常检查

2.1 为什么通过负载均衡无法访问后端业务？

问题描述

当出现以下问题时，可以参考本章节排查解决。

- 可以直接访问后端业务，但是无法通过负载均衡访问后端业务。
- 通过私网IP可以访问负载均衡，但是公网IP无法访问负载均衡。
- 后端服务器健康检查异常。

背景介绍


客户端通过负载均衡访问服务器示意图如图2-1。

1. 公网客户端的流量经过EIP传送到负载均衡器；私网客户端的流量直接通过私网IP传送到负载均衡器。
2. 负载均衡器根据监听器配置的前端协议/端口，将流量转发给匹配到的监听器。
3. 监听器首先判断后端服务器的健康检查是否正常，只有健康检查为正常时，才会转发流量给后端服务器。
4. 监听器会根据后端服务器的权重和分配策略，转发流量给相应的后端服务器。

通常情况下，客户端通过负载均衡器无法访问后端服务器可能原因包括安全控制（如黄色矩形框）和健康检查配置问题（如绿色矩形框）。


建议您按照从后端到前端的顺序进行排查，从而帮助您快速找到问题的原因。

图 2-1 客户端通过负载均衡访问后端服务器示意图



排查思路

图 2-2 排查思路



1. **步骤一：排查是否可直接访问后端服务器**：使用客户端直接访问后端服务器，确认后端服务器配置和业务配置无问题。
2. **步骤二：排查是否开启健康检查**：通过“监听器 > 后端服务器组”查看是否开启了健康检查选项。
3. **步骤三：排查健康检查是否正常**：通过“监听器 > 后端服务器组”查看服务器的健康检查结果是否为正常。健康检查异常的情况下，负载均衡不会向这台服务器转发流量。

4. **步骤四：排查后端服务器配置是否正确：**通过“监听器 > 后端服务器组”查看后端服务器的权重和业务端口是否配置正确。
5. **步骤五：检查访问控制配置是否正确：**通过“监听器 > 基本信息”查看是否开启了访问控制，以及访问控制是否限制了客户端的访问。

步骤一：排查是否可直接访问后端服务器

可以通过客户端直接访问后端服务器的IP地址来快速定界是ELB配置问题，还是后端服务器本身业务配置问题。使用客户端直接访问后端服务器时，请注意放通客户端到后端服务器之间的网络ACL。

- **公网客户端：**使用公网客户端访问后端服务器时，您需要为后端服务器暂时绑定EIP。待验证完成后，再释放此EIP。
- **私网客户端：**无需绑定EIP。如果是跨VPC的客户端访问，请注意配置VPC对等连接。

执行完成后，如果仍无法访问，请执行**步骤二：排查是否开启健康检查**。

步骤二：排查是否开启健康检查

当客户端直接访问后端服务器业务正常时，请检查负载均衡器是否开启了健康检查。当服务器开启了健康检查，而健康检查失败时，负载均衡器不会向此后端服务器转发流量。

1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击图标，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
4. 在“负载均衡器”界面，单击需要查看的负载均衡名称。
5. 在“监听器”页签下，查看是否已开启健康检查。
 - **已经开启健康检查：**请执行**步骤三：排查健康检查是否正常**。
 - **未开启健康检查：**
 - 共享型负载均衡：请检查后端服务器的安全组和网络ACL规则已经放通100.125.0.0/16网段。
 - 独享型负载均衡：请检查后端服务器的安全组已经放通ELB后端子网所在的VPC网段。

此网段是ELB访问后端服务器使用的地址，不会存在安全风险。放通网段后，如果仍无法访问，请执行**步骤四：排查后端服务器配置是否正确**。

注意

- 共享型实例四层监听器开启“获取客户端IP”功能后，后端服务器安全组规则和网络ACL规则均无需放通100.125.0.0/16网段及客户端IP地址。
- 独享型负载均衡四层监听器未开启“跨VPC后端”功能时，后端服务器安全组规则和网络ACL规则均无需放通ELB后端子网所在的VPC网段。

步骤三：排查健康检查是否正常

当服务器开启了健康检查，而健康检查失败时，负载均衡器不会向此后端服务器转发流量。

- 存在异常的后端服务器：请参考[健康检查异常如何排查](#)进行排查。
- 无异常的后端服务器：请执行[步骤四：排查后端服务器配置是否正确](#)。

执行完成后，如果仍无法访问，请执行[步骤四：排查后端服务器配置是否正确](#)。

步骤四：排查后端服务器配置是否正确

1. 在“后端服务器组 > 后端服务器”页面查看已添加的后端服务器的参数，重点观察以下参数：
 - 权重：权重如果设置为0，则不会向这个服务器转发流量
 - 业务端口：需要与实际的业务端口相同。
2. 在“监听器”页面，单击待查看的四层（TCP/UDP）监听器，查看是否打开了“获取客户端IP”选项。
 - 如果打开了此选项，ELB会直接使用客户端的真实IP访问后端服务器。此时需要在安全组和网络ACL中设置放通客户端的真实IP地址。
此外，如果开启了“获取客户端IP”，不支持后端服务器和客户端使用同一台服务器，原因是后端服务器会根据报文源IP为本地IP判定该报文为本机发出的报文，无法将应答报文返回给ELB，最终导致回程流量不通。
 - 如果未开启“获取客户端IP”，需检查后端服务器安全组是否放通相应网段。
 - 对于独享型负载均衡，需要确保后端服务器放通独享型ELB后端子网所在的VPC网段。
 - 对于共享型负载均衡，需要确保后端服务器放通100.125.0.0/16网段。

执行完成后，如果仍无法访问，请执行[步骤五：检查访问控制配置是否正确](#)。

步骤五：检查访问控制配置是否正确

在监听器的“基本信息”页签，查看访问控制配置是否正确，是否已经放通了客户端的IP地址。

提交工单

如果上述方法均不能解决您的疑问，请[提交工单](#)寻求更多帮助。

2.2 如何检查弹性负载均衡服务不通或异常中断？

1. 检查后端云服务器的健康检查状态是否正常，如果异常，流量会切换到其他后端云服务器。请您排查并解决健康检查异常问题后，再重新访问ELB。
2. 检查安全组规则是否放通了对应的网段：
 - 对于独享型负载均衡，检查后端服务器所在的安全组入方向是否放通ELB后端子网所属网段。
 - 对于共享型负载均衡，检查客户后端服务安全组入方向是否放通了100.125.0.0/16网段。

⚠ 注意

- 共享型实例四层监听器开启“获取客户端IP”功能后，后端服务器安全组规则和网络ACL规则均无需放通100.125.0.0/16网段及客户端IP地址。
 - 独享型负载均衡四层监听器未开启“跨VPC后端”功能时，后端服务器安全组规则和网络ACL规则均无需放通ELB后端子网所属网段。
-
3. 检查ELB与客户端之间是否是TCP连接。创建TCP连接的超时时间是300s，超时时间用户不能设置。如果超过300s，ELB会向客户端和服务端发送RST断开连接。
 4. 检查是否开启了会话保持，且会话保持类型选择的是源IP地址。如果是，需要注意请求到达ELB之前，请求IP是否发生变化。
例如：ELB配合CDN、WAF服务使用，请求经过CDN、WAF后，IP会被代理，到达ELB的IP无法保持一致，导致会话保持失效。若您要使用CDN、WAF服务，建议使用七层监听器，使用基于cookie的会话保持。
 5. 检查是否是HTTP/HTTPS监听器，并配置了会话保持。如果是，需要注意发送的请求是否带有cookie，如果带有cookie，则观察该cookie值是否发生了变化（因为7层会话保持基于cookie）。
 6. 检查后端服务器组的会话保持是否超时。如果您开启了会话保持且未修改默认的会话保持时间，那么四层监听器和七层监听器的后端服务器组默认会话保持时间是20分钟，超时后会断开连接。
 7. 检查您访问ELB的服务器是否为后端服务器。
四层监听器（TCP/UDP）开启“获取客户端IP”功能之后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。
 8. 检查您是否通过跨VPC后端功能添加了后端服务器。如果是，需要确认在ELB所在的VPC和后端服务器所在的VPC之间是否建立了对等连接。
 9. 请检查您的账户是否欠费，欠费会导致EIP等付费资源被冻结，而无法使用。

2.3 如何排查 ELB 的异常返回码？

ELB的常见异常返回码有400、403、502、504等。若遇到这些返回码建议您先直接访问后端云服务器，查看是否是后端云服务器的异常。

若后端云服务器响应正常，请参考[表2-1](#)排查处理。如果仍无法解决，请联系客服人员继续排查。

表 2-1 ELB 常见返回码

状态码	含义	可能原因
400	错误请求	<ul style="list-style-type: none">● 客户端发送的请求格式不符合HTTP规范。● 向HTTPS服务发送了HTTP请求。● 请求头超出64K限制。
401	未授权	一般是后端服务器返回，后端服务器鉴权失败。
403	禁止访问	一般是后端服务器返回，后端服务器拦截了该请求。

状态码	含义	可能原因
404	资源未找到	<ul style="list-style-type: none">后端服务器返回错误码，需排查后端服务器业务。ELB转发策略配置不正确，未指定到正确的后端服务器。
408	请求超时	客户端超过请求超时时间（默认60s）未发送请求。发送TCP keep-alive不会阻止此超时。
413	有效负载过大	客户端发送的请求body体超过10GB。
414	URI太长	客户端发送的请求URL或查询字符串参数过大。
499	客户端主动断开连接	ELB还未将响应信息返回给客户端，客户端主动断开连接。此错误码仅记录在访问日志中。
500	服务器内部错误	后端服务器返回，为服务器内部错误。
501	未实现	ELB服务无法识别此请求。 ELB仅支持Transfer-Encoding标头的chunked和identity，建议您使用Content-Encoding 标头代替。
502	无效网关	<ul style="list-style-type: none">ELB未正确配置后端服务器的监听通信端口。ELB在尝试建立连接或向后端服务发送数据时从后端服务器收到了 TCP RST。后端服务器响应格式错误，或者包含无效的 HTTP响应头。未正确配置后端服务器，例如未正确配置路由、网络ACL等。
503	服务不可用	一般是后端返回，表示后端服务不可用。
504	网关超时	<ul style="list-style-type: none">首次连接时，ELB未能在连接超时到期之前（默认为5s）建立与后端服务器的连接。ELB与后端服务器建立了连接，但在响应超时时间（默认为300s）到期之前未响应。子网的网络ACL 未放通ELB到后端服务器的访问规则。

3 功能支持

3.1 弹性负载均衡器是否可以单独使用？

不可以。

弹性负载均衡是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务，通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。因此弹性负载均衡要基于后端实例（如：弹性云服务器）来使用，不可以单独使用。

3.2 ELB 是否支持 TCP 长连接？

支持。

客户端到ELB之间支持TCP长连接。TCP长连接是指客户端和ELB之间建立TCP连接之后，可以持续发送业务请求（HTTP请求），可提高TCP连接复用率，降低TCP频繁建立的开销。

3.3 弹性负载均衡是否支持后端 FTP 服务？

弹性负载均衡不支持后端FTP服务。但是可以支持SFTP场景。

3.4 ELB 是否自带防 DDoS 攻击和 Web 代码层次安全的功能？

- ELB服务不提供DDoS等安全防护功能，防护功能一般配合高防系统来使用；
- DDoS防护是华为云默认开启的防护，所有公网的入口流量都会被DDos防护。

说明

DDoS高防（Advanced Anti-DDoS，AAD）是基于Anti-DDoS清洗设备和大数据运营平台构建的DDoS防护服务，通过流量转发方式对用户源站进行隐藏保护，是企业重要业务连续性的有力保障，用户可以通过修改DNS解析或对外服务地址为高防IP，将恶意攻击流量引流到高防IP清洗，保护对外IP地址不被黑洞（无法访问），确保重要业务不被攻击中断。可服务于华为云、非华为云及IDC的互联网主机。

3.5 弹性负载均衡分配的 EIP 是否为独占？

在您创建使用ELB服务的整个生命周期内：弹性公网IP支持解绑，解绑后的负载均衡变成私网型负载均衡，解绑后的弹性公网IP可被其他资源绑定。

3.6 单个用户默认可以创建多少个负载均衡器或监听器？

单个用户默认可创建50个负载均衡器，默认可创建100个监听器。如果需要创建更多弹性负载均衡器或监听器，请申请更高配额。

单个弹性负载均衡器下可创建的监听器个数，与当前用户下的监听器剩余配额相等。

3.7 ELB 权限和使用范围是什么？

ELB目前提供的系统策略如下：

表 3-1 策略说明

策略类型	策略名	策略说明
RBAC策略	ELB Administrator	弹性负载均衡的所有执行权限。 给用户组授予RBAC策略时，需要确认是否有依赖的策略，如果有，需要同时设置依赖的权限，授予的RBAC权限才会生效。
细粒度策略	ELB FullAccess	弹性负载均衡的所有执行权限。 如果不开通细粒度策略功能，给用户组授权时，无法使用细粒度策略。
	ELB ReadOnlyAccess	弹性负载均衡的只读权限。

表 3-2 常用操作与系统策略的关系

操作	ELB FullAccess	ELB ReadOnlyAccess	ELB Administrator
创建负载均衡器	√	✗	√
查询负载均衡器	√	√	√
查询负载均衡器状态树	√	√	√
查询负载均衡器列表	√	√	√
更新负载均衡器	√	✗	√

操作	ELB FullAccess	ELB ReadOnlyAccess	ELB Administrator
删除负载均衡器	√	×	√
创建监听器	√	×	√
查询监听器	√	√	√
修改监听器	√	×	√
删除监听器	√	×	√
创建后端服务器组	√	×	√
查询后端服务器组	√	√	√
修改后端服务器组	√	×	√
删除后端服务器组	√	×	√
创建后端服务器	√	×	√
查询后端服务器	√	√	√
修改后端服务器	√	×	√
删除后端服务器	√	×	√
创建健康检查	√	×	√
查询健康检查	√	√	√
修改健康检查	√	×	√
关闭健康检查	√	×	√
创建弹性公网IP	×	×	√
绑定弹性公网IP	×	×	√
查询弹性公网IP	√	√	√
解绑弹性公网IP	×	×	√
查看监控指标	×	×	√
查看访问日志	×	×	√

□ 说明

- 解绑弹性公网IP，还需要配置VPC服务的vpc:bandwidths:update和vpc:publicips:update细粒度权限，具体详见《虚拟私有云API参考》。
- 查看监控指标，还需要配置CES服务的CES ReadOnlyAccess权限，具体详见《云监控服务API参考》。
- 查看访问日志，还需要配置LTS服务的LTS ReadOnlyAccess权限，具体详见《云日志服务API参考》。

关于ELB的细粒度权限详见《弹性负载均衡API参考》。

3.8 当负载均衡器正在运行中是否可以调整后端服务器的数量？

我们支持在任意时刻增加或减少负载均衡器的后端服务器的数量，且可以支持不同的后端服务器切换操作。但是，为了保证您对外业务的稳定，请确保在执行上述操作时能够开启负载均衡器的健康检查功能，并同时保证负载均衡后端至少有1台正常运行的服务器。

3.9 弹性负载均衡是否可以添加不同操作系统的服务器？

可以。

ELB本身不会限制后端的服务器使用哪种操作系统，只要您的2台服务器中的应用服务部署是相同且保证数据的一致性即可。但是，我们建议您选择2台相同操作系统的服务器进行配置，以便您日后的管理维护。

3.10 ELB 添加后端的端口号是否可以不一致？

弹性负载均衡添加后端的端口号可以不同。

3.11 ELB 支持跨用户、跨 VPC 使用么？

- 共享型ELB不支持跨用户使用，也不支持添加跨VPC的后端服务器。
- 独享型负载均衡实例支持混合负载均衡的能力，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他Region、云下数据中心的服务器。详情请参见跨VPC后端概述。

3.12 负载均衡器的后端服务器可以反过来访问公网/私网负载均衡器上的端口吗？

不可以。

3.13 ELB 可以绑定其他友商的 EIP 使用吗？

不可以。

ELB只能绑定华为云的EIP进行使用。

3.14 ELB 能否实现前端是 HTTPS 协议，后端也是 HTTPS 协议？

独享型ELB支持，共享型ELB不支持。

独享型负载均衡支持全链路HTTPS数据传输，即在添加监听器时，前端协议选择“HTTPS”，后端协议也支持选择“HTTPS”。添加监听器请参见[添加HTTPS监听器](#)。

3.15 ELB 所属的 VPC 和子网支持修改吗？

共享型负载均衡不支持修改所属的VPC和子网。

独享型负载均衡仅支持修改子网，不支持修改VPC。

3.16 是否支持在业务不中断的前提下，将共享型负载均衡升级为独享型负载均衡？

目前暂不支持将共享型负载均衡升级为独享型负载均衡。

3.17 ELB 对于 IPv6 网络的支持情况是怎样的？

目前，共享型负载均衡仅支持IPv4网络，不支持IPv6网络。独享型负载均衡支持IPv4网络和IPv6网络。

对于四层独享型负载均衡，当客户端和ELB之间使用IPv6网络通信时，ELB和后端服务器之间必须使用IPv6网络通信；对于七层独享型负载均衡，当客户端和ELB之间使用IPv6网络通信时，ELB和后端服务器之间必须使用IPv4网络通信。

□ 说明

- 创建独享型负载均衡时，若指定的后端子网未开启IPv6，负载均衡实例创建后将不支持IPv6网络。
- 如果您的业务需要支持IPv6网络，您需要在创建独享型负载均衡时指定已开启IPv6的子网作为后端子网。

图 3-1 四层独享型负载均衡支持的网络类型





图 3-2 七层独享型负载均衡支持的网络类型



4 性能负载

4.1 如何通过监控数据和日志快速判断 ELB 的响应时间？

七层负载均衡HTTP和HTTPS可以通过监控指标项可以查看ELB的平均响应时间，同时可以通过日志查看每一次请求的响应时间。

1. 登录控制台，并单击需要查询的负载均衡名称。
2. 切换到“监控”页签，并选择正确的七层监听器。
3. 查看“7层后端RT平均值”参数，可以得到负载均衡器到后端服务器的平均响应时间。

表 4-1 平均响应时间

参数名	解释
7层后端的RT平均值	统计监听器当前7层后端平均响应时间。（HTTP和HTTPS监听器才有此指标） 从监听器将请求转发给后端服务器开始，到监听器收到后端服务器返回响应为止。 单位：毫秒。

4. 如果您想查询七层协议每个请求的具体响应时间，您可以通过[访问日志](#)查看。

访问日志的“request_time”、“upstream_connect_time”、“upstream_header_time”或“upstream_response_time”字段计算可以查看ELB转发请求的耗时情况。

表 4-2 参数解释

参数名	解释
request_time	请求处理时间，即ELB收到第一个客户端请求报文到ELB发送完响应报文的时间间隔（单位：秒）。

参数名	解释
upstream_connect_time	与上游服务器建立连接所花费的时间，时间以秒为单位，分辨率为毫秒。当ELB代理进行请求重试时会包含多个连接的时间，当请求未被正确转发到后端服务器时此字段为 -。
upstream_header_time	从上游服务器接收响应头所花费的时间，时间以秒为单位，分辨率为毫秒。当ELB代理进行请求重试时会包含多个响应时间，当请求未被正确转发到后端服务器时此字段为 -。
upstream_response_time	从上游服务器接收响应所花费的时间，时间以秒为单位，分辨率为毫秒。当ELB代理进行请求重试时会包含多个响应时间，当请求未被正确转发到后端服务器时此字段为 -。

4.2 如何检查弹性负载均衡前后端流量不一致？

检查客户端请求是否有失败的请求，特别是返回码是4xx的请求。因为这些请求可能因为是异常请求被弹性负载均衡拒绝，没有转发至后端服务器。

4.3 如何检查请求不均衡？

1. 检查是否开启了会话保持。如果配置了会话保持，而客户端的个数又比较少时，很容易导致不均衡。
2. 检查后端云服务器的健康检查状态是否正常，特别要关注下是否有健康检查状态一会正常一会异常的情况。健康检查异常或者状态切换都会导致流量不均衡。
3. 检查负载均衡算法是否是源IP算法。此时同一个IP发过来的请求都会分发到同一个后端，导致流量不均衡。
4. 后端服务是否开启了TCP keepalive保持长连接。如果开启，则有可能因为长连接上的请求数不同导致流量不均衡。
5. 将云服务器添加到ELB后端时是否设置了权重，权重不同，分发的流量也不同。

说明

一般情况下，影响负载均衡分配的因素包括分配策略、会话保持、长连接、权重等。换言之，最终是否均匀分配不仅与分配策略相关，还与使用的长短连接、后端的性能负载等相关。

4.4 如何检查弹性负载均衡业务访问延时大？

1. 将EIP绑定到后端云服务器，不经过弹性负载均衡直接访问后端服务，查看访问延时。用来判断是弹性负载均衡的问题，还是前端网络问题或者后端服务问题。
2. 查看业务流量是否超过了EIP的带宽限制，超带宽会产生拥塞、丢包等异常情况。

说明

带宽超限指的是您的突发的流量超过了带宽基准的速率，并不是带宽被占满导致的。每个带宽都有基准的速率，超过这个速率就称为带宽超速的现象，这种情况下限速策略就会生效，会导致一定程度的丢包，这种情况需要您进一步排查业务情况或提升带宽的上限。

3. 如果直接访问后端存在业务访问延时大，需要排查后端服务是否压力过大，是否配置了安全策略等。

4. 查看异常主机数的监控来判断后端云服务器的健康检查状态是否有跳变。在后端服务状况不稳定时，因为弹性负载均衡的重试机制，如果连接一台后端超时，请求会重新发往下一台后端，请求成功，这样业务就表现为访问成功，但是延时很大。
5. 如果问题依然存在，请联系客服。

4.5 如何检查压测性能上不去？

1. 检查后端云服务器的负载状态，如果CPU达到100%，可能是后端应用达到性能瓶颈。
2. 查看流量是否超过绑定到弹性负载均衡的EIP的带宽，带宽超限后，会有大量丢包和请求失败，影响压测性能。

说明

带宽超限指的是您的突发的流量超过了带宽基准的速率，并不是带宽被占满导致的。每个带宽都有基准的速率，超过这个速率就称为带宽超速的现象，这种情况下限速策略就会生效，会导致一定程度的丢包，这种情况需要您进一步排查业务情况或提升带宽的上限。

3. 如果是短连接测试，可能是客户端端口不足导致建立连接失败，可以通过客户端处于time_wait状态的连接数量来判断。
4. 后端服务器的监听队列backlog满了，导致后端服务器不回复syn_ack报文，使得客户端连接超时。可以通过调整net.core.somaxconn参数来调大backlog的上限值。

5 负载均衡器

5.1 什么是配额？

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

如果当前资源配置限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？

1. 登录管理控制台。
 2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
 3. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
- 系统进入“服务配额”页面。

图 5-1 我的配额



4. 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。
如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额?

1. 登录管理控制台。
2. 在页面右上角, 选择“资源 > 我的配额”。
- 系统进入“服务配额”页面。

图 5-2 我的配额



3. 在页面右上角, 单击“申请扩大配额”。

图 5-3 申请扩大配额

Service Quota		Used Quota	Total Quota
Cloud Load Balancer AS	Number of instances	0	0
Cloud Load Balancer CCE	Number of instances	0	0
Cloud Function IME	Number of instances	0	0
Cloud Function FunctionGraph	Number of instances (M)	0	0
Cloud Function EVS	Bandwidth (Mbps)	3	120
Cloud Function Functions	Number of instances	0	0
Cloud Function Functions	Bandwidth (Mbps)	0	0
Cloud Function Functions	Number of instances	0	0
Cloud Function Functions	Bandwidth (Mbps)	0	0
Cloud Function Functions	Number of instances	0	0
Cloud Function Functions	Bandwidth (Mbps)	0	0
CDN	Number of domains	0	0

4. 在“新建工单”页面, 根据您的需求, 填写相关参数。
其中, “问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后, 勾选协议并单击“提交”。

5.2 ELB 如何根据不同的协议来分发流量?

ELB采用“FullNAT”模式转发。如下图所示, 四层协议转发经过LVS, 七层转发协议, 经过LVS后再到NGINX。

说明

“FullNAT”是转发模式, 是指LVS会转换客户端的源IP和目的IP。

图 5-4 四层转发协议





图 5-5 七层转发协议



5.3 如何跨 VPC 访问 ELB?

通过VPC对等连接，可以实现跨VPC访问ELB。例如：客户在VPC01中创建了ELB01，位于VPC02的客户端需要去访问ELB01。这时需要为VPC01和VPC02建立对等连接，并添加对等连接路由。

5.4 容器应用如何配置负载均衡？

容器支持配置负载均衡，有两种配置方式。

- 通过控制台操作。
- 通过kubectl命令行创建。

具体配置方法请参见[容器配置负载均衡](#)。

5.5 删除弹性负载均衡时，删除按钮为灰色，无法删除，是什么原因？

- 该负载均衡下有相关资源未删除，您需要先删除相关资源后再删除负载均衡。
请先按以下顺序删除该负载均衡器配置的资源：
 - a. **转发策略：**如果监听器配置了转发策略，请删除所有转发策略。
 - b. **重定向：**如果配置了HTTP监听器重定向至HTTPS监听器，请删除所有重定向。

- c. **后端服务器**: 如果监听器对应的后端服务器组添加了后端服务器, 请删除所有后端服务器。
- d. **监听器**: 请删除ELB下的所有监听器。
- e. **后端服务器组**: 请删除监听器对应的所有后端服务器组。

5.6 使用负载均衡器必须配置弹性公网带宽吗?

如果您使用的是私网负载均衡, 则不需要配置弹性公网带宽; 如果您使用的是公网负载均衡, 则需要为负载均衡绑定的弹性公网IP配置公网带宽。

5.7 一个负载均衡器可以绑定多个EIP吗?

不可以。

- 如果您使用的是公网负载均衡器, 则需要给负载均衡器绑定一个EIP, 用来接收来自Internet公网的访问请求。
- 如果您使用的是私网负载均衡器, 则需要给负载均衡器分配一个私网IP, 仅能用来接收来自同一个VPC内的访问请求。如果需要接收来自不同VPC内的访问请求, 则需要在ELB所在的VPC和其他VPC之间建立对等连接, 打通VPC。建立对等连接请参见《虚拟私有云用户指南》中的“创建同一帐户下的对等连接”。

5.8 创建/启用独享型负载均衡后为什么会占用多个子网IP?

这些IP是供ELB内部使用的。

一般情况下, 创建单可用区会占用2个IP, 开启跨VPC后端会占用6个IP, 如果是多可用区, 占用的IP数会根据算法增加, 目前没有具体的数值, 实际使用IP的数量以您创建出来的独享型负载均衡占用的IP个数为准。

5.9 分配策略类型选择了“源IP算法”, 但是同一个IP地址同时出现在了两台后端服务器上是什么原因?

选择“源IP算法”, ELB会将请求的源IP地址进行一致性Hash运算, 同时对后端服务器进行编号, 按照运算结果将请求分发到对应编号的服务器上。这可以使得对不同源IP的访问进行负载分发, 同时使得同一个客户端IP的请求始终被派发至某台特定的服务器上。

但是如果后端服务器存在下线后重新上线的情况, ELB会将请求的源IP地址重新进行一致性Hash运算并对后端服务器重新进行编号, 因此会出现同一个IP地址同时出现在了两台后端服务器上。

5.10 ELB绑定了EIP, 后端的服务器可以通过ELB访问公网吗?

不可以。

弹性负载均衡是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。ELB绑定EIP只能做负载, 即外部访问后端服务。

ELB绑定EIP后，后端服务器可以绑定EIP，也可以不绑定EIP。如果后端服务器想要访问公网，要么直接绑定EIP，要么做NAT网关。

5.11 共享型 ELB 有实例规格吗？

和独享型相比，共享型没有实例规格。

共享型ELB是性能共享，多个ELB共用一个集群，无法确定单个ELB的实例规格，ELB之间的使用性能相互影响；独享型ELB是性能独享，可以确定单个ELB的实例规格，每个ELB之间的使用性能互不影响。

5.12 修改分配策略类型会导致业务中断吗？

修改分配策略类型不会影响现有连接，因此业务不会中断。

5.13 独享型负载均衡器的带宽和 EIP 的带宽有什么区别？

独享型负载均衡器的带宽，又称为“每秒带宽（Mbit/s）”，是指入流量或出流量不超过带宽规格的数值。ELB绑定的EIP的带宽是指客户端访问ELB时的最高流量限制。

5.14 ELB 与 WAF 如何配合使用？

如果您的网站已接入Web应用防火墙（Web Application Firewall，简称WAF）进行安全防护，您可以通过ELB来设置源站服务器的访问控制策略，只放行WAF回源IP段，防止黑客获取您的源站IP后绕过WAF直接攻击源站。详见《[Web应用防火墙用户指南](#)》。

6 监听器

6.1 监听器中分配算法和会话保持算法是什么关系？

会话保持功能，目的是将同一个用户的会话分发到相同的后端节点，共享型负载均衡支持情况如表6-2所示，独享型负载均衡支持情况如表6-1所示。

表 6-1 独享型负载均衡会话保持支持情况

分配策略	会话保持类型	L4 (TCP、UDP)	L7 (HTTP/HTTPS)
加权轮询算法	源IP地址	支持	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	支持
	应用程序cookie	不涉及	不支持
加权最少连接	源IP地址	不支持	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	不支持
	应用程序cookie	不涉及	不支持
源IP地址	源IP地址	不涉及	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	不支持
	应用程序cookie	不涉及	不支持

表 6-2 共享型负载均衡会话保持支持情况

分配策略	会话保持类型	L4 (TCP、UDP)	L7 (HTTP/HTTPS)
加权轮询算法	源IP地址	支持	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	支持

分配策略	会话保持类型	L4 (TCP、UDP)	L7 (HTTP/HTTPS)
	应用程序cookie	不涉及	支持
加权最少连接	源IP地址	不支持	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	不支持
	应用程序cookie	不涉及	不支持
源IP地址	源IP地址	不涉及	不支持
	负载均衡器cookie	不涉及	不支持
	应用程序cookie	不涉及	不支持

一般建议：算法可以使用轮询算法，四层会话保持使用源IP地址，七层使用负载均衡器cookie方式。

6.2 弹性负载均衡如何支持多证书？

HTTPS监听器支持配置多个证书，您可以通过开启SNI配置单个HTTPS监听器绑定多个证书，实现同一个监听器根据多个域名选择证书来完成HTTPS认证和访问后端的诉求。

详细请参考[HTTPS监听器绑定多个证书（多域名访问）](#)。

6.3 监听器删除之后，ELB 是否会立即停止转发业务流量？

- 当删除四层监听器时，由于客户端和ELB之间都是短连接，ELB会立即停止转发业务流量；
- 当删除七层监听器时，由于客户端和ELB之间保持长连接，客户端和ELB之间仍然会有部分TCP长连接存在，这些TCP长连接已经建立，不受监听器是否删除的影响，直到客户端在这些TCP连接上停止发送请求时间间隔达到keepalive_timeout超时时间（300s）之后，ELB才会断开这些长连接并停止转发业务流量。

说明

keepalive_timeout为空闲超时时间，只有客户端和ELB之间长连接时才会存在keepalive_timeout。

6.4 ELB 对上传文件的速度和大小是否有限制？

- ELB 七层监听器与四层监听器对客户端上传文件的速度都没有限制，可能EIP带宽限制会影响上传速度。
- 七层监听器的上传文件大小有限制，最大为10G；四层监听器的上传文件大小没有限制。

6.5 支持多个 ELB 转发到同一台后端服务器么？

支持，只要ELB和后端服务器在同一个子网下就可以。

6.6 如何启用 WebSocket 支持？

无需配置，当选用HTTP监听时，默认支持无加密版本WebSocket协议（WS协议）；当选择HTTPS监听时，默认支持加密版本的WebSocket协议（WSS协议）。

6.7 监听器的 3 个超时时间分别是什么及默认超时时间是多少？

ELB与后端服务器建立连接后，四层和七层监听器的超时时间如表6-3所示。

□ 说明

- 共享型负载均衡支持配置和修改TCP/HTTP/HTTPS的超时时间，不支持UDP超时时间的修改。
- 独享型负载均衡支持配置和修改TCP/UDP/HTTP/HTTPS的超时时间。

图 6-1 七层监听器超时时间示意图




图 6-2 四层监听器超时时间示意图




表 6-3 超时时间

协议	类别	描述	取值范围	默认超时时间
TCP	空闲超时时间 (keepalive_timeout)	如果在超时时间内一直没有访问请求，负载均衡会关闭当前连接，直到下一次请求到来时再重新建立新的连接。	10~4000s	300s
UDP	空闲超时时间 (keepalive_timeout)		10~4000s	共享型负载均衡：10s 独享型负载均衡：300s
HTTP/ HTTPS	空闲超时时间 (keepalive_timeout)		0~4000s	60s
	请求超时时间 (client_timeo ut)	客户端向负载均衡发起请求，一个请求多次发送时，传输时间间隔超过请求超时时间，则负载均衡将放弃等待关闭连接。	1~300s	60s
	响应超时时间 (member_timeout)	负载均衡向后端服务器发起请求，如果超时时间内接收请求的后端服务器无响应或两次响应传输的时间间隔超过响应超时时间，负载均衡会向其他后端服务器重试请求。如果重试期间后端服务器一直没有响应，则负载均衡会给客户端返回HTTP 504错误码。 说明 当开启了会话保持功能时，响应超时时间内如果对应的后端服务器无响应，则直接会返回HTTP 504错误码。	1~300s	60s

6.8 添加/修改监听器时，选择不到想选择的后端服务器组是什么原因？

这是因为后端服务器组的协议（后端协议）与监听器的协议（前端协议）存在对应关系，在给监听器添加后端服务器组时，只能添加与其协议对应的后端服务器组。如下所示：

表 6-4 独享型负载均衡-前端协议与后端协议对应情况

前端协议	后端协议
TCP	TCP
UDP	UDP/QUIC
HTTP	HTTP
HTTPS	HTTP/HTTPS

表 6-5 共享型负载均衡-前端协议与后端协议对应情况

前端协议	后端协议
TCP	TCP
UDP	UDP
HTTP	HTTP
HTTPS	HTTP

6.9 独享型负载均衡器为什么添加不了监听器？

这是因为您在创建独享型负载均衡时，只选择了网络型（TCP/UDP）实例规格或只选择了应用型（HTTP/HTTPS）实例规格，只能添加对应协议的监听器。

独享型ELB实例的类型选定后无法修改，请您合理评估选择。例如：您初始创建了网络型ELB实例，则只能创建TCP/UDP监听器，无法添加或修改为应用型ELB实例，也就无法添加HTTP/HTTPS监听器。

表 6-6 独享型负载均衡类型与监听器的关系

独享型负载均衡的类型	对应协议	可添加的监听器类型
网络型	TCP/UDP	TCP监听器、 UDP监听器
应用型	HTTP/HTTPS	HTTP监听器、 HTTPS监听器

7 后端服务器

7.1 为什么后端服务器上收到的健康检查报文间隔和设置的间隔时间不一致？

ELB的每个lvs、nginx节点都会探测后端服务器，每个节点的间隔时间与设置的间隔时间保持一致。

后端服务器收到的是多个节点的探测报文，故在间隔时间内会收到多个检查报文。

7.2 使用 ELB 后，后端服务器能否访问公网？

后端服务器能否访问公网和ELB没有关系，如果后端服务器本身可以访问公网，使用了ELB以后仍可以访问，如果服务器本身不可以访问公网，使用ELB之后仍不可以。

7.3 ELB 是否支持非华为云的后端服务器？

- 共享型负载均衡不支持，必须是华为云后端服务器。点击了解更多后端服务器概述（共享型）相关内容。
- 独享型负载均衡实例支持混合负载均衡的能力，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他Region、云下数据中心的服务器。点击了解更多后端服务器概述（独享型）。
- ELB不支持数据库实例作为后端服务器。

7.4 为什么 100 开头的 IP 在频繁访问后端服务器？

100开头的IP为弹性负载均衡服务与后端服务器通信所使用的内部IP，所属网段为100.125.0.0/16网段。负载均衡实例以该网段IP作为源地址，向后端服务器转发前端业务流量及健康检查探测（假设您已启用健康探测）。

因此，为了保证您所配置的负载均衡实例可正常提供服务，请确保后端服务器的安全策略已放通100.125.0.0/16网段。

7.5 ELB 可以跨区域关联后端服务器么？

- 共享型负载均衡不支持跨区域关联后端服务器。
- 独享型负载均衡器支持跨区域、跨VPC添加后端服务器。
 - 通过使用云连接服务实现跨区域间通信，详见《[云连接用户指南](#)》。
 - 通过ELB的跨VPC后端功能实现跨VPC添加后端服务器，详见《[弹性负载均衡用户指南](#)》。

7.6 公网负载均衡的后端服务器要不要绑定 EIP？

负载均衡实例都是通过私网转发访问请求，不需要后端服务器绑定EIP。

7.7 如何检查后端服务器网络状态？

1. 确认虚拟机主网卡已经正确分配到IP地址。
 - a. 登录虚拟机内部。
 - b. 执行`ifconfig`命令或`ip address`查看网卡的IP信息。

□ 说明

Windows虚拟机可以在命令行中执行`ipconfig`查看。

2. 从虚拟机内部ping所在子网的网关，确认基本通信功能是否正常。
 - a. 通常网关地址结尾为.1，可以在VPC详情页面中确认，切换“子网”页签，查看“网关”列，显示网关地址。
 - b. 执行`ping`命令，观察能否`ping`通即可。若无法`ping`通网关则需首先排查二三层网络问题。

7.8 如何检查后端服务器网络配置？

1. 确认虚拟机使用的网卡安全组配置是否正确。
 - a. 在弹性云服务器详情页面查看网卡使用的安全组。
 - b. 检查安全组规则是否放通了对应的网段：
 - 对于独享型负载均衡，检查后端服务器所在的安全组入方向是否放通ELB所在VPC的网段。如果没有放通，请在安全组入方向规则中添加ELB所在VPC网段。
 - 对于共享型负载均衡，检查客户后端服务安全组入方向是否放通了100.125.0.0/16网段。如果没有放行，请添加100.125.0.0/16网段的入方向规则。

⚠ 注意

- 共享型实例四层监听器开启“获取客户端IP”功能后，后端服务器的安全组规则和网络ACL规则均无需放通100.125.0.0/16网段及客户端IP地址。
- 独享型实例四层监听器未开启“跨VPC后端”功能时，后端服务器安全组规则和网络ACL规则均无需放通ELB后端子网所在的VPC网段。

2. 确认虚拟机使用网卡子网的网络ACL不会对流量进行拦截。

在虚拟私有云页面左侧导航栏，单击“网络ACL”，确认涉及的子网已放通。

7.9 如何检查后端服务器服务状态？

1. 确认服务器服务是否开启。

a. 登录虚拟机内部。

b. 执行如下命令，查看系统的端口监听状态，如图7-1所示。

netstat -ntpl

📖 说明

Windows虚拟机可以在命令行中执行**netstat -ano**查看系统的端口监听状态，或者查看服务端软件状态。

图 7-1 系统的端口监听状态

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	0.0.0.0:80	0.0.0.0:*	LISTEN	25847/.httpterm-s
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	1437/sshd
tcp6	0	0	:::22	:::*	LISTEN	1437/sshd

2. 从虚拟机测试服务通信功能是否正常。

例如：该虚拟机的端口为http 80，使用curl命令，校验服务通信功能是否正常。

```
[root@ecs-67a0 ~]# curl 127.0.0.1:80 -v
* About to connect() to 127.0.0.1 port 80 (#0)
*   Trying 127.0.0.1...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: 127.0.0.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200
< Connection: close
< Content-length: 14
< Cache-Control: no-cache
< X-req: size=14, time=500 ms
< X-rsp: id=test1, code=200, cache=0, size=14, time=500 ms
<
< helloworld@!!
* Closing connection 0
[root@ecs-67a0 ~]#
```

7.10 后端服务器什么时候被认为是健康的？

首次添加的服务器健康检查成功一次就上线，后续按照配置的“最大重试次数”上线。

7.11 如何检查通过 EIP 访问后端云服务器？

1. 后端虚拟机绑定EIP。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
 - c. 单击 “”，选择“计算 > 弹性云服务器”。
 - d. 选择需要绑定EIP的弹性云服务器名称。
 - e. 切换到“弹性公网IP”页签后，单击“绑定弹性公网IP”。
 - f. 选择需要绑定的EIP，单击“确定”。
2. 查看直接通过EIP访问后端服务器功能是否正常。

Linux可用curl命令做校验，Windows用浏览器访问测试。

7.12 为什么云监控服务统计的 ELB 活跃连接数与后端服务器上的连接数不一致？

云监控服务统计的活跃连接数是指客户端到ELB实例之间的活跃连接数。

对于四层监听器（TCP/UDP），ELB实例会直接透传客户端请求，ELB活跃连接数等于后端服务器上的连接数。

对于七层监听器（HTTP/HTTPS），是客户端和ELB实例建立连接，ELB实例再和后端服务器建立连接。因此，ELB活跃连接数与后端服务器的连接数没有对应关系。

7.13 为什么配置了白名单后还能访问后端服务器？

白名单只对经过ELB实例的访问进行控制，通过控制访问负载均衡的监听器的IP地址，能够设置允许特定IP进行访问，而其它IP不许访问。如果需要对后端服务器进行访问控制，可以通过配置网络ACL或者安全组规则实现。

7.14 ELB 修改后端服务器权重后多久生效？

ELB修改后端服务器权重后，新的权重5秒内会生效。

- 对于TCP、UDP监听器，新的连接会根据修改后的权重转发，已经建立的连接不受影响。
- 对于HTTP、HTTPS监听器，新的请求会根据修改后的权重转发，已有请求不受影响。

📖 说明

后端服务器的权重修改为0后，不会立即生效，仍然会有流量进入服务器，这是因为长连接在超时时间内会复用TCP连接，请求会继续转发。

- TCP和UDP监听器：长连接在空闲超时时间后断开。
- HTTP和HTTPS监听器：长连接在响应超时时间后断开。

7.15 为什么开启跨 VPC 后端需要确保负载均衡所属子网至少拥有 16 个可用 IP 地址？

这些IP是供ELB内部使用的。一般情况下，创建ELB，单可用区会占用2个IP，开启跨VPC后端会占用6个IP，如果是多可用区，占用的IP数会根据算法增加，目前没有具体的数值，实际使用IP的数量以您创建出来的ELB占用的IP个数为准。

8 健康检查

8.1 健康检查异常排查（独享型）

问题描述

客户端的请求通过负载均衡器的监听器访问后端服务器异常，监听器的健康检查列显示“异常”。

当健康检查探测到您的后端服务器异常时，ELB将不再向异常的后端服务器转发流量。直到健康检查检测到后端服务器恢复正常时，ELB才会向此服务器继续转发流量。

背景介绍

负载均衡器通过向后端服务器发起心跳检查的方式来实现健康检查功能，并判断后端服务器是否可用。更多检查原理详见[健康检查介绍](#)。

- 当健康检查关闭时，ELB默认后端服务器正常在线，会将请求转发至后端服务器。
- 当后端服务器的权重为0时，流量不会再转发到该后端服务器上，此时健康检查的状态无参考意义。

排查思路

负载均衡已提供自助问题诊断工具帮助用户定位健康检查异常问题，如果通过自助诊断工具排查仍然无法定位问题，请参考[表8-1](#)进一步排查。

因为健康检查包含检查间隔和阈值判断，相关配置的修改完成后需要等待一定的时间，配置才会生效。

如果健康检查恢复正常，在ELB关联的后端服务器基本信息界面可以看到健康检查状态是否正常。

表 8-1 排查思路

排查手段	排查项目
自助诊断工具排查	后端服务器的安全组配置

排查手段	排查项目
	后端服务器的网络ACL配置
	健康检查参数配置
其他异常排查项	检查后端服务器组是否关联监听器
	检查ELB是否绑定EIP或私网IP
	检查后端服务器是否正常
	检查后端服务器防火墙
	检查后端服务器路由
	检查后端服务器负载
	检查后端服务器hosts.deny文件

后端服务器的安全组配置

独享型负载均衡的后端服务器安全组规则必须放通ELB用于健康检查的协议和端口和健康检查的源地址。

健康检查的协议和端口为用户在健康检查配置页面进行设置，您可在后端服务器组的基本信息页面查看。独享型负载均衡用于健康检查的源地址为ELB后端子网所在的VPC网段。

您可通过自助诊断工具后端服务器的安全组规则进行诊断。后端服务器安全组规则的检查项目如下[表8-2](#)所示。

表 8-2 安全组规则排查项目

排查项	处理措施
健康检查入方向源地址检查	请确保后端服务器的安全组入方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和ELB后端子网所在的VPC网段。
健康检查入方向端口检查	配置指导详情见 配置后端服务器的安全组（独享型） 。
健康检查入方向协议检查	
健康检查出方向源地址检查	默认的安全组出方向规则全部放通。如果您设置了出方向规则，请确保后端服务器的安全组出方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和ELB后端子网所在的VPC网段。
健康检查出方向端口检查	配置指导详情见 配置后端服务器的安全组（独享型） 。
健康检查出方向协议检查	

说明

若独享型ELB实例未开启“跨VPC后端”功能，ELB四层监听器转发的流量将不受安全组规则和网络ACL规则限制，安全组规则和网络ACL规则无需额外放通。建议您使用监听器的访问控制功能对访问IP进行限制，详情请参考访问控制策略。

后端服务器的网络 ACL 配置

网络ACL为子网级别的可选安全层，若ELB的后端子网关联了网络ACL规则，网络ACL规则必须放通ELB用于健康检查的协议和端口和健康检查的源地址。

网络ACL默认规则会拒绝所有入站和出站流量，启用网络ACL后，您必须对网络ACL规则进行配置。

您可通过自助诊断工具后端服务器的安全组规则进行诊断。后端服务器的网络ACL规则的检查项目如下[表8-3](#)所示。

表 8-3 网络 ACL 规则排查项目

排查项	处理措施
健康检查入方向协议检查	请确保后端服务器的网络ACL入方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和ELB后端子网所在的VPC网段。
健康检查入方向源地址检查	配置指导详情见 配置后端服务器的网络ACL（独享型） 。
健康检查入方向源端口检查	
健康检查入方向目的地址检查	
健康检查入方向目的端口检查	
健康检查出方向协议检查	请确保后端服务器的网络ACL出方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和ELB后端子网所在的VPC网段。
健康检查出方向源地址检查	配置指导详情见 配置后端服务器的网络ACL（独享型） 。
健康检查出方向源端口检查	
健康检查出方向目的地址检查	
健康检查出方向目的端口检查	

说明

若独享型ELB实例未开启“跨VPC后端”功能，ELB四层监听器转发的流量将不受安全组规则和网络ACL规则限制，安全组规则和网络ACL规则无需额外放通。建议您使用监听器的访问控制功能对访问IP进行限制，详情请参考访问控制策略。

健康检查参数配置

1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击图标，选择区域和项目。

3. 单击页面左上角的 ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
4. 在左侧导航栏，选择“弹性负载均衡 > 后端服务器组”。
5. 在后端服务器组页面，单击需要检查健康检查参数配置的后端服务器组名称。
6. 在后端服务器组的“基本信息”页签下，查看以下健康检查配置参数。

更多健康检查参数设置信息，请参见[修改健康检查配置](#)。

表 8-4 健康检查配置参数

健康检查参数	说明
域名	健康检查使用HTTP协议时，如果后端服务器设置了校验HOST头能力，需要将后端服务器配置的域名填写到“健康检查配置”页面中的“域名”处。
协议	后端服务器的安全组和网络ACL规则必须放通健康检查协议对应的传输层协议。
端口	建议指定后端服务器的业务端口为健康检查端口，配置详情请参见 修改健康检查配置 。
检查路径	如果是使用HTTP健康检查需要查看此参数，建议配置简单的静态HTML文件。

说明

- 您的健康检查协议为“HTTP”，健康检查异常时，如果您已确认端口没有问题，请修改检查路径或者将健康检查协议修改为“TCP”，只检查端口。
- 检查路径需填写绝对路径。示例如下：
 - 访问链接为：http://www.example.com或http://192.168.63.187:9096，则检查路径填写“/”。
 - 访问链接为：http://www.example.com/chat/try/，则检查路径填写“/chat/try/”。
 - 访问链接为：http://192.168.63.187:9096/chat/index.html，则检查路径填写“/chat/index.html”。

检查后端服务器组是否关联监听器

在异常的服务器所在的后端服务器组是否关联了监听器，请参考[查看后端服务器组](#)。

后端服务器组未关联至负载均衡的监听器下，健康检查状态无法探测。

如果后端服务器组已经关联了监听器，请继续排查问题项。

检查 ELB 是否绑定 EIP 或私网 IP

说明

- 该检查项仅适用于四层监听器（TCP/UDP）。

对于四层监听器（TCP/UDP）下的异常后端服务器，请检查其关联的负载均衡器是否绑定EIP或私网IP。

负载均衡实例初次创建时，如果未绑定EIP或私网IP时，四层监听器（TCP/UDP）所关联的后端服务器会显示健康检查异常。

检查后端服务器是否正常

说明

如果后端服务器的操作系统为Windows，请通过浏览器直接访问`https://后端服务器的IP:健康检查配置的端口`。如果返回码为2xx或3xx，则表示后端服务器正常。

- 您可以在后端服务器上通过以下命令查看后端服务器的健康检查端口是否被健康检查协议正常监听。

```
netstat -anlp | grep port
```

回显中包含健康检查端口信息并且显示LISTEN，则表示后端服务器的健康检查端口在监听状态，如图8-1中表示880端口被TCP进程所监控。

如果您没有配置健康检查端口信息，默认和后端服务器业务端口一致。

图 8-1 后端服务器正常被监听的回显示例



```
[root@ecs-elb-srv portable-nainx]# netstat -anlp | grep 880 | head
tcp        0      0 0.0.0.0:880          0.0.0.0:*              [LISTEN]
```

图 8-2 后端服务器没有被监听的回显示例



```
[root@donatdel wangfei iperf ~]# netstat -anlp | grep 8080
[root@donatdel wangfei iperf ~]#
```

如果健康检查端口没有在监听状态（后端服务器没有被监听），您需要先启动后端服务器上的业务，启动业务后再查看健康检查端口是否被正常监听。

- 如果是HTTP健康检查，请您在后端服务器上执行以下命令查看回显中返回的状态码。


```
curl 后端服务器的私有IP:健康检查端口/健康检查路径 -iv
```

HTTP健康检查是ELB向后端服务器发起GET请求，当获取到以下所列的响应状态码，认为服务器是正常状态。

对于TCP的监听器，HTTP健康检查正常返回状态码是200。

对于独享型ELB：HTTP/HTTPS健康检查正常返回状态码均为200。

图 8-3 后端服务器异常的回显示例



```
[root#host-xxx~]# curl 192.168.0.58:8080/index.html -iv
* About to connect() to 192.168.0.58 port 8080 (#0)
* Trying 192.168.0.58...
* Connected to 192.168.0.58 (192.168.0.58) port 8080 (#0)
> GET /index.html HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: 192.168.0.58:8080
> Accept: */*
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 404 File not found
HTTP/1.0 404 File not found
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/2.7.5
```

图 8-4 后端服务器正常的回显示例

```
[root#host-xxx~]# curl 192.168.0.58:8080/index.html -iv
* About to connect() to 192.168.0.58 port 8080 (#0)
*   Trying 192.168.0.58...
* Connected to 192.168.0.58 (192.168.0.58) port 8080 (#0)
> GET /index.html HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: 192.168.0.58:8080
> Accept: */*
>
192.168.0.58 . . [08/Apr/2019 17:37:34] *GET /index.html HTTP/1.1* 200
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
HTTP/1.0 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/2.7.5
```

- 如果HTTP健康检查异常，除了检查健康检查路径外，建议您将配置的HTTP健康检查修改为TCP健康检查。操作如下：

在监听器界面，修改目标监听器，在配置参数里选择已有TCP健康检查的后端服务器组，或者选择新创建TCP健康检查的后端服务器组。配置完成之后，几十秒后去查看健康检查状态是否恢复正常。

检查后端服务器防火墙

如果后端服务器内部开启了防火墙或其他安全类防护软件，这些软件可能会屏蔽ELB发起健康检查的源IP网段。

当后端服务器关联至独享型负载均衡使用，请您在防火墙规则中放通ELB后端子网所在的VPC网段。

检查后端服务器路由

请检查是否手动修改了后端服务器内部的路由，查看主网卡（比如eth0）上是否配置默认路由，默认路由是否修改。如果默认路由更改，可能导致健康检查报文无法到达后端服务器。

您可以在后端服务器上通过以下命令查看您的默认路由是否指向网关（经过ELB转发属于跨网段访问，三层通信需要配置默认路由指向网关）。

```
ip route
```

或

```
route -n
```

正常的回显如图8-5所示。

图 8-5 默认路由指向网关示例

```
[root@donatdel wangfei iperf ~]# ip route
default via 192.168.2.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
169.254.169.254 via 192.168.2.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.124 metric 100
[root@donatdel wangfei iperf ~]#
```

图 8-6 默认路由未指向网关示例

```
[root@test ~]# ip route
default via 192.168.0.134 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002
169.254.169.254 via 192.168.0.1 dev eth0 proto static
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.242
```

如果回显中没有像图8-5中的第一条路由信息，或者路由指向的IP的不是后端服务器所在VPC子网的网关，请您配置默认路由指向网关。

检查后端服务器负载

通过云监控服务，查看后端服务器的CPU/内存/网络连接数等，来判断后端服务器的负载是否过高。

如果负载很高，可能会导致健康检查的连接或请求超时。

检查后端服务器 hosts.deny 文件

建议您排查后端服务器的/etc/hosts.deny文件，对于独享型负载均衡，该文件中不能写入ELB后端子网所在的VPC网段。

提交工单

如果上述方法均不能解决您的疑问，请[提交工单](#)寻求更多帮助。

8.2 健康检查异常排查（共享型）

问题描述

客户端的请求通过负载均衡器的监听器访问后端服务器异常，监听器的健康检查列显示“异常”。

当健康检查探测到您的后端服务器异常时，ELB将不再向异常的后端服务器转发流量。直到健康检查检测到后端服务器恢复正常时，ELB才会向此服务器继续转发流量。

背景介绍

负载均衡器通过向后端服务器发起心跳检查的方式来实现健康检查功能，并判断后端服务器是否可用。更多检查原理详见健康检查介绍。

- 当健康检查关闭时，ELB默认后端服务器正常在线，会将请求转发至后端服务器。
- 当后端服务器的权重为0时，流量不会再转发到该后端服务器上，此时健康检查的状态无参考意义。

排查思路

负载均衡已提供自助问题诊断工具帮助用户定位健康检查异常问题，如果通过自助诊断工具排查仍然无法定位问题，请参考[表8-5](#)进一步排查。

因为健康检查包含检查间隔和阈值判断，相关配置的修改完成后需要等待一定的时间，配置才会生效。

如果健康检查恢复正常，在ELB关联的后端服务器基本信息界面可以看到健康检查状态是否正常。

表 8-5 排查思路

排查手段	排查项目
自助诊断工具排查	后端服务器的安全组配置
	后端服务器的网络ACL配置
	健康检查参数配置
其他异常排查项	检查后端服务器组是否关联监听器
	检查ELB是否绑定EIP或私网IP
	检查后端服务器是否正常
	检查后端服务器防火墙
	检查后端服务器路由
	检查后端服务器负载
	检查后端服务器hosts.deny文件

后端服务器的安全组配置

共享型负载均衡的后端服务器安全组规则必须放通ELB用于健康检查的协议和端口和健康检查的源地址。

健康检查的协议和端口为用户在健康检查配置页面进行设置，您可在后端服务器组的基本信息页面查看。共享型负载均衡用于健康检查的源地址为100.125.0.0/16网段的IP。

您可通过自助诊断工具后端服务器的安全组规则进行诊断。后端服务器安全组规则的检查项目如下[表8-6](#)所示。

表 8-6 安全组规则排查项目

排查项	处理措施
健康检查入方向源地址检查	请确保后端服务器的安全组入方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和100.125.0.0/16网段的IP。 配置指导详情见 配置后端服务器的安全组（共享型） 。
健康检查入方向端口检查	
健康检查入方向协议检查	
健康检查出方向源地址检查	默认的安全组出方向规则全部放通。如果您设置了出方向规则，请确保后端服务器的安全组出方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和100.125.0.0/16网段的IP。 配置指导详情见 配置后端服务器的安全组（共享型） 。
健康检查出方向端口检查	
健康检查出方向协议检查	

口 说明

若共享型ELB实例开启“获取客户端IP”功能，共享型ELB四层监听器转发的流量将不受安全组规则和网络ACL限制，安全组规则和网络ACL规则均无需额外放通。建议您使用监听器的访问控制功能对访问IP进行限制，详情请参考访问控制策略。

后端服务器的网络 ACL 配置

网络ACL为子网级别的可选安全层，若ELB的后端子网关联了网络ACL规则，网络ACL规则必须放通ELB用于健康检查的协议和端口和健康检查的源地址。

网络ACL默认规则会拒绝所有入站和出站流量，启用网络ACL后，您必须对网络ACL规则进行配置。

您可通过自助诊断工具后端服务器的安全组规则进行诊断。后端服务器的网络ACL规则的检查项目如下[表8-7](#)所示。

表 8-7 网络 ACL 规则排查项目

排查项	处理措施
健康检查入方向协议检查	请确保后端服务器的网络ACL入方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和100.125.0.0/16网段的IP。
健康检查入方向源地址检查	配置指导详情见 配置后端服务器的网络ACL（共享型） 。
健康检查入方向源端口检查	
健康检查入方向目的地址检查	
健康检查入方向目的端口检查	
健康检查出方向协议检查	请确保后端服务器的网络ACL出方向规则放通健康检查协议对应的传输层协议、健康检查端口和100.125.0.0/16网段的IP。
健康检查出方向源地址检查	配置指导详情见 配置后端服务器的网络ACL（共享型） 。
健康检查出方向源端口检查	
健康检查出方向目的地址检查	
健康检查出方向目的端口检查	

口 说明

若共享型ELB实例开启“获取客户端IP”功能，共享型ELB四层监听器转发的流量将不受安全组规则和网络ACL限制，安全组规则和网络ACL规则均无需额外放通。建议您使用监听器的访问控制功能对访问IP进行限制，详情请参考访问控制策略。

健康检查参数配置

- 在左侧导航栏，选择“弹性负载均衡 > 后端服务器组”。
- 在后端服务器组页面，单击需要检查健康检查参数配置的后端服务器组名称。
- 在后端服务器组的“基本信息”页签下，查看以下健康检查配置参数。
更多健康检查参数设置信息，请参见[修改健康检查配置](#)。

表 8-8 健康检查配置参数

健康检查参数	说明
域名	健康检查使用HTTP协议时，如果后端服务器设置了校验HOST头能力，需要将后端服务器配置的域名填写到“健康检查配置”页面中的“域名”处。
协议	后端服务器的安全组和网络ACL规则必须放通健康检查协议对应的传输层协议。
端口	建议指定后端服务器的业务端口为健康检查端口，配置详情请参见 修改健康检查配置 。
检查路径	如果是使用HTTP健康检查需要查看此参数，建议配置简单的静态HTML文件。

□ 说明

- 您的健康检查协议为“HTTP”，健康检查异常时，如果您已确认端口没有问题，请修改检查路径或者将健康检查协议修改为“TCP”，只检查端口。
- 检查路径需填写绝对路径。示例如下：
 - 访问链接为：http://www.example.com或http://192.168.63.187:9096，则检查路径填写“/”。
 - 访问链接为：http://www.example.com/chat/try/，则检查路径填写“/chat/try/”。
 - 访问链接为：http://192.168.63.187:9096/chat/index.html，则检查路径填写“/chat/index.html”。

检查后端服务器组是否关联监听器

在异常的服务器所在的后端服务器组是否关联了监听器。

后端服务器未关联至负载均衡的监听器下，健康检查状态无法探测。

如果后端服务器组已经关联了监听器，请继续排查问题项。

检查 ELB 是否绑定 EIP 或私网 IP

□ 说明

- 该检查项仅适用于四层监听器（TCP/UDP）。

对于四层监听器（TCP/UDP）下的异常后端服务器，请检查其关联的负载均衡器是否绑定EIP或私网IP。

负载均衡实例初次创建时，如果未绑定EIP或私网IP时，四层监听器（TCP/UDP）所关联的后端服务器会显示健康检查异常。

检查后端服务器是否正常

说明

如果后端服务器的操作系统为Windows，请通过浏览器直接访问`https://后端服务器的IP:健康检查配置的端口`。如果返回码为2xx或3xx，则表示后端服务器正常。

- 您可以在后端服务器上通过以下命令查看后端服务器的健康检查端口是否被健康检查协议正常监听。

```
netstat -anlp | grep port
```

回显中包含健康检查端口信息并且显示LISTEN，则表示后端服务器的健康检查端口在监听状态，如图8-7中表示880端口被TCP进程所监控。


如果您没有配置健康检查端口信息，默认和后端服务器业务端口一致。

图 8-7 后端服务器正常被监听的回显示例



```
[root@ecs-elb-srv portable-ninx]# netstat -anlp | grep 880 | head
tcp        0      0 0.0.0.0:880          0.0.0.0:*              LISTEN
```

图 8-8 后端服务器没有被监听的回显示例



```
[root@donatdel wangfei iperf ~]# netstat -anlp | grep 8080
[root@donatdel wangfei iperf ~]#
```

如果健康检查端口没有在监听状态（后端服务器没有被监听），您需要先启动后端服务器上的业务，启动业务后再查看健康检查端口是否被正常监听。

- 如果是HTTP健康检查，请您在后端服务器上执行以下命令查看回显中返回的状态码。


```
curl 后端服务器的私有IP:健康检查端口/健康检查路径 -iv
```

HTTP健康检查是ELB向后端服务器发起GET请求，当获取到以下所列的响应状态码，认为服务器是正常状态。

对于TCP的监听器，HTTP健康检查正常返回状态码是200。

对于共享型ELB：HTTP健康检查正常返回状态码是200、202或者401。

图 8-9 后端服务器异常的回显示例



```
[root#host-xxx~]# curl 192.168.0.58:8080/index.html -iv
* About to connect() to 192.168.0.58 port 8080 (#0)
* Trying 192.168.0.58...
* Connected to 192.168.0.58 (192.168.0.58) port 8080 (#0)
> GET /index.html HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: 192.168.0.58:8080
> Accept: */*
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 404 File not found
HTTP/1.0 404 File not found
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/2.7.5
```

图 8-10 后端服务器正常的回显示例

```
[root#host-xxx~]# curl 192.168.0.58:8080/index.html -iv
* About to connect() to 192.168.0.58 port 8080 (#0)
*   Trying 192.168.0.58...
* Connected to 192.168.0.58 (192.168.0.58) port 8080 (#0)
> GET /index.html HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: 192.168.0.58:8080
> Accept: */*
>
192.168.0.58 . . [08/Apr/2019 17:37:34] *GET /index.html HTTP/1.1* 200
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
HTTP/1.0 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/2.7.5
```

- 如果HTTP健康检查异常，除了检查健康检查路径外，建议您将配置的HTTP健康检查修改为TCP健康检查。操作如下：

在监听器界面，修改目标监听器，在配置参数里选择已有TCP健康检查的后端服务器组，或者选择新创建TCP健康检查的后端服务器组。配置完成之后，几十秒后去查看健康检查状态是否恢复正常。

检查后端服务器防火墙

如果后端服务器内部开启了防火墙或其他安全类防护软件，这些软件可能会屏蔽ELB发起健康检查的源IP网段。

当后端服务器关联至共享型负载均衡使用，请您在防火墙规则中放通100.125.0.0/16网段的IP。

检查后端服务器路由

请检查是否手动修改了后端服务器内部的路由，查看主网卡（比如eth0）上是否配置默认路由，默认路由是否修改。如果默认路由更改，可能导致健康检查报文无法到达后端服务器。

您可以在后端服务器上通过以下命令查看您的默认路由是否指向网关（经过ELB转发属于跨网段访问，三层通信需要配置默认路由指向网关）。

```
ip route
```

或

```
route -n
```

正常的回显如图8-11所示。

图 8-11 默认路由指向网关示例

```
[root@donatdel wangfei iperf ~]# ip route
default via 192.168.2.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
169.254.169.254 via 192.168.2.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.124 metric 100
[root@donatdel wangfei iperf ~]#
```

图 8-12 默认路由未指向网关示例

```
[root@test ~]# ip route
default via 192.168.0.134 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002
169.254.169.254 via 192.168.0.1 dev eth0 proto static
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.242
```

如果回显中没有像图8-11中的第一条路由信息，或者路由指向的IP的不是后端服务器所在VPC子网的网关，请您配置默认路由指向网关。

检查后端服务器负载

通过云监控服务，查看后端服务器的CPU/内存/网络连接数等，来判断后端服务器的负载是否过高。

如果负载很高，可能会导致健康检查的连接或请求超时。

检查后端服务器 hosts.deny 文件

建议您排查后端服务器的/etc/hosts.deny文件，对于独享型负载均衡，该文件中不能写入100.125.0.0/16网段的IP。

提交工单

如果上述方法均不能解决您的疑问，请[提交工单](#)寻求更多帮助。

8.3 为什么后端服务器上收到的健康检查报文间隔和设置的间隔时间不一致？

ELB的每个lvs、nginx节点都会探测后端服务器，每个节点的间隔时间与设置的间隔时间保持一致。

后端服务器收到的是多个节点的探测报文，故在间隔时间内会收到多个检查报文。

8.4 使用 UDP 协议有什么注意事项？

什么是 UDP 健康检查

UDP是面向非连接的一种协议，在发送数据前不会通过进行三次握手建立连接，UDP健康检查的实现过程如下：

- 健康检查的节点根据健康检查配置，向后端发送ICMP request消息。
 - 如果健康检查节点收到了后端服务器返回的ICMP reply消息，则认为服务正常，继续进行健康检查。
 - 如果健康检查节点没有收到后端服务器返回的ICMP reply消息，则认为服务异常，判定健康检查失败。
- 健康检查的节点收到ICMP reply消息后，会给后端服务器发送UDP探测报文。
 - 如果在【超时时间】之内，健康检查的节点服务器收到了后端服务器返回的port unreachable的ICMP消息，则认为服务异常，判定健康检查失败。
 - 如果在【超时时间】之内，健康检查的节点服务器没有收到后端服务器返回的ICMP错误信息，则认为服务正常，判定健康检查成功。

当您配置UDP健康检查时，推荐使用配置页面默认的各项数值。

异常排查方法

请您按照以下两种方法排查。

- 检查健康检查超时时间是否过小。

可能的原因：后端服务器回复的reply或port unreachable类型的ICMP消息未能在超时时间内到达健康检查的节点，导致健康检查结果不准确。

建议采取的措施：将超时时间调整为更大的值。

由于UDP健康检查的原理不同于其他健康检查，建议健康检查超时时间不要过小，否则后端服务器可能会反复上线或下线。

- 后端服务器是否限制了ICMP消息产生的速率。

Linux系统下，请用以下命令检查ICMP消息速率的限制。

```
sysctl -q net.ipv4.icmp_ratelimit
```

默认值为：1000

```
sysctl -q net.ipv4.icmp_ratemask
```

默认值为：6168

请确认第一条命令返回值为默认值或0，并用以下命令放开port unreachable消息产生的速率限制。

```
sysctl -w net.ipv4.icmp_ratemask=6160
```

更详细的信息请参考Linux Programmer's Manual相关页面：

```
man 7 icmp
```

或者访问地址：<http://man7.org/linux/man-pages/man7/icmp.7.html>

说明

放开port unreachable类型ICMP消息的速率限制，会让暴露在公网上的服务器在端口扫描时，不受限制次地产生port unreachable消息。

注意事项

使用UDP协议注意以下事项：

- 负载均衡健康检查是通过UDP报文和Ping报文探测来获取后端服务器的状态信息。针对此种情况，用户需要确保后端服务器开启ICMP协议，确认方法如下：用户登录后端服务器，以root权限执行以下命令：
`cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all`
若返回值为1，表示ICMP协议关闭；若为0，则表示开启。
- 当前UDP协议服务健康检查可能存在服务真实状态与健康检查不一致的问题：如果后端服务器是Linux服务器，在大并发场景下，由于Linux的防ICMP攻击保护机制，会限制服务器发送ICMP的速度。此时，即便服务器已经出现异常，但由于无法向前端返回“port XX unreachable”报错信息，会导致负载均衡由于没收到ICMP应答进而判定健康检查成功，最终导致服务真实状态与健康检查不一致。

8.5 健康检查为什么会导致 ELB 会频繁向后端服务器发送探测请求？

ELB是高可用集群部署的，集群内的所有的转发节点会同时向后端服务器发送探测请求，检查间隔用户可配，健康检查会根据检查间隔一直探测，所以每隔几秒会有访问。您可以通过修改健康检查配置的周期来控制访问后端服务器的频率。

8.6 健康检查什么时候启动？

后端服务器新加入后，在第一个周期内随机一个时间开始检测，后续按照“检查间隔”启动。

8.7 “最大重试次数”是否包括健康检查失败的场景？

是，最大重试次数既是健康最大重试次数，也是不健康最大重试次数。

8.8 如何处理健康检查导致的大量日志？

1. 可以增加健康检查间隔时间，配置方法详见修改健康检查配置。

存在的风险：延长健康检查的间隔时间后，后端ECS实例出现故障时，负载均衡发现故障ECS实例的时间也会增长。

2. 可以关闭健康检查，配置方法详见修改健康检查配置。

存在的风险：关闭健康检查后，负载均衡不再检查后端服务器，一旦某台后端服务器发生故障，则无法实现访问流量自动切换至其它正常的后端服务器。

8.9 健康检查正常默认返回的状态码有哪些？

表 8-9 健康检查正常返回的状态码

ELB类型	健康检查协议	健康检查正常返回的状态码
独享型	HTTP	200
	HTTPS	200
共享型	HTTP	<ul style="list-style-type: none">• 200• 202• 401

9 获得源 IP

9.1 如何获取来访者的真实 IP?

当客户端通过ELB访问后端服务器时，客户端真实的IP地址会被ELB转换，后端服务器获取到的往往是ELB转换后的客户端IP地址。如果需要获取到客户端的真实IP，可以按如下方法操作。

- 七层服务（HTTP/HTTPS协议）：需要对应用服务器进行配置，然后使用X-Forwarded-For的方式获取来访者的真实IP地址。
配置详情见[七层服务](#)。
- 四层服务（TCP/UDP协议），有两种方式可以获取客户端的真实IP：
 - 方法一：开启监听器的“获取客户端IP”功能。
 - 方法二：配置TOA插件获取。
配置详情见[四层服务](#)。

约束与限制

- 如果IP经过NAT，则只能获取到NAT转化后的IP地址，无法获取到NAT转化前的IP地址。
- 如果客户端为容器，只能获取到容器所在主机的IP地址，无法获取容器的IP。
- 四层监听器（TCP/UDP）开启“获取客户端IP”功能之后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。
- 独享型负载均衡的四层监听器（TCP/UDP）默认开启源地址透传功能，无需手动开启，且不支持关闭。

说明

如果客户端经过WAF+ELB访问服务器，则还可以通过WAF直接获取客户端真实IP。详见[《Web应用防火墙用户指南》](#)

七层服务

针对七层服务（HTTP/HTTPS协议），需要对应用服务器进行配置，然后使用X-Forwarded-For的方式获取来访者的真实IP地址。

真实的来访者IP会被负载均衡放在HTTP头部的X-Forwarded-For字段，格式如下：

X-Forwarded-For: 来访者真实IP, 代理服务器1-IP, 代理服务器2-IP, ...

当使用此方式获取来访者真实IP时, 获取的第一个地址就是来访者真实IP。

配置Apache服务器

- 安装Apache 2.4。

例如在CentOS 7.5环境下, 可以执行如下命令执行安装:

```
yum install httpd
```

- 修改Apache的配置文件/etc/httpd/conf/httpd.conf, 在最末尾添加以下配置信息。

```
LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so
RemoteIPHeader X-Forwarded-For
RemoteIPInternalProxy 100.125.0.0/16
```

图 9-1 修改 Apache 的配置文件示例图

```
LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so
RemoteIPHeader X-Forwarded-For
RemoteIPInternalProxy 100.125.0.0/16
```

说明

将代理服务器的网段添加到 RemoteIPInternalProxy <IP_address>。

- 共享型负载均衡需要添加的IP地址段为 100.125.0.0/16 (100.125.0.0/16 是负载均衡服务保留地址, 其他用户无法分配到该网段内, 不会存在安全风险) 和高防IP地址段。多个IP地址段用逗号分隔。
 - 独享型负载均衡需要添加ELB实例关联的VPC子网网段。
- 修改Apache的配置文件/etc/httpd/conf/httpd.conf, 将日志输出格式修改为如下所示 (%a代表源IP地址) :
 - 重启Apache。
 - 查看httpd的访问日志, 您可以获取真实的来访者IP。

配置Nginx服务器

例如在CentOS 7.5环境下, 可以执行如下命令执行安装:

- 运行以下命令安装http_realip_module。

```
yum -y install gcc pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel
wget http://nginx.org/download/nginx-1.17.0.tar.gz
tar zxvf nginx-1.17.0.tar.gz
cd nginx-1.17.0
./configure --prefix=/path/server/nginx --with-http_stub_status_module --without-http-cache --with-
http_ssl_module --with-http_realip_module
make
make install
```

- 打开nginx.conf文件。

```
vi /path/server/nginx/conf/nginx.conf
```

- 在以下配置信息后添加新的配置字段和信息。

在http或者server处, 需要添加的配置字段和信息:

```
set_real_ip_from 100.125.0.0/16;
real_ip_header X-Forwarded-For;
```

图 9-2 添加配置字段和信息示例图

```
server {
    listen      80;
    server_name localhost;
    set_real_ip_from 100.125.0.0/16;
    real_ip_header X-Forwarded-For;
```

说明

将代理服务器的网段添加到 RemotePIInternalProxy <IP_address>。

- 共享型负载均衡需要添加的IP地址段为 100.125.0.0/16（100.125.0.0/16 是负载均衡服务保留地址，其他用户无法分配到该网段内，不会存在安全风险）和高防IP地址段。多个IP地址段用逗号分隔。
 - 独享型负载均衡需要添加ELB实例关联的VPC子网网段。

- #### 4. 启动Nginx。

/path/server/nginx/sbin/nginx

5. 查看Nginx的访问日志，您可以获取真实的来访者IP。

cat /path/server/ng

本教程上的“[安装与配置](#)”的安装向导将自动完成“InstallShield Wizard”的安装。

1. 登录已安装Tomcat的服务器。
 2. 执行如下命令，确定Tomcat已经正常运行。

```
ps -ef|grep tomcat  
netstat -anpt|grep java
```

图 9-3 正常运行结果示例

```
[root@lilian apache-tomcat-9.0.10]# ps -ef |grep tomcat
root      1009  995  0 15:01 pts/0    00:00:00 grep --color=auto tomcat
root     32223  1  0 14:37 pts/0    00:00:12 /usr/java/jdk-10.0.1/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat-9.0.10/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=1024 -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/tomcat-01/apache-tomcat-9.0.10/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat-01/apache-tomcat-9.0.10/bin/tomcat-juli.jar -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat-9.0.10/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
[root@lilian apache-tomcat-9.0.10]# netstat -anpt|grep java
tcp        0      0 127.0.0.1:32001      0.0.0.0:*          LISTEN      882/java
tcp6       0      0 :::8020             :::*                  LISTEN      32223/java
tcp6       0      0 ::::8888            :::*                  LISTEN      32223/java
tcp6       0      0 127.0.0.1:8096      :::*                  LISTEN      32223/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.134.52:38390 ESTABLISHED 32223/java
tcp6       0      0 127.0.0.1:32001      127.0.0.1:32001   ESTABLISHED 882/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.134.53:57771 ESTABLISHED 32223/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.134.46:62833 ESTABLISHED 32223/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.19.50:58124 ESTABLISHED 32223/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.19.47:49597 ESTABLISHED 32223/java
tcp6      1      0 10.0.0.20:59648      100.125.15.62:40    CLOSE_WAIT  882/java
tcp6       0      0 10.0.0.20:8888      100.125.19.53:27108 ESTABLISHED 32223/java
```

3. 将server.xml文件中的className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"模块修改为如下内容。

```
vi /usr/tomcat/tomcat8/conf/server.xml
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
pattern="%{X-FORWARDED-FOR}i %l %u %t %r %s %b %D %q %{User-Agent}i %T"
resolveHosts="false" />
```

图 9-4 配置示例

```
<!-- Access log processes all example.
Documentation at: /docs/config/valve.html
Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="localhost_access_log." suffix=".txt"
pattern="%{X-FORWARDED-FOR}i %l %u %t %r %s %b %D %q %{User-Agent}i %T" resolveHosts="false" />
</Host>
</Engine>
```

4. 执行如下命令，重启Tomcat服务。

```
cd /usr/tomcat/tomcat8/bin && sh shutdown.sh && sh startup.sh
```

其中“/usr/tomcat/tomcat8/”为Tomcat安装路径，请根据实际情况替换。

图 9-5 重启 Tomcat 服务

```
[root@ecs-ddef bin]# sh startup.sh
Using CATALINA_BASE:      /usr/tomcat/tomcat8
Using CATALINA_HOME:       /usr/tomcat/tomcat8
Using CATALINA_TMPDIR:     /usr/tomcat/tomcat8/temp
Using JRE_HOME:            /usr/java/jdk1.8.0_261
Using CLASSPATH:           /usr/tomcat/tomcat8/bin/bootstrap.jar
Tomcat started.
```

5. 执行如下命令，查看最新的日志。

如图中红框所示获取到的非100.125网段的IP地址，即为获取到的源IP地址。

```
cd /usr/tomcat/tomcat8/logs/
cat localhost_access_log..2021-11-29.txt
```

其中“localhost_access_log..2021-11-29.txt”为当天日志路径，请根据实际情况替换。

图 9-6 查询源 IP 地址

```
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:33:27 +0800] "GET /bg-upper.png HTTP/1.1" 200 3103
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:33:27 +0800] "GET /bg-middle.png HTTP/1.1" 200 1918
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:33:27 +0800] "GET /bg-button.png HTTP/1.1" 200 713
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:33:27 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 21630
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:33:38 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11250
100.125.68.197 - - [29/Nov/2021:14:35:09 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 11250
[redacted] logs]# cat localhost_access_log..2021-11-29.txt
124.7[redacted]6 - - [29/Nov/2021:14:41:09 +0800] GET / HTTP/1.1 200 11250 178 Mozilla/5.0
0.178
124.7[redacted] - - [29/Nov/2021:14:41:47 +0800] GET / HTTP/1.1 200 11250 3 Mozilla/5.0
0.003
124.7[redacted] - - [29/Nov/2021:14:42:10 +0800] GET / HTTP/1.1 200 11250 3 Mozilla/5.0
0.003
```

配置Windows IIS服务器

本教程以Windows Server 2012配置IIS7为例介绍，其他版本操作可能略有不同。

1. 下载并安装IIS。
2. 从第三方网站下载F5XForwardedFor.dll插件，并获取x86和x64目录下的F5XForwardedFor.dll插件拷贝到IIS服务具有访问权限的目录下，例如C:\F5XForwardedFor2008。
3. 打开IIS管理器，选择“模块 > 配置本机模块”注册拷贝的2个插件。

图 9-7 选择模块选项






图 9-8 配置本机模块




4. 单击“注册”，分别注册x86和x64插件。

图 9-9 注册插件




5. 在“模块”页面，确认注册的模块名称出现在列表中。

图 9-10 确认注册成功




6. 选择IIS管理器主页的“ISAPI筛选器”，为2个插件授权运行ISAPI和CGI扩展。

图 9-11 添加授权



7. 选择“ISAPI和CGI限制”，为2个插件设置执行权限。

图 9-12 允许执行



8. 单击主页的“重新启动”，重启IIS服务，重启后配置生效。

图 9-13 重启 IIS 服务



四层服务

针对四层服务（TCP/UDP协议），有两种方式可以获取客户端的真实IP。

- 方式一（TCP/UDP协议）：开启监听器的“获取客户端IP”功能。

⚠ 注意

- 开启此功能后，执行后端服务器迁移任务时，可能出现流量中断（例如单向下载、推送类型的流量）。所以后端服务器迁移完成后，需要通过报文重传来恢复流量。
- 监听器开启此功能后，后端服务器不能作为客户端访问此监听器。
- 如果监听器之前已经添加了后端服务器、并且开启了健康检查功能，开启“获取客户端IP”功能会重新上线后端服务器，新建流量会有1-2个健康检查间隔的中断。

- a. 开启监听器的“获取客户端IP”功能。
 - i. 登录管理控制台。
 - ii. 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
 - iii. 单击页面左上角的 ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
 - iv. 在“负载均衡器”界面，单击需要操作的负载均衡名称。
 - v. 切换到“监听器”页签。
 - 新增场景：单击“添加监听器”。
 - 修改场景：单击需要修改的监听器名称右侧的  按钮，选择“修改监听器”。
 - vi. 开启“获取客户端IP”开关。
- b. 设置后端服务器的安全组、网络ACL、操作系统和软件的安全规则，使客户端的IP地址能够访问后端服务器。

□ 说明

开启“获取客户端IP”之后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。如果后端服务器和客户端使用同一台服务器，且开启“获取客户端IP”，则后端服务器会根据报文源IP为本地IP判定该报文为本机发出的报文，无法将应答报文返回给ELB，最终导致回程流量不通。

- 方式二（TCP协议）：配置TOA插件获取。
针对四层（TCP协议）服务，需要配置TOA插件获取。配置TOA插件请参考[TOA插件配置](#)。

10 HTTP/HTTPS 监听器

10.1 HTTPS 监听器的后端协议该如何选择？

如果您想实现全链路HTTPS访问，可以使用独享型负载均衡器，添加HTTPS监听器，后端协议选择HTTPS协议。

如果是非全链路HTTPS，负载均衡支持后端协议选择HTTP协议。

说明

全链路HTTPS仅支持在负载均衡器上做双向验证。

10.2 为什么配置证书后仍出现不安全提示？

可能由于以下原因导致配置证书后仍出现不安全提示。

- 证书所记录的域名与用户访问的域名不一致，建议排查证书所记录的域名，或创建自签名证书。
- 配置了SNI，输入的域名与证书所记录的域名不一致。
- 域名级别与证书级别不一致，例如域名为5级而证书为4级。

其他情况您也可以使用 *curl* 访问的域名命令，根据系统返回的错误信息进行排查。

10.3 转发策略的状态显示为“故障”的原因是什么？

可能的原因是：如果创建了相同的转发策略（出现转发策略冲突），则会出现转发策略故障，此时即使把前面创建的转发策略删除，后面的转发策略依然会显示故障。

解决办法：将出现冲突的转发策略全部都删除后再重新添加，即可恢复正常。

10.4 为什么找不到配置转发策略的入口？

请检查您的监听器协议类型是否为TCP或UDP。

目前转发策略仅支持协议类型为HTTP、HTTPS的监听器，不支持协议类型为TCP、UDP的监听器。

10.5 配置转发策略时，为什么无法选择已有的后端服务器组？

后端服务器组只能被一个转发策略所引用，因为该后端服务器组已经被另一个转发策略所引用，所以选不到想选择的后端服务器组。

11 会话保持

11.1 长连接和会话保持区别是什么？

长连接和会话保持没有必然联系。

长连接是指在一个连接上可以连续发送多个数据包，在连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包。会话保持是指弹性负载均衡将属于同一个会话的请求都转发到同一个服务器进行处理。

11.2 如何检查弹性负载均衡会话保持不生效问题？

1. 查看后端服务器组上是否开启了会话保持。
2. 查看后端云服务器的健康检查状态是否正常，如果异常，流量会切换到其他后端云服务器，导致会话保持失效。
3. 如果选择的是源IP算法，需要注意请求到达弹性负载均衡之前IP是否发生变化。
4. 如果是HTTP或HTTPS监听器，配置了会话保持，不用观察session是否丢失，而需要注意发送的请求是否带有cookie，如果带有cookie，则观察该cookie值是否发生了变化（因为7层会话保持基于cookie）。

11.3 如何使用 Linux curl 测试负载均衡会话保持？

1. 申请ELB与ECS资源。
 - a. 创建3个ECS实例，1个做客户端，2个做服务端。
 - b. 创建1个ELB实例与HTTP监听器实例，注意务必开启“会话保持”功能。
2. 启动服务端ECS的HTTP服务。
登录第一个服务端ECS，在当前路径下创建名为“1.file”的文件，以标示第一个节点。
并在当前路径执行以下命令启动HTTP服务。
nohup python -m SimpleHTTPServer 80 &
在第一个部署后端服务的虚拟机执行以下命令，确认HTTP服务正常。
curl http://127.0.0.1:80

```
[root@ecs-cloud-0001 ~]# ll
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 19 20:57 1.file
[root@ecs-cloud-0001 ~]# nohup python -m SimpleHTTPServer 80 &
[1] 15246
[root@ecs-cloud-0001 ~]# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'

[root@ecs-cloud-0001 ~]# ls
[root@ecs-cloud-0001 ~]# curl 127.0.0.1:80
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"><html>
<title>Directory listing for /</title>
<body>
<h2>Directory listing for /</h2>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_history">.bash_history</a>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a>
<li><a href=".bash_profile">.bash_profile</a>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a>
<li><a href=".cache/">.cache</a>
<li><a href=".cshrc">.cshrc</a>
<li><a href=".history">.history</a>
<li><a href=".oracle_jre_usage/">.oracle_jre_usage</a>
<li><a href=".pk1/">.pk1/</a>
<li><a href=".ssh/">.ssh/</a>
<li><a href=".tcshrc">.tcshrc</a>
<li><a href=".viminfo">.viminfo</a>
<li><a href="1.file">1.file</a>
<li><a href="nohup.out">nohup.out</a>
</ul>
<hr>
</body>
</html>
[root@ecs-cloud-0001 ~]# -
```

登录第二个服务端ECS，在当前路径下创建名为“2.file”的文件，以标示第二个节点。

并在当前路径执行以下命令启动HTTP服务。

nohup python -m SimpleHTTPServer 80 &

在本机执行以下命令，确认HTTP服务正常。

curl http://127.0.0.1:80

```
[root@ecs-cloud-0002 ~]# touch 2.file
[root@ecs-cloud-0002 ~]# nohup python -m SimpleHTTPServer 80 &
[1] 15244
[root@ecs-cloud-0002 ~]# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'

[root@ecs-cloud-0002 ~]# curl 127.0.0.1:80
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"><html>
<title>Directory listing for /</title>
<body>
<h2>Directory listing for /</h2>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_history">.bash_history</a>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a>
<li><a href=".bash_profile">.bash_profile</a>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a>
<li><a href=".cache/">.cache</a>
<li><a href=".cshrc">.cshrc</a>
<li><a href=".history">.history</a>
<li><a href=".oracle_jre_usage/">.oracle_jre_usage</a>
<li><a href=".pk1/">.pk1/</a>
<li><a href=".ssh/">.ssh/</a>
<li><a href=".tcshrc">.tcshrc</a>
<li><a href=".viminfo">.viminfo</a>
<li><a href="2.file">2.file</a>
<li><a href="nohup.out">nohup.out</a>
</ul>
<hr>
</body>
</html>
[root@ecs-cloud-0002 ~]#
```

- 从客户端ECS指定cookie值对ELB实例发起访问。

调整以下命令，从客户端ECS对ELB实例发起访问，确认每次请求返回的file名称一致。

curl --cookie "name=abcd" http://ELB_IP:Port

```
<body>
<h2>Directory listing for /</h2>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_history">.bash_history</a>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a>
<li><a href=".bash_profile">.bash_profile</a>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a>
<li><a href=".cache/">.cache</a>
<li><a href=".cshrc">.cshrc</a>
<li><a href=".history">.history</a>
<li><a href=".oracle_jre_usage/">.oracle_jre_usage</a>
<li><a href=".pk1/">.pk1</a>
<li><a href=".ssh/">.ssh</a>
<li><a href=".tcsSRC">.tcsSRC</a>
<li><a href=".viminfo">.viminfo</a>
<li><a href="Z.file">Z.file</a>
<li><a href="nohup.out">nohup.out</a>
</ul>
<hr>
</body>
</html>
[root@ecs-client ~]# curl --cookie "name=abcd" http://192.168.172.242:80
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"><html>
<title>Directory listing for /</title>
<body>
<h2>Directory listing for /</h2>
<hr>
<ul>
<li><a href=".bash_history">.bash_history</a>
<li><a href=".bash_logout">.bash_logout</a>
<li><a href=".bash_profile">.bash_profile</a>
<li><a href=".bashrc">.bashrc</a>
<li><a href=".cache/">.cache</a>
<li><a href=".cshrc">.cshrc</a>
<li><a href=".history">.history</a>
<li><a href=".oracle_jre_usage/">.oracle_jre_usage</a>
<li><a href=".pk1/">.pk1</a>
<li><a href=".ssh/">.ssh</a>
<li><a href=".tcsSRC">.tcsSRC</a>
<li><a href=".viminfo">.viminfo</a>
<li><a href="Z.file">Z.file</a>
<li><a href="nohup.out">nohup.out</a>
</ul>
<hr>
</body>
</html>
[root@ecs-client ~]# curl --cookie "name=abcd" http://192.168.172.242:80
```

11.4 ELB 支持什么类型的会话保持？

独享型负载均衡器支持源IP地址、负载均衡器cookie两种会话保持类型。

共享型负载均衡器支持源IP地址、负载均衡器cookie、应用程序cookie三种会话保持类型。

12 证书管理

12.1 如何生成服务器证书和 CA 证书？

一般的HTTPS业务场景只对服务器做认证，因此只需要配置服务器的证书即可，关于服务器证书和CA证书的生成，请参考[HTTPS双向认证](#)。

12.2 ELB 是否支持泛域名证书？

支持，客户上传泛域名证书即可。

共享型负载均衡默认支持最长尾缀匹配。

独享型负载均衡使用的SNI证书泛域名匹配方式默认为标准域名分级匹配，即只能匹配同级别的子域名。如您希望修改为最长尾缀匹配，请参考[《API参考》](#)修改参数sni_match_algo。

表 12-1 泛域名匹配规则示例

域名	标准域名分级匹配	最长尾缀匹配
*.example.co m	abc.example.com、 sport.example.com、 good.example.com等域名	abc.example.com、 mycalc.good.example.com等域名

12.3 配置了证书，访问异常是什么原因？

可能的原因有：

- 您在证书管理界面创建了证书，但因为您未使用HTTPS监听器，所以无法给监听器绑定证书。

可以使用以下方法解决：

- 继续使用现有非HTTPS监听器，并在后端服务器上安装证书。
- 删除现有非HTTPS监听器，重新创建HTTPS监听器，并绑定证书。

- 您在证书管理界面创建了证书，且使用的是HTTPS监听器，但未将证书绑定至该监听器。
- 您的证书已过期。
- 创建证书时指定了域名，但访问的域名和创建证书时配置的域名不一致。
- 创建的证书为证书链时，没有按照证书链的格式拼接证书。
- 您在ELB侧配置了HTTPS监听器+证书，同时在后端服务器上也配置了证书。您在ELB上配置了证书，ELB会对来自客户端的HTTPS请求进行解密，然后发送至后端服务器，而后端服务器上也配置了证书，会导致已经被解密的信息再次被解密。共享型负载均衡存在此限制，独享型负载均衡不存在此限制。

可以使用以下方法解决：

- 在后端服务器上配置证书，然后使用TCP监听器将HTTPS流量透传到后端服务器。
- 在ELB上使用HTTPS监听器并配置证书，在后端服务器上不配置证书。

12.4 更换证书会导致网络或者 ELB 连接中断吗？

不会。

更换证书后，新的证书会立即生效，已经建立的连接会继续使用老证书，新建立的连接将会使用新的证书。

说明

证书过期后，用户访问时会提示“不安全的链接”，一般情况下忽略掉安全告警后，还是可以访问的。

13 访问日志

13.1 配置访问日志后为什么界面没有显示？

- 确认已创建云日志服务是否已经开启，且云日志组与云日志流已创建，请参见[访问日志](#)。
- 确认所创建的ELB服务是否可以被正常访问。
- 确认负载均衡是否支持访问日志：
目前只有七层负载均衡（HTTP/HTTPS）支持访问日志功能，四层负载均衡（TCP/UDP）不支持此功能。

13.2 用户需要做运维协助操作吗？

需要。

如果按照[如何检查后端服务器网络状态？](#)到[如何检查通过EIP访问后端云服务器？](#)章节，自查指导的操作进行确认后，弹性负载均衡器依然无法通信，则需联系客服解决。

用户需向技术支持人员提供如下表格中的信息：

项目信息	您的值
负载均衡器的ID	-
虚拟私有云的ID	-
负载均衡的服务地址	-
监听器的ID	-
负载均衡器协议/端口	-
健康检查方式(协议/端口)	-
健康检查状态	-
云服务器1的ID	-

项目信息	您的值
云服务器2的ID	-

14 监控

14.1 云监控 EIP 带宽使用统计与 ELB 监控的网络流出速率数据为何不一致？

以下两种情况监控EIP带宽使用统计与ELB监控的网络流出速率数据不一致：

- 如果流量没有超过EIP带宽，EIP未被限流，云监控EIP带宽使用统计外网访问数据，而ELB不仅采集外网访问数据，而且采集内网访问的数据。
- 如果流量超过EIP带宽，EIP会被限流，ELB内访问的数据流量跟EIP访问数据流量不是一个路径，ELB内访问数据流量不会被限流。

14.2 ELB 监控指标中七层协议返回码和七层后端返回码的区别？

ELB七层监听器会终结TCP连接。即客户端和ELB之间会建立TCP连接，ELB和后端主机之间会建立另外一条TCP连接。客户端把HTTP请求发送给ELB之后，ELB会解析并转发HTTP请求到后端主机，然后后端主机再返回HTTP响应给ELB，ELB再解析和转发HTTP响应到客户端，所以通信过程被分成前后两个阶段。协议返回码是指ELB返回给客户端的状态码，后端返回码是指后端主机返回给ELB的状态码。

协议返回码和后端返回码有如下三种情况：

- 后端主机有返回码，这种情况ELB会透传后端主机返回码到客户端，即协议返回码和后端返回码一致；
- ELB和后端主机连接异常或者超时等，ELB会填充后端返回码为502或者504，然后转发给客户端；
- 监听器配置异常或者客户端请求格式和内容异常时，ELB会直接返回4xx或者502返回码，不继续向后端主机转发请求，即有协议返回码，无后端返回码。

14.3 为什么七层监听器的监控中有大量 499 返回码？

HTTP返回码499对应的说明为：client has closed connection，即说明客户端主动断开了连接。

可能的原因：

- 客户端设置的请求超时时间太短，导致客户端未发送完HTTP请求就因为请求超时关闭了连接，建议排查访问日志中的request_time字段，该字段代表客户端请求的总时间，参考该字段的值设置合理的客户端请求超时时间。
- 访问ELB实例的流量太大，触发带宽限速丢包，建议通过云监控排查实例的出带宽使用率指标。更多信息，请参见[《监控指标说明》](#)。
- 客户端到ELB的网络链路有问题，存在往返延时比较大或丢包等问题，建议排查访问日志的request_time和tcpinfo_rtt字段或抓包排查客户端网络是否有异常。
- 后端服务器处理请求时间太长，超过了客户端的请求超时时间，建议排查后端服务器的CPU、内存、网络是否存在性能瓶颈。
- 客户端遇到未知问题，在未完成HTTP请求的情况下，提前关闭连接。建议排查客户端是否有提前关闭连接的行为。

15 计费

15.1 ELB 什么情况下需要使用公网带宽？

通过公网访问ELB实例时，需要通过ELB的弹性公网IP进行访问，同时使用公网带宽。如果直接通过后端服务器ECS实例的弹性公网IP直接访问后端ECS实例，则使用的是ECS实例本身弹性公网IP绑定的公网带宽，不使用ELB实例的公网带宽。如果通过内网访问ELB实例，只需访问ELB实例的内网地址，不需要使用公网带宽。

15.2 弹性负载均衡器的带宽和弹性云服务器的带宽是否会重复计费？

主要取决于客户的业务是否需要弹性云服务器的带宽。一般来说，弹性云服务器接入弹性负载均衡器后，由弹性负载均衡器对外提供访问业务，不需要自己再申请EIP和带宽了。但是不排除客户的业务比较特殊，一个弹性云服务器有多个对外业务，此时需要弹性云服务器自己申请EIP和带宽。

15.3 共享型负载均衡器的宽带大小需要根据后端服务器带宽的大小来调整？

- 对于公网共享型ELB后端服务器是用于对外提供服务，ELB将访问流量分担到不同的服务器上，负载均衡器的带宽大小是根据外部访问流量访问ELB后端云服务器的带宽需求进行设置的。
- 对于私网ELB在企业内部进行负载分担，不涉及带宽调整。

15.4 弹性负载均衡的公网带宽是否可调整？

公网弹性负载均衡（ELB绑定EIP）的带宽可以调整。请参见[修改公网带宽](#)。

15.5 负载均衡冻结后，哪些功能会受影响？

以下几种场景可能会导致您的负载均衡被冻结，冻结后负载均衡器将不再提供服务。

- 账户余额不足而导致扣费失败。
- 公安冻结场景。

冻结期间，负载均衡器会受以下影响：

1. ELB不再进行流量转发，解冻后流量会逐渐恢复。
2. 健康检查停止，健康检查显示的状态为冻结前一刻的状态，解冻后健康检查会恢复。
3. 监控数据会停止上报，解冻后恢复。
4. 负载均衡器冻结后，以下API行为将会被禁止。
 - a. 不允许修改负载均衡器除了名称、标签以外的字段。
 - b. 如果是公安冻结场景，负载均衡器不允许删除；负载均衡器下的子资源，如监听器、后端服务器组、健康检查、转发策略、转发规则、后端服务器等均不允许增删改。