

NAT 网关

产品介绍

文档版本 15
发布日期 2022-11-29



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 什么是 NAT 网关	1
2 产品优势	5
3 应用场景	6
4 产品规格	12
5 约束与限制	14
6 与其它服务的关系	16
7 计费说明（公网 NAT 网关）	18
8 计费说明（私网 NAT 网关）	20
9 安全	22
9.1 责任共担.....	22
9.2 审计与日志.....	23
9.3 服务韧性.....	23
9.4 监控安全风险.....	23
9.5 认证证书.....	24
10 权限管理	26
11 区域和可用区	30
12 基本概念	32
13 修订记录	33

1 什么是 NAT 网关

NAT网关可为您提供网络地址转换服务，分为公网NAT网关和私网NAT网关。

公网 NAT 网关


公网NAT网关（Public NAT Gateway）能够为虚拟私有云内的云主机（弹性云服务器、裸金属服务器）或者通过云专线/VPN接入虚拟私有云的本地数据中心的服务器，提供最高20Gbit/s能力的网络地址转换服务，使多个云主机可以共享弹性公网IP访问Internet或使云主机提供互联网服务。

公网NAT网关分为SNAT和DNAT两个功能。

- SNAT功能通过绑定弹性公网IP，实现私有IP向公有IP的转换，可实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，安全，高效的访问互联网。


SNAT架构如[图1-1](#)所示。

图 1-1 SNAT 架构图



- DNAT功能绑定弹性公网IP，可通过IP映射或端口映射两种方式，实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，为互联网提供服务。DNAT架构如图1-2所示。

图 1-2 DNAT 架构图



私网 NAT 网关

私网NAT网关（Private NAT Gateway），能够为虚拟私有云内的云主机（弹性云服务器、裸金属服务器）提供私网地址转换服务。您可以在私网NAT网关上配置SNAT、DNAT规则，可将源、目的网段地址转换为中转IP，通过使用中转IP实现VPC内的云主机与其他VPC、云下IDC互访。

私网NAT网关分为SNAT和DNAT两个功能：

- SNAT功能通过绑定中转IP，可实现VPC内跨可用区的多个云主机共享中转IP，访问外部数据中心或其他VPC。
- DNAT功能通过绑定中转IP，可实现IP映射或端口映射，使VPC内跨可用区的多个云主机共享中转IP，为外部私网提供服务。

中转子网

中转子网相当于一个中转网络，是中转IP所属的子网。


中转IP

您可以在中转子网中创建私网IP，即中转IP，使本端VPC中的云主机可以共享该私网IP（中转IP）访问用户IDC或其他远端VPC。

中转VPC

中转子网所在VPC。

图 1-3 私网 NAT 网关



如何访问 NAT 网关

通过管理控制台、基于HTTPS请求的API（Application Programming Interface）两种方式访问NAT网关。

- 管理控制台方式
管理控制台是网页形式的，您可以使用直观的界面进行相应的操作。登录管理控制台，从主页选择“NAT网关”。
- API方式
如果您需要将云平台上的NAT网关集成到您自己的系统，请使用API方式访问NAT网关。具体操作请参见《[NAT网关API参考](#)》。

2 产品优势

公网 NAT 网关优势

- **灵活部署**
支持跨子网部署和跨可用区域部署。公网NAT网关支持跨可用区部署，可用性高，单个可用区的任何故障都不会影响公网NAT网关的业务连续性。公网NAT网关的规格、弹性公网IP，均可以随时调整。
- **多样易用**
多种网关规格可灵活选择。对公网NAT网关进行简单配置后，即可使用，运维简单，快速发放，即开即用，运行稳定可靠。
- **降低成本**
多个云主机共享使用弹性公网IP。当您的私有IP地址通过公网NAT网关发送数据，或您的应用面向互联网提供服务时，公网NAT网关服务将私有地址和公网地址进行转换。用户无需为云主机访问Internet购买多余的弹性公网IP和带宽资源，多个云主机共享使用弹性公网IP，有效降低成本。

私网 NAT 网关优势

- **简规划**
大企业不同部门间存在大量重叠网段，上云后无法互通，需要在上云前进行企业网络的重新规划。华为云首创的私网NAT网关服务，支持重叠网段通信，客户可保留原有组网上云、无需重新规划，极大简化了IDC上云的网络规划。
- **易运维管理**
因为组织层级、分权分域、安全隔离等因素，大型企业内不同归属的部门存在分级组网，需要映射至大网才能彼此通信。私网NAT支持私网的IP地址映射，各部门的网段可映射至统一的VPC大网地址进行统一管理，让复杂组网的管理更加简易。
- **高安全**
针对企业各部门间不同的密级，私网NAT支持暴露限定网段的IP和端口，隔离高安全等级的业务。因为安全受限等原因，行业监管部门要求各机构和单位按指定IP地址接入，私网NAT可满足行业监管要求，将私网IP映射为指定IP进行接入。
- **零冲突**
企业多部门间业务隔离，常常使用同一个私网网段，迁移上云后极易冲突。基于私网NAT网关的大小网映射能力，可支持云上的重叠网段互通，助力客户上云后网络零冲突。

3 应用场景


公网 NAT 网关

- 使用SNAT访问公网

当VPC内的云主机需要访问公网，请求量大时，为了节省弹性公网IP资源并且避免云主机IP直接暴露在公网上，您可以使用公网NAT网关的SNAT功能。VPC中一个子网对应一条SNAT规则，一条SNAT规则可以配置多个弹性公网IP。公网NAT网关为您提供不同规格的连接数，根据业务规划，您可以通过创建多条SNAT规则，来实现共享弹性公网IP资源。

使用SNAT访问公网场景组网图如图3-1所示。

图 3-1 使用 SNAT 访问公网



- **使用DNAT为云主机面向公网提供服务**


当VPC内的云主机需要面向公网提供服务时，可以使用公网NAT网关的DNAT功能。

DNAT功能绑定弹性公网IP，有两种映射方式（IP映射、端口映射）。可通过端口映射方式，当用户以指定的协议和端口访问该弹性公网IP时，公网NAT网关会将该请求转发到目标云主机实例的指定端口上。也可通过IP映射方式，为云主机配置了一个弹性公网IP，任何访问该弹性公网IP的请求都将转发到目标云主机实例上。使多个云主机共享弹性公网IP和带宽，精确的控制带宽资源。

一个云主机配置一条DNAT规则，如果有多个云主机需要为公网提供服务，可以通过配置多条DNAT规则来共享一个或多个弹性公网IP资源。

使用DNAT为公网提供服务场景组网图如图3-2所示。图中示例的云主机类型均可以替换为弹性云服务器，裸金属服务器中的任何一个。

图 3-2 使用 DNAT 为云主机面向公网提供服务




- **使用SNAT或DNAT高速访问互联网**

用户云下数据中心使用云专线/VPN接入虚拟私有云的用户，若有大量的服务器需要实现安全，可靠，高速的访问互联网，或者为互联网提供服务，可通过公网 NAT网关的SNAT功能或DNAT功能来实现。

使用SNAT或DNAT高速访问互联网场景图如[图3-3](#)所示。

图 3-3 使用 SNAT 或 DNAT 高速访问互联网



- **搭建高可用的SNAT**


在IT系统中，往往存在绑定的弹性公网IP被攻击封堵的可能性。如果您想提高系统的高可靠性，可以在配置SNAT规则时，添加多个弹性公网IP，当其中一个弹性公网IP被攻击封堵时，可以最大程度保障使用其他弹性公网IP的业务正常运行。

当SNAT规则上绑定了多个EIP时，系统会随机选择一个弹性公网IP访问公网。

每条SNAT规则支持添加20个弹性公网IP，当SNAT规则中添加的弹性公网IP被攻击封堵或不可用时，需要手动从EIP池中删除。


使用公网NAT网关的SNAT规则搭建高可用场景组网图如图3-4所示。

图 3-4 使用公网 NAT 网关的 SNAT 规则搭建高可用场景



- NAT网关多实例**
 当单网关性能达到瓶颈，如SNAT支持最大100万连接不够使用或最高20Gbit/s带宽转换能力无法满足业务需求时，推荐使用多网关来横向扩展容量。
 如果您想实现多网关扩容，只需将关联了VPC子网的路由表与公网NAT网关实例进行关联。
 公网NAT网关多实例场景图如图3-5所示。

图 3-5 公网 NAT 网关多实例



说明

- 对于新建公网NAT网关实例，系统不会在后台下发默认路由，需要您在对应路由表中添加公网NAT网关的路由。
- 每个公网NAT网关对应一张路由表，公网NAT网关数量取决于VPC下路由表的数量限制。

4 产品规格

NAT网关的规格指公网NAT网关与私网NAT网关支持的SNAT最大连接数。

公网 NAT 网关

SNAT连接数：由源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、传输层协议这五个元素组成的集合视为一条连接。其中源IP地址和源端口指SNAT转换之后的弹性公网IP和它的端口。连接能够区分不同会话，并且对应的会话是唯一的。

吞吐量：DNAT规则的弹性公网IP的带宽之和。例如，一个公网NAT网关有两条DNAT规则，其中绑定到第一条规则的EIP带宽为10Mbit/s，绑定到第二条规则的EIP带宽为5Mbit/s，则公网NAT网关的吞吐量为15Mbit/s。

每个公网NAT网关支持的最大转发带宽为20Gbit/s。

说明

上海二、北京一区域每个公网NAT网关支持的最大转发带宽为5Gbit/s。

公网NAT网关TCP SNAT的默认连接超时时间为900秒。

公网NAT网关UDP SNAT的默认连接超时时间为300秒。

在购买公网NAT网关时，请根据您的网络规划，合理选择公网NAT网关的规格。公网NAT网关支持的规格如表4-1所示。

表 4-1 公网 NAT 网关规格

规格	SNAT最大连接数	带宽	每秒报文数 (PPS)
小型	10000	20Gbit/s	2000000
中型	50000	20Gbit/s	2000000
大型	200000	20Gbit/s	2000000
超大型	1000000	20Gbit/s	2000000

说明

- 表格中所列的“每秒报文数（PPS）”是指入方向和出方向的PPS总和。
- 为避免因连接数超过公网NAT网关规格最大值，从而影响业务的情况，建议在云监控中设置公网NAT网关监控指标，并为SNAT连接数合理设置告警。
- 公网NAT网关支持的DNAT规则数与规格无关，每种规格的公网NAT网关最多支持添加200条DNAT规则。如需提升DNAT规则数，请[提交工单](#)申请。
- 企业型NAT网关：SNAT最大连接数为10000000，带宽为100Gbit/s，每秒报文数为10兆PPS。如需选择企业型公网NAT网关，请提交[提交工单](#)。

私网 NAT 网关

SNAT连接数：由源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、传输层协议这五个元素组成的集合视为一条连接。其中源IP地址和源端口指SNAT转换之后的中转IP和它的端口。

在购买私网NAT网关时，请根据您的网络规划，合理选择私网NAT网关的规格。私网NAT网关支持的规格如[表4-2](#)所示。

表 4-2 私网 NAT 网关规格

规格	SNAT最大连接数	带宽	每秒报文数（PPS）	NAT规则数（SNAT+DNAT）
小型	2000	200Mbps	20000	20
中型	5000	500Mbps	50000	50
大型	20000	2Gbps	200000	200
超大型	50000	5Gbps	500000	500

说明

为避免因连接数超过私网NAT网关规格最大值，从而影响业务的情况，建议在云监控中设置私网NAT网关监控指标，并为SNAT连接数合理设置告警。

5 约束与限制

公网 NAT 网关

关于公网NAT网关的使用，您需要注意以下几点：

- 公共限制

- 同一个公网NAT网关下的多条规则可以复用同一个弹性公网IP，不同网关下的规则必须使用不同的弹性公网IP。
- 一个VPC支持关联多个公网NAT网关。
- SNAT、DNAT可以共用同一个弹性公网IP，节省弹性公网IP资源。但是在选用全端口模式下，DNAT优先占用全部端口，这些端口不能被SNAT使用。因此SNAT规则不能和全端口的DNAT规则共用EIP，以免出现业务相互抢占问题。
- 公网NAT网关支持转换的资源类型不包括企业型VPN。
- 当云主机同时配置弹性公网IP服务和公网NAT网关服务时，数据均通过弹性公网IP转发。
- 出于安全因素考虑，部分运营商会下列端口进行拦截，导致无法访问。建议避免使用下列端口：

协议	不支持端口
TCP	42 135 137 138 139 444 445 593 1025 1068 1434 3127 3128 3129 3130 4444 4789 4790 5554 5800 5900 9996
UDP	135~139 1026 1027 1028 1068 1433 1434 4789 4790 5554 9996

- NAT 网关支持 TCP、UDP 和 ICMP 协议，暂不支持ALG 相关技术，且GRE 隧道和 IPsec 使用的 ESP、AH无法使用 NAT 网关，这是由NAT网关本身的特性决定的。

- SNAT限制

- VPC内的每个子网只能添加一条SNAT规则。
- SNAT规则中添加的自定义网段，对于虚拟私有云的配置，必须是虚拟私有云子网网段的子集，不能相等。
- SNAT规则中添加的自定义网段，对于云专线的配置，必须是云专线侧网段，且不能与虚拟私有云侧的网段冲突。

- 公网NAT网关支持添加的SNAT规则的数量没有限制。
- DNAT限制
 - 一个云主机的一个端口对应一条DNAT规则，一个端口只能映射到一个EIP，不能映射到多个EIP。
 - 公网NAT网关支持添加的DNAT规则的数量为200个。

私网 NAT 网关

关于私网NAT网关的使用，您需要注意以下几点：

- 公共限制
 - 用户需要在VPC下手动添加私网路由，即通过创建对等连接或开通云专线/VPN连接远端私网。
 - 中转IP和目的IP不能在同一个VPC中。
 - SNAT规则和DNAT规则不能共用同一个中转IP。
 - 私网NAT网关支持添加的DNAT规则和SNAT规则的数量如下：
 - 小型：DNAT规则和SNAT规则的总数不超过20个。
 - 中型：DNAT规则和SNAT规则的总数不超过50个。
 - 大型：DNAT规则和SNAT规则的总数不超过200个。
 - 超大型：DNAT规则和SNAT规则的总数不超过500个。
- SNAT限制
 - VPC内的每个子网只能添加一条SNAT规则。
- DNAT限制
 - DNAT的全端口模式不能和具体端口模式共用同一个中转IP。

6 与其它服务的关系

NAT网关与其他服务关系如图1所示。

图 6-1 NAT 网关与其他服务关系




表 6-1 与其他服务的关系

相关服务	交互功能	位置
云专线 (Direct Connect, DC)	通过云专线接入VPC的本地服务器，可以通过公网NAT网关访问公网或为公网提供服务。	云间NAT网关高速访问互联网

相关服务	交互功能	位置
虚拟专用网络 (Virtual Private Network, VPN)	通过VPN可以在远端用户和VPC之间建立一条安全加密的公网通信隧道。为通过公网NAT网关访问公网提供了更加安全的访问。	云间NAT网关高速访问互联网
弹性云服务器 (Elastic Cloud Server, ECS), 裸金属服务器 (Bare Metal Server, BMS)	公网NAT网关可以为其他云服务提供访问公网或者为公网提供服务的能力。	使用SNAT访问公网 使用DNAT为云主机面向公网提供服务
虚拟私有云 (Virtual Private Cloud, VPC)	虚拟私有云内的弹性云服务器与Internet互连	使用SNAT访问公网
弹性公网IP (Elastic IP, EIP)	实现VPC中的云主机以公网NAT网关的形式共享弹性公网IP访问公网或为公网提供服务。	使用SNAT访问公网 使用DNAT为云主机面向公网提供服务
云监控 (Cloud Eye Service, CES)	查看NAT网关的监控数据，还可以获取可视化监控图表。	查看监控指标
统一身份认证服务 (Identity and Access Management, IAM)	如果您需要对云上创建的NAT网关资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务 (Identity and Access Management, 简称IAM) 进行精细的权限管理。	统一身份认证服务
云审计服务 (CTS)	通过云审计服务，可以记录与NAT网关服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。	云审计服务

7 计费说明（公网 NAT 网关）

计费项

公网NAT网关根据您选择的公网NAT网关规格和使用时长计费。

📖 说明

NAT网关通过绑定弹性公网IP实现访问公网或使云主机提供互联网服务。出入公网产生的流量费用或者带宽费用，实际由弹性公网IP收取，计费详情请参见《[弹性公网IP计费说明](#)》。

公网NAT网关共有小型、中型、大型和超大型四种规格。

详细的价格说明请参考[NAT网关价格计算器](#)。

计费模式

公网NAT网关支持包年/包月、按需（天）付费两种计费模式。

📖 说明

按需（天）计费模式的计费周期为：从前一天早上8点至第二天早上8点为一天，不满一天的按一天计算。


例如：您在2022年11月29日6:00:00购买了公网NAT网关，则截止2022年11月30日7:59:59，您使用公网NAT网关的天数为2天。

变更配置

修改规格时，将按照当日使用的最大规格进行计费。

包年/包月的公网NAT网关不支持规格降级。

包年/包月的公网NAT网关转按需，需包年/包月资费模式到期后，按需的资费模式才会生效；按需的公网NAT网关可以随时转包年/包月。



①：包年/包月资费到期后，新的按需计费才会生效。

②：变更后新的计费模式立即生效。

续费

如需续费，请在管理控制台[续费管理](#)页面进行续费操作。详细操作请参考[续费管理](#)。

到期与欠费

客户欠费后，可以查看欠费详情。为防止相关资源被停止或者释放，需要客户及时进行充值，账号将进入欠费状态，需要在约定时间内支付欠款，详细操作请参考[欠费还款](#)。

当您的账号欠费后，会对您的资源使用产生如下影响：

- 包年/包月资源：如果您的包年/包月资源到期未续订，首先会进入宽限期。如果您在宽限期内仍未续订包年/包月资源，那么就会进入保留期。
您无法对处于宽限期或者保留期的包年/包月资源执行任何操作，比如当您的带宽处于宽限期或者保留期时，您无法修改带宽大小。
- 按需计费资源：如果您的按需资源欠费时，首先会进入宽限期。如果您在宽限期内仍未缴清按需资源的欠费，那么就会进入保留期。
您可以对处于宽限期的按需计费资源正常执行操作，当进入保留期后，您无法对该资源执行任何操作。
关于宽限期和保留期的详细内容，请参见[宽限期保留期](#)。

退订

- 对于按需计费模式的公网NAT网关，直接[删除公网NAT网关](#)，即可完成退订。
- 对于包年/包月计费模式的公网NAT网关，参考[云服务退订](#)完成退订。

8 计费说明（私网 NAT 网关）

自2022年4月21日起，私网NAT网关在不同区域分批次开始收费。
本章节主要介绍私网NAT网关的计费详情。

计费项

私网NAT网关根据您选择的私网NAT网关规格和使用时长计费。
私网NAT网关共有小型、中型、大型和超大型四种规格。
详细的价格说明请参考[NAT网关价格计算器](#)。

计费模式

私网NAT网关支持按需（小时）计费方式。

变更配置

套餐包规格变更后，即时生效，实际计费按照当前计费周期（按小时计费）内变更前和变更后分别计费，精确到秒。

到期与欠费

客户欠费后，可以查看欠费详情。为防止相关资源被停止或者释放，需要客户及时进行充值，账号将进入欠费状态，需要在约定时间内支付欠款，详细操作请参考[欠费还款](#)。

当您的账号欠费后，会对您的资源使用产生如下影响：

- **包年/包月资源：**如果您的包年/包月资源到期未续订，首先会进入宽限期。如果您在宽限期内仍未续订包年/包月资源，那么就会进入保留期。
您无法对处于宽限期或者保留期的包年/包月资源执行任何操作，比如当您的带宽处于宽限期或者保留期时，您无法修改带宽大小。
- **按需计费资源：**如果您的按需资源欠费时，首先会进入宽限期。如果您在宽限期内仍未缴清按需资源的欠费，那么就会进入保留期。
您可以对处于宽限期的按需计费资源正常执行操作，当进入保留期后，您无法对该资源执行任何操作。
关于宽限期和保留期的详细内容，请参见[宽限期保留期](#)。

退订

对于按需计费模式的私网NAT网关，直接[删除私网NAT网关](#)，即可完成退订。

9 安全

9.1 责任共担


华为云秉承“将对网络和业务安全性保障的责任置于公司的商业利益之上”。针对层出不穷的云安全挑战和无孔不入的云安全威胁与攻击，华为云在遵从法律法规业界标准的基础上，以安全生态圈为护城河，依托华为独有的软硬件优势，构建面向不同区域和行业的完善云服务安全保障体系。

安全性是华为云与您的共同责任，如图9-1所示。

- **华为云**：负责云服务自身的安全，提供安全的云。华为云的安全责任在于保障其所提供的 IaaS、PaaS 和 SaaS 类云服务自身的安全，涵盖华为云数据中心的物理环境设施和运行其上的基础服务、平台服务、应用服务等。这不仅包括华为云基础设施和各项云服务技术的安全功能和性能本身，也包括运维运营安全，以及更广义的安全合规遵从。
- **租户**：负责云服务内部的安全，安全地使用云。华为云租户的安全责任在于对使用的 IaaS、PaaS 和 SaaS 类云服务内部的安全以及对租户定制配置进行安全有效的管理，包括但不限于虚拟网络、虚拟主机和访客虚拟机的操作系统，虚拟防火墙、API 网关和高级安全服务，各项云服务，租户数据，以及身份账号和密钥管理等方面的安全配置。

《[华为云安全白皮书](#)》详细介绍华为云安全性的构建思路与措施，包括云安全战略、责任共担模型、合规与隐私、安全组织与人员、基础设施安全、租户服务与租户安全、工程安全、运维运营安全、生态安全。

图 9-1 华为云安全责任共担模型



9.2 审计与日志

云审计服务（Cloud Trace Service, CTS），是华为云安全解决方案中专业的日志审计服务，提供对各种云资源操作记录的收集、存储和查询功能，可用于支撑安全分析、合规审计、资源跟踪和问题定位等常见应用场景。

用户开通云审计服务后，CTS可记录NAT网关的操作事件用于审计。

- CTS的详细介绍和开通配置方法，请参见[CTS快速入门](#)。
- NAT网关支持审计的操作事件请参见[支持审计的关键操作](#)。
- 查看审计日志请参见[查看审计日志](#)。

9.3 服务韧性

华为云NAT网关服务累计在全球20+国家/地区部署，提供节点级、集群级、Region级多维度业务容灾能力，即使部分节点发生故障，也可以快速切换到备用集群，保证用户业务不会发生访问中断，极大地提高了服务可靠性。

9.4 监控安全风险

云监控（Cloud Eye）服务是面向华为云资源的监控平台，提供了实时监控、及时告警、资源分组、站点监控等能力，使您全面了解云上资源的使用情况和业务的运行状况。

监控是保持NAT网关服务可靠性、可用性和性能的重要部分。通过云监控服务，可以按时间轴查看连接数、PPS、流入/流出流量等指标。通过创建告警规则，设置监控阈值并配置通知，让您在第一时间得知NAT网关服务资源发生异常，迅速处理故障，避免因资源问题造成业务损失。

关于NAT网关服务支持的监控指标，以及如何创建监控告警规则等内容，请参见[监控](#)。

9.5 认证证书

合规证书

华为云服务及平台通过了多项国内外权威机构（ISO/SOC/PCI等）的安全合规认证，用户可自行[申请下载](#)合规资质证书。

图 9-2 合规证书下载



资源中心

华为云还提供以下资源来帮助用户满足合规性要求，具体请查看[资源中心](#)。

图 9-3 资源中心



销售许可证&软件著作权证书

另外，华为云还提供了以下销售许可证及软件著作权证书，供用户下载和参考。具体请查看[合规资质证书](#)。

图 9-4 销售许可证&软件著作权证书



10 权限管理

如果您需要对华为云上购买的NAT网关（NAT Gateway）资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制华为云资源的访问。

通过IAM，您可以在账号中给员工创建IAM用户，并授权来控制他们对华为云资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，您希望他们拥有NAT网关的创建、查看的权限，但是不希望他们拥有删除NAT网关等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能使用NAT网关，但是不允许删除NAT网关的权限，控制他们对NAT网关资源的使用范围。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用NAT网关服务的其它功能。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见[IAM产品介绍](#)。

NAT 网关权限

默认情况下，账号管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

NAT网关部署时通过物理区域划分，为项目级服务，授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域（如华北-北京四）对应的项目（cn-north-4）中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问NAT网关时，需要先切换至授权区域。

根据授权精细程度分为角色和策略。

- **角色：** IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于华为云各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
- **策略：** IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对NAT网关服务，账号管理员能够控制

IAM用户仅能对NAT网关或SNAT规则等进行指定的管理操作。多数细粒度策略以API接口为粒度进行权限拆分，NAT网关（NAT Gateway）支持的API授权项请参见[策略及授权项说明](#)。

如表10-1所示，包括了NAT网关的所有系统权限。

表 10-1 NAT 网关系统权限

策略名称	描述	类型
NAT FullAccess	对NAT网关全部资源的所有执行权限。	系统策略
NAT ReadOnlyAccess	NAT网关只读权限，对NAT网关全部资源的只读权限。	系统策略
NAT Administrator	对NAT网关全部资源的所有执行权限。拥有该权限的用户必须同时拥有Tenant Guest权限。	系统角色

表10-2列出了NAT网关常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 10-2 常用操作与系统权限的关系

操作	NAT FullAccess	NAT ReadOnlyAccess	NAT Gateway Administrator
创建NAT网关	√	x	√
查询NAT网关列表	√	√	√
查询NAT网关详情	√	√	√
更新NAT网关	√	x	√
删除NAT网关	√	x	√
添加SNAT规则	√	x	√
查看SNAT规则	√	√	√
修改SNAT规则	√	x	√
删除SNAT规则	√	x	√
添加DNAT规则	√	x	√
查看DNAT规则	√	√	√
修改DNAT规则	√	x	√
删除DNAT规则	√	x	√
批量删除DNAT规则	√	x	√

操作	NAT FullAccess	NAT ReadOnlyAccess	NAT Gateway Administrator
DNAT规则模板导入	√	x	√
DNAT规则模板导出	√	√	√
创建中转子网	√	x	√
查询中转子网列表	√	√	√
查询中转子网详情	√	√	√
修改中转子网	√	x	√
删除中转子网	√	x	√
创建中转IP	√	x	√
查询中转IP	√	√	√
删除中转IP	√	x	√

说明

- 创建公网包周期NAT网关，还需要配置费用中心的BSS Administrator权限，具体详见《费用中心用户指南》。
- 创建DNAT规则时需注意以下事项：
 - DNAT规则不支持企业项目授权。
 - 若实例类型选择服务器，并且为弹性云服务器ECS，还需要配置ECS服务的ECS ReadOnlyAccess权限，或添加细粒度权限ecs:cloudServers:get和ecs:cloudServers:list，具体详见《弹性云服务器API参考》。
 - 若实例类型选择服务器，并且为裸金属服务器BMS，还需要配置BMS服务的BMS ReadOnlyAccess权限，或添加细粒度权限bms:servers:get和bms:servers:list，具体详见《裸金属服务器API参考》。
 - 若创建私网NAT的DNAT规则，并且实例类型选择负载均衡器，还需要配置ELB ReadOnlyAccess，或添加细粒度权限elb:loadbalancers:get和elb:loadbalancers:list，具体详见《弹性负载均衡API参考》。
 - 创建DNAT规则后，需在VPC中放通对应的安全组规则，否则DNAT规则不能生效，所以还需要配置VPC服务的VPC FullAccess权限，或添加细粒度权限vpc:securityGroups:create，具体详见《虚拟私有云API参考》。
- 查看监控指标，还需要配置CES服务的CES ReadOnlyAccess权限，具体详见《云监控服务API参考》。
- 查看访问日志，还需要配置LTS服务的LTS ReadOnlyAccess权限，具体详见《云日志服务API参考》。
- 查询预定义标签，还需要配置TMS服务的TMS Administrator权限，具体详见《标签管理服务API参考》。

相关链接

- [IAM产品介绍](#)
- [创建用户并授权使用NAT网关](#)
- [策略及授权项说明](#)

11 区域和可用区


什么是区域、可用区？

区域和可用区用来描述数据中心的位置，您可以在特定的区域、可用区创建资源。

- 区域（Region）：从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- 可用区（AZ，Availability Zone）：一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

图11-1阐明了区域和可用区之间的关系。

图 11-1 区域和可用区



目前，华为云已在全球多个地域开放云服务，您可以根据需求选择适合自己的区域和可用区。更多信息请参见华为云全球站点。

如何选择区域？

选择区域时，您需要考虑以下几个因素：

- 地理位置

一般情况下，建议就近选择靠近您或者您的目标用户的区域，这样可以减少网络时延，提高访问速度。

- 在除中国大陆以外的亚太地区有业务的用户，可以选择“中国-香港”、“亚太-曼谷”或“亚太-新加坡”区域。
- 在非洲地区有业务的用户，可以选择“非洲-约翰内斯堡”区域。
- 在拉丁美洲地区有业务的用户，可以选择“拉美-圣地亚哥”区域。

 说明

“拉美-圣地亚哥”区域位于智利。

- 资源的价格

不同区域的资源价格可能有差异，请参见华为云服务价格详情。

如何选择可用区？

是否将资源放在同一可用区内，主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。

- 如果您的应用需要较高的容灾能力，建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
- 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低，则建议您将资源创建在同一可用区内。

区域和终端节点

当您通过API使用资源时，您必须指定其区域终端节点。有关华为云的区域和终端节点的更多信息，请参阅[地区和终端节点](#)。

12 基本概念

弹性公网 IP

弹性公网IP是基于互联网上的静态IP地址。

弹性公网IP地址为可以直接访问Internet的IP地址。私有IP地址为公有云内局域网络所有的IP地址，私有IP地址禁止出现在Internet中。

将弹性公网IP地址和子网中关联的弹性云服务器绑定，可以实现VPC中的弹性云服务器通过固定的公网IP地址与互联网互通。

一个弹性公网IP只能直接给一个弹性云服务器使用。如要实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，可选择NAT网关。更多内容请参见《[NAT网关用户指南](#)》。

SNAT 连接

由源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、传输层协议这五个元素组成的集合视为一条连接。其中源IP地址和源端口指SNAT转换之后的弹性公网IP和它的端口。连接能够区分不同会话，并且对应的会话是唯一的。

DNAT 连接

DNAT连接是通过DNAT功能绑定弹性公网IP，再通过IP映射或端口映射两种方式，实现VPC内跨可用区的多个云主机共享弹性公网IP，为互联网提供服务。

13 修订记录

发布日期	修订记录
2022-11-29	第十五次发布。 更新： 计费说明（公网NAT网关） ，添加公网NAT网关按需（天）模式的计费周期。
2022-11-08	第十四次发布。 新增： 安全 章节。
2022-07-27	第十三次发布。 更新： <ul style="list-style-type: none">● 计费说明（私网NAT网关），私网NAT网关价格计算器已上线。● 产品规格，添加提升公网NAT网关的DNAT规则数的办法。
2022-06-15	第十二次发布。 更新：私网NAT结束公测，涉及全篇修改。
2022-04-13	第十一次发布。 新增： 计费说明（私网NAT网关） 。
2021-12-23	第十次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增：私网NAT网关优势。● 更新：权限管理。
2021-11-12	第九次发布。 更新： 与其它服务的关系 （新增云审计服务）。
2021-08-19	第八次发布。 新增： 图解NAT网关 章节。
2020-05-26	第七次发布。 “华北-北京四”支持“NAT网关多实例”场景。

发布日期	修订记录
2020-03-30	第六次发布。 产品介绍新增“计费说明”。
2020-02-10	第五次发布。 NAT系统权限名称变更。
2019-11-05	第四次发布。 新增SNAT高可用场景。
2019-02-26	第三次发布。 新增 与其它服务的关系 。
2018-09-30	第二次发布。 新增 基本概念 。
2018-04-30	第一次发布。