

对象存储服务

PHP SDK 开发指南

文档版本 07
发布日期 2026-04-28



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 SDK 下载	1
2 示例程序	3
3 技术支持渠道	4
4 快速入门	5
4.1 使用前需知	5
4.2 使用前准备	5
4.3 下载并安装 SDK	7
4.4 获取服务地址	8
4.5 初始化 OBS 客户端	9
4.6 创建桶	9
4.7 上传对象	10
4.8 下载对象	11
4.9 列举对象	12
4.10 删除对象	12
4.11 OBS 客户端通用示例	13
4.12 预定义常量	15
5 初始化	16
5.1 创建并配置 OBS 客户端	16
5.2 配置 SDK 日志	18
5.3 异步调用	19
6 桶相关接口	20
6.1 桶基础操作	20
6.1.1 创建桶	20
6.1.2 列举桶	21
6.1.3 删除桶	22
6.1.4 判断桶是否存在	22
6.1.5 获取桶元数据	23
6.1.6 管理桶 ACL	24
6.1.7 管理桶策略	28
6.1.8 获取桶区域位置	30
6.1.9 获取桶存量信息	30

6.1.10 桶配额.....	31
6.1.11 桶存储类型.....	32
6.2 生命周期管理.....	34
6.2.1 生命周期管理简介.....	34
6.2.2 设置生命周期规则.....	35
6.2.3 查看生命周期规则.....	37
6.2.4 删除生命周期规则.....	38
6.3 静态网站托管.....	38
6.3.1 静态网站托管简介.....	38
6.3.2 网站文件托管.....	39
6.3.3 设置托管配置.....	40
6.3.4 查看托管配置.....	41
6.3.5 清除托管配置.....	42
6.4 多版本控制.....	43
6.4.1 多版本控制简介.....	43
6.4.2 设置桶多版本状态.....	43
6.4.3 查看桶多版本状态.....	45
6.5 跨域资源共享.....	45
6.5.1 跨域资源共享简介.....	46
6.5.2 设置跨域规则.....	46
6.5.3 查看跨域规则.....	47
6.5.4 删除跨域规则.....	48
6.6 桶日志.....	48
6.6.1 日志简介.....	48
6.6.2 开启桶日志.....	49
6.6.3 查看桶日志配置.....	50
6.6.4 关闭桶日志.....	51
6.7 桶标签.....	52
6.7.1 标签简介.....	52
6.7.2 设置桶标签.....	52
6.7.3 查看桶标签.....	53
6.7.4 删除桶标签.....	54
6.8 服务端加密.....	54
6.8.1 服务端加密简介.....	54
6.8.2 加密说明.....	54
6.8.3 加密示例.....	56
7 对象相关接口.....	58
7.1 对象基础操作.....	58
7.1.1 上传对象.....	58
7.1.1.1 对象上传简介.....	58
7.1.1.2 文本上传.....	59
7.1.1.3 流式上传.....	59

7.1.1.4 文件上传.....	61
7.1.1.5 基于表单上传.....	61
7.1.2 下载对象.....	63
7.1.2.1 对象下载简介.....	63
7.1.2.2 文本下载.....	63
7.1.2.3 流式下载.....	64
7.1.2.4 文件下载.....	65
7.1.2.5 范围下载.....	66
7.1.2.6 限定条件下载.....	66
7.1.2.7 重写响应头.....	68
7.1.2.8 下载归档存储对象.....	69
7.1.3 图片处理.....	70
7.1.4 获取自定义元数据.....	71
7.1.5 创建文件夹.....	71
7.1.6 设置对象属性.....	72
7.1.7 复制对象.....	76
7.1.8 删除对象.....	89
7.1.9 列举对象.....	91
7.1.10 管理对象 ACL.....	97
7.1.11 获取对象属性.....	99
7.2 多段操作.....	100
7.2.1 分段上传.....	100
7.2.2 分段复制.....	107
7.3 对象标签.....	109
7.3.1 设置对象标签.....	109
7.3.2 获取对象标签.....	110
7.3.3 删除对象标签.....	111
7.4 多版本控制.....	112
7.4.1 获取多版本对象.....	112
7.4.2 复制多版本对象.....	113
7.4.3 恢复多版本归档存储对象.....	113
7.4.4 列举多版本对象.....	114
7.4.5 多版本对象权限.....	121
7.4.6 删除多版本对象.....	123
8 临时授权访问.....	125
8.1 使用临时 URL 进行授权访问.....	125
9 异常处理.....	132
9.1 OBS 服务端错误码.....	132
9.2 SDK 自定义异常.....	138
9.3 SDK 公共结果对象.....	138
9.4 日志分析.....	139
9.5 时区配置异常.....	139

10 常见问题	141
10.1 如何解决 Declaration of xxx must be compatible with xxx?	141
10.2 如何获取账号 ID 和用户 ID?	141

1 SDK 下载

下载地址

- OBS PHP SDK最新版本源码：[最新源码下载](#)
- OBS PHP SDK历史版本下载地址：[历史版本下载](#)

SDK 源码和 API 文档

- SDK源码请参见：[GitHub](#)
- 接口参考文档地址：[SDK API 文档](#)

兼容性

- 版本修订记录信息：[ChangeLog](#)。
- 推荐的PHP版本：PHP 5.6，PHP 7.x。

注意

- PHP SDK 3.22.6 及以上版本至少需要PHP 7.1 版本才支持使用。
- PHP SDK 3.23.11及以下版本最高兼容至PHP 8.1，如需兼容更高的PHP版本，请升级PHP SDK版本至3.24.9。
- 命名空间：与旧版本（2.1.x）不兼容，对外公开的类和函数均调整到Obs命名空间下。
- 接口函数：与旧版本（2.1.x）不完全兼容，接口变化如下表：

接口函数	变化说明
ObsClient.setBucketCors	请求参数中CorsRule字段改名为CorsRules。
ObsClient.getBucketCors	响应结果中CorsRule字段改名为CorsRules。
ObsClient.setBucketTagging	请求参数中TagSet字段改名为Tags。

接口函数	变化说明
ObsClient.getBucketTagging	响应结果中TagSet字段改名为Tags。

2 示例程序

OBS PHP SDK提供了丰富的示例程序，方便用户参考或直接使用。

您可以从OBS PHP SDK开发包中获取[示例程序](#)。

您也可以从下面表格中直接下载示例程序。

示例包括以下内容：

示例代码	说明
BucketOperationsSample	展示了桶相关接口的用法
ObjectOperationsSample	展示了对象相关接口的用法
DownloadSample	展示了下载对象的用法
CreateFolderSample	展示了创建文件夹的用法
DeleteObjectsSample	展示了批量删除对象的用法
ListObjectsSample	展示了列举对象的用法
ListVersionsSample	展示了列举多版本对象的用法
ListObjectsInFolderSample	展示了列举文件夹内对象的用法
ObjectMetaSample	展示了自定义对象元数据的用法
SimpleMultipartUploadSample	展示了分段上传的基本用法
RestoreObjectSample	展示了下载归档存储对象的用法
ConcurrentCopyPartSample	展示了分段并发复制大对象的用法
ConcurrentDownloadObjectSample	展示了分段并发下载大对象的用法
ConcurrentUploadPartSample	展示了分段并发上传大对象的用法
PostObjectSample	展示了表单上传对象的用法
TemporarySignatureSample	展示了使用URL进行授权访问的用法

3 技术支持渠道

您可以通过关键字在左侧搜索框中搜索本产品的文档，帮助您快速找到需要的文档。

开发者社区提供的技术支持渠道如下：

- 开发过程中，您有任何问题可以在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。

4 快速入门

4.1 使用前需知

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

- 请确认您已经熟悉OBS的基本概念，如**桶 (Bucket)**、**对象 (Object)**、**访问密钥 (AK和SK)**等。
- 您可以先参考[OBS客户端通用示例](#)，了解OBS PHP SDK接口调用的通用方式。
- 调用ObsClient的相关接口完成后，没有异常抛出，则会返回**SDK公共结果对象**，表明操作成功；如果抛出异常，则表明操作失败，此时可从**SDK自定义异常实例**中获取错误信息。
- 当前各区域特性开放不一致，部分特性只在部分区域开放，使用过程中如果接口HTTP状态码为405，请确认该区域是否支持该功能特性。

4.2 使用前准备

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

在使用PHP SDK访问对象存储服务OBS之前，您需要先完成服务环境的准备和开发环境的准备。服务环境准备包括准备账号和访问密钥，是使用SDK与OBS云服务交互的必要条件。开发环境准备是指为了您能顺利完成SDK的安装、完成基于SDK的代码开发与运行，需要提前在本地完成开发环境的搭建，比如下载安装依赖软件、安装开发工具等。

准备华为账号

使用OBS之前您必须要有一个华为账号。申请华为账号步骤详见：[注册华为账号并开通华为云](#)。

准备访问密钥

OBS通过用户账号中的AK和SK进行签名验证，确保通过授权的账号才能访问指定的OBS资源。获取访问密钥前，请确保访问OBS的IAM子用户已开启编程访问，开启方式详见[修改或查看IAM用户信息](#)。以下是对AK和SK的解释说明：

- AK: Access Key ID，接入键标识，用户在对象存储服务系统中的接入键标识，一个接入键标识唯一对应一个用户，一个用户可以同时拥有多个接入键标识。对象存储服务系统通过接入键标识识别访问系统的用户。
- SK: Secret Access Key，安全接入键，用户在对象存储服务系统中的安全接入键，是用户访问对象存储服务系统的密钥，用户根据安全接入键和请求头域生成鉴权信息。安全接入键和接入键标识一一对应。

访问密钥分永久访问密钥（AK/SK）和临时访问密钥（AK/SK和SecurityToken）两种。每个用户最多可创建两个有效的永久访问密钥。临时访问密钥只在设置的有效期内能够访问OBS，过期后需要重新获取。出于安全性考虑，建议您使用临时访问密钥访问OBS，或使用永久访问密钥访问OBS时，定期更新您的访问密钥（AK/SK）。两种密钥的获取方式如下。

- 永久访问密钥：
 - a. 登录[管理控制台](#)。
 - b. 单击页面右上角的用户名，并选择“我的凭证”。
 - c. 在“我的凭证”页面，单击左侧导航栏的“访问密钥”。
 - d. 在“访问密钥”页面，单击“新增访问密钥”。
 - e. 在弹出的“新增访问密钥”对话框中，输入登录密码和对应验证码。

📖 说明

- 用户如果未绑定邮箱和手机，则只需输入登录密码。
- 用户如果同时绑定了邮箱和手机，可以选择其中一种方式进行验证。
- f. 单击“确定”。
- g. 在弹出的“下载确认”提示框中，单击“确定”后，密钥会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。
- h. 打开下载下来的“credentials.csv”文件即可获得到访问密钥（AK和SK）。

📖 说明

- 每个用户最多可创建两个有效的访问密钥。
- 为防止访问密钥泄露，建议您将其保存到安全的位置。如果用户在此提示框中单击“取消”，则不会下载密钥，后续也将无法重新下载。如果需要使用访问密钥，可以重新创建新的访问密钥。
- 临时访问密钥：

临时AK/SK和SecurityToken是系统颁发给用户的临时访问令牌，通过接口设置有效期，范围为15分钟至24小时，过期后需要重新获取。临时AK/SK和SecurityToken遵循权限最小化原则。使用临时AK/SK鉴权时，临时AK/SK和SecurityToken必须同时使用。

获取临时访问密钥的接口请参考[获取临时AK/SK和securitytoken](#)。

须知

OBS属于全局级服务，所以在获取临时访问密钥时，需要设置Token的使用范围取值为domain，表示获取的Token可以作用于全局服务，全局服务不区分项目或者区域。

准备开发环境

- 从[PHP官网](#)下载并安装推荐使用的版本。
- 【可选】从[Jetbrains官网](#)下载并安装PhpStorm最新版本。

📖 说明

PHP安装完成后，需要指定php.ini文件中的扩展库路径参数（extension_dir），并开启cURL和OpenSSL扩展库。

4.3 下载并安装 SDK

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

如表1所示，PHP SDK有2种安装方式。

表 4-1 PHP SDK 安装方式概览

序号	方式
1	手动下载源码开发包安装
2	使用composer命令下载安装

手动下载源码开发包安装

以安装OBS PHP SDK最新版本为例，步骤如下：

步骤1 [下载](#)OBS PHP SDK开发包。

步骤2 解压该开发包，可以看到其中包含examples文件夹（示例代码），Obs文件夹（SDK源码），composer.json文件（依赖配置文件），obs-autoloader.php（自动加载PHP依赖库文件），README.txt（SDK版本特性描述文件）。

步骤3 命令行切换到SDK开发包解压目录，运行**composer install**安装依赖，生成vendor文件夹。

步骤4 （可选）在PhpStorm项目中导入源码。打开PhpStorm，选择**File > Open**，并在**Open File or Project**中选择SDK开发包解压目录。

----结束

📖 说明

安装完成后，您的目录结构应该像下面这样：

```
├── examples
├── Obs
├── vendor
├── composer.json
├── obs-autoloader.php
└── README.txt
```

使用 composer 命令下载安装（推荐）

安装步骤如下：

步骤1 运行 `composer -V` 查看 composer 版本并确保 composer 已安装。

步骤2 运行 `composer require obs/esdk-obs-php` 执行安装。

----结束

📖 说明

- 如果您的环境尚未安装 composer，请参见 [Packagist 官网](#) 安装；
- 如果您使用的是 Windows 操作系统，当运行 composer 命令时提示“不是内部或外部命令”，请在 Path 环境变量中增加 composer 的安装目录（一般为 PHP 所在目录）；
- 您可能需要重启电脑使环境变量生效；

4.4 获取服务地址

须知

开发过程中，您有任何问题可以在 github 上 [提交 issue](#)，或者在 [华为云对象存储服务论坛](#) 中发帖求助。[接口参考文档](#) 详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

终端节点（endpoint）：OBS 为每个区域提供一个终端节点，终端节点可以理解为 OBS 在不同区域的区域域名，用于处理各自区域的访问请求。

访问域名：OBS 会为每一个桶分配默认的访问域名。访问域名是桶在互联网中的域名地址，可应用于直接通过域名访问桶的场景，比如：云应用开发、数据分享等。OBS 桶访问域名的结构为：BucketName.Endpoint。其中 BucketName 为桶名称，Endpoint 为桶所在区域的终端节点（区域域名）。

- 您可以从 [这里](#) 查看 OBS 当前开通的服务地址和区域信息。

须知

SDK 支持带协议名和不带协议名两种方式传入服务地址，例如获取到的服务地址为“your-endpoint”，则初始化 OBS 客户端时传入的服务地址可以为“http://your-endpoint”、“https://your-endpoint”和“your-endpoint”三种形式。

4.5 初始化 OBS 客户端

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

向OBS发送任一HTTP/HTTPS请求之前，必须先创建一个ObsClient实例：

```
// 初始化OBS客户端（ObsClient）必须首先引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';

// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

// 使用访问OBS

// 关闭obsClient
$obsClient -> close();
```

说明

更多关于OBS客户端初始化的内容请参考“初始化”章节。
日志配置详见[配置SDK日志](#)

4.6 创建桶

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

桶是OBS全局命名空间，相当于数据的容器、文件系统的根目录，可以存储若干对象。以下代码展示如何新建一个桶：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
```

```
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> createBucket([
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置桶ACL为公共读，默认是私有读写
    'ACL' => ObsClient::AclPublicRead,
    // 设置桶的存储类型为标准存储类型
    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassStandard,
    // 设置桶区域位置
    'LocationConstraint' => 'bucketlocation'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

📖 说明

- 桶的名字是全局唯一的，所以您需要确保不与已有的桶名称重复。
- 桶命名规则如下：
 - 3~63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、“-”、“.”。
 - 禁止使用类IP地址。
 - 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
 - 禁止两个“.”相邻（如：“my..bucket”）。
 - 禁止“.”和“-”相邻（如：“my-.bucket”和“my.-bucket”）。
- 更多创建桶的信息，请参见[创建桶](#)。

须知

- 创建桶时，如果使用的终端节点归属于默认区域华北-北京一（cn-north-1），则可以不用指定区域；如果使用的终端节点归属于其他区域，则必须指定区域，且指定的区域必须与终端节点归属的区域一致。当前有效的区域名称可从[这里](#)查询。

4.7 上传对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于上传字符串“Hello OBS”到桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => 'Hello OBS'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

📖 说明

更多上传对象的信息，请参见[上传对象](#)。

4.8 下载对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于下载桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
echo $resp ['Body'];
```

📖 说明

更多下载对象的信息，请参见[下载对象](#)。

4.9 列举对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于列举桶名为“bucketname”里的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient->listObjects([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
    printf("Contents[$index][Key]:%s\n", $content ['Key']);
    printf("Contents[$index][LastModified]:%s\n", $content ['LastModified']);
    printf("Contents[$index][Size]:%s\n", $content ['Size']);
}
```

📖 说明

- 上面的代码默认列举1000个对象（Object）。
- 更丰富的列举功能，请参见[列举对象](#)。

4.10 删除对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于删除桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$res = $obsClient->deleteObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $res ['RequestId']);
```

📖 说明

- 本示例仅用于删除单个对象，OBS批量删除对象，需自行遍历构建待批量删除对象的列表。
- 更丰富的删除功能，请参见[删除对象](#)。

4.11 OBS 客户端通用示例

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

调用ObsClient的相关接口均需要传入请求数组（associative array类型）作为输入。对于桶操作接口，请求数组中固定包含Bucket用于指定桶名（ObsClient->listBuckets除外）；对于对象操作接口，请求数组中固定包含Bucket和Key分别用于指定桶名与对象名。OBS客户端提供同步调用和异步调用两种方式，具体示例如下：

同步调用方式

同步调用方式下如果抛出异常，表明操作失败；反之，则表明操作成功。

示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
```

```
//推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
//您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

// 构造桶操作请求参数
$requestParam1 = [
    'Bucket' => 'bucketname'
    // 其他字段
];

try{
    // 同步方式调用桶操作接口，如创建桶
    $resp = $obsClient->createBucket ( $requestParam1 );
    // 操作成功，处理桶操作调用结果
    printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
}catch (Obs\ObsException $obsException){
    // 操作失败，获取详细异常信息
    printf("ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode());
    printf("ExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage());
}

// 构造对象操作请求参数
$requestParam2 = [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
    // 其他字段
];

try{
    // 同步方式调用对象操作接口，如下载对象
    $resp = $obsClient->getObject ( $requestParam2 );
    // 操作成功，处理对象操作调用结果
    printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
}catch (Obs\ObsException $obsException){
    // 操作失败，获取详细异常信息
    printf("ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode());
    printf("ExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage());
}

// 关闭obsClient
$obsClient -> close();
```

异步调用方式

异步调用方式通过回调函数返回调用结果，如果回调函数中SDK自定义异常参数不为空，则表明操作失败；反之，则表明操作成功。示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);
```

```
// 构造桶操作请求参数
$requestParam1 = [
    'Bucket' => 'bucketname'
    // 其他字段
];

// 异步方式调用桶操作接口，如创建桶
$promise1 = $obsClient->createBucketAsync ( $requestParam1 , function($obsException, $resp){
    if($obsException !== null){
        // 操作失败，获取详细异常信息
        printf("ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode());
        printf("ExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage());
    }else{
        // 操作成功，处理桶操作调用结果
        printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    }
});

// 等待桶操作接口调用结果
$promise1 -> wait();

// 构造对象操作请求参数
$requestParam2 = [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
    // 其他字段
];

// 异步方式调用对象操作接口，如下载对象
$promise2 = $obsClient->getObjectAsync ( $requestParam2 , function($obsException, $resp){
    if($obsException !== null){
        // 操作失败，获取详细异常信息
        printf("ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode());
        printf("ExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage());
    }else{
        // 操作成功，处理对象操作调用结果
        printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    }
});

// 等待对象操作接口调用结果
$promise2 -> wait();

// 关闭obsClient
$obsClient -> close();
```

4.12 预定义常量

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS PHP SDK提供了一组预定义常量，方便用户直接使用。

您可以通过ObsClient获取预定义常量。

更多关于预定义常量的介绍详见《[对象存储服务PHP SDK API参考](#)》。

5 初始化

5.1 创建并配置 OBS 客户端

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

操作场景

本章节指导客户创建并配置客户端，该任务是使用SDK与OBS交互的必备前置任务

前提条件

初始化客户端之前，您需要先完成以下几项准备工作：

1. **使用前须知**：了解并选择合适的SDK版本。
2. **使用前准备**：完成服务环境和开发环境准备。
3. **下载并安装SDK**：下载SDK并完成安装。

配置参数

表 5-1

参数	描述	建议值
key	访问密钥中的AK。	N/A
secret	访问密钥中的SK。	N/A
endpoint	连接OBS的服务地址。包含协议类型、域名（或IP）、端口号。示例： <code>https://your-endpoint:443</code> 。（出于安全性考虑，建议使用https协议）	N/A

参数	描述	建议值
ssl_verify	验证服务端证书参数。可能的取值： <ul style="list-style-type: none"> • 服务端pem格式根证书文件路径； • true：使用默认的CAs验证服务端证书； • false：表示不验证服务端证书。 默认为false。	N/A
max_retry_count	HTTP/HTTPS连接异常时的请求重试次数。 默认为3次。	[1, 5]
socket_timeout	Socket层传输数据的超时时间（单位：秒）。默认为60秒。	[10, 60]
connect_timeout	建立HTTP/HTTPS连接的超时时间（单位：秒）。默认为60秒。	[10, 60]
chunk_size	读socket流时的块大小（单位：字节）。默认为65536字节。	默认
is_cname	是否通过自定义域名访问OBS服务。默认为false。 说明 为了保护您的业务不受华为云公共域名被相关机构接管的影响，建议优先选择自定义域名。	N/A

📖 说明

- 建议值为N/A的表示需要根据实际情况进行设置。
- 如网络状况不佳，建议增大socket_timeout和connect_timeout的值。
- 如果设置的endpoint不带协议类型，则默认使用HTTPS协议。

通过构造函数创建

```
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // 'security_token' => getenv('SECURITY_TOKEN'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

// 使用访问OBS

// 关闭obsClient
$obsClient -> close();
```

通过工厂方法创建

```
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;

// 创建ObsClient实例
$obsClient = ObsClient::factory ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。
    // 'security_token' => getenv('SECURITY_TOKEN'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

// 使用访问OBS

// 关闭obsClient
$obsClient -> close();
```

📖 说明

- 您的工程中可以有多个ObsClient，也可以只有一个ObsClient。
- ObsClient在调用ObsClient -> close方法关闭后不能再次使用。

5.2 配置 SDK 日志

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS PHP SDK基于monolog日志组件提供了日志功能，您可以通过ObsClient->initLog开启日志功能并进行配置。示例代码如下：

```
$obsClient -> initLog ([
    'FilePath' => './logs', // 配置日志文件夹
    'FileName' => 'eSDK-OBS-PHP.log', // 配置日志文件名
    'MaxFiles' => 10, // 配置最大可保留的日志文件个数
    'Level' => WARN // 配置日志级别
]);
```

📖 说明

- 日志功能默认是关闭的，需要主动开启。
- 您可以从[日志分析](#)章节获取更多关于SDK日志的信息。

5.3 异步调用

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS PHP SDK的桶相关接口和对象相关接口均支持以“Async”结尾的方式进行异步调用（例如，同步方法为ObsClient->putObject，则异步方法为ObsClient->putObjectAsync），并将返回结果输出到回调函数中。回调函数依次包含[SDK自定义异常](#)和[SDK公共结果对象](#)两个参数，如果回调函数中SDK自定义异常参数不为空，则表明操作失败；反之，则表明操作成功。

以异步调用方式上传对象的示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 异步调用方式上传对象
$promise = $obsClient->putObjectAsync ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => 'Hello OBS'
], function ($obsException, $resp) {
    if ($obsException === null) {
        printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    } else {
        printf ( "ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode () );
        printf ( "ExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage () );
    }
});
$promise->wait ();
```

说明

异步调用会立即返回异步调用结果对象（GuzzleHttp\Promise\Promise），需要调用该对象的wait方法以等待异步调用完成。

6 桶相关接口

6.1 桶基础操作

6.1.1 创建桶

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->createBucket创建桶。以下代码展示如何新建一个桶：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 创建桶
$res = $obsClient->createBucket([
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置桶ACL为公共读，默认是私有
    'ACL' => ObsClient::AclPublicRead,
    // 设置桶的存储类型为标准存储类型
    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassStandard,
    // 设置桶区域位置
    'LocationConstraint' => 'bucketlocation'
]);
printf("RequestId:%s\n", $res['RequestId']);
```

📖 说明

- 桶的名字是全局唯一的，所以您需要确保不与已有的桶名称重复。
- 桶命名规则如下：
 - 3~63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、“-”、“.”。
 - 禁止使用类IP地址。
 - 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
 - 禁止两个“.”相邻（如：“my.bucket”）。
 - 禁止“-”和“-”相邻（如：“my-.bucket”和“my.-bucket”）。
- 同一用户在同一区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。
- 本示例创建的桶ACL默认是私有读写，存储类型默认是标准类型，区域位置是默认区域华北-北京一（cn-north-1）。
- 使用**ACL参数**指定桶ACL；使用**StorageClass参数**指定桶的存储类型；使用**LocationConstraint参数**指定桶的区域位置。

须知

- 创建桶时，如果使用的终端节点归属于默认区域华北-北京一（cn-north-1），则可以不指定区域；如果使用的终端节点归属于其他区域，则必须指定区域，且指定的区域必须与终端节点归属的区域一致。当前有效的区域名称可从[这里](#)查询。比如初始化时使用的终端节点EndPoint是obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com，那么在创建桶的时候必须指定Location：cn-north-4 才会创建成功，否则会返回状态码400。

6.1.2 列举桶

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->listBuckets列举桶。以下代码展示如何获取桶列表：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->listBuckets([
    'QueryLocation' => true
]);
```

```
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);  
printf("Owner[ID]:%s\n", $resp['Owner']['ID']);  
foreach ($resp['Buckets'] as $index => $bucket){  
    printf("Buckets[%d]\n", $index + 1);  
    printf("Name:%s\n", $bucket['Name']);  
    printf("CreationDate:%s\n", $bucket['CreationDate']);  
    printf("Location:%s\n", $bucket['Location']);  
}
```

📖 说明

- 获取到的桶列表将按照桶名字典顺序排列。
- 设置**QueryLocation**参数为true后，可在列举桶时查询桶的区域位置。

6.1.3 删除桶

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->deleteBucket删除桶。以下代码展示如何删除一个桶：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
// 删除桶  
$resp = $obsClient->deleteBucket([  
    'Bucket' => 'bucketname'  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 如果桶不为空（包含对象或分段上传碎片），则该桶无法删除。
- 删除桶非幂等操作，删除不存在的桶会报错。

6.1.4 判断桶是否存在

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->headBucket接口判断该桶是否存在。

本示例用于判断桶名为“bucketname”是否存在。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

try{
    $resp = $obsClient->headBucket([
        'Bucket' => 'bucketname'
    ]);
    printf("Bucket exists");
}catch (\Obs\Common\ObsException $obsException){
    if($obsException->getStatusCode() === 404){
        printf("Bucket does not exist");
    }else{
        printf("ExceptionCode:%s\n", $obsException->getExceptionCode());
        printf("getExceptionMessage:%s\n", $obsException->getExceptionMessage());
    }
}
```

📖 说明

- 如果抛出异常且HTTP状态码为404，表明桶不存在。

6.1.5 获取桶元数据

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketMetadata接口获取桶元数据。

本示例用于获取桶名为“bucketname”的元数据信息。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。

```

```
//您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketMetadata([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Origin' => 'http://www.a.com'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("StorageClass:%s\n",$resp['StorageClass']);
printf("AllowOrigin:%s\n",$resp['AllowOrigin']);
printf("MaxAgeSeconds:%s\n",$resp['MaxAgeSeconds']);
printf("ExposeHeader:%s\n",$resp['ExposeHeader']);
printf("AllowMethod:%s\n",$resp['AllowMethod']);
```

📖 说明

- 获取桶元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.1.6 管理桶 ACL

访问控制列表（Access Control List，ACL）用于资源所有者给其他账号授予资源的访问权限。默认情况下，创建存储桶或对象时仅资源所有者对资源的完全控制权限，即桶创建者对桶拥有完全控制权限，对象上传者对对象拥有完全控制权限，而其他账号默认无权访问资源。如果资源所有者想授予其他账号资源的读写权限，可以使用ACL实现。OBS桶和对象的ACL是基于账号进行授权，授权后对账号和账号下的IAM用户都生效。

了解更多可参见[ACL权限控制方式介绍](#)。

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

桶ACL可以通过三种方式设置：

- 创建桶时指定预定义ACL。
- 调用ObsClient->setBucketAcl指定预定义ACL。
- 调用ObsClient->setBucketAcl自定义设置ACL。

OBS支持的桶或对象权限包含五类，见下表：

权限	描述	OBS PHP SDK对应值
读权限	如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表和桶的元数据。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。	ObsClient::PermissionRead

权限	描述	OBS PHP SDK对应值
写权限	如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象。 此权限在对象上不适用。	ObsClient::PermissionWrite
读ACP权限	如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。	ObsClient::PermissionReadAcp
写ACP权限	如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改权限控制策略，实际上意味着拥有了完全访问的权限。	ObsClient::PermissionWriteAcp
完全控制权限	如果有桶的完全控制权限意味着拥有读权限、写权限、读ACP权限和写ACP权限的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有读权限、读ACP权限和写ACP权限的权限	ObsClient::PermissionFullControl

OBS预定义ACL包含五类，见下表：

权限	描述	OBS PHP SDK对应值
私有读写	桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。	ObsClient::AclPrivate
公共读	设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。	ObsClient::AclPublicRead
公共读写	设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、上传对象删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。	ObsClient::AclPublicReadWrite

权限	描述	OBS PHP SDK对应值
桶公共读, 桶内对象公共读	设在桶上, 所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据, 可以获取该桶内对象的内容和元数据。 不能应用于对象。	ObsClient::AclPublicReadDelivered
桶公共读写, 桶内对象公共读写	设在桶上, 所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务, 可以获取该桶内对象的内容和元数据。 不能应用于对象。	ObsClient::AclPublicReadWriteDelivered

创桶时指定预定义 ACL

以下代码展示如何在创建桶时指定预定义ACL:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK, 这里也可以使用其他外部引入方式传入, 如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK, 获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 创建桶
$res = $obsClient->createBucket([
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置桶ACL为公共读写
    'ACL' => ObsClient::AclPublicReadWrite
]);

printf("RequestId:%s\n",$res['RequestId']);
```

为桶设置预定义 ACL

以下代码展示如何为桶设置预定义ACL:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK, 这里也可以使用其他外部引入方式传入, 如果使用硬编码可能会存在泄露风险。

```

```
//您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 用预定义ACL设置
$resp = $obsClient->setBucketAcl([
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置桶ACL为私有读写
    'ACL' => ObsClient::AclPrivate
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

自定义设置桶 ACL

以下代码展示如何直接设置桶ACL：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 自定义设置桶ACL
$resp = $obsClient->setBucketAcl([
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置桶所有者
    'Owner' => [
        'ID' => 'ownerid'
    ],
    'Grants' => [
        // 为指定用户设置完全控制权限
        ['Grantee' => ['Type' => 'CanonicalUser', 'ID' => 'userid'], 'Permission' =>
ObsClient::PermissionFullControl],
        // 为所有用户设置读权限
        ['Grantee' => ['Type' => 'Group', 'URI' => ObsClient::GroupAllUsers], 'Permission' =>
ObsClient::PermissionRead],
    ]
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

说明

- 使用**Owner**参数指定桶的所有者信息；使用**Grants**参数指定被授权的用户信息。
- ACL中需要填写的所有者（Owner）或者被授权用户（Grantee）的ID，是指用户的账户ID，可通过OBS控制台“我的凭证”页面查看。
- 当前OBS桶支持的可被授权的用户组为：
 - 所有用户：ObsClient::GroupAllUsers

获取桶 ACL

您可以通过ObsClient->getBucketAcl获取桶ACL。以下代码展示如何获取桶ACL：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketAcl([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf ("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
printf ("Owner[ID]:%s\n", $resp ['Owner']['ID']);
foreach ( $resp ['Grants'] as $index => $grant ) {
    printf ("Grants[%d]\n", $index + 1);
    printf ("Grantee[ID]:%s\n", $grant['Grantee']['ID']);
    printf ("Grantee[URI]:%s\n", $grant['Grantee']['URI']);
    printf ("Permission:%s\n", $grant['Permission']);
}
```

6.1.7 管理桶策略

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

除了桶ACL外，桶的拥有者还可以通过桶策略，提供对桶和桶内对象的集中访问控制。

更多关于桶策略的内容请参考[桶策略](#)。

设置桶策略

您可以通过ObsClient->setBucketPolicy设置桶策略。示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
```

```
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$bucketName = "bucketname";
$policy = "{\Statement\": [{\Principal\": \"*\", \Effect\": \"Allow\", \Action\": \"ListBucket\", \Resource\": \"\". $bucketName. \"\"]}]";

$resp = $obsClient->setBucketPolicy([
    'Bucket' => $bucketName,
    'Policy' => $policy
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

桶策略内容的具体格式（JSON格式字符串）请参考《[对象存储服务PHP SDK API参考](#)》。

获取桶策略

您可以通过`ObsClient->getBucketPolicy`获取桶策略。示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketPolicy([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
printf("Policy:%s\n", $resp['Policy']);
```

删除桶策略

您可以通过`ObsClient->deleteBucketPolicy`删除桶策略。示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);
```

```
$resp = $obsClient->deleteBucketPolicy([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

6.1.8 获取桶区域位置

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketLocation获取桶的区域位置。

本示例用于获取桶名为“bucketname”的区域位置信息。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketLocation([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("Location:%s\n",$resp['Location']);
```

说明

- 创建桶时可以指定桶的区域位置，请参见[创建桶](#)。
- 获取桶元区域位置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.1.9 获取桶存量信息

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

桶存量信息包括桶已使用的空间大小以及桶包含的对象个数。

您可以通过ObsClient->getBucketStorageInfo获取桶的存量信息。

本示例用于获取桶名为“bucketname”的存量信息。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketStorageInfo([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("Size:%s\n",$resp['Size']);
printf("ObjectNumber:%s\n",$resp['ObjectNumber']);
```

📖 说明

- 获取桶存量信息过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.1.10 桶配额

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

设置桶配额

您可以通过ObsClient->setBucketQuota设置桶配额。以下代码展示如何设置桶配额:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);
```

```
$resp = $obsClient->setBucketQuota([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'StorageQuota' => 1024 * 1024 * 100
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**StorageQuota**参数指定桶的配额大小。
- 桶配额值必须为非负整数，单位为字节，支持的最大值为 $2^{63} - 1$ 。

获取桶配额

您可以通过ObsClient->getBucketQuota获取桶配额。以下代码展示如何获取桶配额：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketQuota([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("StorageQuota:%s\n",$resp['StorageQuota']);
```

6.1.11 桶存储类型

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS允许您对桶配置不同的存储类型，桶中对象的存储类型默认将与桶的存储类型保持一致。不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。桶的存储类型分为三类，见下表：

类型	说明	OBS PHP SDK对应值
标准存储	标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。	ObsClient::StorageClassStandard

类型	说明	OBS PHP SDK对应值
低频访问存储	低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。	ObsClient::StorageClassWarm
归档存储	归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。	ObsClient::StorageClassCold
深度归档存储	深度归档存储适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。	ObsClient::StorageClassDeepArchive
智能分级存储	智能分级存储是通过访问模式的变化，自动将对象数据转移到更经济的访问层来优化存储成本，因而适用于数据不断变化或数据不可预测的业务场景。	ObsClient::StorageClassINTELLIGENT_TIERING

更多关于桶存储类型的内容请参考[桶的存储类别](#)。

设置桶存储类型

您可以通过ObsClient->setBucketStoragePolicy设置桶存储类型。以下代码展示如何设置桶存储类型：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
] );

$res = $obsClient->setBucketStoragePolicy([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassWarm
]);

printf("RequestId:%s\n",$res['RequestId']);
```

说明

使用StorageClass参数指定桶的存储类型。

获取桶存储类型

您可以通过ObsClient->getBucketStoragePolicy获取桶存储类型。以下代码展示如何获取桶存储类型：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketStoragePolicy([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("StorageClass:%s\n",$resp['StorageClass']);
```

6.2 生命周期管理

6.2.1 生命周期管理简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS允许您对桶设置生命周期规则，实现自动转换对象的存储类型、自动淘汰过期的对象，以有效利用存储特性，优化存储空间。针对不同前缀的对象，您可以同时设置多条规则。一条规则包含：

- 规则ID，用于标识一条规则，不能重复。
- 受影响的对象前缀，此规则只作用于符合前缀的对象。
- 最新版本对象的转换策略，指定方式为：
 - a. 指定满足前缀的对象创建后第几天时转换为指定的存储类型。
 - b. 直接指定满足前缀的对象转换为指定的存储类型的日期。
- 最新版本对象过期时间，指定方式为：
 - a. 指定满足前缀的对象创建后第几天时过期。
 - b. 直接指定满足前缀的对象过期日期。
- 历史版本对象转换策略，指定方式为：
 - 指定满足前缀的对象成为历史版本后第几天时转换为指定的存储类型。
- 历史版本对象过期时间，指定方式为：
 - 指定满足前缀的对象成为历史版本后第几天时过期。
- 是否生效标识。

更多关于生命周期的内容请参考[生命周期管理](#)。

📖 说明

- 对象过期后会被OBS服务端自动删除。
- 对象转换策略中的时间必须早于对象过期时间；历史版本对象转换策略中的时间也必须早于历史版本对象的过期时间。
- 桶的多版本状态必须处于Enabled或者Suspended，历史版本对象转换策略和历史版本对象过期时间配置才能生效。

6.2.2 设置生命周期规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketLifecycle设置桶的生命周期规则。

设置对象转换策略

以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的转换策略：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';

// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->setBucketLifecycle ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Rules' => [
        [
            'ID' => 'rule1',
            'Prefix' => 'prefix1',
            'Status' => 'Enabled',
            // 指定满足前缀的对象创建30天后过期转换为低频访问存储
            'Transitions' => [
                [
                    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassWarm,
                    'Days' => 30
                ]
            ],
            // 指定满足前缀的对象成为历史版本30天后过期转换为归档存储
            'NoncurrentVersionTransitions' => [
                [
                    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassCold,
                    'NoncurrentDays' => 30
                ]
            ]
        ]
    ],
],
```

```
        [
            'ID' => 'rule2',
            'Prefix' => 'prefix2',
            'Status' => 'Enabled',
            // 直接指定满足前缀的对象转换为低频访问存储的时间
            'Transitions' => [
                [
                    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassWarm,
                    'Date' => '2018-12-31T00:00:00Z'
                ]
            ]
        ]
    ];
    printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

设置对象过期时间

以下代码展示了如何设置最新版本对象和历史版本对象的过期时间：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient->setBucketLifecycle ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Rules' => [
        [
            'ID' => 'rule1',
            'Prefix' => 'prefix1',
            'Status' => 'Enabled',
            // 指定满足前缀的对象创建60天后过期
            'Expiration' => [
                'Days' => 60
            ],
            // 指定满足前缀的对象成为历史版本60天后过期
            'NoncurrentVersionExpiration' => [
                'NoncurrentDays' => 60
            ]
        ],
        [
            'ID' => 'rule2',
            'Prefix' => 'prefix2',
            'Status' => 'Enabled',
            // 直接指定满足前缀的对象过期时间，该值必须符合ISO8601格式，而且必须是UTC午夜0点
            'Expiration' => [
                'Date' => '2018-12-31T00:00:00Z'
            ]
        ]
    ]
];
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

说明

使用**Rules**参数指定桶的生命周期规则。

6.2.3 查看生命周期规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketLifecycle查看桶的生命周期规则。

本示例用于查看桶名为“bucketname”的生命周期规则。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketLifecycle ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ($resp['Rules'] as $index => $rule) {
    printf("Rules[%d]\n", $index + 1);
    printf("ID:%s\n", $rule['ID']);
    printf("Prefix:%s\n", $rule['Prefix']);
    printf("Status:%s\n", $rule['Status']);
    foreach ($rule['Transitions'] as $i => $transition) {
        printf("[Transitions][%i][Date]:%s,[Transitions][%i][StorageClass]:%s\n", $transition['Date'],
            $transition['StorageClass']);
    }
    printf("Expiration[Days]:%s\n", $rule['Expiration']['Days']);
    printf("Expiration[Date]:%s\n", $rule['Expiration']['Date']);
    foreach ($rule['NoncurrentVersionTransitions'] as $i => $noncurrentVersionTransition) {
        printf("[NoncurrentVersionTransitions][%i][NoncurrentDays]:%d,[NoncurrentVersionTransitions][%i]
[StorageClass]:%s\n", $noncurrentVersionTransition['NoncurrentDays'],
            $noncurrentVersionTransition['StorageClass']);
    }
    printf("NoncurrentVersionExpiration[NoncurrentDays]:%s\n", $rule['NoncurrentVersionExpiration']
['NoncurrentDays']);
}
```

说明

- 查看桶生命周期规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.2.4 删除生命周期规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->deleteBucketLifecycle删除桶的生命周期规则。

本示例用于删除桶名为“bucketname”的生命周期规则。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->deleteBucketLifecycle ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
```

说明

- 删除桶生命周期规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.3 静态网站托管

6.3.1 静态网站托管简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

静态网站通常仅包含静态网页，以及可能包含部分可在客户端运行的脚本，如JavaScript、Flash等。相比之下，动态网站则依赖于服务器端处理脚本，包括PHP、JSP或ASP.Net等。

您可以将静态网站文件上传至OBS的桶中作为对象，并对这些对象赋予公共读权限，然后将该桶配置成静态网站托管模式，以实现在OBS上托管静态网站的目的。

第三方用户在访问您网站的时候，实际上是在访问OBS的桶中的对象。

在使用静态网站托管功能时，OBS还支持配置请求重定向，通过重定向配置您可以将特定的请求或所有请求实施重定向。

更多关于静态网站托管的内容请参考[静态网站托管](#)。

6.3.2 网站文件托管

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可通过以下步骤实现网站文件托管：

- 步骤1** 将网站文件上传至OBS的桶中，并设置对象MIME类型。
- 步骤2** 设置对象ACL为公共读。
- 步骤3** 通过浏览器访问对象。

----结束

以下代码展示了如何实现网站文件托管：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 上传对象
$res = $obsClient->putObject ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'test.html',
    'Body' => '<html><header></header><body><h1>Hello OBS</h1></body></html>',
    // 设置对象MIME类型
    'ContentType' => 'text/html',
    // 设置对象ACL为公共读
    'ACL' => ObsClient::AclPublicRead
]);
printf( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
```

📖 说明

上例中您可以使用<http://bucketname.your-endpoint/test.html>在浏览器直接访问托管的文件。

6.3.3 设置托管配置

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketWebsite设置桶的托管配置。

配置默认主页和错误页面

以下代码展示了如何配置默认主页和错误页面：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->setBucketWebsite( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 配置默认主页
    'IndexDocument' => ['Suffix' => 'index.html'],
    // 配置错误页面
    'ErrorDocument' => ['Key' => 'error.html']
]);

printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

配置重定向规则

以下代码展示了如何配置重定向规则：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->setBucketWebsite( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 配置默认主页
```

```
'IndexDocument' => ['Suffix' => 'index.html'],  
// 配置错误页面  
'ErrorDocument' => ['Key' => 'error.html'],  
// 配置重定向规则  
'RoutingRules' => [  
    ['Condition' => ['HttpErrorCodeReturnedEquals' => 404], 'Redirect' => ['Protocol' => 'http',  
'ReplaceKeyWith' => 'NotFound.html']],  
    ['Condition' => ['HttpErrorCodeReturnedEquals' => 404], 'Redirect' => ['Protocol' => 'https',  
'ReplaceKeyWith' => 'test.html']]  
];  
);  
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

使用**RoutingRules**参数指定桶的重定向规则。

配置所有请求重定向

以下代码展示了如何配置所有请求重定向：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->setBucketWebsite( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'RedirectAllRequestsTo' => ['HostName' => 'www.example.com', 'Protocol' => 'http']  
]);  
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

使用**RedirectAllRequestsTo**参数指定桶的所有请求重定向规则。

6.3.4 查看托管配置

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketWebsite查看桶的托管配置。

本示例用于查看桶名为“bucketname”的托管配置。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketWebsite ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
printf ( "IndexDocument[Suffix]:%s\n", $resp ['IndexDocument'] ['Suffix'] );
printf ( "ErrorDocument[Key]:%s\n", $resp ['ErrorDocument'] ['Key'] );
foreach ( $resp ['RoutingRules'] as $index => $routingRule ) {
    printf ( "RoutingRules[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Condition[HttpErrorCodeReturnedEquals]:%s\n", $routingRule ['Condition']
['HttpErrorCodeReturnedEquals'] );
    printf ( "Condition[KeyPrefixEquals]:%s\n", $routingRule ['Condition'] ['KeyPrefixEquals'] );
    printf ( "Redirect[HostName]:%s\n", $routingRule ['Redirect'] ['HostName'] );
    printf ( "Redirect[Protocol]:%s\n", $routingRule ['Redirect'] ['Protocol'] );
    printf ( "Redirect[HttpRedirectCode]:%s\n", $routingRule ['Redirect'] ['HttpRedirectCode'] );
    printf ( "Redirect[ReplaceKeyPrefixWith]:%s\n", $routingRule ['Redirect'] ['ReplaceKeyPrefixWith'] );
    printf ( "Redirect[ReplaceKeyWith]:%s\n", $routingRule ['Redirect'] ['ReplaceKeyWith'] );
}
```

📖 说明

- 查看桶托管配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.3.5 清除托管配置

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->deleteBucketWebsite清除桶的托管配置。

本示例用于清除桶名为“bucketname”的托管配置。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
]);
```

```
'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->deleteBucketWebsite ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

- 清除桶托管配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.4 多版本控制

6.4.1 多版本控制简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS支持保存一个对象的多个版本，您可以利用多版本控制，在一个桶中保留多个版本的对象。

多版本功能可以方便地检索和还原各个版本，在意外操作或应用程序故障时快速恢复数据。

在默认情况下，OBS中新创建的桶不会开启多版本功能，向同一个桶上传同名的对象时，新上传的对象将覆盖原有的对象。

更多关于多版本控制的内容请参见[多版本控制](#)。

6.4.2 设置桶多版本状态

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketVersioning设置桶的多版本状态。OBS中的桶支持两种多版本状态：

多版本状态	说明	OBS服务端对应值
启用状态	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上传对象时，系统为每一个对象创建一个唯一版本号，上传同名的对象将不再覆盖旧的对象，而是创建新的不同版本号的同名对象。 2. 可以指定版本号下载对象，不指定版本号默认下载最新对象。 3. 删除对象时可以指定版本号删除，不带版本号删除对象仅产生一个带唯一版本号的删除标记，并不删除对象。 4. 列出桶内对象列表（ObsClient->listObjects）时默认列出最新对象列表，可以指定列出桶内所有版本对象列表（ObsClient->listVersions）。 5. 除了删除标记外，每个版本的对象存储均需计费。 	Enabled
暂停状态	<ol style="list-style-type: none"> 1. 旧的版本数据继续保留。 2. 上传对象时创建对象的版本号为null，上传同名的对象将覆盖原有同名的版本号为null的对象。 3. 可以指定版本号下载对象，不指定版本号默认下载最新对象。 4. 删除对象时可以指定版本号删除，不带版本号删除对象将产生一个版本号为null的删除标记，并删除版本号为null的对象。 5. 除了删除标记外，每个版本的对象存储均需计费。 	Suspended

以下代码展示了如何设置桶的多版本状态：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 启用桶多版本状态
$res = $obsClient->setBucketVersioning([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Status' => 'Enabled'
]);
```

```
printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);

// 暂停桶多版本状态
$resp = $obsClient->setBucketVersioningConfiguration([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Status' => 'Suspended'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

📖 说明

使用**Status**参数指定桶的多版本状态。

6.4.3 查看桶多版本状态

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketVersioning查看桶的多版本状态。

本示例用于获取桶名为“bucketname”里的多版本状态。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketVersioning([
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
printf("Status:%s\n", $resp ['Status']);
```

📖 说明

- 获取桶多版本状态过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.5 跨域资源共享

6.5.1 跨域资源共享简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

跨域是指不同域名之间相互访问。跨域访问是浏览器出于安全考虑而设置的一个限制，即同源策略。

由于JavaScript同源策略的限制，A域名下的JavaScript无法操作B域名或C域名下的对象。

同协议、同域名（或IP）、以及同端口视为同一个域。两个页面的协议、域名和端口（如果指定了端口）相同，则视为同源。

跨域资源共享（CORS）允许Web端的应用程序访问不属于本域的资源。OBS提供接口方便开发者控制跨域访问的权限。

更多关于跨域资源共享的内容请参考[跨域资源访问](#)。

6.5.2 设置跨域规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketCors设置桶的跨域规则，如果原规则存在则覆盖原规则。以下代码展示了如何设置跨域规则：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->setBucketCors ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'CorsRules' => [
        [
            'ID' => 'rule1',
            // 指定允许的跨域请求方法(GET/PUT/DELETE/POST/HEAD)
            'AllowedMethod' => ['GET','HEAD','PUT'],
            // 指定允许跨域请求的来源
            'AllowedOrigin' => ['http://www.a.com', 'http://www.b.com'],
```

```
        // 控制在OPTIONS预取指令中Access-Control-Request-Headers头中指定的header是否被允许使用
        'AllowedHeader' => [ 'x-obs-header',
        // 指定允许用户从应用程序中访问的header
        'ExposeHeader' => [ 'x-obs-expose-header',
        // 指定浏览器对特定资源的预取(OPTIONS)请求返回结果的缓存时间,单位为秒
        'MaxAgeSeconds' => 60
        ]
    ]
];
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

- 使用**CorsRules**参数指定桶的CORS配置信息。
- AllowedOrigin、AllowedHeader都能够最多支持一个(*)通配符。(*)表示对于所有的域来源或者头域都满足。

6.5.3 查看跨域规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketCors查看桶的跨域规则。

本示例用于查看桶名为“bucketname”的跨域规则。

代码示例如下所示:

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->getBucketCors ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['CorsRules'] as $index => $rule ) {
    printf( "CorsRule[%d]\n", $index + 1 );
    printf( "ID:%s\n", $rule ['ID'] );
    printf( "MaxAgeSeconds:%s\n", $rule ['MaxAgeSeconds'] );
    printf( "AllowedMethod:%s\n", print_r ( $rule ['AllowedMethod'], true ) );
    printf( "AllowedOrigin:%s\n", print_r ( $rule ['AllowedOrigin'], true ) );
    printf( "AllowedHeader:%s\n", print_r ( $rule ['AllowedHeader'], true ) );
    printf( "ExposeHeader:%s\n", print_r ( $rule ['ExposeHeader'], true ) );
}
```

📖 说明

- 查看桶的跨域规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.5.4 删除跨域规则

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->deleteBucketCors删除桶的跨域规则。

本示例用于删除桶名为“bucketname”的跨域规则。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->deleteBucketCors ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
```

📖 说明

- 删除桶的跨域规则过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.6 桶日志

6.6.1 日志简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS允许您对桶设置访问日志记录，设置之后对于桶的访问会被记录成日志，日志存储在OBS上您指定的目标桶中。

出于分析或审计等目的，用户可以开启日志记录功能。通过访问日志记录，桶的拥有者可以深入分析访问该桶的用户请求性质、类型或趋势。

当用户开启一个桶的日志记录功能后，OBS会自动对这个桶的访问请求记录日志，并生成日志文件写入用户指定的桶（即目标桶）中。

日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定，可以存放到您拥有的，且与开启日志功能的桶位于同一区域的任一存储桶，当然也包括开启日志功能的桶本身。

更多关于访问日志的内容请参考[日志记录](#)。

6.6.2 开启桶日志

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketLogging开启桶日志功能。

说明

- 日志目标桶与源桶必须在同一个区域（region）。
- 如果桶的存储类型为低频访问存储或归档存储，则不能作为日志目标桶。

开启桶日志

以下代码展示了如何开启桶日志：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);
$targetBucketName = 'targetbucketname';
// 设置桶的日志配置
$res = $obsClient -> setBucketLogging ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 目标桶Owner通过IAM创建对OBS服务的委托名称
    'Agency' => 'Agency name',
    'LoggingEnabled' => [
        'TargetBucket' => $targetBucketName,
        'TargetPrefix' => 'prefix',
    ]
]);
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

使用 `LoggingEnabled` 参数指定桶的日志配置。

为日志对象设置权限

以下代码展示了如何为日志对象设置权限：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$targetBucketName = 'targetbucketname';

// 设置桶的日志配置
$res = $obsClient->setBucketLogging ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 目标桶Owner通过IAM创建对OBS服务的委托名称
    'Agency' => 'Agency name',
    'LoggingEnabled' => [
        'TargetBucket' => $targetBucketName,
        'TargetPrefix' => 'prefix',
        'TargetGrants' => [
            // 为所有用户设置对日志对象的读权限
            [
                'Grantee' => [
                    'URI' => ObsClient::GroupAllUsers,
                    'Type' => 'Group'
                ],
                'Permission' => ObsClient::PermissionRead
            ],
        ],
    ],
];
printf( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
```

6.6.3 查看桶日志配置

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过 `ObsClient->getBucketLogging` 查看桶日志配置。

本示例用于查看桶名为“bucketname”的日志配置。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getBucketLogging ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
printf ( "LoggingEnabled[TargetBucket]:%s\n", $resp ['LoggingEnabled'] ['TargetBucket'] );
printf ( "LoggingEnabled[TargetPrefix]:%s\n", $resp ['LoggingEnabled'] ['TargetPrefix'] );
if (is_array ( $resp ['LoggingEnabled'] ['TargetGrants'] )) {
    foreach ( $resp ['LoggingEnabled'] ['TargetGrants'] as $index => $grant ) {
        printf ( "TargetGrants[%d]", $index + 1 );
        printf ( "Grantee[ID]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['ID'] );
        printf ( "Grantee[URI]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['URI'] );
        printf ( "Permission:%s\n", $grant ['Permission'] );
    }
}
```

📖 说明

- 查看桶日志过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.6.4 关闭桶日志

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

关闭桶日志功能实际上就是调用ObsClient->setBucketLogging将日志配置清空。

本示例用于关闭桶名为“bucketname”的日志配置。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);
```

```
]);  
$resp = $obsClient->setBucketLogging ( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'LoggingEnabled' => []  
]);  
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

- 关闭桶日志过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

6.7 桶标签

6.7.1 标签简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

标签用于标识OBS中的桶或对象，以此来达到对OBS中的桶或对象进行分类的目的。

如何在控制台配置桶标签请参考[标签](#)。

更多关于桶标签的内容请参考[标签](#)。

6.7.2 设置桶标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->setBucketTagging设置桶标签。以下代码展示了如何设置桶标签：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
$resp = $obsClient->setBucketTagging ( [
```

```
'Bucket' => 'bucketname',
'Tags' => [
    [
        'Key' => 'tag1',
        'Value' => 'value1'
    ],
    [
        'Key' => 'tag2',
        'Value' => 'value2'
    ]
]
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

说明

- 使用**TagSet**参数指定桶的标签信息。
- 每个桶支持最多10个标签。
- 标签的Key和Value支持Unicode。

6.7.3 查看桶标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getBucketTagging查看桶标签。以下代码展示了如何查看桶标签：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->getBucketTagging ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ["Tags"] as $tag ) {
    printf( "Tag[%s:%s]\n", $tag ["Key"], $tag ["Value"] );
}
```

6.7.4 删除桶标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->deleteBucketTagging删除桶标签。以下代码展示了如何删除桶标签：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->deleteBucketTagging ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

6.8 服务端加密

6.8.1 服务端加密简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS支持服务端加密功能，使对象加密的行为在OBS服务端进行。

更多关于服务端加密的内容请参考[服务端加密](#)。

6.8.2 加密说明

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS PHP SDK支持服务端加密的接口见下表：

OBS PHP SDK接口方法	描述	支持加密类型
ObsClient->putObject ObsClient->putObjectAsync	上传对象时设置加密算法、密钥，对对象启用服务端加密。	SSE-KMS SSE-C
ObsClient->getObject ObsClient->getObjectAsync	下载对象时设置解密算法、密钥，用于解密对象。	SSE-C
ObsClient->copyObject ObsClient->copyObjectAsync	1. 复制对象时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。 2. 复制对象时设置目标对象的加密算法、密钥，对目标对象启用加密算法。	SSE-KMS SSE-C
ObsClient->getObjectMetadata ObsClient->getObjectMetadataAsync	获取对象元数据时设置解密算法、密钥，用于解密对象。	SSE-C
ObsClient->initiateMultipartUpload ObsClient->initiateMultipartUploadAsync	初始化分段上传任务时设置加密算法、密钥，对分段上传任务最终生成的对象启用服务端加密。	SSE-KMS SSE-C
ObsClient->uploadPart ObsClient->uploadPartAsync	上传段时设置加密算法、密钥，对分段数据启用服务端加密。	SSE-C
ObsClient->copyPart ObsClient->copyPartAsync	1. 复制段时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。 2. 复制段时设置目标段的加密算法、密钥，对目标段启用加密算法。	SSE-C

OBS PHP SDK两种加解密方式支持的请求参数：

加密类型	OBS PHP SDK对应请求参数	说明
SSE-KMS	SseKms	表示服务端加密是SSE-KMS方式，目前仅支持： kms 。
	SseKmsKey	表示SSE-KMS方式下的主密钥，可为空。
SSE-C	SseC	表示服务端加密是SSE-C方式，目前仅支持： AES256 。

加密类型	OBS PHP SDK对应请求参数	说明
	SseCKey	表示SSE-C方式下的密钥，由AES256算法得到。上传对象时作为加密密钥；下载对象时作为解密密钥。
	CopySourceSseC	适用于ObsClient->copyObject、ObsClient->copyObjectAsync、ObsClient->copyPart和ObsClient->copyPartAsync，表示以SSE-C方式解密源对象，目前仅支持： AES256 。
	CopySourceSseCKey	适用于ObsClient->copyObject、ObsClient->copyObjectAsync、ObsClient->copyPart和ObsClient->copyPartAsync，表示以SSE-C方式解密源对象时使用的密钥，由AES256算法得到。

6.8.3 加密示例

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

上传对象加密

以下代码展示了在上传对象时使用服务端加密功能：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->putObject ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'SourceFile' => 'localfile',
    // 设置SSE-C算法加密对象
    'SseC' => 'AES256',
    'SseCKey' => 'your sse-c key generated by AES-256 algorithm'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
```

```
$resp = $obsClient->putObject ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname2',
    'SourceFile' => 'localfile2',
    // 设置SSE-KMS算法加密对象
    'SseKms' => 'kms'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

下载对象解密

以下代码展示了在下载对象时使用服务端解密功能：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getObject ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    // 设置SSE-C算法解密对象
    'SseC' => 'AES256',
    // 此处的密钥必须和上传对象加密时使用的密钥一致
    'SseCKey' => 'your sse-c key generated by AES-256 algorithm'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
printf("Object Content:\n");
// 获取对象内容
echo $resp ['Body'];
```

7 对象相关接口

7.1 对象基础操作

7.1.1 上传对象

7.1.1.1 对象上传简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

在OBS中，用户操作的基本数据单元是对象。OBS PHP SDK提供了丰富的对象上传接口，可以通过以下方式上传对象：

- [文本上传](#)
- [流式上传](#)
- [文件上传](#)
- [分段上传](#)
- [基于表单上传](#)

SDK支持上传0KB~5GB的对象。流式上传和文件上传的内容大小不能超过5GB；当上传较大文件时，请使用分段上传，分段上传每段内容大小不能超过5GB；基于表单上传提供了基于浏览器表单上传对象的方式。

如果上传的对象权限设置为匿名用户读取权限，对象上传成功后，匿名用户可通过链接地址访问该对象数据。对象链接地址格式为：<https://桶名.域名/文件夹目录层级/对象名>。如果该对象存在于桶的根目录下，则链接地址将不需要有文件夹目录层级。

7.1.1.2 文本上传

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

文本上传用于直接上传字符串。您可以通过ObsClient->putObject直接上传字符串到OBS。

本示例用于上传字符串“Hello OBS”到桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => 'Hello OBS'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

说明

使用Body参数指定待上传的字符串。

7.1.1.3 流式上传

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

流式上传使用resource或GuzzleHttp\Psr7\StreamInterface作为对象的数据源。以下代码展示了如何进行流式上传：

上传网络流

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    // 创建网络流
    'Body' => fopen('http://www.a.com','r')
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

上传文件流

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => fopen('localfile', 'r')
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

须知

- 使用**Body**参数指定待上传的流数据时，其值必须是一个resource对象或GuzzleHttp\Psr7\StreamInterface对象。
- 大文件上传建议使用[分段上传](#)。

7.1.1.4 文件上传

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

文件上传使用本地文件作为对象的数据源。以下代码展示了如何进行文件上传：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'SourceFile' => 'localfile' // localfile为待上传的本地文件路径，需要指定到具体的文件名
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

说明

- 使用**SourceFile**参数指定待上传的文件路径。
- **SourceFile**参数和**Body**参数不能同时使用。
- 上传内容大小不能超过5GB。

7.1.1.5 基于表单上传

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

基于表单上传是使用HTML表单形式上传对象到指定桶中，对象最大不能超过5GB。

您可以通过ObsClient->createPostSignature生成基于表单上传的请求参数。您也可以通过如下步骤进行表单上传：

- 步骤1** 使用ObsClient->createPostSignature生成用于鉴权的请求参数。
- 步骤2** 准备表单HTML页面。
- 步骤3** 将生成的请求参数填入HTML页面。

步骤4 选择本地文件，进行表单上传。

----结束

📖 说明

使用SDK生成的用于鉴权的请求参数包括两个：

- Policy，对应表单中policy字段。
- Signature，对应表单中的signature字段。

以下代码展示了如何生成基于表单上传的请求参数：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
] );

$resp = $obsClient->createPostSignature([
    // 设置表单上传请求有效期，单位：秒
    'Expires' => 3600,
    // 设置表单参数
    'FormParams' => [
        // 设置对象ACL为公共读
        'x-obs-acl' => ObsClient::AclPublicRead,
        // 设置对象MIME类型
        'content-type' => 'text/plain',
    ]
]);

// 获取表单上传请求参数
printf("Policy:%s\n", $resp['Policy']);
printf("Signature:%s\n", $resp['Signature']);
```

示例表单HTML代码如下：

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>

<form action="http://bucketname.your-endpoint/" method="post" enctype="multipart/form-data">
Object key
<!-- 对象名 -->
<input type="text" name="key" value="objectname" />
<p>
ACL
<!-- 对象ACL权限 -->
<input type="text" name="x-obs-acl" value="public-read" />
<p>
Content-Type
<!-- 对象MIME类型 -->
<input type="text" name="content-type" value="text/plain" />
<p>
```

```
<!-- policy的base64编码值 -->
<input type="hidden" name="policy" value="*** Provide your policy ***" />
<!-- AK -->
<input type="hidden" name="AccessKeyId" value="*** Provide your access key ***"/>
<!-- 签名串信息 -->
<input type="hidden" name="signature" value="*** Provide your signature ***"/>

<input name="file" type="file" />
<input name="submit" value="Upload" type="submit" />
</form>
</body>
</html>
```

📖 说明

- HTML表单中的policy, signature的值均是从ObsClient.createPostSignatureSync的返回结果中获取。
- 您可以直接下载表单HTML示例[PostDemo](#)。

7.1.2 下载对象

7.1.2.1 对象下载简介

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS PHP SDK提供了丰富的对象下载接口，可以通过以下方式下载对象：

- [文本下载](#)
- [流式下载](#)
- [文件下载](#)
- [范围下载](#)
- [限定条件下下载](#)

您可以通过ObsClient->getObject下载对象。

7.1.2.2 文本下载

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于下载桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
```

```
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> getObject([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname'  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);  
printf("Object Content:\n");  
// 获取对象内容  
echo $resp ['Body'];
```

📖 说明

- 文本下载方式下返回结果中的Body是包含文本内容的GuzzleHttp\Psr7\StreamInterface对象。
- 文本下载过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.1.2.3 流式下载

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

以下代码展示了如何进行流式下载：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> getObject([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    'SaveAsStream' => true  
]);
```

```
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);  
printf("Object Content:\n");  
while(!$resp['Body'] -> eof()){  
    echo $resp['Body'] -> read(65536);  
}
```

📖 说明

- 使用**SaveAsStream**参数指定使用流式下载。
- 返回结果中的Body是一个可读的GuzzleHttp\Psr7\StreamInterface对象，可将对象的内容读取到本地文件或者内存中。

7.1.2.4 文件下载

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

本示例用于下载桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象，并保存到“localfile”。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> getObject([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    'SaveAsFile' => 'localfile',  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**SaveAsFile**参数指定文件下载的路径。
- 文件下载过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.1.2.5 范围下载

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

如果只需要下载对象的其中一部分数据，可以使用范围下载，下载指定范围的数据。如果指定的下载范围是0~1000，则返回第0到第1000个字节的数据，包括第1000个，共1001字节的数据，即[0, 1000]。如果指定的范围无效，则返回整个对象的数据。以下代码展示了如何进行范围下载：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient -> getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Range' => 'bytes=0-1000'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
printf("Object Content:\n");
echo $resp ['Body'];
```

说明

- 使用**Range**参数指定下载范围，格式为“bytes=x-y”。
- 如果指定的范围无效（比如开始位置、结束位置为负数，大于文件大小），则会返回整个对象。
- 可以利用范围下载并发下载大对象，详细代码示例请参考[ConcurrentDownloadObjectSample](#)。

7.1.2.6 限定条件下载

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

下载对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行下载，否则返回异常码，下载对象失败。

您可以使用的限定条件如下：

参数	作用	格式
IfModifiedSince	如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。	符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。
IfUnmodifiedSince	如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。	符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。
IfMatch	如果对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则抛出异常。	字符串。
IfNoneMatch	如果对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则抛出异常。	字符串。

📖 说明

- 对象的ETag值是指对象数据的MD5校验值。
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合，则下载对象失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合，则下载对象失败，抛出异常中HTTP状态码为：304 Not Modified。

以下代码展示了如何进行限定条件下下载：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient -> getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'IfModifiedSince' => 'Thu, 31 Dec 2015 16:00:00 GMT'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
printf("Object Content:\n");
echo $resp ['Body'];
```

7.1.2.7 重写响应头

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

下载对象时，可以重写部分HTTP/HTTPS响应头信息。可重写的响应头信息见下表：

参数	作用
ResponseContentType	重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Type
ResponseContentLanguage	重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Language
ResponseExpires	重写HTTP/HTTPS响应中的Expires
ResponseCacheControl	重写HTTP/HTTPS响应中的Cache-Control
ResponseContentDisposition	重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Disposition
ResponseContentEncoding	重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Encoding

以下代码展示了如何重写响应头：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient -> getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'ResponseContentType' => 'image/jpeg'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
// 获取重写后的响应头
printf("ContentType:%s\n", $resp['ContentType']);
```

7.1.2.8 下载归档存储对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

如果要下载归档存储对象，需要先将归档存储对象恢复。恢复归档存储对象的恢复选项可支持两类，见下表：

选项	说明	OBS服务端对应值
快速恢复	恢复耗时1~5分钟。	ObsClient::RestoreTierExpedited
标准恢复	恢复耗时3~5小时。默认值。	ObsClient::RestoreTierStandard

注意

重复恢复归档存储数据时在延长恢复有效期的同时，也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长，并且收取延长时间段产生的标准存储副本费用。

您可以通过ObsClient->restoreObject恢复归档存储对象。以下代码展示了如何下载归档存储对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

// 恢复归档存储对象
$res = $obsClient->restoreObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Days' => 1,
    'Tier' => ObsClient::RestoreTierExpedited
]);

printf("RequestId:%s\n", $res['RequestId']);

// 等待对象恢复
sleep(6 * 60);

$res = $obsClient->getObject([
```

```
'Bucket' => 'bucketname',  
'Key' => 'objectname'  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);  
printf("Object Content:\n");  
// 获取文本内容  
echo $resp ['Body'];
```

📖 说明

- ObsClient->restoreObject中指定的对象必须是归档存储类型，否则调用该接口会报错。
- 使用Days参数指定恢复对象保存的时间，取值范围是1~30；使用Tier参数指定恢复选项，表示恢复对象所耗的时间。

7.1.3 图片处理

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS为用户提供了稳定、安全、高效、易用、低成本的图片处理服务。当要下载的对象是图片文件时，您可以通过传入图片处理参数对图片文件进行图片剪切、图片缩放、图片水印、格式转换等处理。

更多关于图片处理的内容，参见[图片处理特性指南](#)。

以下代码展示了如何使用下载对象接口实现图片处理：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> getObject([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname.jpg',  
    // 对图片依次进行缩放、旋转  
    'ImageProcess' => 'image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90',  
    'SaveAsStream' => true  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用ImageProcess参数指定图片处理参数。
- 图片处理参数支持级联处理，可对图片文件依次实施多条命令。

7.1.4 获取自定义元数据

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

下载对象成功后会返回对象的自定义元数据。

本示例用于下载桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象，同时返回该对象的自定义元数据。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient -> getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
printf("Metadata:%s\n", print_r($resp['Metadata'], true));
```

📖 说明

- 如果返回的Metadata为空，说明没有设置自定义元数据。
- 获取元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.1.5 创建文件夹

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS本身是没有文件夹的概念的，桶中存储的元素只有对象。创建文件夹实际上是创建了一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象，这类对象与其他对象无任何差异，可以进行下载、删除等操作，只是OBS控制台会将这类以“/”结尾的对象以文件夹的方式展示。

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'parent_directory/'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
// 在文件夹下创建对象
$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'parent_directory/objectname',
    'Body' => 'Hello OBS',
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 创建文件夹本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象。
- 多级文件夹创建最后一级即可，比如src1/src2/src3/，创建src1/src2/src3/即可，无需创建src1/、src1/src2/。

7.1.6 设置对象属性

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以在上传对象时设置对象属性。对象属性包含对象长度、对象MIME类型、对象MD5值（用于校验）、对象存储类型、对象自定义元数据。对象属性可以在多种上传方式下（文本上传、流式上传、文件上传、分段上传），或[复制对象](#)时进行设置。

对象属性详细说明见下表：

名称	描述	默认值
对象长度 (Content-Length)	上传对象的长度, 超过流/文件的长度会截断。	流/文件实际长度
对象MIME类型 (Content-Type)	对象的MIME类型, 定义对象的类型及网页编码, 决定浏览器将以什么形式、什么编码读取对象。	binary/octet-stream
对象MD5值 (Content-MD5)	对象数据的MD5值 (经过Base64编码), 提供给OBS服务端, 校验数据完整性。	无
对象存储类型	对象的存储类型, 不同的存储类型可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。默认与桶的存储类型保持一致, 可以设置为与桶的存储类型不同。	无
对象自定义元数据	用户对上传到桶中对象的自定义属性描述, 以便对对象进行自定义管理。	无

设置对象长度

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK, 这里也可以使用其他外部引入方式传入, 如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK, 获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'SourceFile' => 'localfile', // localfile为上传的本地文件路径, 需要指定到具体的文件名
    'ContentLength' => 1024 * 1024 // 1MB
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

说明

使用**ContentLength**参数指定对象长度。

设置对象 MIME 类型

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname.jpg',
    'SourceFile' => 'localimage.jpg',
    'ContentType' => 'image/jpeg'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**ContentType**参数指定对象MIME类型。
- 如果不设置对象MIME类型，SDK会根据上传对象的后缀名自动判断对象MIME类型，如.xml判断为application/xml文件；.html判断为text/html文件。

设置对象 MD5 值

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => 'Hello OBS'
    // your md5 which should be encoded by base64
    'ContentMD5' => base64_encode(hash("md5", "Hello OBS!", true))
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**ContentMD5**参数指定对象MD5值。
- 对象数据的MD5值必须经过Base64编码。
- OBS服务端会将该MD5值与对象数据计算出的MD5值进行对比，如果不匹配则上传失败，返回HTTP 400错误。
- 如果不设置对象的MD5值，OBS服务端会忽略对对象数据的MD5值校验。

设置对象存储类型

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'SourceFile' => 'localfile',
    // 设置对象存储类型为归档存储
    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassCold
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**StorageClass**参数指定对象的存储类型。
- 如果不设置，对象的存储类型默认与桶的存储类型保持一致。
- 对象的存储类型分为三类，其含义与**桶存储类型**一致。
- 下载归档存储类型的对象前必须将其恢复。

设置对象自定义元数据

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);
```

```
$resp = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'SourceFile' => 'localfile',
    'Metadata' => ['property1' => 'property-value1', 'property2' => 'property-value2']
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**Metadata**参数指定对象自定义元数据。
- 在上面设置对象自定义元数据示例代码中，用户自定义了一个名称为“property1”，值为“property-value1”的元数据和一个名称为“property2”，值为“property-value2”的元数据。
- 一个对象可以有多个元数据，总大小不能超过8KB。
- 对象的自定义元数据可以通过ObsClient->getObjectMetadata获取，参见[获取对象元数据](#)。
- 使用ObsClient->getObject下载对象时，对象的自定义元数据也会同时下载。

7.1.7 复制对象

功能说明

用户可以根据需要将存储在OBS上的对象复制到其他路径下。复制对象操作将创建需要复制的对象的副本。在单次操作中，您可以创建最大5GB的对象副本。

为指定桶中的对象创建一个副本。

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

接口约束

- 您必须是桶拥有者或拥有复制对象的权限，才能复制对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](#)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](#)、[配置对象策略](#)。
- 用户有待复制的源对象的读权限。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](#)。
- 复制对象操作的请求需要通过头域携带拷贝的源桶和对象信息，不能携带消息实体。
- 支持同区域跨桶复制，不支持跨区域复制。
- 目标对象大小范围是[0, 5GB]，如果源对象大小超过5GB，只能使用[分段复制](#)功能复制对象。
- 如果待复制的源对象是归档或深度归档存储类别，则必须先恢复源对象才能进行复制。

方法定义

ObsClient->copyObject(array \$parameter)

请求参数说明

表 7-1 请求参数列表

参数名称	参数类型	是否必选	描述
Bucket	string	必选	<p>参数解释: 目标桶名。</p> <p>约束限制:</p> <ul style="list-style-type: none"> 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。 桶命名规则如下： <ul style="list-style-type: none"> 3~63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、“-”、“.”。 禁止使用IP地址。 禁止以“-”或“.”开头及结尾。 禁止两个“.”相邻（如：“my..bucket”）。 禁止“.”和“-”相邻（如：“my-.bucket”和“my.-bucket”）。 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。 <p>默认取值: 无</p>
Key	string	必选	<p>参数解释: 目标对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。</p> <p>取值范围: 长度大于0且不超过1024的字符串。</p> <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	是否必选	描述
CopySource	string	必选	<p>参数解释: 指定源桶、源对象和源对象版本号（可为空）的参数。</p> <p>约束限制: 格式：源桶名/源对象名?versionId=源对象版本号</p> <p>默认取值: 无</p>
ACL	string	可选	<p>参数解释: 指定对象的ACL访问策略，您可以使用预定义的ACL，也可以自定义ACL，有关访问控制列表（Access Control List, ACL）功能的详细信息可参见ACL功能介绍。</p> <p>取值范围: 如果使用预定义ACL，则可选配置项参见表7-2。</p> <p>默认取值: AccessControlList.REST_CANNED_PRIVATE</p>
StorageClass	string	可选	<p>参数解释: 复制时设置对象的存储类型。</p> <p>取值范围: 可选择的存储类型参见表7-3。</p> <p>默认取值: 无，如果未设置此头域，则对象的存储类型默认为桶的存储类型。</p>
CopySourceIfMatch	string	可选	<p>参数解释: 如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则返回错误。</p> <p>默认取值: 无</p>
CopySourceIfNoneMatch	string	可选	<p>参数解释: 如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则返回错误。</p> <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	是否必选	描述
CopySourceIfUnmodifiedSince	string 或 \DateTime	可选	参数解释: 如果源对象在指定的时间后没有修改, 则进行复制, 否则抛出异常。 默认取值: 无
CopySourceIfModifiedSince	string 或 \DateTime	可选	参数解释: 如果源对象在指定的时间后有修改, 则进行复制, 否则抛出异常。 默认取值: 无
CacheControl	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Cache-Control头。 默认取值: 无
ContentDisposition	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Content-Disposition头。 默认取值: 无
ContentEncoding	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Content-Encoding头。 默认取值: 无
ContentLanguage	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Content-Language头。 默认取值: 无
ContentType	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Content-Type头。 默认取值: 无
Expires	string	可选	参数解释: 复制时重写响应中的Expires头。 默认取值: 无

参数名称	参数类型	是否必选	描述
MetadataDirective	string	可选	<p>参数解释: 复制源对象属性的策略。</p> <p>取值范围: 可选择对象属性选项参见表7-4。</p> <p>默认取值: 无</p>
Metadata	associative array	可选	<p>参数解释: 目标对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以“x-obs-meta-”开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。</p> <p>约束限制:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。 • 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。 • 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，“中文”的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87 <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	是否必选	描述
WebsiteRedirectLocation	string	可选	<p>参数解释: 当桶设置了Website配置, 可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如, 重定向请求到桶内另一对象: WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL: WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出, 保存在对象的元数据“WebsiteRedirectLocation”中。</p> <p>约束限制:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 必须以“/”、“http://”或“https://”开头, 长度不超过2KB。 • OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向, 不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。 <p>默认取值: 无</p>
SseKms	string	可选	<p>参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。</p> <p>取值范围: 可选值: kms, 即选择SSE-KMS方式加密对象。</p> <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	是否必选	描述
SseKmsKey	string	可选	<p>参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。</p> <p>取值范围: 有效值支持两种格式: 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id 2. key_id 其中:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regionID是使用密钥所属region的ID, 可在地区和终端节点页面获取; • domainID是使用密钥所属账号的账号ID, 获取方法参见如何获取账号ID和用户ID? ; • key_id是从数据加密服务创建的密钥ID, 获取方法请参见查看密钥。 <p>默认取值:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果用户没有提供该头域, 那么默认的主密钥将会被使用。 • 如果默认主密钥不存在, 将默认创建并使用。
SseC	string	可选	<p>参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。</p> <p>取值范围: 可选值: AES256, 即选择SSE-C方式加密对象。</p> <p>默认取值: 无</p>
SseCKey	string	可选	<p>参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥, 该密钥用于加密对象。</p> <p>约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到, 示例: K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=</p> <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	是否必选	描述
CopySourceSseC	string	可选	参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式，对象使用SSE-C加密方式。 取值范围: 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 默认取值: 无
CopySourceSseCKey	string	可选	参数解释: SSE-C方式下解密源对象的密钥，由AES256算法算出。 默认取值: 无

表 7-2 预定义访问策略

访问方式	类型	说明
ObsClient::AclPrivate	string	私有读写。
ObsClient::AclPublicRead	string	公共读。
ObsClient::AclPublicReadWrite	string	公共读写。
ObsClient::AclPublicReadDelivered	string	桶公共读，桶内对象公共读。
ObsClient::AclPublicReadWriteDelivered	string	桶公共读写，桶内对象公共读写。

表 7-3 存储类型

访问方式	类型	说明
ObsClient::StorageClassStandard	string	标准存储。
ObsClient::StorageClassWarm	string	低频访问存储。
ObsClient::StorageClassCold	string	归档存储。

表 7-4 元数据复制策略

访问方式	类型	说明
ObsClient::CopyMetadata	string	复制元数据。

访问方式	类型	说明
ObsClient::ReplaceMetadata	string	替换元数据。

返回结果说明

表 7-5 返回结果

参数名称	参数类型	描述
HttpStatusCode	integer	<p>参数解释: HTTP状态码。</p> <p>取值范围: 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。</p> <p>默认取值: 无</p>
Reason	string	<p>参数解释: HTTP文本描述。</p> <p>默认取值: 无</p>
RequestId	string	<p>参数解释: OBS服务端返回的请求ID。</p> <p>默认取值: 无</p>
ETag	string	<p>参数解释: 目标对象的ETag值。对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。</p> <p>约束限制: 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。</p> <p>取值范围: 长度为32的字符串。</p> <p>默认取值: 无</p>

参数名称	参数类型	描述
LastModified	string	参数解释: 目标对象的最近一次修改时间（UTC时间）。 取值范围: UTC时间 默认取值: 无
VersionId	string	参数解释: 目标对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 无
CopySourceVersionId	string	参数解释: 源对象的版本号。 取值范围: 长度为32的字符串。 默认取值: 如果源桶未开启多版本状态则该值为空。
SseKms	string	可选 参数解释: 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 取值范围: 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 默认取值: 无

参数名称	参数类型	描述
SseKmsKey	string	<p>可选</p> <p>参数解释: SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。</p> <p>取值范围: 有效值支持两种格式: 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id 2. key_id 其中:</p> <ul style="list-style-type: none">regionID是使用密钥所属region的ID, 可在地区和终端节点页面获取;domainID是使用密钥所属账号的账号ID, 获取方法参见如何获取账号ID和用户ID? ;key_id是从数据加密服务创建的密钥ID, 获取方法请参见查看密钥。 <p>默认取值:</p> <ul style="list-style-type: none">如果用户没有提供该头域, 那么默认的主密钥将会被使用。如果默认主密钥不存在, 将默认创建并使用。
SseC	string	<p>可选</p> <p>参数解释: 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。</p> <p>取值范围: 可选值: AES256, 即选择SSE-C方式加密对象。</p> <p>默认取值: 无</p>
SseCKey	string	<p>可选</p> <p>参数解释: SSE-C方式下加密使用的密钥, 该密钥用于加密对象。</p> <p>约束限制: 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到, 示例: K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw=</p> <p>默认取值: 无</p>

简单复制

以下代码展示了如何进行简单复制：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->copyObject ( [
    'Bucket' => 'destbucketname',
    'Key' => 'destobjectname',
    'CopySource' => 'sourcebucketname/sourceobjectname'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

使用**CopySource**参数指定复制时的源对象信息。

重写对象属性

以下代码展示了如何在复制对象时重写对象属性：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->copyObject ( [
    'Bucket' => 'destobjectname',
    'Key' => 'destobjectname',
    'CopySource' => 'sourcebucketname/sourceobjectname',
    'ContentType' => 'image/jpeg',
    'StorageClass' => ObsClient::StorageClassWarm,
    'Metadata' => ['property' => 'property-value'],
    'MetadataDirective' => ObsClient::ReplaceMetadata
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

说明

使用**Metadata**参数指定待重写的自定义对象属性；使用**MetadataDirective**参数指定重写选项，支持ObsClient::ReplaceMetadata（重写）和ObsClient::CopyMetadata（从源对象复制）两个值。

限定条件复制

复制对象时，可以指定一个或多个限定条件，满足限定条件时则进行复制，否则抛出异常，复制对象失败。

您可以使用的限定条件如下：

参数	作用	格式
CopySourceIfModifiedSince	如果源对象在指定的时间后有修改，则进行复制，否则抛出异常。	符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。
CopySourceIfUnmodifiedSince	如果源对象在指定的时间后没有修改，则进行复制，否则抛出异常。	符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定格式的HTTP时间字符串。
CopySourceIfMatch	如果源对象的ETag值与该参数值相同，则进行复制，否则抛出异常。	字符串。
CopySourceIfNoneMatch	如果源对象的ETag值与该参数值不相同，则进行复制，否则抛出异常。	字符串。

说明

- 源对象的ETag值是指源对象数据的MD5校验值。
- 如果包含CopySourceIfUnmodifiedSince并且不符合，或者包含CopySourceIfMatch并且不符合，或者包含CopySourceIfModifiedSince并且不符合，或者包含CopySourceIfNoneMatch并且不符合，则复制失败，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- CopySourceIfModifiedSince和CopySourceIfNoneMatch可以一起使用；CopySourceIfUnmodifiedSince和CopySourceIfMatch可以一起使用。

以下代码展示了如何进行限定条件复制：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
```

```
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint',
'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->copyObject ( [
    'Bucket' => 'destobjectname',
    'Key' => 'destobjectname',
    'CopySource' => 'sourcebucketname/sourceobjectname',
    'CopySourceIfModifiedSince' => 'Thu, 31 Dec 2015 16:00:00 GMT',
    'CopySourceIfNoneMatch' => 'none-match-etag'
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

重写对象 ACL

以下代码展示了如何在复制对象时重写对象ACL：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->copyObject ( [
    'Bucket' => 'destobjectname',
    'Key' => 'destobjectname',
    'CopySource' => 'sourcebucketname/sourceobjectname',
    // 复制时重写对象ACL为公共读
    'ACL' => ObsClient::AclPublicRead
]);
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

📖 说明

使用**ACL**参数重写对象ACL。

相关链接

- 关于复制对象的API说明，请参见[复制对象](#)。
- 复制对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](#)。
- 复制对象常见问题请参见[我可以在桶间进行文件复制吗？](#)。

7.1.8 删除对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

📖 说明

请您谨慎使用删除操作，如果对象所在的桶未开启多版本控制功能，该对象一旦删除将无法恢复。

删除单个对象

您可以通过ObsClient->deleteObject删除单个对象。以下代码展示如何删除单个对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$res = $obsClient->deleteObject ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

批量删除对象

您可以通过ObsClient->deleteObjects批量删除对象。

每次最多删除1000个对象，并支持两种响应模式：详细（verbose）模式和简单（quiet）模式。

- 详细模式：返回的删除成功和删除失败的所有结果，默认模式。
- 简单模式：只返回的删除过程中出错的结果。

以下代码展示了如何进行批量删除对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);
```

```

$resp = $obsClient->deleteObjects ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置为verbose模式
    'Quiet' => false,
    'Objects' => [
        [
            'Key' => 'objectname1',
            'VersionId' => null
        ],
        [
            'Key' => 'objectname2',
            'VersionId' => null
        ]
    ]
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
// 获取删除成功的对象
printf ( "Deleted:s\n" );
foreach ( $resp ['Deleted:s'] as $index => $deleted ) {
    printf ( "Deleted:%d", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $deleted ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleted ['VersionId'] );
    printf ( "DeleteMarker:%s\n", $deleted ['DeleteMarker'] );
    printf ( "DeleteMarkerVersionId:%s\n", $deleted ['DeleteMarkerVersionId'] );
}
// 获取删除失败的对象
printf ( "Errors:\n" );
foreach ( $resp ['Errors'] as $index => $error ) {
    printf ( "Errors:%d", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $error ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $error ['VersionId'] );
    printf ( "Code:%s\n", $error ['Code'] );
    printf ( "Message:%s\n", $error ['Message'] );
}

```

📖 说明

使用**Quiet**参数指定响应模式；使用**Objects**参数指定待删除的对象列表。

7.1.9 列举对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->listObjects列举出桶里的对象。

该接口可设置的参数如下：

参数	作用
Prefix	限定返回的对象名必须带有Prefix前缀。
Marker	列举对象的起始位置，返回的对象列表将是对象名按照字典序排序后该参数以后的所有对象。
MaxKeys	列举对象的最大数目，取值范围为1~1000，当超出范围时，按照默认的1000进行处理。

参数	作用
Delimiter	<p>用于对对象名进行分组的字符。对于对象名中包含Delimiter的对象，其对象名（如果请求中指定了Prefix，则此处的对象名需要去掉Prefix）中从首字符至第一个Delimiter之间的字符串将作为一个分组并作为CommonPrefix返回。</p> <p>对于并行文件系统，不携带此参数时默认列举是递归列举此目录下所有内容，会列举子目录。在大数据场景下（目录层级深、目录下文件多）的列举，建议设置[delimiter='/']，只列举当前目录下的内容，不列举子目录，提高列举效率。</p>

简单列举

以下代码展示如何简单列举对象，最多返回1000个对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->listObjects ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
    printf ( "Contents[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );
}
```

📖 说明

- 每次至多返回1000个对象，如果指定桶包含的对象数量大于1000，则返回结果中IsTruncated为true表明本次没有返回全部对象，并可通过NextMarker获取下次列举的起始位置。
- 如果想获取指定桶包含的所有对象，可以采用分页列举的方式。

指定数目列举

以下代码展示如何指定数目列举对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->listObjects ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 列举100个对象
    'MaxKeys' => 100
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
    printf ( "Contents[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );
}
```

指定前缀列举

以下代码展示如何指定前缀列举对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->listObjects ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置列举带有prefix前缀的100个对象
    'MaxKeys' => 100,
    'Prefix' => 'prefix'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
    printf ( "Contents[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );
}
```

```
        printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );  
        printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );  
    }  
}
```

指定起始位置列举

以下代码展示如何指定起始位置列举对象：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient->listObjects ( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    // 设置列举对象名字典序在"test"之后的100个对象  
    'MaxKeys' => 100,  
    'Marker' => 'test'  
]);  
  
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );  
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {  
    printf ( "Contents[%d]\n", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );  
    printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );  
    printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );  
    printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );  
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );  
    printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );  
}
```

分页列举全部对象

以下代码展示分页列举全部对象：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$marker = null;  
$index = 1;
```

```
do {  
  
    $resp = $obsClient->listObjects ( [  
        'Bucket' => 'bucketname',  
        // 设置每页100个对象  
        'MaxKeys' => 100,  
        'Marker' => $marker  
    ] );  
  
    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );  
    foreach ( $resp ['Contents'] as $content ) {  
        printf ( "Contents[%d]\n", $index );  
        printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );  
        printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );  
        printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );  
        printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );  
        printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );  
        printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );  
        $index ++;  
    }  
    $marker = $resp['NextMarker'];  
}while($resp['IsTruncated']);
```

列举文件夹中的所有对象

OBS本身是没有文件夹的概念的，桶中存储的元素只有对象。文件夹对象实际上是一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象，将这个文件夹对象名作为前缀，即可模拟列举文件夹中对象的功能。以下代码展示如何列举文件夹中的对象：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
] );  
  
$marker = null;  
$index = 1;  
do {  
  
    $resp = $obsClient->listObjects ( [  
        'Bucket' => 'bucketname',  
        'MaxKeys' => 1000,  
        // 设置文件夹对象名"dir/"为前缀  
        'Prefix' => 'dir/',  
        'Marker' => $marker  
    ] );  
  
    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );  
    foreach ( $resp ['Contents'] as $content ) {  
        printf ( "Contents[%d]\n", $index );  
        printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );  
        printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );  
        printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );  
        printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );  
        printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );  
        printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );
```

```
        $index ++;
    }
    $marker = $resp['NextMarker'];
}while($resp['IsTruncated']);
```

按文件夹分组列举所有对象

以下代码展示如何按文件夹分组，列举桶内所有对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

function listObjectsByPrefix($commonPrefixes){
    global $obsClient;
    foreach ($commonPrefixes as $commonPrefix){
        $resp = $obsClient->listObjects ( [
            'Bucket' => 'bucketname',
            // 设置文件夹分隔符"/"
            'Delimiter' => '/',
            'Prefix' => $commonPrefix['Prefix']
        ] );
        printf("Objects in folder [%s]:\n", $commonPrefix['Prefix']);
        foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
            printf ( "Contents[%d]\n", $index );
            printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );
            printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );
            printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );
            printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );
            printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );
            printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );
        }
        printf("\n");
        listObjectsByPrefix($resp['CommonPrefixes']);
    }
}

$resp = $obsClient->listObjects ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置文件夹分隔符"/"
    'Delimiter' => '/'
]);

printf("Objects in the root directory:\n");
foreach ( $resp ['Contents'] as $index => $content ) {
    printf ( "Contents[%d]\n", $index );
    printf ( "Key:%s\n", $content ['Key'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $content ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $content ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $content ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $content ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $content ['StorageClass'] );
}
printf("\n");
listObjectsByPrefix($resp['CommonPrefixes']);
```

📖 说明

- 以上代码示例没有考虑文件夹中对象数超过1000个的情况。
- 由于是需要列举出文件夹中的对象和子文件夹，且文件夹对象总是以“/”结尾，因此Delimiter总是为“/”。
- 每次递归的返回结果中Contents包含的是文件夹中的对象；CommonPrefixes包含的是文件夹的子文件夹。

7.1.10 管理对象 ACL

访问控制列表（Access Control List, ACL）用于资源拥有者给其他账号授予资源的访问权限。默认情况下，创建存储桶或对象时仅资源拥有者对资源的完全控制权限，即桶创建者对桶拥有完全控制权限，对象上传者对对象拥有完全控制权限，而其他账号默认无权访问资源。如果资源拥有者想授予其他账号资源的读写权限，可以使用ACL实现。OBS桶和对象的ACL是基于账号进行授权，授权后对账号和账号下的IAM用户都生效。

了解更多可参见[ACL权限控制方式介绍](#)。

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

对象ACL可以通过三种方式设置：

1. 上传对象时指定预定义ACL。
2. 调用ObsClient->setObjectAcl指定预定义ACL。
3. 调用ObsClient->setObjectAcl自定义设置ACL。

上传对象时指定预定义 ACL

以下代码展示如何在上传对象时指定预定义ACL：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$res = $obsClient->putObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Body' => 'Hello OBS',
    // 设置对象ACL为公共读
    'ACL' => ObsClient::AclPublicRead
```

```
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

为对象设置预定义 ACL

以下代码展示如何为对象设置预定义ACL：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> setObjectAcl([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    // 设置对象ACL为私有  
    'ACL' => ObsClient::AclPrivate  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

直接设置对象 ACL

以下代码展示如何直接设置对象ACL：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
$resp = $obsClient -> setObjectAcl([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    // 设置对象所有者  
    'Owner' => ['ID' => 'ownerid'],  
    'Grants' => [  
        // 为指定用户设置完全控制权限  
        ['Grantee' => ['Type' => 'CanonicalUser', 'ID' => 'userid'], 'Permission' =>  
ObsClient::PermissionFullControl],  
        // 为所有用户设置读权限  
        ['Grantee' => ['Type' => 'Group', 'URI' => ObsClient::AllUsers], 'Permission' =>
```

```
ObsClient::PermissionRead],
    ]
});

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**Owner**参数指定对象的所有者信息；使用**Grants**参数指定被授权的用户信息。
- ACL中需要填写的所有者（Owner）或者被授权用户（Grantee）的ID，是指用户的账户ID，可通过OBS控制台“我的凭证”页面查看。
- 当前OBS对象支持的可被授权的用户组为：
 - 所有用户：ObsClient::GroupAllUsers

获取对象 ACL

您可以通过ObsClient->getObjectAcl获取对象ACL。以下代码展示如何获取对象ACL：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

$resp = $obsClient->getObjectAcl ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
printf ( "Owner[ID]:%s\n", $resp ['Owner'] ['ID'] );
foreach ( $resp ['Grants'] as $index => $grant ) {
    printf ( "Grants[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Grantee[ID]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['ID'] );
    printf ( "Grantee[URI]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['URI'] );
    printf ( "Permission:%s\n", $grant ['Permission'] );
}
```

7.1.11 获取对象属性

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getObjectMetadata来获取对象属性，包括对象长度，对象MIME类型，对象自定义元数据等信息。

本示例用于获取桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象元数据。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient([
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient->getObjectMetadata([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
printf("ContentType:%s\n", $resp['ContentType']);
printf("ContentLength:%s\n", $resp['ContentLength']);
printf("Metadata:%s\n", print_r($resp['Metadata'], true));
```

📖 说明

- 获取对象属性过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.2 多段操作

7.2.1 分段上传

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

对于较大文件上传，可以切分成段上传。用户可以在如下的应用场景内（但不仅限于此），使用分段上传的模式：

- 上传超过100MB大小的文件。
- 网络条件较差，和OBS服务端之间的链接经常断开。
- 上传前无法确定将要上传文件的大小。

分段上传分为如下3个步骤：

步骤1 初始化分段上传任务（ObsClient->initiateMultipartUpload）。

步骤2 逐个或并行上传段（ObsClient->uploadPart）。

步骤3 合并段 (`ObsClient->completeMultipartUpload`) 或取消分段上传任务 (`ObsClient->abortMultipartUpload`)。

----结束

初始化分段上传任务

使用分段上传方式传输数据前，必须先通知OBS初始化一个分段上传任务。该操作会返回一个OBS服务端创建的全局唯一标识 (Upload ID)，用于标识本次分段上传任务。您可以根据这个唯一标识来发起相关的操作，如取消分段上传任务、列举分段上传任务、列举已上传的段等。

您可以通过`ObsClient->initiateMultipartUpload`初始化一个分段上传任务：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->initiateMultipartUpload([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'ContentType' => 'text/plain',
    'Metadata' => ['property' => 'property-value'
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("UploadId:%s\n",$resp['UploadId']);
```

📖 说明

- 初始化分段上传任务时，除了指定上传对象的名称和所属桶外，您还可以使用**ContentType参数**和**Metadata参数**分别指定对象MIME类型和对象自定义元数据。
- 调用初始化分段上传任务接口成功后，会返回分段上传任务的全局唯一标识 (Upload ID)，在后面的操作中将用到它。

上传段

初始化一个分段上传任务之后，可以根据指定的对象名和Upload ID来分段上传数据。每一个上传的段都有一个标识它的号码——分段号 (Part Number，范围是1~10000)。对于同一个Upload ID，该分段号不但唯一标识这一段数据，也标识了这段数据在整个对象内的相对位置。如果您用同一个分段号上传了新的数据，那么OBS上已有的这个段号的数据将被覆盖。**除了最后一段以外，其他段的大小范围是100KB~5GB；最后段大小范围是0~5GB。**每个段不需要按顺序上传，甚至可以在不同进程、不同机器上上传，OBS会按照分段号排序组成最终对象。

您可以通过`ObsClient->uploadPart`上传段：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->uploadPart([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    // 设置分段号，范围是1~10000
    'PartNumber' => 1,
    // 设置Upload ID
    'UploadId' => 'upload id from initiateMultipartUpload',
    // 设置将要上传的大文件,localfile为上传的本地文件路径，需要指定到具体的文件名
    'SourceFile' => 'localfile',
    // 设置分段大小
    'PartSize' => 5 * 1024 * 1024,
    // 设置分段的起始偏移大小
    'Offset' => 0
]);

printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
printf("ETag:%s\n",$resp['ETag']);
```

📖 说明

- 使用**PartNumber**参数指定分段号；使用**UploadId**参数指定分段上传任务的全局唯一标识；使用**SourceFile**参数指定待上传的文件；使用**PartSize**参数指定分段大小；使用**Offset**参数指定分段的起始偏移大小。
- 上传段接口要求除最后一段以外，其他的段大小都要大于100KB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一段）；只有调用合并段接口时才会校验。
- OBS会将服务端收到段数据的ETag值（段数据的MD5值）返回给用户。
- 可以通过**ContentMD5**参数设置上传数据的MD5值，提供给OBS服务端用于校验数据完整性。
- 分段号的范围是1~10000。如果超出这个范围，OBS将返回400 Bad Request错误。
- OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。请在OBS 3.0的桶上执行分段上传操作。

合并段

所有分段上传完成后，需要调用合并段接口来在OBS服务端生成最终对象。在执行该操作时，需要提供所有有效的分段列表（包括分段号和分段ETag值）；OBS收到提交的分段列表后，会逐一验证每个段的有效性。当所有段验证通过后，OBS将把这些分段组合成最终的对象。

您可以通过ObsClient->completeMultipartUpload合并段：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
```

```
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->completeMultipartUpload([  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    // 设置Upload ID  
    'UploadId' => 'upload id from initiateMultipartUpload',  
    'Parts' => [  
        ['PartNumber' => 1, 'ETag' => 'etag value from uploadPart']  
    ]  
]);  
  
printf("RequestId:%s\n",$resp['RequestId']);
```

⚠ 注意

- 如果最后一个段之外的其它段尺寸过小（小于100KB），OBS返回400 Bad Request。

📖 说明

- 使用**UploadId**参数指定分段上传任务的全局唯一标识；使用**Parts**参数指定分段号与分段ETag值的列表，该列表必须按分段号升序排列。
- 分段可以是不连续的。

取消分段上传任务

分段上传任务可以被取消，当一个分段上传任务被取消后，就不能再使用其Upload ID做任何操作，已经上传段也会被OBS删除。

采用分段上传方式上传对象过程中或上传对象失败后会在桶内产生段，这些段会占用您的存储空间，您可以通过取消该分段上传任务来清理掉不需要的段，节约存储空间。

您可以通过ObsClient->abortMultipartUpload取消分段上传任务：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->abortMultipartUpload([
```

```
'Bucket' => 'bucketname',
'Key' => 'objectname',
// 设置Upload ID
'UploadId' => 'upload id from initiateMultipartUpload'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

列举已上传的段

您可使用ObsClient->listParts列举出某一分段上传任务所有已经上传成功的段。

该接口可设置的参数如下：

参数	作用
UploadId	分段上传任务全局唯一标识，从ObsClient->initiateMultipartUpload返回的结果获取。
MaxParts	表示列举已上传段的返回结果最大段数目，即分页时每一页中段数目。
PartNumberMarker	表示列举已上传段的起始位置，只有Part Number大于该参数的段会被列出。

- 简单列举

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->listParts ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'UploadId' => 'upload id from initiateMultipartUpload'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['Parts'] as $index => $part ) {
    printf ( "Parts[%d]\n", $index + 1 );
    // 分段号，上传时候指定
    printf ( "PartNumber:%s\n", $part ['PartNumber'] );
    // 段的最后上传时间
    printf ( "LastModified:%s\n", $part ['LastModified'] );
    // 分段的ETag值
    printf ( "ETag:%s\n", $part ['ETag'] );
    // 段数据大小
    printf ( "Size:%s\n", $part ['Size'] );
}
```

📖 说明

- 列举段至多返回1000个段信息，如果指定的Upload ID包含的段数量大于1000，则返回结果中IsTruncated为true表明本次没有返回全部段，并可通过NextPartNumberMarker获取下次列举的起始位置。
- 如果想获取指定Upload ID包含的所有分段，可以采用分页列举的方式。
- 列举所有段

由于ObsClient->listParts只能列举至多1000个段，如果段数量大于1000，列举所有分段请参考如下示例：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
] );

$partNumberMarker = null;
$index = 1;
do{
    $resp = $obsClient->listParts ( [
        'Bucket' => 'bucketname',
        'Key' => 'objectname',
        'UploadId' => 'upload id from initiateMultipartUpload',
        'PartNumberMarker' => $partNumberMarker
    ] );

    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    foreach ( $resp ['Parts'] as $part ) {
        printf ( "Parts[%d]\n", $index );
        // 分段号，上传时候指定
        printf ( "PartNumber:%s\n", $part ['PartNumber'] );
        // 段的最后上传时间
        printf ( "LastModified:%s\n", $part ['LastModified'] );
        // 分段的ETag值
        printf ( "ETag:%s\n", $part ['ETag'] );
        // 段数据大小
        printf ( "Size:%s\n", $part ['Size'] );
        $index ++;
    }

    $partNumberMarker = $resp['NextPartNumberMarker'];
}while($resp['IsTruncated']);
```

列举分段上传任务

您可以通过ObsClient->listMultipartUploads列举分段上传任务。列举分段上传任务可设置的参数如下：

参数	作用
Prefix	限定返回的分段上传任务中的对象名必须带有Prefix前缀。
Delimiter	用于对分段上传任务中的对象名进行分组的字符。对于对象名中包含Delimiter的任务，其对象名（如果请求中指定了Prefix，则此处的对象名需要去掉Prefix）中从首字符至第一个Delimiter之间的字符串将作为一个分组并作为CommonPrefix返回。
MaxUploads	列举分段上传任务的最大数目，取值范围为1~1000，当超出范围时，按照默认的1000进行处理。
KeyMarker	表示列举时返回指定的KeyMarker之后的分段上传任务。
UploadIdMarker	只有与KeyMarker参数一起使用时才有意义，用于指定返回结果的起始位置，即列举时返回指定KeyMarker的UploadIdMarker之后的分段上传任务。

● 简单列举分段上传任务

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->listMultipartUploads ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
foreach ( $resp ['Uploads'] as $index => $upload ) {
    printf ( "Uploads[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $upload ['Key'] );
    printf ( "UploadId:%s\n", $upload ['UploadId'] );
    printf ( "Initiated:%s\n", $upload ['Initiated'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $upload ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $upload ['StorageClass'] );
}
```

📖 说明

- 列举分段上传任务至多返回1000个任务信息，如果指定的桶包含的分段上传任务数量大于1000，则返回结果中IsTruncated为true表明本次没有返回全部结果，并可通过NextKeyMarker和NextUploadIdMarker获取下次列举的起点。
- 如果想获取指定桶包含的所有分段上传任务，可以采用分页列举的方式。

● 列举全部分段上传任务

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
```

```
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$keyMarker = null;
$uploadIdMarker = null;
$index = 1;
do{
    $resp = $obsClient->listMultipartUploads ( [
        'Bucket' => 'bucketname',
        'KeyMarker' => $keyMarker,
        'UploadIdMarker' => $uploadIdMarker
    ] );

    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    foreach ( $resp ['Uploads'] as $index => $upload ) {
        printf ( "Uploads[%d]\n", $index );
        printf ( "Key:%s\n", $upload ['Key'] );
        printf ( "UploadId:%s\n", $upload ['UploadId'] );
        printf ( "Initiated:%s\n", $upload ['Initiated'] );
        printf ( "Owner[ID]:%s\n", $upload ['Owner'] ['ID'] );
        printf ( "StorageClass:%s\n", $upload ['StorageClass'] );
        $index ++;
    }
    $keyMarker = $resp['NextKeyMarker'];
    $uploadIdMarker = $resp['NextUploadIdMarker'];
}while ( $resp['IsTruncated'] );
```

7.2.2 分段复制

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

分段复制是分段上传的一种特殊情况，即分段上传任务中的段通过复制OBS指定桶中现有对象（或对象的一部分）来实现。

您可以通过ObsClient->copyPart来复制段。

本示例用于分段复制桶名为“sourcebucketname”里的“sourceobjectname”对象到桶名为“destbucketname”里的“destobjectname”对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风
```

```
    险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$destBucketName = 'destbucketname';  
$destObjectKey = 'destobjectname';  
$sourceBucketName = 'sourcebucketname';  
$sourceObjectKey = 'sourceobjectname';  
  
// 初始化分段上传任务  
$resp = $obsClient->initiateMultipartUpload ( [  
    'Bucket' => $destBucketName,  
    'Key' => $destObjectKey  
]);  
$uploadId = $resp ['UploadId'];  
printf ( "UploadId:%s\n\n", $uploadId );  
  
// 获取大对象信息  
$resp = $obsClient->getObjectMetadata ( [  
    'Bucket' => $sourceBucketName,  
    'Key' => $sourceObjectKey  
]);  
  
// 每段复制100MB  
$partSize = 100 * 1024 * 1024;  
  
$objectSize = $resp ['ContentLength'];  
  
// 计算需要复制的段数  
$partCount = $objectSize % $partSize === 0 ? intval ( $objectSize / $partSize ) : intval ( $objectSize / $partSize ) + 1;  
  
// 执行并发复制段  
$promise = null;  
$parts = [];  
for($i = 0; $i < $partCount; $i++) {  
    $rangeStart = $i * $partSize;  
    $rangeEnd = ($i + 1 === $partCount) ? $objectSize - 1 : $rangeStart + $partSize - 1;  
    $partNumber = $i + 1;  
    $p = $obsClient->copyPartAsync ( [  
        'Bucket' => $destBucketName,  
        'Key' => $destObjectKey,  
        'UploadId' => $uploadId,  
        'PartNumber' => $partNumber,  
        'CopySource' => sprintf ( '%s/%s', $sourceBucketName, $sourceObjectKey ),  
        'CopySourceRange' => sprintf ( 'bytes=%d-%d', $rangeStart, $rangeEnd )  
    ], function ( $exception, $resp ) use ( &$parts, $partNumber ) {  
        $parts [] = [  
            'PartNumber' => $partNumber,  
            'ETag' => $resp ['ETag']  
        ];  
        printf ( "Part#" . strval ( $partNumber ) . " done\n\n" );  
    } );  
  
    if ( $promise === null ) {  
        $promise = $p;  
    }  
}  
  
// 等待复制完成  
$promise->wait ();  
  
usort ( $parts, function ( $a, $b ) {  
    if ( $a ['PartNumber'] === $b ['PartNumber'] ) {  
        return 0;  
    }  
});
```

```
    }  
    return $a ['PartNumber'] > $b ['PartNumber'] ? 1 : - 1;  
});  
  
// 合并段  
$resp = $obsClient->completeMultipartUpload ( [  
    'Bucket' => $destBucketName,  
    'Key' => $destObjectKey,  
    'UploadId' => $uploadId,  
    'Parts' => $parts  
]);  
  
printf("Complete to upload multipart finished, RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

复制段时，使用**PartNumber**参数指定分段号；使用**UploadId**参数指定分段上传任务的全局唯一标识；使用**CopySource**参数指定复制时的源对象信息；使用**CopySourceRange**参数指定待复制的源对象的字节范围。

7.3 对象标签

7.3.1 设置对象标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

功能介绍

用户可以通过本接口设置或更新对象（Object）的标签信息。对象标签使用一组键值对（Key-Value）标记对象。

如果请求中不携带版本号（versionId），需要确保执行者有PutObjectTagging权限。如果请求中携带版本号（versionId），需要确保执行者有PutObjectTagging+PutObjectVersionTagging权限。缺省情况下只有对象的所有者可以执行此操作，也可以通过设置桶策略或用户策略给其他用户。

默认设置Object当前版本的标签信息。可以通过指定versionId参数来设置指定Object版本的标签信息。如果对应版本为删除标记（Delete Marker），则OBS将返回404 Not Found。

📖 说明

- 文件桶不支持该功能
- 每个对象最多能设置10个标签。
- 标签的键名（Key）的最大长度为36个字符，不能包含=*<>\, /, 且首尾字符不能为空格，区分大小写，不可重复，不能为空。
- 标签的键值（Value）的最大长度为43个字符，不能包含=*<>\, /, 且首尾字符不能为空格，区分大小写，可以为空。

示例代码

以下代码展示了如何设置对象标签：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> setObjectTagging([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Tags' => [
        ['Key' => 'tag1', 'Value' => 'value1'],
        ['Key' => 'tag2', 'Value' => 'value2']
    ]
]);

printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

7.3.2 获取对象标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

功能介绍

用户可以通过本接口获取对象（Object）的标签信息。

如果请求中不携带版本号（versionId），需要确保执行者有GetObjectTagging权限。如果请求中携带版本号（versionId），需要确保执行者有GetObjectTagging+GetObjectVersionTagging权限。缺省情况下只有对象的所有者可以执行此操作，也可以通过设置桶策略或用户策略给其他用户。

默认获取Object当前版本的标签信息。可以通过指定versionId参数来获取指定Object版本的标签信息。如果对应版本为删除标记（Delete Marker），则OBS将返回404 Not Found。

📖 说明

文件桶不支持该功能。

示例代码

以下代码展示了如何设置对象标签：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> getObjectTagging([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId' ]);
printf("Tags:%s\n", $resp["Tags"]);
```

7.3.3 删除对象标签

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

功能介绍

用户可以通过本接口删除对象（Object）的标签信息。

如果请求中不携带版本号（versionId），需要确保执行者有DeleteObjectTagging权限。如果请求中携带版本号（versionId），需要确保执行者有DeleteObjectTagging+DeleteObjectVersionTagging权限。缺省情况下只有对象的所有者可以执行此操作，也可以通过设置桶策略或用户策略给其他用户。

默认删除Object当前版本的标签信息。可以通过指定versionId参数来删除指定Object版本的标签信息。如果对应版本为删除标记（Delete Marker），则OBS将返回404 Not Found。

说明

文件桶不支持该功能

示例代码

以下代码展示了如何设置对象标签：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
```

```
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
]);

$resp = $obsClient -> deleteObjectTagging([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Tags' => [
        ['Key' => 'tag1', 'Value' => 'value1'],
        ['Key' => 'tag2', 'Value' => 'value2']
    ]
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

7.4 多版本控制

7.4.1 获取多版本对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->getObject接口指定**VersionId**参数来获取多版本对象。

本示例用于下载桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”，指定VersionId的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->getObject([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'VersionId' => 'versionid'
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

```
printf("Object Content:\n");  
// 获取文本内容  
echo $resp ['Body'];
```

📖 说明

- 如果版本号为空则默认下载最新版本的对象。
- 获取多版本对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.4.2 复制多版本对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->copyObject接口在CopySource参数中指定待复制对象的versionId来复制多版本对象，

本示例用于通过设置versionId复制sourcebucketname桶中sourceobjectname的多版本对象，复制到destbucketname桶中destobjectname。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->copyObject([  
    'Bucket' => 'destbucketname',  
    'Key' => 'destobjectname',  
    // 设置要复制对象的版本号  
    'CopySource' => 'sourcebucket/sourceobjectname?versionId=versionid'  
]);  
  
printf ("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

📖 说明

- 复制多版本对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码](#)。

7.4.3 恢复多版本归档存储对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->restoreObject接口指定VersionId参数来恢复多版本归档存储对象。

本示例用于通过设置versionId值将destbucketname桶中destobjectname的多版本归档存储对象，快速恢复为标准存储对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient->restoreObject([
    'Bucket' => 'destbucketname',
    'Key' => 'destobjectname',
    'VersionId' => 'versionid',
    'Days' => 1,
    // 使用快速恢复方式，恢复多版本对象
    'Tier' => ObsClient::RestoreTierExpedited
]);

printf ("RequestId:%s\n", $resp ['RequestId']);
```

注意

重复恢复归档存储数据时在延长恢复有效期的同时，也将会对恢复时产生的恢复费用进行重复收取。产生的标准存储类别的对象副本有效期将会延长，并且收取延长时段产生的标准存储副本费用。

7.4.4 列举多版本对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

您可以通过ObsClient->listVersions列举多版本对象。

该接口可设置的参数如下：

参数	作用
Prefix	限定返回的对象名必须带有Prefix前缀。

参数	作用
KeyMarker	列举多版本对象的起始位置，返回的对象列表将是对象名按照字典序排序后该参数以后的所有对象。
MaxKeys	列举多版本对象的最大数目，取值范围为1~1000，当超出范围时，按照默认的1000进行处理。
Delimiter	用于对对象名进行分组的字符。对于对象名中包含Delimiter的对象，其对象名（如果请求中指定了Prefix，则此处的对象名需要去掉Prefix）中从首字符至第一个Delimiter之间的字符串将作为一个分组并作为CommonPrefix返回。
VersionIdMarker	与KeyMarker配合使用，返回的对象列表将是对象名和版本号按照字典序排序后该参数以后的所有对象。

说明

- 如果VersionIdMarker不是KeyMarker的一个版本号，则该参数无效。
- ObsClient->listVersions返回结果包含多版本对象和对象删除标记。

简单列举

以下代码展示如何简单列举多版本对象，最多返回1000个对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$res = $obsClient->listVersions ( [
    'Bucket' => 'bucketname'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
// 获取多版本对象
printf ( "Versions:\n" );
foreach ( $res ['Versions'] as $index => $version ) {
    printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
    printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );
}
// 获取对象删除标记
printf ( "DeleteMarkers:\n" );
```

```
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {  
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );  
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );  
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );  
}
```

📖 说明

- 每次至多返回1000个多版本对象，如果指定桶包含的对象数量大于1000，则返回结果中IsTruncated为true表明本次没有返回全部对象，并可通过NextKeyMarker和NextVersionIdMarker获取下次列举的起始位置。
- 如果想获取指定桶包含的所有多版本对象，可以采用分页列举的方式。

指定数目列举

以下代码展示如何指定数目列举多版本对象：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
// 列举100个多版本对象  
$resp = $obsClient->listVersions ( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'MaxKeys' => 100  
]);  
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );  
// 获取多版本对象  
printf ( "Versions:\n" );  
foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {  
    printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );  
    printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );  
    printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );  
    printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );  
    printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );  
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );  
    printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );  
}  
// 获取对象删除标记  
printf ( "DeleteMarkers:\n" );  
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {  
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );  
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );  
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );  
}
```

指定前缀列举

以下代码展示如何指定前缀列举多版本对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 设置列举带有prefix前缀的100个多版本对象
$res = $obsClient->listVersions ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'MaxKeys' => 100,
    'Prefix' => 'prefix'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $res ['RequestId'] );
// 获取多版本对象
printf ( "Versions:\n" );
foreach ( $res ['Versions'] as $index => $version ) {
    printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
    printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );
}
// 获取对象删除标记
printf ( "DeleteMarkers:\n" );
foreach ( $res ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );
}
```

指定起始位置列举

以下代码展示如何指定起始位置列举多版本对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
```

```
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

// 设置列举对象名字典序在"test"之后的100个多版本对象
$resp = $obsClient->listVersions ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'MaxKeys' => 100,
    'Marker' => 'test'
]);
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
// 获取多版本对象
printf ( "Versions:\n" );
foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {
    printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
    printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );
    printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );
    printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );
    printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );
}
// 获取对象删除标记
printf ( "DeleteMarkers:\n" );
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );
}
```

分页列举全部多版本对象

以下代码展示分页列举全部多版本对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$keyMarker = null;
$versionIdMarker = null;

do {
    $resp = $obsClient->listVersions ( [
        'Bucket' => 'bucketname',
        'MaxKeys' => 100,
        'Marker' => $keyMarker,
        'VersionIdMarker' => $versionIdMarker
    ] );
    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    // 获取多版本对象
    printf ( "Versions:\n" );
    foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {
```

```
printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );
printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );
printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );
printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );
printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );
printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );
}
// 获取对象删除标记
printf ( "DeleteMarkers:\n" );
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );
}

$keyMarker = $resp['NextKeyMarker'];
$versionIdMarker = $resp['NextVersionIdMarker'];
}while($resp['IsTruncated']);
```

列举文件夹中的所有多版本对象

OBS本身是没有文件夹的概念的，桶中存储的元素只有对象。文件夹对象实际上是一个大小为0且对象名以“/”结尾的对象，将这个文件夹对象名作为前缀，即可模拟列举文件夹中对象的功能。以下代码展示如何列举文件夹中的多版本对象：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$keyMarker = null;
$versionIdMarker = null;

do {
    $resp = $obsClient->listVersions ( [
        'Bucket' => 'bucketname',
        'MaxKeys' => 100,
        'Marker' => $keyMarker,
        'VersionIdMarker' => $versionIdMarker,
        // 设置文件夹对象名"dir/"为前缀
        'Prefix' => 'dir/'
    ] );
    printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
    // 获取多版本对象
    printf ( "Versions:\n" );
    foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {
        printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
        printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
        printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
        printf ( "IsLatest:%s\n", $version ['IsLatest'] );
        printf ( "LastModified:%s\n", $version ['LastModified'] );
    }
}
```

```
printf ( "ETag:%s\n", $version ['ETag'] );  
printf ( "Size:%s\n", $version ['Size'] );  
printf ( "Owner[ID]:%s\n", $version ['Owner'] ['ID'] );  
printf ( "StorageClass:%s\n", $version ['StorageClass'] );  
}  
// 获取对象删除标记  
printf ( "DeleteMarkers:\n" );  
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {  
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );  
    printf ( "LastModified:%s\n", $deleteMarker ['LastModified'] );  
    printf ( "Owner[ID]:%s\n", $deleteMarker ['Owner'] ['ID'] );  
}  
  
$keyMarker = $resp['NextKeyMarker'];  
$versionIdMarker = $resp['NextVersionIdMarker'];  
}while($resp['IsTruncated']);
```

按文件夹分组列举所有多版本对象

以下代码展示如何按文件夹分组，列举桶内所有多版本对象：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
function listVersionsByPrefix($commonPrefixes){  
    global $obsClient;  
    foreach ($commonPrefixes as $commonPrefix){  
        $resp = $obsClient->listVersions ( [  
            'Bucket' => 'bucketname',  
            // 设置文件夹分隔符"/"  
            'Delimiter' => '/',  
            'Prefix' => $commonPrefix['Prefix']  
        ] );  
        printf ( "Objects in folder [%s]:\n ", $commonPrefix['Prefix'] );  
        // 获取多版本对象  
        printf ( "Versions:\n" );  
        foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {  
            printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );  
            printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );  
            printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );  
        }  
        // 获取对象删除标记  
        printf ( "DeleteMarkers:\n" );  
        foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {  
            printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );  
            printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );  
            printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );  
        }  
        printf("\n");  
        listVersionsByPrefix($resp['CommonPrefixes']);  
    }  
}
```

```
$resp = $obsClient->listVersions ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    // 设置文件夹分隔符"/"
    'Delimiter' => '/'
]);
printf ( "Objects in the root directory:\n ");
// 获取多版本对象
printf ( "Versions:\n ");
foreach ( $resp ['Versions'] as $index => $version ) {
    printf ( "Versions[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $version ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $version ['VersionId'] );
}
// 获取对象删除标记
printf ( "DeleteMarkers:\n ");
foreach ( $resp ['DeleteMarkers'] as $index => $deleteMarker ) {
    printf ( "DeleteMarkers[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Key:%s\n", $deleteMarker ['Key'] );
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleteMarker ['VersionId'] );
}
printf("\n");

listVersionsByPrefix($resp['CommonPrefixes']);
```

📖 说明

- 以上代码示例没有考虑文件夹中多版本对象数超过1000个的情况。
- 由于是需要列举出文件夹中的对象和子文件夹，且文件夹对象总是以“/”结尾，因此Delimiter总是为“/”。
- 每次递归的返回结果中Versions包含的是文件夹中的对象；DeleteMarkers包含的是文件夹中的删除标记；CommonPrefixes包含的是文件夹的子文件夹。

7.4.5 多版本对象权限

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

设置多版本对象 ACL

您可以通过ObsClient->setObjectAcl接口指定VersionId参数设置多版本对象ACL，示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
]);

$resp = $obsClient -> setObjectAcl([
```

```
'Bucket' => 'bucketname',
'Key' => 'objectname',
'VersionId' => 'versionid',
// 通过预定义访问策略设置多版本对象ACL为公共读
'ACL' => ObsClient::AclPublicRead
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);

$resp = $obsClient->setObjectAcl([
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'VersionId' => 'versionid',
    // 设置对象所有者
    'Owner' => ['ID' => 'ownerid'],
    'Grants' => [
        // 为所有用户设置读权限
        ['Grantee' => ['Type' => 'Group', 'URI' => ObsClient::GroupAllUsers], 'Permission' =>
ObsClient::PermissionRead],
    ]
]);

printf("RequestId:%s\n", $resp['RequestId']);
```

📖 说明

- 使用**Owner**参数指定对象的所有者信息；使用**Grants**参数指定被授权的用户信息。
- ACL中需要填写的所有者（Owner）或者被授权用户（Grantee）的ID，是指用户的账户ID，可通过OBS控制台“我的凭证”页面查看。
- 当前OBS对象支持的可被授权的用户组为：
 - 所有用户：ObsClient::GroupAllUsers

获取多版本对象 ACL

您可以通过ObsClient->getObjectAcl接口指定**VersionId**参数获取多版本对象ACL，示例代码如下：

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'
] );

$resp = $obsClient->getObjectAcl ( [
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'VersionId' => 'versionid'
] );

printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
printf ( "Owner[ID]:%s\n", $resp ['Owner'] ['ID'] );
foreach ( $resp ['Grants'] as $index => $grant ) {
    printf ( "Grants[%d]\n", $index + 1 );
    printf ( "Grantee[ID]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['ID'] );
    printf ( "Grantee[URI]:%s\n", $grant ['Grantee'] ['URI'] );
}
```

```
        printf( "Permission:%s\n", $grant ['Permission'] );  
    }  
}
```

7.4.6 删除多版本对象

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

删除单个多版本对象

您可以通过ObsClient->deleteObject接口指定VersionId参数删除多版本对象。

本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值，删除桶名为“bucketname”里，名称为“objectname”的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->deleteObject ( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Key' => 'objectname',  
    'VersionId' => 'versionid'  
]);  
  
printf( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );
```

批量删除多版本对象

您可以通过ObsClient->deleteObjects接口传入每个待删除对象的VersionId参数批量删除多版本对象。

本示例用于通过设置多版本对象的VersionId值，批量删除桶名为“bucketname”里，名称为“objectname1”和“objectname2”的对象。

代码示例如下所示：

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
// 创建ObsClient实例
```

```
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint'  
]);  
  
$resp = $obsClient->deleteObjects ( [  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    // 设置为verbose模式  
    'Quiet' => false,  
    'Objects' => [  
        [  
            'Key' => 'objectname1',  
            'VersionId' => 'versionid1'  
        ],  
        [  
            'Key' => 'objectname2',  
            'VersionId' => 'versionid2'  
        ]  
    ]  
);  
printf ( "RequestId:%s\n", $resp ['RequestId'] );  
// 获取删除成功的对象  
printf ( "Deleted:s\n" );  
foreach ( $resp ['Deleted:s'] as $index => $deleted ) {  
    printf ( "Deleted:%d", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $deleted ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $deleted ['VersionId'] );  
    printf ( "DeleteMarker:%s\n", $deleted ['DeleteMarker'] );  
    printf ( "DeleteMarkerVersionId:%s\n", $deleted ['DeleteMarkerVersionId'] );  
}  
// 获取删除失败的对象  
printf ( "Errors:\n" );  
foreach ( $resp ['Errors'] as $index => $error ) {  
    printf ( "Errors:%d", $index + 1 );  
    printf ( "Key:%s\n", $error ['Key'] );  
    printf ( "VersionId:%s\n", $error ['VersionId'] );  
    printf ( "Code:%s\n", $error ['Code'] );  
    printf ( "Message:%s\n", $error ['Message'] );  
}
```

8 临时授权访问

8.1 使用临时 URL 进行授权访问

须知

开发过程中，您有任何问题可以在github上[提交issue](#)，或者在[华为云对象存储服务论坛](#)中发帖求助。[接口参考文档](#)详细介绍了每个接口的参数和使用方法。

OBS客户端支持通过访问密钥、请求方法类型、请求参数等信息生成一个在Query参数中携带鉴权信息的URL，可将该URL提供给其他用户进行临时访问。在生成URL时，您需要指定URL的有效期限来限制访客用户的访问时长。

如果您想授予其他用户对桶或对象临时进行其他操作的权限（例如上传或下载对象），则需要生成带对应请求的URL后（例如使用生成PUT请求的URL上传对象），将该URL提供给其他用户。

通过该方式可支持的操作以及相关信息见下表：

操作名	HTTP请求方法	特殊操作符（子资源）	是否需要桶名	是否需要对象名
创建桶	PUT	N/A	是	否
获取桶列表	GET	N/A	否	否
删除桶	DELETE	N/A	是	否
列举桶内对象	GET	N/A	是	否
列举桶内多版本对象	GET	versions	是	否
列举分段上传任务	GET	uploads	是	否
获取桶元数据	HEAD	N/A	是	否
获取桶区域位置	GET	location	是	否

操作名	HTTP请求方法	特殊操作符（子资源）	是否需要桶名	是否需要对象名
获取桶存量信息	GET	storageinfo	是	否
设置桶配额	PUT	quota	是	否
获取桶配额	GET	quota	是	否
设置桶存储类型	PUT	storagePolicy	是	否
获取桶存储类型	GET	storagePolicy	是	否
设置桶ACL	PUT	acl	是	否
获取桶ACL	GET	acl	是	否
开启/关闭桶日志	PUT	logging	是	否
查看桶日志	GET	logging	是	否
设置桶策略	PUT	policy	是	否
查看桶策略	GET	policy	是	否
删除桶策略	DELETE	policy	是	否
设置生命周期规则	PUT	lifecycle	是	否
查看生命周期规则	GET	lifecycle	是	否
删除生命周期规则	DELETE	lifecycle	是	否
设置托管配置	PUT	website	是	否
查看托管配置	GET	website	是	否
清除托管配置	DELETE	website	是	否
设置桶多版本状态	PUT	versioning	是	否
查看桶多版本状态	GET	versioning	是	否
设置跨域规则	PUT	cors	是	否
查看跨域规则	GET	cors	是	否
删除跨域规则	DELETE	cors	是	否
OPTIONS桶	OPTIONS	N/A	是	否
设置桶标签	PUT	tagging	是	否
查看桶标签	GET	tagging	是	否
删除桶标签	DELETE	tagging	是	否
上传对象	PUT	N/A	是	是
下载对象	GET	N/A	是	是

操作名	HTTP请求方法	特殊操作符（子资源）	是否需要桶名	是否需要对象名
复制对象	PUT	N/A	是	是
删除对象	DELETE	N/A	是	是
批量删除对象	POST	delete	是	是
获取对象属性	HEAD	N/A	是	是
设置对象ACL	PUT	acl	是	是
查看对象ACL	GET	acl	是	是
初始化分段上传任务	POST	uploads	是	是
上传段	PUT	N/A	是	是
复制段	PUT	N/A	是	是
列举已上传的段	GET	N/A	是	是
合并段	POST	N/A	是	是
取消分段上传任务	DELETE	N/A	是	是
OPTIONS对象	OPTIONS	N/A	是	是
恢复归档存储对象	POST	restore	是	是

通过OBS PHP SDK生成临时URL访问OBS的步骤如下：

步骤1 通过ObsClient->createSignedUrl生成带签名信息的URL。

步骤2 使用任意HTTP库发送HTTP/HTTPS请求，访问OBS服务。

----结束

注意

如果遇到跨域报错、签名不匹配问题，请参考以下步骤排查问题：

1. 未配置跨域，需要在控制台配置CORS规则，请参考[配置桶允许跨域请求](#)。
2. 签名计算问题，请参考[URL中携带签名](#)排查签名参数是否正确；比如上传对象功能，后端将Content-Type参与计算签名生成授权URL，但是前端使用授权URL时没有设置Content-Type字段或者传入错误的值，此时会出现跨域错误。解决方案为：Content-Type字段前后端保持一致。

以下代码展示了如何使用临时URL进行授权访问，包括：创建桶、上传对象、下载对象、列举对象、删除对象。

创建桶

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
```

```
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

// URL有效期，3600秒
$expires = 3600;
// 创建桶
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [
    'Method' => 'PUT',
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Expires' => $expires
]);
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);

$httpClient = new Client(['verify' => false]);
$content = '<CreateBucketConfiguration><LocationConstraint>your-location</LocationConstraint></CreateBucketConfiguration>';
$url = $resp['SignedUrl'];
try{
    $response = $httpClient -> request('PUT', $url, ['body' => $content, 'headers'=>
    $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Create bucket');
    printf("\t%s successfully.\n", $url);
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());
    $response -> getBody()-> close();
}catch (ClientException $ex){
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Create bucket');
    printf("\t%s failed!\n", $url);
    printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());
}
```

上传对象

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
// require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
]);

// URL有效期，3600秒
```

```
$expires = 3600;
// 上传对象
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [
    'Method' => 'PUT',
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Expires' => $expires
] );
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);
$url = $resp['SignedUrl'];
$httpClient = new Client(['verify' => false ]);
$content = 'Hello OBS';
try{
    $response = $httpClient -> request('PUT', $url, ['body' => $content, 'headers'=>
    $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Put object');
    printf("\t%s successfully.\n", $url);
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());
    $response -> getBody()-> close();
} catch (ClientException $ex){
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Put object');
    printf("\t%s failed!\n", $url);
    printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());
}
```

下载对象

```
// 引入依赖库
require 'vendor/autoload.php';
// 使用源码安装时引入SDK代码库
require 'obs-autoloader.php';
// 声明命名空间
use Obs\ObsClient;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;
// 创建ObsClient实例
$obsClient = new ObsClient ( [
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',
    'signature' => 'obs'
] );

// URL有效期，3600秒
$expires = 3600;
// 下载对象
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [
    'Method' => 'GET',
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Expires' => $expires
] );
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);
$url = $resp['SignedUrl'];
$httpClient = new Client(['verify' => false ]);

try{
    $response = $httpClient -> request('GET', $url, ['headers'=> $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Get object');
    printf("\t%s successfully.\n", $url);
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());
    $response -> getBody()-> close();
} catch (ClientException $ex){
```

```
printf("%s using temporary signature url:\n", 'Get object');  
printf("\t%s failed!\n", $url);  
printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());  
}
```

列举对象

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
use GuzzleHttp\Client;  
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),  
    'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),  
    'endpoint' => 'https://your-endpoint',  
    'signature' => 'obs'  
]);  
  
// URL有效期，3600秒  
$expires = 3600;  
// 列举对象  
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [  
    'Method' => 'GET',  
    'Bucket' => 'bucketname',  
    'Expires' => $expires  
]);  
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);  
$url = $resp['SignedUrl'];  
$httpClient = new Client(['verify' => false]);  
  
try{  
    $response = $httpClient -> request('GET', $url, ['headers'=> $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);  
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'List objects');  
    printf("\t%s successfully.\n", $url);  
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());  
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());  
    $response -> getBody()-> close();  
}catch (ClientException $ex){  
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'List objects');  
    printf("\t%s failed!\n", $url);  
    printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());  
}
```

删除对象

```
// 引入依赖库  
require 'vendor/autoload.php';  
// 使用源码安装时引入SDK代码库  
// require 'obs-autoloader.php';  
// 声明命名空间  
use Obs\ObsClient;  
use GuzzleHttp\Client;  
use GuzzleHttp\Exception\ClientException;  
// 创建ObsClient实例  
$obsClient = new ObsClient ( [  
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。  
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca\_01\_0003.html  
    'key' => getenv('ACCESS_KEY_ID'),
```

```
'secret' => getenv('SECRET_ACCESS_KEY'),
'endpoint' => 'https://your-endpoint',
'signature' => 'obs'
]);

// URL有效期, 3600秒
$expires = 3600;
// 删除对象
$resp = $obsClient->createSignedUrl( [
    'Method' => 'DELETE',
    'Bucket' => 'bucketname',
    'Key' => 'objectname',
    'Expires' => $expires
]);
printf("SignedUrl:%s\n", $resp ['SignedUrl']);
$url = $resp['SignedUrl'];
$httpClient = new Client(['verify' => false ]);

try{
    $response = $httpClient -> request('DELETE', $url, ['headers'=> $resp['ActualSignedRequestHeaders']]);
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Delete object');
    printf("\t%s successfully.\n", $url);
    printf("\tStatus:%d\n", $response -> getStatusCode());
    printf("\tContent:%s\n", $response -> getBody() -> getContents());
    $response -> getBody()-> close();
} catch (ClientException $ex){
    printf("%s using temporary signature url:\n", 'Delete object');
    printf("\t%s failed!\n", $url);
    printf('Exception message:%s', $ex ->getMessage());
}
```

说明

使用**Method**参数指定HTTP请求方法类型；使用**Expires**参数指定生成的URL有效期；使用**Headers**参数指定请求的头信息；使用**SpecialParam**参数指定特殊操作符；使用**QueryParams**参数指定请求的查询参数。

9 异常处理

9.1 OBS 服务端错误码

在向OBS服务端发出请求后，如果遇到错误，会在响应中包含响应的错误码描述错误信息。详细的错误码及其对应的描述和HTTP状态码见下表：

错误码	描述	HTTP状态码
AccessDenied	拒绝访问。	403 Forbidden
AccessForbidden	权限不足。	403 Forbidden
AccountProblem	用户的账户出现异常（过期、冻结等），不能成功地完成操作。	403 Forbidden
AllAccessDisabled	用户无权限执行某操作。	403 Forbidden
AmbiguousGrantByEmailAddress	用户提供的Email地址关联的账户超过了1个。	400 Bad Request
BadDigest	客户端指定的对象内容的MD5值与系统接收到的内容MD5值不一致。	400 Bad Request
BadDomainName	域名不合法。	400 Bad Request
BadRequest	请求参数不合法。	400 Bad Request
BucketAlreadyExists	请求的桶名已经存在。桶的命名空间是系统中所有用户共用的，选择一个不同的桶名再重试一次。	409 Conflict
BucketAlreadyOwnedByYou	发起该请求的用户已经创建过了这个名字的桶，并拥有这个桶。	409 Conflict

错误码	描述	HTTP状态码
BucketNotEmpty	用户尝试删除的桶不为空。	409 Conflict
CredentialsNotSupported	该请求不支持证书验证。	400 Bad Request
CustomDomainAlreadyExist	配置了已存在的域。	400 Bad Request
CustomDomainNotExist	操作的域不存在。	400 Bad Request
DeregisterUserId	用户已经注销。	403 Forbidden
EntityTooSmall	用户试图上传的对象大小小于系统允许的最小大小。	400 Bad Request
EntityTooLarge	用户试图上传的对象大小超过了系统允许的最大大小。	400 Bad Request
FrozenUserId	用户被冻结。	403 Forbidden
IllegalVersioningConfigurationException	请求中的版本配置无效。	400 Bad Request
IllegalLocationConstraintException	配置了与所在Region不匹配的区域限制。	400 Bad Request
InArrearOrInsufficientBalance	用户欠费或余额不足而没有权限进行某种操作。	403 Forbidden
IncompleteBody	请求体不完整。	400 Bad Request
IncorrectNumberOfFilesInPostRequest	每个POST请求都需要带一个上传的文件。	400 Bad Request
InlineDataTooLarge	Inline Data超过了允许的最大长度。	400 Bad Request
InsufficientStorageSpace	存储空间不足。	403 Forbidden
InternalServerError	系统遇到内部错误，请重试。	500 Internal Server Error
InvalidAccessKeyId	系统记录中不存在客户提供的Access Key Id。	403 Forbidden
InvalidAddressingHeader	用户必须指定匿名角色。	N/A
InvalidArgument	无效的参数。	400 Bad Request
InvalidBucketName	请求中指定的桶名无效。	400 Bad Request
InvalidBucket	请求访问的桶已不存在。	400 Bad Request

错误码	描述	HTTP状态码
InvalidBucketState	无效的桶状态。	409 Conflict
InvalidBucketStoragePolicy	修改桶策略时，提供的新策略不合法。	400 Bad Request
InvalidDigest	HTTP头中指定的Content-MD5值无效。	400 Bad Request
InvalidEncryptionAlgorithmError	错误的加密算法。	400 Bad Request
InvalidLocationConstraint	创建桶时，指定的location不合法。	400 Bad Request
InvalidPart	一个或多个指定的段无法找到。这些段可能没有上传，或者指定的entity tag与段的entity tag不一致。	400 Bad Request
InvalidPartOrder	段列表的顺序不是升序，段列表必须按段号升序排列。	400 Bad Request
InvalidPayer	所有对这个对象的访问已经无效了。	403 Forbidden
InvalidPolicyDocument	表单中的内容与策略文档中指定的条件不一致。	400 Bad Request
InvalidRange	请求的range不可获得。	416 Client Requested Range Not Satisfiable
InvalidRedirectLocation	无效的重定向地址。	400 Bad Request
InvalidRequest	无效请求。	400 Bad Request
InvalidRequestBody	POST请求体无效。	400 Bad Request
InvalidSecurity	提供的安全证书无效。	403 Forbidden
InvalidStorageClass	用户指定的Storage Class无效。	400 Bad Request
InvalidTargetBucketForLogging	delivery group对目标桶无ACL权限。	400 Bad Request
InvalidURI	无法解析指定的URI。	400 Bad Request
KeyTooLong	提供的Key过长。	400 Bad Request

错误码	描述	HTTP状态码
MalformedACLError	提供的XML格式错误，或者不符合我们要求的格式。	400 Bad Request
MalformedError	请求中携带的XML格式不正确。	400 Bad Request
MalformedLoggingStatus	Logging的XML格式不正确。	400 Bad Request
MalformedPolicy	Bucket policy检查不通过。	400 Bad Request
MalformedPOSTRequest	POST请求的请求体不是结构化良好的多段或形式化数据。	400 Bad Request
MalformedQuotaError	Quota的XML格式不正确。	400 Bad Request
MalformedXML	当用户发送了一个配置项的错误格式的XML会出现这样的错误。错误消息是：“The XML you provided was not well-formed or did not validate against our published schema.”。	400 Bad Request
MaxMessageLengthExceeded	请求消息过长。	400 Bad Request
MaxPostPreDataLengthExceeded Error	在上传文件前面的POST请求域过大。	400 Bad Request
MetadataTooLarge	元数据消息头超过了允许的最大元数据大小。	400 Bad Request
MethodNotAllowed	指定的方法不允许操作在请求的资源上。	405 Method Not Allowed
MissingContentLength	必须要提供HTTP消息头中的Content-Length字段。	411 Length Required
MissingRegion	请求中缺少Region信息，且系统无默认Region。	400 Bad Request
MissingRequestBodyError	当用户发送一个空的XML文档作为请求时会发生。错误消息是：“Request body is empty.”。	400 Bad Request
MissingRequiredHeader	请求中缺少必要的头域。	400 Bad Request
MissingSecurityHeader	请求缺少一个必须的头。	400 Bad Request

错误码	描述	HTTP状态码
NoSuchBucket	指定的桶不存在。	404 Not Found
NoSuchBucketPolicy	桶policy不存在。	404 Not Found
NoSuchCORSConfiguration	CORS配置不存在。	404 Not Found
NoSuchCustomDomain	请求的用户域不存在。	404 Not Found
NoSuchKey	指定的Key不存在。	404 Not Found
NoSuchLifecycleConfiguration	请求的LifeCycle不存在。	404 Not Found
NoSuchPolicy	给定的policy名字不存在。	404 Not Found
NoSuchUpload	指定的多段上传不存在。 Upload ID不存在，或者多段上传已经终止或完成。	404 Not Found
NoSuchVersion	请求中指定的version ID与现存的所有版本都不匹配。	404 Not Found
NoSuchWebsiteConfiguration	请求的Website不存在。	404 Not Found
NotImplemented	用户提供的消息头功能上还没有实现。	501 Not Implemented
NotSignedUp	账户未在系统中注册，必须先 先在系统中注册了才能使用该账户。	403 Forbidden
OperationAborted	另外一个冲突的操作当前正作用在这个资源上，请重试。	409 Conflict
PermanentRedirect	尝试访问的桶必须使用指定的节点，请将以后的请求发送到这个节点。	301 Moved Permanently
PreconditionFailed	用户指定的先决条件中至少有一项没有包含。	412 Precondition Failed
Redirect	临时重定向。	307 Moved Temporarily
RequestIsNotMultiPartContent	桶POST必须是闭式的多段/表单数据。	400 Bad Request
RequestTimeout	用户与Server之间的socket连接在超时时间内没有进行读写操作。	400 Bad Request
RequestTimeTooSkewed	请求的时间与服务器的时间相差太大。	403 Forbidden

错误码	描述	HTTP状态码
RequestTorrentOfBucketError	不允许请求桶的torrent文件。	400 Bad Request
ServiceNotImplemented	请求的方法服务端没有实现。	501 Not Implemented
ServiceNotSupported	请求的方法服务端不支持。	409 Conflict
ServiceUnavailable	服务器过载或者内部错误异常。	503 Service Unavailable
SignatureDoesNotMatch	请求中带的签名与系统计算得到的签名不一致。检查您的访问密钥（AK和SK）和签名计算方法。	403 Forbidden
SlowDown	请降低请求频率。	503 Service Unavailable
System Capacity Not enough	系统空间不足异常。	403 Forbidden
TooManyCustomDomains	配置了过多的用户域。	400 Bad Request
TemporaryRedirect	当DNS更新时，请求将被重定向到桶。	307 Moved Temporarily
TooManyBuckets	用户拥有的桶的数量达到了系统的上限，并且请求试图创建一个新桶。	400 Bad Request
TooManyObjectCopied	用户单个对象被拷贝的数量超过系统上限。	400 Bad Request
TooManyWrongSignature	因高频错误请求被拒绝服务。	400 Bad Request
UnexpectedContent	该请求不支持带内容字段。	400 Bad Request
UnresolvableGrantByEmailAddresses	用户提供的Email与记录中任何账户的都不匹配。	400 Bad Request
UserKeyMustBeSpecified	请求中缺少用户的AK信息。	400 Bad Request
WebsiteRedirect	Website请求缺少bucketName。	301 Moved Permanently
KMS.DisabledException	SSE-KMS加密方式下，主密钥被禁用。	400 Bad Request
KMS.NotFoundException	SSE-KMS加密方式下，主密钥不存在。	400 Bad Request
RestoreAlreadyInProgress	对象正在恢复，请求冲突。	409 Conflict

错误码	描述	HTTP状态码
ObjectHasAlreadyRestored	已经恢复的对象，禁止缩短恢复保存时间。	409 Conflict
InvalidObjectState	<ul style="list-style-type: none"> 归档存储冷存储或深度归档存储对象需要先进行恢复才能下载、复制、修改元数据。 恢复的对象不是归档存储冷存储或深度归档存储对象。 	403 Forbidden
InvalidTagError	配置桶标签时，提供了无效的Tag。	400 Bad Request
NoSuchTagSet	指定的桶没有设置标签。	404 Not Found

9.2 SDK 自定义异常

SDK自定义异常（Obs\ObsException）是由ObsClient统一抛出的异常，继承自\RuntimeException类。通常是OBS服务端错误，包含**OBS错误码**、错误信息等，便于用户定位问题，并做出适当的处理。

Obs\ObsException通常包含以下错误信息：

- ObsException->getStatusCode：HTTP状态码。
- ObsException->getExceptionCode：OBS服务端错误码。
- ObsException->getExceptionMessage：OBS服务端错误描述。
- ObsException->getRequestId：OBS服务端返回的请求ID。
- ObsException->getHostId：请求的服务端ID。
- ObsException->getResponse：HTTP响应对象。
- ObsException->getRequest：HTTP请求对象。

9.3 SDK 公共结果对象

调用ObsClient的相关接口完成后，没有异常抛出，则会返回结果SDK公共结果对象，表明操作成功。该对象包含的内容见下表：

字段名	类型	说明
HttpStatusCode	integer	HTTP状态码。
Reason	string	HTTP文本描述。
RequestId	string	OBS服务端返回的请求ID。
其他字段	请查阅《 对象存储服务PHP SDK API参考 》。	

9.4 日志分析

日志配置

OBS PHP SDK基于monolog日志组件提供了日志功能，您可以通过ObsClient->initLog开启日志功能并进行配置。示例代码如下：

```
$obsClient -> initLog ([
    'FilePath' => './logs', // 配置日志文件夹
    'FileName' => 'eSDK-OBS-PHPlog', // 配置日志文件名
    'MaxFiles' => 10, // 配置最大可保留的日志文件个数
    'Level' => WARN // 配置日志级别
]);
```

说明

- 日志功能默认是关闭的，需要主动开启。
- 使用FilePath参数配置日志文件路径，可配置相对路径或绝对路径。

日志内容格式

SDK日志格式为：日志时间|日志级别|打印日志所在文件和对应的代码行数|日志内容。
示例如下：

```
[2017-11-17 11:46:24][INFO][SendRequestTrait.php:376]: enter method createBucketAsync...
[2017-11-17 11:46:24][INFO][SendRequestTrait.php:525]: http request cost 97 ms
[2017-11-17 11:46:24][INFO][SendRequestTrait.php:538]: obsclient cost 155 ms to execute
createBucketAsync
```

日志级别

当系统出现问题需要定位且当前的日志无法满足要求时，可以通过修改日志的级别来获取更多的信息。SDK内部定义了四个integer类型的常量以对应不同的日志级别，其中DEBUG日志信息最丰富，ERROR日志信息最少。

具体说明如下：

- DEBUG (100)：调试级别，如果设置为这个级别，将打印SDK记录的所有日志。
- INFO (200)：信息级别，如果设置为这个级别，除了打印WARN级别的信息外，还将打印HTTP/HTTPS请求的耗时时间等信息。
- WARN (300)：告警级别，如果设置为这个级别，除了打印ERROR级别的信息外，还将打印一些关键事件的信息。
- ERROR (400)：错误级别，如果设置为这个级别，仅打印发生异常时的错误信息。

9.5 时区配置异常

使用OBS PHP SDK进行二次开发时如果出现异常信息如“Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTime::__construct():’”，表明时区配置有误。可通过以下两种方式配置：

1. 修改php.ini文件，在[Date]标签下新增date.timezone = xxx，例如：
date.timezone = UTC。

2. 在程序中调用`date_default_timezone_set('xxx')`直接设置。

10 常见问题

10.1 如何解决 Declaration of xxxx must be compatible with xxxx?

如果遇到这种报错，基本上都是版本不兼容导致的，因为社区开源软件依赖会不定期更新。比如遇到以下报错：

```
Declaration of Obs\Internal\Common\CheckoutStream::read($length) must be compatible with Psr\Http\Message\StreamInterface::read(int $length)
```

从报错得知，CheckoutStream::read(\$length) 缺少int类型声明，很大可能就是psr/http-message版本太高（可以从composer.lock找到准确的版本号），另外查看Github社区发现psr/http-message 1.1版本升级到2.0 增加了类型声明，最后降低psr/http-message 版本为1.1解决问题。

10.2 如何获取账号 ID 和用户 ID?

获取账号、IAM 用户、项目的名称和 ID

- 从控制台获取账号名、账号ID、用户名、用户ID、项目名称、项目ID
 - a. 在华为云首页右上角，单击“控制台”。
 - b. 在右上角的用户名中选择“我的凭证”。

图 10-1 进入我的凭证



- c. 在“我的凭证”界面，API凭证页签中，查看账号名、账号ID、用户名、用户ID、项目名称、项目ID。

每个区域的项目ID有所不同，需要根据业务所在的区域获取对应的项目ID。

图 10-2 查看账号名、账号 ID、用户名、用户 ID、项目名称、项目 ID



- 调用API获取用户ID、项目ID
 - 获取用户ID请参考：[管理员查询IAM用户列表](#)。
 - 获取项目ID请参考：[查询指定条件下的项目列表](#)。

获取用户组名称和 ID

步骤1 登录华为云，进入IAM控制台，选择“用户组”页签。

步骤2 单击需要查询的用户组前的下拉框，即可查询用户组名称、用户组ID。

图 10-3 查询用户组名称、用户组 ID




----结束

获取区域 ID

步骤1 登录华为云，进入IAM控制台，选择“项目”页签。

步骤2 “项目”列的内容即为所属区域对应的ID。

图 10-4 查看区域 ID



----结束

获取委托名称和 ID

步骤1 登录华为云，进入IAM控制台，选择“委托”页签。

步骤2 鼠标移动到需要查询名称和ID的委托上，黑色框中出现的第一行为委托名称，第二行为委托ID。

图 10-5 查看委托 ID



----结束