

CEC  
3.6.0

# 用户指南

文档版本 01  
发布日期 2024-08-19



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： [support@huawei.com](mailto:support@huawei.com)

客户服务电话： 4008302118



# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

# 目录

<b>1 云控制台操作指南.....</b>	<b>1</b>
1.1 申请公测.....	1
1.2 申请免费试用.....	2
1.3 更新企业信息.....	4
1.4 管理号码.....	4
1.4.1 提交资质审核.....	4
1.4.2 申请华为号码.....	5
1.4.3 购买华为号码.....	6
1.4.4 提交对接自有号码申请.....	7
1.5 添加呼叫中心实例.....	13
1.6 管理资源.....	16
1.6.1 续订或退订或删除座席.....	16
1.6.2 续订或退订 IVR.....	17
1.6.3 续订或退订 TTS&ASR.....	18
1.6.4 管理离线智能质检.....	19
1.6.5 管理一键双呼.....	19
1.6.6 管理语音通知.....	19
1.7 统计通话时长.....	20
1.8 购买呼叫中心.....	20
1.9 进入云客服.....	23
<b>2 租户管理员指南.....</b>	<b>24</b>
2.1 认识您的租间.....	25
2.2 配置员工中心.....	29
2.2.1 配置组织机构.....	30
2.2.2 配置角色权限.....	33
2.2.3 配置员工信息.....	48
2.2.4 导入联邦用户.....	52
2.2.5 配置用户群组.....	52
2.2.6 配置帐号和密码规则.....	54
2.2.7 管理帐号锁.....	56
2.2.8 管理会话.....	56
2.3 启用人工服务.....	58
2.3.1 音视频服务.....	58

2.3.1.1 维护租间技能队列.....	58
2.3.1.1.1 配置排队等待音.....	65
2.3.1.1.2 配置保持等待音.....	66
2.3.1.2 配置被叫.....	67
2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列.....	68
2.3.1.4 配置业务代表应答方式.....	71
2.3.2 座席工作台.....	71
2.3.2.1 配置来电原因.....	71
2.3.2.2 设置休息原因.....	72
2.3.2.3 配置接触记录数据项.....	74
2.3.2.3.1 新增自定义扩展字段.....	74
2.3.2.3.2 新增基础扩展字段.....	76
2.3.2.3.3 配置接触客户信息栏.....	77
2.3.2.4 配置语音通知.....	78
2.3.2.5 配置一键双呼.....	79
2.3.2.6 配置来电弹屏.....	82
2.3.2.7 配置页面.....	86
2.3.2.8 配置基础表.....	90
2.3.2.9 查询数据表.....	93
2.3.2.10 管理多媒体库.....	94
2.3.2.11 配置身份验证流程.....	99
2.3.3 其他配置.....	100
2.3.3.1 配置故障提示语.....	100
2.3.3.2 配置满意度调查.....	101
2.3.3.3 配置自定义提示音（座席回铃音）.....	106
2.3.3.4 配置页面消息提醒.....	107
2.3.3.5 配置语音静默座席.....	108
2.3.3.6 管理留言.....	110
2.3.3.7 查看接触记录.....	111
2.3.3.8 查看双呼记录.....	118
2.3.3.9 配置在线交谈服务时间.....	121
2.3.3.10 管理会话.....	122
2.3.3.11 查看技能重设记录.....	124
2.3.3.12 查看身份验证记录.....	126
2.3.3.13 管理文档.....	128
2.3.3.14 管理骚扰记录.....	130
2.3.3.15 配置业务引导.....	132
2.4 配置移动客服.....	137
2.4.1（可选）配置呼入流程.....	137
2.4.2 在 AICC 侧配置移动客服.....	142
2.5 配置多媒体渠道.....	144
2.5.1 配置微信渠道.....	144

2.5.2 配置 Web 渠道.....	149
2.5.3 配置 X (Twitter)渠道.....	152
2.5.4 配置 Facebook 渠道.....	155
2.5.4.1 配置 Facebook 侧.....	155
2.5.4.2 配置 AICC 侧.....	168
2.5.4.3 申请 Facebook 权限.....	171
2.5.5 配置 5G 消息渠道.....	177
2.5.6 配置邮件渠道.....	180
2.5.7 配置 LINE 渠道.....	183
2.5.8 配置 WhatsApp 渠道.....	189
2.5.9 配置短信渠道.....	197
2.5.10 配置 Instagram 渠道.....	200
2.5.10.1 配置 Instagram 侧.....	200
2.5.10.2 配置 AICC 侧.....	211
2.5.11 配置 Telegram 渠道.....	214
2.5.11.1 配置 Telegram 侧.....	214
2.5.11.2 配置 AICC 侧.....	217
2.5.12 FAQ.....	221
2.5.12.1 如何设置点击通话被叫配置.....	221
2.5.12.2 如何开启熟客模式.....	222
2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话.....	222
2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话.....	222
2.5.12.5 如何设置会话转移设置.....	223
2.5.12.6 如何设置第三方认证密钥.....	223
2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置.....	223
2.5.12.8 如何开启消息推送.....	225
2.5.12.8.1 消息推送接口规格.....	226
2.5.12.9 如何开启自动回复内容和非工作日回复内容.....	230
2.5.12.10 如何接入智能机器人.....	230
2.5.12.11 如何接入机器人助手.....	231
2.5.12.12 已有的 Facebook 开发者账号如何创建应用.....	231
2.6 机器人管理配置指南.....	233
2.6.1 快速入门.....	233
2.6.1.1 常用概念.....	234
2.6.1.2 环境准备.....	235
2.6.1.3 和机器人说你好.....	236
2.6.2 配置智能机器人.....	243
2.6.2.1 概述.....	243
2.6.2.2 配置一个预约挂号机器人（任务型对话机器人）.....	244
2.6.2.2.1 配置场景.....	244
2.6.2.2.2 添加业务接口.....	253
2.6.2.2.3 添加资源模板.....	258

2.6.2.2.4 添加意图.....	261
2.6.2.2.5 添加流程.....	266
2.6.2.2.6 导入流程.....	272
2.6.2.2.7 添加灰度规则.....	273
2.6.2.2.8 发布流程.....	274
2.6.2.2.9 配置机器人.....	275
2.6.2.2.10 测试机器人.....	277
2.6.2.2.11 查看流程轨迹.....	277
2.6.2.2.12 对话测试.....	279
2.6.2.3 添加问答型对话机器人.....	281
2.6.2.4 其他操作.....	283
2.6.2.4.1 管理变量.....	284
2.6.2.4.2 维护存储过程.....	286
2.6.2.4.3 创建工作日历模板.....	288
2.6.2.4.4 添加数据表.....	290
2.6.2.4.5 添加领域.....	293
2.6.2.4.6 添加实体.....	294
2.6.2.4.7 添加敏感词.....	297
2.6.2.4.8 新增知识灰度规则.....	297
2.6.2.4.9 模型管理.....	299
2.6.2.4.10 管理机器人测试用例.....	300
2.6.2.4.11 审核历史消息.....	301
2.6.2.4.12 处理问题聚类任务.....	302
2.6.2.4.13 配置智能引擎参数.....	304
2.6.2.4.14 呼叫历史管理.....	306
2.6.2.4.15 查看流程分析.....	309
2.6.2.4.16 流程检查.....	310
2.6.2.4.17 新增灰度规则.....	310
2.6.2.4.18 2D 数字人设置.....	312
2.6.2.5 相关参考.....	313
2.6.2.5.1 图元.....	313
2.6.2.5.2 参数.....	423
2.6.2.5.3 TUC 接口.....	431
2.6.2.5.4 内置函数.....	444
2.6.2.6 常见问题.....	466
2.6.2.6.1 为什么要配置停用词? .....	466
2.6.2.6.2 为什么有的意图匹配率挺低, 但却也命中了? .....	467
2.6.2.6.3 TTS 无法识别日期格式.....	467
2.6.2.6.4 如何配置多槽位反复填充场景? .....	468
2.6.2.6.5 IVR 与 ODFS 交互出现死循环的检查方法.....	469
2.6.2.6.6 如何在流程中配置语音识别错误次数? .....	471
2.6.2.6.7 如何配置可以匹配任一字符串的实体? .....	471

2.6.2.6.8 哪些因素造成 ASR 识别不准确? .....	472
2.6.2.6.9 如何实现传递拆线原因码给指定业务接口? .....	472
2.6.2.6.10 如何配置语种识别接口? .....	474
2.6.2.6.11 如何配置流程变量动态配置? .....	476
2.6.2.6.12 如何使用规则语料? .....	477
2.6.2.6.13 如何对列表与对象进行赋值与使用? .....	478
2.6.2.6.14 如何解析随路数据.....	479
2.6.2.6.15 放音收号图元不支持*号键, 如何实现按键选择进行收号或返回上一层菜单.....	480
2.6.3 操作员: 配置普通 IVR.....	481
2.6.3.1 IVR 流程介绍.....	481
2.6.3.2 音视频资源管理.....	483
2.6.3.3 配置普通 IVR 流程.....	488
2.6.3.3.1 创建流程.....	488
2.6.3.3.2 编辑流程.....	490
2.6.3.3.3 发布流程.....	492
2.6.3.4 配置机器人跟踪.....	493
2.6.3.5 配置被叫.....	493
2.6.3.6 配置流程轨迹.....	494
2.6.3.7 配置 IVR 录音.....	494
2.6.3.8 查询转接流程记录.....	495
2.6.3.9 典型配置实例.....	496
2.6.3.10 图元参考.....	499
2.6.3.10.1 开始.....	499
2.6.3.10.2 子流程.....	500
2.6.3.10.3 结束图元.....	501
2.6.3.10.4 音视频切换.....	504
2.6.3.10.5 放音.....	505
2.6.3.10.6 放音收号.....	508
2.6.3.10.7 语种选择.....	508
2.6.3.10.8 菜单配置.....	509
2.6.3.10.9 呼叫转移图元.....	513
2.6.3.10.10 错误次数清零图元.....	526
2.6.3.10.11 分支判断图元.....	528
2.6.3.10.12 逻辑循环图元.....	530
2.6.3.10.13 变量赋值图元.....	532
2.6.3.10.14 规则校验 V2 图元.....	535
2.6.3.10.15 接口调用图元.....	539
2.6.3.10.16 数据表图元.....	541
2.6.3.10.17 存储过程图元.....	543
2.6.3.10.18 时间选择图元.....	547
2.6.3.10.19 信息查询图元.....	549
2.6.3.10.20 用户级别图元.....	554

2.6.3.10.21 留言.....	556
2.6.3.10.22 短信.....	558
2.6.3.10.23 问卷.....	565
2.6.3.10.24 满意度调查.....	566
2.6.3.10.25 结束（过时图元，不建议使用）.....	571
2.6.3.10.26 条件判断（过时图元，不建议使用）.....	573
2.6.3.10.27 振铃（过时图元，不建议使用）.....	576
2.6.3.10.28 应答（过时图元，不建议使用）.....	577
2.6.3.10.29 用户级别（过时图元，不建议使用）.....	577
2.6.3.10.30 时间选择（过时图元，不建议使用）.....	579
2.6.3.10.31 赋值（过时图元，不建议使用）.....	581
2.6.3.10.32 转移（过时图元，不建议使用）.....	584
2.6.3.10.33 接口调用（过时图元，不建议使用）.....	589
2.6.4 配置预置流程.....	592
2.6.4.1 流程导入.....	592
2.6.4.2 配置智能座席助手.....	593
2.6.4.2.1 整体配置.....	593
2.6.4.2.2 配置话术.....	594
2.6.4.2.3 配置问答.....	595
2.6.4.2.4 配置敏感词.....	595
2.6.4.2.5 配置智能座席助手流程.....	595
2.6.4.3 配置智能信息匹配流程.....	597
2.6.4.3.1 修改欢迎语资源模板.....	598
2.6.4.3.2 修改业务接口调用图元.....	599
2.6.4.3.3 修改语义识别后返回给调用方的应答模板.....	599
2.6.4.4 配置满意度反馈流程.....	599
2.6.4.5 流程发布以及呼叫测试.....	601
2.6.4.5.1 流程发布.....	601
2.6.4.5.2 呼叫测试.....	602
2.7 IVR Journey 分析.....	602
2.7.1 指标说明.....	602
2.7.2 IVR 概览.....	612
2.7.3 流程分析.....	614
2.7.4 指标分析.....	620
2.7.5 版本对比分析.....	622
2.7.6 业务优化建议.....	623
2.7.7 告警事件.....	624
2.7.8 业务预警条件配置.....	625
2.8 外呼风险监控.....	627
2.9 管理工单配置.....	627
2.9.1 前言.....	627
2.9.2 快速入门.....	627

2.9.2.1 添加账号.....	628
2.9.2.2 处理您第一条工单.....	629
2.9.3 管理人员指南.....	630
2.9.3.1 配置工单.....	631
2.9.3.1.1 工单流程.....	631
2.9.3.1.2 自定义工单字段.....	631
2.9.3.1.3 工单模板.....	632
2.9.3.1.4 工单内容模板.....	633
2.9.3.1.5 工单类型.....	635
2.9.3.1.6 工单分配规则.....	636
2.9.3.1.7 工单 SLA 规则.....	638
2.9.3.1.8 工单通知.....	639
2.9.3.1.9 工单角色.....	643
2.9.3.1.10 工单队列.....	645
2.9.3.1.11 用户角色.....	645
2.9.4 工单处理.....	646
2.9.4.1 新建工单.....	646
2.9.4.2 新建客户.....	647
2.9.4.3 查看客户关联工单.....	649
2.9.4.4 合并工单.....	649
2.9.4.5 转移工单.....	650
2.9.4.6 接受工单.....	651
2.9.4.7 查询工单.....	651
2.9.4.8 工单详情.....	653
2.9.4.9 工单报表.....	655
2.9.4.10 处理任务.....	657
2.9.5 历史工单.....	658
2.9.6 FAQ.....	659
2.9.6.1 工单页面切换语言后同一个界面出现两种语言怎么办? .....	659
2.10 质检管理.....	660
2.10.1 质检管理概述.....	660
2.10.2 典型场景：配置人工质检任务.....	660
2.10.3 管理人工质检.....	663
2.10.3.1 配置人工质检评分.....	663
2.10.3.2 配置人工质检评分模板.....	665
2.10.3.3 质检归类管理.....	667
2.10.3.4 质检对象类型管理.....	668
2.10.3.5 质检关系管理.....	669
2.10.3.6 配置质检任务.....	671
2.10.3.7 查看所有质检结果.....	674
2.10.4 典型场景：配置智能质检任务.....	675
2.10.5 管理智能质检.....	682



2.10.5.1 管理句子.....	682
2.10.5.2 管理敏感词.....	682
2.10.5.3 配置质检规则.....	683
2.10.5.3.1 配置静默规则.....	683
2.10.5.3.2 配置对话规则.....	684
2.10.5.3.3 配置语速规则.....	686
2.10.5.3.4 配置抢插话规则.....	687
2.10.5.4 设置质检评分.....	688
2.10.5.5 配置业务场景.....	688
2.10.5.6 查看智能质检结果.....	699
2.10.5.7 配置抽检计划.....	700
2.10.5.8 创建人工抽检任务.....	703
2.10.5.9 文本和语音分析.....	706
2.10.5.9.1 文本分析配置.....	706
2.10.5.9.2 关键词检索.....	707
2.10.5.9.3 词频展示.....	709
2.10.5.9.4 文本分析指标统计.....	710
2.10.5.9.5 自定义指标.....	712
2.10.5.9.6 指标类别管理.....	713
2.11 管理通知中心.....	714
2.11.1 配置公告类型.....	715
2.11.2 配置短信.....	716
2.11.3 配置网关.....	717
2.11.3.1 配置短信网关.....	718
2.11.3.2 配置邮件网关.....	725
2.11.3.3 监控网关.....	727
2.11.3.4 通知配置设置.....	728
2.11.4 配置变量.....	729
2.11.5 管理员配置通知模板.....	731
2.11.6 配置消息接收路由.....	734
2.11.7 管理员发送通知.....	735
2.11.8 查看通知.....	740
2.12 管理客户中心.....	742
2.13 配置智能外呼.....	745
2.13.1 外呼任务概述.....	745
2.13.2 创建外呼任务前准备.....	747
2.13.2.1 管理特殊日期.....	747
2.13.2.2 管理外呼黑名单.....	749
2.13.2.3 定义业务结果.....	752
2.13.2.4 定义外呼数据属性.....	754
2.13.2.5 定义外显结果.....	756
2.13.2.6 创建外呼模板.....	758

2.13.2.7 特殊名单管理.....	764
2.13.2.8 配置外呼文件服务器.....	765
2.13.2.9 导入映射规则.....	767
2.13.2.10 任务组管理.....	769
2.13.3 管理外呼任务.....	771
2.13.3.1 新建普通 IVR 外呼/智能机器人外呼任务.....	771
2.13.3.2 新建预测外呼任务.....	783
2.13.3.3 新建预览外呼任务.....	792
2.13.3.4 新建预占外呼.....	801
2.13.3.5 新建固定比例外呼.....	810
2.13.3.6 新建手动外呼任务.....	817
2.13.3.7 配置外呼任务.....	821
2.13.3.7.1 配置外呼数据.....	821
2.13.3.7.2 查看外呼任务下预约详情.....	829
2.13.3.7.3 查看外呼结果.....	831
2.13.3.7.4 查看问卷统计结果.....	833
2.13.3.8 批量管理外呼任务.....	833
2.13.4 管理多媒体营销.....	834
2.13.4.1 配置多媒体营销任务.....	834
2.13.4.2 查看多媒体营销结果.....	837
2.13.4.3 配置多媒体营销数据.....	838
2.13.5 外呼任务报表.....	839
2.13.5.1 外呼任务监控报表.....	839
2.13.5.2 业务结果报表.....	844
2.13.5.3 查看智能机器人外呼通话记录.....	845
2.13.5.4 座席工作统计.....	845
2.13.5.5 回铃音识别.....	847
2.14 管理问卷.....	848
2.14.1 配置问卷.....	848
2.14.2 查询答卷结果.....	856
2.14.3 统计答卷结果.....	858
2.15 管理智能实训.....	858
2.15.1 管理实训任务.....	858
2.16 配置知识库.....	861
2.16.1 概述.....	861
2.16.2 管理后台知识.....	861
2.16.2.1 配置栏目.....	861
2.16.2.2 采编知识.....	864
2.16.2.3 管理扩展属性.....	871
2.16.2.4 审核知识.....	874
2.16.2.5 管理回收站.....	876
2.16.2.6 管理知识版本.....	877

2.16.2.7 管理内容模板.....	877
2.16.3 管理前台知识.....	880
2.16.3.1 知识库主页.....	880
2.16.3.2 管理收藏夹.....	883
2.16.4 管理咨询表.....	884
2.16.4.1 管理咨询表模板.....	884
2.16.4.2 管理咨询表数据.....	888
2.16.4.3 搜索咨询表.....	889
2.17 配置公共资源.....	890
2.17.1 修改策略信息.....	890
2.17.2 查看对接参数.....	893
2.17.3 配置参数.....	894
2.17.3.1 配置水印.....	901
2.17.4 添加特殊名单.....	902
2.17.5 设置渠道特殊名单.....	905
2.17.6 管理证书.....	905
2.17.7 配置邮件座席特殊名单规则.....	911
2.17.8 配置短信座席特殊名单规则.....	913
2.17.9 配置资源转储任务.....	915
2.17.10 菜单管理.....	919
2.17.11 管理邮件签名.....	921
2.17.12 配置消息流控规则.....	922
2.17.13 配置 UC 集成.....	924
2.17.14 管理邮件消息.....	924
2.17.15 配置转接外呼号码.....	925
2.17.16 查询操作日志.....	926
2.17.17 查询登录日志.....	930
2.18 业务故障放通管理.....	931
2.18.1 座席放通.....	931
2.18.2 IVR 放通.....	931
2.18.3 CC-Gateway 应急接续条.....	932
2.18.4 IVR 自动放通.....	936
2.19 护航浏览.....	939
2.19.1 新增网页协同规则.....	939
2.19.2 查看网页协同会话记录.....	940
2.20 社交媒体运营.....	941
2.20.1 运营企业账号.....	941
2.20.1.1 创建 YouTube 发布渠道.....	941
2.20.1.2 创建 Facebook 发布渠道.....	950
2.20.1.3 发布 YouTube 帖子.....	955
2.20.1.4 发布 Facebook 帖子.....	957
2.20.1.5 审核帖子.....	958

2.20.2 处理多媒体消息.....	959
2.20.3 处理企业账号消息.....	960
2.21 绩效管理.....	960
2.21.1 绩效配置.....	960
2.21.1.1 绩效算法.....	961
2.21.1.2 绩效计划.....	963
2.21.2 绩效评分.....	965
<b>3 客服座席指南.....</b>	<b>967</b>
3.1 座席工作台介绍.....	968
3.1.1 音视频工作台.....	968
3.1.2 在线交谈工作台.....	971
3.2 切换座席状态.....	972
3.3 允许浏览器消息弹框提醒.....	978
3.4 处理语音业务.....	978
3.4.1 自动应答来话.....	978
3.4.2 手动应答来话.....	979
3.4.3 呼叫转移.....	981
3.4.4 外呼.....	986
3.4.5 三方通话.....	987
3.4.6 呼叫保持.....	988
3.4.7 咨询.....	988
3.4.8 内部呼叫.....	992
3.4.9 呼叫释放.....	993
3.4.10 座席助手.....	994
3.4.11 回呼.....	995
3.5 处理视频业务.....	996
3.5.1 自动应答来话.....	996
3.5.2 手动应答来话.....	998
3.5.3 呼叫转移.....	999
3.5.4 外呼.....	1003
3.5.5 三方通话.....	1004
3.5.6 呼叫保持.....	1008
3.5.7 咨询.....	1009
3.5.8 呼叫释放.....	1011
3.5.9 音视频切换.....	1011
3.5.10 桌面共享.....	1012
3.6 处理多媒体交谈业务.....	1013
3.6.1 呼叫应答.....	1013
3.6.2 发送电子文档链接.....	1015
3.6.2.1 FAQ: 如何给电子文档添加箭头标记.....	1017
3.6.3 发起音视频通话请求.....	1018
3.6.4 转移会话.....	1019

3.6.5 发起会话.....	1021
3.6.6 发起网页协同.....	1022
3.6.7 呼叫释放.....	1027
3.6.8 查询历史接触.....	1027
3.6.9 撤回座席消息.....	1028
3.6.10 多媒体静默座席.....	1029
3.7 座席其他操作.....	1030
3.7.1 查询历史接触.....	1030
3.7.2 查看来电消息.....	1030
3.7.3 设置受理号码.....	1032
3.7.4 设置来电原因.....	1032
3.7.5 设置在线交谈服务时间.....	1033
3.7.6 配置个人中心.....	1034
3.7.7 配置个性化常用语.....	1037
3.7.8 发送通知.....	1038
3.7.9 查看技能重设记录.....	1040
3.7.10 查看身份验证记录.....	1042
3.7.11 发起身份验证.....	1044
3.7.12 查看客户信息.....	1044
3.7.13 管理文档.....	1045
3.7.14 创建骚扰记录.....	1047
3.7.15 编辑客户信息.....	1047
3.7.16 查询登录记录.....	1049
3.7.17 查询满意度统计.....	1050
3.8 管理质检结果.....	1053
3.8.1 查看人工质检结果并申请复议.....	1053
3.8.2 对智能质检结果发起申诉.....	1055
3.8.3 对质检结果申请复议.....	1056
3.8.4 处理智能质检申诉.....	1057
3.9 典型场景介绍.....	1060
3.9.1 客户与座席通过 Web 渠道交谈.....	1060
3.9.2 客户与座席通过 WebRTC 话机通话.....	1063
3.10 查看实训任务.....	1067
3.10.1 我的实训任务.....	1067
3.11 智能外呼任务.....	1067
3.11.1 座席外呼任务.....	1067
3.11.1.1 座席外呼任务简介.....	1068
3.11.1.2 执行手动外呼.....	1068
3.11.1.3 查看/执行预览外呼.....	1069
3.11.1.4 查看预测外呼.....	1071
3.11.1.5 查看预占外呼.....	1073
3.11.1.6 新建预约外呼.....	1074

3.11.1.7 添加黑名单.....	1075
3.11.1.8 更改外呼号码.....	1077
3.11.1.9 查看外呼结果.....	1079
3.11.2 创建预约手动外呼和预约自动外呼.....	1079
3.11.2.1 查看预约外呼.....	1079
3.11.2.2 新增预约外呼.....	1081
3.11.2.3 执行预约外呼.....	1082
3.12 OpenEye 帮助文档.....	1083
3.12.1 欢迎使用 Openeye 帮助系统.....	1083
3.12.2 修订记录.....	1084
3.12.3 安装说明.....	1084
3.12.3.1 安装.....	1085
3.12.3.1.1 普通安装.....	1086
3.12.3.1.2 静默安装.....	1088
3.12.3.1.3 国产化版本安装.....	1090
3.12.3.2 版本升级.....	1092
3.12.3.2.1 Windows 版本升级.....	1092
3.12.3.2.2 国产化版本升级.....	1093
3.12.3.3 检查软件包完整性.....	1096
3.12.4 如何获得帮助.....	1096
3.12.4.1 获得“帮助”.....	1096
3.12.5 登录/登出.....	1096
3.12.5.1 登录.....	1097
3.12.5.2 记住密码.....	1099
3.12.5.3 自动登录.....	1100
3.12.5.4 登录状态.....	1101
3.12.5.5 登出.....	1103
3.12.6 系统设置介绍.....	1104
3.12.6.1 服务器设置.....	1104
3.12.6.2 常规设置.....	1106
3.12.6.3 媒体设置.....	1115
3.12.6.4 权限设置介绍.....	1118
3.12.6.4.1 权限设置-windows 版本.....	1118
3.12.6.4.2 权限设置-国产化版本.....	1119
3.12.6.5 关于.....	1121
3.12.7 软件功能介绍.....	1122
3.12.7.1 语音通信功能.....	1122
3.12.7.1.1 发起呼叫.....	1122
3.12.7.1.2 接听来电.....	1124
3.12.7.1.3 拒绝来电.....	1125
3.12.7.1.4 通话挂断.....	1127
3.12.7.1.5 音量调节.....	1127

3.12.7.1.6 匿名呼叫.....	1128
3.12.7.2 视频通信功能.....	1130
3.12.7.2.1 发起呼叫.....	1130
3.12.7.2.2 接听来电.....	1132
3.12.7.2.3 拒绝来电.....	1132
3.12.7.2.4 通话挂断.....	1132
3.12.7.2.5 音量调节.....	1133
3.12.7.2.6 开启/关闭摄像头.....	1133
3.12.7.2.7 窗口模式切换.....	1135
3.12.7.2.8 窗口大小切换.....	1137
3.12.7.2.9 全屏.....	1140
3.12.7.2.10 截图.....	1141
3.12.7.2.11 录屏.....	1143
3.12.7.2.12 屏幕共享.....	1144
3.12.7.2.13 共享标注.....	1148
3.12.7.2.14 背景替换.....	1149
3.12.7.2.15 美颜.....	1150
3.12.7.2.16 匿名呼叫.....	1150
3.12.7.3 通话记录.....	1150
3.12.7.3.1 查看通话记录.....	1150
3.12.7.3.2 删除/清空通话记录.....	1153
3.12.7.3.3 发起呼叫.....	1153
3.12.8 个人数据说明.....	1154
3.12.9 卸载说明.....	1157
3.13 智能填充工单信息.....	1158
<b>4 质检员指南.....</b>	<b>1160</b>
4.1 人工事后质检.....	1160
4.1.1 执行质检.....	1160
4.1.2 查看质检结果.....	1162
4.1.3 审核复议申请.....	1163
4.2 智能质检.....	1164
4.2.1 查看待质检记录.....	1164
4.2.2 执行人工抽检任务.....	1166
4.3 座席监控质检.....	1169
4.3.1 配置监控.....	1169
4.3.1.1 配置监控质检关系.....	1169
4.3.1.2 配置大屏监控.....	1172
4.3.1.3 配置报表订阅.....	1177
4.3.2 管理监控.....	1180
4.3.2.1 监控离线消息.....	1180
4.3.2.2 监控座席.....	1180
4.3.2.3 录音回放.....	1192

4.3.2.4 监控指标.....	1194
4.3.2.5 监控来话记录.....	1199
4.3.2.6 监控呼叫全链路.....	1204
4.3.2.7 双呼详情.....	1206
4.3.2.8 监控座席操作明细.....	1209
4.3.2.9 监控呼叫明细.....	1211
4.3.3 查询报表.....	1213
4.3.3.1 VDN 话务报表.....	1213
4.3.3.2 VDN 接入码话务报表.....	1216
4.3.3.3 IVR 流量报表.....	1218
4.3.3.4 IVR 接入码流量报表.....	1221
4.3.3.5 技能话务报表.....	1223
4.3.3.6 技能接入码话务报表.....	1225
4.3.3.7 话务汇总报表.....	1228
4.3.3.8 座席汇总报表.....	1232
4.3.3.9 座席外呼报表.....	1236
4.3.3.10 座席接续报表.....	1239
4.3.3.11 应答放弃呼叫报表.....	1243
4.3.3.12 VDN 话务间隔报表.....	1245
4.3.3.13 IVR 外呼报表.....	1248
4.3.3.14 系统性能报表.....	1249



# 1 云控制台操作指南

## 1.1 申请公测

## 1.2 申请免费试用

## 1.3 更新企业信息

企业进入到华为云云客服的首页，可以查看基本信息、业务管理信息和业务使用流程。

## 1.4 管理号码

## 1.5 添加呼叫中心实例

企业可以在华为云云客服呼叫中心实例管理界面进行呼叫中心实例的创建和管理，为呼叫中心实例订购座席、IVR以及ASR&TTS资源。

## 1.6 管理资源

企业可以在华为云云客服资源管理界面看到自己名下的呼叫中心实例已购买的全部资源信息以及对资源的管理操作，包括续订、退订或删除。

## 1.7 统计通话时长

企业可以在华为云云客服号通话时长统计页面看到自有号码和华为号码的通话时长信息统计。

## 1.8 购买呼叫中心

企业可以在华为云云客服购买呼叫中心界面直接订购呼叫中心，包含订购座席、订购IVR、订购TTS&ASR、订购离线智能质检等选择。

## 1.9 进入云客服

呼叫中心实例添加完成后，您可直接进入云客服页面，进行呼叫中心配置，开启呼叫中心的人工或自助服务，处理客户请求。

## 1.1 申请公测

### 背景信息

云客服处于公测期。

## 操作步骤

- 步骤1** 企业使用一个已开通云客服服务的华为云账号登录华为云。华为云官网地址：<https://www.huaweicloud.com/product/cec.html>。
- 步骤2** 企业首次进入云客服时跳转到申请公测页面，企业结合自身情况选择企业规模、研发人员比例、应用场景和业务当前阶段，输入业务描述、联系人、联系电话和电子邮箱。
- 步骤3** 单击“《公测试用服务协议》”即可阅读“《公测试用服务协议》”。
- 步骤4** 阅读后同意，请返回申请公测页面，单击选择“同意《公测试用服务协议》”。单击“申请公测”，提交公测申请。
- 步骤5** 页面跳转到提交成功页面。单击“前往我的公测”，前往我的公测页面。
- 步骤6** 我的公测页面展示该申请正在审批中，将在5个工作日内完成审核。

展示信息包括：“产品/服务（云客服）”、“公测状态（公测中）”、“申请时间”、“审批状态（审批中）”、“审批说明（--）”、“操作（修改个人信息）”。

单击“修改个人信息”，可修改公测申请信息重新提交。

----结束

## 1.2 申请免费试用

### 前提条件

只有通过企业认证、华为云账号未被冻结、没有受限的企业才能申请免费试用。

### 操作步骤

- 步骤1** 企业使用一个具备登录条件的华为云账号，进入[云客服 CEC产品首页](#)。
- 步骤2** 单击“免费试用”，进入华为“云客服”免费试用申请界面。

图 1-1 云客服



- 步骤3** 登录成功后，单击首页“立即试用”，进入我的试用界面。

图 1-2 申请免费试用



华为“云客服”免费试用申请

云客服（CEC）基于华为30+年ICT技术沉淀、创新AI+智能IVR、全渠道一致性体验，稳如磐石、优质专线，为企业提供高性价比客户服务和最优获客渠道。云客服官网地址：<https://www.huaweicloud.com/product/cec.html>

注：此次问卷填写仅用于云客服（CEC）试用信息收集，我们承诺对您的信息保密，请您放心填写。

\* 1. 您的姓名

\* 2. 企业名称

\* 3. 您的联系电话

Thank you~

感谢您的申请，我们将在1-3个工作日内邮件通知您开户结果。

更多精彩内容

华为“云客服” CEC

30年技术沉淀，创新AI智能，全渠道一致

点击了解详情

**步骤4** 填写相关信息，确认无误后，单击选择“同意《隐私政策声明》”并提交。

**步骤5** 提交成功后，会有云客服的运营人员在1-3日内通过电话或邮件与您联系。



----结束

## 1.3 更新企业信息

企业进入到华为云云客服的首页，可以查看基本信息、业务管理信息和业务使用流程。

### 操作步骤

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。华为云官网地址：<https://www.huaweicloud.com/product/cec.html>。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 单击“更新”，可修改联系人、联系人电话、联系人邮箱。

**步骤4** 单击“获取”，可获取AKSK。

---结束

### 后续操作

若AKSK遗忘，单击AKSK后的“刷新”，可重新获取AKSK。

## 1.4 管理号码

### 背景信息

当前云客服支持两种号码添加方式：

- 一种是您可以将您的号码要求以邮件方式提交给华为云，待华为云申请号码后，您在华为号码页面完成订购，包年/包月或按需计费。该方式好处是华为包办，省事省力。
- 另一种是您可以将您自有的服务号码提交添加申请，由华为运营管理人员进行线路配置，通常该操作时间需要3天左右。该方式好处是您可以保持您已有呼叫中心热线不变更，服务可延续。

请根据自身需要选择。

### 1.4.1 提交资质审核

您可以通过本任务，提交资质审核。

### 操作步骤

**步骤1** 登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 号码管理 > 资质审核”。

企业资质审核列表为空。

**步骤4** 单击添加企业资质。

- 步骤5** 弹出授权声明，单击“隐私政策声明”，跳转到隐私政策声明-华为云，请仔细阅读。阅读完并同意后，请单击“确认”。
- 步骤6** 进入企业资质材料上传界面，请输入企业名称、营业执照代码、法人联系电话、法人姓名、业务描述、具体话术报备、预估日通话次数、秒级峰值并发需求、经办人手机号码、经办人联系地址。
- 步骤7** 选择本地的营业执照复印件、经办人身份证人像面复印件和国徽面复印件、经办人手持身份证复印件、经办人授权书复印件、业务受理单正面复印件和反面复印件、安全承诺书正面复印件和反面复印件、其他材料上传。

#### 说明

企业文件复印件均需要加盖红色企业印章，上传文件支持jpg、png、jpeg、word、excel，单个文件最大2MB，请确保文件清晰，所有信息可见，否则审核申请将被驳回。

其它材料，上传文件支持jpg、png、jpeg、word、excel、rar、zip格式，多文件需合并为单文件上传，文件最大4MB，请确保文件清晰，所有信息可见。

- 步骤8** 确认资质审核信息无误后，单击“提交”，上传企业资质材料。

----结束

## 后续操作

提交资质审核申请后，请耐心等待运维人员审核。通常该操作时间需要3天左右。若超过该时间，您可以单击“催审”，提醒运维人员审核。

当审批状态为待审核或已驳回时，您可以修改审核信息并重新提交。

若审核通过，您可以在号码管理 > 申请号码菜单中申请华为号码。详情请参见[1.4.2 申请华为号码](#)。

若审核不通过，您可以单击“修改”，修改申请信息并重新提交。


## 1.4.2 申请华为号码

您可以通过本任务申请华为号码。

### 前提条件

企业已经通过资质审核。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录华为云。
- 步骤2** 选择“ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 号码管理 > 号码申请”。
- 号码申请列表默认为空。
- 步骤4** 单击“申请号码”，进入号码申请页面。
- 步骤5** 输入企业名称、申请的号码数量，选择申请的号码类型、号码所在地，根据需要填写备注信息。

**步骤6** 确认申请信息无误后，单击“提交”，提交号码申请。

----结束

## 后续操作

提交申请号码后，请耐心等待运维人员审核。通常该操作时间需要3天左右。若超过该时间，您可以单击“催审”，提醒运维人员审核。

当审批状态为待审核或已驳回时，您可以修改申请信息并重新提交。

若审核通过，您可以在号码管理 > 号码管理菜单中购买。

若审核不通过，您可以单击“修改”，修改申请信息并重新提交。

## 1.4.3 购买华为号码

您可以通过本任务购买华为号码，维护已经购买的号码资源。

### 前提条件

企业已通过资质审核，系统会发放一批华为号码，请结合企业自身需要自行购买。

应运营商号码管控要求，云客服号码申请不承接如下业务：

1. 金融保险类，包含催收、贷款、金融保险、股票理财、虚拟商品交易等。
2. 教育类，包含出国留学、教育推销、成人教育等。
3. 营销外呼类，包含房产装修、网络游戏、医药销售、医美整容、酒水食品等。
4. 其他业务，包含商标/专利业务、代做帐、知识产权代理等。

如果客户自行向运营商申请sip号码并接入云客服，将不受以上业务限制。

### 操作步骤

**购买华为号码：**

**步骤1** 登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表 > 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 号码管理 > 号码管理”。

**步骤4** 单击操作列的“购买”，进入购买页面。

**步骤5** 选择服务类型，单击下一步，确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。

**步骤6** 任务提交成功，单击“返回云客服”，返回云客服“号码管理 > 号码管理”页面。

----结束

### 后续操作

- 如果是华为号码，您可以在“云客服 > 号码管理 > 号码管理”下进行号码的退订，删除，续费以及批量续费，也可以单击“关联呼叫中心实例”将您的号码关联到已有的呼叫中心实例上。

## 1.4.4 提交对接自有号码申请

只有支持SIP的号码资源可以申请云客服自有号码的对接。

### 前提条件

企业自备SIP号码对接华为云客服时需要满足以下条件：

- 设备条件：完整支持SIP协议，具备固定的公网IP地址以及端口号信息。
- 网络质量要求：语音通话质量是基于数据网络稳定性，需要确保企业与云客服的网络丢包率<1%，网络抖动=60ms，时延<200ms。如果网络达不到此要求，可能会导致语音断断续续，听不清楚对方说话的情况。
- 网络带宽要求：云客服采用的语音媒体协议是G.711 A为例，平均流量为100 Kbit/s，上下行流量相同。带宽测算公式为：网络带宽 = (用户并发数 × 100Kbit/s) / 1024  
根据100个并发量来计算，带宽需求=(100 X 100Kbit/s) / 1024=9.7Mbps，100个并发的带宽上下行需求为10Mbps。
- 号码资源：需要具备信令IP和端口的SIP号码才能对接。
  - 普通固话号码和95号码：支持企业自行向运营商申请，或者由华为协助企业向运营商申请。
  - 400号码：SIP号码可直接申请自有号码对接。非SIP号码可联系运营商配置转接到SIP固话后申请自有号码对接。普通小号、移动号码无法对接。

### 背景信息

#### SIP协议介绍

SIP (Session initialization Protocol, 会话初始协议) 是由IETF (Internet Engineering Task Force, 因特网工程任务组) 制定的多媒体通信框架协议之一。它是一个基于文本的应用层控制协议，用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话，独立于下面的传输层协议，可以承载在不同的传输协议上，例如UDP/TCP/TLS/SCTP。但是SIP单独不能完成多媒体呼叫，必须要与其他协议一起才能组建完整的多媒体通信系统，与RTP/RTCP、SDP、MGCP、DNS等协议配合共同完成多媒体会话过程。

由于SIP只描述建立/更改/终止一个会话，并不描述会话的内容，所以可以承载任何的会话内容，如语音/视频/游戏等。

#### SIP协议实例

SIP协议根据不同线路不同场景所展示的协议内容会有差别，以下是云客服成功发起的一例音频呼叫中的SIP协议内容，您可以参考该用例了解实际使用中的SIP协议。

```
INVITE sip:18012345678@10.11.56.68:5060;user=phone SIP/2.0
/*请求行：由Method、Request-URI和SIP Version组成。其中request-URI头域为UAP获取被叫号码
18012345678。*/
/*SIP Header-start*/
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.56.61:5060;branch=z9hG4bK9njqrkwmmvg6or9gnjml6hvwv;Role=3;Hpt=8e48_16
/*消息头，用于记录请求经历的路径，使响应能按此路径准确返回。Via头域携带的SIP URI是标识“发起请求用户
的主机名或网络地址”，UAP从Via中获取对端的信令地址，如10.11.56.61:5060。*/
Record-Route: <sip:10.11.56.61:5060;transport=udp;lr;Hpt=8e48_16;CxtId=4;TRC=ffffff-fffffff;X-
HwB2bUaCookie=2717>
/*强制路由，用于强制一个请求经过一系列代理(proxy)。*/
Call-ID: isbcjiwwievb2zydwesyf2w0dxvdzszszefd@UAP9600
/*整个对话的唯一标识，由随机字符串组成。*/
From: <sip:02160123456@10.11.56.61;user=phone>;tag=yv20ze22-CC-57
/*标明请求的发起方，可以获得到主叫号码。如果是第一个消息，只有From域中有tag，To域无tag。*/
To: <sip:18012345678@10.11.56.68;user=phone>
```



```
/*标明请求的接收者，在注册时标明要注册的公共用户身份，在会话时用于标明请求的接收方，携带请求接收者的URI。Tag参数参照From中描述。在初始请求中的To头域可以不带tag，在会话内任何请求和响应必须带tag。UAP从To域中获取的IP: port是本端的信令地址，UAP获取原始被叫顺序：先从Historyinfo或者Diversion获取，如果没有从To域获取。*/
CSeq: 1 INVITE
/*标明事务的序号，逐个递增。*/
Allow:
INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,PRACK,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE,MESSAGE,REFER
/*头域，用于列举UA支持的所有SIP方法列表。*/
Contact: <sip:02160123456@10.11.56.61:5060;transport=udp;Hpt=8e48_16;CxtId=4;TRC=ffffffff-ffffffff>
/*给出后续和用户直接通信的地址，SIP URI表示接收响应的地址*/
Max-Forwards: 69
/*表示请求到达其目的地址所允许经过的中转站的最大值。请求每经转发一次，该值减1。该头域用于避免出现环路时不停的消耗Proxy资源。取值范围为0-255，初始推荐值70。*/
Supported: 100rel
/*UAC或UAS支持的所有SIP扩展方法。*/
User-Agent: Huawei UAP9600 V100R005C00
Content-Length: 236
/*记录消息体长度，单位是字节。*/
Content-Type: application/sdp
/*表示当前携带的消息体类型是SDP媒体类型。*/
/*SIP Header-end*/

/*SIP Body-start*/
v=0
/*表示协议版本号为0（SDP使用的协议版本号为0）。*/
o=- 929076 929076 IN IP4 10.11.56.61
/*第一个参数rue,表示会话发起者的名称，可以不填写。
第二个参数929076,表示主叫会话方的会话标识符。
第三个参数929076,表示主叫会话方的版本，会话数据有改变时，版本号递增。
第四个参数IN，表示网络类型；IN表示internet网络类型，目前仅支持该类型网络；
第五个参数IP4，表示IP地址类型，目前支持IPV4和IPV6。
第六个参数10.11.56.61，表明会话发起者的IP地址，该地址为信令面的IP地址。*/
s=SBC call
/*表示本次会话的名称。*/
c=IN IP4 10.11.56.61
/*连接信息。C行标识UE的媒体接收地址，如果媒体级行中也有c行，则取用媒体级中的，但无论如何必须有一个c行。
第一个参数IN，表示网络类型；IN表示internet，目前仅定义了该类型。
第二个参数IP4，表示IP地址类型，支持IPV4和IPV6。
第三个参数10.11.56.61，表示真正的多媒体流使用的IP地址。*/
t=0 0
/*第一个参数表示Start time，第二个参数表示stop time。start time和stop time的值为十进制的NTP（Network Time Protocol）时间，如果都为0，则表示持久会话。*/
m=audio 59354 RTP/AVP 8 0 97
/*m=<media> <port> <transport> <fmt list>。media：表示媒体的类型，音频audio或者视频vedio。目前定义了音频，视频，应用，数据和控制。port：表示媒体端口号。transport：表示传输协议，当前都是RTP/AVP。
fmt list：表示格式列表。*/
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
/*rtpmap为关键字 PT值 码流名称/采样率*/
a=rtpmap:97 telephone-event/8000
a=ptime:20
/*表示该媒体的打包时长（表示允许在一个分组里保持多长的媒体，单位为毫秒）为20ms。*/
a=fmtp:97 0-15
a=sendrecv
/*表示媒体的流向为双向，媒体方向有inactive、sendonly、recvonly、sendrecv。*/
/*SIP Body-end*/
```

- SIP Header是信令消息，用于发起端用户告知接收端用户本次呼叫的基本信息。

信令消息可以理解为：

呼叫10.11.56.68:5060

我通过10.11.56.61:5060给你发SIP消息

这通呼叫的ID是xxxx

呼叫是来自10.11.56.61:5060的

我需要发给10.11.56.68:5060



这是我在这通呼叫请求中发的第一次Invite消息

如果收到，请联系10.11.56.61:5060回复我

我是Huawei UAP9600 V100R005C00，我允许你回复我INVITE、ACK、BYE……等。

这通信令消息长度236个字符，格式SDP。

- SIP Body是媒体消息，即SDP。SIP消息中媒体消息必不可少。信令消息只能让发起端和接收端知道双方已连接成，媒体消息是让双方知道消息的具体内容。

媒体消息可以理解为：

我的版本是0。

我通过信令地址10.11.56.61给你发的消息，但我的媒体地址是10.11.56.61（处理信令的服务器和处理媒体的服务器有可能不是一个哦），音频媒体流端口是10002，使用RTP协议传递，视频媒体流端口是10004，也使用RTP消息传递。

由于并不是所有的终端都支持视频，因此在接收SIP消息时，有可能只能得到对端的音频媒体信息，没有视频媒体信息，需要根据协商结果来定。

### 须知

当前支持的媒体传输类型为RTP/AVP，即使用UDP通道进行传输，以确保音视频的实时效果。暂不使用基于TCP的RTP/SAVP的媒体传输类型。

SIP常见请求消息和响应消息可参考以下内容：

表 1-1 请求响应消息说明

请求	使用场景
<b>核心方法</b>	
INVITE	协商类请求，开始会话时使用。收到对端1XX，表示SIP网络连通，可以开始对话了。
ACK	信令媒体协商或注册成功，告知对端系统，建立RTP通道。
OPTIONS	重定向，通常在检测中继，或者检测MRCP链路（比如对接TTS、对接ASR时需要使用MRCP链路）时使用。
BYE	正常通话中，结束通话时使用。
CANCEL	由于资源不够等会话异常中断，SIP会话的两端要强行拆线时使用CANCEL。
REGISTER	注册
<b>扩展方法</b>	
PRACK	用于确认接收到可靠的临时响应转移。
INFO	由用户代理使用，以向其已经建立媒体会话的另一用户代理发送呼叫信令信息。

请求	使用场景
SUBSCRIBE	建立订阅，以获取有关特定事件的通知。
NOTIFY	用户代理使用NOTIFY来获取特定事件的发生。通常，当订户和通知程序之间存在订阅时，NOTIFY将在对话框内触发。
REFER	由用户代理用于引用另一个用户代理来访问对话框的URI。必须包含Refer-To标题。这是REFER的强制标题。
UPDATE	如果会话未建立，则UPDATE用于修改会话的状态。
PUBLISH	被用户代理用于向服务器发送事件状态信息。

### 须知


- 云客服侧每分钟会使用OPTIONS请求消息来查询被叫的相关信息和功能，确认链路状态是否正常。只有在企业侧回复响应消息为200ok的情况下，才会认为链路正常，可以进行呼叫。
- 对于使用PRACK请求消息进行重协商时，云客服侧要求对端的响应消息18x消息（例如：180振铃）中必须包含Require:100rel字段，对端的INVITE请求消息中必须携带Supported:100rel参数。否则会造成通话无声的情况。
- 云客服侧使用UPDATE请求消息进行重协商时，用于正常和座席通话时使用。使用INVITE请求消息进行重协商时，用于呼叫进入智能IVR或者通过普通IVR转接。有些运营商不支持第二次INVITE进行重协商，会造成部分相关功能不可使用，例如小号业务会存在该问题。

### 呼叫流程介绍

用户发起对云客服的呼入流程具体如下：

- 用户侧发起呼叫业务，通过INVITE请求消息接入云客服SBC。
- 云客服侧回复振铃消息以及链路连接成功(200)的消息。
- 用户侧收到消息后回复收到了对INVITE请求的最终响应。
- 云客服侧接收回复，向用户侧发送重协商消息。
- 用户侧接收消息后回复链路连接成功(200)的消息。
- 云客服侧回复请求的响应后，用户与座席正式开始会话交谈。


图 1-3 呼叫流程



## 业务场景

企业自备SIP号码对接华为云客服的方案如下：

图 1-4 自有 SIP 号码对接



### 典型场景一

企业拥有本地号码资源，直接与云客服进行对接。

对接方案：

1. 企业自行向运营商申请号码资源，资源类型可以是E1、专线或者是SIP。
2. 申请成功后，企业需要在本地通过语音网关将运营商的非SIP号线接入后转换为SIP号线后，才能与云客服的公有云SBC平台对接通信，具体设备可参考[常见问题>产品咨询](#)中的本地设备推荐。
3. 企业参考[申请对接自有号码](#)成功后，通过邮件向华为云客服的运营人员申请云客服的信令IP地址以及端口、媒体端口，用于本地防火墙设置白名单与线路对接。

### 典型场景二

企业申请运营商SIP号码，由运营商与华为对接。

对接方案：

1. 企业自行向运营商申请号线资源，该资源类型只可以是SIP类型。
2. 号码申请成功后，企业向华为云客服侧申请由华为直接与运营商对接，企业不做号线接入。

## 操作步骤

**步骤1** 以实名认证的账号登录[华为云](#)官网，右上角单击“控制台”，进入华为云控制台。

**步骤2** 选择“☰ > 服务列表 > 企业应用 > 云客服”，进入云客服工作台。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 号码”，进入号码管理页面，选择“自有号码”。

**步骤4** 单击“自有号码”，单击右上角“新增自有号码，点此链接申请对接自有号码”，填写号码、号码类型，信令和媒体的IP端口，单击“确定”。

----结束

## 后续操作

您需要耐心等待云客服运营人员为您完成号码对接配置，当配置完成后，您可在当前页面查看号码的对接状态为“配置完成”，您可单击“关联呼叫中心实例”将您的号码关联到已有的呼叫中心实例上。

## 1.5 添加呼叫中心实例

企业可以在华为云云客服呼叫中心实例管理界面进行呼叫中心实例的创建和管理，为呼叫中心实例订购座席、IVR以及ASR&TTS资源。

### 前提条件

- 添加呼叫中心实例前，您需要事先完成号码申请。  
详情请参见[1.4.3 购买华为号码](#)。
- 租户（呼叫中心实例）开通订购资源前，请先联系云客服运维管理员明确新开通的租户是否需要拆分，并由云客服运维管理员手动修改对应配置。

### 操作步骤

**步骤1** 登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“呼叫中心实例管理”。

**步骤4** 创建呼叫中心实例。

1. 单击“新建呼叫中心实例”进入选择号码界面。
2. 选中可用的号码资源，如果多选，请指定一个号码为默认的外呼主叫号码。  
号码资源用于呼叫中心作为热线电话号码，接听客户来电，或外呼时作为主叫号码显示在客户侧。  
如果显示暂无可用的语音号码。可以单击“申请对接自有号码点击 此处”，或者“了解如何申请与订购号码点击 此处”。操作详情请参见[1.4.3 购买华为号码](#)和[1.4.4 提交对接自有号码申请](#)。
3. 单击“下一步”，输入“呼叫中心实例名称”。
4. 再单击“下一步”，进入订购座席页面。
5. 选择您的座席规格：
  - “当前区域”表示支持云客服功能的华为云站点，如果有多个选择，您可以选择离您最近的站点，降低网络对座席接入的影响。
  - “计费模式”，您可以根据需要选择包年/包月，或按需（每月）计费，通常情况下，您用的时间越久，包年/包月计费越划算。
  - “规格”，请根据界面提示的功能选择您需要订购的座席类型。
  - 座席数量，最少2个。如果此时您选择的座席数量不够用，您后续仍然可以单独购买座席。
  - 开启智能座席助手，根据需要选择您是否要使用座席助手，如果开启座席助手，则每订购一个座席，则按照两个资源项来计算。
6. 单击“下一步”，查看您的计费项详情。
7. 单击“下一步”，选择付费方式，单击“提交”。

订购完成后，您可以单击“返回我的订单”，在“全部 > 全部”中查看订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

**步骤5** （可选）订购IVR。

当您需要自助服务时，您需要购买IVR。IVR能够实现客户根据语音提示，通过按键或语音的方式自助完成业务查询和业务办理。

1. 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
2. 选择“呼叫中心实例管理”。
3. 在已经创建的呼叫中心实例后，单击“更多 > 购买IVR”。
4. 根据界面提示，选择您需要的IVR类型，设置购买数量和购买时长，单击“下一步”。
5. 查看费用项明细，单击“下一步”。
6. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。
7. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤6 （可选）订购TTS&ASR。

TTS和ASR用于文本转语音以及语音识别转文本，当您需要使用文本转语音并播放给客户时，您需要购买TTS；当您需要使用智能语音导航或智能机器人功能时，您需要购买ASR。

1. 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
2. 选择“呼叫中心实例管理”。
3. 在已经创建的呼叫中心实例后，单击“更多 > 购买TTS&ASR”。
4. 根据界面提示，选择您需要的是TTS或ASR，设置数量，单击“下一步”。
5. 查看费用项明细，单击“下一步”。
6. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。
7. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤7 （可选）订购离线智能质检。

当您需要对座席通话内容进行智能的检查与分析时，您可购买离线智能质检。

1. 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
2. 选择“呼叫中心实例管理”。
3. 在已经创建的呼叫中心实例后，单击“更多 > 购买离线智能质检”。
4. 根据界面提示，单击“下一步”。

#### 📖 说明

离线智能质检产品不支持二次订购，一个呼叫中心实例只能订购一个离线质检产品。

5. 查看费用项明细，单击“下一步”。
6. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

### 步骤8 （可选）订购一键双呼。

当您需要通过调用API接口实现一键双呼时，您可以购买一键双呼。

1. 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
2. 选择“呼叫中心实例管理”。
3. 在已经创建的呼叫中心实例后，单击“更多 > 购买一键双呼”。
4. 根据界面提示，单击“下一步”。

#### 📖 说明

一键双呼产品不支持二次订购，一个呼叫中心实例只能订购一个一键双呼产品。

5. 查看费用项明细，单击“下一步”。
6. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

### 步骤9 （可选）订购语音通知。

当您需要通过调用API接口实现语音通知时，您可以购买语音通知。

1. 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
2. 选择“呼叫中心实例管理”。
3. 在已经创建的呼叫中心实例后，单击“更多 > 购买语音通知”。
4. 根据界面提示，单击“下一步”。

#### 📖 说明

语音通知产品不支持二次订购，一个呼叫中心实例只能订购一个语音通知产品。

5. 查看费用项明细，单击“下一步”。
6. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“提交”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

----结束

## 后续操作

您可以在如下页面查看您已订购的座席、IVR以及TTS&ASR资源：

- 资源管理 > 座席
- 资源管理 > IVR
- 资源管理 > TTS&ASR
- 资源管理 > 离线智能质检
- 资源管理 > 一键双呼
- 资源管理 > 语音通知

## 1.6 管理资源

企业可以在华为云云客服资源管理界面看到自己名下的呼叫中心实例已购买的全部资源信息以及对资源的管理操作，包括续订、退订或删除。

### 1.6.1 续订或退订或删除座席

您可以通过该任务对已经订购的座席进行单个的续订、退订和删除操作。

#### 操作步骤

##### 续订：

- 步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。
- 步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 座席”。
- 步骤4** 选择您的座席计费类型为包年/包月还是按需。
- 步骤5** 在右上角选择您的呼叫中心实例名，或直接输入座席工号，单击查询，找到您需要续订或退订的座席。
- 步骤6** 单击座席后的“续费”。
- 步骤7** 设置续费时长，单击“去支付”。
- 步骤8** 设置“支付方式”，单击“确认付款”。
  - 提交成功后，单击“返回我的订单”，查看订单完成情况。
  - 提交成功后，单击“返回续费管理”，查看续费详情。

##### ----结束

##### 退订：

- 步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。
- 步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 座席”。
- 步骤4** 选择您的座席计费类型为包年/包月还是按需。
- 步骤5** 在右上角选择您的呼叫中心实例名，或直接输入座席工号，单击查询，找到您需要续订或退订的座席。
- 步骤6** 单击座席后的“退订”。
- 步骤7** 退订资源页面，选择您需要退订的费用项，选择退订原因，勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”，单击“退订”。
- 步骤8** 在退订二次确认提示框中单击“退订”。



退订后，您可在我的订单中查看订单完成情况，在“退订与变更 > 退订管理”中查看退订详情。

----结束

删除：

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 座席”。

**步骤4** 选择您的座席计费类型为按需。

**步骤5** 在右上角选择您的呼叫中心实例名，或直接输入座席工号，单击查询，找到您需要删除的座席。

**步骤6** 单击座席后的“删除”。

**步骤7** 在删除确认提示框中单击“确定”。

----结束

## 1.6.2 续订或退订 IVR

您可以通过该任务对已经订购的IVR资源进行单个的续订或退订操作。

### 操作步骤

续订：

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > IVR”。

**步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要续订或退订的IVR。

**步骤5** 单击IVR后的“续费”。

**步骤6** 设置续费时长，单击“去支付”。

**步骤7** 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

- 提交成功后，单击“返回我的订单”，查看订单完成情况。
- 提交成功后，单击“返回续费管理”，查看续费详情。

----结束

退订：

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > IVR”。

**步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要续订或退订的IVR。

**步骤5** 单击IVR后的“退订”。

**步骤6** 退订资源页面，选择退订原因，勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”，单击“退订”。

**步骤7** 在退订二次确认提示框中单击“退订”。

退订后，您可在我的订单中查看订单完成情况，在“退订与变更 > 退订管理”中查看退订详情。

----结束

### 1.6.3 续订或退订 TTS&ASR

您可以通过该任务对已经订购的TTS&ASR进行单个的续订或退订操作。

#### 操作步骤

**续订：**

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > TTS&ASR”。

**步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要续订或退订的TTS&ASR。

**步骤5** 单击TTS&ASR后的“续费”。

**步骤6** 设置续费时长，单击“去支付”。

**步骤7** 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

- 提交成功后，单击“返回我的订单”，查看订单完成情况。
- 提交成功后，单击“返回续费管理”，查看续费详情。

----结束

**退订：**

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > TTS&ASR”。

**步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要续订或退订的TTS&ASR。

**步骤5** 单击TTS&ASR后的“退订”。

**步骤6** 退订资源页面，选择退订原因，勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”，单击“退订”。

**步骤7** 在退订二次确认提示框中单击“退订”。

退订后，您可在我的订单中查看订单完成情况，在“退订与变更 > 退订管理”中查看退订详情。

----结束

## 1.6.4 管理离线智能质检

您可以通过该任务删除已订购的离线智能质检。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。
- 步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 离线智能质检”。
- 步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要删除的离线智能质检。
- 步骤5** 单击“删除”。
- 步骤6** 删除离线智能质检页面，单击“确定”。

----结束

## 1.6.5 管理一键双呼

您可以通过该任务退订已订购的一键双呼。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。
- 步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 一键双呼”。
- 步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要退订的一键双呼。
- 步骤5** 单击“删除”。
- 步骤6** 单击“确定”后完成退订。

----结束

## 1.6.6 管理语音通知

您可以通过该任务退订已订购的语音通知。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。
- 步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。
- 步骤3** 选择“云客服 > 资源管理 > 语音通知”。
- 步骤4** 在上方选择您的呼叫中心实例名，找到您需要退订的语音通知。
- 步骤5** 单击“删除”。
- 步骤6** 单击“确定”后完成退订。

----结束

## 1.7 统计通话时长

企业可以在华为云云客服号通话时长统计页面看到自有号码和华为号码的通话时长信息统计。

### 操作步骤

**步骤1** 使用一个具备登录条件的华为云账号登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“云客服 > 通话时长统计”。

通话时长统计界面默认展示所有的“华为号码”信息，单击“自有号码”和“华为号码”可切换展示的号码类型。

**步骤4** 您可以选择呼叫中心实例、号码来源（必选）、查询时段，输入号码，添加筛选条件。

**步骤5** 添加完毕，单击“查询”，即可统计出通话时长。

**步骤6** 选择号码标签前的复选框，单击“导出”，可导出通话时长统计数据。导出的数据格式如下图所示。

号码	呼叫实例名称	号码类型	统计时间段(UTC+0)	呼入时长(分钟)	呼出时长(分钟)	计费时长(分钟)	
01	498	cec0927	普通固话	2020-10-15 04:00:00~2020-10-16 04:00:00	16	9	9
7	01	cec0927	普通固话	2020-10-15 04:00:00~2020-10-16 04:00:00	16	9	9

若不选择，默认导出该企业下所有号码通话时长统计数据。最大支持导出1000条数据。

---结束

## 1.8 购买呼叫中心

企业可以在华为云云客服购买呼叫中心界面直接订购呼叫中心，包含订购座席、订购IVR、订购TTS&ASR、订购离线智能质检等选择。

### 操作步骤

**步骤1** 登录华为云。


**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“购买呼叫中心”，具体计费详情可单击界面提示“了解计费详情”。

关键参数如下：

- 呼叫中心实例名称：支持自定义，需保持唯一。
- 计费模式：包年/包月，按需计费。
  - a. 包年/包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。
  - b. 按需计费是后付费模式，根据使用情况付费。

- 购买类型：座席、IVR、TTS&ASR、号码



#### 步骤4 (可选) 订购座席。

1. 购买类型请选择座席。
2. 选择座席规格，请根据界面提示的功能选择您需要订购的座席类型。
3. 开启智能座席助手，根据需要选择您是否要使用座席助手，如果开启座席助手，则每订购一个座席，则按照两个资源项来计算。
4. 选择座席数量，最少2个。如果此时您选择的座席数量不够用，您后续仍然可以单独购买座席。
5. 选择购买周期，根据需要选择购买时长。
6. 单击“下一步”，查看您的计费项详情。
7. 单击“下一步”，选择付费方式，单击“提交”。
8. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“立即购买”。
9. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤5 (可选) 订购IVR。

当您需要自助服务时，您需要购买IVR。IVR能够实现客户根据语音提示，通过按键或语音的方式自助完成业务查询和业务办理。

1. 购买类型请选择IVR。
2. 根据界面提示，选择您需要的IVR类型，设置购买数量和购买时长。
3. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“立即购买”。

4. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤6 （可选）订购TTS&ASR。

TTS和ASR用于文本转语音以及语音识别转文本，当您需要使用文本转语音并播放给客户时，您需要购买TTS；当您需要使用智能语音导航或智能机器人功能时，您需要购买ASR。

1. 购买类型请选择TTS&ASR。
2. 根据界面提示，选择您需要的是TTS或ASR，设置数量。
3. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“立即购买”。
4. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤7 （可选）订购离线智能质检。

当您需要对座席通话内容进行智能的检查与分析时，您可购买离线智能质检。

1. 计费模式请选择按需计费。
2. 购买类型请选择离线智能质检。

#### 说明

离线智能质检产品不支持二次订购，一个呼叫中心实例只能订购一个离线质检产品。

3. 确认规格并阅读“《云客服使用说明》”、“《隐私政策说明》”后，勾选“我已阅读并同意”，单击“立即购买”。
4. 设置“支付方式”，单击“确认付款”。

订购完成后，您可以单击“查看订单详情”，了解订单状态。通常3分钟左右，订单处理完成。

#### 步骤8 （可选）订购号码。

此处页面仅提供订购号码的入口，并非可以通过单击“立即购买”进行号码订购，单击“立即购买”仅完成呼叫中心实例创建，创建后呼叫中心实例名称与号码栏的备注信息将不可修改。

1. 购买类型请选择号码。
2. 号码栏请输入备注信息，通过单击“立即购买”可以提交给运营人员查看。
3. 根据界面提示，选择您需要的订购号码方式。
  - 申请对接自有号码单击“此处”，跳转到自有号码对接界面，参见[1.4.4 提交对接自有号码申请](#)完成申请。
  - 如需申请新号码，了解如何申请与订购号码单击“此处”，跳转到号码申请界面，参见[1.4.2 申请华为号码](#)完后申请。

----结束

## 1.9 进入云客服

呼叫中心实例添加完成后，您可直接进入云客服页面，进行呼叫中心配置，开启呼叫中心的人工或自助服务，处理客户请求。

### 操作步骤

**步骤1** 登录华为云。

**步骤2** 选择“☰ >> 服务列表> 企业应用 > 云客服”。

**步骤3** 选择“呼叫中心实例管理”，在需要维护的呼叫中心实例后单击“进入云客服”。

----结束

# 2 租户管理员指南

租户管理员即使用云客服服务企业的管理员，当系统管理员创建租间并根据业务需要配置租间的帐号信息后，租户管理员使用帐号即可登录管理租间。

## 2.1 认识您的租间

当您第一次登录租间，您需要了解您租间已分配了哪些资源，有哪些使用限制。

## 2.2 配置员工中心

客户服务云支持您为自己的客服中心维护组织机构以及员工，且不同员工可通过权限控制来完成不同的功能操作。

## 2.3 启用人工服务

虚拟呼叫中心员工信息配置完成后，便可以开始配置服务内容。

## 2.4 配置移动客服

租户管理员可以配置移动客服，实现呼入转接到指定技能队列或者号码上。

## 2.5 配置多媒体渠道

AICC支持微信、Web、X (Twitter)、邮件、WhatsApp、Facebook、LINE、5G消息多种接入方式，客户可以随时随地获得AICC的服务。

## 2.6 机器人管理配置指南

## 2.7 IVR Journey分析

## 2.8 外呼风险监控

当租户的外呼超过已配置策略的预警值，则会生成一条风控记录，由系统管理员知会租户管理员。租户管理员可以查看风险控制策略执行情况。

## 2.9 管理工单配置

## 2.10 质检管理

AICC提供人工和智能化的事后质检功能，管理员需要根据本章完成相关评分、规则的配置，质检员才能完成相应的质检操作。

## 2.11 管理通知中心

本章节介绍如果管理通知中心，完成各项通知。

## 2.12 管理客户中心

租户管理员或客服代表可以查看客户信息和客户的接触记录信息，也可以新增客户信息。

## 2.13 配置智能外呼



租户管理员通过本章节可以完成配置智能自动外呼的配置，分类管理外呼任务，包括自动外呼和人工外呼，合理规划外呼任务。

#### 2.14 管理问卷

问卷调查即以问题的形式系统的记载调查内容，管理员配置问卷后可用于其他业务进行调查统计。

#### 2.15 管理智能实训

智能实训任务是通过已发布的智能IVR流程对座席定期进行任务培训考试，检查座席业务技能情况。

#### 2.16 配置知识库

此章节介绍知识库相关配置，租户管理员配置知识，以供座席使用参考。

#### 2.17 配置公共资源

#### 2.18 业务故障放通管理

本章节介绍业务故障的放通管理操作，指导操作员在业务故障的情况下紧急处理故障，保证业务正常。

#### 2.19 护航浏览

#### 2.20 社交媒体运营


#### 2.21 绩效管理

## 2.1 认识您的租间

当您第一次登录租间，您需要了解您租间已分配了哪些资源，有哪些使用限制。

您可以使用已分配的业务账号登录AICC。

图 2-1 登录导航





使用业务账号登录成功后，默认打开“首页”。首页关闭的情况下，可以直接在菜单栏中单击“首页”打开。


图 2-2 首页




- 呼叫中心统计指标：当前指标统计只在租户管理员页面展示。
  - 总呼叫数：当日租间下所有呼叫总数。
  - 呼损数：当日租间下所有呼损数。
  - 总排队人数：实时指标，统计租间当前排队来话数量。
  - 虚拟呼叫中心当日趋势：折线图展示当日虚拟呼叫中心下呼入数、呼出数。

单击  呼入数、 呼出数，支持选择/取消虚拟呼叫中心当日呼出数据/呼入数据指标。

- 快捷入口：


- a. 租户管理员默认已选择的快捷菜单入口包括：员工、角色、技能队列、座席管理、接入码、被叫配置、渠道配置、网关配置、短信配置、休息原因。首页默认展示全部菜单快捷入口，单击 ，支持收起部分菜单快捷入口。


座席默认已选择的快捷菜单入口包括：座席参数、接触记录、操作记录、转接记录、休息记录、座席监控、录音质检、质检任务查询、质检结果查询、

复议管理。首页默认展示部分菜单快捷入口，单击 ，支持展开全部菜单快捷入口。






- b. 单击 ，进入设置快捷入口界面。



- c. ：创建工单快捷入口。登陆用户的租间必须开启Case2.0特性，才会出现快捷入口。



- d. 配置菜单快捷入口。



- i. 已选择快捷菜单中单击 ，或者菜单待选区单击 ，取消选择不需要的快捷入口。
  - ii. 菜单待选区单击 ，选择需要的快捷入口。已选择的菜单快捷入口支持拖拽更新入口展示顺序。
  - iii. 单击“保存”，菜单快捷入口配置完成。
- 我的待办：
    - 外呼任务：租间已开启“智能外呼”特性。展示租间下所有已配置的外呼任务信息。
    - 留言：展示租间下所有留言信息。
  - 帮助中心：展示快速配置座席、机器人和使用呼叫中心资料。
    -  **知识中心**：进入知识库首页，租间已开启“知识库”特性。
    -  **论坛**：进入华为论坛首页。

---

#### 须知

OP集成环境不支持使用帮助中心。

---

- 通知中心：展示当前业务账号下所有通知信息。
  - ：打开发送通知。
  - 单击“更多”，打开通知中心页面。
  - ：表示当前通知信息处于未读状态，可单击通知信息查看通知详情。

您可以开始了解您的租间基本信息、租间资源以及需要配置哪些设置。

- 您可以选择“配置中心 > 系统管理 > 租户信息”，了解您的租间相关的基本信息、已拥有的资源信息以及可以自定义的租间特性。

图 2-3 基本信息



其中，除了特性配置外，其他例如租间信息、资源信息是不可更改的，如果需要对基本信息和资源信息进行变更，需要联系华为运营人员处理配置。自定义租间特性包括：

- 智能识别：配置座席是否为智能座席。开启后可以配置智能座席助手、流程码参数，用于智能座席接入。
- 移动座席/一键双呼标识：
  - 系统管理员为租间配置过移动座席之后，开启后可以实现移动座席功能。
  - 系统管理员为租间开启了一键双呼特性后，开启后可以实现一键双呼功能。
- 语音通知标识：系统管理员为租间开启了语音通知特性后，开启后可以实现语音通知功能。
- 匿名外呼标识：系统管理员已为租间配置匿名外呼功能，开启后实现匿名外呼功能。
- 故障提示音：租间系统故障时提示语。具体可参考[2.3.3.1 配置故障提示语](#)。
- AICC最主要的资源是座席资源，您可以选择“配置中心 > 员工中心 > 座席管理”，查看您租间下已拥有的座席详细信息。

图 2-4 座席管理



您可以查看已拥有的座席数量、每个座席的座席工号以及座席已拥有的软电话号码。这些资源是不可修改资源。

座席所属类型不能超过系统管理员分配的对应类型座席数量。作为租间管理员，您需要配置座席角色、座席关联的业务账号、座席拥有的技能队列以及单个座席拥有的特性内容。具体配置可参考[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)。

### 📖 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- 一通完整通话中，除了座席外，还需要配置技能队列和被叫路由。租间拥有一定数量的默认技能队列，您也可以根据需要进行创新技能队列。您的租间拥有开租时已分配的接入码，如果需要增加接入码数量，需要联系华为运维人员配置增加。

在关联了座席、技能队列和接入码三方资源后，您可以选择OpenEye配置软电话号码进行呼叫功能测试。

## 2.2 配置员工中心

客户服务云支持您为自己的客服中心维护组织机构以及员工，且不同员工可通过权限控制来完成不同的功能操作。

### 基本概念

配置人员前，您需要了解一些基本概念。

图 2-5 人员配置



- 组织机构：企业租间拥有一个默认组织机构，可以按照职责在默认组织机构上建立组织机构。每个组织机构下可以建立多个组织。例如：客服部、维护部。
- 角色：角色是工作权限的集合。当您把某个员工赋上某角色，这个员工就拥有了这个角色包含的所有权限。例如：客服、管理员、工单责任人、任务处理人。

功能权限：功能权限是将界面资源（如使用某菜单的权限）、界面操作（界面上的增、删、改、查等操作）抽象成权限，只有赋给员工的角色具备了某一功能权限，该员工才能够对该资源进行操作。功能权限属于静态类的资源，一般不会随资源内配置的数据进行变化。功能权限包括：

- 基础功能权限：指此角色拥有的权限。
  - 可赋功能权限：指此角色可以可赋予其它角色的权限，只能赋予此账号所有拥有的角色给新建的角色。
- 员工：企业内部的人员。各人员被赋予各种角色后，可以对系统进行权限内的操作。

## 配置流程

您可以参考下面简单的流程说明进行人员配置。

- 步骤1** 参考**2.2.1 配置组织机构**新建组织机构。此时由于还没有员工、主管等信息，对新建的组织机构可先不配置其公共角色、员工、主管等。
- 步骤2** AICC系统预置了两个角色：租户环境管理员、默认座席角色。若不满足实际需求，请参考**2.2.2 配置角色权限**新建角色。
- 步骤3** 参考**2.2.3 配置员工信息**新建员工，新建员工时您可以为其选择角色、组织机构等信息，但不支持配置主管。
- 步骤4** 请再次回到**2.2.1 配置组织机构**，为其组织机构配置主管和公共角色等信息，主管即为当前组织机构下所有员工的主管，公共角色的权限也将赋予组织机构下所有的员工。

----结束


## 2.2.1 配置组织机构

企业租间拥有一个默认组织机构，可以按照职责在默认组织机构上建立组织机构。

### 操作步骤

- 步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 组织机构”，进入组织机构管理页面，选择默认组织机构。

图 2-6 组织机构




- 步骤2** 单击，新增组织机构，配置组织信息。

图 2-7 新建组织

新建组织

\* 组织名称

\* 上级组织

描述

座席并发服务多媒体客户数

通话结束状态  空闲态  整理态  跟随租户配置

- 组织名称：必填，自定义组织机构的名称。
- 上级组织：默认为所选组织机构所属的上级组织机构，支持修改。
- 描述：组织机构说明补充。
- 座席并发服务多媒体客户数。配置生效优先级：座席级>组织级>租户级，配置为0，表示此级配置不生效，将使用其他级配置。

#### 📖 说明

- 座席级参数：由租户管理员赋予座席“并发最大服务客户数配置”菜单权限后，座席人员在“个人中心 > 个性化设置”中修改“并发最大服务客户数”参数值。
  - 租户级参数：由租户管理员可在“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”中修改“座席并发处理多媒体会话数”参数值。
- 座席通话结束后状态配置。取值范围：
    - 跟随租户配置
    - 空闲态
    - 整理态


配置生效优先级：组织级>租户级，配置为“跟随租户配置”，表示此级配置不生效，将使用其他级配置。

#### 📖 说明

租户级参数：由租户管理员可在“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”中修改“通话结束后座席状态”参数值。

**步骤3** 单击“保存”，组织机构创建完成。

**步骤4** （可选）配置组织机构信息。

- 导出组织机构信息。
  - a. 单击 ，新增导出任务。


**图 2-8** 新增导出任务



新增导出任务

\* 压缩密码

压缩文件密码8-12位，必须包含字母，数字，特殊字符@#%&\*+=-!@,;~"{}|/;><[]/><


- b. 输入导出文件压缩密码，单击“确定”，新建导出任务。
- c. 单击 ，查看导出任务列表。根据导出时间选择导出任务，单击“下载”，下载组织机构信息到本地。

**图 2-9** 导出列表








导出列表

任务时间	任务状态	操作
2023-12-11 14:30:05	失败	-

- 单击 ，支持禁用当前组织机构。禁用当前组织机构前需要删除当前组织机构下所有已配置的员工。

 **注意**


禁用后当前组织机构不支持恢复操作，请谨慎处理。

- 单击 ，支持停用当前组织机构。停用后，组织或组织和其下属组织将无法使用。
- 单击 ，支持修改组织机构基本信息。
- 单击 ，支持恢复已停用的组织机构。
- 单击 ，支持删除已禁用的组织机构。
- 输入组织机构名称，单击 ，支持根据组织机构名称模糊查询。

**步骤5** 选择已创建的组织机构，配置组织机构下的员工、角色、主管和可访问员工信息。此时若还没有员工、主管等信息，对新建的组织机构可先不配置其公共角色、员工、主管等。

1. 选择“公共角色”，单击“添加”，从租间下已有的角色中选择，公共角色的权限将赋予组织机构下所有的员工。

**图 2-10 设置角色**



2. 单击“确定”，角色信息保存成功。
3. 选择“员工”，单击“添加”，选择当前组织机构下的员工信息。



图 2-11 添加员工

<input type="checkbox"/>	姓名	帐号
<input type="checkbox"/>	xuxue_admin	xuxue_admin
<input type="checkbox"/>	xuxue002	HW23052602
<input type="checkbox"/>	xuxue004	HW23052604
<input type="checkbox"/>	Elsa	HW23052605
<input type="checkbox"/>	Jack	HW23052606
<input type="checkbox"/>	HW23052607	liii

4. 单击“保存”，员工信息配置完成。
5. 选择“主管”，若没有员工可选择，请先参考2.2.3 配置员工信息添加人员。
6. 选择“访问人员”，若没有员工可选择，请先参考2.2.3 配置员工信息添加人员。  
访问人员：不属于本组织，但允许访问及使用本组织资源的员工。

----结束

## 2.2.2 配置角色权限

角色是工作权限的集合，支持自定义菜单权限和操作权限。

### 操作步骤

- 步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 角色”，进入角色管理界面。

系统默认预置“租户环境管理员”和“默认座席角色”，其中“租户环境管理员”不支持删除操作。

图 2-12 角色

权限编号	权限名称	操作
80001001	在线客服	删除
80001001002	座席工作台	删除
80001001002001	音视频工作台	删除
80031001001	换班管理	删除
80031001001001	示忙与示闲	删除
80031001001002	休息与结束休息	删除
80031001001003	转接	删除
80031001001004	保持与取消保持	删除
80031001001005	外呼	删除

- 步骤2** 单击 ，新增角色，配置角色信息。

图 2-13 角色基本信息

The screenshot shows a 'Basic Information' form for a role. The form has a title bar with '基本信息' and a close button 'X'. The fields are:

- \* 角色名称**: Text input field containing '运维角色'.
- 上级角色**: Dropdown menu with '默认质检员角色' selected.
- 角色模版**: Dropdown menu with '运维角色' selected.
- 备注**: Empty text input field.

At the bottom right, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '保存' (Save).




- 角色名称：必填，自定义角色的名称。
- 上级角色：支持设置当前角色的父级角色。
- 角色模板：预置部分可用角色模板，用于快速创建角色权限。角色模板列举的功能权限为当前角色所拥有的最小权限，未列举所拥有的子权限表示当前角色不包括该功能权限。功能权限详细描述请参考表2-1以及表2-2。
  - 运维角色：当前角色已预置的功能权限如下：
    - 菜单权限：质检关系管理、租户管理员首页、座席监控、大屏监控配置、监控质检关系、首页、查询用户、保存用户、重置用户密码、批量取消配置、批量配置员工、查询组织、修改组织、删除组织、账号和密码规则、查询角色、查询锁定帐号、锁定帐号、解锁帐号、技能队列、座席管理、转接外部号码配置、变量管理、业务接口、图元管理、存储过程、资源模板、对话测试、呼叫历史管理、系统设置、流程轨迹、流程编排、灰度规则、机器人管理、测试管理、操作日志、流程检查、智能引擎参数、问题聚类任务、历史消息审核、实体管理、意图管理、领域管理、问答管理、知识灰度规则、流程管理、IVR语音、流程配置、流程转接记录、通知查看、话务员发送通知、转接记录、签入日志、接触记录、操作记录、休息记录、渠道管理、多媒体库管理。
    - 操作权限：接触记录导出、录音下载、录音在线播放、查询所有接触记录、查询所有签入日志、查询所有休息记录、查询所有操作记录、查询所有转接记录、签入日志导出、用户号码明文展示、配置座席。
  - 报表角色：当前角色已预置的功能权限如下：
    - 菜单权限：租户管理员首页、VDN话务报表、技能话务报表、座席汇总报表、座席外呼报表、座席接续报表、IVR流量报表、IVR接入码流量报表、技能接入码话务报表、话务汇总报表、VDN接入码话务报表、应答放弃呼叫报表、技能队列监控、音视频IVR监控、虚拟呼叫中心监控、来话记录、录音回放、座席监控、离线消息、大屏监控配置、监控质检关

系、首页、查询组织、修改组织、删除组织、座席管理、参数配置、通知查看、话务员发送通知、转接记录、签入日志、接触记录、操作记录、休息记录。

- 操作权限：接触记录导出、录音下载、录音在线播放、查询所有接触记录、质检、查询所有签入日志、查询所有休息记录、查询所有操作记录、查询所有转接记录、签入日志导出、用户号码明文展示。
- 经理角色：当前角色已预置的功能权限如下：
  - 菜单权限：租户管理员首页、VDN话务报表、技能话务报表、座席汇总表、座席外呼报表、座席接续报表、IVR流量报表、IVR接入码流量报表、技能接入码话务报表、话务汇总表、VDN接入码话务报表、应答放弃呼叫报表、技能队列监控、音视频IVR监控、虚拟呼叫中心监控、来话记录、录音回放、座席监控、离线消息、大屏监控配置、音视频工作台、首页、查询组织、修改组织、删除组织、座席管理、参数配置、通知查看、话务员发送通知、转接记录、签入日志、接触记录、操作记录、休息记录、座席参数、在线交谈工作台、个性化常用语。
  - 操作权限：求助、三方会话、挂断通话、静音与取消静音、内部呼叫、回呼、应答、音视频切换、二次拨号、重置技能队列、转接、休息与结束休息、外呼、保持与取消保持、示忙与示闲、接触记录导出、录音下载、录音在线播放、查询所有接触记录、耳语、发送便签、强制释放、队列调整、强制示闲、强制示忙、拦截、强制退出、插入、切换、监听、查询所有签入日志、查询所有休息记录、查询所有操作记录、查询所有转接记录、签入日志导出、用户号码明文展示、座席发送本地多媒体文件、弹屏参数传递、修改座席号码。
- 业务代表角色：当前角色已预置的功能权限如下：
  - 菜单权限：租户管理员首页、音视频工作台、首页、通知查看、话务员发送通知、转接记录、签入日志、接触记录、操作记录、休息记录、座席参数、在线交谈工作台、个性化常用语。
  - 操作权限：求助、三方会话、挂断通话、静音与取消静音、内部呼叫、回呼、应答、音视频切换、二次拨号、重置技能队列、转接、休息与结束休息、外呼、保持与取消保持、示忙与示闲、接触记录导出、录音下载、录音在线播放、用户号码明文展示、座席发送本地多媒体文件、弹屏参数传递、修改座席号码。
- 备注：可选，角色说明补充。

**步骤3** 单击“保存”，完成角色创建。

**步骤4** （可选）编辑角色信息。

- 单击，支持删除角色信息。
- 单击，支持修改角色信息。
- 输入角色名称，单击，支持根据角色名称模糊查询。

**步骤5** 选择已创建的角色，配置自有权限/可赋权限。

1. 选择“自有权限”/“可赋权限”。
  - 自有权限：配置当前角色拥有的权限。
  - 可赋权限：配置当前角色可以配置给其他账号的权限。
2. 单击“添加”，选择功能权限。

支持搜索定位权限，当前角色下不支持操作的权限置灰显示，权限的搜索结果高亮显示

图 2-14 选择功能权限



功能权限状态说明：

- ：当前角色未配置当前功能权限，支持选择配置当前功能权限。
- ：当前角色不支持配置当前功能权限。
- ：当前角色已配置当前功能权限。

3. 单击“确定”，保存配置内容。

#### 步骤6 分配员工。

1. 选择“分配员工”，单击“添加”，进入分配员工界面。

图 2-15 分配员工

分配员工 ×

请选择

已选择 0 条

<input type="checkbox"/>	姓名	账号
<input type="checkbox"/>		HW23052605
<input type="checkbox"/>		HW23052604
<input type="checkbox"/>		HW23052603
<input type="checkbox"/>		HW23052602
<input type="checkbox"/>		HW23052601

共 6 条  < 1 > 前往  页

2. 选择当前角色可以分配的员工，单击“保存”，员工分配完成。
3. （可选）批量选择已分配的员工，单击批量删除，支持批量删除当前角色所属的员工信息。

----结束

## 相关参考

- 菜单权限：配置系统菜单，限制本角色下员工的可用菜单。具体菜单权限说明请参考表2-1。
- 操作权限：配置页面操作功能，限制本角色下员工的操作权限。具体操作权限说明请参考表2-2。
- 接口权限：配置接口权限，现在本角色下的员工的可用接口。具体接口权限说明请参考表2-3。

表 2-1 菜单权限说明

权限名称		权限说明
系统管理	安全配置	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
	租户环境管理	
	租户管理	
	服务类型管理	
	环境类型管理	

权限名称		权限说明
	系统管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作日志：支持查看租间下业务账号的操作日志详细信息。</li> <li>登陆日志：支持查看租间下业务账号的登录日志详细信息。</li> <li>菜单管理：支持管理租间下操作菜单的内容。</li> <li>权限管理：支持管理租间下菜单的操作权限。</li> </ul>
用户管理	用户管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>组织机构：支持管理租间下的组织信息。</li> <li>员工：支持管理租间下员工的业务账号信息。</li> <li>角色：支持管理租间下员工的功能权限信息。</li> <li>账号和密码规则：支持管理租间下账号密码规则信息。</li> <li>账号锁管理：支持管理租间下账号锁定情况。</li> <li>用户群组管理：支持管理租间下员工群组信息。</li> <li>会话管理：支持管理租间下账号登录会话信息。</li> </ul>
在线客服	座席工作台	音视频工作台：座席签入时自动打开音视频工作台，用于处理业务。
在线开发	-	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
呼叫中心监控	监控配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>质检关系配置：分配质检员与话务员的质检关系。</li> <li>大屏监控配置：配置大屏监控指标。</li> <li>报表订阅配置：配置订阅报表，将订阅的报表信息定时发送邮件给指定人员。邮件发送配置参考<a href="#">创建邮件通知模板</a>。</li> <li>CMS系统监控：系统管理员功能权限，租户级别无需配置。</li> </ul>
	监控管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>座席监控：查看本租间下座席签入信息。监控座席，根据业务实际情况动态调整座席资源。租户管理员可以监控座席状态，不支持租户管理员对座席进行队列调整等质检操作，支持质检员（平台角色为质检员）对座席进行队列调整等质检操作。</li> <li>录音质检：查看本租间下座席音视频通话详情。支持质检员（平台角色为质检员）对座席通话的录音文件进行试听和下载。</li> <li>排队放弃监控：查看本租间下排队放弃用户详细信息。</li> <li>指标监控：查看本租间下的虚拟呼叫中心、IVR、技能队列、座席相关数据。</li> <li>呼叫全链路监控：查看前一日0时开始租间下呼如的详细信息以及呼叫轨迹。</li> <li>离线消息监控：查看本租间下的座席收到的离线消息。</li> </ul>
	报表	查看呼叫中心监控数据，报表包括以下内容：技能队列性能报表、座席性能汇总报表、座席外呼汇总报表、座席接续操作详情报表、IVR流量报表、IVR流量按接入码统计报表、技能队列性能按接入码统计报表、技能队列汇总报表、虚拟呼叫中心性能报表、虚拟呼叫中心性能按接入码统计报表、振铃过程中被放弃的呼叫汇总报表、虚拟呼叫中心话务量间隔报表。

权限名称		权限说明
智能自动外呼	外呼管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>外呼任务管理：支持配置外呼任务详情。</li> <li>特殊日期管理：支持设置特殊日期，规划外呼任务执行时间。</li> <li>外呼任务监控：支持外呼任务监控，检测外呼任务执行情况。</li> <li>外呼黑名单管理：支持配置外呼黑名单，减少无效外呼。</li> <li>外呼业务结果定义：支持定义外呼业务结果，归纳业务状态。</li> <li>外呼结果定义：支持定义外呼执行结果。</li> <li>外呼数据属性定义：外呼数据支持配置不同属性，添加客户信息。</li> <li>外呼模板管理：支持配置外呼任务模板，配置外呼任务时引用模板内容。</li> <li>特殊名单管理：支持配置特殊名单，执行外呼任务时过滤无效数据。</li> <li>座席工作统计：外呼工作台支持统计数据，总结外呼任务详细。</li> <li>多媒体营销管理：支持通过短信、邮件和WhatsApp进行多媒体营销。</li> </ul>
	外呼执行	<ul style="list-style-type: none"> <li>外呼工作台：座席支持通过外呼工作台查看并执行外呼任务。</li> <li>预约外呼：支持预约外呼，座席提前预约特定时间进行外呼任务。</li> </ul>
	外呼配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>外呼文件服务器：外呼任务数据支持通过服务器上传。</li> <li>导入映射规则：外呼任务相关数据导入映射规则支持自定义。</li> </ul>
	外呼数据源管理	外呼数据支持其他服务器进行备份存储。
外呼数据源管理	-	外呼数据支持其他服务器进行备份存储。
智能实训	智能实训管理	实训任务管理：配置实训任务详情。
	我的实训任务	我的任务：支持座席自行选择报名参与智能实训任务。
外呼风险监控	外呼风险监控	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。菜单权限包括：策略管理、租户策略配置、统计结果查询、录入话术。
	外呼风险监控	外呼风险监控：查看风险策略控制执行情况。

权限名称		权限说明
质检	人工质检	支持管理人工质检评分规则，管理质检任务、质检归类、质检关系、质检对象，查看质检结果，支持申请质检复议。
	智能质检规则配置	支持管理智能质检规则，包括敏感词、句子、质检规则、评分设置以及业务场景。
	智能质检结果复核	支持查看通话质检列表、设置抽检计划、查看并处理质检任务。
知识库	知识管理	管理并创建知识内容。
	知识审核	审核知识详情。
	知识应用	支持知识搜索与收藏。
	模板管理	支持创建并管理知识模板。
问卷管理	问卷管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 问卷配置：配置问卷详情。</li> <li>● 模板管理：管理问卷模板。</li> <li>● 答卷查询：查询问卷答题详情。</li> <li>● 答卷统计：统计问卷关联其他业务模块详情。</li> <li>● 我的答卷：查询当前账号下相关问卷详情。</li> </ul>
渠道配置	呼叫中心管理	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。



权限名称		权限说明
呼叫中心配置		<p>管理租间基本配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基本信息：查看租间基本信息。</li> <li>● 技能队列：管理租间技能队列。</li> <li>● 座席管理：查看租间座席配置信息。</li> <li>● 被叫配置：配置被叫路由。</li> <li>● 接入码：查看租间下接入码信息。</li> <li>● 设置：管理租间系统参数设置。具体配置请参考<a href="#">2.17 配置公共资源</a>以及<a href="#">2.3 启用人工服务</a>内容。</li> </ul> <p>菜单权限包括：参数配置、弹屏配置、来电原因设置、移动客服配置、回调url配置、满意度调查设置、短信配置、认证配置、灰度配置、网关配置、基础表配置、页面配置、网关监控、证书管理、休息原因设置、提示音配置、接触记录数据项配置、资源转储配置、加密信息管理、语音静默座席配置、座席路由规则配置、消息流控管理、邮件签名、系统参数配置、特殊名单管理、SP管理、联邦APP管理、UC集成配置、语音通知配置、身份验证配置、骚扰记录审核。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 数据表查询：查询并配置基础表的数据值。</li> <li>● 资源转储任务记录：管理业务资源数据转储任务。</li> </ul>
座席信息		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 座席信息：支持查看座席工号、技能队列、业务账号等相关信息内容。</li> <li>● 接触记录：支持查询座席呼叫记录。</li> <li>● 操作记录：支持查询座席操作记录详情</li> <li>● 转接记录：支持查询座席转接记录详情。</li> <li>● 签入日志：支持查询座席签入记录详情。</li> <li>● 留言管理：支持管理回复当前账号下的离线消息内容。</li> <li>● 座席参数：支持座席自定义外呼主叫号码、座席应答方式、Web是否集成控制OpenEye软电话、Web集成OpenEye视频显示参数内容。</li> <li>● 休息记录：支持查询租间下座席休息记录详情。</li> <li>● 双呼记录：开启一键双呼后，支持查询双呼记录详情。</li> <li>● 文档管理：开启合同数字签名后支持查询合同签署信息。</li> <li>● 技能重设记录：支持查询重设技能队列的详细情况。</li> <li>● 身份验证记录：支持查询所有身份验证记录的详细情况。</li> </ul>
租户管理		系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
IVR管理		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 智能IVR：配置智能IVR流程。</li> <li>● IVR语音：管理上传语音文件。</li> <li>● 流程管理：管理普通IVR流程。</li> <li>● 流程转接记录：查看本租间下转IVR流程记录。</li> </ul>

权限名称		权限说明
	通知中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>通知查看：查看已接收的通知内容。</li> <li>发送通知：系统管理员功能权限，租户级别无需配置。</li> <li>通知模板配置：系统管理员功能权限，租户级别无需配置。</li> <li>话务员发送通知：话务员只能发送内部通知中的站内信，公告通知需管理员配置公告权限后才可发送公告通知。</li> <li>管理员发送通知：以邮件、短信或者公告的形式给座席发送相关通知内容。</li> <li>通知模板：配置管理员通知模板。</li> <li>变量配置：配置站内信模板发送站内信时可应用变量。</li> <li>消息路由配置：区分邮件消息和短信消息。</li> <li>通知类型配置：配置不同通知类型，例如公告。</li> </ul>
	系统管理	系统版本：系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
	客户中心	客户中心管理：支持管理租间下客户信息。
服务渠道配置	社交媒体	运营人员处理
	运营管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>渠道配置：配置多媒体接入渠道，支持微信、Web、X (Twitter)、邮件、WhatsApp、Facebook、LINE、5G消息多种接入方式。</li> <li>多媒体库管理：支持常用语、语音、视频、图片、地址、个性化表情、卡片模板类型的多媒体数据，用于座席呼叫时使用。</li> <li>工作台配置：配置工作时间和非工作时间。</li> <li>邮件消息管理：管理邮件消息内容。</li> </ul>
	在线客服	<ul style="list-style-type: none"> <li>在线交谈工作台：座席处理微信、Web、X (Twitter)、邮件、WhatsApp、Facebook、LINE、5G消息渠道接入的业务信息。</li> <li>个性化常用语：配置座席处理业务时使用的常用语。</li> </ul>
首页	-	首页配置常用功能。
工单管理2.0	工单工作台	创建工单、合并工单、创建任务。

权限名称		权限说明
	工单配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>工单状态</li> <li>工单字段</li> <li>工单模板</li> <li>工单内容模板</li> <li>工单类型</li> <li>工单角色列表</li> <li>用户角色列表</li> </ul>
	历史工单	查看历史工单记录。
我的日程	座席时间表	<ul style="list-style-type: none"> <li>我的座席时间表：查看我的座席时间表。</li> <li>他人座席时间表：查看他人的座席时间表。</li> </ul>
	交易	交易
	休假	<ul style="list-style-type: none"> <li>详情</li> <li>日历</li> </ul>
排班系统	配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务单元                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑：编辑业务单元信息的权限</li> </ul> </li> <li>技能</li> <li>座席                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑：编辑座席信息的权限</li> <li>移动座席：移动座席所属机构的权限</li> </ul> </li> <li>场所                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑：编辑场所信息的权限</li> <li>移动座席：移动座席所属机构的权限</li> </ul> </li> <li>颜色                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑：编辑特殊颜色信息的权限</li> </ul> </li> <li>活动                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑：编辑活动信息的权限</li> </ul> </li> <li>状态组                             <ul style="list-style-type: none"> <li>编辑</li> </ul> </li> </ul>
	遵从度	详情
	交易	<ul style="list-style-type: none"> <li>交易列表                             <ul style="list-style-type: none"> <li>审批交易</li> </ul> </li> </ul>
	效能	监控视图

权限名称		权限说明
	排班	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排班方案                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 发布：发布排班方案到主排班的权限</li> <li>- 编辑：编辑排班方案的权限。</li> <li>- 构建：构建排班方案的权限。</li> </ul> </li> <li>● 主排班方案                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑：编辑主排班方案的权限。</li> <li>- 审批</li> <li>- 清理</li> <li>- 交换</li> </ul> </li> <li>● 变更审批</li> </ul>
	日历	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 日历项                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 修改状态</li> <li>- 编辑</li> </ul> </li> <li>● 休假限制</li> </ul>
	策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 休假                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑</li> </ul> </li> <li>● 例外类型                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑：编辑例外类型的权限</li> </ul> </li> <li>● 班次                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑：编辑班次的权限</li> </ul> </li> <li>● 合同                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑：编辑合同的权限</li> </ul> </li> <li>● 轮换模式                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑：编辑轮换模式的权限</li> </ul> </li> </ul>
	预测	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 预测方案                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 调整：调整预测后的量构建数据和人力构建数据的权限</li> <li>- 编辑：编辑预测方案的权限。</li> <li>- 构建：构建预测方案的权限。</li> </ul> </li> <li>● 覆盖                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑</li> </ul> </li> <li>● 历史数据                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 编辑</li> </ul> </li> </ul>
appcube应用配置	appcube业务配置中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 需要开启appcube特性。</li> <li>● 可跳转至appcube配置态页面。</li> </ul>

表 2-2 操作权限说明

权限名称		权限说明
站内信管理	发送站内信	支持发送站内信通知。
通知中心管理	发送公告	通知中心发送公告类型通知。
	群发站内信	通知中心发送站内信给群组。
座席管理	修改座席号码	座席可以修改座席信息页面的“固话/手机号”。
	配置座席	座席可以在座席管理页面配置座席、取消配置座席、批量配置座席。
呼叫中心管理	接续管理	<p>用于配置座席可执行的呼叫接听操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>示忙与示闲：座席状态，示忙态表示正在处理来话，示闲态表示随时准备接听来话。</li> <li>休息与结束休息：座席离开无法处理业务状态，休息时长不超过24小时。</li> <li>转接：可将来话转移给外部号码、其他客服代表或技能队列。来话转接后，通话的相关信息也同步转移。</li> <li>保持与取消保持：座席保持与客户的本次通话，保持期间客户侧可听到保持的提示音乐，座席侧可执行其他操作或者外呼求助，完成后可继续与客户进行通话。</li> <li>外呼：座席主动拨打电话。</li> <li>三方会话：座席与客户通话时可以呼起被求助座席进行三方会话，其中一方结束，其他两方可以继续通话。</li> <li>求助：座席遇到无法即时处理的业务时可以发起求助，选择两方求助时客户通话会被保持，选择三方求助时三方进行通话。</li> <li>静音与取消静音：座席可以选择关闭本端设备声音。</li> <li>挂断通话：座席主动结束通话。</li> <li>应答：座席接到客户来话，选择接听处理。</li> <li>音视频切换：座席可以将视频通话切换为音频通话，或者将音频通话切换为视频通话。</li> <li>内部呼叫：座席在无客户呼叫期间拨打内部其他座席号码。</li> <li>座席多渠道支撑：座席可以通过多媒体接入渠道与客户进行交谈。</li> <li>回呼：音视频工作台中支持座席根据历史接触记录进行主动呼叫，继续中断的业务。</li> <li>二次拨号：座席支持回拨呼叫通话记录中已有的客户号码。</li> <li>协同浏览</li> </ul>

权限名称	权限说明
接触记录管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 查询所有接触记录：查询所有业务账号的接触记录情况。</li><li>• 录音在线播放：在线播放接触记录中的录音。</li><li>• 录音下载：下载接触记录中的录音文件。</li><li>• 接触记录导出：导出接触记录信息。</li></ul>
质检	质检员可以干预普通座席的通话情况，保证业务处理顺利进行，同时可以管理质检结果。质检操作包括：监听、插入、切换、拦截、强制退出、强制示闲、强制示忙、耳语、查询所有质检结果、修改质检结果、删除质检结果、多媒体会话监控、多媒体会话插入、多媒体会话拦截。
操作记录管理	操作记录包括：查询所有操作记录、查询所有转接记录、查询所有签入日志、查询所有休息记录和导出签入日志。 休息记录导出：导出休息记录信息。 转接日志导出：导出转接记录信息。 操作日志导出：导出操作记录信息。
隐私声明	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
留言管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 留言录音播放：在线播放留言中的录音。</li><li>• 留言录音下载：下载留言中的录音文件。</li><li>• 查询所有留言记录：查询所有座席工号下的留言记录。</li></ul>
IVR语音管理	文件上传：上传语音文件用于IVR流程。
重置密码	重置租间密码：重置租间下员工账号的密码。
重置数据	重置租间系统参数：重置“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”的参数值。
IVR流程管理	-
租户AKSK配置	系统管理员功能权限，租户级别无需配置。
邮件附件	发送邮件类型的通知时，可以上传和下载邮件中的附件文件。操作权限包括：附件上传、附件下载。
用户号码明文展示	客户号码明文展示，不做匿名处理。

权限名称	权限说明
座席工作台	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 弹屏参数传递：来电弹屏配置为外部页面时，访问第三方页面时会携带参数。</li> <li>● 弹屏查询自定义数据：查询来电弹屏页面中自定义数据值。</li> <li>● 弹屏修改自定义数据：更新来电弹屏页面中自定义数据值。</li> <li>● 邮件座席转发：支持座席转发邮件内容。</li> <li>● 座席发送本地多媒体文件：支持座席发送多媒体类型文件。</li> <li>● 邮件座席发送本地附件：支持座席发送邮件时上传本地附件。</li> <li>● 邮件座席抄送密送：支持座席发送邮件时进行抄送和密送。</li> <li>● 外发短信通知消息：支持座席在与客户接触中发送短信通知消息给客户，支持在客户接触详情中查看消息发送记录和补发短信通知消息给客户。</li> <li>● 外发whatsapp通知消息：支持座席在与客户接触中发送whatsapp通知消息给客户，支持在客户接触详情中查看消息发送记录和补发whatsapp通知消息给客户。</li> <li>● 外发邮件通知消息：支持座席在与客户接触中发送邮件通知消息给客户，支持在客户接触详情中查看消息发送记录和补发邮件通知消息给客户。</li> <li>● 身份认证：支持座席发起身份验证。</li> </ul>
基础数据表管理	查看去掩码数据：查看自定义的基础数据表中去除掩码后的数据内容。
下载SK	下载SK信息到本地。
大屏监控管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 查看公共大屏监控：支持查看大屏监控数据详情。</li> <li>● 编辑公共大屏监控：支持自定义大屏监控数据参数。</li> <li>● 查询所有组织机构数据：支持查看所有组织机构下大屏监控数据。</li> </ul>
邮件座席管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 分配邮件给其他座席处理：支持转发邮件给其他座席处理。</li> <li>● 查看所有座席邮件：支持查看租间下所有座席收发的邮件内容。</li> </ul>
报表	查询所有组织报表数据：支持查询租间下所有组织机构中的报表数据。
转接记录管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 录音在线播放：支持在线查看转接记录中的录音文件。</li> <li>● 录音下载：支持下载转接记录中的录音文件。</li> </ul>
文档管理	预览文档：支持预览文档内容。 下载文档：支持下载文档文件。 操作所有文档：支持对租间下的所有文档进行查询和失效操作。
技能队列管理	技能队列数据导出：导出技能队列信息。

权限名称		权限说明
	指标监控	查询所有组织报表数据：支持查询租间下所有组织机构中的监控指标数据。
	特殊名单管理	骚扰记录审核：审批座席提交的骚扰记录，租户管理员默认权限，租户级别无需配置。

表 2-3 接口权限说明

权限名称	权限说明
MR节点服务权限	MR节点服务权限
CASE APP节点服务权限	CASE APP节点服务权限
SLA节点服务权限	SLA节点服务权限

## 2.2.3 配置员工信息

企业内部的人员，员工账号可用于登录系统进行业务操作。

### 背景信息


您需要A部门新进员工Jack开通管理员权限，使Jack可以承担管理员的工作。

### 操作步骤

**步骤1** [2.2.1 配置组织机构](#)。

**步骤2** 选择“配置中心 > 员工中心 > 员工”，进入员工信息管理页面，左侧展示组织机构信息，右侧展示该组织下的员工信息。

图 2-16 员工信息界面



**步骤3** （可选）支持根据组织机构查询当前组织下所有员工信息。输入组织机构名称，支持模糊查询。



**步骤4** 单击“新建”，进入新建员工页面，配置员工信息。

**图 2-17** 员工基本信息

- 帐号：必填，员工帐号，用于业务人员登录AICC，例如：j100006。
- 用户名：必填，员工姓名，例如：Jack。
- 邮箱：必填，员工使用的业务邮箱，用于接收通知信息。
- 联系电话：员工联系电话。
- 账号密码规则组：必填，用于规定当前员工的密码设置规则，默认选择默认账号密码规则。
- 密码/再次输入密码：必填，账号首次登录的密码。

#### 说明

首次登录时，根据该密码设置新密码。新密码与初始密码必须要有两位以上的不同字符。  
设置密码时，请根据界面提示设置符合密码复杂度要求的密码。


- 归属组织：必填，选择当前员工所属的组织机构。
- 可访问组织：当前员工支持访问的组织机构。
- 职位：选择当前员工的职位，用于智能质检业务确定员工在处理质检件流程中的操作权限。
- 角色：选择当前员工业务账号拥有的功能权限和菜单权限，具体配置请参考[2.2.2 配置角色权限](#)。
- 描述：配置当前员工的备注信息。
- 主管：不支持新建员工时配置主管，请在组织结构中配置主管。

**步骤5** 完成创建员工并进入配置座席信息，方法


- 单击“保存”，员工创建完成。返回员工管理页面，选择已创建的员工信息，单击“配置”，进入配置座席页面。
- 单击“保存并配置”，完成创建员工后直接进入配置座席页面。

**步骤6** 配置座席。

图 2-18 配置座席



- 座席信息
  - 座席工号：必填，单击选择座席工号以及相关的软电话号码、座席类型和平台角色。
  - 座席类型：默认配置为已选“座席工号”关联的座席类型。
  - 平台角色：必填，默认配置为已选“座席工号”关联的平台角色，支持自定义修改，角色包括：“话务员”、“质检员”、“外呼座席”。
  - 软电话号码：默认配置为已选“座席工号”关联的软电话号码。
  - 认证方式：必填，座席信息认证方式，包括“UAP认证”。
  - 座席手机/固话：配置当前座席的手机号或者固定电话号码。
  - 归属质检组：座席的“平台角色”为“质检员”时支持配置，选择座席所属的质检组。
  - 归属话务组：当前座席所属的话务组。
  - 智能识别：默认关闭，配置座席是否为智能座席。智能座席除了基本的语音控制功能外，支持实时的语音转文本，以及相关的智能推荐功能。当您开启智能识别开关时，需要保证开启智能座席的数量不能超过租户开通时分配的智能座席数。
  - 单电话座席标识：开启这个特性后，座席拨指定接入码就可以进一个IVR流程，根据IVR提示按某个键就能输入工号、密码签入，然后就可以用手机接电话。当您开启开关时，需要系统运维人员给租户基于平台定制单电话座席流程，并由租户提供号码资源，供单电话座席流程接入，才可正常使用该功能。
  - 座席透显标识：用于第三方标记座席是否具有透显特性，不是功能特性开关，仅作为一个标签。透显特性是指座席可以自定义用户侧主叫显示号码（用户看到的主叫号码）与座席侧主叫显示号码（客户经理看到的主叫号码）。
- 签入密码
  - 新密码/重复新密码：配置座席登录软电话时的登录密码。
  - 当前账号密码：当前配置员工信息的业务账号密码，用于确定当前账号安全性。
  - 密码有效期天数：当前设置的软电话登录密码有效期限。

- 技能信息
  - 技能类型：当前员工配置的座席拥有的技能类型，包括“技能队列”、“技能组”。
  - 选择技能队列：单击 ，为员工配置的座席信息选择关联的技能队列信息。

#### 步骤7（可选）数据筛选。



- 支持根据用户名查询员工信息。
- 单击“更多”，输入账号、选择状态，单击“搜索”进行详细数据筛选。
- 单击 ，可以刷新实时数据内容。
- 支持下载员工信息。
  - a. 批量选择需要下载的员工，单击 ，新增导出任务。未选择员工时，默认下载全部员工信息。

图 2-19 新增导出任务





- b. 输入导出文件压缩密码，单击“确定”，新建导出任务。
- c. 单击 ，查看导出任务列表。根据导出时间选择导出任务，单击“下载”，下载员工信息到本地。

图 2-20 导出列表



任务时间	任务状态	操作
2023-12-11 14:49:40	失败	-

#### 步骤8 批量操作员工信息。

- 禁用：支持批量禁用员工账号。

如果需要查询已经禁用的账号，请在查询条件中将状态设置为“禁用”然后单击“查询”。

#### 注意

被禁用的账号只有在删除后重新创建才能使用，请谨慎操作。

- 删除：删除无效员工账号。

已经创建的账号不支持直接删除，需要先将账号禁用后才能删除。
- 挂起：当前账号存在安全问题，不支持登录系统。

- 恢复：恢复挂起的账号，支持账号正常登录。
- 密码重置：重置员工账号的密码，需要正确输入当前操作员的登录密码后才能生效。
- 批量添加角色/批量删除角色：支持批量设置账号所属角色。
- 添加访问组织：支持批量设置账号所属组织机构。
- 配置员工：未配置座席工号的员工账号支持批量配置座席工号以及相关座席信息。
- 取消配置：已配置座席工号的员工账号支持批量取消配置的座席工号以及相关座席信息。

----结束

## 2.2.4 导入联邦用户

虚拟呼叫中心支持导入第三方系统的用户，例如联邦用户。

### 前提条件

- 系统管理员已完成联邦APP的添加。
- 系统管理员新建租户时已完成为租户配置第三方认证系统。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 员工中心 > 员工”。

**步骤2** 单击“导入联邦用户”，选择“导入联邦用户”，单击下载模板，打开模板并添加待导入的用户信息。

一个模板最多导入10000条数据，模板大小不能超过10M。

**步骤3** 单击，选择已添加完成的模板，单击提交。

**步骤4** 单击“确定”，关闭弹窗。

**步骤5** 单击“导入联邦用户”，选择“联邦用户导入结果”，查看本次导入结果。

“状态”为成功，表示本次导入成功。

**步骤6** 单击“导入结果”列的“下载”，可下载导入结果详情。

#### 说明

开始时间超过7天，下载按钮消失，不可再下载导入结果。

此处下载的数据中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

**步骤7** 返回“配置中心 > 员工中心 > 员工”，在员工帐号列表中展示已添加的联邦用户。

**步骤8** 设置联邦用户的角色，详情请参见[2.2.2 配置角色权限](#)。

----结束


## 2.2.5 配置用户群组

用户群组可用于配置质检关系时区分质检对象的依据之一。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 用户群组”，进入用户群组管理页面。

图 2-21 用户群组







**步骤2** 单击 ，新增群组，配置用户群组基本信息。

图 2-22 新建用户群组

- 用户群组：必填，用户群组的名称。例如：管理员群组。长度不超过64个字符，请勿输入特殊字符“<”、“>”。
- 描述：可选，用户群组的补充说明。


**步骤3** 单击“保存”，成功创建用户群组。

**步骤4** （可选）支持自定义配置用户群组信息。

- 用户群组列表中选择群组，单击 ，支持删除已创建的用户群组。
- 选择群组后，右侧基本信息页面中单击 ，支持修改用户群组的名称和描述。
- 输入用户群组名称，单击 ，支持根据群组名称模糊查询。

**步骤5** 选择已创建的用户群组，单击“添加”，分配当前群组的员工。

图 2-23 分配员工



**步骤6** 单击“保存”，保存用户群组所属的员工信息。

**步骤7** （可选）用户群组所属员工信息支持配置。

- 输入账号，单击🔍，支持根据账号模糊查询员工信息。
- 批量选择已选员工，单击“批量删除”，支持批量删除用户群组中的员工信息。
- 选择需要删除的员工，单击“删除”，支持逐条删除用户群组中的员工信息。

----结束

## 2.2.6 配置帐号和密码规则

客户服务云默认存在一个Default帐号密码规则组，并且不支持修改删除。同时支持租户管理员自定义帐号和密码规则。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 帐号和密码规则”，进入规则管理页面。

图 2-24 帐号和密码规则

规则名称	分类	类型	值	启用	操作
帐号最大长度	校验规则	帐号规则	64	<input checked="" type="checkbox"/>	-
帐号最小长度	校验规则	帐号规则	3	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码最大长度	校验规则	密码规则	20	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码最小长度	校验规则	密码规则	8	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码必须包含数字	校验规则	密码规则	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码必须包含字母	校验规则	密码规则	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码必须包含大写字母	校验规则	密码规则	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码必须包含小写字母	校验规则	密码规则	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码必须包含特殊字符	校验规则	密码规则	Y	<input checked="" type="checkbox"/>	-
密码不能和最近几次密码相同	校验规则	密码规则	0	<input type="checkbox"/>	-

步骤2 “规则组”中单击+，新增一条规则组。

图 2-25 新增规则组




新建规则组

\* 名称

描述

步骤3 支持自定义规则组“名称”和“描述”，单击“保存”，新增规则组成功。

步骤4 （可选）支持自定义配置规则组信息。

- 单击，支持删除自定义的规则组。
- 单击，支持修改规则组的“名称”和“描述”。
- 输入规则组名称，单击，支持根据规则组名称模糊查询。

步骤5 选择已创建的帐号和密码规则组后，右侧“规则列表”中选择需要修改的规则，单击“修改”，修改规则内容。

#### 说明

部分密码规则项的修改或关闭（如密码最小长度、密码必须包含数字等）将会影响密码安全程度，带来安全风险，请谨慎修改或关闭。

步骤6 自定义修改规则的“值”和“启用”状态，单击“保存”，完成规则配置。

----结束

## 2.2.7 管理帐号锁


租户管理员支持手动锁定座席帐号和为座席帐号解锁，保证座席帐号安全和正常使用。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 员工中心 > 帐号锁管理”，进入管理界面。

图 2-26 帐号锁管理




**步骤2** 输入需要管理的座席帐号，单击 ，查询业务帐号信息。

**步骤3** 管理座席帐号。

- 单击锁定，支持锁定当前业务帐号，限制座席人员登录。
- 单击解锁，输入当前操作员帐号密码后，解锁选择的业务帐号，支持座席正常登录。

图 2-27 解锁



----结束

## 2.2.8 管理会话

租户管理员可以在线查看座席已建立的会话信息，并允许人工终止指定会话。

### 注意

如果选择终止会话的座席正在通话中，终止会话不会影响本次通话，如果该座席再进行其他操作或者刷新页面，系统会强制登出，请谨慎执行终止会话操作。



## 操作步骤


**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 员工中心 > 会话管理”，进入管理界面。

图 2-28 会话管理

帐号	客户端IP	开始时间	操作
HW23052601	10.242.5.221	2023-08-02 10:58:23	删除
	10.242.5.221	2023-08-02 11:00:14	

- 帐号：已登录员工的业务帐号。
- 客户端IP：座席登录IP地址。
- 开始时间：座席登录AICC的时间。

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 输入员工账号，支持根据账号查询会话信息。
- 单击 ，支持根据输入条件刷新数据或者实时刷新数据。




**步骤3** 单击 ，支持表头设置。

图 2-29 会话管理列配置



- 单击  或者单击  ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

**步骤4** 选择一条会话信息，单击“删除”，可以终止指定会话信息。

#### 说明

终止指定会话后，该客户端不能继续执行操作，退回到登录页面。

----结束

## 2.3 启用人工服务

虚拟呼叫中心员工信息配置完成后，便可以开始配置服务内容。

### 2.3.1 音视频服务

租户管理员配置技能队列、被叫路由，并且关联业务帐号和座席工号后，座席即可正式使用呼叫业务。

#### 2.3.1.1 维护租间技能队列

虚拟呼叫中心添加完成后，租户管理员需要对虚拟呼叫中心下的技能队列、座席账号进行维护。

#### 背景信息

重新修改多媒体技能队列的子类型后，需要同步修改关联的被叫配置、座席配置、渠道配置、IVR流程、智能IVR流程。

## 前提条件

创建租户成功。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，租户管理员账号、密码为创建租户时设置的管理员账号与密码。

### 说明

若忘记密码可使用系统管理员登录AICC，选择“呼叫中心管理 > 租户管理”，点击对应租间名称操作列的“管理”，点击右上角的“重置密码”，完成租户管理员的密码修改。

**步骤2** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能”，单击“新建”，为虚拟呼叫中心添加技能队列。

安装后系统已自动创建默认的技能队列，您可以直接使用，或进行修改，或重新创建，一个租户最大技能队列数受系统级参数“每个租户配置的最大技能队列数”控制，参数取值范围为范围[1,2000]，默认1000。

**步骤3** 进入技能队列配置页面，根据表2-4配置技能队列。

图 2-30 技能队列界面

新建技能队列

### 基本信息

* 技能队列名称	语音技能队列1
描述	
* 类型	<input checked="" type="radio"/> 语音 <input type="radio"/> 多媒体 <input type="radio"/> 视频 <input type="radio"/> 语音点击通话 <input type="radio"/> 视频点击通话
组织机构	组织机构
* 最大等待时间(秒)	60 s
最大通话时长(秒)	86400 s
* 整理态时长(秒)	5 s
* 最大排队人数	100

排队处理参数配置 >

提示信息参数配置 >

表 2-4 参数属性

参数属性	说明
技能队列名称	字节长度<=100。
描述	字符串长度<=50。
类型	取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 语音：专门处理语音类业务</li><li>• 多媒体：专门处理多媒体业务</li><li>• 视频：专门处理视频业务</li><li>• 语音点击通话：协同多媒体业务使用，提供客户与座席进行文字交谈时，直接与座席进行音频通话的能力。</li><li>• 视频点击通话：协同多媒体业务使用，提供客户与座席进行文字交谈时，直接与座席进行视频通话的能力。</li></ul> <b>说明</b> 点击通话类型的技能队列目前仅用于Web渠道。 默认：语音
子类型	类型选择多媒体时，需要配置。 选择用于的渠道类型，不选表示适用于所有渠道。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• Web</li><li>• WhatsApp</li><li>• LINE</li><li>• 微信</li><li>• Facebook</li><li>• X (Twitter)</li><li>• 5G消息</li><li>• 邮件</li><li>• 短信</li><li>• Instagram</li><li>• Telegram</li></ul>
最大等待时间（秒）	默认：60 单位：秒 输入范围：1-60000

参数属性	说明
最大通话时长(秒)	<p>对于人工业务，需要限制业务代表与用户的谈话时间。如果从客户拨号发起呼叫到通话结束挂机的时间超过此处设置的值，系统会自动释放呼叫。</p> <p>默认值：86400 单位：秒 输入范围：1-86400</p>
整理态时长（秒）	<p>当通话结束后，座席进入整理态的时长。超过该值，座席进入空闲状态，可以接听客户来电。</p> <p>最大整理态时长区间以5为间隔，若配置的值在[1,5)之间，则实际的最大整理态时长为5；若配置的值在[5,10)之间，则实际的最大整理态时长为10；若配置的值在[10~15)之间，则实际的最大整理态时长为15，依次类推。</p> <p>示例：此处配置为12，实际的最大整理态时长为15。</p> <p>默认：5 单位：秒 输入范围：0-3600</p>
最大排队人数	<p>默认：100 输入范围：0-10000</p>

参数属性	说明
排队处理参数配置	<p>个性化配置。取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排队超时处理配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 排队超时处理配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 释放（默认）</li> <li>▪ 转接</li> </ul> </li> <li>- 转接类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 技能队列</li> <li>▪ IVR</li> </ul> </li> </ul> <p>默认为IVR，“类型”为“多媒体”时“转接类型”只有“技能队列”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 请选择IVR/技能队列</li> </ul> </li> <li>● 排队遇忙、溢出处理 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 排队遇忙、溢出处理 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 释放（默认）</li> <li>▪ 转接</li> </ul> </li> <li>- 转接类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 技能队列</li> <li>▪ IVR</li> </ul> </li> </ul> <p>默认为IVR，“类型”为“多媒体”时“转接类型”只有“技能队列”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 请选择IVR/技能队列</li> <li>- 转接队列占用率限制(%) 即“转接类型”选择“技能队列”时的转接后队列的设备占用率。 “设备占用率(%)”=(非空闲座席数/签入该队列的座席数)*70%+(排队的呼叫数目/“最大呼叫排队数目”)*30%。 当“转接类型”取值选择为“技能队列”时该参数生效。 当转接后队列实际设备占用率低于此处设置的值，系统才允许将呼叫转移到该队列中继续处理，否则呼叫将释放。 取值范围0-100</li> <li>- 遇忙转接条件 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 设备占用率(%)</li> <li>▪ 等待时长(秒):</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

参数属性	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 设备占用率阈值(%)/等待时长(秒)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 当“遇忙转接条件”设置为“设备占用率(%)”时“设备占用率阈值(%)”取值范围0-100</li> <li>▪ 当“遇忙转接条件”设置为“等待时长(秒)”时“等待时长(秒)”取值范围0-9999</li> </ul> </li> <li>- 最大呼叫排队数据计算方法                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 固定值：“最大呼叫排队数目”设置的值为“最大排队呼叫数”。</li> <li>▪ 按签入座席比例：“比例系数”的值除以100，再乘以签入座席数，得出的结果向上取整后作为技能队列允许的“最大排队呼叫数”。</li> </ul> </li> <li>- 最大呼叫排队数目/比例系数                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “类型”选择“语音”或“视频”：0-10000</li> <li>▪ “类型”选择“多媒体”或“语音点击通话”或“视频点击通话”：1-10000</li> </ul> </li> <li>● 无人上班配置                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 无人上班处理                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 释放（默认）</li> <li>▪ 转接</li> </ul> </li> <li>- 转接类型                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 技能队列</li> <li>▪ IVR</li> </ul> <p>默认为IVR，“类型”为“多媒体”时“转接类型”只有“技能队列”。</p> </li> <li>- 请选择IVR/技能队列</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b> 语音、视频、点击通话类型技能队列支持转接IVR和技能队列，多媒体类型的技能队列仅支持转接技能队列。 转接的技能队列类型要与创建的技能队列类型一致。</p>

参数属性	说明
提示信息参数配置	<p>个性化配置。 “类型”为“语音”和“视频”时才有此配置。 取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 排队等待配置<ul style="list-style-type: none"><li>- 排队等待方式<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 播放等待音（默认）</li><li>▪ 自定义等待音</li><li>▪ IVR</li></ul></li><li>- 请选择IVR/请选择等待音</li></ul></li><li>● 保持等待配置<ul style="list-style-type: none"><li>- 保持等待方式<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 默认等待音（默认）</li><li>▪ 自定义等待音</li></ul></li><li>- 请选择等待音</li></ul></li><li>● 业务代表应答方式配置<ul style="list-style-type: none"><li>- 业务代表应答方式<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 报工号（默认）</li><li>▪ 不报语音</li><li>▪ 自定义报工号</li></ul></li></ul></li></ul> <p><b>说明</b> 等待音配置目前仅支持语音、视频类型的技能队列，多媒体、点击通话类型的技能队列该配置不展示。</p>

**步骤4** 单击“保存”完成配置。

**步骤5** 选择“技能组”。单击“新建”，进行技能组的创建。



图 2-31 技能组界面

新建技能组

\* 技能组名称

组织

技能队列

名称	技能权值	座席权值	操作
defaultMediaSkill	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✕"/>
defaultVideoSkill	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✕"/>
defaultAudioSkill	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✕"/>
click	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="✕"/>
<input type="button" value="⊕ 添加"/>			

技能组配置展示如下表：

表 2-5 技能组配置

技能组属性	说明
技能组名称	输入技能组名称。 字节长度≤64
组织	为技能组添加组织机构。
技能队列	单击 <input type="button" value="⊕ 添加"/> 选择技能队列。
技能权值	座席签入多个队列，优先处理技能权值大的队列中的呼叫。 选择技能队列后才可见此参数。
座席权值	呼叫优先分配给权值大的座席。 选择技能队列后才可见此参数。

**步骤6** 单击“保存”，返回技能组列表。

----结束

### 2.3.1.1.1 配置排队等待音

技能队列添加完成后，租户管理员可为技能队列配置自定义排队等待音。

### 前提条件

待配置的技能队列类型为：语音、视频。

## 业务场景

- 客户接入座席前排队等待时，听到的提示音。
- 业务代表将来话转移，客户等待时，听到的提示音。

## 操作步骤


**步骤1** 上传自定义的排队等待音。

详情请参见[2.6.3.2 音视频资源管理](#)，使用场景请选择“提示音”。

**步骤2** 联系系统管理员审核上传的排队等待音。

审核通过后进行下一步操作。

**步骤3** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”，选择一条音频或视频技能队列，单击操作列的“编辑”。

**步骤4** 单击，展开“参数配置”。

**步骤5** 找到“排队等待配置”，单击“排队等待方式”，选择“自定义等待音”。

**步骤6** 单击“请选择等待音”，选择审核通过的提示音，单击“确认”。

**步骤7** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.3.1.1.2 配置保持等待音

技能队列添加完成后，租户管理员可为技能队列配置自定义保持等待音。

## 前提条件

待配置的技能队列类型为：语音、视频。

## 业务场景

客户接入座席，座席保持当前语音通话，客户可听到一段提示音。

## 操作步骤


**步骤1** 上传自定义的保持等待音。

详情请参见[2.6.3.2 音视频资源管理](#)，使用场景请选择“提示音”。

**步骤2** 联系系统管理员审核上传的保持等待音。

审核通过后进行下一步操作。

**步骤3** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”，选择一条音频或视频技能队列，单击操作列的“编辑”。

**步骤4** 单击，展开“参数配置”。

**步骤5** 找到“保持等待配置”，单击“保持等待方式”，选择“自定义等待音”。

**步骤6** 单击“请选择等待音”，选择审核通过的提示音，单击“确认”。

**步骤7** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.3.1.2 配置被叫

接收到客户来话后，需要根据路由策略将客户路由到自助语音设备IVR或人工座席上，为使人工座席能够正常接听来话，您需要先完成被叫路由配置。

#### 前提条件

创建租户成功。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 被叫”，进入配置页面。

**步骤2** 单击“新建”，为虚拟呼叫中心添加被叫路由。

图 2-32 新建被叫界面

**新建被叫配置** X

\* 接入码 6677 ...

扩展码 1

\* 设备类型  IVR  技能队列

\* 技能队列 defaultAudioSkill ...

取消 保存

配置参数介绍如下：

- 接入码：单击"..."选择接入码时，弹出框中展示接入码的类型，人工语音业务请选择“音视频”类型的接入码。您可以根据需要选择不同类型的接入码。
- 扩展码：表示在接入码后需要继续拨该号码才能够路由到目的设备上。例如此处扩展码配置成1，则用户需要拨打66881，才能够接入defaultAudioSkill技能队列上。
- 设备类型：人工语音服务请选择技能队列。
- 技能队列：单击"..."选择技能队列时，弹出框中供选择的技能队列的类型与“接入码”的类型一致，例如“接入码”为“音视频”类型，那么可供选择的技能队列全部为“音视频”类型。

**步骤3** 单击“保存”，保存被叫配置。

----结束

### 2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列

租户管理员为座席工号分配业务账号和技能队列后，座席即可进行音视频通话业务。

#### 前提条件

创建租户成功。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号和密码登录AICC，选择“配置中心 > 员工中心 > 座席管理”，进入座席管理页签。


**步骤2** 选择一条座席工号信息，操作栏单击“配置”，进入座席信息配置页面。

**步骤3** 配置业务账号以及技能队列。

图 2-33 座席信息配置

技能队列	技能队列值	座席取值	默认选择	操作
defaultAudioSkill	1	1	<input type="radio"/>	自

- 平台角色：必填，选择该座席所属角色，此处人工语音业务请选择话务员。
  - 话务员：对客户的来话进行接听和转接。
  - 质检员：对普通话务员与客户的通话进行干预，例如插入、拦截、强制示忙等，用于对话务员处理来话的表现做辅导和监督。
  - 外呼座席：对客户的来话进行接听、转接，不接来话。
- 座席类型：必填，选择该座席类型，可以处理的业务类型，此处人工语音业务请选择音频座席。
  - 音频座席

- 视频座席
- 多媒体座席
- 全能型座席
- 座席手机/固话：配置座席使用的手机或者固定电话，此处人工语音业务可为空。
- 业务帐号：配置已创建的人员帐号，具体可参考[2.2.3 配置员工信息](#)，此处可先配置创建租间时的租户管理员。
- 认证方式：软电话认证方式，默认选择UAP认证即可。
  - UAP认证：后续登录Openeye软电话时使用软电话号码和密码登录。
  - 统一认证：系统自动认证
- 密码有效期天数：座席工号密码有效期天数，请保持默认。
- 智能识别：默认关闭，配置座席是否为智能座席。智能座席除了基本的语音控制功能外，支持实时的语音转文本，以及相关的智能推荐功能。当您开启智能识别开关时，需要保证开启智能座席的数量不能超过租户开通时分配的智能座席数。
- 单电话座席标识：开启这个特性后，座席拨指定接入码就可以进入一个IVR流程，根据IVR提示按某个键就能输入工号、密码签入，然后就可以用手机接电话。当您开启开关时，需要系统运维人员给租户基于平台定制单电话座席流程，并由租户提供号码资源，供单电话座席流程接入，才可正常使用该功能。
- 座席透显标识：用于第三方标记座席是否具有透显特性，不是功能特性开关，仅作为一个标签。透显特性是指座席可以自定义用户侧主叫显示号码（用户看到的主叫号码）与座席侧主叫显示号码（客户经理看到的主叫号码）。
- 技能类型：“技能类型”选择“技能队列”后单击  添加 配置座席的技能队列或者“技能类型”选择“技能组”配置座席的技能队列组。如果需要添加多个技能队列，那么需要保证添加的所有技能队列的媒体类型一致，全能型座席除外，例如都为“音视频”类型或者都为“多媒体”类型。单击“默认”，可指定默认技能队列。

#### 说明

- 默认技能队列可设置多个，但每种技能队列分类，只允许设置一个默认技能队列。
- 如果座席类型选择“视频座席”，您在申请租户资源时，需要申请对应的视频座席数。
- 如果座席类型选择“多媒体座席”，您在申请租户资源时，需要申请对应的多媒体座席数。
- 如果座席类型选择“全能型座席”，您在申请租户资源时，需要申请对应的全能型座席数。
- 如果业务账号不够用，请到“配置中心 > 员工中心 > 员工”下添加，此处不赘述。



**步骤4** 单击保存，为座席工号分配业务账号和技能队列完成。

**步骤5** （可选）单击右上角的“配置”，进入批量座席信息配置页面，进行批量配置。

图 2-34 批量配置

技能队列	技能权重	座席权重	默认选项	操作
defaultAudioSkill	1	1	0	删除

- 批量选择：可选择按工号或者按号段的方式选择需要配置的座席。
- 座席信息配置：可参考[配置业务账号以及技能队列](#)进行配置。

**步骤6** (可选) 勾选部分座席单击“”或直接单击“”，可进行批量或全部导出座席信息。

#### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

租户级参数“导出数据是否设置压缩文件密码”设置为“否”时无需输入压缩密码直接成功创建导出任务。

----结束

## 后续操作

租户管理员需重置座席的软电话号码密码，密码不由租户管理员设置，系统将随机生成，后续由座席人员再自行修改软电话号码密码。

**步骤1** 租户管理员登录系统，选择“配置中心 > 员工中心 > 座席管理”。

**步骤2** 勾选一个座席工号前的复选框，单击页面右上角的“随机重置软电话密码”。

#### 说明

请记住这个座席工号绑定的软电话号码，验证时需要使用。

**步骤3** 填写当前账号的密码，单击“确定”，完成密码重置。

----结束

修改已签入的座席的配置成功后，座席需要重新签入，使功能生效。

### 2.3.1.4 配置业务代表应答方式

技能队列添加完成后，租户管理员可为技能队列配置自定义的业务代表应答方式。

#### 前提条件

待配置的技能队列类型为：语音、视频。

#### 业务场景

客户接入座席，座席接听后，客户可听到一段提示音。

#### 操作步骤


**步骤1** 上传自定义的报工号前音和报工号后音。

详情请参见[2.6.3.2 音视频资源管理](#)，使用场景请选择“报工号前音”和“报工号后音”。

**步骤2** 联系系统管理员审核上传的报告工号前音和报工号后音。

审核通过后进行下一步操作。

**步骤3** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”，选择一条音频或视频技能队列，单击操作列的“编辑”。

**步骤4** 单击，展开“参数配置”。

**步骤5** 找到“业务代表应答方式配置”，单击“业务代表应答方式”，选择“自定义报工号”。

**步骤6** 单击“报工号前音”，选择审核通过的“报工号前音”，单击“确认”。

**步骤7** 单击“报工号后音”，选择审核通过的“报工号后音”，单击“确认”。

**步骤8** 单击“保存”，完成配置。

#### 说明

业务代表应答方式配置为自定义报工号时，报工号前音+工号+报工号后音的总时长应小于20s，如果超过20s时长只会播报前20s的语音数据。

---结束

## 2.3.2 座席工作台

租户管理员统一管理座席工作台设置，座席可在进行呼叫业务时使用。

### 2.3.2.1 配置来电原因

租户管理员配置来电原因，可供座席在受理业务时选择，用于标识来电原因。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 来电原因”。

**步骤2** 单击“新建”，新增来电原因。

**步骤3** 配置来电原因参数。

图 2-35 来电原因配置



新建来电原因

\* 来电原因 请输入

上级原因 请选择

描述 请输入

关联工单类型 请选择

取消 确认

表 2-6 来电原因参数说明

参数属性	说明
来电原因	必填，来电原因名称，不超过50个字符。
上级原因	选填，本来电原因的上级来电原因。
描述	选填，描述信息，不超过500个字符。
关联工单类型	选择来电原因关联的工单类型。 该参数需要开启Case 2.0特性后才可以配置。

**步骤4** 单击“确认”，完成来电原因配置。

**步骤5** （可选）选择已配置的来电原因后的“新建 > 新增子级”，新增二级来电原因，配置完成后单击“确认”。

----结束

### 2.3.2.2 设置休息原因

租户管理员为座席设置休息原因，包括休息时长，供座席休息时选择。



## 前提条件

1. 租户管理员进入“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”，配置以下参数内容。
  - 座席休息超时是否强制结束休息: 0:否;1:是: 配置为0。
  - 座席休息超时给主管发送站内信模板ID: 配置为已创建完成的站内短信模板ID。站内信通知模板配置参考管理员配置通知模板中的[站内信](#)。
2. 租户管理员已为座席设置了主管。

## 场景描述

座席签入后需要更新座席状态为“休息”时，系统会提供座席选择休息原因。选择相应的原因码后，休息时间开始计时。座席休息结束后，可变更座席状态，休息计时结束。当休息时间超过所选原因码设置时间，系统会提示休息超时，并给座席主管发送站内信，通知座席主管座席休息已超时。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 休息原因”。

**步骤2** 单击“新建”，进入新建休息原因界面。

### 新建休息原因 ×

\* 原因码

\* 原因描述

\* 休息时长  时  分  秒

表 2-7 新增休息原因界面元素说明

元素/组件名称	类型	元素/组件描述	取值范围	触发事件	备注
原因码	文本框	输入原因码。	纯数字: 1-255	输入	不可重复。
原因描述	文本框	输入原因描述。	字符串长度 ≤100	输入	-

元素/组件名称	类型	元素/组件描述	取值范围	触发事件	备注
休息时长	下拉框	输入休息时长	纯数字，时分秒格式： 00:00:00。 休息时长需要大于0秒 小于24小时。	输入	-

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

**步骤4** 单击“同步”，并同步到呼叫中心平台。

----结束

## 后续操作

已配置的休息原因支持：

- 单击“编辑”，修改休息原因内容。
- 单击“删除”，删除该条休息原因。
- 页面顶部单击“删除”，可批量删除休息原因。

### 📖 说明

- AICC上存在，呼叫中心平台上不存在，删除AICC上的原因码。
- AICC上不存在，呼叫中心平台上存在，AICC上增加此原因码，默认休息时间10分钟。
- AICC和呼叫中心平台都存在，比较原因码的基础信息，有变化则更新AICC中的原因码信息。

### 2.3.2.3 配置接触记录数据项

接触记录客户信息，补充在接触记录质检、音视频工作台，分析时，可获取有用的客户信息。

#### 2.3.2.3.1 新增自定义扩展字段

### 前提条件

租户已提供查询客户扩展信息的接口给AICC，并由AICC侧提供用于对接客户查询接口的二次开发接口，完成对接。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 接触记录数据项”。

**步骤2** 新增接触记录数据集。

1. 单击“接触记录数据集”，进入配置页面，单击“新建”。
2. 根据表2-8，填入参数值。

表 2-8 数据集参数说明

属性	说明
数据集名称	自定义数据集名称。字符串长度≤1024，创建多个，名称不可重复。
数据集来源接口	输入AICC侧开发的接口路径，用于对接客户提供的查询客户扩展信息的接口，请联系运维人员获取。

3. 单击“保存”，完成配置。

### 步骤3 新增自定义扩展字段。

#### 说明

最多可新增10条扩展数据。

1. 单击“接触记录字段”，进入配置页面，单击“新建”。
2. 根据表2-9，填入参数值。

表 2-9 自定义扩展字段参数说明

属性	说明
字段类别	选择“自定义扩展字段”。
字段名称	自定义扩展字段名称。字符串长度≤1024
字段标识	字符串长度≤128
接触列表可见性	扩展字段在接触记录列表是否可见，取值范围： -  : 是 -  : 否
字段顺序	字段在接触记录侧的展示顺序。序号小的排在前，序号相同的按列表顺序，字段在前的先展示。取值范围：纯数字，1-100。
来源数据集	取值范围：租间下已添加的所有接触扩展信息数据集。
数据集映射字段	数据集映射字段，字符串长度≤32
回写扩展字段	回写扩展字段，取值范围： extField1~extField10
数据类型	数据类型，取值范围： - 字符串 - 数据字典
数据字典值	数据类型为数据字典时，为必填项。 输入格式：键值1：值1，键值2：值2

3. 单击“保存”，完成配置。

**步骤4** 配置完成后，前往“客户接触历史 > 接触记录”，查看自定义扩展字段展示效果。

----结束

### 2.3.2.3.2 新增基础扩展字段



#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 接触记录数据项”。

**步骤2** 新增基础扩展字段。

1. 单击“接触记录字段”，进入配置页面，单击“新建”。
2. 根据表2-10，填入参数值。

表 2-10 基础扩展字段参数说明

属性	说明
字段类别	选择“基础扩展字段”。
字段名称	取值： - 受理号码 - 原始被叫 - 接触编号 - 呼叫ID - 协同呼叫ID - 登录IP - 客户名称 - 技能队列编号 - 座席组织机构
字段标识	选择字段名称后自动关联，置灰，不可修改。
接触列表可见性	扩展字段在接触记录列表是否可见，取值范围： -  ：是 -  ：否
字段顺序	字段在接触记录侧的展示顺序。序号小的排在前，序号相同的按列表顺序，字段在前的先展示。取值范围：纯数字，1-100。

3. 单击“保存”，完成配置。

**步骤3** 配置完成后，前往“客户接触历史 > 接触记录”，查看基础数据展示效果。

----结束

### 2.3.2.3.3 配置接触客户信息栏

#### 前提条件

- 已参见[步骤2](#)配置接触扩展信息数据集。
- 已参见[2.3.2.8 配置基础表](#)配置基础表数据。



#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 接触记录数据项”。

**步骤2** 新增接触客户信息栏。

1. 单击“接触客户信息栏”，进入配置页面，单击“新建”。
2. 根据[表2-11](#)，填入参数值。

表 2-11 接触客户信息栏参数说明

属性	说明
字段名称	字段名称。 字符串长度≤128
字段标识	字段标识。 字符串长度≤64
是否可见	音视频工作台上客户信息栏是否可见新增的数据项。 取值范围： -  ：是 -  ：否
排序号	接触客户信息栏界面上下排序号。 取值范围：1-100
数据来源类型	数据来源的类型。 取值范围： - 呼叫随路数据 - 信息数据集 - 本地数据
数据来源对象	数据来源对象标识。 - 数据来源类型为信息数据集，数据来源对象为接触扩展信息数据集界面配置的数据集名称。 - 数据来源类型为本地数据，对象标识为“配置中心 > 扩展与集成 > 基础表”界面配置的数据。

属性	说明
数据来源对象映射字段	数据来源对象映射字段。 字符串长度<=32 - 数据来源类型为呼叫随路数据，此值随路数据映射字段； - 数据来源类型为信息数据集，对象名称为数据集对象映射字段名称； - 数据来源类型为本地数据，对象名称为自定义表对象映射字段标识。
回写扩展字段	回写接触记录扩展字段。 默认值为空，可选extField1~extField10 值不为空时会在接触记录数据项界面增加一条数据。
数据类型	数据类型。 取值范围： - 字符串 - 数据字典
数据字典值	数据字典值。 “数据类型”为“数据字典”时此字段可见。 字符串长度<=1024 字段值格式为键值1:值1,键值2:值2
显示风格 “数据类型”为“数据字典”时此字段可见。	
背景色	背景颜色
前景色	字体颜色
字体	字体类型。 - 常规 - 粗体 - 斜体 - 下划线

3. 单击“保存”，完成配置。

**步骤3** 配置完成后，前往“客户接触历史 > 接触记录”，查看接触客户信息栏展示效果。

----结束

#### 2.3.2.4 配置语音通知

为语音通知配置回调相关信息，语音通知结束时，回调配置的URL并传递呼叫相关数据。

## 前提条件

- 租间开启语音通知特性。
- 语音通知的回调URL已通过系统管理员加入手机客服回调的地址白名单中。

## 背景信息

如果后续共享密匙发生变化，涉及的语音通知配置项也要修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 扩展与集成 > 语音通知”，单击“编辑”，更新共享密匙的值。  
共享密匙从客户处获取。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 语音通知”，开始配置语音通知回调URL。

**步骤2** 单击“编辑”配置语音通知的挂机回调URL。

- 挂机回调url：配置挂机回调url。url必须以http或https开头。

### 📖 说明

HTTP协议不是安全的网络协议，如确定使用，可能存在安全风险。推荐使用HTTPS协议。

- 挂机回调方法：默认配置为POST。
- 密匙：密匙长度不少于16个字符。

### 📖 说明

此处的请输入共享密匙是针对通过接口方式传入回调URL，不输入共享密匙将不鉴权，通过界面方式传入回调URL默认不鉴权。

不鉴权有安全风险，请谨慎使用。

**步骤3** 配置完成后单击“保存”。

----结束

### 2.3.2.5 配置一键双呼

为租间选择一键双呼类型，包括云客服双呼和ITA双呼，在后续调用座席双呼接口时以此处选择的双呼类型为准。同时为一键双呼配置回调相关信息，一键双呼结束时回调配置的URL并传递呼叫相关数据。

## 前提条件

- 租间开启一键双呼特性。
- 一键双呼的回调URL已通过系统管理员加入手机客服回调的地址白名单中。

## 背景信息

- 当回调URL鉴权方式选择了共享密钥签名时，如果后续共享密匙发生变化，涉及的一键双呼的配置项也要修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 扩展与集成 > 双呼”，单击“编辑”，更新共享密匙的值。
- 当回调URL鉴权方式选择了OAuth 2.0时，如果OAuth 2.0授权的AK、SK发生变化，涉及的一键双呼的配置项也要修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 扩展与集成 > 双呼”，单击“编辑”，更新AK、SK的值。

- 当一键双呼的类型选择了ITA双呼时，如果ITA侧提供的accessKey、appKey、secretKey发生变化，涉及的一键双呼的配置项也要修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 扩展与集成 > 双呼”，单击“编辑”，更新accessKey、appKey、secretKey的值。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 双呼”，进入双呼页面。

**步骤2** 单击“编辑”配置一键双呼的配置。

**步骤3** 选择一键双呼的类型：云客服双呼、ITA双呼。

云客服双呼：AICC云客服系统自带的双呼，ITA双呼：云客服侧封装了ITA的双呼接口。此处选择后，在后续调用座席双呼接口时以此处选择的双呼类型为准。

### 📖 说明

若您选择了ITA双呼，请在ITA侧确认已配置好话单推送URL，否则会影响ITA的话单推送到云客服，推送URL示例：

`https://10.243.7.176:28090/apiaccess/rest/cc-management/v1/ita/twopartiescall/statusnotify`

**步骤4** 配置云客服双呼。

1. 配置回调URL。

- 接通回调url/挂机回调URL：配置接通回调url/挂机回调URL。url必须以http或https开头。

### 📖 说明

HTTP协议不是安全的网络协议，如确定使用，可能存在安全风险。推荐使用HTTPS协议。

- 接通/挂机回调方法：默认配置为POST。

2. 配置接口调用URL鉴权。

- 回调URL鉴权方式：共享密钥签名、OAuth 2.0、不鉴权。

### 📖 说明

此处的回调URL鉴权方式设置是针对通过接口方式传入回调URL，通过界面方式传入回调URL默认不鉴权。

不鉴权有安全风险，请谨慎使用。

- 共享密钥：当“回调URL鉴权方式”选择“共享密钥签名”时需配置，密钥长度不少于16个字符。
- 请输入OAuth 2.0授权信息：当“回调URL鉴权方式”选择“OAuth 2.0”时需配置。
  - AK：AK（Access Key ID），访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符。
  - SK：SK（Secret Access Key），与访问密钥ID结合使用的密钥。
  - OAuth 2.0鉴权Login URL：获取OAuth 2.0访问令牌的地址。目前OAuth 2.0鉴权方式仅用于AppCube这个组件。

**步骤5** 配置ITA双呼。



### 1. 配置接口调用URL鉴权。

- 回调URL鉴权方式：共享密钥签名、OAuth 2.0、不鉴权。

#### 📖 说明

此处的回调URL鉴权方式设置是针对通过接口方式传入回调URL，通过界面方式传入回调URL默认不鉴权。

不鉴权有安全风险，请谨慎使用。

- 共享密钥：当“回调URL鉴权方式”选择“共享密钥签名”时需配置，密钥长度不少于16个字符。
- 请输入OAuth 2.0授权信息：当“回调URL鉴权方式”选择“OAuth 2.0”时需配置。
  - AK：AK（Access Key ID），访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符。
  - SK：SK（Secret Access Key），与访问密钥ID结合使用的密钥。
  - OAuth 2.0鉴权Login URL：获取OAuth 2.0访问令牌的地址。目前OAuth 2.0鉴权方式仅用于AppCube这个组件。

### 2. 配置ITA参数。

- AccessKey：ITA侧提供
- SecretKey：ITA侧提供
- AppKey：ITA侧提供
- ITA域名：ITA侧提供
- X号码分配模式：
  - 系统分配
  - 接入商指定
- X号码：ITA侧提供的购买的号码。

**步骤6** 配置完成后单击“保存”。

----结束

## 后续操作（仅针对 ITA 双呼）

若您选择了ITA双呼，请参照下面描述配置ITA双呼的认证证书。

**步骤1** 参考[2.17.6 管理证书](#)中的方式，获取ITA认证证书。

#### 📖 说明

对接ITA双呼，必须上传对应的认证证书。可参考浏览器方式获取证书，证书获取地址如下：  
<https://ITA域名/v1/nginx/axmn>。

**步骤2** 以系统管理员sysadmin用户登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”，进入配置页面。

**步骤3** 单击“新建”，证书编码必须设置为CERT\_ITA、选择证书类型为DER，选择已获取的ITA认证证书。

**步骤4** 单击“保存”。证书上传完成后需等待5分钟生效。

----结束

### 2.3.2.6 配置来电弹屏

租户管理员可将座席常用页面、自定义页面设置为来电弹屏，用于座席接听来电时展示。

#### 前提条件

- 第三方URL需要提前联系系统管理员配置才能使用。
- 内部页面需要提前自行配置完成，具体参考[2.3.2.7 配置页面](#)。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成管理 > 弹屏配置”。

弹屏设置支持“音视频”和“多媒体”两种类型的页面配置。

##### 📖 说明

座席工作台支持集成对应类型的弹屏页面，如“音视频工作台”集成“音视频”类型的弹屏页面，“在线交谈工作台”集成“多媒体”类型的弹屏页面。

**步骤2** 单击“新建”，进入新建来电弹屏界面，配置来电弹屏信息。

- 音视频和多媒体类型都最多支持配置5个来电弹屏页面。
- 音视频支持配置内部页面和外部页面，多媒体只支持配置外部页面。

图 2-36 内部页面

The screenshot shows a configuration window titled "新建来电弹屏" (New Incoming Call Pop-up) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- \* 页面名称** (Page Name): A text input field containing "客户信息" (Customer Information).
- \* 页面类型** (Page Type): A dropdown menu currently set to "内部页面" (Internal Page).
- \* 打开方式** (Opening Method): A dropdown menu currently set to "嵌入" (Embed).
- \* 配置页面** (Configuration Page): A dropdown menu currently set to "客户信息" (Customer Information).

At the bottom right of the form is a blue button labeled "提交" (Submit).

图 2-37 外部页面

新建来电弹屏✕

\* 页面名称

客户信息

\* 页面类型

外部页面

\* 打开方式

嵌入

\* 访问地址

https://www.huawei.com

\* 集成方式

URL POST请求传参

提交

表 2-12 来电弹屏参数说明

参数属性	说明
页面名称	自定义名称。
页面类型	取值范围： - 内部页面。 - 外部页面。
打开方式	取值范围： - 嵌入（内部页面默认只支持嵌入打开）。 - 独立打开。
配置页面	页面类型为内部页面时，需要配置该参数。 参数值为 <a href="#">2.3.2.7 配置页面</a> 中已发布的自定义页面。

参数属性	说明
访问地址	<p>页面类型为外部页面时，需要配置该参数。 参数值为系统管理员配置过的第三方URL。</p> <p><b>注意</b> 例如：访问地址配置为：https://www.huawei.com，实际传递的URL为 https://www.huawei.com? callerNum=400124&amp;calledNum=88880344&amp;callid=1574662344-400&amp; mediaType=1&amp;callType=1&amp;workNo=1511。默认添加以下参数：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- callerNum：主叫号码</li><li>- calledNum：被叫号码</li><li>- callid：本次会话ID</li><li>- mediaType：1：音频；5：多媒体</li><li>- callType：0：呼入；1：呼出</li><li>- workNo：平台座席工号</li></ul>
集成方式	<p>当页面类型是外部页面，打开方式为嵌入时，需要配置集成方式。取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- URL GET请求传参：通过配置弹屏参数进行集成，详情请参见<a href="#">场景一：通过URL地址集成（GET传参方式）</a>。</li><li>- URL POST请求传参：通过配置弹屏参数与处理表单数据进行集成，详情请参见<a href="#">场景二：通过URL地址集成（POST传参方式）</a>。</li><li>- Web API：通过AICCSupport.js进行集成，详情请参见<a href="#">场景三：通过URL地址集成（增加页面JS调用）</a>。</li></ul>

**步骤3** 单击“提交”，完成新建来电弹屏配置。

**步骤4** （可选）为外部页面配置弹屏参数。

若不配置，默认传递如下6个参数：callerNum、calledNum、callid、mediaType、callType、workNo。

1. 选择配置完成的来电弹屏页面，单击“配置”，进入外部访问地址参数配置页面。



2. 单击“新建”，新增弹屏URL传递参数。最多可添加10个参数。
3. 配置“弹屏URL传递参数”、“关联系统数据参数类型”和“关联系统数据参数”内容。
  - 呼叫数据

图 2-38 选择呼叫数据

新增

\*弹屏URL传递参数  
caller

\*关联系统数据参数类型  
呼叫数据

\*关联系统数据参数  
callerNum

提交

关联系统数据参数包括：


- callerNum：主叫号码
  - calledNum：被叫号码
  - callid：本次会话ID
  - media Type：1：音频；5：多媒体
  - callType：0：呼入；1：呼出
  - workNo：平台座席工号
- 随路数据

图 2-39 选择随路数据



关联系统数据参数为自定义参数。

- 单击“提交”，完成配置，单击“返回”，返回弹屏配置页面。

**步骤5** 选择配置完成的弹屏页面，在“是否启用”栏中单击 ，启用弹屏页面。

序号	页面名称	访问地址	媒体类型	页面类型	打开方式	集成方式	是否启用	操作
1	Integration page	https://www.baidu.com	音视频	外部页面	嵌入	URL参数	<input checked="" type="checkbox"/>	删除 编辑 配置

**步骤6** 如果启用了多条来电弹屏设置，可在“操作”栏中，单击“上移”或“下移”，调整弹屏弹出顺序，列表顶部的先弹出，列表底部的后弹出。

----结束

#### 📖 说明

已登录的座席账号需要退出重新登录，才能生效。

### 2.3.2.7 配置页面

租户管理员可以自定义页面，自定义的页面可被来电弹屏引用。

#### 前提条件

- 系统管理员为本租间开启“自定义数据”的功能。
- 已配置完成基础表内容，具体配置内容可参考[2.3.2.8 配置基础表](#)。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 页面配置”。
- 步骤2** 单击 $\oplus$ ，打开创建页面。
- 步骤3** 配置自定义页面信息。“场景名称”：字符串长度 $\leq 256$ ，不可重复。
- 步骤4** 单击“保存”，保存自定义页面。
- 步骤5** 自定义页面配置内容包括：页面布局和页面接口。选择已增加的自定义页面，进行配置。
1. 配置页面布局：

**图 2-40** 页面布局



**表 2-13** 配置页面参数说明

参数属性	说明
页面布局	
布局类型	取值范围： - 分块布局 - 平铺布局
排列个数	取值范围： - 2 - 3 - 4
保存	单击，可保存当前页面布局信息。
页面接口	
内部接口	配置对象列表。
外部接口	外部接口需要在接口管理中进行配置，请联系系统运营管理员。
保存	单击，可保存当前页面接口信息。

2. 配置页面接口

- 内部接口

图 2-41 内部接口









图 2-42 选择对象属性参数



表 2-14 内部接口参数说明

参数属性	说明
添加	单击，新增内部接口中的对象，最多添加5个。
对象列表	
对象名称	自定义对象名称。
基础表名称	选择已发布的基础表。
已选对象属性数量	选择基础表字段，支持多选。



参数属性	说明
操作	<p>配置对象列表的操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ：保存新增加的对象。</li> <li>▪ ：删除对象。</li> <li>▪ ：编辑对象配置。</li> <li>▪ ：对象下移。</li> <li>▪ ：对象上移。</li> <li>▪ ：取消新增加的对象。</li> </ul>


- 外部接口

图 2-43 外部接口



外部接口需要在接口管理中进行配置，请联系系统运营管理员。

**步骤6** 单击“保存”，自定义页面配置完成

**步骤7** 选择配置的页面名称，进入页面布局界面。单击页面名称左边的, 发布自定义页面。



----结束

**须知**

- 发布状态下的页面才可以在来电弹屏中被引用，被来电弹屏引用的页面不支持取消发布。
- 自定义页面最多支持创建5个页面，不需要的页面请及时删除。

**后续操作**

已配置的页面支持：

- 单击 ，可编辑选中的页面。
- 单击 ，可删除选中的页面。

### 2.3.2.8 配置基础表

租户管理员可以自定义基础表字段，用于自定义页面展示存储的客户信息。

#### 前提条件

系统管理员为本租间开启“自定义数据”的功能。

#### 业务场景

当企业租户需要存储小型客户数据到呼叫中心时，AICC提供自定义基础表来存储客户相关信息，结合自定义页面可实现来话时自动查询已上传的客户信息。自定义页面设置参考[2.3.2.7 配置页面](#)。


#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 基础表”。

**步骤2** 单击“新建”，进入新增基础表页面。

**步骤3** 配置基础表参数。

图 2-44 新建基础表参数



新建基础表

\* 表名称 RoleTable

描述 请输入

取消 保存

#### 说明

最多新增5个基础表。

- 表名称：自定义基础表名称，必填项。表名不包含特殊字符，字符串长度必须小于等于64。
- 描述：输入描述信息，非必填项。不允许特殊字符，字符串长度必须小于等于1024。

**步骤4** 单击“保存”，保存基础表信息。

**步骤5** 返回基础表配置页面，选择新增的基础表，单击“字段配置”，为基础表配置表字段。

**步骤6** 单击“新建”，进入新增页面。如图2-45所示进行配置。

图 2-45 新建字段参数

### 新建字段 ✕

\* 字段名称

\* 是否作为索引

\* 是否加密

\* 是否必填

\* 字段类型

\* 字段长度

\* 是否掩码展示  掩码展示  正常展示

注：个人数据或者敏感数据需要加密存储和掩码展示

#### 📖 说明

最多新增索引字段1个，普通字段30个，加密字段20个。

- 字段名称：必填项。表名不能包含特殊字符，字符串长度必须小于等于64。
- 是否作为索引：必填项。

可选值：

- ：索引
- ：非索引

#### 📖 说明

若作为索引字段则不能加密且必填。



- 是否加密：必填项。

可选值：

- ：加密
- ：不加密

### 📖 说明

如果该数据属于个人数据或敏感数据，请选择“加密”，确保该数据被妥善保管。

- 是否必填：必填项。  
可选值：
  - ：必填
  - ：非必填
- 字段类型：必填项。可选类型包括：字符串、数字、日期、时间、数据字典。
- 字段长度：必填项。取值范围：1-256。
- 是否掩码展示：必填项。可选值：掩码展示、正常展示。

### 📖 说明

如果该数据属于个人数据或敏感数据，请选择“掩码展示”，确保该数据被妥善保管。

- 掩码样式：当选择掩码展示时，为必填项。可选值：以1234567890为例。
  - 保留后4位：如1234567890 -> \*\*\*\*\*7890
  - 保留前4位：如1234567890 -> 1234\*\*\*\*\*
  - 掩码后4位：如1234567890 -> 123456\*\*\*\*
  - 掩码前4位：如1234567890 -> \*\*\*\*567890
  - 全掩码：如1234567890 -> \*\*\*\*\*
  - 邮箱掩码：邮箱保留前两位及最后一位字符，如 to\*\*\*\*3@aabbcc.com
  - 银行账号掩码：只显示前6位和后4位，如 620000\*\*\*\*\*1234
  - 身份证号掩码：掩码出生年月日和后4位，如 123456\*\*\*\*\*

**步骤7** 单击“保存”，保存基础表字段内容。

**步骤8** (可选)选择已配置的字段，单击“置顶”、“上移”、“下移”、“置底”更新字段顺序。

图 2-46 字段配置

基础表配置 / RoleTable



序号	字段名称	字段类型	是否作为索引	是否加密	是否必填	操作
1	ID	数字	索引	不加密	必填	<a href="#">详情</a>
2	taskname	字符串	非索引	加密	必填	<a href="#">详情</a>

**步骤9** 在基础表配置页面选择字段配置完成的基础表，单击“发布”，在弹出的提示框中，单击“确定”，确认发布基础表。

----结束

## 后续操作

草稿状态下的基础表支持：

- 单击“编辑”，修改基础表名称和描述内容。
- 单击“字段配置”，配置表字段内容。

- 单击“删除”，可删除不需要的基础表。
- 单击“发布”，正式启用配置完成的基础表。

发布状态下的基础表支持：

- 单击“字段配置”，配置表字段内容。
- 单击“撤回”，更新基础表状态为草稿。
- 单击“废弃”，更新基础表状态为废弃

废弃状态下的基础表支持：

- 单击“字段配置”，配置表字段内容。
- 单击“删除”，可删除不需要的基础表。

#### 说明

- 只有发布状态下的基础表可以被其他页面引用。
- 发布状态下的基础表不支持删除，只能撤回为草稿状态或者变更为废弃状态下的基础表才可以被删除。

### 2.3.2.9 查询数据表


租户管理员需要为配置的基础表添加具体的表数据内容，通话后会显示在配置的弹屏页面中。

#### 前提条件

- 租户已开通自定义数据特性。
- 存在已发布的基础表，可参考[2.3.2.8 配置基础表](#)。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成管理 > 数据表查询”，打开数据表查询菜单。


**步骤2** 单击，选择一个已发布的基础表。进行表数据配置。

请选择表名 

**步骤3** 导入表数据内容。

1. 单击“导入数据”，打开数据导入页面。
2. 单击“导出模板”，下载表数据模板文件至本地路径，填写表数据内容。

#### 说明

- 只允许上传excel文件，文件大小不能大于20M，文件名格式只能是中文、英文、数字加下划线。
  - 上传的excel表头与下载的模板文件表头要匹配，否则文件处理失败。
  - 导入数据内容不能以特殊字符“+”、“=”、“@”开头。“-”字符开头的内容需要满足这样的组合：“-”+一个或者多个数字+若干个任意字符。
3. 单击，在弹出框中选择已配置完成的表数据文件。

4. 单击“提交”，在弹出的确认框中单击“确定”，导入表数据内容。

**步骤4** 单击“导入结果查看”，进入导入结果列表界面，确认本次数据导入记录的“状态”为“导入处理完成”。

**步骤5** 单击返回，进入表数据列表界面，展示导入数据详情。

----结束

## 后续操作

- 数据编辑：已导入的表数据支持再次编辑。
  - 单击“编辑”，在“编辑”界面可编辑除索引数据外的其他表数据内容。确认数据正确后，单击“提交”，保存表数据。
  - 单击“删除”，在提示框中单击“确认”，可删除不需要的表数据内容。
- 数据导出：已有表数据内容支持导出功能。

### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- a. 单击“新增导出任务”，进入输入压缩密码界面。
- b. 输入自定义的压缩密码，单击“确认”，数据导出成功。
- c. 在提示框中单击“确定”，返回表数据配置页面。
- d. 单击“导出任务查看”，进入导出结果页面。
- e. 选择“导出任务状态”为“成功”的任务结果，单击“下载”，下载表数据文件至指定位置。
- f. 下载成功后，打开导出文件，输入压缩密码，即可查看表数据内容。

### 2.3.2.10 管理多媒体库

租户管理员可以预先配置一些多媒体库数据：常用语、语音、视频、图片、文档、地址、个性化表情、富文本、卡片模板、WhatsApp模板，供客服座席在处理业务时使用，提高工作效率。

## 前提条件

当配置卡片模板，卡片选项内容需要配置成URL时，请先向系统管理员提出申请，将URL加入地址白名单，申请通过后再配置。


## 背景信息



老版本升级到23.100.0版本，已经上传的aac文件需要重新上传，否则WHATSAPP渠道对接了infobip后，发送旧的aac文件会失败。

## 操作步骤



**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 资源管理 > 在线交谈多媒体库”，进入管理界面。

图 2-47 多媒体库管理


**步骤2** 配置常用语库。

1. 选择“常用语库”，单击 ，新增常用语类别。
2. 右侧“常用语类别”中输入类别名称，分配组织机构，左侧操作栏中单击 ，保存常用语类别。
3. 选择新增的常用语类别，右下侧，单击“新增”，新增常用语。
4. “常用语”中输入使用频率高的内容，单击“保存”，常用语配置完成。每次只支持新增一条常用语内容，常用语不超过80个字符。多条常用语需要分别单击“新增”依次增加。
5. “常用语列表”展示配置完成的常用语内容。选择已配置的常用语，可单击“删除”，删除不需要的常用语。右下侧单击“编辑”，可在“常用语”中重新编辑常用语内容。


**步骤3** 配置语音库/视频库/图片库/文档库/个性化表情库。以语音库为例进行配置操作。

1. 选择“语音库”，单击 ，打开新增类别界面。
2. 输入类别名称，分配组织机构，单击“完成”，配置语音类别完成，返回语音库配置界面。
3. 单击“上传”，打开上传文件界面。
4. 输入“名称”，“请选择需要上传的文件”中单击 ，选择上传文件。
5. 单击“完成”，文件上传结束。
6. (可选)已上传的文件内容支持以下操作，可根据需求执行。
  - 播放：音频文件支持在线播放（视频、图片文件支持在线预览）。
  - 下载：文档上传后支持在线下载。
  - 编辑：上传文件“描述”支持修改。
  - 删除：不需要的多媒体文件可以选择删除。
  - 发布：已上传的多媒体数据支持发布到5G平台，同步成功的多媒体数据可以支持发送至5G消息用户侧。发布到5G平台的多媒体数据过期时间是两个月。
  - 发布结果：查看多媒体数据发布5G平台的结果。


**步骤4** 配置地址库。

1. 选择“地址库”，单击 ，打开新增类别界面。
2. 输入类别名称，分配组织机构，单击“完成”，配置地址类别完成，返回地址库配置界面。
3. 单击“上传”，打开地址配置页面。
4. 输入“名称”、“经度”、“纬度”，其中经度整数部分为-180~180，小数部分为0-6位。纬度整数部分为-90~90，小数部分为0-6位。
5. 单击“完成”，地址配置完成。
6. (可选)已上传的地址支持以下操作，可根据需求执行。
  - 预览：配置的地址支持在线查看。
  - 编辑：上传地址“描述”支持修改。
  - 删除：不需要的地址可以选择删除。

#### 步骤5 配置富文本。

1. 选择“富文本”，单击 ，打开新增类别界面。
2. 输入类别名称，分配组织机构，单击“完成”，配置富文本类别完成，返回富文本配置界面。
3. 单击“创建”，打开创建富文本页面。
4. 输入“名称”、“描述”以及富文本内容。
5. 单击“保存”，完成富文本配置。
6. (可选)已创建的富文本内容支持以下操作，可根据需求执行。
  - 查看：配置的富文本支持查看。
  - 编辑：富文本内容支持修改。
  - 删除：不需要的富文本可以选择删除。

#### 步骤6 配置卡片模板。

1. 选择“卡片模板”，进入模板列表界面。
2. 选择“5G卡片”类型的卡片，单击“创建”，进入模板配置界面。
3. 配置5G卡片模板信息。
  - 自定义“名称”、“标题”、“描述”。
  - 媒体类型：包括图片、视频、语音。
  - 媒体资源：单击 ，选择对应的媒体资源。媒体资源为步骤3中发布成功的媒体资源。
  - 媒体高度：包括较低高度、中等高度、较高高度。
  - (可选)组织机构：分配组织机构。
  - 配置卡片选项：
    - i. 单击“新增卡片选项”，最多可新增3个卡片选项。
    - ii. 输入“卡片选项名称”、“卡片展示文字”。
    - iii. 选择选项类型，配置选项对应内容：

链接：在选项对应的内容中必须配置一个链接地址，供客户单击后跳转到指定页面。



### 📖 说明

http请求有安全风险，请谨慎使用。建议使用更安全的https。

拨号：在选项对应的内容中必须需要配置一个号码，供客户快速拨打配置的号码。

回复：在选项对应的内容中必须配置一个短语，供客户单击即可回复配置的短语。

iv. 单击“上移”、“下移”，可调整顺序。

- 单击“保存”，完成5G卡片模板配置。
- 选择“5G轮播卡片”类型的卡片，单击“创建”，进入模板配置界面。
- 配置5G轮播卡片模板信息。
  - 自定义“名称”、“标题”、“描述”。
  - 卡片排列方向：包括垂直、水平、浮动。
  - 图片对齐方式：包括左对齐、右对齐。
  - 卡片宽度：包括中等宽度、较小宽度。
  - （可选）组织机构：分配组织机构。
  - 配置卡片选项：单击“选择卡片”，选择最多5张已创建的5G卡片模板，单击“保存”，完成选项配置。已选择的卡片支持通过单击“上移”、“下移”调整轮播顺序。
- 单击“保存”，完成配置。

#### 步骤7 创建WhatsApp模板。


- 选择“WhatsApp模板”，进入模板列表界面。
- 单击“创建”，进入WhatsApp模板创建页面。
- 配置模板信息。
  - 自定义“模板名称”、“模板描述”。
  - 模板渠道：选择渠道管理中配置的WhatsApp渠道，具体配置可参考[2.5.8 配置WhatsApp渠道](#)。
  - 语言：选择模板的语言。
  - 模板内容：包括Header、Body、Footer、Buttons模块，根据需求自行配置。
- 单击“保存”，WhatsApp模板配置完成。

#### 步骤8 配置WhatsApp模板消息。

- 选择“卡片模板”，进入模板列表界面。
- 选择“WhatsApp模板消息”类型的卡片，单击“创建”，进入模板消息配置界面。
- 配置模板消息信息：
  - 自定义“Template消息名称”、“描述”。
  - WhatsApp Template名称：选择[创建WhatsApp模板](#)创建的模板。
  - 自动关联所属组织机构。
- 配置模板每天可用次数。

超过设置的值，发送模板消息时，发送失败。
- 单击“保存”，完成配置。

### 步骤9 创建Web卡片。

1. 选择“卡片模板”，进入模板列表界面。
2. 选择“Web卡片”类型的卡片，单击“创建”，进入模板配置界面。
3. 创建卡片模板信息。
  - 自定义“名称”、“标题”、“描述”。
  - 媒体类型：当前仅支持图片。
  - 媒体文件类型：当前仅支持jpg、png格式的图片
  - 对应的资源：单击，选择对应的媒体资源。媒体资源为步骤3中已添加的图片媒体资源。
  - 链接：配置一个链接地址，供客户单击后跳转到指定页面。

#### 说明

http请求有安全风险，请悉知。建议使用https。

4. 单击“保存”，完成Web卡片模板配置。




### 步骤10 创建网页协同地址。

1. 选择“网页协同地址”，进入网页协同地址列表界面。
2. 单击“创建”，进入网页协同地址创建页面。
3. 配置模板信息。
  - 自定义“名称”、“描述”。
  - 网页协同地址：座席通过在线交谈工作台选择发送这个地址，邀请用户进行网页协同，请合理配置。

#### 说明

http请求有安全风险，请悉知。建议使用https。

4. 单击“完成”，网页协同地址配置完成。

**步骤11** （可选）选择已配置的多媒体数据类别，单击，可以编辑类别名称。单击，可删除不需要的类别。单击，可通过关键词查找具体类别。

---

#### 注意

卡片模板不支持多媒体数据类别修改、删除和查询操作。

---

----结束

## 后续操作

对于图片类型，视频类型，音频类型、个性化表情数据，如果需要支持发送到5G消息用户侧，需要点击对应多媒体数据的发布按钮，将多媒体数据发布到5G CSP平台中。发布到5G CSP平台的文件需要注意文件大小在10M范围内，发布到5G CSP平台的多媒体数据过期时间是两个月。

### 2.3.2.11 配置身份验证流程

租户管理员为座席设置身份验证流程，供座席需要对客户身份进行验证时进行配置。

#### 前提条件

- 身份验证配置权限已开启。
- IVR流程语音已配置。

#### 场景描述

座席通话后，当座席需要对用户身份进行验证时，需要对接第三方系统。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 身份验证”。

**步骤2** 单击“新建”，进入新增身份验证流程界面。

图 2-48 新增身份验证流程

新增身份验证流程

验证方式名称: test

验证方式编码: 001


验证流程: test

取消 保存

表 2-15 新增身份验证流程界面元素说明

参数属性	说明
验证方式名称	验证方式名称。 字符串长度<=128
验证方式编码	验证方式编码。 字符串长度<=128
验证流程	租户下已发布的IVR流程。

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

**步骤4** 单击“”，将身份验证流程启用。

----结束

## 后续操作

已配置的身份验证流程在未启用时支持：

- 单击“编辑”，修改身份验证流程的验证流程。
- 单击“删除”，删除该条身份验证流程。

## 2.3.3 其他配置

租户管理员参考本节内容优化租间配置，可以提升座席方便度和客户感知度。

### 2.3.3.1 配置故障提示语

租户管理员可自定义故障提示语，用于系统座席故障时给用户播放的提示音。

#### 前提条件

配置自定义故障提示语，需要在“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”中上传“使用场景”为“故障音”的语音文件，待系统管理员审核通过后使用。

#### 场景描述

租户管理员开启故障提示语特性功能后，租间的转座席功能都会失效，提示已配置的故障提示语内容。但是客户直接呼入座席功能不受该特性影响，可以正常呼入。

例如，某个IVR流程中配置了转移图元，并且为该图元配置转技能队列的座席。当客户呼入后进入这个IVR流程后，选择转技能队列后，即播报故障提示语，并且转座席失效是针对所有座席。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC。选择“配置中心 > 系统管理 > 租户信息”，进入租间基本信息页签。


**步骤2** 选择“特性”项中的“故障提示语”，单击 ，开启租间故障提示音功能。

图 2-49 故障提示语

## 特性

智能识别	<input checked="" type="checkbox"/>
智能座席助手	<input checked="" type="checkbox"/>
机器人助手	<input type="text" value="test1"/> <span>保存</span>
移动座席/一键双呼标识	<input checked="" type="checkbox"/>
语音通知标识	<input checked="" type="checkbox"/>
匿名外呼标识	<input type="checkbox"/>
故障提示语	<input checked="" type="checkbox"/>
*提示音	<input type="text" value="默认"/> <span>保存</span>

**步骤3** 选择已审核通过的提示音，单击“保存”，完成配置。

**说明**

- 开关默认关闭。每次关闭开关时，都会提示“更新租间故障提示音成功!”。
- 系统自带一个默认提示音。

----结束

### 2.3.3.2 配置满意度调查

租户管理员可以设置满意度等级，用于租间进行满意度调查功能。

#### 业务场景

- 场景一：Web渠道满意度调查。  
客户在Web上连通座席客服，点击关闭聊天窗口时，弹出满意度调查界面，客户选择满意度星级，填写评价，确认后完成满意度调查，关闭聊天窗口。
- 场景二：短信满意度调查。  
在结束客户服务通话后，座席或客户挂断电话，系统自动给来电客户发送满意度调查短信，客户短信回复满意度结果。
- 场景三：IVR语音满意度调查。  
在结束客户服务通话后，座席挂断电话，来电客户转接到满意度调查，按键回复满意度结果。
- 场景四：Instagram、微信、Facebook、X (Twitter)、WhatsApp、5G消息、Telegram、LINE、短信渠道满意度调查。

座席主动结束会话后，系统自动发送满意度调查文本消息给客户。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 满意度调查”。

**步骤2** 配置满意度等级参数。

满意度等级：默认为5个级别，1：很不满意、2：不满意、3：一般、4：满意和5：很满意。

- 最后一行等级中，单击“+”，可以增加满意度等级。只有满意度等级未达到最大数时才可见“+”按钮。
- 单击“🗑️”，可以删除满意度等级。
- 单击“↑”、“↓”，可以调整满意度等级的顺序。
- 在“描述”中选择满意度等级描述。

满意度调查模板内容配置：配置满意度调查模板内容，取值范围字符串长度<=500。

图 2-50 满意度等级



## 📖 说明

最少可设置3个满意度等级，最多可设置5个满意度等级。

请配置的各渠道满意度调查使用的满意度等级一致：如语音满意度调查、短信满意度调查和网页、INSTAGRAM、WECHAT、FACEBOOK、TWITTER、WHATSAPP、5G、TELEGRAM、LINE、SMS渠道满意度调查。

如果已存在满意度相关的语音流程，在更新满意度等级设置后：


- 智能IVR流程请在“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > 流程管理 > 流程编排”中单击流程的“取消发布”后，单击编辑，确认满意度等级已同步后，再保存并发布流程。
- 普通IVR流程请在“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > 普通IVR”中单击流程的“取消发布”后，单击编辑，确认满意度等级已同步后，再保存并发布流程。

系统将使用租户默认语言生成满意度调查模板内容。

Instagram、Telegram、Whatsapp、Line、WeChat、FaceBook、Twitter、5G、SMS渠道的满意度调查将使用此满意度调查消息模板内容，向客户发送满意度调查消息。

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

**步骤4** 配置满意度调查配置参数。

- 满意度开关：单击 ，开启满意度调查。开启时，在座席挂机后可自动转满意度调查。
- 满意度流程：选择已发布成功的IVR流程，并保证流程中包含满意度调查图元。

## 📖 说明

- 调查配置的普通IVR流程配置方法：

1. 选择“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”，上传满意度调查图元中使用的语音文件或者视频文件，并审核通过。
2. 确认已创建主流程和异常处理流程并发布成功。
3. 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，新建子流程。  
“是否被引用”选择“是”。
4. 在流程编辑的画布中选择满意度调查图元，并配置相关内容，保存流程配置。
5. 选择创建的流程，单击发布。发布成功后即可使用。

具体配置可参考[配置普通IVR](#)。

- 调查配置的智能IVR流程配置方法：

1. 选择“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”，上传满意度调查图元中使用的语音文件或者视频文件，并审核通过。
2. 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > 流程管理 > 流程编排”，新建IVR流程。
3. 在流程编辑的画布中选择满意度调查图元，并配置相关内容，保存流程配置。
4. 选择创建的流程，单击发布。发布成功后即可使用。
5. 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > 智能机器人”，新建机器人。  
“流程名称”选择[步骤4.ii](#)中创建的流程。

具体配置可参考[配置智能IVR](#)。

- 满意度发送渠道：
  - 华为云短信
  - 短信网关
- 短信模板：选择在“通知模板”页面配置的“通知类型”为“外部通知”的短信模板。详情请参见[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 有效回复时间(分钟)：回复满意度调查的有效时间，取值范围1-1440，单位：分钟。

图 2-51 满意度调查配置界面

满意度等级 满意度调查配置 满意度调查策略配置 渠道满意度策略配置

### 音视频满意度调查

● 当IVR语音和短信满意度调查均开启，座席先行挂机时，如果系统已执行IVR语音满意度调查，将不再进行短信满意度调查。

#### IVR语音满意度调查

满意度开关①

满意度流程

#### 短信满意度调查

满意度开关①

满意度发送渠道  华为云短信  短信网关

短信模板

有效回复时间(分钟)

保存

#### 多媒体渠道满意度调查

渠道类型	满意度开关 ①	有效回复时间(分钟) ①
WEB	<input checked="" type="checkbox"/>	-
WECHAT	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
FACEBOOK	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
TWITTER	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
WHATSAPP	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
5G	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
TELEGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
LINE	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>
SMS	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="60"/>

保存

步骤5 单击“保存”，完成配置。



**步骤6** 配置满意度调查策略组配置参数。

- 策略组名称：设置满意度调查策略组的名称，字符串长度 $\leq 20$ 。
- 成员策略选择和已选成员策略：在“成员策略选择”下单击  勾选成员策略。
- 受理时间
  - 开始时间：选择每天需要转满意度调查的时间段的开始时间。
  - 结束时间：选择每天需要转满意度调查的时间段的结束时间。
- 受理日期
  - 开始日期：选择需要转满意度调查的时间段的开始日期。
  - 结束日期：选择需要转满意度调查的时间段的结束日期。
- 通话时长
  - 通话时长区间下限值（秒）：输入需要转满意度调查的最短通话时长，取值范围1-12位数字。
  - 通话时长区间上限值（秒）：输入需要转满意度调查的最大通话时长，取值范围1-12位数字。
- 技能队列策略：选择需要转满意度调查的技能队列。
- 呼叫类型：选择需要转满意度调查的呼叫类型。
  - 呼入
  - 呼出

**步骤7** 单击“保存”，完成配置。

**步骤8** 配置渠道满意度策略配参数。

- 渠道类型：满意度调查策略应用的渠道类型。
  - 音视频渠道
  - 多媒体渠道-WEB
  - 多媒体渠道-WECHAT
  - 多媒体渠道-FACEBOOK
  - 多媒体渠道-TWITTER
  - 多媒体渠道-WHATSAPP
  - 多媒体渠道-5G
  - 多媒体渠道-TELEGRAM
  - 多媒体渠道-LINE
  - 多媒体渠道-SMS
  - 多媒体渠道-INSTAGRAM
- 渠道：选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”页面下配置的多媒体渠道。详情请参见[2.5 配置多媒体渠道](#)。  
“渠道类型”选择“音视频渠道”以外的多媒体渠道才可见此参数。
- 优先级：渠道满意度策略的优先级。取值范围1-100，数字越小，优先级越高，优先匹配策略，执行满意度调查。
- 调查类型：渠道满意度调查的类型。
  - “渠道类型”选择“音视频渠道”时“调查类型”取值为：
    - IVR语音

- 短信
- 不调查
- “渠道类型”选择“多媒体渠道-Web”时“调查类型”取值为：
  - Web调查
  - 不调查
- “渠道类型”选择其它多媒体渠道时“调查类型”取值为：
  - 文本消息
  - 不调查
- 调查策略：选择在“满意度调查策略组配置”界面配置的策略组。

**步骤9** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.3.3.3 配置自定义提示音（座席回铃音）

自定义提示音即座席回铃音，由租间管理员统一配置，租间下所有座席的回铃音相同。

#### 前提条件

请在“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”中存在“使用场景”为“提示音”的语音文件。

#### 背景信息

座席回铃音用于当用户呼叫被分配到空闲座席后，在座席还没有摘机应答的情况下，给主叫用户播放的回铃音。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 提示音”。

**步骤2** 配置座席回铃音。

- “座席回铃音”：选择“自定义”。
- “指定提示音”：选择已上传的语音文件，单击“确认”，选择语音文件。

图 2-52 座席回铃音配置

座席回铃音配置 页面消息提醒配置

\* 座席回铃音  系统默认  自定义

\* 指定提示音 请选择一个提示音

保存

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.3.3.4 配置页面消息提醒

自定义页面消息提醒，由租间管理员统一配置，租间下所有座席的页面消息提醒相同。

#### 前提条件

无。

#### 背景信息

此配置仅适用于当页面被隐藏时，如浏览器最小化，或页面在后台标签页。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 工作台配置 > 提示音”。

**步骤2** 单击“页面消息提醒配置”，进入配置页面。

**步骤3** 设置音视频来话提醒、多媒体来话提醒、多媒体新消息提醒中的铃声和弹框提醒。

系统铃声包括如下5种，支持在线试听，请根据实际需要选择。

- msg
- news
- genie
- tip
- tinkle


**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

#### 后续操作

配置弹框提醒后，座席签入时，浏览器弹出是否允许显示通知的询问界面，需座席端允许，功能才会实现。

图 2-53 是否允许显示通知界面



### 2.3.3.5 配置语音静默座席

语音静默座席用于为智能语音机器人提供辅助，在机器人训练不完备的情况下，真人座席辅助机器人进行答复。

#### 前提条件

- 智能IVR侧配置并已发布监控或插入状态的IVR流程。
- 同时配置以下不同类型的被叫路由，具体可参考[2.3.1.2 配置被叫](#)。
  - 使用上述智能IVR流程创建“设备类型”为“IVR”，“类型”为“音视频”的被叫配置。
  - 创建“设备类型”为“技能队列”，“类型”为“多媒体”的被叫配置。
- 存在“类型”为“语音”的技能队列，详情请参见[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 语音静默座席配置”。

**步骤2** 单击“新建”，进入新增语音静默座席配置页面。配置语音静默座席参数。

图 2-54 新建语音静默座席

**新建语音静默座席**
✕

**信息配置**

\* 被叫IVR 请选择 ▼

\* 静默座席技能队列 请选择 ▼

人工座席技能队列 请选择 ▼

**座席工作时间**

**工作日**

座席工作时间	操作
<span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px;">⌚ 08:00</span> <span style="float: right;">▼</span> <span style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px;">⌚ 12:00</span> <span style="float: right;">▼</span>	
<span style="color: #007bff; font-weight: bold;">+</span> 添加	

**非工作日**

座席工作时间	操作
<span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px;">⌚ 08:00</span> <span style="float: right;">▼</span> <span style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px 10px;">⌚ 12:00</span> <span style="float: right;">▼</span>	
<span style="color: #007bff; font-weight: bold;">+</span> 添加	

取消
保存

表 2-16 语音静默座席参数说明

参数属性	说明
<b>信息配置</b>	
被叫IVR	使用监控或插入状态下已发布的智能IVR流程创建的被叫IVR。
静默座席技能队列	已配置的多媒体类型的被叫配置。
人工座席技能队列	已配置的语音类型技能队列。
座席工作时间：最多4个工作时间段。	

参数属性	说明
工作日	工作日中座席的工作时间段。
非工作日	非工作日中座席的工作时间段。

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.3.3.6 管理留言

租户管理员可以对当前租间下的留言进行条件分页查询、分配、处理、播放、下载操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“留言管理”，进入管理页面。

**步骤2** 留言记录支持手动查询，可根据条件查询留言。


图 2-55 留言列表界面






表 2-17 留言查询参数说明

参数属性	说明
时间	取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义时间段</li> </ul>
联系号码	客户号码。
座席工号	租间座席工号。
渠道类型	取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>语音：支持处理、播放、下载操作。</li> <li>WEB：支持分配、查看留言、处理操作。</li> </ul>

**步骤3** 选择“待分配”，分配座席处理。

1. 单击“分配”，进入分配留言弹窗。
2. 查询租间下所有已绑定帐号的座席或根据条件查询座席，单击，选择一个座席。
3. 单击“提交”，留言分配给选定座席。
4. 选择“待处理”，座席工号、处理人更新为选中座席的工号、业务帐号，更新时间为当前时间，留言状态由待分配变为未处理。

**步骤4** 播放留言内容。支持以下操作：

- ：播放/暂停留言。
- 00:04/00:04 ：前进/后退放音。
- ：调整播放声音大小。
- 1.0X：选择留言播放速度，支持0.5X、0.75X、1.0X、1.25X、1.5X、2.0X。


**步骤5** 下载留言。 **说明**

此处下载的留言，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

播放和下载功能只适用于当前盘符。例如：当前盘符是Y盘，从Y盘切换到Z盘，将导致播放和下载失败。如果需要正常播放和下载历史文件，请从Z盘重新切换到Y盘。

1. 选择需要下载的留言记录，单击“下载”。
2. 输入自定义的“压缩密码”。  
压缩密码需包含字母、数字和特殊字符\_@%  
压缩密码取值为字符串长度小于等于12位。
3. 单击“确认”。

**步骤6** 座席处理接收到的留言。

1. 选择“待处理”。
2. 单击一条留言记录的“处理”，进入处理留言弹窗，同时留言状态由未处理变为处理中。
3. 座席状态确认为空闲状态，单击，对联系号码发起呼叫，处理留言内容。
4. 返回“处理意见”框输入处理意见，单击“提交”，完成留言处理。提交成功后该留言记录的“留言状态”由“处理中”变为“已处理”。

----结束

### 2.3.3.7 查看接触记录

租户管理员可以对当前租间下的接触记录进行条件查询、导出等操作，进而了解座席的工作情况。

## 前提条件

非开租后默认展示的接触信息字段请参见[2.3.2.3 配置接触记录数据项](#)配置。

## 操作步骤



- 步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 接触记录”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询接触记录。

图 2-56 接触记录界面


The screenshot shows a search interface for contact records. At the top, there are filters for '最近1天' (Last 1 day), '接触号码' (Contact number), '组织机构' (Organization), and '更多' (More). Below these are several dropdown menus for '呼叫类型' (Call type), '媒体类型' (Media type), '技能队列' (Skill queue), '满意度评价' (Satisfaction rating), '是否设置来电原因' (Whether to set incoming call reason), and '业务帐号名称' (Business account name). There are also input fields for '座席工号' (Agent ID), '主叫号码' (Caller number), '被叫号码' (Called number), '受理号码' (Handled number), '客户名称' (Customer name), and '呼叫座席号' (Call agent ID). A '重置' (Reset) button and a '搜索' (Search) button are located at the bottom left of the filter section.

呼叫座席号	客户号码	业务帐号名称	座席工号	主叫号码	被叫号码	媒体类型	呼叫类型	开始时间	结束时间	通话时长(s)	挂机方	技能队列	来电原因	录音文件
172129450783670475597	12222...	*****174	433	12222...	66661...	多媒体...	呼入	2024-07-18 17:21:47	2024-07-18 17:21:48	1	用户	media_d1	-	播放 下载
172129330698841406910	12222...	*****174	433	12222...	66661...	多媒体...	呼入	2024-07-18 17:01:46	2024-07-18 17:21:48	1202	超时...	media_d1	-	播放 下载

表 2-18 接触记录界面参数说明

元素	类型	说明
最近1天	下拉框+日历组件	查询条件之一，待查询接触记录的产生时间。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义</li> </ul> 缺省值：最近1天 <b>说明</b> 受参数配置中“允许查询接触记录的时间跨度”影响。
接触号码	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的主被叫和受理号码 此参数查询为精确查询，号码与输入的号码完全一样的接触记录才会查询显示出来。
组织机构	选择框	查询条件，根据组织机构查询解接触记录。 组织机构分为无组织机构和有组织机构。 其中，有组织机构可根据关键词进行过滤。 单击⊗，可删除已选择的组织机构。
更多	按钮	显示高级搜索查询条件。
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
	按钮	新增导出任务。 <b>说明</b> 该按钮的展示受接触记录导出权限控制，没有该权限的座席，无法导出。租户管理员默认携带该权限。




元素	类型	说明
	按钮	查看导出任务。 <b>说明</b> 该按钮的展示受接触记录导出权限控制，没有该权限的座席，无法查看导出任务。租户管理员默认携带该权限。
呼叫类型	下拉框	查询条件之一，待查询接触记录的呼叫类型 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼出</li><li>• 呼入</li><li>• 预测式外呼</li><li>• 预览式外呼</li><li>• 预占式外呼</li><li>• ITA双呼</li><li>• 固定比例外呼</li><li>• 双呼</li><li>• 协同呼叫</li><li>• 点击通话</li><li>• 智能机器人外呼</li></ul>
媒体类型	下拉框	查询条件之一，待查询接触记录的媒体类型 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 语音</li><li>• 视频</li><li>• 多媒体</li></ul>
技能队列	下拉框	查询条件之一，待查询接触记录的技能队列
满意度评价	下拉框	查询条件之一，待查询接触记录的满意度评价 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 很不满意</li><li>• 不满意</li><li>• 一般</li><li>• 满意</li><li>• 很满意</li><li>• 未评价</li><li>• 评价失败</li></ul> <b>说明</b> 满意度评价内容可自定义，详情请参见 <a href="#">2.3.3.2 配置满意度调查</a> 。

元素	类型	说明
是否设置来电原因	下拉框	查询条件之一，待查询接触记录是否设置来电原因 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 是</li><li>• 否</li></ul>
业务帐号名称	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的业务帐号名称
座席工号	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的座席工号
主叫号码	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的主叫号码 若租户所拥有的座席数量不超过系统参数“租户接触记录支持主叫/被叫/受理号码模糊查询时所拥有的最大座席数量”配置的数量时，在主叫号码精确匹配不到记录并且查询时间区间不超过7天时，可以进行模糊查询。
被叫号码	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的被叫号码 若租户所拥有的座席数量不超过系统参数“租户接触记录支持主叫/被叫/受理号码模糊查询时所拥有的最大座席数量”配置的数量时，在被叫号码精确匹配不到记录并且查询时间区间不超过7天时，可以进行模糊查询。
受理号码	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的受理号码 若租户所拥有的座席数量不超过系统参数“租户接触记录支持主叫/被叫/受理号码模糊查询时所拥有的最大座席数量”配置的数量时，在受理号码精确匹配不到记录并且查询时间区间不超过7天时，可以进行模糊查询。
客户名称	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的客户名称
呼叫流水号	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的呼叫流水号
通话时长开始	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的最小通话时长 取值范围：[0,+∞] 单位秒 查询接触记录的时间跨度超过31天此参数不可用。
通话时长结束	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的最大通话时长 取值范围：[0,+∞] 单位秒 此参数查询为模糊查询，号码中存在输入的数字的接触记录会查询显示出来。 查询接触记录的时间跨度超过31天此参数不可用。
接触号码(模糊查询)	文本框	查询条件之一，待查询接触记录的主被叫和受理号码 查询接触记录的时间跨度超过31天此参数不可用。
重置	按钮	重置查询条件

元素	类型	说明
搜索	按钮	查询接触记录
呼叫流水号	按钮	系统随机生成的一串19位数字，单击可查询客户受理号码在一次接触中相关操作，包括会话内容、来电原因、同次接触记录、转接记录。
客户号码	标签	客户号码。
业务账号名称	标签	业务账号名称。
座席工号	标签	座席工号。
主叫号码	标签	主叫号码。
被叫号码	标签	被叫号码。
媒体类型	标签	媒体类型，若媒体类型为多媒体时，追加展示多媒体渠道。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 语音</li><li>• 视频</li><li>• 多媒体_网页</li><li>• 多媒体_微信</li><li>• 多媒体_脸书</li><li>• 多媒体_推特</li><li>• 多媒体_5G</li><li>• 多媒体_邮件</li><li>• 多媒体_Line</li><li>• 多媒体_Whatsapp</li><li>• 多媒体_TELEGRAM</li><li>• 多媒体_INSTAGRAM</li><li>• 多媒体_短信</li></ul>

元素	类型	说明
呼叫类型	标签	呼叫类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼出</li><li>• 呼入</li><li>• 预测式外呼</li><li>• 预览式外呼</li><li>• 预占式外呼</li><li>• ITA双呼</li><li>• 固定比例外呼</li><li>• 双呼</li><li>• 协同呼叫</li><li>• 点击通话</li><li>• 智能机器人外呼</li></ul>
开始时间	标签	开始时间。
结束时间	标签	结束时间。
通话时长(s)	标签	通话时长(s)。 通话时长为从接通会话到挂机的时长。 通话时长小于1秒时，此字段的值显示为0，录音文件可以正常播放和下载。
挂机方	标签	挂机方。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 用户</li><li>• 座席</li></ul>
技能队列	标签	技能队列。
来电原因	标签	来电原因。
来电备注	标签	来电备注。


元素	类型	说明
满意度评价	标签	<p>满意度评价。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 很不满意</li> <li>● 不满意</li> <li>● 一般</li> <li>● 满意</li> <li>● 很满意</li> <li>● 未评价</li> <li>● 评价失败</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 开通IVR语音满意度调查并绑定了满意度调查IVR流程后，若用户没有评价展示为空。</li> <li>● 开通短信满意度调查并绑定了短信模板后，若用户没有评价展示为空。</li> <li>● 开通渠道满意度调查后，若用户没有评价展示为空。</li> <li>● 没有转到满意度流程，展示为空。</li> </ul>
录音文件	按钮组	<p>录音文件。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 播放</li> <li>● 下载</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 语音文件支持播放和下载，下载的文件格式为wav。</li> <li>● 座席视频应用模式为SFU视频时，与客户视频通话产生的接触记录信息，视频文件支持在线播放和下载，下载的文件格式为mp4。</li> <li>● 座席视频应用模式为MCU视频时，与客户视频通话产生的接触记录信息，视频文件仅支持下载，下载的文件格式为ts。</li> <li>● 视频应用模式为MCU(CloudVC)时下载视频文件座席必须已签入。</li> </ul> <p>单击播放后在上方显示放音组件  00:00/00:00 1.0X</p> <p>用于播放接触记录中记录的录音。</p> <p>下载后的视频不建议使用windows media player播放，推荐使用其他视频软件。</p> <p>当开启录屏和屏检特性自动录制业务代表的屏幕操作情况后：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 语音接触记录单击播放后会弹出业务代表的屏幕操作的视频。</li> <li>● 视频接触记录单击播放后弹出“录音文件详情”界面，单击“媒体类型”为“VRC”后的“播放”后弹出业务代表的屏幕操作的视频。</li> </ul>

**步骤3** 支持将接触记录数据（不包含语音、视频文件）批量导出到本地。

1. 单击“”，选择数据范围和导出字段，输入压缩密码。

**说明**

- 压缩密码复杂度请参见界面提示，此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
- 此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。
- 租户级参数“导出数据是否设置压缩文件密码”设置为“否”时“压缩密码”参数不可见。

2. 单击“”，展示最近7天的导出任务。打开文件需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

**步骤4** 支持接触记录中的录音文件播放与下载。

1. 在录音文件列，单击播放，即可播放录音文件。
  - 语音接触记录单击播放后会弹出业务代表的屏幕操作的视频。
  - 视频接触记录单击播放后弹出“录音文件详情”界面，单击“媒体类型”为“VRC”后的“播放”后弹出业务代表的屏幕操作的视频，单击“媒体类型”为“视频”后的“播放”后弹出视频通话视频。
2. 在录音文件列，单击“下载”，输入压缩包密码，即可下载录音文件。

**说明**

此处下载的录音文件，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。  
下载后的视频不建议使用windows media player播放，推荐使用其他视频软件。

----结束

### 2.3.3.8 查看双呼记录

租户管理员可以对当前租间下的双呼记录进行条件分页查询、导出，对录音文件进行播放、下载操作。当前版本界面的双呼记录仅针对ITA双呼。

#### 前提条件

租间已开启一键双呼特性。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 双呼记录”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询双呼记录。

图 2-57 双呼记录界面







表 2-19 双呼记录界面元素说明

元素	类型	说明
时间	下拉框	取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义时间段</li> </ul>
主叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一，输入一键双呼后拨打的座席侧的号码。
被叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一，输入一键双呼后拨打的客户侧的号码。
重置	按钮	重置查询条件
搜索	按钮	查询双呼记录
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
	按钮	新增导出任务，导出双呼记录数据。

元素	类型	说明
	按钮	查看导出任务。
主叫号码	标签	一键双呼后拨打的座席侧的号码。 主叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
被叫号码	标签	一键双呼后拨打的客户侧的号码。 被叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
发起呼叫时间	标签	双呼时呼叫建立时间，即开始呼叫主叫时间。
呼叫结束时间	标签	呼叫双呼最后一方挂断时间。
主叫应答时间	标签	呼叫建立后，主叫接通应答时间。
被叫应答时间	标签	主叫接通后，被叫接通应答时间。
通话时长 (S)	标签	通话时长，以双方通话建立开始计算，单位秒。
释放原因	标签	显示通话释放原因。
操作	标签	<ul style="list-style-type: none"><li>● 播放</li><li>● 下载</li></ul>
成功率	标签	展示双呼成功率 <ul style="list-style-type: none"><li>● 呼叫成功数：查询列表下的呼叫成功数。</li><li>● 呼叫失败数：查询列表下的呼叫失败数。</li></ul>


**步骤3** 支持将双呼记录数据（不包含语音、视频文件）批量导出到本地。

1. 单击“”，输入压缩密码。






### 📖 说明

- 压缩密码复杂度请参见界面提示，此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
- 此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

2. 单击“”，展示最近7天的导出任务。打开文件需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

**步骤4** 播放双呼录音内容。支持以下操作：

- ：播放/暂停录音。
- **00:04/00:04** ：前进/后退放音。
- ：调整播放声音大小。
- **1.0X**：选择录音播放速度，支持0.5X、0.75X、1.0X、1.25X、1.5X、2.0X。

**步骤5** 下载双呼录音。

1. 选择需要下载的双呼录音，单击“下载”。

### 📖 说明

此处下载的双呼录音，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

2. 在请确认弹窗中单击“是”。

----结束

## 2.3.3.9 配置在线交谈服务时间

租户管理员可以预先设置工作日与非工作日的日期，使座席更方便地管理工作时间。


### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 在线交谈服务时间”，进入配置页面。

图 2-58 工作台配置



**步骤2** 配置工作日历。

- 选择休息日：支持多选，选择每周的某几天为非工作日，例：每周六、日为非工作日。所选日期同步至所有月份。
- 指定休息日期：指定某几天为非工作日，例：指定2019年10月1日-2019年10月7日（国庆节）为非工作日。
  - a. 单击 ，进入新增指定休息日期界面。


### 说明

关闭将清空该表格中的所有数据，请谨慎操作。

- b. 单击“添加”，参考图2-59，配置指定休息日期参数。

图 2-59 配置指定休息日期



- c. 单击“保存”，保存配置。
- 指定工作日期：选择某几天为工作日，最长可选一年内日期，例：2019年7月13日（周六、临时加班）为工作日。
  - a. 单击 ，进入新增指定工作日期界面。

### 说明

关闭将清空该表格中的所有数据，请谨慎操作。

- b. 单击“添加”，参考图2-60，配置指定工作日期参数。

图 2-60 配置指定工作日期



- c. 单击“保存”，保存配置。

**步骤3** 配置的工作日与非工作日实时展现在日历预览中，可直接查看配置结果。

图 2-61 日历预览



---结束

## 2.3.3.10 管理会话

租户管理员可以在线查看座席已建立的会话信息，并允许人工终止指定会话。


### 注意

如果选择终止会话的座席正在通话中，终止会话不会影响本次通话，如果该座席再进行其他操作或者刷新页面，系统会强制登出，请谨慎执行终止会话操作。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 员工中心 > 会话管理”，进入管理界面。

图 2-62 会话管理




帐号	客户端IP	开始时间	操作
HW23052601	10.242.5.221	2023-08-02 10:58:23	删除
↓ ↓ ↓	10.242.5.221	2023-08-02 11:00:14	

共 2 条    10条/页    < 1 > 前往    1 页

- 帐号：已登录员工的业务帐号。
- 客户端IP：座席登录IP地址。
- 开始时间：座席登录AICC的时间。

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 输入员工账号，支持根据账号查询会话信息。
- 单击 ，支持根据输入条件刷新数据或者实时刷新数据。


**步骤3** 单击 ，支持表头设置。

图 2-63 会话管理列配置



- 单击 或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

**步骤4** 选择一条会话信息，单击“删除”，可以终止指定会话信息。

#### 📖 说明

终止指定会话后，该客户端不能继续执行操作，退回到登录页面。

----结束

### 2.3.3.11 查看技能重设记录

座席或租户管理员可以查询重设技能队列的详细情况。

#### 前提条件

- 座席需要具有技能重设记录的菜单权限。
- 已执行[后续操作](#)操作重设座席技能队列。

#### 操作步骤


**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“接续操作日志 > 技能重设记录”，进入管理页面。

**步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询技能重设记录。

图 2-64 技能重设记录界面



表 2-20 技能重设记录界面元素说明

元素	类型	说明
时间	下拉框	取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义时间段</li> </ul>
调整业务账号	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>质检员的业务账号。</li> </ul>
调整座席工号	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>质检员的座席工号。</li> </ul>
被调整业务账号	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>被质检员调整技能队列的座席的业务账号。</li> </ul>
被调整座席工号	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>被质检员的调整技能队列的座席的座席工号。</li> </ul>
重置	按钮	重置查询条件。
搜索	按钮	查询技能重设记录。
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
调整业务账号	标签	<ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>质检员的业务账号。</li> </ul>
调整座席工号	标签	<ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>质检员的座席工号。</li> </ul>
被调整业务账号	标签	<ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>被质检员的调整技能队列的座席的业务账号。</li> </ul>
被调整座席工号	标签	<ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>被质检员调整技能队列的座席的座席工号。</li> </ul>
调整时间	标签	调整技能队列的时间。

元素	类型	说明
调整前技能队列	标签	座席调整技能队列前签入的技能队列。
调整后技能队列	标签	座席调整技能队列后签入的技能队列。

----结束

### 2.3.3.12 查看身份验证记录

座席或租户管理员可以查询身份验证的详细情况。

#### 前提条件

座席需要具有身份验证记录的菜单权限。


#### 操作步骤

- 步骤1** 以座席或租户管理员角色登录客户服务云，选择“接续操作日志 > 身份验证记录”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询身份验证记录。

图 2-65 身份验证记录界面

表 2-21 身份验证记录界面元素说明

元素	类型	说明
时间	下拉框	取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义时间段</li> </ul>
业务账号	文本框	高级搜索查询条件之一，发起身份验证的座席的业务账号。该参数的展示受查询所有身份验证记录权限控制，没有该权限的座席，无法可见。租户管理员默认携带该权限。

元素	类型	说明
座席工号	文本框	高级搜索查询条件之一，发起身份验证的座席的座席工号。 该参数的展示受查询所有身份验证记录权限控制，没有该权限的座席，无法可见。租户管理员默认携带该权限。
呼叫流水号	文本框	高级搜索查询条件之一，呼叫流水号。
验证号码	文本框	高级搜索查询条件之一，用户号码。
验证结果	下拉框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 未返回</li><li>● 通过</li><li>● 失败</li><li>● 异常</li></ul>
重置	按钮	重置查询条件
搜索	按钮	查询身份验证记录
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
业务账号	标签	发起身份验证的座席的业务账号。
座席工号	标签	发起身份验证的座席的座席工号。
呼叫流水号	标签	呼叫流水号。
验证号码	标签	用户号码。
验证时间	标签	发起身份验证的时间。
验证类型	标签	身份验证的方式名称。
验证结果	标签	身份验证的结果。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 未返回</li><li>● 通过</li><li>● 失败</li><li>● 异常</li></ul>

---结束

### 2.3.3.13 管理文档

租户管理员可以对当前租间下的文档进行条件分页查询，对文档文件进行失效、预览和下载操作。

#### 前提条件

租间已开启合同数字签名特性。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 文档管理”，进入管理页面。

**步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询文档信息。


图 2-66 文档管理界面

The screenshot shows a search interface for document management. At the top, there is a search bar labeled '搜索文档名称' (Search Document Name) with a '高级搜索 ^' (Advanced Search) button and a refresh icon. Below this are three filter fields: '主叫号码' (Main Call Number), '被叫号码' (Called Number), and '文档状态' (Document Status) with a dropdown arrow. A date range selector is also present, showing '日' (Day) and '-'. There are '重置' (Reset) and '搜索' (Search) buttons. At the bottom, a table header is visible with columns: '主叫号码', '被叫号码', '文档状态', '文档名称', '签名日期', '更新日期', and '操作'.

表 2-22 文档管理界面关键元素说明

元素属性	类型	说明
搜索文档名称	文本框	文档的名称。
主叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时主叫是接入码。</li><li>客户发起呼叫时主叫是客户号码。</li></ul>
被叫号码	文本框	高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时被叫是客户号码。</li><li>客户发起呼叫时被叫是接入码。</li></ul>
文档状态	下拉框	高级搜索查询条件之一，文档的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>未签名</li><li>已签名</li><li>已失效</li></ul>



元素属性	类型	说明
签名日期	下拉框	高级搜索查询条件之一，签名日期。
重置	按钮	重置查询条件
搜索	按钮	查询文档管理记录
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
主叫号码	标签	<ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时主叫是接入码。</li><li>客户发起呼叫时主叫是客户号码。</li></ul> 主叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
被叫号码	标签	<ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时被叫是客户号码。</li><li>客户发起呼叫时被叫是接入码。</li></ul> 被叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。
文档状态	标签	文档的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>未签名</li><li>已签名</li><li>已失效</li></ul>
文档名称	标签	文档的名称。
签名日期	标签	文档签名的日期。
更新日期	标签	文档重新签名的日期。

元素属性	类型	说明
操作	标签	<ul style="list-style-type: none"><li>失效 选择需要失效的文档，单击“失效”。</li><li>下载 选择需要下载的文档，单击“下载”。 <b>说明</b> 此处下载的文档中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。</li><li>预览 选择需要预览的文档，单击“预览”。</li></ul>

---结束

### 2.3.3.14 管理骚扰记录

租户管理员对座席提交的骚扰记录进行审核，审核通过后加入到特殊名单列表中，租户管理员和座席人员可以查看审批结果。

#### 前提条件

座席查看审批结果需要具有渠道配置、呼叫中心配置、设置和骚扰记录审核的菜单权限以及的查询所有接触记录的操作权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 资源管理 > 骚扰记录”，进入管理页面。


**步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询骚扰记录信息。

图 2-67 骚扰记录界面



表 2-23 骚扰记录界面关键元素说明

元素属性	类型	说明
申请时间	日历组件	查询条件之一，申请时间的范围。 “申请时间”的时间范围不能大于7天。 单击⊗，可删除已选择的查询条件。

元素属性	类型	说明
状态	下拉框	查询条件之一，请选择骚扰记录的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 待评审</li><li>● 已同意</li><li>● 已拒绝</li></ul> 单击⊗，可删除已选择的查询条件。
特殊名单类型	下拉框	查询条件之一，请选择待查询的特殊名单类型 <ul style="list-style-type: none"><li>● 黑名单</li><li>● 红名单</li></ul>
特殊名单级别	下拉框	查询条件之一，请选择待查询的特殊名单级别名称
操作人	文本框	查询条件之一，请输入创建骚扰记录的座席的业务帐号 单击⊗，可删除已输入的查询条件。
用户号码	文本框	查询条件之一，请输入用户号码 <ul style="list-style-type: none"><li>● 电话号码</li><li>● 邮箱地址 邮箱格式，示例：123@huawei.com</li></ul>
重置	按钮	重置查询条件
搜索	按钮	查询骚扰记录
	按钮	根据查询条件重新搜索刷新页面数据。
用户号码	标签	用户号码
特殊名单类型	标签	特殊名单类型 <ul style="list-style-type: none"><li>● 黑名单</li><li>● 红名单</li></ul>
申请时间	标签	创建骚扰记录的时间
操作人	标签	创建骚扰记录的座席的业务帐号
加入原因	标签	加入原因

元素属性	类型	说明
操作	按钮组	当前可执行的操作。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 审批：未审批的可以执行审批操作。</li><li>● 查看：已同意和已拒绝的可以执行查看操作。</li></ul>

**步骤3** 单击操作下的“审批”。

- 选择“同意”。
  - 特殊名单级别：选择特殊名单级别名称。
  - 生效时间段：特殊名单生效时间范围。“生效时间段”取值范围为大于当前时间且小于2038-01-19的时间。
  - 意见：对骚扰记录审核的意见，字符串长度<=500。
- 选择“拒绝”。
  - 意见：对骚扰记录审核的意见，字符串长度<=500。

**步骤4** 单击“保存”。

审批同意的完成后可以在“配置中心 > 资源管理 > 特殊名单 > 特殊名单”页面查询已加入特殊名单。

审批完成后可以在“配置中心 > 资源管理 > 骚扰记录”页面查看审批结果，审批后的骚扰记录数据会每小时整点迁移至历史表，迁移后不能在前台查询。

----结束

### 2.3.3.15 配置业务引导


租户管理员可以针对客服中心的复杂业务处理配置可视化向导式服务流程指引，指导座席代表按照配置的可视化流程高效快速为客户提供满意的服务。

#### 前提条件

- 租间已开启座席流程可视化特性。
- 普通座席需要具有业务引导配置的菜单权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 工作台配置 > 业务引导配置”，进入管理页面。

**步骤2** 单击“”新建一级业务引导类别。


若页面存在数据则单击“业务类别”后的新建一级业务引导类别。

表 2-24 新建一级业务引导类别界面关键元素说明

元素属性	类型	说明
名称	文本框	一级业务引导类别姓名。 取值范围字符串长度1~200。
排序序号	下拉框 +文本框	一级业务引导类别的序号。 取值范围整数0-99。
父类别名称	下拉框	新建一级业务引导类别的父类别名称。 取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>无父类别</li><li>租户下已建的业务引导类别名称</li></ul> 参数配置为“无父类别”。
描述信息	文本框	一级业务引导类别说明。 取值范围字符串长度0~1000。

**步骤3** 单击“保存”。

**步骤4** 单击**步骤2**中新建的一级业务引导类别名称后的 $\oplus$ 新建二级业务引导类别。

表 2-25 新建二级业务引导类别界面关键元素说明

元素属性	类型	说明
名称	文本框	二级业务引导类别姓名。 取值范围字符串长度1~200。
排序序号	下拉框 +文本框	二级业务引导类别的序号。 取值范围整数0-99。
选中类别名称	标签	新建二级业务引导类别时选择的类别名称。

元素属性	类型	说明
新增类型	下拉框	选择与选中类别名称的关系。 取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 新增子级</li><li>• 新增同级</li></ul> 参数配置为“新增子级”。
描述信息	文本框	二级业务引导类别说明。 取值范围字符串长度0~1000。

**步骤5** 单击“保存”。

**步骤6** 单击**步骤4**中新建的二级业务引导类别名称。

**步骤7** 单击“新建”创建业务引导流程。

表 2-26 创建业务引导流程界面关键元素说明

元素属性	类型	说明
名称	文本框	业务引导流程的名称。 取值范围字符串长度1~200。
排序序号	下拉框+文本框	业务引导流程的序号。 取值范围整数0-99。
父类别名称	标签	新建业务引导流程的归属的二级业务类别的名称。
来电原因	下拉框	业务引导流程的来电原因。 取值范围为租户下已建的来电原因。
定制页面地址	文本框	座席使用业务引导功能是展示的定制信息。 取值范围字符串长度1~200。 定制页面的二次开发详情请参见 <a href="#">场景六：开发业务引导定制信息页面</a> 。
描述信息	文本框	业务引导流程的说明。 取值范围字符串长度0~1000。

**步骤8** 单击“保存”。

新建业务引导流程完成后可执行如下操作：

- 单击流程名称查看业务引导流程信息
- 单击操作下的“编辑”修改业务引导流程信息
- 单击操作下的“删除”删除新建的业务引导流程。

**步骤9** 单击**步骤7**中创建的业务引导流程名称前的“>”。

**步骤10** 单击操作下的“编辑”进入引导流程编辑画布编辑引导流程。

表 2-27 编辑流程关键元素说明









元素属性	类型	说明
保存	按钮	将添加的流程设置为草稿状态。
发布	按钮	将添加的流程设置为发布状态。
	按钮	业务引导流程图的缩略图。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单击拖动图标可以移动流程图画布。</li> <li>• 单击可以放大或缩小流程图。</li> </ul>
工具栏-功能图元	按钮	 在画布中增加功能图元
工具栏-分支图元	按钮	 在画布中增加分支判断图元
工具栏-缩放比例，放大，缩小	按钮	100% ▾ 🔍 🔍 单击下拉的值或单击放大/缩小调整当前画布的显示比例
工具栏-重置视图	按钮	 重置当前画布位置，将流程显示当前视图中
工具栏-全屏	按钮	 切换至全屏视角
工具栏-撤销/恢复	按钮	 撤销或恢复画布中增减图元等的操作
工具栏-清空画布	按钮	 清空画布中图元或连线

表 2-28 图元节点属性关键元素说明

元素属性	类型	说明
名称	文本框	功能图元的名称。 字符串长度1~50
节点类型	单选框	图元的节点类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 任务节点</li><li>● 决策节点</li></ul>
执行类型	下拉框	图元的执行类型。 取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 普通类型</li><li>● 短信发送</li><li>● 邮件发送</li><li>● 转ivr自动流程</li><li>● 转其他业务子流程</li><li>● 创建工单</li></ul>
执行内容	下拉框	图元的执行内容。 “执行类型”除“普通类型”外都可见此参数。 取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● “执行类型”为“短信发送”时：租间下“通知类型”为“外部通知”的短信模板。</li><li>● “执行类型”为“邮件发送”时：租间下的邮件模板。</li><li>● “执行类型”为“转ivr自动流程”时：租间下配置的正常IVR流程和智能IVR流程。</li><li>● “执行类型”为“转其他业务子流程”时：租间下所有的业务引导流程。</li><li>● “执行类型”为“创建工单”时：租间下所有的工单类型。</li></ul>
转移类型	下拉框	转ivr自动流程的转移类型。 “执行类型”选择“转ivr自动流程”时可见此参数。 取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 释放转</li><li>● 挂起转</li></ul>
业务口径	文本框	坐席要向客户介绍的内容。 字符串长度0~200
描述信息	文本框	节点属性的描述信息。 字符串长度0~200



元素属性	类型	说明
关联业务办理链接	文本框	关联业务办理链接地址。 字符串长度0~200 “关联业务办理链接”的值需要联系系统管理员加入“地址白名单类别”为“业务引导流程白名单”的地址白名单中。

**步骤11** 引导流程编辑完后单击“发布”。

若座席助手要支持引导流程，则要在智能座席助手的流程中配置呼叫转移图元的随路数据的值为引导流程的流程名称。

流程发布后可单击“查看”查看指定时间范围内引导流程的使用效率对比情况，包括同一时段内使用了引导流程和未使用引导流程的接触数量、平均通话时长、首解率的对比。数据时效性要求可以查询到24小时之前的记录即可。

----结束

## 2.4 配置移动客服

租户管理员可以配置移动客服，实现呼入转接到指定技能队列或者号码上。

### 2.4.1（可选）配置呼入流程

如果需要客户呼入时直接将其转到之前已经提供服务的客户经理号码上，可配置该呼入流程。

#### 前提条件

- AICC和OIAP已完成互联。
- 您已经联系运维人员获取了API Fabric上移动座席和双呼接口的相关信息。

#### 背景信息

该流程通过调用getCalledInfo从流程中获取呼入数据，然后根据呼入数据，决定将客户来话转指定号码或技能队列。

#### 操作步骤

**步骤1** 添加一条语音文件，用于错误流程时的语音提示。

1. 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”，进入管理界面。
2. 单击“语种”，查看语种设置，选择需要设为默认的语种，单击其后的“设为默认”，并单击“确认”即可修改。



- 单击右上角“新增”，进入新增语音文件界面。
- 配置语音提示参数。
  - “名称”：自定义上传文件名称。
  - “使用场景”：选择“IVR”。
  - 选择“语音文件选择”，单击 **+ 选择文件**，选择本地的wav语音文件，单击“确认”，上传语音。如果您没有准备语音文件，也可选择“在线录音”。

**图 2-68** 新增语音文件

- 上传成功后，单击“提交”，提交系统管理员审核后使用。

## 步骤2 添加一条错误流程。

一个租间有且仅有一个错误流程，用于当正常流程出现问题（例如找不到下一个节点）时系统给出通用的错误解决方案。

- 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程管理”，进入流程管理页面。
- 单击“新增”，打开新增流程界面。
- 配置流程参数，输入“流程名称”，“流程类型”选择“异常处理流程”，“是否被引用”选择“是”，单击“完成”，流程信息配置完成。
- 单击展开流程，单击“编辑”，进入流程编辑页面。
- 如下所示绘制流程，为放音节点设置语音提示为**步骤1**添加的语音文件，单击“保存”，保存流程。



- 展开新建的异常流程，单击“发布”，选择“正式发布”，单击“确认”，新增流程发布成功。

### 步骤3 添加白名单和两个接口。

这两个接口用于接口鉴权，以及获取接口数据。

1. 请联系系统管理员将接口IP地址端口号或域名添加到接口控制菜单的白名单。
2. 选择“配置中心 > 流机器人管理 > 流程配置 > 资源管理 > 业务接口”，进入接口管理界面。
3. 选择“自定义接口”，单击“新增”，进入新增接口配置页面。参考图2-图5配置接口参数。

图2-69、图2-70代表getCalledInfo接口的出入参，图2-71、图2-72代表token接口的出入参。

token用于获取AICC鉴权的Token，getCalledInfo接口用于查询当前主叫号码是否有历史通话记录，如果有，则将被叫号码找出。

图 2-69 getCalledInfo 的入参 HEADER 和出参

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

键	值	是否加密	操作
X-app-key	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	删除
Authorization	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	删除
Content-Type	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	删除

取消 保存

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

名称	描述	数据类型	参数源	是否加密	操作
retCode		字符串		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
retMsg		字符串		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
result_devType		整型		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
result_called		字符串		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
result_skillId		整型		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
result_skillName		字符串		<input checked="" type="checkbox"/>	删除

图 2-70 getCalledInfo 的入参 BODY

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

名称	描述	是否加密	操作
caller		<input checked="" type="checkbox"/>	删除
called		<input checked="" type="checkbox"/>	删除

图 2-71 token 的入参 HEADER 和出参

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

键	值	是否加密	操作
Content-Type	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	删除
X-Token-Expire	*****	<input checked="" type="checkbox"/>	删除



图 2-72 token 的入参 BODY



#### 步骤4 添加呼入流程。

1. 选择“配置中心>机器人管理 > 流程配置>流程编排”，进入流程编排页面。

新建


2. 单击“新建”，打开新增流程页面。
3. 配置流程信息。输入“流程名称”，“流程类型”选择“子流程”，单击“完成”，保存流程信息。
4. 单击展开流程，单击“编辑”，进入流程编辑页面。
5. 在画布单击图元，在右侧新建如下流程变量。  
这些流程变量用于在流程中存放接口的返回数据。

图 2-73 参数配置



6. 从左侧拖动图元到画布，绘制如下流程。


图 2-74 绘制流程




7. 配置各节点。

节点	配置
token	<p>接口调用图元，引用步骤3添加的token接口。</p> <p>入参Header:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Content-Type请设置为application/json</li> <li>- X-Token-Expire请设置为6000</li> </ul> <p>入参body:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- app_key请设置为AK的值。</li> <li>- app_secret请设置为SK的值。</li> </ul> <p>出参:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AccessToken: FLOW.AccessToken</li> </ul>
getCalledInfo	<p>接口调用图元，引用步骤3添加的getCalledInfo接口。</p> <p>入参Header:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x-app-key请设置为AK的值。</li> <li>- Authorization请设置为Bearer \${FLOW.AccessToken}。</li> <li>- Content-Type请设置为application/json。</li> </ul> <p>入参body:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caller请设置为\${SYS.callingNumber}。</li> <li>- called请设置为移动客服对外提供的系统接入码。</li> </ul> <p>出参:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- retCode: FLOW.retCode</li> <li>- result.devType: FLOW.devType</li> <li>- result.called: FLOW.called</li> <li>- result.skillId: FLOW.skillId</li> </ul>
条件判断 (左)	<p>条件判断图元，用于判断接口调用是否成功。</p> <p>如果FLOW.retCode == 0，则调用成功，否则接口调用失败。</p>

节点	配置
条件判断 (右)	条件判断图元，用于判断流程走向。 <ul style="list-style-type: none"><li>- 如果FLOW.devType == 1，则将呼叫转给getCalledInfo接口中返回的被叫号码。</li><li>- 如果FLOW.devType == 0，则将呼叫转到呼叫中心的指定技能队列。</li></ul> <b>说明</b> 需要说明的是，该技能队列为普通座席的语音技能队列，非移动座席组成的技能队列。
转号码	转移图元，表示转第三方号码。 请选择“转第三方号码”，并设置转接号码为“\${FLOW.called}”
转技能队列	转移图元，表示转人工技能队列。 请选择“转技能队列（指定名称）”，并选择技能队列为系统中已有的语音技能队列。

8. 单击画布上方的，保存流程。
9. 展开新建的子流程，单击“发布”，选择“正式发布”，单击“确认”。

**步骤5** 设置被叫路由，添加流程和系统接入码的关联关系。

1. 选择“配置中心 > 接入配置 > 被叫”，打开被叫页面。
2. 单击“新建”，新增被叫配置。
3. 单击，选择音视频类型的系统接入码，添加扩展码，设置设备类型为IVR，并选择**步骤4**中配置的流程。

新建被叫配置 ×

\* 接入码

扩展码

\* 设备类型  IVR  技能队列

\* 请选择IVR

4. 单击“保存”，被叫配置完成。

----结束

## 2.4.2 在 AICC 侧配置移动客服

用户拨打租户接入码之后，会根据此处的配置接到技能队列或指定号码上。

### 前提条件

系统管理员为租间开启移动座席的特性后，支持租户管理员配置移动客服内容。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC。选择“配置中心 > 接入配置 > 移动客服”。

**步骤2** 单击“新建”，打开新建移动客服。

**步骤3** 配置移动客服。

如果你在配置呼入流程中配置了的流程，此处请设置目的设备类型为“号码”，号码为其中一个移动座席的软电话号码或手机号，表示当未查到该客户的通话记录时，直接接入此处配置的座席号码。

图 2-75 新建移动客服

新建移动客服

\* 被叫号码

\* 目的设备类型  技能队列  号码

已添加号码 (1 / 15)

序号	软电话号码	备注	操作
1	88881145	-	

添加

配置参数介绍如下：

- 被叫号码：单击输入框选择被叫号码时，弹出框中展示可供选择的接入码，该接入码在被叫配置中配置，详细配置见（可选）配置呼入流程中的设置被叫路由。
- 目的设备类型：表示客户经理在接入用户电话时，可接入的设备，分为“技能队列”和“号码”。
  - a. 技能队列：选择技能队列，单击输入框时，弹出框中供选择的技能队列的类型与“接入码”的类型一致，例如“接入码”为“音视频”类型，那么可供选择的技能队列全部为“音视频”类型。
  - b. 号码：选中号码，点击“ 添加”，弹出框中可供选择的号码为系统管理员创建租户管理员时配置的移动座席软电话号码。

**步骤4** 为虚拟呼叫中心添加目的设备，单击“保存”，完成配置。

----结束

## 2.5 配置多媒体渠道

AICC支持微信、Web、X (Twitter)、邮件、WhatsApp、Facebook、LINE、5G消息多种接入方式，客户可以随时随地获得AICC的服务。

客户呼叫接入后统一处理，智能路由到座席，座席无需关注客户的接入方式。

### 前提条件

- 存在多媒体类型的技能队列，该技能队列下有座席。
- 存在配置好的多媒体被叫路由，配置方法请参见2.3.1.2 配置被叫。

### 2.5.1 配置微信渠道

租户管理员可以配置用户接入微信渠道。

### 前提条件

- 秘钥托管前提条件：
  - 系统管理员已在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传微信认证证书。
  - 测试环境，配置微信渠道需要提前进入微信公众平台，申请测试账号的对接ID和密钥。
    - i. 打开微信公众平台测试账号网站：<https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandboxinfo?action=showinfo&t=sandbox/index>，使用个人微信扫码登录。

图 2-76 微信公众平台



- ii. 获取测试号的相关信息。

图 2-77 测试号信息




- 商用环境，配置微信渠道需要提前进入微信公众平台，注册正式的公众号等操作。
  - i. 请打开微信公众平台官网：<https://mp.weixin.qq.com/>，参考如下微信侧文档完成正式微信公众号的注册，微信侧有多种公众号类型，推荐选择服务号。



- 中国内地账号注册流程请参见：<https://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA151013MfYvYV.html>
- 境外账号注册流程请参见：<https://kf.qq.com/faq/180312zQjeYV180312FNNbmA.html>



- ii. 登录微信公众号，在“微信公众平台 > 设置与开发 > 基本配置”页面中获取AppID和AppSecret。
- iii. 选择“微信公众平台 > 设置与开发 > 基本配置”将AICC系统对外的公网IP地址添加到IP白名单中。



- 扫码托管前提条件：  
企业主体的公众号通过微信认证以及创建第三方平台账号并进行全网发布。

## 背景信息

- 如果微信提供的appID和appsecret发生变化时，涉及的微信渠道也要修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“修改”，更新AppID、AppSecret的值。
- 微信消息加密开关，开启后，encodingAESKey需要填入与微信平台一致的内容。若微信平台侧有变更，AICC侧需要同步修改。修改方式如下：
  - 微信平台侧：登录开发者账号，进入“微信公众平台 > 开发 > 基本配置”，更新消息加解密密钥（EncodingAESKey）的值。
  - AICC侧：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“编辑”，更新encodingAESKey的值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。

**步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤3** 配置渠道信息。

**表 2-29** 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择微信
托管方式	取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 秘钥托管：参数说明请参见<b>表2-30</b></li><li>• 扫码托管：操作详情，请参见<b>步骤3.1</b>。</li></ul> 请依据实际场景选择托管方式

**表 2-30** 秘钥托管参数说明

参数	说明
App Id	输入微信公众平台中获取的AppID和AppSecret值。获取方法参考 <b>申请对接ID和密钥</b> 。
App密钥	
对接加密算法	对接微信的加密算法，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA-1</li><li>• SHA-256</li></ul> <b>说明</b> SHA-1算法强度不够，存在安全风险。如果平台支持，建议选择更高强度的算法SHA-256。

扫码托管说明：

1. 选择扫码托管后，单击页面的“点击进入微信扫码授权”，将弹出包含二维码的公众平台账号授权页面。



2. 使用通过微信认证的微信号登录微信，扫描弹出的二维码，界面提示扫描成功，请在手机上进行授权。

 说明

一个公众号/小程序帐号只可以绑定在一个开放平台帐号下。

- 您在手机界面上授权后，界面将提示授权成功，完成扫码托管，重新回到渠道配置界面完成后续配置。

**步骤4** 配置基础配置。**表 2-31** 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"><li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>

**步骤5** 配置机器人配置。

表 2-32 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 配置集成说明，仅秘钥托管方式下需要操作。

## 1. 进入到集成说明页面。

请至微信公众平台接口配置信息处进行配置网址和验证码

网址	https://1[redacted]7/social/onywechat/202301318025151529	复制
验证码	D[redacted]3D70	复制
App Id	[redacted]	复制

## 2. 将渠道集成页面生成的网址和验证码信息填入微信公众平台侧。

- 测试账号：进入微信公众平台的测试页面，将“网址”和“验证码”填入到接口配置中。单击提交，进行Token认证。

**接口配置信息** [修改](#)

请填写接口配置信息，此信息需要你有自己的服务器资源。填写的URL需要正确响应微信发送的Token验证，请阅读[消息接口使用指南](#)。

URL https://1[redacted]40/social/onywechat/751223545559785477

Token [redacted]

- 正式公众号：选择“微信公众平台 > 开发 > 基本配置”将“网址”和“验证码”填入到服务器配置的“URL”和“Token”中。

其中“EncodingASEKey”请自定义，手动填写或随机生成，将用作消息体加解密密钥。“消息加解密方式”请自定义。

服务器配置(已启用) [修改配置](#) [停用](#)

服务器地址(URL) http://[redacted]

令牌(Token) 1[redacted]ER

消息加解密密钥(EncodingASEKey) Q[redacted]20

消息加解密方式 [redacted]

**步骤7** 认证通过后，说明接入成功，返回AICC的渠道配置页面，单击“提交”，进入到接入成功页面，微信渠道接入配置完成。

----结束



**后续说明**

使用微信扫码测试公众号的二维码关注，并在公众号后台发送消息，才能和座席建立连接。

**后续操作**

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
  - 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
  - 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。
1. 返回在渠道配置列表。
  2. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。
  3. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。
  4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.2 配置 Web 渠道

租户管理员可以配置用户接入Web渠道。

### 前提条件

- 本任务提供的仅为web渠道开通和功能验证的步骤，实际场合下需要使用，还需要企业进行集成开发，通过JS集成或接口集成的方式，在企业侧开发客户端聊天页面。企业集成的具体指导请参见[集成轻量级WEB聊天控件（引入Token认证方式）](#)和[概述](#)。
- 租户管理员账号已有多媒体座席，并完成多媒体座席与租户管理员的业务账号绑定。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。

**步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

输入“渠道接入编码”，选择“WEB”渠道，单击“下一步”，继续下一步配置。

### 📖 说明

渠道接入编码必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。

**步骤3** 配置渠道信息。

表 2-33 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择Web

**步骤4** 配置基础配置。

表 2-34 微信渠道配置参数

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
点击通话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.1 如何设置点击通话被叫配置</a>
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 工作日：可配置0-24小时时间最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>• 非工作日：可配置0-24小时时间最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
排队提醒间隔	自定义排队提醒间隔。
排队提醒内容	自定义排队提醒内容。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
第三方认证密钥	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.6 如何设置第三方认证密钥</a> 。
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>
消息推送	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.8 如何开启消息推送</a>


**步骤5** 配置机器人配置。


表 2-35 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“下一步”，进入到集成说明页面。

**步骤7** （可选）单击“试一试”，可以在弹出页面中设置客户信息，模拟客户端的会话窗口。您可以测试客户通过当前渠道与座席或者机器人交谈。



1. 单击“试一试”，在弹出页面的右下角单击“”，弹出“在线客服”弹出框。

当“接入智能机器人”开关开启后，默认接入机器人，客户与机器人交谈；否则自动接入座席，客户与座席交谈。

2. 在弹出的“在线客服”对话框中，客户输入与机器人或客服座席的交谈内容，单击“发送”，测试机器人或客服座席的答复。


当客户输入的交谈内容存在机器人侧或者客服座席侧设置的关键词，机器人或者客服座席会识别关键词并进行答复，识别不了时给出回复，如“不知道您在说什么”。

#### 说明

当您与机器人交谈时，您可以通过单击“转人工”按钮由机器人转到客服座席，也可以通过输入包含“转人工关键词”的内容由机器人转到客服座席。但是，当您与客服座席交谈时，不能转人工或者转机器人。

3. 签入多媒体座席，然后选择“在线交谈工作台”，弹出当前会话的工作台。



4. （可选）单击“”，然后单击“评价”，你可以对当前客服的服务进行评价，包含星级满意度分数评价和内容评价，单击“确认”。

#### 说明

您只能对WEB渠道中与客户至少有一次会话互动的客服座席进行满意度评价。客户在会话过程中和会话结束后，均可以对客服座席的服务主动发起满意度评价，随时可以评价，以最后一次提交结果为准。

**步骤8** 返回Web渠道接入配置页面，单击“关闭”，完成Web渠道接入配置。



----结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击 ，导出渠道配置。
3. 单击 ，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.3 配置 X (Twitter)渠道


租户管理员可以配置用户接入X (Twitter)渠道。

### 前提条件


#### 📖 说明

本功能仅适用于除中国大陆以外的海外区域，中国大陆不适用。

- 系统管理员已在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传Twitter认证证书。
- 获取Twitter平台中开发者信息。
  - a. 打开推特开发者页面申请开发者账号<https://developer.twitter.com/en>，开发者账号申请成功后，可在如下页面查看。



- b. 查看相关配置参数：API Key&Secret、Access Token&Secret。





## 背景信息

- Twitter本身支持一个项目可以对接多个系统，但是AICC要求Twitter上的项目和渠道配置是一一对应的，不然会造成消息重复接收的情况。
- API key、API key secret、Access Token、Access Token Secret由X (Twitter)提供，当X (Twitter)侧发生变化时，涉及的X (Twitter)渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“编辑”，更新API key、API key secret、Access Token、Access Token Secret的值。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。

**步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤3** 配置渠道信息。

表 2-36 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择X (Twitter)
API码	输入X (Twitter)平台中开发者页面的信息。
API密钥	
访问令牌	
访问令牌密钥	
环境名称	必填，是X (Twitter)开发者账号的Dev environment label。
对接加密算法	对接X (Twitter)的加密算法，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA-1</li><li>• SHA-256</li></ul> <b>说明</b> SHA-1算法强度不够，存在安全风险。如果平台支持，建议选择更高强度的算法SHA-256。

**步骤4** 配置基础配置。

表 2-37 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。


参数	说明
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> <li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li> </ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>

**步骤5** 配置机器人配置。


**表 2-38** 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“下一步”，进入到集成说明页面。



**步骤7** 单击“提交”进行Token认证，认证通过后，说明接入成功，进入到接入成功页面。





---结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击 ，导出渠道配置。
3. 单击 ，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.4 配置 Facebook 渠道

### 2.5.4.1 配置 Facebook 侧


实现Facebook用户与AICC侧座席在线交谈，请先参照本节完成Facebook侧的一些配置和相关申请。若Facebook侧的界面或部分配置和本文描述不一致，请以Facebook侧的为准。

### 前提条件

无

### 操作步骤


- 步骤1** 注册Facebook个人账号。  
注册地址：<https://www.facebook.com/>。




The image shows the Facebook sign-up page. At the top is the Facebook logo. Below it is the heading "Create a new account" with the subtext "It's quick and easy." The form consists of several input fields: "First name" and "Surname" (two separate boxes), "Mobile number or email address" (one wide box), and "New password" (one wide box). Below these is the "Date of birth" section with three dropdown menus for day (10), month (May), and year (2024). The "Gender" section has three radio button options: "Female", "Male", and "Custom". Below the form is a green "Sign Up" button and a link "Already have an account?".

**步骤2** 登录Facebook开发者网站申请开发者。


1. 使用Facebook个人账号登录开发者网址：<https://developers.facebook.com/>。
2. 进入开发者页面，单击右上角“Get Started”。
3. 按照界面指导，创建开发者账户。



4. 验证账户，若注册账号时已验证，此处将无需再验证。
5. 检查邮箱信息。




6. 选择Developer，单击“Complete Registration”完成注册。




**步骤3** 创建应用。若您已有Facebook开发者账号，可以参见[2.5.12.12 已有的Facebook开发者账号如何创建应用](#)创建应用。


1. 开发者账号注册成功后，将自动跳转到创建应用界面，单击“Create App”。




2. 选择Other，单击“Next”。




3. 选择Business，单击“Next”。



4. 输入自定义的应用名称，单击“Create app”。




5. 输入Facebook账号的密码，单击“Submit”，应用创建完成。




#### 步骤4 配置应用。

1. 应用创建完成后，将自动跳转到应用配置界面，为应用添加产品，单击 Messenger 的“Set up”。




2. 在左侧栏选择“Messenger > Messenger API Settings”，在Generate access tokens页签下单击“Connect”，为应用添加公共主页。






3. 参照下图选择，并单击“Create a Page”，界面将弹出公共主页新建的界面。



- 自行设置公共主页名称和类别后，单击“Create Page”。



5. 依据界面提示配置您的公共主页，并单击“Next”。
6. 界面提示是否将公共主页绑定到WhatsApp，可单击“Skip”进行跳过，最后单击“Done”完成公共主页配置。

Step 3 of 5

## Connect WhatsApp to your Page

Once you've connected your WhatsApp account, you can add buttons for your Page audience to message you on WhatsApp.




To get started, we'll send you a code on WhatsApp. Just enter the phone number associated with your WhatsApp account.

US+1 ▼

Get code


### Page health: fair

Compared to similar Pages with high engagement.




Previous [Skip](#)

7. 返回“Messenger > Messenger API Settings”界面，在Generate access tokens页签下单击“Connect”，为应用添加公共主页。



界面弹出提示，请单击“Continue as \*\*\*”，表示以\*\*\*的身份继续操作。


8. 选择上述已添加的公共主页，然后单击“Continue”。



9. 最后单击“Save”，公共主页已添加到应用中。


**步骤5** 获取应用密钥。

选择“App settings > Basic”，单击“Show”，查看“App secret”并记录下来，后续需配置。




**步骤6**（进行下述本步骤操作前，请先完成AICC侧Facebook渠道的配置，具体请参见**操作步骤**）配置AICC回调地址。

1. 选择“Messenger > Messenger API Settings”，在Configure webhooks下单击“Configure”。




2. “Callback URL”为AICC渠道配置界面生成的URL，“Verify Token”为AICC渠道配置界面生成验证码，填写完毕后，单击“Verify and save”。




**步骤7**（进行下述本步骤操作前，请先完成AICC侧Facebook渠道的配置，具体请参见**操作步骤**）添加订阅。

1. 选择“Messenger > Messenger API Settings”，单击“Add Subscriptions”。



2. 订阅字段选择messages， messaging\_postbacks， messaging\_optins， message\_deliveries。



3. 单击“Confirm”，完成订阅配置。

----结束

### 2.5.4.2 配置 AICC 侧

租户管理员可以配置用户接入Facebook渠道。

#### 前提条件

- 系统管理员已在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传Facebook认证证书。
- 获取Facebook平台中开发者信息。  
打开Facebook开发者页面申请开发者账号<https://developers.facebook.com/>，  
开发者账号申请成功后，可在如下页面查看。



The screenshot shows a configuration form for a Facebook application. The 'App Secret' field is highlighted with a red box. The 'App ID' is 1628675413975044, 'Display Name' is 'hw', and 'Contact Email' is 'tc:com'. Other fields include 'App Domains', 'Privacy Policy URL', 'Namespace', and 'Terms of Service URL'.

## 背景信息

- Facebook本身支持一个应用可以对接多个系统，但是AICC要求Facebook上的应用和渠道配置是一对一的，不然会造成消息重复接收的情况。
- App Secret、Token Secret由Facebook提供，当Facebook侧有变更时，涉及的Facebook渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“修改”，更新App Secret的值，以及保存渠道配置后，单击“配置”更新Token Secret的值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。
- 步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。
- 步骤3** 配置渠道信息。

表 2-39 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择Facebook
App密钥	Facebook开发者配置页面的AppSecret
对接加密算法	对接Facebook的加密算法，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA-1</li><li>• SHA-256</li></ul> <p><b>说明</b> SHA-1算法强度不够，存在安全风险。如果平台支持，建议选择更高强度的算法SHA-256。</p>

- 步骤4** 配置基础配置。

表 2-40 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。

参数	说明
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> <li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li> </ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>

**步骤5** 配置机器人配置。

**表 2-41** 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“保存并进入下一步”，前往Facebook开发者配置页面进行配置网址和验证码。



**步骤7** 单击“提交”进行Token认证，认证通过后，说明接入成功，进入到接入成功页面。

---结束

## 后续操作

- Facebook渠道支持多个Facebook主页，且每个Facebook主页只可以配置到一个Facebook渠道中。
  - a. 保存渠道配置后，单击“新建”，可为该渠道配置多个Facebook主页，实现多个Facebook主页接入座席。
    - i. 主页ID：Facebook开发者配置页面主页Id
    - ii. TokenSecret：Facebook开发者配置页面Token Secret
  - b. 单击“保存”，完成配置。
- 导出渠道配置。

### 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
  - 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
  - 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。
- a. 返回在渠道配置列表。
  - b. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。
  - c. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。
  - d. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

### 2.5.4.3 申请 Facebook 权限

申请权限后，其他Facebook用户（非开发者）可以通过已配置的Facebook公共主页与AICC的座席在线交谈。

## 前提条件


- 已完成2.5.4.2 配置AICC侧，即AICC座席可与Facebook（拥有开发者账号的个人用户）互发消息。
- 参考facebook官网前提条件：<https://developers.facebook.com/docs/app-review/before-you-submit>

## 操作步骤


参考链接：<https://developers.facebook.com/docs/app-review/submission-guide>

**步骤1** 以开发者账号登录Facebook。

**步骤2** 选择“应用审核 > 权限和功能”，找到pages\_messaging，单击“申请高级访问权”。




步骤3 选择“应用审核 > 申请”，找到当前申请的pages\_messaging，单击“编辑”。




步骤4 添加应用设置信息。



**步骤5** 设置应用图标，填写隐私权政策网址，选择“应用类别”为“消息”，单击“保存”。



**步骤6** 填写提供验证详情。




**步骤7** 应用验证详情，第一项选择“是”，第二项选择“添加平台”，单击“保存”。




**步骤8** 自动跳转“设置 > 基本”页面，单击“添加平台”。




**步骤9** 勾选Website，然后单击“下一步”。



**步骤10** 找到网站地址，在“网站地址”中填写AICC前台登录地址，然后单击“保存更改”。




**步骤11** 选择“应用审核 > 申请”，单击“编辑”。



**步骤12** 提供验证详情。



**步骤13** 填写以下选中的部分，提供测试账号，提供facebook渠道配置及使用全流程，然后单击“保存”。




**步骤14** 填写你的应用将如何通过高级权限来使用pages\_messaging权限内容。




**步骤15** 填写如下配置项，按顺序配置。

1. 请详细说明你的应用将如何使用所申请的权限或功能，它将为应用用户提供什么价值，以及它对应用运行的必要性。
2. 选择已创建的公共主页。
3. 提供详细的测试步骤。
4. 录制facebook渠道配置及发送与接收消息全流程视频。
5. 选择同意。





步骤16 单击“提交审核”，待审核通过即可。



----结束

## 2.5.5 配置 5G 消息渠道

租户管理员可以配置用户接入5G消息渠道。

### 前提条件

- 已获取5G提供的认证证书并在**2.17.6 管理证书**中上传。
- 在CSP ( Chatbot Service Platform ) 门户填写信息后，或线下提供企业资料，由CSP向移动申请，申请通过后，CSP平台分配企业接入的ChatbotAddress、App Id、AppSecret。

## 背景信息

如果5G提供的chatbot Address、AppID、AppSecret发生变化时，涉及的5G渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“编辑”，更新chatbot Address、AppID、AppSecret的值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。
- 步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。
- 步骤3** 配置渠道信息。

表 2-42 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择5G消息
聊天机器人地址	行业消息的统一服务地址，客户端可根据此地址将所有通知集合展现。
App标识	开发者市场分配的App标识。
App密钥	开发者市场为App访问密钥分配的密码。
证书文件	选择已上传的5G证书。

- 步骤4** 配置基础配置。

表 2-43 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。

参数	说明
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> <li>• 非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li> </ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>

**步骤5** 配置机器人配置。

**表 2-44** 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“保存并进入下一步”，前往5G消息平台配置信息处进行配置网址。



----结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。
3. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。


## 2.5.6 配置邮件渠道

配置邮件渠道消息，用于邮件用户的接入。

### 前提条件

AICC支持采用SMTP服务和POP3服务进行邮件发送和接收，在配置邮件渠道前，您需要确保您的邮件开启了SMTP服务和POP3服务，且使用正确的授权密码。

例如，您在邮箱服务的官网上进行如下设置，并获得了鉴权密码，用于后续邮箱客户端连接的配置。



### 操作步骤

**步骤1** （可选）获取邮件服务器的证书文件并上传证书。

专门的邮件服务提供商都支持安全的SMTP邮件发送协议和安全的POP3邮件接收协议，安全的发送和接收协议需要开启证书认证，因此，为确保系统安全，请使用邮件服务器提供商的安全端口。

请参见**2.17.6 管理证书**，获取证书并上传证书，其中证书类型请根据文件后缀，选择“CER”。

**步骤2** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，进行参数配置，网关监控必须显示连接成功。

接收邮件网关协议类型POP3，发送邮件网关协议类型SMTP。

网关名称	更多	刷新	批量刷新		
网关名称	类型	节点标识	修改时间	状态	操作
<input type="checkbox"/> Receive	邮件	1	2024-03-05 18:55:25	连接成功	重建
<input type="checkbox"/> Receive	邮件	1	2024-03-05 19:38:42	连接成功	重建
<input type="checkbox"/> Receive	邮件	1	2024-03-05 19:53:51	连接成功	重建
<input type="checkbox"/> Send	邮件	1	2024-03-05 19:07:19	连接成功	重建
<input type="checkbox"/> Send	邮件	1	2024-03-05 19:54:03	连接成功	重建
<input type="checkbox"/> Send	邮件	1	2024-03-05 19:53:45	连接成功	重建

**步骤3** 选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，打开渠道列表页面。

**步骤4** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤5** 配置渠道信息。

**表 2-45** 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择“邮件”
接收邮件网关	选择已配置的接收邮件网关。网关配置参考 <a href="#">2.11.3.2 配置邮件网关</a> 。
发送邮件网关	选择已配置的发送邮件网关。网关配置参考 <a href="#">2.11.3.2 配置邮件网关</a> 。
收件人邮件地址上限	设置收件人邮件地址上限，单位：个。 若不配置，以租户级参数“邮件座席转发的收件人最大数量”的值为准。 <b>说明</b> 邮件地址数量配置中的3个参数值总数加起来不能超过100。
抄送人邮件地址上限	设置抄送人邮件地址上限，单位：个。 若不配置，以租户级参数“邮件座席抄送人最大数量”的值为准。
密送人邮件地址上限	设置密送人邮件地址上限，单位：个。 若不配置，以租户级参数“邮件座席密送人最大数量”的值为准。
使用个人邮箱回复	默认关闭。当员工账号配置成邮箱地址，开启后即可使用员工账号回复邮件。
邮件签名	默认关闭。邮件签名配置参考 <a href="#">2.17.11 管理邮件签名</a> 。

**步骤6** 配置基础配置。

**表 2-46** 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。

参数	说明
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> <li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li> </ul>
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>
工作时间自动回复	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.9 如何开启自动回复内容和非工作日回复内容</a>
非工作时间自动回复	

**步骤7** 配置机器人配置。

**表 2-47** 机器人配置参数说明

参数	说明
机器人设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>

**步骤8** 单击“保存”，完成配置。

#### 说明



同时在“配置中心 > 接入配置 > 通知路由”，会根据选择的接收邮件网关，系统自动创建一条消息路由配置。

----**结束**

## 后续操作

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
  - 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
  - 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。
1. 返回在渠道配置列表。
  2. 勾选已创建的渠道配置，单击 ，导出渠道配置。
  3. 单击 ，当“导出任务状态”为“成功”。
  4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.7 配置 LINE 渠道

租户管理员可以配置用户接入LINE渠道。


### 前提条件

#### 📖 说明


本功能仅适用于除中国大陆以外的海外区域，中国大陆不适用。

- 系统管理员已在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传LINE认证证书。
- 申请LINE平台账号（用于后续购买套餐绑定支付方式）。
  - a. 进入Line Official Account Manager (<https://manager.line.biz/>)，注册Line Business account。


#### LINE Business ID



- b. 在Line Official Account Manager (<https://manager.line.biz/>) 中创建 Official Account




- c. 申请后，使用Line business account登录Developer Console (<https://developers.line.biz/console/>)，并创建Provider




- d. 点击Create a new provider按钮，创建Provider

- e. 在Line Official Account Manager (<https://manager.line.biz/>)，进入右上角Settings页面，左边选择Messaging API，并启用，启用时选择上一步开发者控制台创建的Provider。







- f. 在Line Official Account Manager (<https://manager.line.biz/>) 中绑定支付方式，并购买套餐




- g. 在LINE Developers (<https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/generate-json-web-token/#create-an-assertion-signing-key>) 中，参考Generate using browser章节生成private.key和public.key，并保存到本地。
- h. 在Developer Console (<https://developers.line.biz/console/>) 中，单击Register a public key，输入上一步生成的public.key，生成一个kid。将生成的public.key值放到private key的json结构中，用于后续在AICC上创建Line渠道时，配置Assertion Signing Key的值。记录Channel ID、Channel Secret、Assertion Signing Key用于AICC侧的渠道配置。



## i. 在Official Account Manager中需要关闭自动回复，启用Webhooks




## j. 在Official Account Manager中禁止加入群组 and 多人对话。



## Chat settings

- Group and multi-person chats
- Prevent account from joining groups and multi-person chats
  - Allow account to join groups and multi-person chats

## k. 由于未认证的官方账号无法被用户搜索到，可以在Official Account Manager中下载二维码，通过手机终端扫描二维码添加官方账号。



## 背景信息

当Line提供的Channel ID、Channel secret、Assertion Signing Key发生变化时，涉及的LINE渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“编辑”，更新Channel ID、Channel secret、Assertion Signing Key的值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。
- 步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。
- 步骤3** 配置渠道信息。

表 2-48 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择LINE
渠道ID	填入LINE平台中获取的ID信息。
渠道密钥	填入LINE平台中获取的值。
Assertion签名密钥	
对接加密算法	对接Line的加密算法，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SHA256WithRSA</li><li>• SHA256WithPSS</li></ul> <b>说明</b> SHA256WithRSA算法强度不够，存在安全风险。如果平台支持，建议选择更高强度的算法SHA256WithPSS。

- 步骤4** 配置基础配置。

表 2-49 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。

参数	说明
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>• 非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>

**步骤5** 配置机器人信息。


**表 2-50** 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“保存并进入下一步”，进入到集成说明页面。

**步骤7** 将Webhook URL配置到LINE。

在AICC渠道配置页面创建好LINE渠道后，可以获取到Webhook URL值。在Line Official Account Manager (<https://manager.line.biz/>)，选择需要配置的Official Account，进入右上角Settings页面，左边选择Messaging API，配置Webhook URL。





---结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击 ，导出渠道配置。
3. 单击 ，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.8 配置 WhatsApp 渠道

租户管理员可以配置用户接入WhatsApp渠道。


### 前提条件

#### 📖 说明

本功能仅适用于除中国大陆以外的海外区域，中国大陆不适用。

已从WhatsApp服务路径供应商获取如下信息：

- **供应商为infobip：**
  - 注册WhatsApp服务路径提供商用户的电话号码
  - 注册WhatsApp服务路径提供商的用户名称
  - 注册WhatsApp服务路径提供商的用户密码
  - WhatsApp服务路径提供商提供接口的url前缀，并向系统管理员提出申请且通过，将其加入地址白名单  
此处对应客户服务云侧的BaseUrl。
  - WhatsApp服务路径提供商提供认证的AccountKey
  - Webhook密码为渠道接受消息的认证密码，由渠道配置人员自定义。渠道配置后需要通知infobip侧配置，对应infobip侧的webhook接口的accountkey

- 已获取认证证书，认证证书获取方法：
  - i. 访问网址：
    - o <https://api.infobip.com/>
    - o **infobip** 供应商提供接口的url前缀，如：[https://\\*\\*\\*.api-us.infobip.com/](https://***.api-us.infobip.com/)。
  - ii. 导出浏览器中的证书。以导出<https://api.infobip.com/>的证书为例。
    - 1) 单击地址栏的 ，显示如下信息。



- 2) 选择连接是安全的，单击证书有效，查看证书信息。





- 3) 单击导出，选择本地路径保存，即可获得证书。



证书名称可自定义，证书的保存类型请选择DER。

DER 编码二进制，单一证书 (\*.der)

- 4) 单击“保存”，将证书导出到本地。
  - iii. 重复上述操作，导出https://\*\*\*.api-us.infobip.com/的证书。
  - iv. 将获得的两个证书合成一个新的JKS证书。可通过证书合成工具Portecle合成。  
下载地址：<https://sourceforge.net/projects/portecle/>。  
操作方法：需要具备Java运行环境。
    - 1) 打开CMD命令行，进入portecle.jar所在目录。
    - 2) 执行：java -jar portecle.jar，运行Portecle。
    - 3) 单击“File > New Keystore Type”，选择“JKS”，单击“OK”。
    - 4) 单击，选择已获取的浏览器证书上传至Portecle。  
需要执行两次。
    - 5) 单击，输入新的证书密码，单击“OK”。
    - 6) 设置新的证书名称，可自定义，单击“保存”。
  - v. 参考2.17.6 管理证书，上传认证证书。
- 供应商为other：other为客户自实现bsp对接whatsApp，目前版本只支持ITAU。

#### 📖 说明

当WhatsApp服务路径供应商为other时，存在两种认证方式：

- basic：直接与WhatsApp服务路径提供商鉴权
  - oAuth：通过API接口与WhatsApp服务路径提供商鉴权
- 认证方式不同，需要获取的参数也不同。
- 注册WhatsApp服务路径提供商用户的电话号码。

- 与WhatsApp服务路径提供商的认证方式为oAuth时，不需要获取。
- 注册WhatsApp服务路径提供商的用户名称。  
当WhatsApp服务路径提供商为other，且认证方式为oAuth时，请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了sendWhatsappMessage接口并绑定了待配置WhatsApp渠道租间的APP，获取APP标识填到用户名称中。
- 注册WhatsApp服务路径提供商的用户密码。  
当WhatsApp服务路径提供商为other，且认证方式为oAuth时，请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了sendWhatsappMessage接口并绑定了待配置WhatsApp渠道租间的APP，获取APP密钥填到密码中。
- WhatsApp服务路径提供商提供接口的url前缀。  
当WhatsApp服务路径提供商为other，且认证方式为oAuth时，须配置为：  
`https://IP:PORT/apiaccess/rest/ccmessaging`，其中IP:PORT为AICC前台登录IP和端口，可替换成域名。
- WhatsApp服务路径提供商提供认证的key。  
与WhatsApp服务路径提供商的认证方式为oAuth时，不需要获取。
- 渠道接受消息的认证密码。
- 已获取WhatsApp服务路径提供商提供的信任证书并在**2.17.6 管理证书**中上传。
- 当前系统的身份证书并在**2.17.6 管理证书**中上传。  
与WhatsApp服务路径提供商的认证方式为oAuth时，不需要获取。
- **供应商为cloud-api**：目前只支持演示，不能商用
  - 需要先在Facebook开发者页面创建应用。
    - i. 使用开发者账号登录Facebook，访问<https://developers.facebook.com/apps>，创建应用。  
用例类型选择其他，应用类型选择商务，自定义应用名称，其他的保持默认。
    - ii. 返回<https://developers.facebook.com/apps>，找到刚刚创建的应用，复制应用编号，并访问<https://developers.facebook.com/apps/应用编号/settings/basic>可查看应用信息。应用编号替换成复制的应用编号。


图 2-78 获取应用信息



- 应用编号对应客户服务云侧渠道配置的APP标识
- 应用密钥对应客户服务云侧渠道配置的应用密钥
- iii. 为应用添加产品：WhatsApp。



图 2-79 添加产品




- iv. 选择“WhatsApp > 快速入门”，配置快速入门。  
如果Facebook账号被限制了广告投放功能，请自行申请解封。
- v. 选择“WhatsApp > 新手入门”，获取电话号码和BaseUrl。
  - 测试号码对应客户服务云侧的电话号码
  - 红框中的URL对应客户服务云侧的BaseUrl
  - 接收者为WhatsApp渠道服务的对象，为手机号码，需要手动添加，客户才能接入WhatsApp渠道。

图 2-80 获取电话号码和 BaseUrl



- vi. 继续访问<https://business.facebook.com/settings/system-users>，选择应用所在业务实体，在“用户 > 系统用户”中添加管理员。  
“系统用户姓名”可自定义，“系统用户身份”请选择“管理员”。

图 2-81 添加和管理员



- vii. 添加资产后，生成新口令。

图 2-82 添加资产





图 2-83 生成新口令



生成的口令权限必须包含whatsapp\_business\_messaging、whatsapp\_business\_management。

生成的口令对应客户服务云侧渠道配置的access token

生成新口令会设置有效期，客户服务云侧与Facebook侧的有效期需要保持一致。

- 已获取信任证书并在[2.17.6 管理证书](#)中上传
  - 国内环境：直接访问<https://graph.facebook.com/v8.0>网站受限，需要先配置代理服务器，再获取代理服务器的信任证书，证书格式要求.der。
  - 国外环境：访问<https://graph.facebook.com/v8.0>网站，以浏览器方式导出证书，证书格式要求.der。
- 当前系统的身份证书并在[2.17.6 管理证书](#)中上传。  
访问当前系统，以浏览器方式导出证书。

## 背景信息

当WhatsApp服务路径提供商提供的信息发生变化时，涉及的WHATSAPP渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“编辑”，更新用户名称、密码、BaseUrl、AccountKey。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”。

**步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤3** 配置渠道信息。

**表 2-51** 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择WhatsApp
服务路径提供商	取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• infobip</li><li>• other</li><li>• cloud-api</li></ul>

其他信息请根据[前提条件](#)中获得的信息配置。

**步骤4** 配置基础配置。

**表 2-52** 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>• 非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>

参数	说明
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>

**步骤5** 配置机器人配置。

**表 2-53** 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

**步骤6** 单击“下一步”，进入到集成说明页面。

- WhatsApp服务提供商为infobip时：

WhatsApp 服务提供商处理消息的url

上行消息处理url:	<a href="https://[redacted]/social/on/whatsapp/infobip/message/2023">https://[redacted]/social/on/whatsapp/infobip/message/2023</a>	复制
发送报告url:	<a href="https://[redacted]/social/on/whatsapp/infobip/report/202301318025">https://[redacted]/social/on/whatsapp/infobip/report/202301318025</a>	复制

集成页面生成的上行消息URL，发送报告消息URL需要线下通知infobip。

- WhatsApp服务提供商为other：

WhatsApp 服务提供商处理消息的url

上行消息处理url:	<a href="https://[redacted]/social/on/whatsapp/aicc/message/2023013">https://[redacted]/social/on/whatsapp/aicc/message/2023013</a>	复制
发送报告url:	<a href="https://[redacted]/social/on/whatsapp/aicc/report/202301318025">https://[redacted]/social/on/whatsapp/aicc/report/202301318025</a>	复制

集成页面生成的上行消息URL，发送报告消息URL需要线下通知WhatsApp服务提供商。

- WhatsApp服务提供商为cloud-api时：

请到Facebook开发者平台的WhatsApp应用中进行配置网址和验证码

网址:	<a href="https://[redacted]/social/on/whatsapp/cloud-api/message/20230131802">https://[redacted]/social/on/whatsapp/cloud-api/message/20230131802</a>	复制
验证码:	3E3F [redacted] \7970	复制

将生成的网址和验证码配置到<https://developers.facebook.com/apps/应用编号/webhooks>中。

**步骤7** 若scenario key提示不存在，单击“生成”。

WhatsApp服务提供商为cloud-api时，无需操作。

----结束


## 后续操作


导出渠道配置。

### 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。

2. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。

3. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。

4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.9 配置短信渠道

配置S短信渠道消息，用于短信用户的接入。

### 前提条件

客户服务云支持采用smpp服务进行短信发送和接收，在配置短信渠道前，您需要确保您的短信开启了smpp服务，详情请参见[2.11.3.1 配置短信网关](#)。

### 操作步骤


**步骤1** （可选）获取短信服务器的证书文件并上传证书。

专门的短信服务提供商都支持安全的smpp协议，需要开启证书认证，因此，为确保系统安全，请使用短信服务器提供商的安全端口。

请参见[2.17.6 管理证书](#)，获取证书并上传证书，其中证书类型请根据文件后缀，选择“CER”。

**步骤2** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，进行参数配置，网关监控必须显示连接成功。

短信网关协议类型smpp。



**步骤3** 选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，打开渠道列表页面。

**步骤4** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤5** 配置渠道信息。

**表 2-54** 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择短信
短信网关	选择已配置的接收短信网关。网关配置参考 <a href="#">2.11.3.1 配置短信网关</a> 。

**步骤6** 配置基础配置。

**表 2-55** 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> <li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li> </ul> 非工作日为在“配置中心 > 工作台配置 > 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。
<b>更多配置</b>	

参数	说明
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>
自动回复内容	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.9 如何开启自动回复内容和非工作日回复内容</a>
非工作日回复内容	

**步骤7** 配置机器人配置。

**表 2-56** 机器人配置参数说明

参数	说明
机器人设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>

**步骤8** 单击“下一步”，提示保存成功，完成配置。

#### 说明

同时在“配置中心 > 接入配置 > 通知路由”，会根据选择的短信网关，系统自动创建一条消息路由配置。随渠道中配置的短信网关变化而变化，删除渠道时，该消息路由配置也会删除。

----结束


## 后续操作


导出渠道配置。

#### 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。

2. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。

3. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。

4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.10 配置 Instagram 渠道

### 2.5.10.1 配置 Instagram 侧

实现Instagram用户与AICC侧座席在线交谈，请先参照本节完成Instagram侧的一些配置和相关申请。若Instagram侧的界面或部分配置和本文描述不一致，请以Instagram侧的为准。

#### 前提条件

无


#### 操作步骤

- 步骤1** 注册Instagram个人账号。  
注册地址：<https://www.instagram.com/>



# Instagram

Sign up to see photos and videos  
from your friends.

 Log in with Facebook

OR

Mobile Number or Email

Full Name

Username

Password


People who use our service may have uploaded  
your contact information to Instagram. [Learn  
More](#)

By signing up, you agree to our [Terms](#), [Privacy  
Policy](#) and [Cookies Policy](#).

Sign up

**步骤2** 注册Facebook个人账号。


注册地址：<https://zh-cn.facebook.com/>。



The image shows a Facebook 'Sign Up' form. At the top, it says 'Sign Up' in large bold letters, followed by 'It's quick and easy.' and a close button (X). The form consists of several input fields: 'First name', 'Last name', 'Mobile number or email', and 'New password'. Below these are 'Birthday' fields for month (Apr), day (10), and year (2023). There are also 'Gender' options: Female, Male, and Custom, each with a radio button. A paragraph of text explains that users may have uploaded contact information to Facebook and provides a link to 'Learn more'. Another paragraph states that by clicking 'Sign Up', users agree to the Terms, Privacy Policy, and Cookies Policy, and may receive SMS notifications. At the bottom, there is a large green 'Sign Up' button.

**步骤3** 登录Facebook开发者网站申请开发者。

1. 使用个人账号登录开发者网址：<https://developers.facebook.com/>。
2. 进入开发者页面，单击右上角“Get Started”。
3. 按照界面指导，创建开发者账户。



4. 验证账户，若注册账号时已验证，此处将无需再验证。

5. 检查邮箱信息。

**Enter Your Preferred Contact Email**

This email will be added to your Facebook account. We use email addresses to send notifications, help you log in and personalize experiences, like connecting people and improving ads for everyone on our products. Only you will see your email on your profile. [Learn More](#)

Primary email

I agree to receive marketing-related electronic communications from Facebook, including developer news, updates and promotional emails. (You may unsubscribe from these emails at any time by clicking unsubscribe at the bottom of the email. You can also update your email preferences in Developer Settings.)








[Send Verification Email](#)

6. 选择“Developer”，完成注册。

Create a Meta for Developers account

Register  
 Contact info  
 About you

Which of the following best describes you?  
Help us improve your experience by telling us which of the following roles best describe you.

<input checked="" type="radio"/>  Developer	<input type="radio"/>  Marketer
<input type="radio"/>  Analyst	<input type="radio"/>  Product manager
<input type="radio"/>  Student	<input type="radio"/>  Owner/founder
<input type="radio"/>  Other	

[Complete Registration](#)

7. 自动跳转创建应用界面，单击“Create App”。


Apps

Filter by  
 All Apps  
 Archived


Search by App Name or App ID [Create App](#)


No apps yet  
To get started, create your first app.  
[Create App](#)

8. 选择商务，单击“Next”。




9. 创建应用号。







10. 页面自动跳转，选择Messenger与Webhooks。



11. 在左侧栏选中Messenger，选择Settings，单击“Create new Page”。



12. 创建公共主页。设置公共主页名称和类别后，单击“Create Page”。



提示是否将公共主页绑定到WhatsApp，可跳过。

Step 3 of 5

## Connect WhatsApp to your Page

Once you connect your WhatsApp account, you can add buttons for your Page audience to message you on WhatsApp.




To get started, we'll send you a code on WhatsApp. Just enter the phone number associated with your WhatsApp account.


US+1 ▼      WhatsApp Phone Number

Get code


13. 主页创建完成，单击右上角的头像，切换到主页页面。



14. 选择“Settings & privacy > Settings”。




15. 单击“Linked Accounts”，将主页绑定您的Instagram账号。



16. 返回Messenger页面，选择 Instagram 设置，单击“Add or remove Pages”。





请单击“Continue as \*\*\*”。



Continue as **chatTest** ?  
chatTest will receive your name and profile picture.

Not Zhou Xi? [Log into another account.](#)

By continuing, chatTest will receive ongoing access to the information you share and Meta will record when chatTest accesses it. [Learn more](#) about this sharing and the settings you have.

[chatTest's Privacy Policy](#)

Not Now

Continue as

17. 选择需要添加的主页，单击“Continue”。

### Choose the Pages you want chatTest to access

Later you'll be able to review what chatTest will be able to do with the Pages you select.

Opt in to all current and future Pages  
This will give chatTest access to your current Pages, in addition to any Page you create in the future.

Opt in to current Pages only  
This will only give chatTest access to the Pages you select.

Select all

**I** InsPage

**M** MusicTest

Back

Continue

#### 步骤4 订阅WebHook。

1. 返回Messenger页面，选择“Instagram settings > Webhooks > Edit Subscriptions”
2. 勾选如下配置。

#### Edit Instagram Webhook Subscriptions

Subscription Fields


<input checked="" type="checkbox"/> messages	<input type="checkbox"/> messaging_postbacks	<input checked="" type="checkbox"/> messaging_seen
<input type="checkbox"/> messaging_handover	<input type="checkbox"/> message_reactions	<input type="checkbox"/> messaging_referral
<input type="checkbox"/> standby		

[Learn more](#) Cancel Save

3. 单击“Save”。

#### 步骤5 生成Token。

1. 在添加的主页处单击“Generate token”。



2. 请您记录下此处生成的Token，在后续的步骤中需要进行配置，然后单击“Done”。

---结束

### 2.5.10.2 配置 AICC 侧

租户管理员可以配置用户接入Instagram渠道。

#### 前提条件

- 已联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了instagram\_north - v1.0.0、ccmessage\_north - v1.0.0和file\_download\_get-v1.0.0-manual - v1.0.0接口并绑定了待配置Instagram渠道租间的APP，获取APP标识和APP密钥。
- 已联系系统管理员在“配置中心 > 系统管理 > 系统参数配置”，在系统参数分类“系统参数 > 服务渠道配置 > 公共类”下中的【ApiFabric接口地址】绑定ApiFabric的IP 端口（必须是IP端口格式）。
- 已向系统管理员提出申请将系统前台登录IP和端口加入地址白名单中，以https://开头，示例：https://\*.\*.\*:28090。本渠道配置暂不支持域名。
- 已获取API Fabric提供的认证证书，和当前系统的身份证书并在2.17.6 管理证书中上传。获取认证证书方式如下：
  - a. 联系运维人员，由运维人员登录系统后台，在容器主节点上执行如下命令，生成证书。

```
openssl s_client -showcerts -connect IP:28090 </dev/null 2>/dev/null|openssl x509 -outform PEM >mycertfile.pem
```

其中，IP请配置为系统前台登录IP或NSLB所在服务器的IP。
  - b. 转换证书格式，即可获得认证证书。

```
openssl x509 -in mycertfile.pem -outform der -out mycert.cer
```

#### 背景信息

当API Fabric提供的APPID、APPSecret发生变化时，涉及的Instagram渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“修改”，更新APP标识、APP密钥的值。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。

**步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。

**步骤3** 配置渠道信息。

**表 2-57** 渠道信息参数说明

参数	说明
渠道选择	选择Instagram
APP标识	填入从API Fabric获取的APPID信息，即AK。
APP密钥	填入从API Fabric获取的APPSecret信息，即SK。
BaseUrl	系统前台登录IP和端口，以https://开头，示例：https://***.***:28090。暂不支持域名。
信任证书	API Fabric侧的认证证书，并在 <a href="#">2.17.6 管理证书</a> 中上传。
身份证书	当前系统的身份证书，并在 <a href="#">2.17.6 管理证书</a> 中上传。

**步骤4** 配置基础配置。

**表 2-58** 基础配置参数说明

参数	说明
渠道名称	渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。
组织配置	为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。
技能队列	会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。
转人工关键字	用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。 <b>说明</b> 开启智能机器人，转人工关键字必须设置。
座席工作时间	<ul style="list-style-type: none"><li>工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。 非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul>
非工作时间提醒信息	非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。

参数	说明
<b>更多配置</b>	
熟客模式	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>
客户超时结束会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>
座席超时转移会话	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>
会话转移设置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>
外呼离线消息配置	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>

### 步骤5 配置机器人配置。


表 2-59 机器人配置参数说明

参数	说明
接入智能机器人	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a>
接入机器人助手	配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a>

### 步骤6 单击“保存并进入下一步”，进入到集成说明页面。

### 步骤7 将Webhook URL配置到Instagram。

在渠道配置页面创建好Instagram渠道后，可以获取到Webhook URL值，将其配置到facebook开发者配置页面的回调地址中，其中前半部分是API Fabric的地址。





----结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击 ，导出渠道配置。
3. 单击 ，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.11 配置 Telegram 渠道

### 2.5.11.1 配置 Telegram 侧

实现Telegram用户与AICC侧座席在线交谈，请先参照本节完成Telegram侧的一些配置和相关申请。若Telegram侧的界面或部分配置和本文描述不一致，请以Telegram侧的为准。

### 前提条件

无

### 操作步骤

- 步骤1** 注册Telegram账号。您可以通过手机端进行Telegram的安装和注册。  
注册地址：<https://www.telegram.com/>

## Create account

All fields are required.

First name	Last name
------------	-----------

 [Show](#)

5-30 characters, no spaces

By using this site, you affirm that you're over 18 or the age of majority in your state. By creating an account, you agree to receive offers and information from The Worcester Telegram & Gazette, its affiliates and partners, and agree to the [Privacy Policy](#) and [Terms of Services](#).


<input type="button" value="Create Account"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
---	---------------------------------------

Or sign up with

Already have a subscription? [Let's activate your account](#)  
Have an existing account? [Sign in](#)


### 步骤2 创建Telegram机器人。

1. 以注册的账号登录Telegram客户端。
  - 若登录网页版Telegram客户端，官方链接：<https://web.telegram.org>。
  - 若登录Telegram手机客户端，请先进入官方链接下载App：<https://telegram.org>。
2. 搜索@BotFather，添加联系人。



3. 单击BotFather，输入命令/newbot，再输入机器人的name和username，保存token。
  - name: 请自定义，如: AICCCustomize\_bot。
  - username: 请自定义，需以bot结尾，如: AICCCustomize\_TWbot。
  - token: 系统自动生成，通过界面返回，如: 582\*\*\*\*\*4Qs，请您保存，后续配置需使用。





---结束

## 2.5.11.2 配置 AICC 侧

租户管理员可以配置用户接入Telegram渠道。

### 前提条件

- 已联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了ccmessage\_telegram\_north\_v1.0.0、telegram\_north\_v1.0.0和file\_download\_get-v1.0.0-manual - v1.0.0接口并绑定了待配置Telegram渠道租间的APP，获取APP标识和APP密钥。
- 已联系系统管理员在“配置中心 > 系统管理 > 系统参数配置”，在系统参数分类“系统参数 > 服务渠道配置 > 公共类”下中的【ApiFabric接口地址】绑定ApiFabric的IP 端口（必须是IP端口格式）。
- 已向系统管理员提出申请将系统前台登录IP和端口加入地址白名单中，以https://开头，示例：https://\*.\*.\*.28090。本渠道配置暂不支持域名。
- 已获取API Fabric提供的认证证书，和当前系统的身份证书并在2.17.6 管理证书中上传。获取认证证书方式如下：
  - a. 联系运维人员，由运维人员登录系统后台，在容器主节点上执行如下命令，生成证书。

```
openssl s_client -showcerts -connect IP:28090 </dev/null 2>/dev/null|openssl x509 -outform PEM >mycertfile.pem
```

其中，IP请配置为系统前台登录IP或NSLB所在服务器的IP。

- b. 转换证书格式，即可获得认证证书。
- ```
openssl x509 -in mycertfile.pem -outform der -out mycert.cer
```
- 已安装Telegram软件。

## 背景信息

当API Fabric提供的APPID、APPSecret发生变化时，涉及的Telegram渠道需要同步修改，修改方式：租户管理员进入“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击涉及渠道操作列的“修改”，更新APP标识、APP密钥的值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，进入渠道列表页面。
- 步骤2** 单击“新建”，打开社交媒体开通配置页面。
- 步骤3** 配置渠道信息。

表 2-60 渠道信息参数说明

| 参数      | 说明                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 渠道选择    | 选择Telegram                                            |
| APP标识   | 填入从API Fabric获取的APPID信息，即AK。                          |
| APP密钥   | 填入从API Fabric获取的APPSecret信息，即SK。                      |
| BaseUrl | 系统前台登录IP和端口，以https://开头，示例：https://***:28090。暂不支持域名。  |
| 信任证书    | API Fabric侧的认证证书，并在在 <a href="#">2.17.6 管理证书</a> 中上传。 |
| 身份证书    | 当前系统的身份证书，并在 <a href="#">2.17.6 管理证书</a> 中上传。         |

- 步骤4** 配置基础配置。

表 2-61 基础配置参数说明

| 参数     | 说明                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 渠道名称   | 渠道名称必须是唯一的，输入值只能由字母，数字或下划线组成（首字符只能用字母和下划线），最大长度为64个字符。            |
| 组织配置   | 为渠道资源分配组织机构，从 <a href="#">2.2.1 配置组织机构</a> 中选择一个创建好的组织机构。         |
| 技能队列   | 会查询当前租间的所有多媒体被叫配置，配置方法请参见 <a href="#">2.3.1.2 配置被叫</a> 。          |
| 转人工关键字 | 用户在客户端输入该关键字后会由机器人服务转为人工座席服务。<br><b>说明</b><br>开启智能机器人，转人工关键字必须设置。 |

| 参数          | 说明                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 座席工作时间      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。</li><li>• 非工作日：可配置0-24小时最多4个工作时间段。默认展示一个时间段，单击新增，可增加时间段配置。<br/>非工作日为在“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 在线交谈服务时间”页面设置的休息日。</li></ul> |
| 非工作时间提醒信息   | 非工作时间内，客户呼叫接入后，提示已配置的消息内容，提醒客户当前座席休息。                                                                                                                                                                           |
| <b>更多配置</b> |                                                                                                                                                                                                                 |
| 熟客模式        | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.2 如何开启熟客模式</a>                                                                                                                                                                       |
| 客户超时结束会话    | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话</a>                                                                                                                                                                   |
| 座席超时转移会话    | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话</a>                                                                                                                                                                   |
| 会话转移设置      | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.5 如何设置会话转移设置</a>                                                                                                                                                                     |
| 外呼离线消息配置    | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置</a>                                                                                                                                                                   |

**步骤5** 配置机器人配置。

**表 2-62** 机器人配置参数说明

| 参数      | 说明                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 接入智能机器人 | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.10 如何接入智能机器人</a> |
| 接入机器人助手 | 配置方法请参见 <a href="#">2.5.12.11 如何接入机器人助手</a> |

**步骤6** 单击“保存并进入下一步”，进入到集成说明页面。

查看并拷贝上行消息处理url到本地。

**步骤7** 通过Telegram软件，生成Token。


1. 使用任意账号登录Telegram。
2. 搜索@BotFather，添加联系人。



添加联系人


关闭

3. 输入命令/newbot
4. 输入机器人名称: AICCCustomize\_TWbot  
需以bot结尾。
5. 保存生成的Token。



**步骤8** 设置回调地址，实现消息转发。

调用<https://api.telegram.org/botToken/setWebhook>接口。



*Token*请替换成**步骤7**中生成Token。

请求参数：配置成**步骤6**中获取的上行消息处理url。



----结束

## 后续操作

导出渠道配置。

### 📖 说明

- 导出范围：基础配置、机器人配置下所有配置。密码密钥不支持导出。
- 单次导出渠道配置记录最多100000条，单个导出文件限制2000条。
- 不勾选渠道，默认导出全部渠道配置。

1. 返回在渠道配置列表。
2. 勾选已创建的渠道配置，单击，导出渠道配置。
3. 单击，当“导出任务状态”为“成功”。
4. 单击“下载”，即可获得导出的渠道配置。

## 2.5.12 FAQ

配置渠道过程中一些常见问题。


### 2.5.12.1 如何设置点击通话被叫配置

配置该参数，允许客户在与座席文字交谈过程中，发起音视频通话。

## 前提条件

已配置好点击通话类型的被叫配置。

## 操作步骤

- 步骤1** 单击，打开设置开关。
- 步骤2** 单击点击通话被叫配置，选择配置好的被叫配置类型。
  - 音视频座席
  - IVR
- 步骤3** 再选择配置好的被叫配置。

**步骤4** 单击“下一步”，完成配置。

----结束

### 2.5.12.2 如何开启熟客模式

开启后用户通过渠道接入座席，优先分配给最近一次通话过的座席。

#### 操作步骤

**步骤1** 单击 ，打开设置开关。

**步骤2** 选择一种筛选熟客的方式，并设置对应的参数值。

- 时间范围：正整数，1-168，单位：小时
- 当天：当日0:00至当前时间

**步骤3** 单击“下一步”或“保存”，完成配置。

----结束

### 2.5.12.3 如何设置客户超时结束会话

配置该参数可自定义访客未回复超时时间和会话结束回复语。

#### 背景信息

邮件、短信渠道无需设置会话结束语。

#### 操作步骤

**步骤1** 单击 ，打开设置开关。

**步骤2** 输入客户回复超时时长和会话结束语的值得。

- 客户回复超时时长：取值范围1-60，单位：分钟。  
邮件渠道默认60分钟超时，其他渠道默认为20分钟。

#### 说明

客户未回复提醒时间间隔必须大于多媒体技能队列中的最大等待时间（秒）。

- 会话结束语：最大长度256个字符。

**步骤3** 单击“下一步”或“保存”，完成配置。

----结束

### 2.5.12.4 如何设置座席超时转移会话

配置该参数可自定义座席未回复超时时间和重新分配新座席提示语。

#### 操作步骤

**步骤1** 单击 ，打开设置开关。

**步骤2** 输入座席回复超时时长和座席重配提示语的值。

- 座席回复超时时长：正整数，1-5，小于等于客户未回复提醒时间间隔；
- 座席重配提示语：最大长度256个字符。

#### 说明

邮件、短信渠道无需设置。

**步骤3** 单击“下一步”或“保存”，完成配置。



----结束

## 2.5.12.5 如何设置会话转移设置

配置该参数可过滤转移页面展示的多媒体技能队列。

### 操作步骤

**步骤1** 单击 ，打开设置开关。

- ：客服代表主动转移会话时，转移页面的技能队列展示和当前会话渠道类型一致的多媒体技能队列，以及展示无子类型的多媒体技能队列
- ：客服代表主动转移会话时，转移页面的技能队列展示当前渠道类型的技能队列

**步骤2** 单击“下一步”或“保存”，完成配置。

----结束

## 2.5.12.6 如何设置第三方认证密钥

### 背景信息

- 当前仅支持：Web渠道
- 第三方认证密钥由第三方提供，当第三方侧有变更时，AICC侧需要同步修改，可参考下面操作步骤secretKey处输入修改后的第三方认证密钥即可。

### 操作步骤

**步骤1** 单击 ，打开设置开关。

**步骤2** 输入secretKey。

**步骤3** 单击“下一步”，完成配置。

----结束

## 2.5.12.7 如何设置外呼离线消息配置

配置该参数，座席在工作时间能收到客户在非工作时间或者连接座席失败时，发送的离线消息。座席也可以主动联系客户。



## 前提条件

无

## 背景信息

- 页面或接口集成WebClient场景，不支持离线消息自动推送，需要手动调用[主动轮询座席侧发送的信息 \(poll\)](#)接口进行分配。推荐使用push模式，即在渠道配置里面打开消息推送开关，详情请参见[2.5.12.8 如何开启消息推送](#)。
- 当前仅支持：Web、5G消息、邮件、WhatsApp、短信、Instagram、Telegram 渠道。

## 操作步骤

- 步骤1** 单击 ，打开外呼离线消息配置开关。
- 步骤2** 自定义离线消息提示语。  
最大长度256个字符，不允许输入"/<>\;。  
仅邮件渠道和短信不涉及。
- 步骤3** 设置离线路由限制时长。  
整数，可输入范围1-60，默认为30。
- 步骤4** 设置座席外呼限制时长。  
整数，0-10080，默认为空：不限制，0：不允许座席回复离线消息
- 步骤5** 设置客户超时时长。  
整数，1-5，EMAIL渠道默认值5，其他渠道默认值3。  
客户超时时长必须小于客户未回复提醒时间间隔。
- 步骤6** 选择路由方式。可选值包括：
- 技能队列
  - 熟客模式
  - 接入智能机器人
- 选择熟客模式，请先开启熟客模式，并与熟客模式的配置保持一致，开启详情请见[2.5.12.2 如何开启熟客模式](#)。
- 选择接入智能机器人，还需配置机器人接入码，详情请参见[2.6.2 配置智能机器人](#)。
- 步骤7** 单击 ，设置每封邮件自动回复。  
开启后，会使用自动回复内容、非工作日自动回复内容中配置模板进行答复，配置方法请参见[2.5.12.9 如何开启自动回复内容和非工作日回复内容](#)。  
仅EMAIL渠道涉及。
- 步骤8** 单击“下一步”或“保存”，完成配置。
- 结束



## 2.5.12.8 如何开启消息推送

### 前提条件

如果使用消息推送功能，用户需准备消息推送接口，接口规格请参见[2.5.12.8.1 消息推送接口规格](#)。接口开发完成后，需向系统管理员提出申请，将消息推送地址 `{baseUrl}/webhooks/v1/messages` 加入地址白名单。

若 `{baseUrl}` 为 https 协议时，还需自备认证证书，目前只支持“JKS”、“DER”、“PEM”类型的证书。

#### 说明

http 协议有安全风险，推荐使用安全的 https 协议。


当消息推送地址开启了双向认证，还需自备当前系统身份证书。

### 背景信息


- 当前仅支持 Web、WhatsApp 渠道。  
其中，WhatsApp 渠道，系统会自动推送消息，无需手动配置。
- 消息推送密钥，由消息推送方提供，当其有变更时，AICC 侧需要同步修改，可参考下面操作步骤输入修改后的消息推送密钥即可。

### 操作步骤

**步骤1** （可选）上传推送地址信任证书和系统身份证书，若 `{baseUrl}` 为 https 协议时，需要进行如下操作。

1. 进入“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”页面。
2. 单击“新建”，根据界面提示输入证书编码、证书密码。
3. 选择待上传证书类型。
4. 单击  选择文件，选择本地信任证书和身份证书，单击“打开”。
5. 单击“保存”，完成配置。

**步骤2** 进入 Web 渠道配置页面。

**步骤3** 单击 ，打开消息推送开关。

**步骤4** 输入提前准备的消息推送地址，此处只需填写 `{baseUrl}`。

**步骤5** 上传证书。推送地址为 https 时需要执行该步骤。

1. （可选）单击信任证书，选择 **步骤1** 中上传的证书。
2. （可选）单击身份证书，选择 **步骤1** 中上传的证书。

**步骤6** 选择认证方式，支持签名认证和 OAuth 认证。

- 若选择签名认证，表示将消息直接推送给客户，还需配置如下参数：  
消息推送密钥：长度为 43 位且只能包含字母 A-Z, a-z, 数字 0-9。
- 若选择 OAuth 认证，表示将消息推送给 API Fabric，由 API Fabric 将消息推送给客户，还需配置如下参数：

App标识：请联系系统管理员在“在线开发 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了pushMsg接口并绑定了待配置Web渠道租间的APP，获取APP标识填到此处。

App密钥：请联系系统管理员在“在线开发 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了pushMsg接口并绑定了待配置Web渠道租间的APP，获取APP密钥填到此处。

**步骤7** 单击“下一步”，完成配置。

----结束

### 2.5.12.8.1 消息推送接口规格

#### 场景描述

AICC将调用此API推送座席回复的消息或系统消息。

#### 接口方法

POST

#### 接口 URI

{baseUrl}/webhooks/v1/messages

#### 请求说明

表 2-63 请求头参数

| 序号 | 名称            | 参数类型   | 是否必选 | 说明                                                        |
|----|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Authorization | string | True | 用于身份验证。值为auth-v2/{accessKey}/{timestamp}/{SignedHeaders}。 |

表 2-64 请求体参数

| 序号 | 名称        | 参数类型              | 是否必选 | 说明                |
|----|-----------|-------------------|------|-------------------|
| 1  | messages  | list[DownLinkMsg] | True | 消息和事件             |
| 2  | timestamp | long              | True | 发送时间，将用于生成身份验证签名。 |

表 2-65 DownLinkMsg 参数结构

| 序号 | 名称              | 参数类型    | 是否必选  | 说明                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | channel         | string  | True  | 消息通道类型，如 Web。                                                                                                                                                                                       |
| 2  | isOfflineStatus | Boolean | False | 用于客户端判断下一步是否可以发送消息。<br>当用户等待超时，AICC将推送消息。<br>如果异步开关打开，则该值将为true。<br>如果异步开关关闭，则该值将为false。                                                                                                            |
| 3  | content         | string  | True  | 发送给客户的MT消息的内容。<br>如果controlType为聊天，则<br>如果媒体类型为文本，取值为文本内容。<br>如果mediaType为图像/视频/AUDIO，则值为资源的id，客户端应使用下载文件流API获取资源。<br>如果mediaType为LOCATE，则取值为位置信息，格式为纬度/经度/描述。如果controlType为读取，则该值为已读取的messageId数组。 |
| 4  | from            | string  | True  | 消息发送者的ID。渠道ID。                                                                                                                                                                                      |
| 5  | mediaType       | string  | True  | 消息媒体类型，例如文本类型（TEXT）、图像（IMAGE）、视频（VIDEO）、语音（AUDIO）、位置（LOCATE）和文档（DOCUMENT）。                                                                                                                          |
| 6  | senderNickname  | string  | False | 消息发送者的昵称。                                                                                                                                                                                           |
| 7  | sourceType      | string  | True  | 消息发送者，例如代理（代理）、机器人（机器人）和系统（系统）。                                                                                                                                                                     |

| 序号 | 名称           | 参数类型   | 是否必选  | 说明                                                      |
|----|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 8  | controlType  | string | True  | 消息控制类型，如连接（连接）聊天（聊天）和断开（断开）、转人工服务（Trans2Agent）、读取报告（读取） |
| 9  | timestamp    | long   | True  | 消息发送时间戳。                                                |
| 10 | to           | string | True  | 用户标识                                                    |
| 11 | simQuestions | string | False | 相似性问题内容。                                                |
| 12 | messageCode  | string | False | 用于标识发送的消息代理的唯一值。最大长度为64。                                |

## 响应说明

响应状态码: 200

表 2-66 响应体参数

| 序号 | 名称         | 参数类型   | 是否必选  | 说明                                             |
|----|------------|--------|-------|------------------------------------------------|
| 1  | resultCode | String | True  | 0表示成功，如果返回的响应状态码不是200或resultCode不为0，则表示推送消息失败。 |
| 2  | resultDesc | String | False | 开发人员自定义                                        |

## 报文样例

- 请求头:  
Authorization:Bearer e\*\*\*\*\*e  
Content-Type:application/json
- 请求参数:  
{  
  "timestamp": 1625898453913,  
  "messages": [//1connected{  
    "from": "20210528449422653",  
    "channel": "WEB",  
    "to": "44444444",  
    "controlType": "CHAT",  
    "mediaType": "TEXT",  
    "content": "The call is connected to an agent.",  
    "simQuestions": null,  
    "senderNickname": "SYSTEM",  
    "timestamp": 1625898453913,  
    "sourceType": "SYSTEM",  
    "callId": null,  
    "messageCode": null,  
  }]  
}

```
},
//queuing{
  "from": "202105284494222653",
  "channel": "WEB",
  "to": "44444444",
  "controlType": "CHAT",
  "mediaType": "TEXT",
  "content": "Queuing...",
  "simQuestions": null,
  "senderNickname": "SYSTEM",
  "timestamp": 1625898453913,
  "sourceType": "SYSTEM",
  "messageCode": null,
},
//disconnect because of agent
{
  "from": "202105284494222653",
  "channel": "WEB",
  "to": "44444444",
  "controlType": "DISCONNECT",
  "mediaType": null,
  "content": null,
  "simQuestions": null,
  "senderNickname": null,
  "timestamp": 1625898871961,
  "sourceType": "AGENT",
  "messageCode": null,
},
//disconnect because of timeout, and async switch is off
{
  "from": "202105284494222653",
  "channel": "WEB",
  "to": "44444444",
  "controlType": "DISCONNECT",
  "mediaType": null,
  "content": null,
  "simQuestions": null,
  "senderNickname": null,
  "timestamp": 1625898871961,
  "sourceType": "SYSTEM",
  "messageCode": null,
},
//disconnect because of timeout, and async switch[D1] is on
{
  "from": "202105284494222653",
  "channel": "WEB",
  "to": "44444444",
  "controlType": "DISCONNECT",
  "isOfflineStatus": true,
  "mediaType": "TEXT",
  "content": "{TIPS}",
  "simQuestions": null,
  "senderNickname": null,
  "timestamp": 1625898871961,
  "sourceType": "SYSTEM",
  "messageCode": null,
},
//read{
  "from": "202105284494222653",
  "channel": "WEB",
  "to": "44444444",
  "controlType": "READ",
  "mediaType": null,
  "content": "messageId1,messageId2[D2] ",
  "simQuestions": null,
  "senderNickname": null,
  "timestamp": 1625898871961,
  "sourceType": "AGENT",
  "messageCode": null,
}
```

```
}  
]  
}  
• 响应参数:  
{  
  "resultCode": "0",  
  "resultDesc": "success."  
}
```

### 2.5.12.9 如何开启自动回复内容和非工作日回复内容

开启后，依据配置的通知模板能够自动回复客户邮件/短信。

#### 前提条件

对于EMAIL渠道：已提前分别创建自动回复邮件和非工作日回复邮件的模板，模板的创建请参见[创建邮件通知模板](#)。


对于SMS渠道：已提前分别创建自动回复短信和非工作日回复短信的短信模板，模板的创建请参见[新建短信通知模板](#)。

#### 背景信息


当前仅支持EMAIL、SMS渠道。

#### 操作步骤

**步骤1** 开启自动回复内容功能。

1. 单击 ，打开设置开关。
2. 选择配置好的自动回复模板。  
EMAIL渠道：邮件模板  
SMS渠道：短信网关模板

**步骤2** 开启非工作日回复内容功能。

1. 单击 ，打开设置开关。
2. 选择配置好的非工作日自动回复模板。  
EMAIL渠道：邮件模板  
SMS渠道：短信网关模板

**步骤3** 单击“下一步”，完成配置。

----结束


### 2.5.12.10 如何接入智能机器人

设置该参数后，用户接入渠道优先和机器人交谈。

#### 背景信息

EMAIL渠道、SMS渠道仅支持配置：头像、姓名、性别、机器人。

## 操作步骤

- 步骤1 单击 ，打开接入智能机器人开关。
- 步骤2 设置头像，单击更换头像，共7张系统头像可供选择。
- 步骤3 设置机器人名称和机器人性别。
- 步骤4 选择机器人，机器人在智能IVR中配置，详情请参见[2.6.2 配置智能机器人](#)。

### 说明

若配置智能IVR时，需要配置呼叫转移图元，呼叫转移类型不能选择31、32、33。

- 步骤5 自定义默认回复语、超时回复语、转人工提示语。
- 步骤6 配置静默座席技能队列，配置后当机器人与用户交谈过程遇到无法解决的问题时，会求助该技能队列下的座席。
- 步骤7 单击“下一步”或“保存”，完成配置。


----结束

### 2.5.12.11 如何接入机器人助手

#### 背景信息

当前仅EMAIL、SMS渠道不支持。

#### 操作步骤

- 步骤1 单击 ，打开接入机器人助手开关。
- 步骤2 选择机器人助手，机器人助手在智能IVR中配置，详情请参见[2.6.2 配置智能机器人](#)。
- 步骤3 单击“下一步”，完成配置。

----结束


### 2.5.12.12 已有的 Facebook 开发者账号如何创建应用

#### 问题


若您已有Facebook开发者账号，如何直接创建应用？

#### 回答

1. 使用Facebook账号登录开发者网址：<https://developers.facebook.com/>。
2. 登录后单击右上角的My Apps。




3. 进入Apps页面后，单击右上角的“Create App”，创建应用。
4. 在创建应用界面，选择Other，然后单击“Next”。




5. 选择Business类型的Apps，单击“Next”。





6. 输入应用名称，单击“Create app”，完成应用的创建。



## 2.6 机器人管理配置指南

### 2.6.1 快速入门

智能助手平台（OIAP，Online Intelligent Assistant Platform）提供智能化的自助服务，是在传统IVR（Interactive Voice Response）上的增强版（叠加IVR是语音增强，单独使用可实现智能化文本回复）。在IVR上叠加后，客户能够通过语音对话的方式直接完成自助服务，满足客户对客服系统自助、智能化的要求，企业也可选择SaaS化的智能助手平台服务降低构建自助客户服务的成本以及定制门槛。

在开始使用智能助手平台开发您的对话流程，配置您专属的机器人服务您的客户前，您需要了解如下信息，获取如下事宜。

### 2.6.1.1 常用概念

表 2-67 概念列表

| 概念     | 描述                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任务型机器人 | 比如预订机票、订餐、开通彩铃等一系列以完成某项有明确目标的任务为导向的对话机器人，对话通常是多轮。                                                                                                                                        |
| 问答型机器人 | 系统根据用户的具体问题给出具体答案。<br>回答的内容更基于知识而不是用户目的。<br>问答型对话机器人最主要的特征是一问一答，虽然可以通过相似问，相似答的功能扩展匹配的范围，其基本模式仍然是一问一答。                                                                                    |
| 意图     | 意图可以理解为客户的一个问题，客户通过一个或者一组意图来完成一定的目标，例如定机票。                                                                                                                                               |
| 语料     | 语料指用户可能说出或输入的语言文本材料。通过分析用户在执行一个任务时可能询问的问题，将其作为语料添加到意图模板中进行训练，可使对话机器人更好的理解用户的语言。                                                                                                          |
| 槽位     | 槽位是在对话过程中所需要收集的参数，举例来说，要完成订火车票的意图，用户需要提供“出发地”、“到达地”、“出发时间”等信息，这些信息称为槽位。                                                                                                                  |
| 实体     | 实体指用户所输入的文本中的具有“参数值”性质的词，举例来说，用户说“我要买3斤苹果”，这句话里“3斤”和“苹果”就具有“买水果”这个意图的参数值；用户说“一张明天到北京的火车票”，这句话里有“一”、“明天”、“北京”这三个参数值。                                                                      |
| 流程     | 一个流程代表一个智能语音导航的任务，您需要在整个流程中将您的意图、语音答复串联起来，为客户提供自助语音服务。<br>流程分为主流程和子流程。当前未对主流程和子流程做明显业务逻辑划分，主推荐使用场景为：<br>一个租间下请最多配置一个主流程，当 <b>2.6.2.2.9 配置机器人</b> 中未为接入码关联流程时，直接接入该主流程。<br>其他场景下都可以使用子流程。 |

## 2.6.1.2 环境准备

表 2-68 环境要求


| 项目      | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 访问地址    | <ul style="list-style-type: none"><li>公有云场景下，请使用您在租户开通后，公有云运营人员提供给您的地址和访问账号。<br/>地址URL形如：<a href="https://servicestage.besclouds.com/service-cloud/sm/login/login.html?redirectUrl=%2Fsm%2Fportal%2Fhome.html%3Ftimestamp%3D1582247986428&amp;logoutReason=SessionInvalid">https://servicestage.besclouds.com/service-cloud/sm/login/login.html?redirectUrl=%2Fsm%2Fportal%2Fhome.html%3Ftimestamp%3D1582247986428&amp;logoutReason=SessionInvalid</a></li><li>专有云和入驻式场景下，请从您的环境维护人员那里获取OIAP的登录地址。</li></ul> |
| 客户端配置要求 | 分辨率要求不低于1280px * 1024px，特别是高度，如果低于1024px，可能会导致您页面的菜单展示不完全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 语音文件    | 静态放音文件需要事先录制好，通过AICC侧的“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”将语音文件上传，并通过云服务的系统管理员审核。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 接口调用    | <ul style="list-style-type: none"><li>如果您需要在机器人流程中调用第三方系统提供的接口以获取响应信息，则需要获取第三方系统的AK/SK鉴权信息以及接口规格。</li><li>如果您要求第三方系统调用本系统的接口，请将本系统中的AK/SK码以及接口文档提供给第三方系统。<br/>请选择“配置中心&gt;机器人管理&gt;流程配置&gt;&gt;系统管理&gt;系统设置”，在“API口令设置”页签设置和查看AK/SK。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 调用RPA接口 | 如果需要座席工作台使用智能工单机器人自动创建工单，完成数据的采集和工单填写，则需要智能助手平台与RPA系统对接，请选择“配置中心>机器人管理>流程配置>>系统管理>系统设置”，在“RPA设置”页签设置和查看。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.6.1.3 和机器人说你好

#### 须知

- 由于OIAP可以单独使用，也可以被签入AICC在公有云上使用，因此其菜单路径依据嵌入环境不同会有差异。
- 当前文档提供的所有OIAP界面的菜单路径，均为已经打开了OIAP页面后选择的菜单路径。对于AICC的公有云场景来说，您可以在“配置中心>机器人管理>流程配置”下进入OIAP。
- 在公有云上使用智能机器人（智能IVR），需要您的租间已经订购了智能IVR、TTS和ASR。



如何查看是否订购？

请登录华为云控制台，选择“ 服务列表 > 企业应用 > 云客服”，在云客服页面选择呼叫中心实例管理，单击对应呼叫中心实例后的详情，查看“IVR”页签下是否存在已订购的智能IVR，“TTS&ASR”页签下是否存在已订购的TTS和ASR。

您可通过流程图的方式，在线配置您专属的机器人。为了使您对整个配置过程有个简单了解，本任务快速帮助您配置一个机器人，你对他说“你好”，他也能回复您“你好”。现在来看看具体怎么配置的吧。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务>知识管理 > 领域管理”，单击右上角

“”，填写“名称”，单击“”。



**步骤2** 进入“意图管理”页面，单击“新增 > 一般意图”，填写意图名称，语料以及响应，单击“保存”。

图 2-84 填写语料




图 2-85 填写响应



**步骤3** 在“意图管理”页面右上角单击“训练”。

**步骤4** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务>知识管理>领域管理”，点击“激活”，启用该领域机器人。

图 2-86 激活领域



**步骤5** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置>资源管理 > 资源模板”。

“模板类型”选择“TTS”后，其中集成环境的“模板内容”是通过下拉框进行选择，需要您先在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中新增文字转语音类型的一条文本，提交审核，系统管理员审核通过后才可在下拉框中选择。

图 2-87 维护资源模板

新增模板

模板名称

模板类型  TTS  静态语音  视频文件  多媒体  卡片模板

模板描述

模板内容    [+ 添加](#)

意图模板配置

中文|default|default

设置为默认

内容  [预览](#)

[取消](#) [确定](#)

**步骤6** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击上方“添加”，设置机器人的话术流程。

该话术流程为用户接入后听到机器人说“你好”，用户说“你好”，机器人则再次说“你好”。

1. 选择“空白流程”。
2. 从左侧将图元拖动到画布上，并连线。

图 2-88 绘制图元



3. 单击机器人回复图元，设置其回复模板。

流程属性 节点属性

### 基本属性

|      |       |
|------|-------|
| 节点类型 | 机器人回复 |
| 节点名称 | 机器人回复 |
| 描述   | 描述    |

### 服务参数

|         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回复方式    | <input type="radio"/> 静态放音 <input checked="" type="radio"/> 回复文本 <input type="radio"/> 视频播放<br><input type="radio"/> 多媒体 <input type="radio"/> 卡片 <input type="radio"/> 变量音 <input type="radio"/> 语音文本混合 |
| 回复来源    | <input checked="" type="radio"/> 回复模板 <input type="radio"/> 回复变量 <input type="radio"/> 回复资源                                                                                                              |
| 回复模板    | 去选择模板                                                                                                                                                                                                    |
| 回复模式    | 支持识别打断播放                                                                                                                                                                                                 |
| 超时时间    |                                                                                                                                                                                                          |
| ASR高级配置 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
| TTS高级配置 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |

- 单击语义识别图元，设置其识别条件为 `TOC.ChatBotIntentCode=="CMDHELLO"`。



图 2-89 设置语义识别图元

流程属性 [节点属性](#)

**基本属性**

节点类型 语义识别

\* 节点名称

描述

识别参数 [结果处理](#)

**变量赋值**

| 变量名  | 变量值 | 操作 |
|------|-----|----|
| 暂无数据 |     |    |

[+](#) 添加

**条件分支**

🗑️

```
TOC.ChatBotIntentCode="CMDHELLO"
```




- 单击语义识别图元和最后一个机器人回复图元的连线，选择分支条件。


图 2-90 设置分支

流程属性 [分支属性](#)

**基本属性**

分支条件

- 单击最后一个机器人回复图元，设置其回复模板，与第一个相同。
- 单击画布上方的“”保存。
- 单击画布上方的“”，在弹出的发布页面单击“”。

**步骤7** 选择“机器人管理>流程配置>智能机器人”页面，单击“”按钮，将流程接入码与新增流程关联。

### 新增机器人 ×

\* 机器人名称

\* 对话类型

\* 流程名称

\* 接入码标识

直接转人工对话次数  [编辑](#)

**步骤8** 单击流程后的“呼叫测试”，输入“你好”，机器人回答“你好”。

**步骤9** 您的“对话类型”选择“聊天机器人”，需要进行渠道配置。

- 选择“配置中心 > 接入配置>渠道配置”。
- 单击“新增”，在机器人配置中，开启机器人，可选择已发布的机器人。

**步骤10** 当您的“对话类型”选择“语音导航”或“IVR流程”时，需要配置被叫路由。

- 选择“配置中心 > 接入配置>被叫”。
- 单击“新建”，选择“接入码”、“扩展码”，设置“设备类型”为“IVR”，选择已发布的机器人。
- 单击“保存”。

----结束

## 回顾

配置机器人的通用流程是什么？

- 添加语音或视频资源模板。

2. 配置需要识别的意图。
3. 编排话术流程并发布。
4. 配置机器人，关联对应的话术流程。

## 2.6.2 配置智能机器人

操作员可通过拖拽图元绘制流程的方式，配置任务型多轮对话机器人以及问答型对话机器人。

### 2.6.2.1 概述

以和ODFS集成的智能语音导航支持如下三类机器人的配置为例，介绍三种不同的知识配置方式：

| 机器人类型    | 用途                                        | 针对行业                              | 样例                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 问答型对话机器人 | 系统根据用户的具体问题给出具体答案。<br>回答的内容更基于知识而不是用户目的。  | 针对垂直领域，技术上强调直接与知识库结合的回复获取方面的技术。   | Client : 我在天河区，请问哪里可以办理社保<br>Robot: ( 查询FAQ知识库，匹配到对应答案 )<br>B: 你好，社会保障局服务中心地址：白云区在白云东路XXXX；天河区在天河大厦101号；越秀区在……                                                                                                            |
| 任务型对话机器人 | 比如预订机票、订餐、开通彩铃等一系列以完成某项有明确目标的任务为导向的对话机器人。 | 针对垂直领域（有限信息），技术上强调多轮对话、槽位提取方面的技术。 | Client : 我想开通流量套餐<br>B: 我们有5G包月，10G包月，不限量套餐，请问你想开通哪一种？<br>Client : 5G包月<br>B: 你想开通5G包月流量套餐，请问你确认吗？<br>Client: 确认<br>B : ( 调用开通套餐的服务接口 ( 传入用户号码，5G包月参数 ) ，得到成功结果 )<br>B: 好的，已为你成功开通5G包月流量套餐，10分钟后生效。<br>B : 请问你还需要办理其他服务吗？ |

### 2.6.2.2 配置一个预约挂号机器人（任务型对话机器人）

本章通过一个简单的配置实例，介绍配置一个任务型对话机器人的过程。


#### 2.6.2.2.1 配置场景

介绍任务型对话机器人配置的场景。

#### 场景

某医院需要使用智能语音导航完成一个简单的机器人预约挂号流程，流程如下：

图 2-91 机器人预约挂号流程



注：蓝底部分表示智能语音导航执行的步骤。


1. 客户致电医院客服电话123456。
2. 初始化语言，设置为中文或英文。
3. 致欢迎语。
4. 客户说话。
5. 将客户的说话与现有意图匹配，如果未匹配到指定意图，则告知未知意图。
6. 如果匹配到指定意图（其意图设置四个必选槽位：预约科室、预约医生、预约日期、预约时间点），将一一询问客户预约的科室、预约的医生、预约的日期、预约的时间点。
7. 如果客户回答出以上四个信息，告知客户刚刚回复的预约挂号信息，并询问客户是否确认挂号。

8. 客户回答。
9. 将客户的说话与现有意图（其意图设置为是否确认）匹配。
  - a. 如果匹配到确定意图，则进行下一步，告知客户预约成功。
  - b. 如果匹配到否定意图，则系统携带之前客户的预约挂号信息再次返回到5的意图识别。
  - c. 如果匹配到客户说日期错误。
    - i. 询问客户是否需要修改预约日期。
    - ii. 客户回答。
    - iii. 将客户的说话与现有意图（其意图设置为是否确认）匹配
    - iv. 如果匹配到不修改，则进行下一步，告知客户预约成功。如果匹配到需要修改日期，询问客户修改为哪一天。
    - v. 客户回答。
    - vi. 系统携带客户的回答和之前的预约挂号信息再次返回到5的意图识别。
  - d. 如果未匹配到意图，则告知未知意图。
10. 告知客户预定成功。
11. 客户挂机。

## 需求分析

根据上述流程，我们可以分析出整个流程需要如下资源和配置：

表 2-69 需求分析




| 步骤 | 资源 | 图元                                                                                  | 节点属性设置 | 备注 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 开始 | -  |  | -      | -  |

| 步骤    | 资源             | 图元                                                                                          | 节点属性设置                                                                                 | 备注                                                                                                |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 初始化语言 | 业务接口：<br>初始化语言 | <br>接口调用   | 变量名：GLOBAL.language<br>变量值："zh_CN"                                                     | 实际应用场景可通过使用真实的接口调用确认语言，本节的机器人配置演示使用该图元赋值，无需选择调用接口，直接添加缓存变量名，将其赋值来初始化语言。<br>例如英文对应的响应中属性名为："en_US" |
| 欢迎语   | -              | <br>机器人回复 | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>( TTS会根据变量返回的值动态播放语音 )<br>回复变量：FLOW.welcome<br>回复模式：支持播放后再识别 | 添加流程变量，例如：<br>变量名称：<br>welcome<br>数据类型：<br>字符型<br>缺省值：欢迎使用自助挂号系统                                  |





| 步骤     | 资源                | 图元                                                                                        | 节点属性设置                               | 备注                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 获取客户回答 | 业务接口：<br>缓存对话交互结果 | <br>接口调用 | 变量名：FLOW.ask<br>变量值：IVRREQUEST.input | 无需选择调用接口，直接添加变量。<br>添加流程变量，例如：<br>变量名称：<br>ask<br>数据类型：<br>字符型<br>缺省值：预约\$<br>{FLOW.dat eSlot}的\$<br>{FLOW.timeSlot}的<br>{FLOW.doc Slot}的\$<br>{FLOW.roomSlot}。 |

| 步骤                | 资源          | 图元                                                                                        | 节点属性设置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 备注                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 语义识别<br>(含意图是否匹配) | 意图模板:<br>挂号 | <br>语义识别 | 语义识别内容: FLOW.ask<br>设置变量: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 获取意图匹配到的科室                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 变量名: FLOW.roomSlot</li> <li>- 变量值: TOC.ChatBotroom</li> </ul> </li> <li>● 获取意图匹配到的医生                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 变量名: FLOW.docSlot</li> <li>- 变量值: TOC.ChatBotdoctor</li> </ul> </li> <li>● 获取意图匹配到的日期                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 变量名: FLOW.dateSlot</li> <li>- 变量值: TOC.ChatBotdate</li> </ul> </li> <li>● 获取意图匹配到的时间点                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 变量名: FLOW.timeSlot</li> <li>- 变量值: TOC.ChatBottime</li> </ul> </li> </ul> 判断条件列表 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 匹配到了配置的挂号意图                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 条件名: finish</li> <li>- 条件表达式: TOC.ChatBotIntentCode=='finish'</li> </ul> </li> <li>● 匹配到了配置的挂号意图的必选科室槽位的命令字                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 条件名: room</li> <li>- 条件表达式: TOC.ChatBotIntentCode=='room'</li> </ul> </li> <li>● 匹配到了配置的挂号意图的必选医生槽位的命令字                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 条件名: doctor</li> <li>- 条件表达式: TOC.ChatBotIntentCode=='doctor'</li> </ul> </li> </ul> | 添加流程变量, 例如:<br>变量名称: roomSlot<br>数据类型: 字符型<br>变量名称: docSlot<br>数据类型: 字符型<br>变量名称: dateSlot<br>数据类型: 字符型<br>变量名称: timeSlot<br>数据类型: 字符型 |



| 步骤                              | 资源                     | 图元                                                                                        | 节点属性设置                                                                                  | 备注                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 获取客户需要预约的科室<br>(匹配到条件名: room)   | 业务接口:<br>调用查询科室的接口     |  接口调用    | 变量名: FLOW.answer<br>变量值: FLOW.room + TOC.ChatBotRespContent                             | 无需选择调用接口, 直接添加变量。<br>添加流程变量, 例如:<br>变量名称: answer<br>数据类型: 字符型<br>变量名称: room<br>数据类型: 字符型<br>缺省值: 当前可以选择的科室为内科和外科    |
|                                 | -                      |  机器人回复 | 回复方式: 回复文本<br>回复来源: 回复变量<br>(TTS会根据变量返回的值动态播放语音)<br>回复变量: FLOW.answer<br>回复模式: 支持播放后再识别 | -                                                                                                                   |
| 获取客户需要预约的医生<br>(匹配到条件名: doctor) | 业务接口:<br>调用查询对应科室医生的接口 |  接口调用  | 变量名: FLOW.answer<br>变量值: FLOW.doctor + TOC.ChatBotRespContent                           | 无需选择调用接口, 直接添加变量。<br>添加流程变量, 例如:<br>变量名称: answer<br>数据类型: 字符型<br>变量名称: doctor<br>数据类型: 字符型<br>缺省值: 当前科室值班医生有刘医生和李医生 |

| 步骤                              | 资源 | 图元                                                                                           | 节点属性设置                                                                                        | 备注                                                            |
|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 | -  | <br>机器人回复   | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：FLOW.answer<br>回复模式：支持播放后再识别           | -                                                             |
| 告知客户已预约的挂号信息<br>(匹配到条件名：finish) | -  | <br>机器人回复   | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：<br>TOC.ChatBotRespContent<br>回复模式：只播放 | -                                                             |
| 默认应答<br>(未匹配到任何条件名)             | -  | <br>机器人回复   | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：<br>TOC.ChatBotRespContent<br>回复模式：只播放 | <b>说明</b><br>连线上不匹配任何条件名，即为默认分支。                              |
| 询问是否确认挂号信息                      | -  | <br>机器人回复 | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：FLOW.check<br>回复模式：支持识别打断              | 添加流程变量，例如：<br>变量名称：<br>check<br>数据类型：<br>字符型<br>缺省值：确定上面的信息吗？ |

| 步骤                                        | 资源               | 图元                                                                                           | 节点属性设置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注                |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 语义识别<br>(含意图是否匹配)                         | 意图模板:<br>确认      | <br>语义识别    | 判断条件列表 <ul style="list-style-type: none"> <li>匹配到了确认的意图                             <ul style="list-style-type: none"> <li>条件名: yes</li> <li>条件表达式: TOC.ChatBotconfirm == '是'</li> </ul> </li> <li>匹配到了不确认的意图                             <ul style="list-style-type: none"> <li>条件名: no</li> <li>条件表达式: TOC.ChatBotconfirm == '否'</li> </ul> </li> <li>匹配到了日期错误                             <ul style="list-style-type: none"> <li>条件名: part</li> <li>条件表达式: TOC.ChatBotconfirm == '日期错误'</li> </ul> </li> </ul> | -                 |
| 使用缓存变量缓存数据再进行语义识别确认客户挂号信息<br>(匹配到条件名: no) | -                | <br>接口调用   | 变量名: FLOW.ask<br>变量值: '预约挂号'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无需选择调用接口, 直接添加变量。 |
| 再次确认客户是否要修改日期<br>(匹配到条件名: part)           | 回复模板:<br>是否要修改日期 | <br>机器人回复 | 回复方式: 回复文本<br>回复来源: 回复模板<br>(TTS会根据变量返回的值动态播放语音)<br>回复模板: redate<br>回复模式: 支持识别打断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 需添加回复模板           |
|                                           | 意图模板:<br>确认      | <br>语义识别  | 判断条件列表 <ul style="list-style-type: none"> <li>匹配到了确认不修改日期的意图                             <ul style="list-style-type: none"> <li>条件名: yes</li> <li>条件表达式: TOC.ChatBotconfirm == '是'</li> </ul> </li> <li>匹配到了确认修改日期的意图                             <ul style="list-style-type: none"> <li>条件名: no</li> <li>条件表达式: TOC.ChatBotconfirm == '否'</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                 | -                 |

| 步骤                        | 资源                              | 图元                                                                                  | 节点属性设置                                                                                                                                 | 备注                                                             |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                           | 询问修改日期，再进行语义识别确认挂号信息（匹配到条件名：no） |    | 变量名：FLOW.dateSlot<br>变量值："<br>变量名：FLOW.answer<br>变量值：'请问你要改为哪一天？'                                                                      | 无需选择调用接口，直接添加变量。                                               |
|                           |                                 |    | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：FLOW.answer<br>回复模式：支持识别打断                                                      | -                                                              |
|                           |                                 |    | 变量名：FLOW.dateSlot<br>变量值：IVRREQUEST.input<br>变量名：FLOW.ask<br>变量值：'预约挂号'+FLOW.dateSlot+'的'+FLOW.timeSlot+FLOW.docSlot+'的'+FLOW.roomSlot | 无需选择调用接口，直接添加变量。                                               |
| 告知客户挂号信息并表示感谢（匹配到条件名：yes） | -                               |  | 回复方式：回复文本<br>回复来源：回复变量<br>（TTS会根据变量返回的值动态播放语音）<br>回复变量：FLOW.thanks<br>回复模式：只播放                                                         | 添加流程变量，例如：<br>变量名称：thanks<br>数据类型：字符型<br>缺省值：已经预订成功，感谢您的使用，再见。 |
| 结束                        | -                               |  | -                                                                                                                                      | -                                                              |

### 须知

为确保容错性，您还需要配置一个未知意图，用于识别意图匹配不到的情况。

其中涉及到意图的部分，还需要继续细化分析如下信息，此处以挂号这个意图为例介绍，其他方法类似。

- 客户回答预约挂号的时候有多种说法（语料）
  - 我想看个医生
  - 挂号
  - 预约挂号
  - 我要挂一个明天下午16:00点李医生的内科您需要尽量多的考虑回答场景，才能确保意图匹配的精确。
- 客户回答的信息中哪个是我们需要的信息？（槽位&实体）

例如客户回答挂号16.00点，那么16.00点是我们需要获取的槽位信息，您需要在意图中添加该槽位信息，而槽位信息需要有对应的实体关联，因此还需要确认实体配置中是否有类似的实体。本例中可以使用系统实体@system.time。

如果客户回答挂号李医生，那么李医生是我们需要获取的槽位信息，您需要在意图中添加该槽位信息，而槽位信息需要有对应的实体关联，系统实体中没有这个实体，那我们需手动添加医生这个实体。
- 意图匹配的命令字，即语义识别图元所需的TOC.ChatBotIntentCode的值。请全局保持唯一（响应）

由于意图中的响应是可以设置分支条件的，可以直接添加分支，回复不同的TOC.ChatBotIntentCode。

### 2.6.2.2.2 添加业务接口

业务接口是将第三方提供的接口封装，由“接口调用”图元进行关联调用。语音智能导航支持国际通用的RESTful协议接口。

根据2.6.2.2.1 配置场景中的分析，您需要添加多个业务接口，均是通过缓存变量的方式使用业务接口，未调用真实接口。若在实际场景中您需要调用真实接口，此处介绍调用真实接口的配置方法。

#### 须知

此处的业务接口编排能力较弱，因此在实际应用中，此处调用的接口应由专门的接口适配团队提供，用来屏蔽不同系统之间的接口定义差异。

例如我们需要通过一个接口调用获得两个参数的值，但是在实际业务系统中这两个参数分别来自两个接口，需要有专门的团队做一下接口编排，包装成一个新接口供此处调用。

## 前提条件

请联系系统管理员将您需要调用的第三方接口的IP或域名添加到白名单中。

## 操作步骤

- 步骤1** 租户管理员选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。
- 步骤2** 选择“资源管理 > 业务接口”。单击“添加”。
- 步骤3** 您可以两种方式进行接口添加：自动生成消息体，手动输入消息体，下面分别介绍两种方式的操作步骤，请选择一种方式添加接口即可。
- 步骤4** 自动生成消息体方式添加接口。

1. 在“自动生成消息体”页签，设置您即将调用的接口基本信息，包括接口名称、请求方法、请求URL等信息。

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- 接口名称: Text input field.
- 请求方法: Dropdown menu with '请选择' (Please select).
- 请求URL: Text input field.
- 是否签名: Dropdown menu with '是' (Yes) selected. A red note below it says: 'Sign签名作为接口参数传给第三方，第三方需做Sign签名验证'.
- 共享密钥: Text input field with placeholder '请输入共享密钥'.
- 描述: Text input field.

Buttons at the bottom: 取消 (Cancel) and 确定 (Confirm).

- 当请求方法选择TUC时，单击请求URL的输入框，可根据实际情况选择如下URL，具体接口入参出参详情请参见[2.6.2.5.3 TUC接口](#)。

表 2-70 请求方法为 TUC 时的请求 URL

| URL                                                       | 描述               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectRegularEntity              | 工单流程中用到的规则实体的检测。 |
| /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/identify                         | 语种接口。            |
| /chatbot/rest/tuc/v1/recommendFaq                         | FAQ推荐接口。         |
| /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection/qiOnline/recognize | 智能助手实时质检接口。      |
| /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/feedback                         | 满意度反馈接口。         |
| /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/textClassify                     | 文本分类接口           |
| /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectEntity                     | 实体识别接口           |
| /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection                    | 智能实训接口           |

### 须知

请注意，HTTP协议不是安全的网络协议，如确定使用，可能存在安全风险。推荐使用HTTPS协议。

- 是否签名：请依据第三方接口是否做了签名校验来决定是否开启，若选择开启签名，请找第三方提供共享密钥。

## 说明

- 请注意，不开启签名校验存在安全风险，建议选择需要签名。
  - 若开启签名，第三方提供的共享密钥定期修改后，请同步修改页面此处的共享密钥。
2. （可选）若接口有查询参数请添加查询参数，查询参数即接口请求url后拼接?路径参数1=参数值&路径参数2=参数值。
  3. 添加接口入参。在“入参”页签，单击“添加”增加入参变量。一般该接口的入参与第三方系统接口规格中的入参保持一致。

新增业务接口配置 ×

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)


基本信息 查询参数 **入参** 出参 消息头 消息体

| 名称                   | 描述                   | 是否加密                                | 操作 |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 删除 |

[+ 添加](#)

\*请注意，加密类型为不加密时，该变量将被明文存储，请勿将敏感数据赋值给该变量


## 须知

如果您要求的入参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否加密”设置成“”，以确保数据安全。

4. 添加接口出参。在“出参”页签，单击添加增加出参，接口的出参与第三方系统接口规格中的出参保持一致。



### 须知

如果您要求的出参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否加密”设置成“”，以确保数据安全。

参数路径的配置，如下图，若要取整个返回结果，则配置为\$。若要取某个字段，则用\$开头，用.来分割各个层级，这个层级一定要和返回结果结构一致，否则会解析失败或取不到想要的字段。

图 2-92 出参配置样例



5. （可选）添加接口消息头。在“消息头”页签，添加接口所需的鉴权信息，如果没有可不配置，以第三方系统的规格为准。

### 须知

如果您要求的接口消息头信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否加密”设置成“YES”，以确保数据安全。



6. 在“消息体”页签，将查看到自动生成的消息体，您可将生成的消息复制到调测工具中，查看是否能调用成功。
7. 单击“确定”，完成接口添加。

#### 步骤5 手动输入消息体方式添加接口。

1. 选择“手动生成消息体”页签。设置您即将调用的接口基本信息，包括接口名称、请求方法、请求URL。具体参数解释请参见[步骤4.1](#)。
2. （可选）若接口有查询参数请添加查询参数，查询参数即接口请求url后拼接?路径参数1=参数值&路径参数2=参数值。
3. 添加接口出参。在“出参”页签，单击添加增加出参，接口的出参与第三方系统接口规格中的出参保持一致。

新增业务接口配置 ×

手动输入消息体 [自动生成消息体](#)

基本信息 查询参数 入参 **出参** 消息头 消息体

| 名称                   | 描述                   | 数据类型 | 参数路径                 | 是否加密                                | 操作 |
|----------------------|----------------------|------|----------------------|-------------------------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 字符串  | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 删除 |

[+ 添加](#)

\*请注意，加密类型为不加密时，该变量将被明文存储，请勿将敏感数据赋值给该变量

#### 须知

如果您要求的出参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否加密”设置成“”，以确保数据安全。

参数路径的配置，如下图，若要取整个返回结果，则配置为\$。若要取某个字段，则用\$开头，用.来分割各个层级，这个层级一定要和返回结果结构一致，否则会解析失败或取不到想要的字段。

图 2-93 出参配置样例



4. （可选）添加接口消息头。在“消息头”页签，添加接口所需的鉴权信息，如果没有可不配置，以第三方系统的规格为准。

### 须知

如果您要求的接口消息头信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否加密”设置成“YES”，以确保数据安全。

5. 添加消息体，进入“消息体”页签中直接输入请求消息体，例如：

```
{
  "callId": "${businessReqId}",
  "provId": "202205130514",
  "busiType": "0",
  "params": {
    "tenantId": "${tenantId}"
  }
}
```

对于手动输入消息体，入参不可以手动添加，而是通过对消息体内容的解析自动生成入参，如上面示例将会产生两个入参businessReqId、tenantId。入参businessReqId、tenantId可以是后续流程中调用该接口时需要传递的变量。

6. 单击“确定”，完成接口添加。

----结束

### 2.6.2.2.3 添加资源模板

资源包括静态语音，TTS放音以及短消息，在您进行流程编排前，需要先将涉及到的资源，包括语音、短信模板添加到系统中，才能继续配置流程。

## 背景信息

表 2-71 可添加的资源描述

| 模板类型 | 描述                                                                  | 配置前提                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TTS  | 当“机器人回复图元”的回复方式为“回复文本”时，需要使用此处配置的资源，目的是将此处设置的文本信息通过TTS播放。           | 如果文本中包含参数，需要确保使用的参数在当前步骤有值。<br>例如当需要使用某个意图的槽位做变量时，则需要在本步骤之前的步骤中已经获取了相关的值。 |
| 短信   | 当使用“短信发送”图元时，需要选择发送短信的内容模板。                                         | 如果文本中包含参数，需要确保使用的参数在当前步骤有值。<br>例如当需要使用某个意图的槽位做变量时，则需要在本步骤之前的步骤中已经获取了相关的值。 |
| 静态语音 | 当“机器人回复图元”的回复方式为“静态放音”时，需要使用此处配置的资源，目的是直接使用服务器上的语音文件，此处的配置仅为语音内容参考。 | 不支持配置参数变量，且您需要先将与模板名称同名的语音文件上传到UAP的文件服务器上。                                |
| 视频文件 | 当“机器人回复图元”的回复方式为“视频播放”时，需要使用此处配置的资源，目的是直接使用服务器上的视频，此处的配置仅为语音内容参考。   | 不支持配置参数变量，且您需要先将与模板名称同名的视频文件上传到UAP的文件服务器上。                                |

| 模板类型 | 描述                                                    | 配置前提                                                     |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 卡片模板 | 当“机器人回复图元”的回复方式为“卡片”时，需要使用此处配置的资源，目的是直接使用服务器上的卡片。     | 需在AICC侧“配置中心 > 资源管理 > 多媒体库”中，已将卡片模板配置完成，才可在此处选择。         |
| 多媒体  | 当“机器人回复图元”的回复方式为“多媒体”时，需要使用此处配置的资源，目的是直接使用服务器上的多媒体内容。 | 需在AICC侧“配置中心 > 资源管理 > 多媒体库”中，已将富文本、图片、地址等模板配置完成，才可在此处选择。 |

根据表2-69所示，其中有一个“机器人回复图元”您需要添加一个回复模板，接下来以添加是否要修改日期的回复模板为例介绍资源模板的添加方法。

## 操作步骤

- 步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”菜单。
- 步骤2** 选择“资源管理 > 资源模板”。单击“添加”。
- 步骤3** 填写“模板名称”，“模板类型”请选择“TTS”，“模板内容”做如下填写，参数直接使用参数名称，单击“确定”。

“模板类型”选择“TTS”后，其中集成环境的“模板内容”是通过弹窗表格进行选择，需要您先在“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”中新增文字转语音类型的一条文本，提交审核，系统管理员审核通过后才可在弹窗表格中选择。弹窗表格中仅展示当前语种的IVR语音文件名称。

图 2-94 资源模板配置界面（集成环境）

新增模板

模板名称: redate

模板类型:  TTS  静态语音  视频文件  多媒体  卡片模板

模板描述: [Text Area]

模板内容: 中文 | default | default | + 添加

意图模板配置:

中文|default|default

设置为默认:

内容: wajjts:法语

取消 确定

图 2-95 选择模板内容

选择资源

搜索资源名称 [Text Input] + 添加

| 资源名称                                       | 资源类型 | 操作 |
|--------------------------------------------|------|----|
| <input checked="" type="radio"/> wajjts:法语 | TTS  | 预览 |
| <input type="radio"/> test0824             | TTS  | 预览 |
| <input type="radio"/> test0826             | TTS  | 预览 |

共 3 条 | 10条/页 | < 1 > 前往 1 页

取消 确定

## 说明

资源模板上的“意图模板配置”开关提供了简单的树形结构的意图添加入口，用于在座席智能助手场景下，为指引流程配置引导。当前版本暂不涉及。

## ----结束

## 扩展阅读

在配置智能推荐信息的话术引导模板时，您可以通过资源模板进行配置，通过在资源模板中增加意图列表的形式向客户提问，并获取所需信息。

### 2.6.2.2.4 添加意图

意图可以理解为客户的一个问题，客户通过一个或者一组意图来完成一定的目标，例如预定座位。在智能化自助流程编排过程中，如果选择了语音识别服务图元，则需要做相应的意图配置，来支持语音识别图元顺利识别出客户的意图。

意图共有三种类型：

- 一般意图：由“语料”驱动的意图，是最常用的意图。在对话流程中需要使用语义识别图元对用户语言进行语义识别时，通常配置一般意图

- 未知意图：在未识别出用户输入时所选择的意图。每个领域需要存在一个未知意图，用于为该领域下未匹配到的意图提供回复。未知意图已经预置，无需再另行添加。
- 事件意图：在特定事件触发时选择的意图，例如用户语言中出现了系统配置的敏感词，可触发SENSITIVE\_WORDS事件。事件意图通常用于匹配一定的事件，并对匹配到的事件做出相应的返回，系统已预置敏感词汇事件意图、上下文清除事件意图两个。

### 📖 说明

一般意图和未知意图有什么区别？

一般意图就是普通的意图，会包含语料信息。比如问天气和问机票两个意图，是一般意图。未知意图就是没识别的情况下的走向，不配语料，只配响应信息。

在配置意图过程中，您需要了解如下概念：

- “语料”表示在意图中所罗列的用户所有的可能的说法。举例来说，我们要编辑一个帮用户放音乐的模板，这个模板里要尽可能多的罗列用户所有关于放音乐的说法，如“帮我放音乐”，“放首歌听听”等等。
- 添加普通语料的方法请参照[步骤3.4](#)，添加规则语料的方法请参考[2.6.2.6.12 如何使用规则语料？](#)。

### 📖 说明

“语料”分为“普通语料”和“规则语料”两部分，普通语料和规则语料有什么区别？

- 普通语料：直接罗列该意图中用户所有可能出现的说法。  
普通语料中可以对槽位进行标记，当需要直接使用语料标记槽位，或者表达句式无法抽取公共的句式特征时，使用普通语料。
- 规则语料：是通过撰写语料规则，匹配用户的输入，规则语料无法标记槽位，但可以适配同样句式的所有表达。能够通过固定的句式进行表达的语句，可以使用规则语料进行添加。例如：[帮忙|我要](办流量套餐|办宽带)，方括号定义了可选规则，竖线符来表示多选一，圆括号定义必选部分，那么我要“办流量套餐”、“办宽带”，都能通过语义识别图元进行对应识别。
- “槽位”是在对话过程中所需要收集的参数，举例来说，要完成订火车票的意图，用户需要提供“出发地”、“到达地”、“出发时间”等信息，这些信息称为槽位。当获取用户意图时要求用户提供某些信息，例如时间、地点、类别等，可将这些信息添加为槽位。
- “实体”指用户所输入的文本中的具有“参数值”性质的词，举例来说，用户说“我要买3斤苹果”，这句话里“3斤”和“苹果”就具有“买水果”这个意图的参数值；用户说“一张明天到北京的火车票”，这句话里有“一”、“明天”、“北京”这三个参数值。槽位和实体的主要区别在于：槽位是隶属于意图的性质，而实体是意图无关的，但是我们会用实体来填充槽位，这样就做到了参数与值的分离建模。

根据[表2-69](#)所示，我们需要添加2个意图，需新增2个实体，使用系统预置的2个实体。此处以添加一个挂号意图为例介绍配置方法。

## 操作步骤

**步骤1 添加领域。**

**步骤2 参见[2.6.2.4.6 添加实体](#)添加两个实体：医生、科室。**

图 2-96 添加医生实体界面





图 2-97 添加科室实体界面



### 步骤3 添加挂号意图。


1. 单击进入新创建的领域，单击“新增”，选择“一般意图”。
2. 填写意图的名称，例如“挂号”。
3. 在“上下文”页签，单击“输入上下文”后的“新增”，可以添加当前意图的上下文，此示例不添加上下文。

上下文指多轮对话时，机器人根据该值将多组语句当做同一轮次的对话处理。当需要使用指定的意图时，可通过上下文配置的字符串进行定位。

意图上下文可理解为机器人的对话记忆，当具有同一上下文的多轮对话，机器人都会当做同一个任务进行识别和处理，例如通过多轮问答，依次获取出发时间，起始地点、目的地点，用于预定航班，当机器人在预定航班上下文中接收到了其他上下文，例如查询天气，将随客户提问切换到新意图上，以此来实现多意图转换的功能。

4. 在“语料”页签，单击“新增”，添加语料。

分析客户可能回答，并将这些回答添加到语料中去，例如，客户可能回答我要挂一个明天下午16:00李医生的内科，则双击文本框输入“我要挂一个明天下午16:00李医生的内科”，然后鼠标左键选择“明天下午”，在弹出的菜单中选择“@system.date”，选择“16:00”，在弹出的菜单中选择“@system.time”。




## 说明

如何标记槽位？

在语料输入完毕后，按回车，即可实现槽位自动标记，但是有些语料比较特殊（比如本例），回车后自动标记的槽位并不符合我们的要求，因此需要手工标记。

语料您可以做如下添加：




- 在“槽位”页签，设置槽位的名称，是否必选以及当槽位信息缺失时系统给出的提示信息。

槽位的名称将是您在流程编排时使用的槽位变量名称的一部分。

## 须知

由于时间、日期、科室、医生必须提供完整才能确认一次预约挂号的信息，这四个槽位本应该是必选的，因此此处需要配置成“必选”。





- 在“响应”页签，单击“新增”，配置本次意图匹配成功后返回的命令字。响应是指当匹配到该意图时，需要反馈的文本或命令字信息。响应支持根据不同的条件表达式返回不同的文本或命令字。通常在需要匹配到的意图向客户返回某



些提示信息时，可配置回复文本，当需要将响应匹配到的事件写入 TOC.IntentCode 变量，返回给调用方（例如对话流程）时，可配置回复命令。

单击“命令”文本框，设置其值为“finish”。




单击“ 新增”按钮，设置“回复类型”为“回复文本”，单击“请输入”文本框，设置其值为“你预定了\${date}的\${time}的\${doctor}的\${room}”



7. 单击右下角的“保存”。
8. 单击右上角“训练”，提示训练成功。
9. 单击右上角“测试”，对当前意图进行测试。

若您在添加意图时配置了上下文，询问机器人之前请在聊天界面的上下文输入框中输入已配置的上下文，否则可不输入。

测试时请根据您的语料对机器人进行询问，查看机器人的返回，如果返回类似如下内容，表示匹配成功。



----结束

### 2.6.2.2.5 添加流程

一个流程代表一个智能语音导航的任务，您需要在整个流程中将您的意图、语音答复串联起来，为客户提供自助语音服务。

流程分为主流程和子流程。当前未对主流程和子流程做明显业务逻辑划分，主推荐使用场景为：

一个租间下请最多配置一个主流程，当**2.6.2.2.9 配置机器人**中未为接入码关联流程时，直接接入该主流程。

其他场景下都可以使用子流程。

流程中各节点的含义和使用方法请参见**2.6.2.5.1 图元**。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击“添加”。

**步骤3** 选择流程模板为“空白流程”。此处以空白模板为例，主要目的是介绍各中常用图元的用法。

### 📖 说明

使用流程模板有什么好处？

系统预置了呼入流程模板和外呼流程模板，均包含完整的识别节点、识别参数设置、未识别逻辑和超过3次错误的处理逻辑，您只需要为流程添加相应的回复模板、变量以及条件分支的值即可。对使用模板创建可帮助您快速配置相应场景的机器人。

泰语环境下暂不支持选择呼入流程模板和外呼流程模板。

**步骤4** 设置流程参数。

1. 单击流程变量区域后的+。
2. 在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

#### 新增变量 ×

\* 变量名称

变量描述

\* 数据类型  整型  字符型  长整型  
 浮点型  列表  对象

缺省值

加密类型

\*请注意，加密类型为不加密时，该变量将被明文存储。  
请勿将敏感数据赋值给该变量

该变量后续用于在其他图元存放数据。根据规划，您还需要添加如下参数供后续使用：

- welcome: 字符型，欢迎词，缺省值：欢迎使用自助挂号系统。
- answer: 字符型，询问预约科室、医生、修改日期的回复变量值，无缺省值。
- room: 字符型，询问预约科室，缺省值：当前可以选择的科室为内科和外科。
- doctor: 字符型，询问预约医生，缺省值：当前科室值班医生有刘医生和李医生。
- check: 字符型，询问是否确认挂号信息，缺省值：确定上面的信息吗？
- docSlot: 字符型，表示预约的医生，无缺省值。
- roomSlot: 字符型，表示预约的科室，无缺省值。
- dateSlot: 字符型，表示预约的日期，无缺省值。
- timeSlot: 字符型，表示预约的时间点，无缺省值。
- ask: 字符型，表示客户的回答用于语义识别和意图匹配，缺省值：预约\${FLOW.dateSlot}的\${FLOW.timeSlot}的\${FLOW.docSlot}的\${FLOW.roomSlot}。
- default: 字符型，当未匹配到意图时的默认回答，缺省值：不好意思，麻烦再说一遍。
- thanks: 字符型，致谢词，缺省值：已经预订成功，感谢您的使用再见。

### 3. 选择加密类型，单击“确定”。

#### 须知


如果您要求的流程变量包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“加密类型”设置成“加密保存，获取时解密”或者为“加密保存，获取时不解密”，以确保数据安全。

**步骤5** 根据图2-91和表2-69中分析将对应图元拖到右侧画布上并为图元之间连线。

配置完成后流程如下图所示。配置流程时右键选中画布可以移动画布在界面的位置。

#### 说明

进行了条件判断后的图元后面，需要添加一个不选择条件名的分支，即默认分支。在其他条件不满足的情况下，确保IVR流程还能找到下一节点。



**步骤6** 依次为每个节点和连线配置信息。由于相同类型的图元，配置方法类似，此处每类图元挑一个（上图中标红框的图元和连线）出来重点介绍。其他内容请根据表2-69自行完成配置。

1. 配置询问是否需要修改预约日期。

流程属性 节点属性

### 基本属性

|        |       |
|--------|-------|
| 节点类型   | 机器人回复 |
| * 节点名称 | 机器人回复 |
| 描述     | 描述    |

### 服务参数

|         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回复方式    | <input type="radio"/> 静态放音 <input checked="" type="radio"/> 回复文本 <input type="radio"/> 视频播放<br><input type="radio"/> 多媒体 <input type="radio"/> 卡片 <input type="radio"/> 变量音 <input type="radio"/> 语音文本混合 |
| 回复来源    | <input checked="" type="radio"/> 回复模板 <input type="radio"/> 回复变量 <input type="radio"/> 回复资源                                                                                                              |
| 回复模板    | testabc <a href="#">预览</a>                                                                                                                                                                               |
| 回复模式    | 支持识别打断播放                                                                                                                                                                                                 |
| 超时时间    |                                                                                                                                                                                                          |
| ASR高级配置 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |
| TTS高级配置 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |

设置“回复方式”为“回复文本”，“回复模板”选择我们在[2.6.2.2.3 添加资源模板](#)中配置的模板。

“回复模式”设置为支持识别打断，表示在语音播放完毕之前，客户可以说话，可节约服务时间。

2. 配置语义识别节点。

流程属性 节点属性 变量① >

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

识别参数 结果处理

### 变量赋值

| 变量名                                        | 操作符 | 变量值                                            | 操作                                |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text" value="FLOW.docSlot"/>  | =   | <input type="text" value="TOC.ChatBotdoctor"/> | <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="text" value="FLOW.dateSlot"/> | =   | <input type="text" value="TOC.ChatBotdate"/>   | <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="text" value="FLOW.timeSlot"/> | =   | <input type="text" value="TOC.ChatBottime"/>   | <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="text" value="FLOW.roomSlot"/> | =   | <input type="text" value="TOC.ChatBotroom"/>   | <input type="button" value="删除"/> |

⊕ 添加

### 条件分支


⊕ 添加

此处配置表示该图元根据返回结果有一个分支，即匹配到了意图码为finish的意图成功的分支，并将匹配意图中的槽位变量doctor、date、time、room的值分别赋给流程变量docSlot、dateSlot、timeSlot、roomSlot。

**须知**

对于一个意图有多个槽位的情况（例如询问预定时间节点），需要在语义识别设置时，将“事件”设置为“清空上下文缓存”，同时需要在流程中进行判断控制，具体配置参见[2.6.2.6.4 如何配置多槽位反复填充场景?](#)，本例为理解方便，不考虑多轮填槽情况。


- 单击语义识别和机器人回复图元（语音识别匹配到意图返回响应中配置的答复信息）之间的连线，选择该连线对应的分支为上一步配置的分支。

Flow Attribute Branch Attribute**Basic Attribute**

- 配置接口调用节点。

业务调用图元如果应用于接口调用场景，则需要选择一个您在[2.6.2.2.2 添加业务接口](#)中配置的接口。并设置该接口的入参取值是什么。

本次的场景不需要调用真实接口，通过业务接口调用图元添加缓存变量名。

Flow Attribute Node Attribute Variable  >

**Basic Attribute**


Node Type


\* Node Name

Description

Select Interface Result processing

**Variable assignment**

| Variable                               |   | Variable Value                                                           | Operation                                                                           |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="FLOW.room"/> | = | <input type="text" value="FLOW.room+TOC.ChatBotResp&lt;br/&gt;Content"/> |  |

 Add

**步骤7** 在图元都配置完成，并连线和分支都选择正确后，单击画布上方的“保存”按钮。

----结束

### 2.6.2.2.6 导入流程

在以下场景，导入流程与手动添加流程相比，更便捷高效安全。

业务场景一：导入历史数据。当公司引入新系统，往年的留存的数据需要录入系统。

业务场景二：导入汇总数据。由于权限问题，不是每个人都能使用系统，所以要逐级汇总的数据，由特定的人录入系统。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“流程管理 > 流程编排”，点击“导入”按钮，弹出导入界面。



图 2-98 导入界面



**步骤3** 点击选取文件，选择要导入的文件，点击上传,点击确定,导入成功。

#### 说明

- 1.压缩包zip里的文件格式必须是json文件且文件大小不能超过4M，否则导入失败。
- 2.压缩包zip文件大小必须小于20M，否则导入失败。
- 3.json文件里业务接口中的请求url、存储过程中的数据库url需联系管理员配置白名单，否则导入失败。

----结束

### 2.6.2.2.7 添加灰度规则

灰度规则指流程发布时可以指定一个发布规则，使符合规则的客户才能体验到该流程。当前灰度规则可以指定一个号码段，在测试阶段使用。

#### 操作步骤

- 步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。
- 步骤2** 选择“系统管理 > 灰度规则”，在“灰度规则”页签单击“新建”。
- 步骤3** 如下所示配置灰度规则的号码段，单击“确定”完成配置。

### 新建基本信息

×

\* 规则名称

\* 起始号码

\* 结束号码

取消

确定

----结束

#### 2.6.2.2.8 发布流程

刚添加完成的流程处于草稿态，您需要执行发布操作，才能生效。如果您需要对已经发布的流程进行修改，需要先将流程下线失效，编辑后再重新发布。

当前系统支持灰度发布和正式发布两种方式，唯一区别的就是灰度发布完后只有符合灰度规则的客户号码才能够使用该流程。

当前系统还支持对接静默坐席系统的流程，对接了静默坐席系统后，可以在流程发布时根据需要选择发布模式为监控（静默坐席只是查看机器人的回复）或插入（静默坐席全部辅助机器人回复），否则发布模式就选择默认的普通。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。。

**步骤2** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击需要发布的流程后的“发布”按钮。

##### 📖 说明

您也可以进入具体的流程页面，单击画布顶端的“保存并发布”按钮。

**步骤3** 如下所示填写发布参数，单击“确定”。

**发布** ×

流程名称 Intelligent practical training-main flow

流程版本 v1

\* 发布方式  正式发布 <sup>①</sup>  灰度发布 <sup>①</sup>

\* 发布模式  普通  监控  插入

#### ----结束

发布后的流程如果需要变更新特性，建议单击“升级”按钮，将当前流程另存为一个新版本，在新版本修改后确认没问题了，再将新版本发布，将老版本下线。

### 2.6.2.2.9 配置机器人

流程发布完成后，您的流程关联机器人以生成机器人接入码，然后在“配置中心>接入配置>被叫”绑定机器人接入码，其中您的客服热线由接入码和扩展码组成。

在线助手平台支持多种场景的接入：

- 语音导航：通用的语音对话机器人场景。
- 智能外呼：支持外呼时自动触发流程时使用该场景。
- 聊天机器人：使用文字交谈机器人时使用该场景。
- IVR流程：与云联络中心对接时使用该场景。

本例中使用的是语音导航场景。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“智能机器人”。单击“新建”。

**步骤3** 如下所示填写信息，单击“确定”保存配置。

图 2-99 机器人列表-新增机器人 GUI



新增机器人

\* 机器人名称: xxx公司语音

\* 对话类型: 语音导航

\* 流程名称: 转按键流程2

\* 接入码标识: xx标识


直接转人工对话次数: 3 编辑

取消 确定

- 机器人名称: 自定义。
- 机器人接入码: 即在IVR或AICC侧添加被叫路由时, 用于流程关联的识别码。
  - 与AICC集成的公有云场景下, 该编码自动生成, 无需填写。此时系统自动向WAS平台侧同步流程接入码信息。
- 对话类型: 请设置“语音导航”。  
对话类型与场景的对应关系:
  - 与客户进行语音互动, 完成相应任务的, 用“语音导航”。
  - 与云联络中心的文字交谈平台对接, 作为文字交谈的智能机器人时, 使用“聊天机器人”。
  - 需要执行外呼操作进行机器人问卷调查的, 使用智能外呼。当前版本暂未启用该功能。
  - 需要支持云联络中心平台的传统按键式IVR流程时, 使用“IVR流程”。该场景在OIAP侧不使用, 流程直接通过AICC侧的“配置中心 > 流程配置 > 流程管理”菜单进入配置。
- 流程编码: 请选择您已发布的编排的流程。如果您的流程经过了多次升级, 导致同一个流程编码有多个版本的流程, 下拉框只呈现一个流程, 不展示版本信息。在客户发起呼叫时, 后台将会依据客户的主叫号码去选择某一个版本的流程, 如果客户的主叫号码在某一个版本灰度规则的号码区间内, 则优先选择该版本流程, 否则选默认流程对应的版本流程。
- 直接转人工对话次数: 用于统计报表, 区分直接转人工和咨询后转人工的对话次数上限值, 默认值为3。

#### 📖 说明

- 如何实现流程只与指定的领域下的意图进行匹配?  
在配置接入码管理时, 同时配置指定领域的领域编号即可。您需确保您配置的领域已经激活。

**步骤4** 在添加完成的机器人后单击“”绑定领域，可为机器人设置匹配的领域范围。

除领域外，您还能为智能机器人绑定问答，绑定问答后，机器人优先匹配问答的结果。

----结束

### 2.6.2.2.10 测试机器人

您可以对您配置的订餐机器人进行测试，来判断您的配置是否正确。


#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“智能机器人”。在需要测试的接入码最后一列单击“呼叫测试”。

**步骤3** 在弹出的测试对话框中单击“开始呼叫”，开始测试机器人。

图 2-100 测试机器人



----结束

### 2.6.2.2.11 查看流程轨迹

流程轨迹指呼叫进入智能助手平台对应的流程后，先后经过的流程节点以及每个节点返回的信息。当测试机器人出错时，可使用测试用号码在流程轨迹中查看各节点中数值的变化，定位问题发生的原因。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 将用于测试的号码添加到跟踪白名单中。


1. 选择“系统管理 > 系统设置”。单击“跟踪设置”页签。
2. 单击“主叫号码跟踪”，添加主叫号码，如下所示，单击“保存”。



3. 您也可以单击“机器人跟踪”页签，根据机器人接入码对流程进行追踪定位。

**步骤3** 选择“流程管理 > 流程轨迹”。

**步骤4** 输入主叫号码，设置跟踪时间段，选择接入码。



**步骤5** 参见2.6.2.2.10 测试机器人重新测试。

**步骤6** 回到流程轨迹页面，单击“搜索”，单击查询出来的记录。

**步骤7** 单击流程图上的出错节点，查看日志信息和错误信息。



- 您可单击“当前节点信息”后的“>>”，查看完整信息。
- 您也可单击下方的“点击查看当前流程轨迹”，进入流程查看页面，查看流程节点的配置信息。

----结束

## 后续操作

问题解决后，请到“系统管理 > 系统设置”的“跟踪设置”页签，将已添加的号码跟踪项删除。

### 2.6.2.2.12 对话测试

如果您已经有大量的智能机器人，且需要经常测试这些机器人是否功能正常，则可编写对话测试用例，批量执行后，根据结果查看功能是否正常。

**步骤1** 您登陆客户服务云后，进入“配置中心>机器人管理>流程配置>流程管理>对话测试>”界面。

**步骤2** 创建测试用例组。



1. 您单击“”按钮，新增测试用例组，填写测试用例组信息，单击“”，成功创建测试用例组。

图 2-101 创建测试用例组



新增测试用例组

用例组名称

机器人接入码

主叫ID

描述


2. 您也可以通过“批量操作>用例生成”，生成状态为初始化的测试用例组。单击“”筛选已有记录。

图 2-102 对话用例生成配置




对话用例生成配置

用例时间范围  开始日期  结束日期

主叫号码

机器人接入码

图 2-103 筛选已有记录




### 说明

需要开启配置文件中的oifde.chatrecord.switch参数，才能使用筛选功能。

### 步骤3 创建测试用例。

1. 测试用例组创建完成后，单击“管理”按钮，打开“测试用例管理”弹窗。

图 2-104 创建测试用例



2. 单击弹窗的“新建”按钮，新增测试用例。
3. 测试用例创建完成后，在“测试用例管理”页面，点击新增数据的“管理”按钮，新建通话内容信息，单击“确定”后保存成功。

图 2-105 管理用例详情




### 步骤4 执行对话测试。



- 您返回对话测试页面，在用例组右侧操作栏单击“执行”按钮，可对整个用例组进行执行测试，执行成功后，执行状态显示已完成。
- 您可勾选部分数据，打开“批量操作”下拉框，单击“执行测试”按钮，对选中的用例组进行批量测试，执行成功后，执行状态显示已完成。

图 2-106 批量测试



- 您也可以在“测试用例管理”页面，选中部分测试用例进行测试，执行成功后，执行状态显示成功。

图 2-107 执行部分用例




### 步骤5 查看执行结果和导出测试报告。

1. 您执行完成测试用例组后可查看测试数量、通过数量、失败数量、通过率。

图 2-108 查看执行结果



2. 您选中执行完的测试用例组，单击“”按钮，可导出测试报告。

----结束

## 2.6.2.3 添加问答型对话机器人


如果您已经有大量的问答类语料，且不需要调用接口动态获取信息、多轮交互等复杂场景，可使用问答型对话机器人实现问题和回答的快速录入。


问答型对话机器人可根据用户的具体问题给出具体答案，回答的内容更基于知识而不是用户目的。

在添加问答型对话机器人时，您需要事先增加问答组，问答组与任务机器人中的领域效果类似，用于专门解答特定业务的问题，例如咨询产品资费问题。


**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务>知识管理 > 问答管理”。


**步骤2** 单击“”。

**步骤3** 设置问答组的“名称”，单击“”。



**步骤4** 填写问题内容，单击“”，查看当前问答组中是否已添加过相似问答。如果没有记录，则执行下一步。

**步骤5** 单击数量列，进入管理问答组页面。



**步骤6** 单击“”，填写问题和标准答案，以及回复类型（回复文本还是资源模板），如下所示。






新增问答



\* 问   

\* 回复类型

\* 答   


关键词1  

**步骤7** 为了提升问答被匹配到的准确率，您可单击“问”后的，或单击“关键词1”后的，为问题添加相似问或关键词。

**步骤8** 单击“”，按钮，保存成功。

**步骤9**（可选）为了提升问答管理的效率，您可将问题和答案通过指定的格式维护，并导入进系统中，完成问题答案的批量录入。

1. 选中一条问答，单击“”。  
系统导出一个.json文件，打开后，各字段的含义如下：

```
{  
  "answer": "每月100分钟本地通话时长，200条短消息以及1GB的省内流量。",  
  "keyWords": [  
    "流量",  
    "短消息",  
    "A套餐"],  
  "question": "A套餐包含哪些业务？",  
  "resource": "text",  
  "simAnswers": ["超多流量满足您的日常需要。"],  
  "simQuestions": ["A套餐有哪些业务？"]  
}
```

其中相似问、相似答以及关键字，支持多条记录，如果有多条，填写格式同上图中的关键字。


2. 线下问答编辑完成后，单击“”，单击选择本地的

json文件，单击“”。

如果您勾选了“全覆盖已有配置”，则如果问题与问答组中已有问题相同，则上传后会覆盖已有问题的配置，实现更新操作；如果未勾选，则相同问题会作为新的条目导入，避免对已有配置造成影响。

**步骤10** 测试问答机器人。

1. 单击状态列的“激活”，激活问答机器人。
2. 关闭“管理问答组\*”页面，单击新增加的问答组后的“更多 > 测试”，选择“测试激活问答组”。

3. 在输入区域输入问题或关键字，单击“”按钮。  
配置成功的问答机器人，此时会返回回答及相似问列表。

----结束

### 2.6.2.4 其他操作


介绍IVR流程的一些其他相关操作。

### 2.6.2.4.1 管理变量

在对话流程中会用到变量存储流程执行过程中生成的数据，在流程中定义的变量只能在本流程使用，当涉及多流程跳转时，您需要定义全局变量，可被所有流程引用。全局变量在流程中使用，格式为 $\{GLOBAL.ParamName\}$ 。

#### 添加全局变量

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“资源管理 > 变量管理”，在新打开的页面单击“”。

**步骤3** 如图所示填写“变量名称”，设置变量的“数据类型”，

**步骤4** 选择“加密类型”，单击“确定”。

#### 说明

如果您要求的变量包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“加密类型”设置“加密保存，获取时解密”或者为“加密保存，获取时不解密”，以确保数据安全。

#### 新增变量 ×

|                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * 变量名称                                                              | <input type="text" value="name"/>                                                                                                                                      |
| 变量描述                                                                | <input type="text"/>                                                                                                                                                   |
| * 数据类型                                                              | <input checked="" type="radio"/> 整型 <input type="radio"/> 字符型 <input type="radio"/> 长整型<br><input type="radio"/> 浮点型 <input type="radio"/> 列表 <input type="radio"/> 对象 |
| 缺省值                                                                 | <input type="text" value="BOB"/>                                                                                                                                       |
| <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确定"/> |                                                                                                                                                                        |

----结束

#### 修改内置变量

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤2** 选择“资源管理 > 变量管理”，单击“内置变量”。

**步骤3** 页面展示如下内置变量，您可以依据实际场景需要单击对应内置变量操作列的“编辑”修改缺省值。

编辑变量



变量名称 language

变量描述 可以设置为租户自己对应的语言。

数据类型 字符型

缺省值

中文


取消

确定

表 2-72 内置变量表

| 变量名称           | 变量描述                      | 数据类型 | 取值范围                                                                                                                               | 缺省值     |
|----------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| language       | 可以设置为租户对应的语言。             | 字符型  | <ul style="list-style-type: none"> <li>中文</li> <li>英文</li> <li>西班牙语</li> <li>阿拉伯语</li> <li>泰语</li> <li>葡萄牙语</li> <li>法语</li> </ul> | 中文      |
| timezone       | 可以设置为租户对应的时区              | 浮点型  | -12~12                                                                                                                             | 无       |
| channel type   | 可以设置为租户对应的渠道。             | 字符型  | default                                                                                                                            | default |
| response style | 可以设置为租户对应的风格。             | 字符型  | default                                                                                                                            | default |
| ttsSpeed       | 可以设置为租户对应的tts语速，调节语速快慢。   | 整型   | -500~500                                                                                                                           | 0       |
| ttsVolume      | 可以设置为租户对应的tts音量，调节音量大小。   | 整型   | 0~100                                                                                                                              | 50      |
| ttsPitch       | 可以设置为租户自己对应的tts基频，调节音调高低。 | 整型   | -500~500                                                                                                                           | 0       |

| 变量名称      | 变量描述              | 数据类型 | 取值范围                                                                                                          | 缺省值 |
|-----------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| voiceName | 可以设置为租户对应的tts发音人。 | 字符型  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 客服曼</li><li>• 成熟型</li><li>• 柔美倩</li><li>• 甜美茹</li><li>• 自然真</li></ul> | 客服曼 |

步骤4 修改完成后，单击“”。

----结束

#### 2.6.2.4.2 维护存储过程


运营商独立部署和运行OIAP系统时，可使用存储过程对第三方系统数据库进行交互，获取或更新数据，例如查询第三方系统定义的工单类别等。

当前系统支持MySQL、Oracle、Gauss的存储过程，存储过程需要预先定义。

### 操作步骤

步骤1 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，进入流程配置页面。

步骤2 选择“资源管理 > 存储过程”，在“存储过程数据库管理”页签单击

“”（如果已经配置过，可单击“编辑”）配置存储过程所在的数据库连接信息。最多支持200个。

## 新增存储过程数据库配置

✕

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 数据库名称    | <input type="text"/>               |
| 数据库类型    | <input type="text" value="MYSQL"/> |
| 数据库驱动包   | <input type="text"/>               |
| * 数据库URL | <input type="text"/>               |
| * 数据库用户  | <input type="text"/>               |
| * 数据库密码  | <input type="text"/>               |

- 数据库名称：数据库名称。只允许字母，数字，中文，空格，下划线和英文单引号。
- 数据库类型：当前支持MySQL、Gauss和Oracle，请根据实际情况选择。
- 数据库驱动包：表示链接数据库使用的驱动程序，一般无需配置。
- 数据库URL：需要联系管理员配置白名单；数据库连接串的信息，请配置为JDBC连接串。

表 2-73 数据库连接串配置格式

| 数据库    | 配置格式                            | 配置样例                                                                                   |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL  | jdbc:mysql://ip:port/SID        | jdbc:mysql://IP:PORT/<br>oiap?<br>useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false |
| Gauss  | jdbc:zenith:@ip:port            | jdbc:zenith:@IP:PORT                                                                   |
| Oracle | jdbc:oracle:thin:@host:port:SID | jdbc:oracle:thin:@IP:PORT:oiap                                                         |

- 数据库用户/数据库密码：连接数据库的用户和密码。
- 若第三方系统提供的这个数据库密码定期修改了，请回到此页面，单击“编辑”同步修改此处配置的数据库密码。

**步骤3** 选择“资源管理 > 存储过程”，在存储过程管理页签右上角单击

“  ”。

**步骤4** 填写存储过程的基本信息。

新增存储过程配置 ×

基本信息 入参 出参

\* 存储过程名

存储过程描述

\* 存储过程值

\* 数据库连接

- “存储过程名”可根据功能含义自行定义。
- “存储过程值”请配置为您数据库中已经存在的存储过程名称。
- “数据库连接”取值于步骤2创建的数据库。

**步骤5** 单击“入参”，依次单击“添加”配置存储过程的入参。

存储过程中的入参通常跟在CREATE PROCEDURE同一行，用IN做标识，例如下面的存储过程定义中，定义了4个入参，其中varchar对应本系统中的Character类型。

```
CREATE PROCEDURE p_modify_column_name (in tableName varchar(128), in oldName varchar(128), in  
newName varchar(128), in inColumnType varchar(128))
```

**步骤6** 单击“出参”，依次单击“添加”配置存储过程的出参。

**步骤7** 单击“”。


----结束

### 2.6.2.4.3 创建工作日历模板

为减轻租户管理员工作量，通过创建工作日历模板，在时间选择图元可直接引用。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。

**步骤2** 选择“资源管理>工作日历”，单击“”按钮。

**步骤3** 填写工作日历配置信息。



图 2-109 新增工作日历配置

### 新增工作日历配置 ×

\* 工作日历名称  0 / 128

工作日历描述  0 / 2048

\* 星期选择  周一  周二  周三  周四  周五  周六  周日

选择工作时间

|   | 名称                                    | 时间                                        | 操作 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| 1 | <input type="text" value=""/> 0 / 128 | 开始时间 - 结束时间 <input type="text" value=""/> | 删除 |

[添加](#)

指定休息日期

| 名称   | 日期 | 操作 |
|------|----|----|
| 暂无数据 |    |    |

[添加](#)

指定工作日期

| 名称   | 日期 | 操作 |
|------|----|----|
| 暂无数据 |    |    |

[添加](#)


- 工作日历名称：时间图元选择展示字段，必填，限制128位，只允许字母，数字，中文，空格，下划线和英文单引号，且不可重复。
- 工作日历描述：限制2048位。
- 星期选择：选择后该日被认定为工作日，至少选择一天为工作日。
- 选择工作时间：至少1条至多10条，与星期选择是组合关系，二者缺一不可。
- 指定休息日期：可不填，至多50条，优先级最高（若与指定工作日期重合则以休息日期为准），指定为休息日期则为非工作日。
- 指定工作日期：可不填，至多50条，用于指定不在星期选择的工作时间，指定工作日期则为工作日。

**步骤4** 单击“确定”按钮，保存成功。

**步骤5** 您选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置界面。

**步骤6** 选择“流程管理>流程编排”，添加流程。在时间选择图元，可引用已创建工作日历模板。

图 2-110 时间选择图元



----结束

#### 2.6.2.4.4 添加数据表

当流程中需要使用自定义数据时，可在创建自定义数据表，然后添加或导入数据。在编辑流程时，可通过数据表图元应用自定义表中的数据。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。

**步骤2** 选择“资源管理>数据表”，单击“**新建**”按钮，打开新增数据表弹窗。

**步骤3** 填写数据表基本信息

图 2-111 新增数据表弹窗

新增数据表 ×

\* 表名称

\* 表ID

描述


表字段

| 字段ID | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 | 默认值 | 描述 | 是否加密 | 操作 |
|------|------|------|------|-----|----|------|----|
| 暂无数据 |      |      |      |     |    |      |    |

+ 添加

取消
确定

- 表名称：输入全局唯一，最长64位字符作为表名称。
- 表ID：输入全局唯一，只能为字母、数字、下划线且不能以数字开头的最长32位字符作为表ID。
- 描述：输入最长255位字符作为表描述。

**步骤4** 单击“ 添加”按钮，打开新增表字段弹窗

**步骤5** 填写表字段基本信息

图 2-112 新增表字段弹窗




- 字段ID：输入该数据表中唯一的，由字母、数字、下划线组成的最大32位字符作为字段ID，且不能以数字开头。
- 字段名称：输入该数据表中唯一的最大64位字符作为字段名称。
- 字段类型：选择字段类型，当前支持字符串、整型、日期
- 字段长度：输入字段长度，所有字段长度之和不能超过10000，仅选择字段类型为字符串和整型时需要输入。
- 默认值：
  - 选择字段类型为字符串时，输入最大255位字符作为默认值
  - 选择字段类型为整型时，输入整数作为默认值
  - 选择字段类型为日期时，选择日期作为默认值
- 描述：输入最长255位字符作为字段描述
- 是否加密：选择本字段是否需要加密保存

**步骤6** 单击新增表字段弹窗的“确定”按钮，保存表字段

**步骤7** 单击新增数据表弹窗的“确定”按钮，保存数据表


**步骤8** 单击“添加数据”按钮，添加表数据

图 2-113 添加表数据弹窗



**步骤9** 单击“添加”按钮，进行数据添加

图 2-114 添加数据弹窗



**步骤10** 单击添加数据弹窗的“保存”按钮，保存数据。

**步骤11** 单击编辑按钮，进行数据编辑。

图 2-115 编辑数据弹窗

编辑数据

datefield 2023-09-13 10:39:56

encryptstrfield \*\*\*\*\*

intfield 101

strfield stringvalue

strfield01 stringvalue

strfield02 stringvalue

strfield03 stringvalue

strfield04 stringvalue


strfield05 stringvalue

strfield06 stringvalue

strfield07 stringvalue

strfield08 stringvalue

取消 保存

步骤12 单击“删除”按钮，弹出确认删除提示框，单击“”，数据删除成功。

请确认是否要继续删除数据?

删除确认

取消 确定

----结束


### 2.6.2.4.5 添加领域

一个领域可以理解为一个独立的任务型机器人，负责对一组意图进行识别、回复。

### 操作步骤

- 步骤1 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”菜单。
- 步骤2 选择“知识管理 > 领域管理”，在右上角单击“新增”。
- 步骤3 填写领域名称和语言，单击“保存”。

图 2-116 新增领域

新增领域对话框，包含名称输入框（已输入“问候机器人”）、语言下拉菜单（已选“中文”）、取消按钮和保存按钮。

新增领域

\* 名称 问候机器人

\* 语言 中文

取消 保存

**步骤4** 保存后单击操作列的“激活”实现领域激活。

---结束

#### 📖 说明

如何划分领域？

一个领域相当于处理一个业务的机器人，因此通常根据业务场景对领域进行划分，例如在电信领域，可以划分为话费查询机器人，业务开通机器人等。

### 2.6.2.4.6 添加实体

实体可以理解为一个变量，参数，可被用于配置任务型机器人的多轮对话来识别具体的用户目的，也可以用于暂存接口中的参数值，方便后续计算使用。例如在购买飞机票的任务中，您需要了解客户的起始地、目的地、起飞时间、航空公司等信息，才能够确认航班，完成购买操作，这里的起始地、目的地、起飞时间和航空公司都可以看做实体。

## 背景信息

使用实体能够对槽位中填充的值进行规格约束，类似于为变量定义数据类型。系统预置了一些常用实体，例如系统日期、系统时间、国内常用城市名、数字、手机按键等，您可以在“模板管理 > 实体管理”中的“系统实体”以及“环境实体”查看，也可以单击用户实体页签下的“测试实体”，查看您需要的变量是否能够识别。如果预置实体无法满足您需要，您可自行添加用户实体。用户实体分为三种：

- 一般实体：对应单一变量的实体，例如起始地、目的地、航空公司都是一般实体。用户自定义添加的一般实体当前只支持设置枚举值和对应枚举值的同义表述，而无法实现模糊匹配等复杂功能。
- 组合实体：将多个实体组合起来，例如将身份实体、城市实体、区划实体以及街道实体结合在一起，形成邮寄地址实体。通常使用组合实体对复杂的，结构化的文字信息进行定义。
- 规则实体：定义了固定格式（前后缀）以及词性规则的实体。当某类型实体在句式表达上具有固定的特征，例如都有相同前缀或后缀等，可以通过规则实体定义来扩大实体的捕获范围。

添加的实体在应用时，会将本实体待选的值与客户语言匹配，如果匹配成功，则认为客户语言中包含这个实体，并将取值用于后续处理。


## 配置一般实体

例如您需要添加航空公司实体，可使用如下步骤添加。

- 步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”菜单。
- 步骤2** 选择“知识管理 > 实体管理”。单击“新增”，选择“一般实体”。
- 步骤3** 填写“名称”，并依次单击“新增”，为该实体添加枚举值和枚举值的同义表述，单击“保存”。




- 步骤4** 单击右上角的测试实体，在对话框窗口中输入您设置的枚举值或同义表述，如果AI机器人返回@航空公司=南方航空公司，说明配置生效。







----结束

## 配置组合实体

您需要添加一个位置实体，表示方向和距离，例如向东100米。

- 步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”菜单。
- 步骤2** 选择“知识管理 > 实体管理”。请参见[配置一般实体](#)增加一个一般实体，表示方向。方向实体包括东、西、南、北四个元素。
- 步骤3** 单击“新增”，选择“组合实体”。
- 步骤4** 填写“名称”，并单击“ 新增”。
- 步骤5** 配置组合实体。
  - 在下拉列表框选择[步骤2](#)中增加的实体。

- 单击“”，新增第二个下拉列表框，选择系统实体system.number，表示数字。
- 单击“”新增第三个下拉列表框，鼠标划过第三个下拉列表框中的，将选择实体模式变更为文本输入模式，输入“米”。



**步骤6** 单击“保存”。

----结束

## 配置规则实体

您需要添加一个规则实体，用于识别XXX有限公司这种公司名称实体。

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”菜单。

**步骤2** 选择“知识管理 > 实体管理”。单击“新增”，选择“规则实体”。

**步骤3** 填写“名称”。

**步骤4** 填写具体的规则，如下所示。

一条规则支持对一串字符串做如下筛选：

- 指定词性和后缀，则匹配到后缀后向前取符合词性要求的字符串，长度不超过“最大长度”的配置。

词性可多选，除通用的形容词、名词、数词和量词外，还对特殊的名词做了细分：

- 名动词：如果使用可做动词的词组合成实体的名称，例如XX日用品批发有限公司，则可以指定词性为名动词，使实体匹配更精确。
- 方位词：表示除前后缀外，剩余字符为表示前、后、上、下等的词。
- 机构团体名：表示除前后缀外，剩余字符为机构团体。
- 地名：表示除前后缀外，剩余字符为城市、省份。

- 不指定词性，则截取前缀和后缀中间的字符数，长度不超过“最大长度”的配置。

是否精确匹配表示使用前后缀进行匹配的模式。

是否包含前后缀是指，是否将前后缀对应的信息作为实体的内容，例如本例中需要启用“是否将后缀包含进实体结果”，实体匹配出来后为“XX有限公司”。



**步骤5** 单击“保存”。

----结束


#### 2.6.2.4.7 添加敏感词

敏感词用于对用户的输入进行检测，如果用户输入包含敏感词，则机器人会收到敏感词触发事件，方便系统进行进一步处理。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”菜单。

**步骤2** 选择“知识管理 > 实体管理”，单击“敏感词”页签。

**步骤3** 单击左侧分类区域的 ，为敏感词添加分类，例如“违禁词”，单击“保存”。

**步骤4** 选中左侧新增的分类，单击右侧的“新增”，添加敏感词。您可以使用回车添加多条记录。

----结束

#### 2.6.2.4.8 新增知识灰度规则


当前系统支持配置知识灰度规则，用于对使用意图的用户进行限制。您可以配置一组用户名称，当意图关联了该知识灰度规则后，该意图只允许灰度规则名单中用户访问，不允许其他用户访问。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”，进入语义理解服务界面。

**步骤2** 选择“系统管理 >> 知识灰度规则”。单击“添加”。

**步骤3** 填写“名称”，单击“确定”。



**步骤4** 单击数量列的数字，进入“管理黑白名单”页面，单击“**新增**”，添加客户姓名，多条可直接回车继续输入，单击“**确定**”。



**步骤5** 选择“知识管理 > 意图管理”，在要关联的意图后单击“未设置”，进入配置页面。

图 2-117 设置灰度规则



**步骤6** 单击“新增”，选择知识规则，单击“**保存**”。



----结束

#### 2.6.2.4.9 模型管理

为租间管理员提供模型管理能力。

**步骤1** 使用租间管理员账号登录AICC。

**步骤2** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解管理>系统管理>模型管理”

**步骤3** 单击“新增”，依次输入“名称”、“语言”、“模型类型”、“描述”。

图 2-118 新增模型



**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.6.2.4.10 管理机器人测试用例

您可以将常用的测试句对维护到测试用例中，定期执行测试用例，用来验证当前运行的机器人是否能够正常响应。

#### 前提条件

您已经参照[2.6.2.2 配置一个预约挂号机器人（任务型对话机器人）](#)完成流程和机器人的配置。

#### 📖 说明

管理测试用例有什么用？

自动测试可以使运维人员使用自动测试文本来批量测试对话，来验证机器人的回复是否满足预期，减少验证语料是否正确的工作量。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”，进入语义理解服务界面。

**步骤2** 选择“检查训练 > 知识测试”。单击“新增”。

**步骤3** 输入测试用例组名称，例如“机票预订机器人”，选择机器人，并设置主叫ID（即主叫号码）。

新增测试用例组 ×

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| * 用例组名称 | <input type="text" value="机票预订机器人"/>            |
| * 机器人名称 | <input type="text" value="840050621699592192"/> |
| * 主叫ID  | <input type="text" value="123456789"/>          |
| 描述      | <input type="text"/>                            |

**步骤4** 单击“保存”，保存机器人配置。

**步骤5** 单击新增加的测试用例数链接，进入用例管理页面。

**步骤6** 单击“新增”，填写用例名称。

**步骤7** 单击“管理用例详情”，进入详情页面。

**步骤8** 单击“添加”，填写各字段含义如下所示。


#### 📖 说明

如果您需要测试的问题量巨大，可单击“模板下载”获取批量模板，在模板中填写用例信息后，单击“导入”批量添加。

管理用例详情

✕

添加

| No. | 请求文本                            | 预期返回文本                          | 随路数据                          | 操作                                                                                  |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <input type="text" value="你好"/> | <input type="text" value="您好"/> | <input type="text" value=""/> |  |

**步骤9** 单击“确定”。在“编辑测试用例”页面单击“保存”。

**步骤10** 在“测试用例管理”页面选中您需要执行的用例，单击“执行测试”。

执行后，系统自动在已激活的领域中执行测试用例，并输出测试结果。

----结束

针对失败的用例，您可单击通话详情，查看实际返回值，单击流程轨迹列对应的流程链接，查看会话轨迹。

#### 2.6.2.4.11 审核历史消息

OIAP根据系统参数“历史对话表分表间隔”中设置的间隔（默认24小时）将历史的会话记录记录到对应时间段的表中，配置人员可通过本任务查询指定时间段内的会话记录，并对历史消息进行相应的处理。

历史消息审核页面记录了意图匹配情况，如果意图匹配出现问题，可根据ASR识别的内容、意图匹配的命令字等信息，判断意图匹配的是否正常。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>>语义理解服务”，进入语义理解服务页面。

**步骤2** 选择“检查训练 > 历史消息审核”。选择时段，通常选择第一条，表示最新的历史消息审核表，单击“查询”。

在查询条件中，您还可以根据状态（即意图是否匹配成功），会话的实际开始时间和结束时间，流程接入码以及用户主叫号码进行查询。

**步骤3** 单击“用户ID”链接，查看当前意图匹配动作的详情，如下所示。

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 用户ID<br>123*****                             | 时间<br>2020-04-26 19:11:08.0 |
| 请求文本<br>4个人                                  | 返回文本<br>4                   |
| 命令:<br>INTENT_COMMAND=>{command_word=NUMBER} | 参数<br>bookNumber=4          |
| 场景<br>获取人数                                   | 识别意图<br>获取人数(1.00)          |
| 状态<br>成功                                     | 意图修改为                       |
| 节点<br>1000 1000 1000 1000 1000 1000          | 帐号                          |
| 接入标识<br>110112                               |                             |

上图说明流程接入码为110112的流程实例中，用户输入（或说出）“4个人”，100%匹配到了意图“获取人数”，意图返回“4”，同时返回命令字“NUMBER”。

**步骤4** 如果存在意图未识别，或意图匹配错误的情况，您可执行如下操作：

将未识别的文本（或事件）或识别错误的文本（或事件）添加为已有意图中的语料

将未识别的文本（或事件）或识别错误的文本（或事件）创建为新意图的语料

以下以添加到已有意图为例：

1. 单击“请求文本”的链接。
2. 选择“添加到已有意图”。
3. 选择领域，或输入领域名称，并单击“查询”。
4. 在需要添加新语料的意图后单击“+”。
5. 在弹出新页面中，选择“语料”，查看新语料是否显示在列表中。
6. 单击“保存”。
7. 进入领域页面，单击“训练”，使配置生效。

----结束

#### 2.6.2.4.12 处理问题聚类任务

配置人员可周期性的对指定时间段内的会话做问题聚类分析，将该时间段内用户的问题及其出现频率统计出来，供配置人员做语料分析。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”，进入语义理解服务页面。

**步骤2** 选择“检查训练 > 问题聚类任务”。单击“启动聚类任务”，填写需要进行聚类分析的会话生成时间段，单击“启动”。

### 须知

请确保所选的时间段内存在可用于分析的会话记录。  
导入用户列表后，聚类任务仅分析该号码对应的会话记录。

#### 启动历史消息聚类任务

聚类分析该时间段的历史对话。建议时间区间不要超过2天，数据量较大，会消耗较多的系统资源。

\* 开始时间 2023-07-10 00:00:00

\* 结束时间 2023-07-11 00:00:00

描述

导入用户列表。支持导入纯文本格式 (\*.txt)。每行一个用户号码。

取消

启动

**步骤3** 等待一段时间，可在查询条件侧设置查询时间段，单击“查询”。

**步骤4** 单击任务链接，查看聚类问题分析。

| 任务名称                                        | 描述 | 类型 | 处理时间                | 耗时(秒) | 状态  | 操作人     |
|---------------------------------------------|----|----|---------------------|-------|-----|---------|
| 2023-07-06 00:00:00~2023-07-07 00:00:00-1-1 |    |    | 2023-07-06 09:49:14 | 1     | 未标注 | testsjw |

您可以单击频次，根据问题出现的次数进行排序。

**步骤5** 单击问题链接，查看该问题是否需要作为语料添加到意图中。

### 问题审核



\* 问题列表

我想吃水果

领域

请选择


语言


请选择

创建新一般意图

添加到已有意图

您可以单击“创建新一般意图”或“添加到已有意图”，将该问题内容作为语料补充到系统中。

**步骤6** 单击问题后的，为问题设置状态，例如“设置为已标注”。

**步骤7** 聚类任务中所有问题处理完成后，回到问题聚类任务列表中，在主任务后单击, 选择“设置为已标注”，表示任务已处理完成。

----结束

#### 2.6.2.4.13 配置智能引擎参数

配置人员可以根据需要，修改本租户的系统参数和意图参数，但是这些参数的修改都会对业务产生一些影响，请确定理解参数的作用后再进行操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”，进入语义理解服务页面。

**步骤2** 选择“系统管理 > 智能引擎参数”。在“系统参数”页签，在需要修改参数的后面点击“编辑”，然后选择要修改的变量值，再点击“保存”即可完成修改。



智能引擎参数 testwww

系统参数 意图参数

| 名称                 | 变量代码                                    | 变量值     | 变量描述                      | 操作                 |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|
| 后带策略回复             | CHATBOT_CHITCHAT_RESPONSE_ENABLE_REC... | 是       | 启用策略回复                    | <a href="#">编辑</a> |
| 对话引擎上下文缓存时间        | CHATBOT_ENGINE_CONTEXT_CACHE_TIME       | 3分钟     | 对话引擎上下文缓存时间               | <a href="#">编辑</a> |
| 问答默认检索通道           | CHATBOT_FAQ_DEFAULT_SEARCH_CHANNEL      | 是       | 问答默认检索通道                  | <a href="#">编辑</a> |
| 问答平滑语音模型检索通道       | CHATBOT_FAQ_LMIR_SEARCH_CHANNEL         | 否       | 问答平滑语音模型检索通道              | <a href="#">编辑</a> |
| 问答排序特征             | CHATBOT_FAQ_RANK_FEATURE                | none    | 问答排序特征                    | <a href="#">编辑</a> |
| 问答语义检索通道           | CHATBOT_FAQ_SEMANTIC_SEARCH_CHANNEL     | 否       | 问答语义检索通道                  | <a href="#">编辑</a> |
| 单个文件提取关键词数量        | CHATBOT_FILE_KEYWORD_NUMBER             | 10      | 单个文件解析提取关键词的数量,取值范围1-20   | <a href="#">编辑</a> |
| 意图识别算法模型           | CHATBOT_INTENT_RECOGNIZE_MODEL          | 默认      | 意图识别算法模型                  | <a href="#">编辑</a> |
| 单次提取关键词文件数量        | CHATBOT_KEYWORD_FILE_NUMBER             | 100     | 单次解析提取关键词的文件数量,取值范围1-1000 | <a href="#">编辑</a> |
| 路由上下文缓存时间          | CHATBOT_ROUTER_CONTEXT_CACHE_TIME       | 3分钟     | 路由上下文缓存时间                 | <a href="#">编辑</a> |
| 路由意图阈值             | CHATBOT_ROUTER_THRESHOLD                | 0.8     | 路由意图阈值                    | <a href="#">编辑</a> |
| 启用拼写纠正             | CHATBOT_SPELL_CHECKER_ENABLE_RECORD     | 不启用拼写纠正 | 启用拼写纠正                    | <a href="#">编辑</a> |
| 对话模板父意图自动输出上下文生命周期 | CHATBOT_TEMPLATE_FOLLOWUP_CONTEXT_LIFE  | 2       | 对话模板父意图自动输出上下文生命周期        | <a href="#">编辑</a> |

**步骤3** 在“意图参数”页签，先选择对应要修改的语种，再直接修改需要修改的参数，点击“保存”按钮完成设置；



----结束

#### 2.6.2.4.14 呼叫历史管理

租户管理员查询管理客服呼叫历史记录相关内容。

#### 查询呼叫历史

操作员可以查看呼叫历史记录并查看通话详情。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置管理页面。

**步骤2** 选择“系统管理 > 呼叫历史管理”，选择“呼叫历史”页签。

**步骤3** 设置查询条件，“时间区间”和“主叫号码”至少设置一个。

**步骤4** 单击“搜索”。查询所有记录。

**步骤5** 单击“通话详情”，查看单个通话记录详情。

----结束

## 查询呼叫统计看板

操作员可以查看机器人呼叫统计相关情况，包括呼叫接入量、不咨询机器人直接退出量、不咨询机器人直接转人工量、咨询机器人不转人工量、咨询机器人后转人工量、机器人净自助解决率、对话轮次和平均对话轮次、接口调用总数、接口调用成功数、接口调用成功率。

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。

**步骤2** 选择“系统管理 > 呼叫历史管理”，选择“呼叫统计看板”页签。

**步骤3** 设置查询条件。

- 选择按小时查询，“日期”和“接入码”必须设置；
- 选择按天查询，“接入码”必填。

**步骤4** 单击“搜索”查询。

### 说明

按小时查询：查询的是输入日期当天的对应接入码每小时的统计结果。

按天查询：查询的是最近30天内，每天统计结果。

----结束

## 查询服务能力看板

操作员可以查看机器人服务能力统计情况，包括总回复数、成功回复数、未知回复数、成功回复率、总参评数、满意参评数、满意率。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。

**步骤2** 选择“系统管理 > 呼叫历史管理”，选择“服务能力看板”页签。

**步骤3** 设置查询条件。

- 选择按小时查询，“日期”和“接入码”必须设置；
- 选择按天查询，“接入码”必填。

**步骤4** 单击“搜索”查询。

图 2-119 按小时查询





图 2-120 按天查询



### 说明

按小时查询：查询的是输入日期当天的对应接入码每小时的统计结果。

按天查询：查询的是最近30天内，每天统计结果。

### ----结束

## 查询知识看板

操作员可以查看机器人知识情况的统计，包括有效知识统计和命中知识分布等。

**步骤1** 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，进入流程配置页面。

**步骤2** 选择“系统管理 > 呼叫历史管理”，选择“知识看板”页签。

**步骤3** 设置查询条件。

- 选择按天查询，“日期”必须设置；
- 选择近30天查询。

**步骤4** 单击“搜索”查询。

图 2-121 按天查询




图 2-122 按月查询



### 说明

- 按天查询：查询的是输入日期当天的统计结果。
- 按近30天查询：查询的是最近30天内总的统计结果。

----结束

## 2.6.2.4.15 查看流程分析

用户可通过流程分析统计IVR按键使用量，为后续IVR热键分析、菜单分析等提供数据参考。

### 操作步骤

- 步骤1 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，进入流程配置管理页面。
- 步骤2 选择“系统管理 > 系统设置 > > 流程分析设置”，添加需要分析的机器人接入码。

图 2-123 接入码设置



- 步骤3 运行机器人，流程执行后，会按小时进行分支执行情况统计。

----结束

### 2.6.2.4.16 流程检查

用户可通过流程检查，查看复合图元、业务接口、存储过程、灰度规则、资源模板、全局变量、流程变量在所有流程的使用情况。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，进入流程配置管理页面。



**步骤2** 选择“流程管理 > > 流程检查”，点击“”按钮，获取最新的统计数据。

图 2-124 流程检查



**步骤3** 点击饼图的“未使用”区域或图例，查看未使用资源的详情。



| 名称     | 类型   | 描述 |
|--------|------|----|
| 测试2    | 复合图元 |    |
| test12 | 复合图元 |    |

共 2 条  < 1 >

----结束

### 2.6.2.4.17 新增灰度规则

灰度规则通过配置起始号码和结束号码，定义某一号段范围内客户号码的适配规则。灰度规则配置完成后，只有关联到IVR发布流程后才能生效。当语音转IVR时，满足灰度规则的客户来电会自动转入对应的灰度发布流程。

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > > 系统管理”，。

**步骤2** 单击灰度规则，打开规则配置页面。

图 2-125 灰度规则列表

| 规则名称    | 起始号码      | 结束号码      | 操作                                                         |
|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| test001 | 100       | 200       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| test002 | 100       | 200       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| test003 | 100       | 200       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| abc     | 100       | 200       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| 测试1     | 1         | 100       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| 测试0810  | 123456789 | 123456789 | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| sssd    | 200       | 300       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| dsss    | 1         | 200       | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

共 8 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

步骤3 单击“新建”按钮，进入新增规则配置页面。

图 2-126 新增灰度规则

### 新建基本信息 ×

\* 规则名称

\* 起始号码

\* 结束号码

- 规则名称：不包含特殊字符且长度不超过128位的字符串。
- 起始号码和结束号码：不超过32位的数字串。起始号码和结束号码的位数必须相同，且结束号码必须大于等于起始号码。

步骤4 配置完成后单击“完成”，保存规则配置。

步骤5 （可选）在灰度规则列表中，单击规则记录的任意位置展开规则，可以查看当前灰度规则绑定的流程信息。对于已有的灰度规则，支持以下操作：

- 编辑：单击灰度规则对应的“编辑”，可以编辑规则信息。
- 删除：单击灰度规则对应的“删除”，可以删除当前规则。
- 查看已绑定流程：单击灰度规则对应的“查看已绑定流程”，可以查看当前规则绑定的流程。

### 📖 说明

已经被流程使用的灰度规则，不能被删除。

----结束

## 2.6.2.4.18 2D 数字人设置

租户管理员配置数字人形象相关信息后，可以在IVR流程中的数字人图元中进行选择使用。

### 前提条件

- 开启2D数字人特性。



- 开启智能IVR特性。




### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > > 资源管理”，。

**步骤2** 单击2D数字人设置，打开2D数字人设置页面。

图 2-127 2D 数字人设置






**步骤3** 单击“”按钮，进入新建2D数字人页面。



图 2-128 新建 2D 数字人



- 名称：不包含特殊字符且长度不超过64位的字符串。
- 描述：不包含特殊字符且长度不超过255位的字符串。
- 角色：选择数字人的角色。角色数据请联系系统管理员进行添加。
- 背景：上传角色分辨率对应的背景图。
- 站位：选择设置站位的方式。
  - a. 站位模板：如果站位选择了“站位模板”，需要选择模板。
  - b. 精准调整：支持使用鼠标拖动数字人姿势图进行站位的精准调整。鼠标放置在数字人上方，当出现“”移动图标时，长按鼠标左键，保持鼠标处于图片区域内，拖动鼠标即可调整图片位置。
- 形象比例：选择数字人形象相对于原图大小的比例。

**步骤4** 配置完成后单击“保存”，保存配置。

**步骤5** （可选）在2D数字人列表中，对于已有的2D数字人记录，支持以下操作：

- 编辑：单击记录对应的“编辑”，可以编辑2D数字人。
- 删除：单击记录则对应的“删除”，可以删除当前2D数字人。

----结束

## 2.6.2.5 相关参考

介绍智能IVR流程中的相关参考内容，包括图元参考、参数参考、TUC接口。

### 2.6.2.5.1 图元

ODFS提供流程绘制图元，您可以将合适的图元选中，按住左键不放，将图元拖动到右边的画布上来绘制您的流程，或者通过左键单击也能引用图元到画布中。

## 📖 说明

流程图绘制时，有哪些小窍门？

- 拖动图元时，您可观察该图元与画布上已有图元上生成的标线，根据标线提示实现图元对齐。
- 将图元拖到画布后，再单击拖动图元。
- 缓存对象在一个图元中不能重复，缓存变量名不能重复，否则将产生覆盖，以最新的缓存变量名为准。

## 开始图元

标识一个流程的起始节点。

## 图元展示



开始

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。

## 如何使用图元

无需添加，新建流程默认具有该图元。一个流程仅能有一个开始图元。

## 典型使用场景

无。

## 机器人回复图元

智能语音导航回应客户的话术。当需要在流程中向客户播放语音时，可使用该图元。

## 图元展示



机器人回复

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 回复方式：“静态放音”、“回复文本”、“视频播放”“多媒体”、“卡片”、“语音文本混合”“变量音”。

## 📖 说明

- 使用变量音暂不支持开启IVR流程录音功能。
- 静态放音表示直接播放语音文件服务器上的语音文件，语境确定，无需变化的情况下用静态放音。需确保语音文件在UAP的文件服务器上存在。
  - 回复文本表示将配置的文本提供给TTS进行转换播放，回复文本中可以添加参数变量，TTS会根据变量返回的值动态播放语音。
  - 视频播放表示文件服务器上的视频文件名。
  - 多媒体表示将配置的多媒体信息给渠道网关给对应的播放器，仅在集成环境可见。
  - 卡片表示将配置的卡片信息给渠道网关进行播放，仅在集成环境可见。
  - 语音文本混合表示将语音文件和文本拼接后播放。
  - 通过变量音的语种配置、类型以及回复变量可实现UAP语音包动态放音。
    - i. 语种，支持多种语言选择。
    - ii. 类型，选择放音类型，支持电话号码、数字、时间（hh:mm:ss）、日期（yyyymmdd）、价格。
  - 回复来源：播放语音的内容来自回复模板，还是来自变量，或者资源。
  - 回复模板：当“回复来源”为“回复模板”时显示，选择您在“资源管理 > 资源模板”中配置的内容模板。
  - 回复变量：当“回复来源”为“回复变量”时显示，选择后回复变量。当“回复方式”为“语音文本混合”时，回复变量格式为：录音文件URL~\$文本\$~录音文件URL~\$文本\$，例如：/xxx/xx1.wav~\$abc\$~/xxx/xx2.wav，其中文本不支持参数变量，一个语音文本混合的变量最多包含5条语音和文本信息。
  - 回复资源：当“回复来源”为“回复资源”时显示，选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”或者“配置中心>资源管理>多媒体库”中配置的资源。
  - 回复模式：为必选，取值范围如下：
    - **只播放**：表示只播放语音/视频，不需要接收客户的内容。通常静态放音时选择。
    - **支持识别打断播放**：表示需要客户语音应答，通常回复文本时选择。
    - **支持按键打断播放**：表示需要获取客户输入的按键信息。机器人回复图元的回复模式为按键打断时，如需要获取按键交互的结果，则该机器人回复图元不能直接连接结束图元，并且结束图元前也不能直接连接按键识别和语义识别图元。
    - **支持识别和按键打断播放**：既可接收语音信息，也可接收按键信息，哪个信息先接收到按哪个信息去匹配。
    - **支持播放后再识别**：语音/视频播放完成后才开始识别，如果在播放过程中说话，则接收不到语音信息。
    - **支持播放后再识别和按键**：语音/视频播放完成后才开始识别或收号，如果在播放过程中说话/按键，则接收不到信息，播放后说话/按键，哪个信息先接收到按哪个信息去匹配。
    - **支持按键后不中断播放**：语音/视频播放开始就可以进行按键操作，但是不会打断放音。
    - **自定义变量值**：标识是否可被打断，如果可打断则在最少放音时间输入框填入最少放音时间。  
字符串true -- 可以被识别打断，可以传递最少放音时间。

字符串false -- 播放后识别。

- 超时时间：单位秒，未配置使用默认15秒。当超过该时长设置时，系统判定超时。不同厂商这个参数的取值范围不同，当前最长是180秒。
  - 支持播放后再识别，这个时间将从播放结束后开始计算，指的是播放完TTS到停止识别的时间。
  - 支持按键/识别打断，这个时间将从放音结束计算，例如TTS结束放音后，用户如果一直不说话，聊天机器人到超时时间后会进入下一个图元。
  - 只播放：超时时间不会生效。

### 📖 说明

在长文本放音、用户输入较多的按键如身份证或判断用户需要说较多意见等场景时，请注意超时时间的设置。支持按键/识别打断的回复模式下，超时时间设置过短会造成放音没结束就开始识别或者用户还没输完按键就识别结束。超时时间设置过长会导致用户无输入下始终静默，过很久才会有超时提醒。

- 扩展参数：请输入IVR侧需要的数据，例如提供商信息，该值会通过对话接口的vendor参数回传给IVR。历史流程里的机器人回复图元才看到此接口，如果老流程使用了此配置，建议填到ASR扩展参数中使用。
- 最大收号长度：当回复模式为支持按键打断、支持识别和按键以及支持收号后不打破放音时会显示此配置，用来设置IVR收号的最大收号长度。
- 收号超时时间：按键间隔超时时间，例如设置2s，收号位数没有达到指定位数，按键间隔超过2s，也能继续走流程。
- 取消键：当回复模式为支持按键打断、支持识别和按键以及支持收号后不打破放音时会显示此配置，用来设置IVR收号时是否使用\*号键作为取消键。
- 确认键：当回复模式为支持按键打断、支持识别和按键以及支持收号后不打破放音时会显示此配置，用来设置IVR收号时是否使用#号键作为确认键。
- TTS高级配置：“开启”、“关闭”。默认关闭。
- 音效：“男生朗读”、“女生朗读”、“自定义音效”。默认女生朗读，TTS高级配置开启时可配。
- 音速：“低速朗读”、“中速朗读”、“高速朗读”、“自定义音速”。默认低速朗读，TTS高级配置开启时可配。
- TTS扩展参数默认值：“开启”、“关闭”。默认关闭。
- TTS扩展参数：请输入IVR侧提供TTS业务需要的数据，例如提供商信息，该值会通过对话接口的ttsMRCPVendor参数回传给IVR。

TTS服务器的扩展参数，按照对应TTS服务器厂家的要求填写，其中speed、pitch、volume、voice\_name支持数据类型为字符型的GLOBAL和FLOW变量或者输入任意字符串内容，变量值不在标准范围内会取缺省值。

缺省值和格式要求如下：

```
speed=GLOBAL.ttsSpeed;pitch=GLOBAL.ttspitch;volume=GLOBAL.ttsVolume;voice_name=GLOBAL.voiceName;
```

- a. 音速speed，取值范围[-500,500]，缺省值0，
- b. 音调pitch，取值范围[-500,500]，缺省值0，
- c. 音量volume，取值范围[0,100]，缺省值50，
- d. 音色voicename，缺省值cn\_kefuman\_common。

## 说明

- 您使用TTS功能时，需要联系系统管理员登录客户服务云进入“配置中心>机器人管理>流程管理>系统管理>TTS/ASR管理”界面为您的租间配置TTS服务器。
- TTS服务的扩展参数缺省值配置，请联系租户管理员在登录客户服务云进入“配置中心>机器人管理>流程配置>资源管理>变量管理>内置变量”界面进行设置。
- ASR高级配置：“开启”、“关闭”。默认关闭。
- 识别类型：“普通识别”。默认普通识别，ASR高级配置开启时可配。
- 用户无话超时时长：默认100，单位秒，取值范围：0~32000，ASR高级配置开启时可配。
- 识别结果超时时长：默认200，单位秒，取值范围：0~600，ASR高级配置开启时可配。
- 用户停顿超时时长：默认500，单位毫秒，取值范围：300~2000，ASR高级配置开启时可配。
- ASR扩展参数：请输入IVR侧需要的ASR业务需要的数据，例如提供商信息，该值会通过对话接口的vendor参数回传给IVR。

## 如何使用图元

- 单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。在配置应答参数前，您需要事先维护语音、视频资源相关的资源模板，然后在服务参数区域选择您预先维护的回复模板。
- 当邮件渠道使用机器人，自动回复客户邮件时，可使用该图元。请遵从如下规则配置：
  - 回复方式选择回复文本
  - 回复来源选择回复变量
  - 回复变量可选择全局变量和流程变量，变量请严格按照如下格式配置，以英文逗号分隔。  
自动回复邮件模板ID,个人邮箱地址
  - 自动回复邮件模板ID可在[管理员配置通知模板](#)中创建。
  - 回复模式按实际需要选择

## 典型使用场景

下面使用机器人回复图元示例一个向客户播放欢迎词的场景。

**步骤1** 操作员登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-129 添加流程变量界面

添加变量

\* 变量名称: welcome

变量描述: 欢迎词

\* 数据类型: 字符型

缺省值: 欢迎使用智能机器人

加密类型: 加密类型

取消 确定

图 2-130 流程编排示例



3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”，在弹出的测试对话框中单击“开始呼叫”，在弹出的测试对话框中单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人自动回答流程编排中的变量值表示配置成功。

测试-聊天机器人

被叫号码: 1224435925585612800

主叫号码: 123456789

开始呼叫

从右到左输入

主叫号码跟踪:

机器人 10:46

语音文件: 欢迎使用智能机器人

按 Enter 发送

发送

----结束

## 子流程图元

将当前流程转到其他流程的指定节点上开始执行。

### 图元展示



### 参数介绍

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 目标流程：通过下拉列表框选择系统中已经存在的流程，包括未发布的流程。该节点必选。
- 目标节点：通过下拉列表框中选择已选中流程下的节点。如果不选，表示从选中流程的“开始”节点执行。

### 如何使用图元

当流程比较长，比较复杂，可以将一个流程拆成几个流程，通过流程转移服务来对各流程进行关联。或是有其他流程中的全部或部分步骤可以复用时，也可以使用该图元。同时请注意流程转移图元不可以传递参数，若需要传递参数请使用复合图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，选择需要转移到的子流程及其跳转节点。

### 典型使用场景

子流程图元的使用可参见图2-132，结束图元典型使用场景中包含了子流程图元。

## 结束图元

标识一个流程结束。

### 图元展示



### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 调用接口：选择您在“资源管理 > 业务接口”中配置的接口。
- 开始时间/结束时间：调用接口的时间，超过该时间段配置则不会调用接口执行相关任务。

时间格式为HH:MM:SS，例如开始时间配置：00:00:00，结束时间配置：23:59:59，表示全天，任意时间走到结束图元都会调用配置的接口。

- 发送周期：接口调用的周期，单位为天，取值为整型，不超过365。若配置-1表示不按照周期调用，任意时间走到结束图元均会触发。

## 如何使用图元

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。

## 典型使用场景

如果您需要在使用结束图元时调用第三方的接口实现某一个特定业务，为保证流程中无论遇到什么情况，都能走到结束图元，通常采用如下处理方式：

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，参考下图增加一个只有开始和结束两个图元的正常结束流程，此处的结束图元不需要配置调用接口。

图 2-131 正常结束流程编排示例




2. 保存并发布流程。
3. 选择“流程管理 > 流程编排”，添加一个实际业务的流程，流程中的最后一个图元请不要直接连接结束图元，请连接一个子流程图元，并将其流程转至2.1添加的正常结束流程。通过这种方式的处理，能确保业务流程无论在什么情况下都要走结束图元，包括流程转移之后也会走结束图元。



图 2-132 实际业务流程示例（子流程图元）



图 2-133 实际业务流程示例（结束图元）



#### 4. 保存并发布流程。

##### 📖 说明

当流程执行经过呼叫转移图元，且转移结果为成功时，不会调用结束图元中配置的第三方接口。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。


进入测试对话框中，单击“跟踪设置”，开启主叫号码跟踪。单击“开始呼叫”，测试机器人。

##### 📖 说明

若开始呼叫前不进行主叫号码设置，“主叫号码”默认为“123456789”。

**步骤5** 选择“流程管理 > 流程轨迹”，查询测试号码的流程检测结果，如下图所示，说明通过子流程走到了结束图元。

**图 2-134** 流程轨迹日志界面



----结束

## 音视频切换

实现用户呼叫IVR的流程中，进行媒体切换，包含音频切视频，视频切音频操作。

## 图元展示



## 参数介绍

音视频切换图元的参数如下图所示。

流程属性 **节点属性** 变量① >

### 基本属性

节点类型 音视频切换

\* 节点名称 音视频切换

描述 描述

### 服务参数

\* 媒体类型  音频  视频

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称
- 选择媒体类型：流程要切换成的媒体类型， 可选音频或视频

## 分支条件介绍

表 2-74 分支条件

| 名称   | 含义                       | 使用方法                |
|------|--------------------------|---------------------|
| 切换失败 | 音频切换视频<br>或者视频切换<br>音频失败 | 需要对切换操作失败做处理时使用该分支。 |

## 典型使用场景

常用在用户办理业务中进行音视频切换，改变沟通方式，根据不同场景使用对应的媒体能力，更直观的展示业务能力。

## 放音

播放一段语音或视频，不需要与用户进行交互，例如欢迎语提示音。放音支持8khz \* 8bit的wav格式语音文件、TTS文件以及视频文件。

## 图元样式



放音

## 图元参数

放音图元的参数如下图所示。

流程属性

节点属性

### 基本属性

节点类型

语音提示

\* 节点名称

放音

描述

描述

### 语音提示

语音  文字转语音  视频  变量音

\* 放音文件

102菜单配置1

预览

播放内容从已上传并审核过的音频中选择

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”、“视频”和“变量音”四种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音：wav格式语音文件。目前UAP仅支持8khz \* 8bit的wav 格式语音文件。
  - 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件，需要已经配置TTS通道。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。



- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
- 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
- TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。

### 📖 说明

您使用TTS功能时，需要联系系统管理员登录客户服务云进入“配置中心>机器人管理>流程管理>系统管理>TTS/ASR管理”界面为您的租间配置TTS服务器。

- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的“∨”可以选择。
- 变量音：通过设置语种、类型和内容自定义放音。



- 语种：选择放音语种。

### 📖 说明

变量音选择语种非普通话和非英语时，需要联系运维人员定制语法包和语音文件。

- 类型：选择放音类型，支持电话号码、数字、时间（hh:mm:ss）、日期（yyyymmdd）、价格。
- 内容：选择放音内容，请选择全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）定义内容。

### 📖 说明

如果类型选择为时间和日期，选择的变量格式需和括号中一致。

- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 分支条件介绍

表 2-75 分支条件

| 名称   | 含义                  | 使用方法       |
|------|---------------------|------------|
| 放音失败 | 音频/视频/文本转语音/变量音播放失败 | 播放失败时走该分支。 |


## 典型使用场景

- 语音转IVR流程后，播放欢迎语。
- IVR流程执行过程中或者执行结束前，播放语音提示。

## 放音收号

播放一段语音或视频，一般作为需要与用户进行交互操作语音提示，例如语音提示：  
请输入xx信息。

## 图元样式



## 图元介绍

放音收号图元的参数如下图所示。

图 2-135 放音收号

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型 放音收号

\* 节点名称 放音收号

描述 描述

**语音提示**

语音  文字转语音  视频

放音文件 去选择资源  
播放内容从已上传并审核过的音频中选择

**接收数字**

\* 接收最大位数

\* 保存用户输入 GLOBAL.test1  
请选择您在 test1 添加的字符串类型参数

\* 收号等待时间 10 秒

\* 最大失败次数 3 次

\* 收号超时时间 5 秒

**高级配置**

-收号时，需要用户输入“#”号键表示收号结束。请在语音中进行提示。(菜单配置图元收号无需按“#”号键)  
-若用户停止输入时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。  
-若收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。  
-收号失败放音可不选。未选择时，失败后将重新播放语音提示。  
-当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。

图 2-136 高级配置

高级配置

**收号错误**

提示类型  语音  文字转语音

放音文件 去选择资源

**收号超时**

提示类型  语音  文字转语音



放音文件 去选择资源

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”和“视频”三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。

- 语音：wav格式语音文件。目前UAP仅支持8khz \* 8bit的wav 格式语音文件。单击输入框可以筛选当前租户下已审核通过的语音文件。
- 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。



- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
- 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
- TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。
- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的“∨”可以选择。
- 接收数字：接收外部输入的信息。
  - 接收最大位数：可以接收的外部输入信息的最大位数。默认最大位数为24位。当接收数字设置为固定位数时，用户输入达到指定位数，将自动进入下一环节。
  - 选择参数，用于保存用户的输入：用于携带图元所需信息的参数。单击输入框，在弹出的“选择变量”对话框中，根据需要选择一个全局变量或者流程变量，如选择流程变量“FLOW.IDNumber”。系统通过字符串类型的变量保存用户输入，因此在选择变量时，您只能选择到字符串类型的变量。
  - 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
  - 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。
  - 收号超时时间：按键间隔超时时间，例如设置2s，收号位数没有达到指定位数，按键间隔超过2s，也能继续走流程。
- 高级配置：单击“高级配置+”可以展开高级配置区域，单击“收起”可以隐藏高级配置区域。
  - 收号错误：通过打开开关“”，启用收号错误后的放音能力。结合“最大失败次数”，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
  - 收号超时：通过打开开关“”，启用收号超时后的放音能力。结合“收号等待时长”，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。



## 说明

- 高级配置中的“收号错误”、“收号超时”默认不启用。当不启用时，失败后将重新播放放音收号图元配置的语音提示。
- 当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。

## 分支条件介绍

表 2-76 分支条件

| 名称     | 含义     | 使用方法              |
|--------|--------|-------------------|
| 放音收号失败 | 放音收号失败 | 放音失败或者收号失败时使用该分支。 |

## 典型使用场景

一般用于流程中需要与用户进行交互，并依赖用户的外部输入继续后续流程的场景，如办理某个业务前需要先输入证件号。

## 语种选择图元

该图元为公共图元，请参考[语种选择图元](#)章节。

## 语义识别图元

将客户语音提交到TUC对话引擎进行意图匹配的图元。

## 图元展示



语义识别

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 上下文：用于筛选需要匹配的意图，提升匹配速度。
- 语义识别内容：需要进行语义识别匹配的具体内容，可以为字符串或当前节点之前已经有的变量，如果为空，表示直接识别客户的语音。
- 事件：表示如果在本流程中第二次及以后进入该节点，是否要清除匹配到的意图中的槽位数据。通常在允许客户中途修改信息时设置为“清空当前上下文缓存”。
  - 清空会话缓存：清空当前流程实例的所有变量的值。
  - 清空当前上下文缓存：清空当前意图的变量值，通常用于多次执行同一个语义识别，清除上一次留存的意图数据。

- 意图个数：允许返回匹配的多个意图时设置，需配置为正整数。如果该参数设置为空，则默认和“配置中心>机器人管理>语义理解服务>系统管理>智能引擎参数>意图参数”设置的个数一致。
- 置信度间距：当返回多个意图时，允许各意图与第一个意图的最大置信度差距。
- 缓存变量名/响应中的属性名：即流程变量及其取值。由于意图的响应参数或槽位参数只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义缓存变量，将意图的响应参数或槽位参数的值赋给它。
- 条件名/条件表达式：定义当前图元的出口有哪些分支，例如意图匹配成功可以设置为一个分支，意图匹配失败也可以设置为一个分支，每个分支可以指定不同的后续流程。

## 分支条件介绍

表 2-77 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeout1           | 超时1次     | 当第三方（例如IVR系统）未接收到客户反馈，判定为超时时会给OIA发送一个input字段为timeout的消息，此时会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于语义识别图元指向后续节点的连线上，表示语义识别时超时未收到客户响应。                                                                 |
| timeout2           | 超时2次     | 在同一次通话过程中，当timeout1触发的条件第二次出现时，触发timeout2。<br>在做话术流程设计时，第一次超时会要求流程重试，第二次失败则会跳过当前环节，进入后续流程节点。                                                                                      |
| nomatch1           | 未识别1次    | 在如下两种场景下，触发nomatch1： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当语义识别图元未找到匹配结果（即语义识别图元返回未知意图命令字）。</li><li>● 当第三方系统（例如IVR）返回input的值为nomatch的消息时。<br/>该场景通常为ASR系统识别失败返回给IVR。</li></ul> |
| nomatch2           | 未识别2次    | 在同一次通话过程中，当nomatch1触发的条件第二次出现时，触发nomatch2。                                                                                                                                        |
| error3             | 错误3次     | 当timeout1、momatch1对应的触发条件，在同一次通话过程中累计出现3次，则会触发error3条件。<br>如果不需要累计计算该错误次数，可在使用该条件前使用错误次数清零图元。                                                                                     |
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。                                                                                                                                               |
| SYSERROR_INTERFACE | 业务接口调用失败 | 当使用业务接口调用图元进行第三方接口调用时发生错误，会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于业务接口调用图元指向后续节点的连线上。                                                                                                                |

| 名称                | 含义           | 使用方法                                         |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------|
| silentInsertReply | 静默坐席插入直接回复分支 | 仅在配置了静默坐席系统的语义识别图元使用，可以时客服直接回答后继续走其余预期的业务流程。 |

## 如何使用图元

当需要为客户语音进行意图匹配，识别客户需求时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。在使用该图元前，您需要先在TUC管理中添加意图或问答。

## 典型使用场景


下面使用语义识别图元示例一个和机器人问候交互的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”。

**步骤2** 配置领域和意图。

1. 选择“知识管理 > 领域管理”，单击右上角“新增”，填写“名称”，单击“保存”。

图 2-137 新增领域界面



新增领域

\* 名称

\* 语言

2. 单击新创建领域的名称，进入“意图管理”页面。
3. 单击“新增 > 一般意图”，填写意图名称，语料以及响应，单击“保存”。

图 2-138 新建意图



4. 勾选新添加的意图，单击“激活”，激活新增的意图。

**步骤3** 配置智能IVR流程。流程编排场景：用户接入后听到机器人说“你好”，用户说“你好”，机器人识别到用户说的你好后再次回复“你好”。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，请添加变量 welcome：该变量的缺省值用于客户接入时向客户说你好，再添加一个变量 default：用于语义未识别到时的默认回复，例如：未识别到意图。

图 2-139 添加流程变量界面

### 新增变量 ×

\* 变量名称

变量描述


\* 数据类型  整型  字符型  长整型  
 浮点型  列表  对象

缺省值  ⊗

加密类型  ∨

\*请注意，加密类型为不加密时，该变量将被明文存储，  
请勿将敏感数据赋值给该变量

图 2-140 流程编排示例



- 语义识别下的机器人回复图元选择回复变量: TOC.ChatBotRespContent, 表示匹配到用户说的你好后, 再次回复“你好”。
- 语义识别右边的机器人回复图元选择回复变量: default, 表示未匹配到用户说的你好后, 回复未识别到意图。

### 3. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“更多”，绑定已激活的领域。

**步骤6** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话框中, 单击“开始呼叫”, 测试机器人。输入“你好”, 机器人回答“你好”表示语义识别成功。

----结束

## 菜单配置

通过语音或者视频引导用户进行交互, 提供多个选择项供用户选择, 不同的选项对应不同的分支, 可以用于处理不同的业务。

## 图元展示



## 参数介绍

菜单图元的参数如下图所示。

图 2-141 菜单配置

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型 菜单配置

节点名称

描述

### 语音提示

类型  语音  文字转语音  视频

放音文件   
播放内容从已上传并审核过的音频中选择

### 菜单按键配置

| 按键                   | 描述                   | 操作    |
|----------------------|----------------------|-------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↑ ↓ 自 |
| 必填项                  | 必填项                  |       |
| 新建                   |                      |       |

- 收号等待时间  秒
- 最大失败次数  次

图 2-142 高级配置





图元参数说明如下：

- 节点名称：画布上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”和“视频”三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音文件选择：wav格式语音文件。目前UAP仅支持:8bit, 8000Hz, 64kbps, 单声道的wav格式语音文件。
  - 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。





- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
  - 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
  - TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。
- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
  - 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的“∨”可以选择。
  - 菜单按键配置：流程中提供的服务选项，每个按键对应一个服务项。通过单击“新增”可以添加多个服务项。
    - 按键：键盘或者屏幕中可以选择到的数字键或字符键，如1、2、3、\*、#等。
    - 描述：按键对应的服务项介绍，描述信息可以展示在菜单中。例如：按键1查询会员信息，表示选择按键1后可以查询会员信息。
    - 操作：通过新增操作可以增加服务项，通过删除操作可以删除服务项，通过上移、下移操作可以调整服务项的顺序。
  - 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
  - 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。
  - 高级配置：单击“高级配置+”可以展开高级配置区域，单击“收起”可以隐藏高级配置区域。
    - 收号错误：通过打开开关“”，启用收号错误后的放音能力。结合“最大失败次数”，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
    - 收号超时：通过打开开关“”，启用收号超时后的放音能力。结合“收号等待时长”，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。

#### 说明

- 高级配置中的“收号错误”、“收号超时”默认不启用。当不启用时，失败后将重新播放放音收号图元配置的语音提示。
- 当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。
- 所有的参数配置完成后，单击“保存”。

## 分支条件介绍

表 2-78 分支条件

| 名称      | 含义               | 使用方法                |
|---------|------------------|---------------------|
| 超时或其他按键 | 收号超时或者按键值超出设置范围。 | 收号超时或者按键值超出设置范围时触发。 |

## 典型使用场景

在流程中需要提供多个服务项供选择时使用。例如，用户查询会员信息请按1，查询流量信息请按2，投诉建议请按3，人工服务请按0等。

## 呼叫转移图元

将呼叫转移到IVR自助流程（即原有的按键流程）或人工座席。

## 图元展示



## 参数介绍

图 2-143 节点属性

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 服务参数

转移类型

路由值

随路数据  

主叫号码

开启录音

录音文件名

录音服务节点编号

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 呼叫转移类型：
  - 1：转技能队列（指定路由扩展码）
  - 2：转IVR
  - 3：转技能队列（指定名称）
  - 10：转技能队列（自定义路由）
  - 4：转座席

- 5: 转接第三方号码
  - 6: 在线数字辅助
  - 9: 转音视频熟客
  - 7: 转多媒体熟客
  - 8: 转技能队列（多媒体座席所在技能队列）
  - 31: 转熟客留言
  - 32: 转技能队列留言（指定名称或接入码）
  - 33: 转座席留言
- 呼叫转移路由值，使用下拉框形式，选中对应类型即可。
    - 如果“转移类型”设置为“转技能队列（指定路由扩展码）”，则设置为转技能队列的扩展码。该配置项需确保人工流程与当前流程在同一个系统接入码下，人工技能队列通过被叫中的扩展码进行转接。

图 2-144 扩展码



- 如果“转移类型”设置为“转IVR”，则设置为IVR的流程接入码。在与云联络中心集成模式部署模式下，IVR的流程接入码如图所示。



- 如果“转移类型”设置为“转技能队列（指定名称）”，则路由值设置为需要转移到的座席所属技能队列的名称，例如“话务1组”。您可在“配置中心>员工中心>技能”界面查看技能队列名称。
- 如果“转移类型”设置为“转技能队列（自定义路由）”，则需要配置对应的路由策略。
- 如果“转移类型”设置为“转座席”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号。

- 如果“转移类型”设置为“转接第三方号码”，则直接填写第三方号码。
  - 如果“转移类型”设置为“在线数字辅助”，则配置为与第三方智能化系统约定的流程路由码。
  - 如果“转移类型”设置为“转音视频熟客”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转多媒体熟客”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转技能队列（多媒体座席所在技能队列）”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号或对应的变量。
  - 如果“转移类型”设置为“转熟客留言”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转技能队列留言（指定名称或接入码）”，则设置为需要转移到的座席所属技能队列的名称或者接入码。
  - 如果“转移类型”设置为“转座席留言”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号或对应的变量。
- 路由策略，当“转移类型”选择“转技能队列（自定义路由）”时，需要选择路由策略，路由策略包含百分比和号段两种方式。

图 2-145 设置自定义路由策略（百分比）

服务参数

转移类型

\* 路由策略  百分比  号段

| 技能队列                                     | 百分比                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="text" value="autioSkill1"/> | <input type="text" value="54"/> |  |
| <input type="text" value="autioSkill2"/> | <input type="text" value="46"/> |  |

图 2-146 设置自定义路由策略（号段）

**服务参数**

转移类型

\* 路由策略  百分比  号段

\* 默认技能队列

\* 匹配规则  前缀  后缀

| 技能队列                                     | 前缀                               |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="text" value="autioSkill1"/> | <input type="text" value="188"/> |  |
| <input type="text" value="autioSkill2"/> | <input type="text" value="186"/> |  |

[+ 添加](#)

- 技能队列百分比配置，当选择路由策略为百分比时，需要配置多个技能队列及其路由占比，呼叫转移时，将通过此处配置的技能队列百分比来动态分配转移的技能队列。



表 2-79 技能队列百分比参数说明

| 元素/组件名称 | 类型   | 元素/组件描述              | 取值范围           | 触发事件 | 备注                                                             |
|---------|------|----------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 技能队列    | 下拉列表 | 选择需要转移的技能队列          | 除多媒体类型外的所有技能队列 | 单击   | <ul style="list-style-type: none"> <li>无法选择重复的技能队列。</li> </ul> |
| 百分比     | 输入框  | 在分配转移技能队列时，所选技能队列的占比 | 1-100          | 输入   | 所有技能队列占比总和需要等于100。                                             |

| 元素/组件名称                                                                              | 类型 | 元素/组件描述       | 取值范围 | 触发事件 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|------|----|
|     | 按钮 | 删除该行技能队列百分比配置 | -    | 单击   | -  |
|  添加 | 按钮 | 添加技能队列百分比配置   | -    | 单击   | -  |

- 默认技能队列，当选择自定义路由策略为号段时，需要选择一个技能队列作为号段配置无法匹配时默认转移的技能队列。
- 匹配规则，当选择自定义路由策略为号段时，需要选择匹配规则，可以选择前缀或后缀匹配。
- 号段匹配规则配置，当选择自定义路由策略为号段时，可以选择不同的技能队列，并为其配置不同的前缀或后缀，在进行呼叫转移时，会根据此处配置的前缀或后缀依次与主叫号码进行匹配，当前缀或后缀完全匹配时，会选择对应的技能队列进行转移。

表 2-80 号段匹配规则配置参数说明

| 元素/组件名称                                                                                | 类型   | 元素/组件描述                    | 取值范围           | 触发事件 | 备注                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 技能队列                                                                                   | 下拉列表 | 选择需要转移的技能队列                | 除多媒体类型外的所有技能队列 | 单击选择 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无法选择重复的技能队列</li> </ul> |
| 前缀/后缀                                                                                  | 输入框  | 在分配转移技能队列时，与主叫号码进行匹配的前缀或后缀 | -              | -    | -                                                               |
|     | 按钮   | 删除该行技能队列号段配置               | -              | 单击   | -                                                               |
|  添加 | 按钮   | 添加技能队列号段配置                 | -              | 单击   | -                                                               |

- 随路数据：随路数据支持JSON格式（支持携带流程变量和全局变量）。可手动输入，也可通过点击编辑按钮在弹窗中进行编辑输入。

图 2-147 设置随路数据-转技能队列（含人工和多媒体）

### 设置随路数据 ×

队列排列

传递数据

| 传递参数                                   | 参数值                                        | 操作 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| <input type="text" value="serviceld"/> | = <input type="text" value="{FLOW.test}"/> |    |

[+ 添加](#)

图 2-148 设置随路数据-转熟客（含人工和多媒体）

### 设置随路数据 ×

指定渠道接入码

熟客模式

时间范围（分钟）

传递数据

| 传递参数                                   | 参数值                                        | 操作 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| <input type="text" value="serviceld"/> | = <input type="text" value="{FLOW.test}"/> |    |

[+ 添加](#)



图 2-149 设置随路数据-转其他



生成的完整JSON数据格式如下：

```
{
  "wait": "Y",
  "isSpecifyAccessCode": "true",
  "type": "T",
  "time": "30",
  "starttime": ""
  "data": {
    "serviceld": "${FLOW.test}",
    "yy": "bbb"
  },
}
```

表 2-81 随路数据参数说明

| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key         | 类型 | 元素/组件描述                     | 取值范围                                                                  | 触发事件 | 备注                 |
|---------|---------------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 队列排队    | wait                | 开关 | 转技能队列时，是否允许在技能队列中等待，持续至会话超时 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Y</li> <li>N</li> </ul>        | 单击   | 仅转技能队列时可设置，含人工和多媒体 |
| 指定渠道接入码 | isSpecifyAccessCode | 开关 | 转熟客时，表示是否转移到当前渠道            | <ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> <li>false</li> </ul> | 单击   | 仅转熟客时可设置，含人工和多媒体   |

| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key | 类型   | 元素/组件描述           | 取值范围                                   | 触发事件 | 备注                                                                                                                                                |
|---------|-------------|------|-------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 熟客模式    | type        | 下拉列表 | 转熟客时，指定时间的方式      | 1: 指定分钟内的熟客<br>2: 时间范围内的熟客<br>3: 当天的熟客 | 单击选择 | 仅转熟客时可设置，含人工和多媒体                                                                                                                                  |
| 传递数据    | data        | 表格   | 指定呼叫转移时，需要携带的随路数据 | -                                      | -    | -                                                                                                                                                 |
| 传递参数    | 自定义         | 输入框  | 指定随路数据中的Key       | -                                      | 输入   | <ul style="list-style-type: none"><li>当需要获取客户类型字段时，请设置传递参数为：<br/>customerEntityName</li><li>当使用业务引导的可视化流程时，请设置传递参数为：<br/>serviceRequest</li></ul> |

| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key | 类型  | 元素/组件描述        | 取值范围 | 触发事件 | 备注                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------|-----|----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数值     | -           | 输入框 | 指定随路数据中对应Key的值 | -    | 输入   | <ul style="list-style-type: none"> <li>可使用变量，使用形式如：\${FLOW.variable}</li> <li>当需要获取客户类型字段时，参数值为：account或contact。</li> <li>当使用业务引导的可视化流程时，参数值为“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 业务引导配置”界面配置的可视化流程的名称，即<a href="#">步骤7</a>中创建的流程名称。</li> </ul> |
| 操作      | -           | 按钮  | 删除当前行的随路数据     | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 添加      | -           | 按钮  | 增加一行随路数据       | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 取消      | -           | 按钮  | 取消编辑           | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 确定      | -           | 按钮  | 回填JSON格式的随路数据  | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |

- 主叫号码：
  - 当呼叫转移类型为5（转移第三方号码时），则使用此字段的号码作为主叫号码。
  - 当呼叫转移类型为9（转熟客时），则使用此字段设置的变量作为客户的来电号码，默认为SYS.callingNumber
- 开启录音：当呼叫转移类型为5（转移第三方号码时），支持智能IVR转第三方号码录音，会出现此复选框，其余呼叫转移类型不显示此选项。选中后会出现以下两个输入框：

- 录音文件名：输入流程变量，例如FLOW.recordPath。
- 录音服务节点编号：输入流程变量，例如FLOW.serviceNo。

#### 📖 说明

智能IVR的录音文件支持前台播放和下载，路径“客户接触历史 > 流程转接记录”>。

## 分支条件介绍

表 2-82 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                             |
|----------------|----------|----------------------------------|
| SUCCESS        | 转移成功     | 呼叫转移成功时触发。                       |
| FAILED         | 转移失败     | 呼叫转移失败时触发，触发后不会中断流程，也不会自动进入异常流程。 |
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件。         |

## 如何使用图元

当需要将客户呼叫转移到云联络中心的其他目的设备时，例如转移到普通IVR自助流程，或转移到座席。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据文本框处的提示设置转移类型以及转移路由值。


## 典型使用场景

下面使用呼叫转移图元实现智能IVR流程转普通IVR，携带随路数据（JSON）的简单配置示例。

**步骤1** 操作员登录客户服务云。

**步骤2** 配置普通IVR。

1. 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，增加普通IVR。
2. 参照下图添加流程变量并配置赋值图元的参数。



3. 配置一个通过随路数据判断条件。




4. 配置变量音放音。



5. 保存并发布流程。


### 步骤3 配置智能IVR。

1. 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。
2. 选择“流程管理 > 流程编排”，增加智能IVR流程，参考下图添加呼叫转移图元，以及配置呼叫转移图元的服务参数。



3. 保存并发布流程。

4. 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。



**步骤4** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤3**添加的智能IVR。

**步骤5** 登录Openeye，拨打被叫中添加的接入码，如果可以收听到“10000”，代表成功获取智能IVR传递过来的随路数据 service\_id: 10000。

----结束

## 错误次数清零图元

当意图匹配失误次数过多，需要将客户转到其他流程时，使用该图元将之前的匹配错误记录清零。

## 图元展示



错误次数清零

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。

## 分支条件介绍

表 2-83 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当不需要对语义识别次数和按键错误次数进行累加时，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。


## 典型使用场景

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”

**步骤2** 配置领域和意图。

1. 选择“知识管理 > 领域管理”，单击右上角“新增”，填写“名称”，单击“保存”。

图 2-150 新增领域界面



2. 单击新创建领域的名称，进入“意图管理”页面。
3. 单击“新增 > 一般意图”，填写意图名称，语料以及响应，单击“保存”。

图 2-151 新建意图界面



4. 勾选新添加的意图，单击“激活”，激活新增的意图。

### 步骤3 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-152 需添加的流程变量





图 2-153 流程编排示例（语义识别图元）





- 语义识别下的机器人回复图元选择回复变量：FLOW.answer，表示回复匹配到的意图的回复语。
- 语义识别error3条件下的机器人回复图元选择回复变量：FLOW.error3，表示回复语义识别错误3次后的回答：错误三次。


### 3. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。不停输入错误的语料，机器人一直回答“未知意图”，若超过三次仍未回复错误三次，则表示错误次数清零图元在流程中生效。

图 2-154 测试机器人界面



----结束

## 分支判断图元

作分支判断的图元。

## 图元展示



分支判断

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 条件名称：填写对应的条件名称。
- 条件表达式：定义当前图元的出口有哪些分支。

在输入框中输入条件表达式，可以包含参数名、值和复杂运算。表达式经过一系列运算，最终返回Boolean类型的值，如true或者false。

- 流程变量引用格式为：FLOW.参数名称，系统变量引用格式为：SYS.参数名称，全局变量引用格式为：GLOBAL.参数名称。

- 条件表达式中运算符的优先级为：括号>算数运算符>关系运算符>逻辑运算符，除算数运算符中\*、/、%比+、-的优先级高，其他同一级的运算符优先级相同，各类运算符包含的符号如下：

括号：()


算数运算符：\*、/、%、+、-（本级运算符\*、/、%比+、-的优先级高）

关系运算符：>、>=、<、<=、==、!=

逻辑运算符：&&、||

基础逻辑表达式之外，也支持基于mvel2表达式的函数，例如：这里先定义了流程变量FLOW.testvalue值为abc，使用contains函数判断是否包含d字符，判断结果为false，不走该分支。

### 条件分支



### 新建

类似的，可以使用简单函数：

FLOW.testvalue.substring(0,1)=='d' 判断首字符是否是d；

FLOW.testvalue.endsWith('c') 判断是否以c结尾；

条件判断如果有其他函数需求，请在华为工程师指导下进行开发。

- 单击“新建”可以添加多个条件，每个条件都可以对应一个流程分支。条件分支数量最大值为20。

- 单击“”可以删除对应的条件。

- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

- 分支：单击分支判断图元与分支图元的连线，在下拉列表框中选择该分支对应的条件。如不选择，则表示为默认分支，当所有条件均不满足时走默认分支。


## 分支条件介绍

表 2-84 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| SYSError_I<br>NNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要根据不同的条件执行不同分支流程时使用该图元。使用该图元可以使流程逻辑走向更清晰。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后单击“条件分支”下的  新建 添加条件表达式。

## 典型使用场景

分支判断图元的使用可参见[典型使用场景](#)，按键识别图元典型使用场景中包含了分支判断图元。

## 逻辑循环图元

表示对某对象循环执行操作直到符合某个条件。

## 图元展示



逻辑循环

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 计数器：一个流程变量，用于存放列表中元素的个数。
- 循环列表：需要遍历的对象是谁，通常该对象列表为当前节点之前的节点已经获取的值，例如通过存储过程获取的客户列表。
- 循环对象：一个流程变量，用于存放遍历对象列表时每次取到的对象的值。

除了逻辑循环图元的四个变量，还有两个默认的分支：inLoop和outLoop。inLoop是进入循环时执行的逻辑，即遍历列表时执行的一些动作，outLoop则是遍历完了再执行的动作。

## 分支条件介绍

表 2-85 分支条件

| 名称              | 含义       | 使用方法                                |
|-----------------|----------|-------------------------------------|
| inLoop          | 遍历循环列表   | 循环列表未遍历完时，触发inLoop分支。               |
| outLoop         | 循环列表已遍历完 | 循环列表遍历完时，触发outLoop分支。               |
| SYSEERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要重复执行某个操作直到符合一定条件时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后配置循环条件以及循环的数据对象。

## 典型使用场景

下面使用逻辑循环图元示例一个通过循环实现字符串拼接的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>流程配置>智能IVR”

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-155 需添加的流程变量





图 2-156 流程编排示例（逻辑循环图元）




- 走inLoop条件分支的机器人回复图元，遍历FLOW.list输出里面的值。
  - 走outLoop条件分支的机器人回复图元输出FLOW.out，提示循环结束。
3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人直接输出对列表的字符串拼接后的结果表示配置成功。

图 2-157 测试机器人界面



----结束

## 变量赋值图元

参考JSON数据调用图元使用，主要用于获取随路数据和赋值操作

## 图元展示



## 参数介绍

无

## 分支条件介绍

表 2-86 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

(1)当随路数据内容为JSON格式时，可以使用该图元获取随路数据指定节点的参数并赋值的功能。

(2)如果业务需要对数据处理，比如截取、获取长度、转换、判断等，可以使用**内置函数**

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景

当用户呼入云联络中心，路由到了某个技能队列，而该技能队列座席全忙时，如果该技能队列设置了等待音通过智能IVR流程播放时，智能IVR流程可使用该图元，用于获取当前用户当前的排队状态，并向用户播放。用户因此可通过排队状态，决定是否要继续等待。

### 场景一：变量赋值

**步骤1** 数据赋值时，赋值支持字符串和整型数据，同时支持表达式计算。整型数据支持+、-、\*、%（）等四则运算，数据支持FLOW和GLOBAL、SYS等。示例：  
(FLOW.xxx+FLOW.yyy)\*GLOBAL.zzz 注意在使用/除法时，需要用字符串类型的数据接收计算结果，整型不支持带小数。字符串数据支持比较、大小写转换、字符串拼接、求子串、求长度。示例：FLOW.aaa=="华为" FLOW.bb.toUpperCase() FLOW.A.toLowerCase() FLOW.hua+FLOW.wei FLOW.len.substring(0,3)FLOW.zzzz.length()

## 基本属性

|        |      |
|--------|------|
| 节点类型   | 菜单配置 |
| * 节点名称 | 变量赋值 |
| 描述     | 描述   |

[变量赋值](#) 获取随路数据

## 变量赋值

| 变量名                 |   | 变量值 | 操作 |
|---------------------|---|-----|----|
| GLOBAL.zytest       | = | 111 | 🗑️ |
| <a href="#">+新建</a> |   |     |    |

## 方法调用

| 方法返回值               |   | 方法名     | 方法参数                                 | 操作 |
|---------------------|---|---------|--------------------------------------|----|
| GLOBAL.file<br>ame  | = | strSt ▾ | GLOBAL.voi<br>ce<br>GLOBAL.tes<br>t1 | 🗑️ |
| <a href="#">+新建</a> |   |         |                                      |    |

1. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的排队信息表示配置成功。

----结束

**场景二：获取随路数据**

### 步骤1 编排流程。

例如有随路数据为: {"data":{"test": "随路数据测试"}}

使用“变量赋值”图元，将随路数据中的test字段值赋值给流程变量FLOW.str1，此时FLOW.str1的值为"随路数据测试"。

图 2-158 获取随路数据



1. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。
2. 配置普通IVR，使用转移图元，选择转移到智能ivr，配置随路数据
- 3.在智能ivr流程中配置变量赋值图元，获取随路数据中配置变量接收普通IVR传过来的随路数据

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，查看智能ivr流程中获取的随路数据是否正确。

----结束

## 规则校验 V2 图元

对用户输出或者输入的信息进行规则校验。

## 图元展示





## 参数介绍

图 2-159 规则校验 V2 参数

流程属性    节点属性

**基本属性**

节点类型    规则校验V2

\* 节点名称    规则校验V2

描述    描述

**服务参数**

\* 待校验变量    IVRREQUEST.input

特殊按键结尾    不带特殊键

包含字符    请选择

**校验规则**

| 规则名称 | 规则参数 | 操作 |
|------|------|----|
| 请选择  |      | 🗑  |

⊕ 添加

- 待校验变量：输入待校验参数对应的变量，比如：IVRREQUEST.input
- 特殊按键结尾：指定待校验参数的结束字符，包含如下选项：
  - 带#号
  - 带\*号
  - 带#或\*号
  - 不带特殊按键
- 包含字符：指定待校验参数允许包含的字符，可多选，包含如下选项：
  - 匹配所有数字
  - 匹配所有大写字母
  - 匹配所有小写字母
  - 匹配字母、数字、下划线

- 空字符

## 校验规则

- 规则名称：选择校验规则，包含如下规则：
  - 最小长度
  - 最大长度
  - 长度范围
  - 最小值
  - 最大值
  - 取值范围
  - Email
  - URL
  - 时间格式
  - 十进制数字
  - 正整数
  - IP地址
  - 字母数字下划线（非数字开头）
- 规则参数：输入规则参数，支持变量。

## 分支条件介绍

表 2-87 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SUCCESS        | 校验成功     | 校验成功时触发。                            |
| FAILED         | 校验失败     | 校验失败时触发。                            |
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要对客户的语音或键盘输入信息进行规则校验，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据参数介绍填写相应的参数。

## 典型使用场景

下面使用规则校验图元示例一个校验客户输入是否为有效日期的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。

- 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-160 新增变量



新增变量

\* 变量名称

变量描述


\* 数据类型

整型     字符型     长整型

浮点型     列表     对象

缺省值

图 2-161 流程编排示例（规则校验图元）



- 走SUCCESS条件分支的机器人回复图元请选择回复文本：“SUCCESS”，说明时间满足格式要求。
- 走FAILED条件分支的机器人回复图元请选择回复文本：“FAILED”，说明时间不满足格式要求。


- 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据客户输入的时间回答SUCCESS或FAILED表示配置成功。

图 2-162 测试机器人界面



----结束

## 时间选择图元

根据不同的时间有不同的编排能力，即有多个地区，每个地区的放假时间可能不一样，流程编排时，需要根据放假时间和工作日需要做不同的编排处理。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 星期选择：选择工作的星期数。
- 服务时间段：选择工作的开始时间与结束时间。
- 特定服务日期：指定具体某一天或多天为工作日。
- 特定非服务日期：指定具体某一天或多天为非工作日。

日期的时区以系统管理员创建租间时设置的租间时区为准，若创建租间时未进行设置，日期的时区以内置变量的timezone为准。

各日期配置的优先级为：特定非服务日期>特定服务日期>星期选择。

## 分支条件介绍

表 2-88 分支条件

| 名称                | 含义       | 使用方法                                |
|-------------------|----------|-------------------------------------|
| NON_SPECIFIC_TIME | 非指定工作时间  | 不在指定工作时间时会触发该分支条件。                  |
| SYSERROR_INNER    | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

多个地区，每个地区的放假时间可能不一样，流程编排时，可以根据放假时间和工作日需要做不同的编排处理。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景

下面使用时间选择图元示例一个当前时间为工作日进行后续业务处理的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能机器人。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-163 需添加的流程变量




图 2-164 流程编排示例（时间选择图元）





图 2-165 引用工作日历模板



机器人回复图元请选择回复变量：FLOW.response，若为设置的工作时间给客户回复：当前为工作时间，请问您需要办理什么业务。

3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将实际业务流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据当前时间是否为工作时间进行回复表示配置成功。

----结束

## 接口调用图元

当需要调用第三方系统接口实现某功能时使用该图元，如果不选择接口，直接添加参数并赋值，也可实现赋值图元相应的功能。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。

- 接口类型：请选择需要调用的接口类型。取值范围：内置接口，自定义接口。内置接口现两个：
  - 记录问答：用于记录问卷标识、问题标题、用户回答意图、用户原始答等信息；
  - 获取APIFabric token：用于获取APIFabric token的接口，机器人调用接口成功后token会记入缓存，有效期内会直接从缓存中获取。修改aksk后，原有的缓存不会被清理，在缓存有效期内调用APIFabric token接口会失败。如果调用APIFabric token接口需要立即生效，可以将本流程绑定到新的机器人。
- 调用接口：选择您在“资源管理 > 业务接口”中添加的接口。
- 变量赋值：即变量名和变量值。由于接口返回的出参只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义变量，将接口出参的值赋给它。
- 条件分支：即条件名和条件表达式。定义当前图元的出口有哪些分支，例如可以根据某个出参的取值来设置分支，每个分支可以指定不同的后续流程。
- 方法调用：如果业务需要对数据处理，比如截取、获取长度、转换、判断等，可以使用**内置函数**。

## 分支条件介绍


表 2-89 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |
| SYSERROR_INTERFACE | 接口调用失败   | 接口调用异常时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。         |

## 如何使用图元

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后选择需要调用的接口，被调用的接口需要事先在“资源管理 > 业务接口”中维护，或在弹窗的选择接口弹窗中点击添加。如果使用该图元赋值，可无需选择接口，直接添加缓存变量名，将其赋值。此时需要事先维护全局变量。

## 典型使用场景



### 说明

被调用的接口返回字段包含returnCode时，如果returnCode值为"0"时表示成功，其余值为失败。

## 数据表图元

通过数据表图元查询配置数据，然后通过逻辑判断走不同的分支或者做下一步数据处理。

## 图元展示



数据表

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 数据表名：需要检索的数据表名称。
- 检索页：需要检索的数据表页码，填写整型的值或变量，如果不填默认查询第一页，页大小固定为10。
- 检索条件：检索数据表的条件。
  - 当字段为字符型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=、like、in。字符型的值不需要加引号。如果运算符为in，字段值为列表类型，值需要加双引号，如：["西瓜","苹果"]。



- 当字段为整型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=、in。
- 当字段为日期类型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=。字段值请填写时间戳，支持字符型或长整型的值或变量，单位：毫秒。字符型的值或变量不需要加双引号。
- 返回记录：设置保存检索结果的变量，填写列表类型变量。
- 返回总数：设置保存检索结果总数的变量，填写整型变量。

## 分支条件介绍

表 2-90 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | ODFS内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要从用户自定义的数据表中检索数据，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，选择数据表并添加检索条件。

## 典型使用场景

通过使用IVR流程查询牛奶品牌、价格、库存，介绍数据表图元在实际业务场景应用。

## 前提条件

您已经参考[3.4.4 添加数据表](#)章节添加数据表。例：

| 字段ID    | 字段名称      | 字段类型 | 字段长度 | 默认值 | 描述 | 是否加密 | 操作    |
|---------|-----------|------|------|-----|----|------|-------|
| 0913002 | milkCount | 1    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |
| 0913001 | milkName  | 0    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |
| 0913003 | milkPrice | 0    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |

## 操作步骤

下面使用数据表图元示例一个检索数据并做下一步数据处理的场景。

- 步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。
- 步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。
3. 保存并发布流程。

图 2-166 需添加的流程变量



图 2-167 流程编排示例（数据表图元）



**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。



---结束

## 存储过程图元

使用存储过程与数据库交互的图元。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 存储过程：选择您在“配置中心>IVR流程配置>资源管理 > 存储过程”中添加的存储过程。
- 缓存变量名/响应中的属性名：即流程变量及其取值。由于存储过程返回的出参只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义缓存变量，将接口出参的值赋给它
- 条件名/条件表达式：定义当前图元的出口有哪些分支，例如可以根据存储过程的某个出参取值来设置分支，每个分支可以指定不同的后续流程。

## 分支条件介绍

表 2-91 分支条件

| 名称                  | 含义          | 使用方法                                                               |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 自定义条件分支             | 可自己编写多个条件分支 | 满足自定义的条件表达式时，触发该分支。                                                |
| SYSEERROR_INNER     | odfs内部错误    | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。                                |
| SYSEERROR_INTERFACE | 业务接口调用失败    | 当使用业务接口调用图元进行第三方接口调用时发生错误，会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于业务接口调用图元指向后续节点的连线上。 |

## 如何使用图元

通常在需要将数据入库时使用。该图元当前不支持在公有云场景下应用。在独立部署场景下，访问的数据库需要和OAP系统部署在同一安全域，确保数据访问安全。

当前支持MySQL数据库、Oracle数据库和Gauss数据库的存储过程应用。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后选择需要调用的存储过程，设置存储过程入参的值，并添加缓存变量，暂存存储过程的出参信息。出参中存在列表类型，需要用户按照规则单独设置。

## 典型使用场景

下面介绍如何使用存储过程图元。

**步骤1** 操作员登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>IVR流程配置”。

**步骤2** 配置数据库。

1. 请联系系统管理员为数据库的URL添加白名单。
2. 选择“资源管理 > 存储过程”，选择存储过程数据库管理，单击“添加”。

图 2-168 配置存储过程数据库界面

新增存储过程数据库配置

\* 数据库名称

数据库类型

数据库驱动包

\* 数据库URL

\* 数据库用户

\* 数据库密码

**步骤3** 配置存储过程。

1. 获取到已开发好的存储过程脚本。例如：

图 2-169 存储过程脚本示例

```
1 create table t_NumService(Calling_Num varchar(50) primary key, ADSL_Num varchar(50));
2
3 DELIMITER //
4 drop procedure if exists p_addNum;
5 CREATE PROCEDURE p_addNum(
6     IN callingNum varchar(50),
7     IN adslNum varchar(50),
8     out Status boolean)
9
10 BEGIN
11     set Status = False;
12     insert into t_NumService(Calling_Num, ADSL_Num)
13     values(callingNum, adslNum);
14     on Duplicate key update ADSL_Num = adslNum;
15     commit;
16     set Status = True;
17 END;
18 //
19 drop procedure if exists p_searchNum;
20 CREATE PROCEDURE p_searchNum(
21     IN callingNum varchar(50),
22     out oldNum varchar(50))
23 BEGIN
24     select min(ADSL_Num) into oldNum from t_NumService where Calling_Num = callingNum;
25 END;
```

2. 选择“资源管理 > 存储过程”，选择存储过程管理，单击“添加”。

图 2-170 基本信息配置界面

新增存储过程配置

基本信息 入参 出参

\* 存储过程名

存储过程描述


\* 存储过程值

\* 数据库连接

图 2-171 入参配置界面



图 2-172 出参配置界面



**步骤4** 配置智能IVR流程。存储过程图元和接口图元的使用基本一致，选择已经配置的存储过程，填写入参，出参按需取值赋值给变量以便流程后面使用。


1. 选择“资源管理 > 变量管理 > 自定义变量”，单击新建，添加一个系统变量，用于接收存储过程的出参。

图 2-173 添加的系统变量



2. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。

图 2-174 流程编排示例（存储过程图元）



机器人回复图元请选择应答变量：GLOBAL.xxxx，将存储过程输出的号码回复给客户。

3. 保存并发布流程。
4. 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤6** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，机器人若能依据主叫号码查询出存储过程输出的号码回复给客户表示配置成功。

----结束

## 信息查询图元

查询当前用户在队列中的状态信息。通常用于在座席全忙时向用户播放等待提示音，该等待提示音可通过IVR进行播放。

当前系统支持查询排队位置，以及技能队列中的全部在线座席数，还有预计接入座席需要等待的时长。

查询座席所在技能队列信息。

查询用户是否在特殊名单内。

## 图元展示



## 参数介绍

- 查询排队信息
  - 查询类型：使用该图元可查询的信息类型，当前支持查询排队信息。  
排队信息使用场景是转移到技能队列时启用伴随IVR流程查询排队信息。
  - 查询结果
    - 排队位置：用户在当前排队技能队列中的位置，即在该用户前排队的人数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 在线座席数：用户所在技能队列的全部在线座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 预计等待时间：用户在排队过程中，预计接通座席的时间，该参数受排队位置和在线座席数影响。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。排队预计等待时间依靠队列模型计算，结果有一定的偏差，请合理使用。
- 查询队列信息
  - 查询类型：  
队列信息：转移到技能队列之前查询队列信息。
  - 请求参数：  
技能队列：待转移的技能队列。
  - 查询结果：
    - 排队人数：用户转移技能队列之前，查询当前技能队列排队人数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 在线座席数：用户待转移技能队列的当前全部在线座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 空闲座席数：用户待转移技能队列的当前全部在线并空闲座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 预计等待时间：用户转移技能队列之后，预计接通座席的时间。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。排队预计等待时间依靠队列模型计算，结果有一定的偏差，请合理使用。
- 查询队列名称
  - 查询类型：  
队列名称：当前支持根据座席工号查询到座席所在技能队列名称。  
场景是转移到座席所在技能队列之前，根据座席工号查询到技能队列名称。
  - 请求参数：  
座席工号：座席工号，支持流程变量或常量
  - 查询结果：  
队列名称：座席工号所在技能队列中权重最高的音频技能队列名称，请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。  
技能队列权重可以在“配置中心>员工中心>座席管理”页面配置。
- 查询特殊名单

- 查询类型：  
特殊名单信息：当前支持根据用户号码查询用户是否在特殊名单中，根据查询的特殊名单结果配置走不同的下一步处理流程。  
特殊名单暂指黑名单
- 查询结果：  
存在于特殊名单的标识：标识主叫号码是否存在特殊名单中，请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。  
特殊名单存在标识结果值：0标识不存在于特殊名单，1标识存在于特殊名单。

## 分支条件介绍

表 2-92 分支条件

| 名称              | 含义       | 使用方法                                |
|-----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSEERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要查询当前用户在队列中的状态、特殊名单等信息时，可以使用该图元获取。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景


当用户呼入云联络中心，路由到了某个技能队列，而该技能队列座席全忙时，如果该技能队列设置了等待方式通过智能IVR流程播放时，智能IVR流程可使用该图元，用于获取当前用户当前的排队状态，并向用户播放。用户因此可通过排队状态，决定是否要继续等待。

### 场景一：查询排队信息

- 步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”，单击对应技能队列后的编辑，在“排队等待方式”下选择IVR。



图 2-175 编辑技能队列参数界面



**步骤2** 编排流程，流程中可以使用该图元进行查询，查询数据包括在线座席数据，排队位置，和预计等待时间。

1. 首先创建三个流程变量，用于接收查询的结果。

图 2-176 需添加的流程变量



2. 配置IVR语音。IVR语音内容使用创建的流程变量来替换。

图 2-177 已添加的 IVR 语音



3. 配置资源模板。

图 2-178 配置资源模板界面

4. 创建流程，使用信息查询图元，将三个上面定义的三个流程变量赋值，然后再使用机器人回复图元，选择上面配置的资源模板。

图 2-179 编排流程示例



5. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤3** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤2**添加的智能IVR。

**步骤4** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的排队信息表示配置成功。

----结束

## 场景二：查询队列信息

**步骤1** 编排流程。

1. 首先创建四个流程变量，用于接收查询的结果。

图 2-180 添加的流程变量



2. 使用图元时，创建流程，在流程中想要转移到技能队列，可以先查询下队列的信息，然后再决定转不转到队列中，后面的业务根据具体需求决定  
流程如下，需要选择一个要查询的技能队列。

图 2-181 编排流程示例



3. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的队列信息表示配置成功。

----结束

### 场景三：查询特殊名单信息

**步骤1** 编排流程。

1. 首先创建一个流程变量，用于接收查询的结果。
2. 参照下图配置流程，流程运行到查询特殊名单信息节点，调用接口查询特殊名单信息，获取查询结果，可根据结果进入不同的处理流程。

图 2-182 编排流程示例



### 3. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的特殊名单信息表示配置成功。

----结束

## 用户级别图元

支持设置呼叫的优先级（客户级别），将优先级高的用户优先转接到座席。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 用户级别：请设置非负整数或对应字符型变量，用户级别默认为0，最高为14，转人工后将优先处理高级别客户的呼叫。

## 分支条件介绍

表 2-93 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

| 名称   | 含义       | 使用方法                  |
|------|----------|-----------------------|
| fail | 用户级别设置失败 | 用户呼叫优先级设置失败时，触发该分支条件。 |

## 如何使用图元

当需要设置呼叫的优先级（客户级别），优先级高的用户优先转接到座席时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后配置用户级别的服务参数。

## 典型使用场景

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-183 需添加的流程变量

| 变量名称   | 数据类型 | 缺省值                   | 加密类型 | 操作                                                                                                                                                                      |
|--------|------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ask    | 字符型  | 请问您的用户级别是多少？取值范围0到14。 |      |   |
| answer | 字符型  |                       |      |   |

图 2-184 流程编排示例（用户级别图元）





图 2-185 流程编排示例（呼叫转移图元）



3. 保存并发布流程。
4. 选择“智能机器人”，将该流程绑定机器人。

**步骤3** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤2**添加的智能IVR。


**步骤4** 将当前座席示忙，使用两个软电话号码登录Openeye模拟客户，同时拨打被叫中添加的接入码。依据放音提示回答用户的级别，两个客户建议设置不同的客户级别，回答级别后将当前座席示闲，如果用户级别高的客户先接入座席表示配置成功。

----结束

## 留言

录制一段客户的留言，录音成功后返回录音的存放路径信息。

## 图元样式



## 图元介绍

留言图元的参数如下图所示。

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型 留言

\* 节点名称

描述

### 指定座席处理

指定座席工号

### 录音文件

\* 保存文件名   
后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值

保存节点编号   
后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值

### 录音参数

最大录音时长

播放“哔”音  记录留言信息

默认以“#”号键结束录音

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 指定座席处理  
指定座席工号：根据需要配置常量或流程变量，用于留言将自动分配给指定的座席工号。指定的座席工号如果不存在，留言状态将会变成分配失败。未指定座席，留言将由管理员分配。
- 录音文件  
第一个文本框：选择保存录音文件名变量：单击输入框，在弹出的“选择变量”对话框中，根据需要选择一个全局变量或者流程变量，用于保存录音文件的名称。系统通过字符串类型的变量保存录音文件名，因此在选择变量时，您只能选择到字符串类型的变量。  
第二个文本框：选择保存录音服务节点编号变量：选择安装时设置的 uap 节点（呼叫中心Pool模式下使用）

- 录音参数  
最大录音时长：支持的最大录音时长，当到达最大录音时长后，录音结束。默认为20s，表示最多支持20s的录音。
- 播放“哔”音：勾选复选框，表示在录制留言前播放一声“哔”音，然后开始录音。否则直接录音。  
默认以“#”号键结束录音：留言结束后，输入“#”号键结束录音。当用户主动挂机后，直接调用结束图元。
- 记录留言信息：勾选复选框，表示留言信息会保存到留言记录中，否则在留言管理中将查询不到留言信息。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。保存录音时，系统自动查询当前租户的录音路径信息，并拼接上当前日期和随机数组成文件名，例如：录音盘符：/VDNID/record/20190424/20190424153126-record.wav，录音文件默认wav格式文件。

#### 📖 说明

- 当删除租户时，客户服务云系统会自动清理掉租户下的所有录音文件。
- 录音文件保存周期与租户开户时的配置的录音保存周期一致。定时任务每天定时扫描录音文件，定时清理超过保存周期的录音文件。

## 分支条件介绍

表 2-94 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

用于需要通过录音文件保存用户留言的场景。

## 短信

给呼叫方发送普通短信和满意度调查短信，每种短信都分为华为云短信、短信网关两种。

## 图元展示

图 2-186 短信





## 参数介绍

图 2-187 短信图元的普通短信参数

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 选择短信模板

\* 发送方式

\* 渠道

\* 短信模板

| 序号 | 变量名称  | 默认值                                   |
|----|-------|---------------------------------------|
| 1  | phone | <input type="text" value="FLOW.aaa"/> |
| 2  | text  | <input type="text" value="FLOW.bbb"/> |

### 手机号码

\* 手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图 2-188 短信图元的满意度调查短信参数

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 选择短信模板

\* 发送方式

\* 渠道

\* 有效回复时间期 (单位分钟)

\* 短信模板

| 序号 | 变量名称  | 默认值                              |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | phone | <input type="text" value="666"/> |

### 手机号码

\* 手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图元参数说明如下:

- 发送方式: 当前支持普通短信和满意度调查短信发送方式。

- 满意度调查短信发送需填写有效回复时间，单位分钟，范围1~1440。

图 2-189 有效回复时间



- 渠道：分为华为云短信、短信网关两种：
  - 华为云短信：使用华为云提供的短信服务发送短信。
  - 短信网关：使用华为短信网关平台发送短信。
- 短信模板：必填。按所选渠道查询出在通知中心已配置的管理员短信模板。
- 国家代码：必填。发送短信所必须的国家代码，发给国内号码也需要填写国家代码，例如中国为+86。
- 手机号：可选。为空时默认发给呼叫方，如果填写则发给所填号码；填写时不能包含国家码，仅支持填写单个号码。

## 分支条件介绍

表 2-95 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

当用户呼入云客服，路由到了该IVR，如果该IVR配置了短信图元，用于向当前用户发送短信进行提示。

配置方法如下：

- 使用场景

**步骤1** 选择“配置中心 > 流程配置 > 流程管理”，单击“新增”按钮，填写流程名称、类型，“是否被引用”请选择“是”。

图 2-190 新增流程



新建

\* 机器人名称

\* 流程类型

\* 是否被引用

取消 保存

**步骤2** 然后点击“编辑”进入流程开发，流程开发过程：

**步骤3** 点击或拖动左侧功能区中的短信图元，将会在画布上新增短信图元：

**步骤4** 填写短信图元参数，填写完成后点击“保存”按钮（以华为云短信为例）。

图 2-191 普通短信

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型    短信

\* 节点名称    短信

描述    描述

### 选择短信模板

\* 发送方式    普通短信

\* 渠道    华为云短信

\* 短信模板    华为云测模板2

| 序号 | 变量名称  | 默认值  |
|----|-------|------|
| 1  | phone | 1    |
| 2  | text  | 短信内容 |

### 中国手机号码

\* 手机号    +86    手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图 2-192 满意度调查短信

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 选择短信模板

\* 发送方式

\* 渠道

\* 有效回复时间期 (单位分钟)

\* 短信模板

| 序号 | 变量名称  | 默认值                              |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | phone | <input type="text" value="666"/> |

### 中国手机号码

\* 手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

步骤5 补充连线，如果没有其他网元，流程示例如下：

图 2-193 示例

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型 短信

\* 节点名称 短信

描述 描述

**选择短信模板**

\* 发送方式 普通短信

\* 渠道 短信网关

\* 短信模板 sms网关2

| 序号                  | 变量名称  | 默认值  |
|---------------------|-------|------|
| 1623886772096344066 | test2 | 啊啊啊啊 |

**中国手机号码**

\* 手机号 +86 17673639596

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

**步骤6** 后续操作根据各自的业务来进行，可以继续添加其他网元，完成流程后点击 **保存** 保存整个流程。

----结束

## 满意度调查

满意度调查图元通过语音或者视频引导用户使用按键进行交互，收集客户对某次通话的满意度详情。

## 图元展示



## 参数介绍

满意度调查图元的参数如下图所示。

图 2-194 语音

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型 满意度调查

\* 节点名称 满意度调查

描述 描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 放音文件 放音文件  
播放内容从已上传并审核过的音频中选择

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间 10 秒

\* 最大失败次数 3 次



图 2-195 文字转语音

流程属性 **节点属性**

节点类型 满意度调查

\* 节点名称 满意度调查

描述 描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 文本放音 (TTS) 文本放音(TTS)  
播放内容从已上传并审核过的TTS文本中选择，需拥有TTS资源

**TTS高级设置**

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间 10 秒

\* 最大失败次数 3 次

图 2-196 视频

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 视频文件   
播放内容从已上传并审核过的视频中选择

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间  秒

\* 最大失败次数  次

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”和“视频”三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音文件选择：wav格式语音文件。目前UAP仅支持8khz \* 8bit的wav格式语音文件。

- 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。



### TTS高级设置

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| * 音效    | <input type="text" value="女生朗读"/>    |
| * 音速    | <input type="text" value="低速朗读"/>    |
| TTS扩展参数 | <input type="text" value="TTS扩展参数"/> |

- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
- 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
- TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。
- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 满意度调查按键配置：流程中提供的满意度程度选项，每个按键对应一种满意度。满意度配置请参见[2.3.3.2 配置满意度调查](#)。
  - 按键：键盘或者屏幕中可以选择到的数字键，如1，2，3等。
  - 描述：按键对应的满意度介绍，描述信息可以展示在菜单中。

### 说明

请在“问卷调查>问卷配置”菜单下满意度问卷中配置满意度等级，若流程已发布，可通过克隆、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

- 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
- 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。
- 高级配置：单击“高级配置+”可以展开高级配置区域，单击“收起”可以隐藏高级配置区域。
  - 收号错误：通过打开开关“”，启用收号错误后的放音能力。结合“最大失败次数”，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
  - 收号超时：通过打开开关“”，启用收号超时后的放音能力。结合“收号等待时长”，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。

### 说明

- 若用户停止输入时间超过设定的“收号时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
- 若收号出错，将记录为一次失败，并且自动执行“收号错误”，继续等待收号。
- 收号失败放音不可选。未选择时，失败后将重新播放语音提示。
- 当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。

## 分支条件介绍

表 2-96 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | ODFS内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

在座席主动挂机时使用，流程尚未结束。

### 说明

满意度调查图元的使用场景：

- 座席主动挂机，系统释放转到IVR流程，该流程需要包含满意度调查图元。

## 按键识别图元（过时图元，不建议使用）

将客户的按键信息识别的图元，例如需要客户输入密码进行身份校验，可使用按键识别图元。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 规则表达式：对客户输入做哪些类型数据进行校验。例如选择月份校验，月份格式为yyyyMM。
  - 移动号码格式校验（带#和\*号）：
    - i. \*——MAIN分支
    - ii. #——CURRENT分支

- iii. 135~139、150~152、157~159、147、182~184、187、188、198开头的11位号码加#——ValueCheck分支
- iv. 1340~1348开头的11位号码加#——ValueCheck分支
- 移动号码格式校验（不带#和\*号）：
  - i. 135~139、150~152、157~159、147、182~184、187、188、198开头的11位号码——ValueCheck分支
  - ii. 1340~1348开头的11位号码——ValueCheck分支
- 密码格式校验（带#号和\*号）：
  - i. \*——MAIN分支
  - ii. #——CURRENT分支
  - iii. 6位数字——ValueCheck分支
- 密码格式校验（带\*号）：
  - i. \*——MAIN分支
  - ii. 6位数字——ValueCheck分支
- 手机号码校验（带#号和\*号）：
  - i. \*——MAIN分支
  - ii. #——CURRENT分支
  - iii. 11位号码——ValueCheck分支
- 手机号码校验（带\*号）：
  - i. \*——MAIN分支
  - ii. 11位号码——ValueCheck分支
- 月份输入校验：
  - i. \*——MAIN分支
  - ii. #——CURRENT分支
  - iii. 格式为yyyyMM的有效的月份——ValueCheck分支
- 键盘输入类型：如果为空则默认进行月份输入校验（同时规则表达式要选"月份输入校验"），月份格式为yyyyMM。
  - keyBoard\_phone，电话键盘，用Openeye或者手机按键都填写keyBoard\_phone。
  - checkoldpassword，密码键盘
- 变量名：将用户的输入保存到指定的变量中。
- 上下文：用于筛选需要匹配的意图，提升匹配速度。当键盘输入类型为checkoldpassword时，键盘输入内容不会进行语义识别，因此该参数配置对其无效。

## 如何使用图元

按键识别图元主要就是跟在机器人回复图元（回复模式选择了支持按键打断、支持收号后不打破放音等和收号有关的模式），按键图元就负责把按键内容收到变量，后面再做进一步的逻辑处理。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据参数介绍填写相应的参数。

## 典型使用场景

下面使用按键识别图元示例一个客户通过按键选择需要办理业务的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。


图 2-197 需添加的流程变量



图 2-198 流程编排示例（按键识别图元）



图 2-199 流程编排示例（分支判断图元）




- 走按键0条件分支的应答图元请选择应答变量：FLOW.key0，给客户回复选择了话费业务。
- 走按键1条件分支的应答图元请选择应答变量：FLOW.key1，给客户回复选择了查询流量套餐业务。

3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将该流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”，在弹出的测试对话框中单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据客户不同按键回答不同的业务表示配置成功。

图 2-200 测试机器人界面



----结束

## 规则校验图元（过时图元，不建议使用）

对用户输出或者输入的信息进行规则校验。

## 图元展示



规则校验

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 文本变量：在本节点前已经取得值的变量。例如问客户需要查询几月的账单，客户说13月，那么在语音识别图元时可以将该月份保存为一个流程变量，在此处将该变量取出做月份校验。
- 规则表达式：对客户输入做哪些类型数据进行校验。例如选择月份校验，月份格式为yyyyMM。
- 手机号码格式校验（带#和\*号）：
  - a. \*——true分支
  - b. #——true分支
  - c. 135~139、150~152、157~159、147、182~184、187、188、198开头的11位号码加#——true分支
  - d. 1340~1348开头的11位号码加#——true分支
- 手机号码格式校验（不带#和\*号）：
  - a. 135~139、150~152、157~159、147、182~184、187、188、198开头的11位号码——true分支
  - b. 1340~1348开头的11位号码——true分支
- 密码格式校验（带#号和\*号）：
  - a. \*——true分支
  - b. #——true分支
  - c. 6位数字——true分支
- 密码格式校验（带\*号）：
  - a. \*——true分支
  - b. 6位数字——true分支
- 手机号码校验（带#号和\*号）：
  - a. \*——true分支
  - b. #——true分支
  - c. 11位号码——true分支
- 手机号码校验（带\*号）：
  - a. \*——true分支
  - b. 11位号码——true分支
- 月份输入校验：



- a. \*——true分支
  - b. #——true分支
  - c. 格式为yyyyMM的有效的月份——true分支
- 键盘输入类型：如果为空则默认进行月份输入校验（同时规则表达式要选"月份输入校验"），月份格式为yyyyMM。
    - keyBoard\_phone，电话键盘，用Openeye或者手机按键都填写keyBoard\_phone。
    - checkoldpassword，密码键盘
  - 变量名：将用户的输入保存到指定的变量中。
  - 上下文：用于筛选需要匹配的意图，提升匹配速度。当键盘输入类型为checkoldpassword时，键盘输入内容不会进行语义识别，因此该参数配置对其无效。

## 如何使用图元

当需要对客户的语音或键盘输入信息进行规则校验，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据参数介绍填写相应的参数。

## 典型使用场景


下面使用规则校验图元示例一个校验客户输入是否为有效的月份的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。


1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-201 需添加的流程变量



此处的业务接口调用图元并未调用实际接口，使用的是业务接口调用图元的参数赋值功能。

图 2-202 流程编排示例（规则校验图元）



- 走false条件分支的机器人回复图元请选择回复变量：FLOW.FalseResponse，给客户回复您输入的月份无效。
- 走true条件分支的机器人回复图元请选择回复变量：FLOW.TrueResponse，给客户回复您输入的月份有效。


### 3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据客户输入的实际月份回答月份有效或月份无效表示配置成功。

图 2-203 测试机器人界面



----结束

## 日期处理图元（过时图元，不建议使用）

将用户说出的日期进行偏移处理，支持按月偏移和按小时偏移。例如客户说2019年3月，使用该图元可以将2019年3月向后偏移两个月，输出2019年5月。

## 图元展示



日期处理

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 偏移类型：
  - 按月偏移
  - 按小时偏移
- 源字符串：已经在之前流程中定义并赋值的字符串变量。按月偏移字符串格式为：yyyyMM，按小时偏移字符串格式为：yyyyMMddHHmmss。例如客户说的201903，可通过变量传入。

- 目标字符串：存放日期换算完后的正确字符串的变量，通常配置为流程变量传出。
- 偏移数：对源月份进行换算的方式。

## 如何使用图元

当需要模糊化处理客户关于相对时间的表达时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据参数介绍填写相应的参数。

## 典型使用场景

下面使用日期处理图元示例一个将客户说出的月份往后偏移1个月的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-204 需添加的流程变量




图 2-205 流程编排示例




3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人先输出输入参，用户输入任意内容，然后机器人将月份往前推移了1个月并将结果输出。

图 2-206 测试机器人界面



----结束

## 短信发送图元（过时图元，不建议使用）

调用发送短信的接口，实现根据短信模板的内容发送短信的图元。

## 图元展示



短信发送

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 短信模板：选择在“资源管理 > 资源模版”中定义的短信模板。仅OP独立部署时支持。
- 短信内容：当内容简单，无需使用短信模板，可直接在此处输入短信内容。

## 分支条件介绍

表 2-97 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                                               |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件。                                           |
| SYSERROR_INTERFACE | 业务接口调用失败 | 当使用业务接口调用图元进行第三方接口调用时发生错误，会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于业务接口调用图元指向后续节点的连线上。 |

## 如何使用图元

当需要发送短信时，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，选择短信模板或添加短信内容。如果使用短信模板，需要预先在“资源管理 > 资源模版”中定义。

## 典型使用场景

下面使用短信发送图元示例一个确认订餐时间后发送预定短信的场景。

**步骤1** 请参见[2.6.2.2.2 添加业务接口](#)添加发送短信的接口。

接口的消息体中，请务必包含入参smsContent和userMobile，其他参数配置以实际接口为准，例：

使用手动输入消息体配置接口时：



使用自动生成消息体时：



**步骤2** 操作员登录AICC, 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤3** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+, 在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-207 需添加的流程变量





图 2-208 流程编排示例（短信发送图元）



- 机器人回复图元请选择回复变量：FLOW.ask，询问客户订餐日期：请问您需要预约什么日期的晚餐。
- 短信发送图元接口入参的smsContent、userMobile无需填写，若填写了则优先使用。
- 短信发送内容可以选择短信模板（可以设置变量）或者直接自定义短信内容。
- smsContent、短信模板、短信内容，取值优先级为：smsContent > 短信模板 > 短信内容
- userMobile和系统获取到的用户号码，取值优先级为：userMobile > 系统获取到的用户号码

### 3. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。

----结束

## JSON 数据调用图元（过时图元，不建议使用）

实现JSON格式的随路数据解析和赋值操作。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 缓存变量名/响应中的属性名：即流程变量及其取值。由于接口返回的出参只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义缓存变量，将接口出参的值赋给它。

### 说明

- 当普通IVR的返回给智能IVR的随路数据的格式如下时：`{"data":{"xx":"aaa", "yy":"bbb"}, "ivrType": "0"}`，如果要获取 "aaa"，智能IVR的JSON数据调用图元的响应中的属性名应设置为：`IVRREQUEST.transin_data.data.xx`。
- CC-iSales外呼转智能IVR，通过新增外呼号码接口携带的随路数据callData（例如：`"callData":{"xx":"123456","yy":"123"}`）将会被CC-iSales转换为如下格式：`{"iSales":{"UniqueID":"****","ServiceID":"****","xx":"123456","yy":"123"}}`，如果要获取 "123456"，智能IVR的JSON数据调用图元的响应中的属性名应设置为：`IVRREQUEST.transin_data.iSales.xx`。

## 如何使用图元

当随路数据内容为JSON格式时，可以使用该图元获取随路数据指定节点的参数并赋值的功能。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景


**场景一：普通IVR流程转智能IVR，携带随路数据（JSON）的简单配置示例，使用该图元时可以参考如下操作步骤。**

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，增加智能IVR流程，参照下图完成配置，其中“响应中的属性名”要与普通IVR传递参数名称保持一致性。

图 2-209 编排流程示例



2. 保存并发布流程。




3. 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

### 步骤3 配置普通IVR。

1. 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，增加普通IVR，参照下图完成配置。

图 2-210 编排流程示例



2. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“配置中心 > 接入配置>被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤3**添加的普通IVR。

**步骤5** 登录Openeye，拨打被叫中添加的接入码。

**步骤6** 选择“流程管理 > 流程轨迹”，查询测试号码的流程检测结果，如下图所示，说明智能IVR节点已经成功获取到普通IVR传入的随路参数（service\_id）的值。

图 2-211 流程轨迹日志界面



### ----结束


**场景二：CC-iSales外呼转智能IVR，携带随路数据（JSON）的简单配置示例，使用该图元时可以参考如下操作步骤。**

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能机器人。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，增加智能IVR流程，其场景类型请选择主流程。参照下图完成配置JSON图元，其中机器人回复图元的回复来源请选择回复变量，回复变量请填写FLOW.response。

图 2-212 编排流程示例



2. 保存并发布流程。

### 步骤3 配置CC-iSales侧的智能外呼任务。

1. 选择“配置中心 > 外呼配置 > 数据属性”，进入外呼数据属性定义界面，参照下图创建属性，即创建外呼时的随路数据字段，在外呼任务中的“外呼数据”可以绑定此处新增的随路字段。创建后并完成发布。

图 2-213 创建属性界面

2. 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，单击“新建外呼任务”，选择机器人外呼，进入新建机器人外呼页面。
3. 配置智能外呼任务，任务类型请选择智能外呼，IVR流程选择步骤2添加的智能IVR流程，配置完成后保存。

图 2-214 配置智能外呼任务界面

4. 单击已添加的智能外呼任务对应操作列的外呼数据，单击“新建”，逐个手动添加CC-iSales的外呼号码（例如：88882020）和需要传递的随路数据。

## 说明

若您需要通过批量导入外呼数据，具体操作步骤请参见2.13.3.7.1 配置外呼数据。

图 2-215 配置外呼数据



图 2-216 配置需传递的随路数据



**步骤4** 使用配置的外呼号码登录Openeye，启动智能外呼任务。接听电话后可以听到播放CC-iSales外呼传递过来的随路数据：ServiceID。

**步骤5** 选择“流程管理 > 流程轨迹”，查询测试号码的流程检测结果，如下图所示，说明智能IVR节点已经成功获取到CC-iSales外呼传过来的随路参数（ServiceID）的值。

图 2-217 流程轨迹日志界面




----结束

## 复合图元

系统支持在流程中使用自定义的复合图元，来将若干个简单图元组合在一起，实现简化流程的操作。

## 图元展示

### 复合图元



### 说明

复合图元和流程转移图元有什么区别？

在流程中，使用复合图元能够定义入参和出参，即复合图元中的流程执行完成后，还能够继续执行原有流程中其余的环节，而流程转移后，当前流程即结束，无法再获取被转移的流程中的数据来执行原有流程了。

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 入参列表：需要给复合图元输入的参数。
- 出参列表：需要复合图元输出的参数。

## 如何使用图元

复合图元可作为一个特定的子功能模块，处理流程中会多次运用的操作可使用复合图元。若多个流程都会使用到相同的处理操作，此时相同的处理操作可用复合图元来写。实际编排流程时，发现比预想的要复杂，图元超过100个了，这时候可以使用复合图元来应对，把流程剩余未处理的部分全放入复合图元内。

您需要先创建一个复合图元目录，以供新建的复合图元有位置存放，然后再去新建复合图元。

1. 创建复合图元目录：新建一个目录，用以存放想要存放的复合图元（最多可添加100个目录）。
2. 创建复合图元：创建复合图元首先要输入复合图元的基本信息，选择需要存放的目录创建完毕后方可编辑复合图元的流程。
3. 编辑复合图元画布。新建好复合图元后，进入画布页面，按照基本的流程去编排复合流程的内容。可在“资源管理 > 复合图元”中使用基本图元定义自己的复合图元。

## 典型使用场景

下面使用复合图元实现和机器人问候交互的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 添加复合图元。


1. 选择“资源管理 > 复合图元”，选择复合图元目录页签，单击“”。

图 2-218 添加复合图元目录界面

新建 ×

\* 目录名称

目录描述

取消 确定

2. 选择复合图元页签，单击“新建”。

图 2-219 添加复合图元界面

新建 ×

\* 图元名称

\* 目录

图元描述

\* 图元高度

\* 图元宽度

\* 图标  

取消 确定

3. 单击复合图元操作列的编辑画布，对复合图元进行编排。

### 步骤3 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-220 需添加的流程变量





图 2-221 流程编排示例（复合图元）



复合图元的入参请选择：FLOW.answer，表示将客户的回答传入复合图元中。

3. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”，在弹出的测试对话窗口中单击“开始呼叫”，测试机器人。如果实现正常对话表示复合图元配置成功。

----结束

## 数字人回复图元

智能视频客服回应客户的数字人。当需要在流程中向客户播放数字人视频时，可使用该图元。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 操作：“启动”、“回复文本”、“结束”。

图 2-222 数字人图元操作设置

流程属性 节点属性 [变量](#) >

**基本属性**

节点类型

\* 节点名称


描述

**服务参数**

\* 操作  启动  回复文本  结束


- 启动：与数字人服务开启会话，同时指定需要使用的数字人形象。
  - 回复文本：将配置的文本提供给数字人服务进行视频后播放，回复文本中可以添加参数变量，数字人服务会根据变量返回的值动态生成视频。
  - 结束：与数字人服务结束会话。
- 数字人形象：当“操作”为“启动”时显示，选择您在“配置中心>流程配置>资源管理>2D数字人”中配置的资源。

图 2-223 数字人形象设置



- 回复变量：当“操作”为“回复文本”时显示，输入数字人用于回复的文本变量。

图 2-224 回复文本设置



- 回复模板：当“操作”为“回复文本”时显示，选择您在“配置中心>机器人管理>流程配置>资源管理 > 资源模板”中模板类型为TTS的模板。
  - 回复变量：当“操作”为“回复文本”时显示，填写回复变量时请使用字符型变量。
  - 回复资源：当“操作”为“回复文本”时显示，选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中配置的状态为已通过的文本类型资源。
- 回复模式：为必选，取值范围如下：
    - **只播放**：表示只播放语音/视频，不需要接收客户的内容。通常静态放音时选择。
    - **支持识别打断播放**：表示需要客户语音应答，通常回复文本时选择。
    - **支持按键打断播放**：表示需要获取客户输入的按键信息。机器人回复图元的回复模式为按键打断时，如需要获取按键交互的结果，则该机器人回复图元



- 不能直接连接结束图元，并且结束图元前也不能直接连接按键识别和语义识别图元。
- **支持识别和按键打断播放：**既可接收语音信息，也可接收按键信息，哪个信息先接收到按哪个信息去匹配。
  - **支持播放后再识别：**语音/视频播放完成后才开始识别，如果在播放过程中说话，则接收不到语音信息。
  - **支持播放后再识别和按键：**语音/视频播放完成后才开始识别或收号，如果在播放过程中说话/按键，则接收不到信息，播放后说话/按键，哪个信息先接收到按哪个信息去匹配。
  - **支持按键后不中断播放：**语音/视频播放开始就可以进行按键操作，但是不会打断放音。
  - **自定义变量值：**标识是否可被打断，如果可打断则在最少放音时间输入框填入最少放音时间。  
字符串true -- 可以被识别打断，可以传递最少放音时间。  
字符串false -- 播放后识别。
- **超时时间：**单位秒，未配置使用默认15秒。当超过该时长设置时，系统判定超时。不同厂商这个参数的取值范围不同，当前最长是180秒。
    - 支持播放后再识别，这个时间将从播放结束后开始计算，指的是播放完TTS到停止识别的时间。
    - 支持按键/识别打断，这个时间将从放音结束计算，例如TTS结束放音后，用户如果一直不说话，聊天机器人到超时时间后会进入下一个图元。
    - 只播放：超时时间不会生效。

### 📖 说明

在长文本放音、用户输入较多的按键如身份证或判断用户需要说较多意见等场景时，请注意超时时间的设置。支持按键/识别打断的回复模式下，超时时间设置过短会造成放音没结束就开始识别或者用户还没输完按键就识别结束。超时时间设置过长会导致用户无输入下始终静默，过很久才会有超时提醒。

- **ASR高级配置：**“开启”、“关闭”。默认关闭。
  - 识别类型：“普通识别”。默认普通识别，ASR高级配置开启时可配。
  - 用户无话超时时长：默认100，单位秒，取值范围：0~32000，ASR高级配置开启时可配。
  - 识别结果超时时长：默认200，单位秒，取值范围：0~600，ASR高级配置开启时可配。
  - 用户停顿超时时长：默认500，单位毫秒，取值范围：300~2000，ASR高级配置开启时可配。
  - ASR扩展参数：请输入IVR侧需要的ASR业务需要的数据，例如提供商信息，该值会通过对话接口的vendor参数回传给IVR。
- **TTS高级配置：**“开启”、“关闭”。默认关闭。

图 2-225 TTS 高级配置

TTS高级配置

发音人

音速


- 发音人：手动输入，配置数字人需要使用的发音人，TTS高级配置开启时可配。
- 音速：手动输入，取值范围[0.5-1.5]，手工输入，只支持一位小数（1.0为正常语速，值为0.5时播报语速最慢，值为1.5时播报语速最快），TTS高级配置开启时可配。
- 合成视频配置：“开启”、“关闭”。默认关闭。

图 2-226 合成视频配置



- 动作：手动输入，配置数字人需要的动作，合成视频配置开启时可配置。
- 图片视频设置：包括了前景图、后景图、前景视频、后景视频设置。

图 2-227 图片视频设置



- 前景图：用于合成数字人视频时，配置需要在数字人前方展示的图片。一个图元最多配置5条前景图。
  - 图片：选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中配置的2D数字人图片资源。
  - 横坐标：手动输入需要展示位置的横坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 纵坐标：手动输入需要展示位置的纵坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 缩放比例：手动输入需要展示图片的缩放比例，支持一位小数，取值范围0.5-1.0。
  - 开始时间：手动输入图片开始展示的时间，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。
  - 播放时长：手动输入图片需要展示的时长，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。
- 后景图：用于合成数字人视频时，配置需要在数字人后方展示的图片。一个图元最多配置5条后景图。

- 图片：选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中配置的2D数字人图片资源。
- 横坐标：手动输入需要展示位置的横坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
- 纵坐标：手动输入需要展示位置的纵坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
- 缩放比例：手动输入需要展示图片的缩放比例，支持一位小数，取值范围0.5-1.0。
- 开始时间：手动输入图片开始展示的时间，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。
- 播放时长：手动输入图片需要展示的时长，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。
- 前景视频：用于合成数字人视频时，配置需要在数字人前方展示的视频。一个图元只能配置1条前景视频。
  - 视频：选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中配置的2D数字人视频资源。
  - 横坐标：手动输入需要展示位置的横坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 纵坐标：手动输入需要展示位置的纵坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 缩放比例：手动输入需要展示视频的缩放比例，支持一位小数，取值范围0.5-1.0。
  - 显示开始时间：手动输入视频开始展示的时间，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。
- 背景视频：用于合成数字人视频时，配置需要在数字人后方展示的视频。一个图元只能配置1条背景视频。
  - 视频：选择您在“配置中心>资源管理>音视频资源管理”中配置的2D数字人视频资源。
  - 横坐标：手动输入需要展示位置的横坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 纵坐标：手动输入需要展示位置的纵坐标，请输入大于0的整数，默认值0。
  - 缩放比例：手动输入需要展示视频的缩放比例，支持一位小数，取值范围0.5-1.0。
  - 显示开始时间：手动输入视频开始展示的时间，请输入大于0的整数，单位毫秒。允许为空。

## 分支条件介绍

表 2-98 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                     |
|----------------|----------|--------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件。 |

## 如何使用图元

- 单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。在配置数字人回复参数前，您需要事先维护数字人形象，然后在服务参数区域选择您预先维护的数字人形象。

## 典型使用场景


下面使用数字人回复图元示例一个向客户播放欢迎词的场景。

**步骤1** 操作员登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

- 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
- 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-228 添加流程变量界面



添加变量

变量名称: welcome

变量描述: 欢迎词

数据类型: 字符串

缺省值: 欢迎使用智能机器人

加密类型: 加密类型

取消 确定


图 2-229 流程编排示例



3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”，在弹出的测试对话框中单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人自动回答有数字人服务生成的视频路径表示配置成功。



---结束

## 图元间的连线

连线的箭头方向为流程的执行顺序。

## 图元展示

- 未选中：
- 选中（连线成功）：

## 参数介绍

- 分支条件：当前流程连线所对应的分支条件。  
分支条件除系统预置的超时条件或未匹配条件外，其他条件来源于上一步图元侧配置的分支条件。  
系统提供预置的分支供选择，各预置分支含义如下：

表 2-99 预置分支含义列表

| 名称                 | 含义           | 使用方法                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeout1           | 超时1次         | 当第三方（例如IVR系统）未接收到客户反馈，判定为超时时会给OIA发送一个input字段为timeout的消息，此时会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于语义识别图元指向后续节点的连线上，表示语义识别时超时未收到客户响应。                                                             |
| timeout2           | 超时2次         | 在同一次通话过程中，当timeout1触发的条件第二次出现时，触发timeout2。<br>在做话术流程设计时，第一次超时会要求流程重试，第二次失败则会跳过当前环节，进入后续流程节点。                                                                                  |
| nomatch1           | 未识别1次        | 在如下两种场景下，触发nomatch1： <ul style="list-style-type: none"><li>当语义识别图元未找到匹配结果（即语义识别图元返回未知意图命令字）。</li><li>当第三方系统（例如IVR）返回input的值为nomatch的消息时。<br/>该场景通常为ASR系统识别失败返回给IVR。</li></ul> |
| nomatch2           | 未识别2次        | 在同一次通话过程中，当nomatch1触发的条件第二次出现时，触发nomatch2。                                                                                                                                    |
| error3             | 错误3次         | 当timeout1、momatch1对应的触发条件，在同一次通话过程中累计出现3次，则会触发error3条件。<br>如果不需要累计计算该错误次数，可在使用该条件前使用错误次数清零图元。                                                                                 |
| SYSERROR_INTERFACE | 业务接口调用失败     | 当使用业务接口调用图元进行第三方接口调用时发生错误，会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于业务接口调用图元指向后续节点的连线上。                                                                                                            |
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误     | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件。                                                                                                                                                      |
| silentInsert Reply | 静默坐席插入直接回复分支 | 仅在配置了静默坐席系统的语义识别图元使用，可以时客服直接回答后继续走其余预期的业务流程                                                                                                                                   |

- 描述：当前分支的详细说明信息。

## 如何使用图元连线


流程中的各图元必须有连线，不允许存在孤立的未连线图元。特殊场景下结束图元除外。

### 2.6.2.5.2 参数

除开始图元和流程转移图元外，其他图元均可以设置参数判断条件，系统预置两类参数可供使用，一类是系统级变量，可直接将参数贴到待配置的文本框中；另一类是意图图中的槽位变量，您需要添加指定的前缀配置到文本框中。

变量设置方法如下：

1. 将光标聚焦到支持变量输入的文本框中，文本框联想出如下变量类型的前缀，选择所需类型。



- FLOW：流程变量，仅在流程内有效，跳转至其他流程不再有效。
  - GLOBAL：全局变量，需事先在“资源管理 > 全局变量”中添加，在流程所在的整个会话实例中有效。
  - SYS：系统级变量，系统预置变量，通常取自系统环境和会话中的公共数据，例如系统时间，接入码等。
  - TOC：意图变量，当使用意图匹配图元时，意图匹配返回的相关参数，仅在意图匹配图元有效，如需后续使用，需值给流程变量传递给后续节点。
  - IVRREQUEST：IVR请求变量，当IVR流程调用智能化流程时，通过IVR流程通过OIA的对话接口传入的变量。
2. 手工在选择的前缀后输入点(.)，并将光标聚焦到点后，系统关联显示可用参数，直接选择。

### 系统级变量 (SYS)

系统预置变量，通常取自系统环境和会话中的公共数据，例如系统时间，接入码等。

| 参数              | 描述                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SYS.systemDate  | 系统日期，字符串类型。<br>取值格式为YYYYMMDD，四位年份，两位月份，两位日期，不足位数用0补齐。例如2019年4月12日，可表示为“20190412”。 |
| SYS.systemMonth | 系统年月，字符串类型。<br>取值格式为YYYYMM，四位年份，两位月份，不足位数用0补齐。例如2019年4月，可表示为“201904”。             |
| SYS.systemTime  | 系统当前时间，字符串类型。<br>取值格式为HHmmss，两位小时（24小时制），两位分钟，两位秒，不足位数用0补齐。例如下午四点整，可表示为“160000”。  |


| 参数                   | 描述                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SYS.callingNumber    | 客户号码。呼入云联络中心时表示主叫号码，云联络中心呼出时表示被叫号码，均为客户侧的号码。字符串类型。该号码由IVR流程传入。                    |
| SYS.calledNumber     | 系统流程接入码。字符串类型。该号码由IVR流程传入，为流程接入码，您可登录CTI平台的WAS配置台查看。                              |
| SYS.realCalledNumber | 接入码，该流程被叫中配置的接入码，即呼入该流程拨打的热线号码。                                                   |
| SYS.callId           | ODFS侧的会话标识，字符串类型。该标识由IVR流程传入，即IVRREQUEST.call_id。                                 |
| SYS.cti_callid       | IVR流程传入的实际呼叫的CTI的callid，即IVR侧的请求参数IVRREQUEST.cti_callid。                          |
| SYS.tenantId         | 当前租户ID，字符串类型。                                                                     |
| SYS.language         | 当前客户语种，字符串类型。<br>如需支持多语种，需要对这个变量赋值，如英语则赋值en_US                                    |
| SYS.timeStamp        | 时间戳，字符串类型。格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒(北京时间1970年01月01日08时00分00秒)起至现在的总秒数。           |
| SYS.callMediaType    | 呼叫的媒体类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 1: 音频</li><li>● 3: 音视频</li></ul> |
| SYS.currentTime      | 系统当前时间(yyyyMMddHHmmss)                                                            |
| SYS.createTime       | 呼叫开始时间                                                                            |

包含参数的表达式遵循JavaScript语法，结果必须为布尔值，例如在分支判断图元中，您可以通过如下方式表达判断当前时间是否在服务时间之内：



⊕ 添加

### 条件分支



- 服务时间: (SYS.systemTime > '110000') && (SYS.systemTime < '220000')
- 非服务时间: (SYS.systemTime < '110000') || (SYS.systemTime > '220000')


## 意图/槽位变量 (TOC)

在语音识别服务图元中,您可为语音识别服务图元中使用该参数进行赋值或判断。该参数仅在当前图元中有效,如果您需要在后续图元中使用,请自行定义一个流程变量并赋值。流程变量如下所示。

### 📖 说明

系统将意图槽位变量直接识别为字符类型变量,因此在与流程变量关联时请使用同样类型的流程变量。

| 参数                        | 描述                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOC.ChatBotInten<br>tCode | <p>语音识别匹配到的意图返回意图码,字符串类型。<br/>系统预置如下几个ChatBotIntentCode,可直接使用:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• systemQA:</li></ul> <p>通常可以通过获取该参数的值来判断是否匹配到了正确的意图上。</p> |

| 参数                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ChatBotRespContent</p>       | <p>语音识别匹配到的意图返回的答复信息，包括槽位和响应中配置的答复。</p>  <p>The image shows two screenshots from a configuration tool. The top screenshot is titled '新建意图' (New Intent) and shows a table of intent configurations. A red box highlights the '意图' (Intent) column for the first row. The bottom screenshot is also titled '新建意图' and shows a '回复' (Response) configuration dialog box. It includes a dropdown for '回复类型' (Response Type) set to '回复文本' (Reply Text) and a large text area for the response content.</p> |
| <p>TOC.ChatBotScenario Name</p> | <p>语音识别执行后匹配到的意图的名称，字符串类型。<br/>例如如下场景您可以设置为TOC.ChatBotScenarioName = “答复座位类型”</p>  <p>The image shows a '新建意图' (New Intent) configuration page. Under the '设置意图基本信息' (Set Intent Basic Information) section, the '名称' (Name) field is filled with '答复座位类型' (Reply Seat Type). Other fields include '类型' (Type) set to '意图槽位' (Intent Slot), '状态' (Status) set to '激活' (Active), '优先级' (Priority) set to '5', and '意图类别' (Intent Category) set to '业务意图' (Business Intent).</p>                        |

| 参数                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOC.ChatBot槽位名称     | <p>该参数为意图上配置的槽位参数，字符串类型。您可以通过意图查看该意图的槽位参数有哪些。</p> <p>选择“配置中心 &gt; 机器人管理 &gt; 语义理解服务 &gt; 知识管理 &gt; 意图管理”，在第一个下拉列表框选择领域后，单击链接进入对应的意图中，单击“槽位”，“名称”列即展示您的槽位变量名称。</p> <p>例如，如下需要取如下意图中的槽位值您可以写为：<br/>TOC.ChatBotsitType = "包厢"。</p>                |
| TOC.ChatBotResponse | <p>此参数返回的是识别接口中所有的内容。其结构例如下<br/>{"intents":{"simQuestions":<br/>[],"scenarioType":"normal","scenarioStatus":"finish","confidence":1.0,"responses":["余额"],"priority":0,"params":{},"scenarioName":"话费查询2","commands":["21312","TEXT"]},"statusCode":200}</p> <p>如何需要取相似问，可以使用<br/>TOC.ChatBotResponse.intents[0].simQuestions</p> |

## 全局变量 ( GLOBAL )

当您需要定义一个变量，在不同的流程中都可以使用，则可以在“资源管理 > 变量管理”中添加全局变量，例如Param1。

变量的数据类型当前支持如下类型：

- 整形
- 字符型
- 长整形
- 浮点型
- 列表
- 对象

您可以在流程的流程变量定义区、语音识别服务图元、业务接口调用图元、机器人回复图元、等图元中可直接使用该变量，使用格式为：

**GLOBAL.变量名**

例如**GLOBAL.Param1**

## 变量赋值

| 变量名           |   | 变量值 | 操作 |
|---------------|---|-----|----|
| GLOBAL.Param1 | = | '1' | 🗑️ |

### 📖 说明


在响应中的属性名中，您为参数赋的值的数据类型需要与您在“变量管理”中设置的数据类型相匹配，如果是字符型，您需要自行添加英文引号。

## 流程变量 (FLOW)

您在某个流程中添加的缓存变量，称为流程变量，该变量可在当前流程的后续节点中使用。

流程变量使用“FLOW.流程变量名”表示，在TTS模板或短消息模板中，您需要使用“\${FLOW.流程变量名}”表示指定的参数。

例如你在某流程中定义如下变量：



并在语义识别图元中为流程变量赋值：

|        |      |
|--------|------|
| 节点类型   | 语义识别 |
| * 节点名称 | 语义识别 |
| 描述     | 描述   |

识别参数 结果处理

变量赋值

| 变量名         |   | 变量值                           | 操作 |
|-------------|---|-------------------------------|----|
| FLOW.Number | = | TOC.ChatBotScenario<br>Number | 🗑️ |

在短信模板中配置订座成功后回复客户的内容如下：

编辑模板

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| * 模板名称 | 询问是否确认预定                                                                  |
| * 模板类型 | TTS                                                                       |
| 模板描述   | 询问是否确认预定                                                                  |
| 模板内容   | <p>中文 ×</p> <p>将为您预定\${FLOW.bookTime}时间段\${FLOW.Number}人座位，确定请回答“确定”。</p> |

取消 确定

### IVR 请求变量 (IVRREQUEST)

智能助手平台提供给IVR接口供IVR进行调用，因此在流程编排时，可直接用IVR请求中的字段作为变量使用。

使用方法如下：

| 参数                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IVRREQUEST.cti_callid   | 华为IVR传入的实际呼叫的CTI的callid，其他场景此值为空。不超过32位。<br>当前暂未使用。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IVRREQUEST.input        | 对话交互结果。 <ul style="list-style-type: none"> <li>语音识别结果或者文字输入：语音识别结果为语音转换成的文本；文字输入结果则直接为文字内容</li> <li>语音按键结果：按键值，如"1","201801"等</li> <li>playover：放音结束</li> <li>timeout：超时</li> <li>nomatch：识别或按键失败</li> <li>sys_err：系统异常</li> <li>hangup：挂机</li> <li>recordend：录音结束</li> </ul> 当结果为“hangup”时，可触发ODFS的拆线响应。<br>不超过1024位。 |
| IVRREQUEST.IACmd        | 智能匹配和智能工单填写专用字段。 <ul style="list-style-type: none"> <li>智能匹配时，只支持值为“match”。</li> <li>智能工单时，可取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>“match”：请求填单</li> <li>“rematch”：当识别的事项分类错误时，重新识别</li> <li>“confirm”：当座席点选某字段时，告知odfs该字段已确认。</li> </ul> </li> </ul>                                                            |
| IVRREQUEST.TextSource   | 请求文本的来源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当“IACmd”为“match”时，用于区分输入文本来自座席还是用户（智能匹配、智能工单相同），值为“operator”或“user” <ul style="list-style-type: none"> <li>“operator”：座席</li> <li>“user”：用户</li> </ul> </li> <li>当“IACmd”为“confirm”时，传入座席点选的字段名，如：对象二级。</li> <li>当“IACmd”为“rematch”时，可不填。</li> </ul>                   |
| IVRREQUEST.transin_data | 由接入方跟OAP约定的随路数据参数，例如IVR传入的数据包参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IVRREQUEST.begin_play   | 放音开始时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IVRREQUEST.end_play     | 放音结束时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数                          | 描述                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IVRREQUEST.call_id          | 呼叫唯一标志，与userid取值相同，给流程使用。不超过64位。                                                                                                                                     |
| IVRREQUEST.inter_idx        | 交互次数，ODFS侧记录的与用户连续交互的次数。                                                                                                                                             |
| IVRREQUEST.feedback         | 反馈的满意度: 1(满意); 0(不满意)。整数型。                                                                                                                                           |
| IVRREQUEST.feedback Content | 反馈的不满意原因（如果反馈为满意则为空）。                                                                                                                                                |
| IVRREQUEST.channelType      | 客户接入的渠道类型。例如：WEB（Web）、INSTAGRAM（Instagram）、TELEGRAM(Telegram)、WECHAT(微信)、FACEBOOK（Facebook）、TWITTER（X (Twitter)）、EMAIL（邮件）、LINE、WHATSAPP（WhatsApp）、5G（5G消息）、SMS（短信）。 |
| IVRREQUEST.emailTitle       | 邮件渠道接入时，接收到的邮件的标题                                                                                                                                                    |
| IVRREQUEST.ieValue          | 获取流程中传递的IE信息值，目前支持类型User To User。                                                                                                                                    |

### 2.6.2.5.3 TUC 接口

TUC使用到的接口介绍。

#### /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectRegularEntity

#### 接口功能

规则（地址）实体识别

#### 请求入参

| 参数       | 类型     | 是否必选 | 描述            |
|----------|--------|------|---------------|
| language | String | 必选   | 语言，允许取值：zh_CN |
| sentence | String | 必选   | 识别文本          |

#### 请求出参

| 参数    | 类型           | 描述        |
|-------|--------------|-----------|
| addr1 | List<String> | 自定义的地址实体。 |

| 参数    | 类型           | 描述             |
|-------|--------------|----------------|
| addr2 | List<String> | 自定义的地址实体（第二层）。 |

### 请求消息样例

```
{  
  "language": "${language}",  
  "sentence": "${sentence}"  
}
```

### /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/identify

### 接口功能

语种识别接口。

### 请求入参

表 2-100

| 参数   | 类型     | 是否必选 | 描述        |
|------|--------|------|-----------|
| text | String | 必选   | 客户输入的文本信息 |

### 请求出参

| 参数         | 类型                 | 描述     |
|------------|--------------------|--------|
| returnCode | String             | 返回码    |
| returnMsg  | String             | 返回信息   |
| params     | LangIdOutputParams | 语种识别结果 |

单个LangIdOutputParams的定义如下：



| 参数       | 类型     | 描述                                                                                             |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language | String | 语种，参考取值：<br>zh_CN<br>en_US<br>(以下小语种，需要配套下载小语种识别的模型)<br>ar<br>es_ES<br>pt_BR<br>th_TH<br>fr_FR |
| score    | float  | 置信度                                                                                            |

### 请求消息样例

```
{
  "callId": "${businessReqId}",
  "provId": "fangyg",
  "busiType": "0",
  "params": {
    "text": "${text}"
  }
}
```

callId、provId和busiType为系统自动生成，无需关注。

### /chatbot/rest/tuc/v1/recommendFaq

### 接口功能

FAQ推荐接口。

根据请求中的文本匹配到推荐的知识列表。

### 请求入参

表 2-101

| 参数       | 类型     | 是否必选 | 描述                           |
|----------|--------|------|------------------------------|
| user     | String | 必选   | 发起问题的用户ID。                   |
| sentence | String | 必选   | 需要进行推荐FAQ匹配的句子。长度不超过1024个字符。 |

| 参数        | 类型     | 是否必选 | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language  | String | 必选   | 语言。<br>当前支持如下四种： <ul style="list-style-type: none"><li>• en_US: 英语</li><li>• ar: 阿拉伯语</li><li>• es_ES: 西班牙语</li><li>• zh_CN: 中文</li><li>• fr_FR: 法语</li></ul> |
| threshold | Double | 可选   | FAQ置信度阈值。<br>缺省0。如果出现数字的话，系统仅返回置信度大于该值的FAQ。                                                                                                                   |

## 请求出参

| 参数         | 类型              | 描述         |
|------------|-----------------|------------|
| recommends | List[FaqAnswer] | 返回的FAQ结果集。 |

单个FaqAnswer的字段说明如下：

| 参数           | 类型           | 描述        |
|--------------|--------------|-----------|
| faqGroupId   | int          | 问答组Id     |
| faqGroupName | String       | 问答组名称     |
| faqId        | int          | 问答对Id     |
| question     | String       | 问题        |
| answers      | List<String> | 答案列表      |
| prob         | double       | 概率，置信度 >0 |

## 请求消息样例

```
{  
  "user": "${user}",  
  "sentence": "${sentence}",  
  "language": "${language}",  
  "threshold": "${threshold}"  
}
```

## /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection/qiOnline/recognize

### 接口功能

在线质检接口

### 请求入参

表 2-102

| 参数        | 类型     | 是否必选 | 描述                                   |
|-----------|--------|------|--------------------------------------|
| role      | String | 可选   | 角色<br>{staff,customer,operator,user} |
| beginTime | long   | 可选   | 开始时间                                 |
| endTime   | long   | 可选   | 结束时间                                 |
| callId    | String | 必选   | 呼叫id                                 |
| content   | int    | 必选   | 内容                                   |
| language  | int    | 必选   | 语种{zh_CN,<br>en_US}                  |

### 请求出参

| 参数               | 类型                     | 描述    |
|------------------|------------------------|-------|
| role             | String                 | 角色    |
| emotion          | EmotionResult          | 识别类型  |
| dialogRules      | List<DialogRule>       | 对话规则  |
| silenceRules     | List<SilenceRules>     | 静默规则  |
| speedRules       | List<SpeedRules>       | 语速规则  |
| interposalsRules | List<InterposalsRules> | 抢插话规则 |

单个EmotionResult的字段说明如下：

| 参数          | 类型     | 描述                |
|-------------|--------|-------------------|
| score       | int    | 分数                |
| emotionType | String | positive/negative |

单个DialogRule的字段说明如下：

| 参数          | 类型     | 描述                                     |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| id          | String | 规则ID                                   |
| name        | String | 规则名称max=128                            |
| description | String | 规则描述max=1024                           |
| severity    | String | 规则类型{normal,critical}                  |
| min         | int    | 至少要出现几个对话逻辑，取值范围：[1, 100]              |
| score       | int    | 规则分数[-100,100]                         |
| method      | String | 规则是正面表列 or 负面表列<br>{positive,negative} |
| callBegin   | long   | 开始发话时间                                 |
| callEnd     | long   | 结束发话时间                                 |

单个SilenceRules的字段说明如下：

| 参数             | 类型               | 描述          |
|----------------|------------------|-------------|
| id             | String           | 规则ID        |
| name           | String           | 规则名称        |
| score          | int              | 分数[0,100]   |
| silenceSeconds | int              | 静默时长[1,-]   |
| silenceTimes   | int              | 静默次数[1,-]   |
| exception      | SilenceException | group之间的表达式 |
| callBegin      | long             | 对话开始时间      |
| callEnd        | long             | 对话结束时间      |

单个SpeedRules的字段说明如下：

| 参数       | 类型     | 描述          |
|----------|--------|-------------|
| id       | String | 规则ID        |
| name     | String | 规则名称（最长64）  |
| minSpeed | int    | 最小速度[1,220] |

| 参数        | 类型   | 描述         |
|-----------|------|------------|
| maxSpeed  | int  | 最大速度[1,-]  |
| score     | int  | 分数[-100,0] |
| callBegin | long | 开始发话时间     |
| callEnd   | long | 结束发话时间     |

单个InterposalsRules的字段说明如下:

| 参数                 | 类型     | 描述             |
|--------------------|--------|----------------|
| id                 | String | 规则ID           |
| name               | String | 规则名称max=128    |
| score              | int    | 规则分数[-100,0]   |
| interposalsTimes   | int    | 抢插话次数[1,10000] |
| interposalsSeconds | int    | 抢插话时间[1,10000] |
| callBegin          | long   | 开始发话时间         |
| callEnd            | long   | 结束发话时间         |

## 请求消息样例

```
{
  "role": "${role}",
  "beginTime": "${beginTime}",
  "endTime": "${endTime}",
  "callId": "${callId}",
  "content": "${content}",
  "language": "${language}"
}
```

## /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/feedback

### 接口功能

满意度反馈接口。

### 请求入参

| 参数         | 类型     | 是否必选 | 描述   |
|------------|--------|------|------|
| accessCode | String | 必选   | 接入码  |
| callId     | String | 必选   | 呼叫id |

| 参数           | 类型     | 是否必选 | 描述    |
|--------------|--------|------|-------|
| interactId   | String | 必选   | 交互id  |
| satisfaction | int    | 必选   | 是否满意  |
| reason       | String | 可选   | 不满意原因 |

## 请求出参

| 参数        | 类型     | 描述   |
|-----------|--------|------|
| errorCode | String | 错误码  |
| errorMsg  | String | 错误信息 |

## 请求消息样例

```
{
  "accessCode": "${accessCode}",
  "callId": "${callId}",
  "interactId": "${interactId}",
  "satisfaction": "${satisfaction}",
  "reason": "${reason}"
}
```

## /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/textClassify

### 接口功能

文本分类接口。

### 请求入参

表 2-103 请求入参说明

| 参数       | 类型     | 是否必选 | 描述                |
|----------|--------|------|-------------------|
| language | String | 必选   | 语言，允许取值：<br>zh_CN |
| text     | String | 必选   | 识别文本              |

### 请求出参

| 参数      | 类型              | 描述                         |
|---------|-----------------|----------------------------|
| results | List<TextLabel> | 请参见 <a href="#">表2-104</a> |

表 2-104 单个 TextLabel 的字段说明

| 参数          | 类型     | 描述  |
|-------------|--------|-----|
| label       | String | 标签  |
| probability | Double | 置信度 |

### 请求消息样例

```
{  
  "language": "${language}",  
  "text": "${text}"  
}
```

**/chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectEntity**

### 接口功能

实体识别接口。

### 请求入参

| 参数       | 类型     | 是否必选 | 描述                                                                            |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| language | String | 必选   | 语言，允许取值：<br>zh_CN<br>en_US<br>ar<br>es_ES<br>pt_BR<br>th_TH<br>multi<br>fr_FR |
| sentence | String | 必选   | 识别文本                                                                          |

### 请求出参

| 参数              | 类型                | 描述                         |
|-----------------|-------------------|----------------------------|
| entityMsgV2List | List<EntityMsgV2> | 请参见 <a href="#">表2-105</a> |
| count           | int               | 识别的实体的数量                   |

表 2-105 单个 EntityMsgV2 的字段说明

| 参数         | 类型                 | 描述                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMAT_RAW | String             | 格式                                                                                                                                                       |
| id         | int                | id                                                                                                                                                       |
| citation   | String             | 实体的引用名称<br>例如，系统实体中地址的引用名称<br>@system.address                                                                                                            |
| type       | int                | 实体类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• -1: 系统或环境实体，非用户实体</li><li>• 0: 一般实体</li><li>• 1: 组合实体</li><li>• 2: 规则实体</li><li>• 3: 通过Lodas识别的实体</li></ul> |
| userEntity | boolean            | 是否为用户实体                                                                                                                                                  |
| envEntity  | boolean            | 是否为环境实体                                                                                                                                                  |
| beginIndex | int                | 识别到实体值，在输入语句中的开始序号                                                                                                                                       |
| endIndex   | int                | 识别到实体值，在输入语句中的结束序号                                                                                                                                       |
| values     | Map<String,String> | 具体识别出的实体值对<br>实体种类：实体值<br>例如："@system.address": "湖南省长沙市岳麓区"                                                                                              |
| formats    | List<String>       | 识别到实体的引用格式的列表<br>例如：["raw","province"],<br>"raw"为原始值，"province"为省份。                                                                                      |
| synonyms   | List<String>       | 近义词                                                                                                                                                      |

## 请求消息样例

```
{  
  "language": "${language}",  
  "sentence": "${sentence}"  
}
```

## /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection

### 接口功能

智能实训接口，在Lodas上部署并训练实训模型后，通过智能IVR中的业务接口调用，将用户语音文本信息发送给LODAS，获取智能引擎将评分结果。借助智能化能力，建



设一体化系统，实现客户机器人仿真来电实训、答复准确率自动评估、操作准确性自动评估等能力。实现新员工上岗前实试与鉴定、重难点业务能力训练与鉴定、在岗员工转岗训练与鉴定、待岗员工复岗训练与鉴定，从员工角度、系统角度、运营角度提升工作效能。

## 请求入参

表 2-106 请求体参数

| 参数          | 类型          | 是否必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String      | 必选   | 语种，当前支持<br>中文：zh_CN<br>英文：en_US                                                                                                                                                                                                              |
| channelType | String      | 必选   | 质检类型：<br>实训评分：exam                                                                                                                                                                                                                           |
| speeches    | Json String | 必选   | 需要评分的对话内容<br>channelType为实训评分时，为试题id和座席的回答。<br>例如：<br>"speeches":<br>"{\"examID<br>\\\": \"jsex001\\\", \"speech<br>\\\": \"*****\"}"<br>使用变量的方式：<br>"speeches":<br>"{\"examID\": \"\${<br>examID}<br>\\\", \"speech\": \"\${<br>speech}\"}" |
| callTime    | Long        | 必选   | 对话时间戳，精度为秒。<br>实训评分场景，时间戳输入-1，无实际意义。                                                                                                                                                                                                         |

## 请求出参

表 2-107 响应体参数

| 参数           | 类型           | 描述                              |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| examResponse | ExamResponse | 实训评分结果，实训评分时返回                  |
| qiResponse   | QiResponse   | 质检评分结果，普通质检时返回<br>(质检评分场景，暂不使用) |

表 2-108 examResponse 字段说明

| 参数                 | 类型                     | 描述            |
|--------------------|------------------------|---------------|
| examId             | String                 | 考题Id          |
| score              | Integer                | 考题得分 (不包含敏感词) |
| answerRules        | List Object            | 回答涉及的考察点及得分详情 |
| sensitiveWordRules | sensitiveWordRuleMatch | 回答涉及的敏感词以及扣分  |

表 2-109 answerRules 字段说明

| 参数             | 类型     | 描述        |
|----------------|--------|-----------|
| positiveAnswer | String | 该正向考察点答案  |
| positiveWeight | Float  | 该正向考察点权重  |
| positiveScore  | Float  | 该正向考察点得分  |
| negativeAnswer | String | 对应负向考察点答案 |
| negativeWeight | Float  | 对应负向考察点权重 |
| negativeScore  | Float  | 对应负向考察点得分 |

表 2-110 sensitiveWordRules 字段说明

| 参数   | 类型     | 描述    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 敏感词id |
| name | String | 敏感词内容 |

| 参数        | 类型      | 描述             |
|-----------|---------|----------------|
| score     | Integer | 敏感词得分          |
| beginTime | Long    | 实训内容开始时间戳，精度为秒 |
| endTime   | Long    | 实训内容结束时间戳，精度为秒 |
| speechId  | Integer | 实训内容Id         |

### 请求消息样例

```
{
  "language": "zh_CN",
  "channelType": "exam",
  "speeches": "{\"examID\": \"${examID}\", \"speech\": \"${speech}\"}",
  "callTime": "${callTime}"
}
```

### 响应消息样例

```
{
  "examResponse": {
    "examId": "TQ5",
    "score": 80.0,
    "answerRules": [
      {
        "positiveAnswer": "18号的正向",
        "positiveWeight": 0.5,
        "positiveScore": 40.0,
        "negativeAnswer": null,
        "negativeWeight": 0.0,
        "negativeScore": 0.0
      },
      {
        "positiveAnswer": "18号的正向",
        "positiveWeight": 0.5,
        "positiveScore": 40.0,
        "negativeAnswer": null,
        "negativeWeight": 0.0,
        "negativeScore": 0.0
      }
    ],
    "sensitiveWordRules": {
      "sensitiveWordRuleMatch": []
    }
  },
  "qiResponse": null
}
```

### 输入参数配置样例

在手动输入消息体中，输入请求消息样例，使用\${变量名称}的变量将自动出现在入参界面中。

手动输入消息体 自动生成消息体

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

```

{
  "language": "zh_CN",
  "channelType": "exam",
  "speeches": [{"examID": "${examID}", "speech": "${speech}"},
  "callTime": "${callTime}"
}

```

JSON格式校验

手动输入消息体 自动生成消息体

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

| 名称       | 描述                   | 是否加密                                       |
|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| examID   | <input type="text"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> YES |
| speech   | <input type="text"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> YES |
| callTime | <input type="text"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> YES |

## 输出参数配置样例

| 参数    | 路径                    | 描述                       |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| score | \$.examResponse.score | 考题得分（不包含敏感词），<br>实训评分时返回 |

手动输入消息体 自动生成消息体

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

+ 添加

| 名称    | 描述                   | 数据类型 | 参数路径                  | 是否加密                                       | 操作                                |
|-------|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| score | <input type="text"/> | 字符串  | \$.examResponse.score | NO <input checked="" type="checkbox"/> YES | <input type="button" value="删除"/> |

### 2.6.2.5.4 内置函数

在智能IVR流程编排过程中，可以依据实际需要使用时内置函数对流程中的变量进行分割、截取等操作。

- 使用如下内置函数进行多重运算时，子表达式要加括号。
- 条件表达式中，使用==判断，仅适用于字符和数字，不适用于对象和列表(null判断除外)。

表 2-111 内置列表

| 函数名                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| length()                        | <p>获取字符串长度。</p> <p>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：abcde，您可以通过如下表达式获取流程变量Answer的字符串长度：FLOW.Answer.length()，结果为5。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| size()                          | <p>当变量为数组和对象时获取其中的元素个数。</p> <p>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：[1, 2, 3, 4, 5]，您可以通过如下表达式获取流程变量Answer的字符串长度：FLOW.Answer.size()，结果为5。</p> <p><b>说明</b><br/>流程变量定义的对象和数组，若没有设置缺省值也没有赋值，则值不会为null，且size为0。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| divideString(index, “分割符”)      | <p>字符串分割。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• index：从1开始，表示取第几个字符。</li><li>• 分割符：若分隔符为"."、"\$"、"+"、" " 和 "*" 等正则特殊字符，需要使用方括号包装，例：<br/>FLOW.XXX.divideString(index,"[+]" )</li></ul> <p>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：<br/>{ "UniqueID": "123", "ServiceID": "1234", "orderid": "12345" }<br/>，如果您需要获取流程变量Answer的"orderid": "12345"，请使用如下表达式：FLOW.Answer.divideString(3, “,” )</p> <p><b>说明</b><br/>列表或对象使用中括号或者点取值后，若需要调用divideString内置函数，则应先将值缓存至字符型流程变量，再进行调用。</p> |
| substring(beginIndex, endIndex) | <p>字符串截取。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• beginIndex：从0开始，0表示第1个字符，表示从第几个字符开始截取。</li><li>• endIndex：表示到第几个字符结束截取，不包含endIndex对应的字符。</li></ul> <p>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为："orderid": "12345"，如果您需要获取流程变量Answer的12345，请使用如下表达式：<br/>FLOW.Answer.substring(11, 16)</p>                                                                                                                                                                                         |
| startsWith("xxx")               | <p>判断变量是否以某个字符串开头。</p> <p>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：abcde，如果您需要判断流程变量Answer是否以字符a开头，请使用如下表达式：<br/>FLOW.Answer.startsWith("a")，结果为是，通常用于条件表达式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 函数名             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endsWith("xxx") | 判断变量是否以某个字符串结尾。<br>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：abcde，如果您需要判断流程变量Answer是否以字符e结尾，请使用如下表达式：FLOW.Answer.endsWith("e")，结果为是，通常用于条件表达式。                                                                                                                                                                                                                                             |
| null值的判断        | 判断变量是否等于null值。<br>使用场景示例：例如有一个流程变量Answer，FLOW.Answer的值为：null。如果您需要判断流程变量Answer是否为null，请使用如下表达式：FLOW.Answer==null或FLOW.Answer!=null                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 加法运算：+          | 可通过加法运算进行如下运算： <ul style="list-style-type: none"><li>• 字符串+字符串=字符串拼接</li><li>• 字符串+整型=字符串拼接</li><li>• 整型+整型=加法计算</li></ul> 使用场景示例：例如有一个流程变量Str，FLOW.Str的值为：“123”，有一个流程变量Num，FLOW.Num的值为：123，如果您使用如下表达式：FLOW.Str+FLOW.Num，结果为字符串：“123123”。                                                                                                                                               |
| 除法运算：/          | 对数字进行除法。<br>使用场景示例：例如有一个流程变量Num1，一个流程变量Num2，如果您使用如下表达式：FLOW.Num1/FLOW.Num2，将其结果赋值给另外一个流程变量result，要求流程变量result必须为浮点型。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| put()           | 给对象添加属性。<br>使用场景示例：例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为{"name":"Jack"}，那么可以在缓存变量处，通过FLOW.person.put("age","18")为FLOW.person添加age属性。同时，将结果{"name":"Jack","age":"18"}缓存到任何对象型的变量。若有一个整型的流程变量FLOW.age值为18，也可通过FLOW.person.put("age",FLOW.age)的方式，添加结果为{"name":"Jack","age":18}。<br><b>说明</b><br>FLOW.person.put(key,value)，key和value都可以为变量名。若value为常量，则不管是否加了双引号，都会默认将属性值设置为字符型，若value为变量，则以变量的类型为准。 |

| 函数名   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add() | <p>给列表添加元素。</p> <p>使用场景示例：例如有一个列表型的流程变量FLOW.arrayList值为[1]，那么可以在缓存变量处，通过FLOW.arrayList.add(2)为FLOW.arrayList的末尾添加一个值为"2"的元素。同时，将结果[1,"2"]缓存到任何列表型的变量。若有一个整型流程变量FLOW.num值为"18"，也可通过FLOW.arrayList.add(FLOW.num)的方式，添加结果为[1,18]。</p> <p><b>说明</b><br/>FLOW.arrayList.add(value)，value可以为变量名。若value为常量，则不管是否加了双引号，都会默认将值设置为字符型，若value为变量，则以变量的类型为准。</p> |

表 2-112 字符串操作方法

| 函数名        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |     |      |    |            |          |              |    |            |          |                  |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|----|------------|----------|--------------|----|------------|----------|------------------|----|
| strSplit() | <p>根据给定的分割符拆分字符串。</p> <p>函数返回对象为数组类型，保存拆分后的字符串数组。包含两个参数：第一个为待拆分的字符串，第二个为分割符。</p> <p>使用场景示例：<br/>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str值为"aa,cc,dd,ee"，那么可以在方法调用处，通过调用strSplit方法，根据给定的分割符“,”拆分字符串。同时，将分割结果缓存到任何列表型的变量(FLOW.array)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。方法参数填入时不需要加引号(下同)。</p> <div data-bbox="598 1272 1417 1765" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.Array</td> <td>= strSpl</td> <td>FLOW.aa<br/>,</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.Array</td> <td>= strSpl</td> <td>aa,bb,cc,dd<br/>,</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small; color: #ccc;">strSplit_根据给定的分割符拆分字符串</p> </div> | 方法返回值            | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.Array | = strSpl | FLOW.aa<br>, | 🗑️ | FLOW.Array | = strSpl | aa,bb,cc,dd<br>, | 🗑️ |
| 方法返回值      | 方法名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方法参数             | 操作  |      |    |            |          |              |    |            |          |                  |    |
| FLOW.Array | = strSpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FLOW.aa<br>,     | 🗑️  |      |    |            |          |              |    |            |          |                  |    |
| FLOW.Array | = strSpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aa,bb,cc,dd<br>, | 🗑️  |      |    |            |          |              |    |            |          |                  |    |

| 函数名                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                             |     |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|------|----|-------------|---|-----------------|-----------------------|----|-------------|---|-----------------|-----------------------------|----|--|--|--|--------|--|-------------|---|--------|--------|----|
| <p>strSubstring(<br/>)</p> | <p>提取子字符串。</p> <p>函数返回对象为字符串类型，为截取的字字符串。包含三个参数：第一个为待截取的字符串，第二个为开始下标（整型），第三个为结束下标（整型）。（下标从0开始，不包含结束下标字符）。</p> <p>使用场景示例：<br/>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str值为"abcdef"，那么可以在方法调用处，通过调用strSubstring方法，根据给定的下标截取子字符串。同时，将截取结果缓存到任何字符型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="596 645 1430 1339" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">方法名</th> <th style="width: 20%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FLOW.str</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strSub</td> <td>FLOW.firInde<br/>FLOW.secInc</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>abcdef</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strSub</td> <td>2<br/>3</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值           |                             | 方法名 | 方法参数 | 操作 |             |   |                 | FLOW.str              |    | FLOW.result | = | strSub          | FLOW.firInde<br>FLOW.secInc | 🗑️ |  |  |  | abcdef |  | FLOW.result | = | strSub | 2<br>3 | 🗑️ |
| 方法返回值                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 方法名             | 方法参数                        | 操作  |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | FLOW.str                    |     |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | strSub          | FLOW.firInde<br>FLOW.secInc | 🗑️  |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | abcdef                      |     |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | strSub          | 2<br>3                      | 🗑️  |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| <p>strIndexOf()</p>        | <p>获取第一次出现指定字符串的下标。</p> <p>函数返回对象为下标值，整型。包含两个参数：第一个为待搜索的字符串，第二个为指定的字符串。</p> <p>使用场景示例：<br/>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str值为"abcdef"，那么可以在方法调用处，通过调用strIndexOf方法，获取第一次出现指定字符串的下标。同时，将获取结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="596 1675 1209 1989" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>方法调用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">返回对象</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">方法名</th> <th style="width: 20%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strIndexOf - 获取</td> <td>FLOW.str<br/>FLOW.char</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strIndexOf - 获取</td> <td>abcdef<br/>d</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> </div>                                                                                                                                                | 返回对象            |                             | 方法名 | 方法参数 |    | FLOW.result | = | strIndexOf - 获取 | FLOW.str<br>FLOW.char | 🗑️ | FLOW.result | = | strIndexOf - 获取 | abcdef<br>d                 | 🗑️ |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| 返回对象                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 方法名             | 方法参数                        |     |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | strIndexOf - 获取 | FLOW.str<br>FLOW.char       | 🗑️  |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | strIndexOf - 获取 | abcdef<br>d                 | 🗑️  |      |    |             |   |                 |                       |    |             |   |                 |                             |    |  |  |  |        |  |             |   |        |        |    |



| 函数名             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |     |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|------|----|-------------|---|---------------|----------|----|--|--|--|-----------|--|-------------|---|---------------|----------|----|--|--|--|----------|--|
| strStartsWith() | <p>检测字符串是否以指定的前缀开始。</p> <p>函数返回对象为检测结果，整型 0/1。包含两个参数：第一个为待检测的字符串，第二个为指定的前缀字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str值为"abcdef"，那么可以在方法调用处，通过调用strStartsWith方法，检测字符串是否以指定的前缀开始。同时，将检测结果缓存到任何整型的变量 (FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">strStartsWith</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.str</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.char</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">strStartsWith</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">abcdef</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">b</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>    | 方法返回值         |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | strStartsWith | FLOW.str | 🗑️ |  |  |  | FLOW.char |  | FLOW.result | = | strStartsWith | abcdef   | 🗑️ |  |  |  | b        |  |
| 方法返回值           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 方法名           | 方法参数      | 操作  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
| FLOW.result     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | strStartsWith | FLOW.str  | 🗑️  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | FLOW.char |     |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
| FLOW.result     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | strStartsWith | abcdef    | 🗑️  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | b         |     |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
| strEndsWith()   | <p>检测字符串是否以指定的后缀结束。</p> <p>函数返回对象为检测结果，整型 0/1。包含两个参数：第一个为待检测的字符串，第二个为指定的后缀字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str值为"abcdef"，那么可以在方法调用处，通过调用strEndsWith方法，检测字符串是否以指定的后缀结束。同时，将检测结果缓存到任何整型的变量 (FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">strEndsWith</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.str</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.char</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">strEndsWith</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.str</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">FLOW.str</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值         |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | strEndsWith   | FLOW.str | 🗑️ |  |  |  | FLOW.char |  | FLOW.result | = | strEndsWith   | FLOW.str | 🗑️ |  |  |  | FLOW.str |  |
| 方法返回值           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 方法名           | 方法参数      | 操作  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
| FLOW.result     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | strEndsWith   | FLOW.str  | 🗑️  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | FLOW.char |     |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
| FLOW.result     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | strEndsWith   | FLOW.str  | 🗑️  |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | FLOW.str  |     |      |    |             |   |               |          |    |  |  |  |           |  |             |   |               |          |    |  |  |  |          |  |

| 函数名            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |     |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|------|----|-------------|---|--------------|---------------|----|-------------|---|--------------|-----------|----|
| strParseJSON() | <p>将json字符串转换为对象。<br/>函数返回对象为转换之后的json对象，包含一个参数：待转换的字符串。<br/>使用场景示例：<br/>例如有一个字符型的流程变量FLOW.strJson1值为Json格式的字符串{"a":"1","b":"2"}，那么可以在方法调用处，通过调用strParseJSON方法，将字符串转成对象返回。同时，将结果缓存到任何对象类型的变量(FLOW.obj1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strParseJSON</td> <td>FLOW.strJson1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>strParseJSON</td> <td>{a:1,b:2}</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值        |               | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | strParseJSON | FLOW.strJson1 | 🗑️ | FLOW.result | = | strParseJSON | {a:1,b:2} | 🗑️ |
| 方法返回值          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方法名          | 方法参数          | 操作  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
| FLOW.result    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | strParseJSON | FLOW.strJson1 | 🗑️  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
| FLOW.result    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | strParseJSON | {a:1,b:2}     | 🗑️  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
| strParseInt()  | <p>将字符串转换为整型数字。<br/>函数返回对象为转换之后的整型数字，包含一个参数：待转换的字符串。<br/>使用场景示例：<br/>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str1值为 "11"，那么可以在方法调用处，通过调用strParseInt方法，将字符串转成整形数字返回。同时，将结果缓存到任何整型的变量(FLOW.int1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.int1</td> <td>=</td> <td>strParseInt</td> <td>FLOW.str1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.int1</td> <td>=</td> <td>strParseInt</td> <td>11</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>                                                 | 方法返回值        |               | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.int1   | = | strParseInt  | FLOW.str1     | 🗑️ | FLOW.int1   | = | strParseInt  | 11        | 🗑️ |
| 方法返回值          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方法名          | 方法参数          | 操作  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
| FLOW.int1      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | strParseInt  | FLOW.str1     | 🗑️  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |
| FLOW.int1      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | strParseInt  | 11            | 🗑️  |      |    |             |   |              |               |    |             |   |              |           |    |

| 函数名          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |     |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|------|----|-------------|---|--------|-----------|----|-------------|---|--------|------|----|
| parseFloat() | <p>将字符串转换为浮点型数字。</p> <p>函数返回对象为转换之后的浮点型数字，包含一个参数：待转换的字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str1值为 "0.56"，那么可以在方法调用处，通过调用parseFloat方法，将字符串转成浮点型返回。同时，将结果缓存到任何浮点型的变量(FLOW.float1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.float1</td> <td>=</td> <td>strPar</td> <td>FLOW.str1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.float1</td> <td>=</td> <td>strPar</td> <td>0.56</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值  |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.float1 | = | strPar | FLOW.str1 | 🗑️ | FLOW.float1 | = | strPar | 0.56 | 🗑️ |
| 方法返回值        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 方法名    | 方法参数      | 操作  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
| FLOW.float1  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | strPar | FLOW.str1 | 🗑️  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
| FLOW.float1  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | strPar | 0.56      | 🗑️  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
| strLength()  | <p>获取字符串长度。</p> <p>函数返回对象为字符串的长度，整型。包含一个参数：待计算长度的字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str1值为"qwer"，那么可以在方法调用处，通过调用strLength方法，检测字符串的长度。同时，将结果缓存到任何整型的变量(FLOW.int1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.int1</td> <td>=</td> <td>strLen</td> <td>FLOW.str1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.int1</td> <td>=</td> <td>strLen</td> <td>qwer</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>                 | 方法返回值  |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.int1   | = | strLen | FLOW.str1 | 🗑️ | FLOW.int1   | = | strLen | qwer | 🗑️ |
| 方法返回值        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 方法名    | 方法参数      | 操作  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
| FLOW.int1    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | strLen | FLOW.str1 | 🗑️  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |
| FLOW.int1    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | strLen | qwer      | 🗑️  |      |    |             |   |        |           |    |             |   |        |      |    |

| 函数名              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |     |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|------|----|-----------|---|----------|-----------|----|-----------|---|----------|------|----|
| strToUpperCase() | <p>将字符串小写字符转换为大写。</p> <p>函数返回对象为转换之后的字符串，包含一个参数：待转换的字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str1值为"qwer"，那么可以在方法调用处，通过调用strToUpperCase方法，将字符串的所有字符转换为大写。同时，将结果缓存到任何整型的变量(FLOW.str1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="598 607 1417 920"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.str1</td> <td>=</td> <td>strTol ▾</td> <td>FLOW.str1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.str1</td> <td>=</td> <td>strTol ▾</td> <td>qwer</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>   | 方法返回值    |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.str1 | = | strTol ▾ | FLOW.str1 | 🗑️ | FLOW.str1 | = | strTol ▾ | qwer | 🗑️ |
| 方法返回值            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 方法名      | 方法参数      | 操作  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
| FLOW.str1        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | strTol ▾ | FLOW.str1 | 🗑️  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
| FLOW.str1        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | strTol ▾ | qwer      | 🗑️  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
| strToLowerCase() | <p>将字符串大写字符转换为小写。</p> <p>函数返回对象为转换之后的字符串，包含一个参数：待转换的字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符型的流程变量FLOW.str1值为"QWER"，那么可以在方法调用处，通过调用strToLowerCase方法，将字符串的所以字符转换为小写。同时，将结果缓存到任何整型的变量(FLOW.str1)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="598 1265 1417 1579"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.str1</td> <td>=</td> <td>strTol ▾</td> <td>FLOW.str1</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.str1</td> <td>=</td> <td>strTol ▾</td> <td>QWER</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值    |           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.str1 | = | strTol ▾ | FLOW.str1 | 🗑️ | FLOW.str1 | = | strTol ▾ | QWER | 🗑️ |
| 方法返回值            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 方法名      | 方法参数      | 操作  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
| FLOW.str1        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | strTol ▾ | FLOW.str1 | 🗑️  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |
| FLOW.str1        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | strTol ▾ | QWER      | 🗑️  |      |    |           |   |          |           |    |           |   |          |      |    |

表 2-113 数组操作方法

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|------|----|--|--|--|------------|--|-------------|---|----------|------------|---|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------|--|-------------|---|----------|---|---|--|--|--|---|--|
| arrayAdd()  | <p>向数组中添加一个元素。</p> <p>函数返回对象为添加的结果，如果添加成功返回1，否则返回0。包含三个参数：第一个为待添加的数组，第二个为添加的位置（默认尾部），第三个为添加的元素；该函数将修改待添加的数组。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[1,2,3,4]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayAdd方法，为FLOW.array添加元素，第二个参数可以指定添加的位置(索引)。同时，将添加结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)，添加成功后将修改FLOW.array变量的值并存入缓存中，此时FLOW.array的值为[1,2,3,4,5]，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="596 790 1422 1473" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">方法名</th> <th style="width: 20%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FLOW.array</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>array/ ▾</td> <td>FLOW.index</td> <td>🗑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FLOW.value</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[1,2,3,4]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>array/ ▾</td> <td>3</td> <td>🗑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值    |            | 方法名 | 方法参数 | 操作 |  |  |  | FLOW.array |  | FLOW.result | = | array/ ▾ | FLOW.index | 🗑 |  |  |  | FLOW.value |  |  |  |  | [1,2,3,4] |  | FLOW.result | = | array/ ▾ | 3 | 🗑 |  |  |  | 5 |  |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方法名      | 方法参数       | 操作  |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | FLOW.array |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | array/ ▾ | FLOW.index | 🗑   |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | FLOW.value |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | [1,2,3,4]  |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | array/ ▾ | 3          | 🗑   |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 5          |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |          |            |   |  |  |  |            |  |  |  |  |           |  |             |   |          |   |   |  |  |  |   |  |

| 函数名           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                         |     |      |    |             |   |          |                                         |   |             |   |          |                           |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|------|----|-------------|---|----------|-----------------------------------------|---|-------------|---|----------|---------------------------|---|
| arrayAddAll() | <p>向数组中添加另一个集合的所有元素。</p> <p>函数返回对象为添加的结果，如果添加成功返回1，否则返回0。包含三个参数：第一个为待添加的数组，第二个为添加的位置（默认尾部），第三个为添加的元素；该函数将修改待添加的数组。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[1,2,3,4]和FLOW.array2值为[5,6,7,8]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayAddAll方法，为FLOW.array添加另一个集合中的元素，第二个参数可以指定添加的位置(索引)。同时，将添加结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)，添加成功后将修改FLOW.array变量的值并存入缓存中，此时FLOW.array的值为[1,2,3,4,5,6,7,8]，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="603 779 1422 1458" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">方法名</th> <th style="width: 25%;">方法参数</th> <th style="width: 20%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">array/ ▾</td> <td style="text-align: center;">FLOW.array<br/>FLOW.index<br/>FLOW.array2</td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">array/ ▾</td> <td style="text-align: center;">[1,2,3,4]<br/>3<br/>[5,6,7]</td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值    |                                         | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | array/ ▾ | FLOW.array<br>FLOW.index<br>FLOW.array2 | 🗑 | FLOW.result | = | array/ ▾ | [1,2,3,4]<br>3<br>[5,6,7] | 🗑 |
| 方法返回值         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 方法名      | 方法参数                                    | 操作  |      |    |             |   |          |                                         |   |             |   |          |                           |   |
| FLOW.result   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | array/ ▾ | FLOW.array<br>FLOW.index<br>FLOW.array2 | 🗑   |      |    |             |   |          |                                         |   |             |   |          |                           |   |
| FLOW.result   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | array/ ▾ | [1,2,3,4]<br>3<br>[5,6,7]               | 🗑   |      |    |             |   |          |                                         |   |             |   |          |                           |   |

| 函数名             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |     |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------|----|-------------|----------|--------------------------|----|-------------|----------|----------------|----|
| arrayContains() | <p>判断元素是否在数组中。</p> <p>函数返回对象为判断的结果，如果包含结果返回1，否则返回0。包含两个参数：第一个为待检测的数组，第二个为待判断的元素。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayContains方法，判断所给定的元素是否包含在FLOW.array变量中。同时，将返回结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="596 607 1426 1111"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>= array(</td> <td>FLOW.array<br/>FLOW.value</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>= array(</td> <td>[a,b,c,d]<br/>b</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值                    | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = array( | FLOW.array<br>FLOW.value | 🗑️ | FLOW.result | = array( | [a,b,c,d]<br>b | 🗑️ |
| 方法返回值           | 方法名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方法参数                     | 操作  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
| FLOW.result     | = array(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FLOW.array<br>FLOW.value | 🗑️  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
| FLOW.result     | = array(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [a,b,c,d]<br>b           | 🗑️  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
| arrayGet()      | <p>通过索引值获取数组中的元素。</p> <p>函数返回对象为数组的元素，包含两个参数：第一个为待使用的数组，第二个为数组下标。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayGet方法，从FLOW.array变量获取给定下标的值。同时，将返回结果缓存到给定的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="596 1451 1426 1955"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>= array(</td> <td>FLOW.array<br/>FLOW.index</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>= array(</td> <td>[a,b,c,d]<br/>3</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>                           | 方法返回值                    | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = array( | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️ | FLOW.result | = array( | [a,b,c,d]<br>3 | 🗑️ |
| 方法返回值           | 方法名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 方法参数                     | 操作  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
| FLOW.result     | = array(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |
| FLOW.result     | = array(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [a,b,c,d]<br>3           | 🗑️  |      |    |             |          |                          |    |             |          |                |    |

| 函数名              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |     |      |    |             |   |        |                          |    |             |   |        |                |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----|------|----|-------------|---|--------|--------------------------|----|-------------|---|--------|----------------|----|
| arrayRemoveIdx() | <p>删除数组中的指定下标元素。</p> <p>函数返回对象为删除的结果，如果删除成功返回1，否则返回0。包含两个参数：第一个为待使用的数组，第二个为删除数组下标。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayRemoveIdx方法，删除FLOW.array变量指定下标的元素。同时，将删除结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)，删除成功后将修改FLOW.array变量的值并存入缓存中，此时FLOW.array的值为[a,b,d]，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="598 678 1422 1176"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arrayf</td> <td>FLOW.array<br/>FLOW.index</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arrayf</td> <td>[a,b,c,d]<br/>2</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值  |                          | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | arrayf | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️ | FLOW.result | = | arrayf | [a,b,c,d]<br>2 | 🗑️ |
| 方法返回值            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 方法名    | 方法参数                     | 操作  |      |    |             |   |        |                          |    |             |   |        |                |    |
| FLOW.result      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arrayf | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️  |      |    |             |   |        |                          |    |             |   |        |                |    |
| FLOW.result      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arrayf | [a,b,c,d]<br>2           | 🗑️  |      |    |             |   |        |                          |    |             |   |        |                |    |



| 函数名                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                          |     |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----|------|----|-------------|---|---------|--------------------------|----|-------------|---|--------|--------------------------|----|
| <p>arrayRemoveAllIdx()</p> | <p>删除数组中指定下标集合对应的元素。</p> <p>函数返回对象为删除的结果，如果删除成功返回1，否则返回0。包含两个参数：第一个为待使用的数组，第二个为指定集合。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d,e,f]和FLOW.indexArray值为[2,3,4]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayRemoveAllIdx方法，为FLOW.array删除存在另一个集合中的索引对应的值，第二个参数可以指定删除的索引集合。同时，将删除结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)，删除成功后将修改FLOW.array变量的值并存入缓存中，此时FLOW.array的值为[a,b,f]，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="608 748 1417 1238"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arrayf</td> <td>FLOW.array<br/>FLOW.index</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arrayf</td> <td>[a,b,c,d,e,f]<br/>[2,3,4]</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>说明</b><br/>FLOW.indexArray为第一个列表型变量FLOW.array的索引集合，只支持非负整数，且集合中的值不得超过FLOW.array的最大索引值。</p> | 方法返回值   |                          | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | arrayf  | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️ | FLOW.result | = | arrayf | [a,b,c,d,e,f]<br>[2,3,4] | 🗑️ |
| 方法返回值                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 方法名     | 方法参数                     | 操作  |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arrayf  | FLOW.array<br>FLOW.index | 🗑️  |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |
| FLOW.result                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arrayf  | [a,b,c,d,e,f]<br>[2,3,4] | 🗑️  |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |
| <p>arrayClear()</p>        | <p>删除数组中的所有元素。</p> <p>函数返回对象为void，输入框灰化不可编辑。包含一个参数：待清理的数组。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayClear方法，为FLOW.array删除数组中的所有元素。同时，调用方法后将修改FLOW.array变量的值并存入缓存中，此时FLOW.array的值为[]，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值。</p> <table border="1" data-bbox="608 1722 1417 1912"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>array()</td> <td>FLOW.array</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 方法返回值   |                          | 方法名 | 方法参数 | 操作 |             | = | array() | FLOW.array               | 🗑️ |             |   |        |                          |    |
| 方法返回值                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 方法名     | 方法参数                     | 操作  |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |
|                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | array() | FLOW.array               | 🗑️  |      |    |             |   |         |                          |    |             |   |        |                          |    |

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |     |      |    |             |   |           |            |    |             |   |           |               |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|------|----|-------------|---|-----------|------------|----|-------------|---|-----------|---------------|----|
| arraySize() | <p>获取数组的长度。</p> <p>函数返回对象为数组长度，整型。包含一个参数：为待计算长度的数组。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d,e,f]，那么可以在方法调用处，通过调用arraySize方法，获取FLOW.array数组的长度。同时，将获取结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="612 613 1428 922"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arraySize</td> <td>FLOW.array</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>arraySize</td> <td>[a,b,c,d,e,f]</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值     |               | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | arraySize | FLOW.array | 🗑️ | FLOW.result | = | arraySize | [a,b,c,d,e,f] | 🗑️ |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 方法名       | 方法参数          | 操作  |      |    |             |   |           |            |    |             |   |           |               |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arraySize | FLOW.array    | 🗑️  |      |    |             |   |           |            |    |             |   |           |               |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arraySize | [a,b,c,d,e,f] | 🗑️  |      |    |             |   |           |            |    |             |   |           |               |    |

| 函数名                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|------|----|--|--|--|------------|--|-------------|---|-------|---|----|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------|--|-------------|---|-------|---|----|--|--|--|---|--|
| arraySubList(<br>) | <p>截取并返回数组中的一部分。</p> <p>函数返回对象为子数组，包含三个参数：第一个为待截取的数组，第二个为截取起始位置，第三个为截取结束位置。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d,e,f]，那么可以在方法调用处，通过调用arraySubList方法，截取FLOW.array数组中的一部分。同时，将截取结果缓存到任何列表型的变量(FLOW.subArray)，截取到的值FLOW.subArray为[c,d,e]，截取的区间为左闭右合区间。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">方法名</th> <th style="width: 20%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.array</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">array</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0; background-color: #f0f0f0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[a,b,c,d,e,f]</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">array</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2</td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值 |               | 方法名 | 方法参数 | 操作 |  |  |  | FLOW.array |  | FLOW.result | = | array | 2 | 🗑️ |  |  |  | 5 |  |  |  |  | [a,b,c,d,e,f] |  | FLOW.result | = | array | 2 | 🗑️ |  |  |  | 5 |  |
| 方法返回值              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 方法名   | 方法参数          | 操作  |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | FLOW.array    |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
| FLOW.result        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | array | 2             | 🗑️  |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5             |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | [a,b,c,d,e,f] |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
| FLOW.result        | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | array | 2             | 🗑️  |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5             |     |      |    |  |  |  |            |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |               |  |             |   |       |   |    |  |  |  |   |  |

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                             |     |      |    |             |   |          |                                                                                                                     |   |             |   |          |                                                                                                                                             |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| arrayJoin() | <p>将数组转成字符串。</p> <p>函数返回对象为转换后的字符串。包含两个参数：第一个为待转换的数组，第二个为连接字符串。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个列表型的流程变量FLOW.array值为[a,b,c,d]，那么可以在方法调用处，通过调用arrayJoin方法，将数组中的元素通过给定的符号转成字符串。同时，将转换结果缓存到任何字符型的变量(FLOW.result)，下方示例处返回结果值为a=b=c=d。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="596 647 1422 1149" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">方法名</th> <th style="width: 20%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">array. ▾</td> <td> <input style="width: 100%;" type="text" value="FLOW.array"/><br/> <input style="width: 100%;" type="text" value="="/> </td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">array. ▾</td> <td> <input style="width: 100%;" type="text" value="[a,b,c]"/><br/> <input style="width: 100%; border: 2px solid #00aaff;" type="text" value="="/> </td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值    |                                                                                                                                             | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | array. ▾ | <input style="width: 100%;" type="text" value="FLOW.array"/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="="/> | 🗑 | FLOW.result | = | array. ▾ | <input style="width: 100%;" type="text" value="[a,b,c]"/><br><input style="width: 100%; border: 2px solid #00aaff;" type="text" value="="/> | 🗑 |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 方法名      | 方法参数                                                                                                                                        | 操作  |      |    |             |   |          |                                                                                                                     |   |             |   |          |                                                                                                                                             |   |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | array. ▾ | <input style="width: 100%;" type="text" value="FLOW.array"/><br><input style="width: 100%;" type="text" value="="/>                         | 🗑   |      |    |             |   |          |                                                                                                                     |   |             |   |          |                                                                                                                                             |   |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | array. ▾ | <input style="width: 100%;" type="text" value="[a,b,c]"/><br><input style="width: 100%; border: 2px solid #00aaff;" type="text" value="="/> | 🗑   |      |    |             |   |          |                                                                                                                     |   |             |   |          |                                                                                                                                             |   |

表 2-114 增加对 Map 的操作方法

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |     |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|------|----|--|--|--|-------------|--|-------------|---|--------|----------|---|--|--|--|------------|--|--|--|--|-------------|--|-------------|---|--------|-----|---|--|--|--|----|--|
| mapPut()    | <p>向map中添加一个元素。</p> <p>函数返回对象逻辑为如果key不存在，则返回null，如果存在则返回原先被替换的value值，对象类型。函数包含三个参数：第一个为待添加的map，第二个为key（仅支持字符串类型），第三个为添加的元素。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为 {"name":"Jack","sex":"boy"}，那么可以在方法调用处，通过调用mapPut方法，为FLOW.person添加元素值。同时，将添加结果缓存到变量(FLOW.result)，添加成功后将修改FLOW.person变量的值并存入缓存中，此时FLOW.person的值为 {"name":"Jack","sex":"boy","age":"25"}，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="608 831 1422 1503" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">方法名</th> <th style="width: 30%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FLOW.persor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>mapP ▾</td> <td>FLOW.key</td> <td>🗑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FLOW.value</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>{name:tom,s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>mapP ▾</td> <td>age</td> <td>🗑</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>说明</b></p> <p>对于手动赋值的一个对象型的变量，输入框参数值处不能使用双引号，通过参数支持的流程变量则不同，可参照上方用例</p> <p>如果要向对象型变量中添加一个列表数据，则第三个参数只能使用预先定义好的变量，不可使用输入框直接输入数组，输入框输入默认为字符串类型。</p> | 方法返回值  |             | 方法名 | 方法参数 | 操作 |  |  |  | FLOW.persor |  | FLOW.result | = | mapP ▾ | FLOW.key | 🗑 |  |  |  | FLOW.value |  |  |  |  | {name:tom,s |  | FLOW.result | = | mapP ▾ | age | 🗑 |  |  |  | 25 |  |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 方法名    | 方法参数        | 操作  |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | FLOW.persor |     |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mapP ▾ | FLOW.key    | 🗑   |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | FLOW.value  |     |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | {name:tom,s |     |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mapP ▾ | age         | 🗑   |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 25          |     |      |    |  |  |  |             |  |             |   |        |          |   |  |  |  |            |  |  |  |  |             |  |             |   |        |     |   |  |  |  |    |  |

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                            |     |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                            |    |             |   |          |                                                                                                                                                        |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| mapGet()    | <p>获取map中指定键映射的值。</p> <p>函数返回对象为指定键映射的值。函数包含两个参数：第一个为待处理的map，第二个为key（仅支持字符串类型）。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为 {"name":"Jack","sex":"boy"}，那么可以在方法调用处，通过调用mapGet方法，获取map中指定键映射的值。同时，将获取结果缓存在到变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <div data-bbox="596 642 1422 1140" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 25%;">方法名</th> <th style="width: 25%;">方法参数</th> <th style="width: 15%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">mapGet ▾</td> <td> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FLOW.person</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.key</div> </td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">mapGet ▾</td> <td> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">{name:tom,s</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">name</div> </td> <td style="text-align: center;">🗑️</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值    |                                                                                                                                                            | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | mapGet ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FLOW.person</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.key</div> | 🗑️ | FLOW.result | = | mapGet ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">{name:tom,s</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">name</div> | 🗑️ |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 方法名      | 方法参数                                                                                                                                                       | 操作  |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                            |    |             |   |          |                                                                                                                                                        |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mapGet ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">FLOW.person</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">FLOW.key</div> | 🗑️  |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                            |    |             |   |          |                                                                                                                                                        |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mapGet ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">{name:tom,s</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">name</div>     | 🗑️  |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                            |    |             |   |          |                                                                                                                                                        |    |

| 函数名              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |     |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----|------|----|-------------|---|--------|-------------------------|----|-------------|---|--------|----------------------|----|
| mapRemove()<br>) | <p>删除map中指定键值对。</p> <p>函数返回对象为此映射先前与该键关联的值；如果该映射不包含该键的映射,则返回null。包含两个参数：第一个为待处理的map，第二个为key（仅支持字符串类型）。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为 {"name":"Jack","sex":"boy"}，那么可以在方法调用处，通过调用mapRemove方法，删除map中指定键值对。同时，将删除结果缓存到变量(FLOW.result)，删除后将修改FLOW.person变量的值并存入缓存中，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1" data-bbox="598 712 1417 1211"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>mapR ▾</td> <td>FLOW.persor<br/>FLOW.key</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>FLOW.result</td> <td>=</td> <td>mapR ▾</td> <td>{"name":"Jac<br/>name</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> | 方法返回值  |                         | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | mapR ▾ | FLOW.persor<br>FLOW.key | 🗑️ | FLOW.result | = | mapR ▾ | {"name":"Jac<br>name | 🗑️ |
| 方法返回值            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 方法名    | 方法参数                    | 操作  |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |
| FLOW.result      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mapR ▾ | FLOW.persor<br>FLOW.key | 🗑️  |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |
| FLOW.result      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mapR ▾ | {"name":"Jac<br>name    | 🗑️  |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |
| mapClear()       | <p>清空map的所有键值对。</p> <p>函数返回对象为void，输入框灰化不可编辑。包含一个参数：待清理的map。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为 {"name":"Jack","sex":"boy"}，那么可以在方法调用处，通过调用mapClear方法，清空map的所有键值对。同时，调用方法后将修改FLOW.person变量的值并存入缓存中，直到该流程结束或者再一次修改它的值。该方法调用的参数支持变量赋值。</p> <table border="1" data-bbox="598 1594 1417 1794"> <thead> <tr> <th>方法返回值</th> <th></th> <th>方法名</th> <th>方法参数</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>mapC ▾</td> <td>FLOW.persor</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                    | 方法返回值  |                         | 方法名 | 方法参数 | 操作 |             | = | mapC ▾ | FLOW.persor             | 🗑️ |             |   |        |                      |    |
| 方法返回值            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 方法名    | 方法参数                    | 操作  |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |
|                  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mapC ▾ | FLOW.persor             | 🗑️  |      |    |             |   |        |                         |    |             |   |        |                      |    |

| 函数名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |     |      |    |             |   |      |             |    |             |   |      |               |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|------|----|-------------|---|------|-------------|----|-------------|---|------|---------------|----|
| mapSize()   | <p>获取map的所有key的数量。</p> <p>函数返回对象为map中key的数量，整型。包含一个参数：为待计算数量的map。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.person值为{"name":"Jack","sex":"boy"}，那么可以在方法调用处，通过调用mapSize方法，获取map的所有key的数量。同时，调用方法后将获取结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值。</p>  <table border="1"><thead><tr><th>方法返回值</th><th></th><th>方法名</th><th>方法参数</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>FLOW.result</td><td>=</td><td>mapS</td><td>FLOW.person</td><td>🗑️</td></tr><tr><td>FLOW.result</td><td>=</td><td>mapS</td><td>{"name": "Jac</td><td>🗑️</td></tr></tbody></table> | 方法返回值 |               | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | mapS | FLOW.person | 🗑️ | FLOW.result | = | mapS | {"name": "Jac | 🗑️ |
| 方法返回值       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方法名   | 方法参数          | 操作  |      |    |             |   |      |             |    |             |   |      |               |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mapS  | FLOW.person   | 🗑️  |      |    |             |   |      |             |    |             |   |      |               |    |
| FLOW.result | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mapS  | {"name": "Jac | 🗑️  |      |    |             |   |      |             |    |             |   |      |               |    |



表 2-115 增加对日期处理的操作方法

| 函数名            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                  |     |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                                                                  |   |             |   |          |                                                                                                                                                                                               |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|-------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| offsetMonth( ) | <p>按月偏移。</p> <p>返回对象为字符串类型，保存偏移后的数据。</p> <p>方法包含两个参数：第一个为待偏移的时间变量，字符串类型，格式为yyyyMM，如：202308，第二个为偏移数，整型，可以为负值，例如-6代表将源字符串向前推移6个月。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个字符串的流程变量FLOW.date值为"202308"，那么可以在方法调用处，通过调用offsetMonth方法，获取偏移后的日期。同时，调用方法后将获取结果缓存到任何整型的变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值。</p> <div data-bbox="608 734 1425 1227" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">方法返回值</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">方法名</th> <th style="width: 30%;">方法参数</th> <th style="width: 10%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">offset ▾</td> <td> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">FLOW.date</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div> </td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLOW.result</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">offset ▾</td> <td> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">202308</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div> </td> <td style="text-align: center;">🗑</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 方法返回值    |                                                                                                                                                                                                  | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = | offset ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">FLOW.date</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div> | 🗑 | FLOW.result | = | offset ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">202308</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div> | 🗑 |
| 方法返回值          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 方法名      | 方法参数                                                                                                                                                                                             | 操作  |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                                                                  |   |             |   |          |                                                                                                                                                                                               |   |
| FLOW.result    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | offset ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">FLOW.date</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div> | 🗑   |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                                                                  |   |             |   |          |                                                                                                                                                                                               |   |
| FLOW.result    | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | offset ▾ | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">202308</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px; width: 100%;">-6</div>    | 🗑   |      |    |             |   |          |                                                                                                                                                                                                  |   |             |   |          |                                                                                                                                                                                               |   |

| 函数名          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |      |    |             |          |                |    |             |          |                 |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|----|-------------|----------|----------------|----|-------------|----------|-----------------|----|
| offsetHour() | <p>按小时偏移。</p> <p>返回对象为字符串类型，保存偏移后的数据。</p> <p>方法包含两个参数：第一个为待偏移的时间变量，字符串类型，格式为yyyyMMddHHmmss，如：20230808122020，第二个为偏移数，整型，可以为负值，例如-6代表将源字符串向前推移6个小时。</p> <p>使用场景示例：</p> <p>例如有一个对象型的流程变量FLOW.date值为"20230831165801"，那么可以在方法调用处，通过调用offsetHour方法，获取偏移后的小时。同时，将获取结果缓存到变量(FLOW.result)。该方法调用的参数支持变量赋值和手动赋值。</p> <table border="1"><thead><tr><th>方法返回值</th><th>方法名</th><th>方法参数</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>FLOW.result</td><td>= offset</td><td>FLOW.date<br/>5</td><td>🗑️</td></tr><tr><td>FLOW.result</td><td>= offset</td><td>2023090216<br/>5</td><td>🗑️</td></tr></tbody></table> | 方法返回值           | 方法名 | 方法参数 | 操作 | FLOW.result | = offset | FLOW.date<br>5 | 🗑️ | FLOW.result | = offset | 2023090216<br>5 | 🗑️ |
| 方法返回值        | 方法名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 方法参数            | 操作  |      |    |             |          |                |    |             |          |                 |    |
| FLOW.result  | = offset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FLOW.date<br>5  | 🗑️  |      |    |             |          |                |    |             |          |                 |    |
| FLOW.result  | = offset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023090216<br>5 | 🗑️  |      |    |             |          |                |    |             |          |                 |    |

## 2.6.2.6 常见问题

智能IVR使用过程中出现的一些常见问题。


### 2.6.2.6.1 为什么要配置停用词？

在配置意图的过程中，发现在A意图中配置了语料Are you a Robot，但是实际测试时，输入are you a robot会匹配到其他语料，这是什么原因造成的呢？

原来系统中未将Are配置为停用词，造成机器人将are进行词形还原成be，而语料中存在is，也一样进行词形还原为be，所以导致输入“are you a robot”时系统根据语料匹配到其他意图。这种问题可以通过配置停用词解决。

实际语言中存在一些词，并没有实际含义，仅起到连接作用，例如英文中的BE动词，中文中的助词“的”等。为了使这些词不参与语义解析，需要将这些词在“知识管理 > 实体管理”的“停用词”页签添加。

图 2-230 停用词列表



### 2.6.2.6.2 为什么有的意图匹配率挺低，但却也命中了？

用户输入的信息在TUC侧解析后会生成匹配率，该匹配率会和系统中定义的匹配率阈值做比较，来确定该意图是命中还是没有命中。

系统的匹配率在“系统管理 > 系统配置 > 智能引擎参数配置 > 意图参数”中配置。

#### 须知

意图参数的不当设置会导致语义识别模块运行异常或准确率下降，请在专业人员指导下进行。

目前意图决策模块中有两个参数：

#### 意图决策模块

\* top阈值(0,1) ?

0.4

\* bottom阈值(0,1) ?

0.2

高于“top阈值”即认为命中，将命中的意图响应返回，低于“bottom阈值”的即识别为未知意图，在这两个值中间的当前系统作为命中意图处理。即，再上述配置下，只要意图匹配率高于20%，就算是命中了。

### 2.6.2.6.3 TTS 无法识别日期格式

#### 问题描述

在配置西班牙语对话识别时，发现TTS播报时无法将20190801 这种格式的字符串视为年月日的格式进行播报，而直接播报成数字，客户体验不好。因此需要采取措施优化播报结果，使之播报成日期格式。

#### 问题分析

流程中发现无论是通过获取ODFS系统日期SYS.systemDate，还是通过获取TUC槽位的日期实体值，都是yyyyMMdd格式，均没有自动转换格式的能力，怀疑是局点使用的TTS (Text to Speech) 系统对日期格式有要求。

根据同局点提供的TTS进行对接调试发现，2019/08/01这种格式的日期字符串送到TTS可以正常播报为年月日的形式，因此需要在放音前手工处理，将格式进行转换。

## 解决方法


在语义识别图元后添加一个业务接口调用图元，将语义识别图元中的槽位变量的值通过Java的字符串处理函数substring()进行格式转换和拼接。

具体参数值如下所示：

```
TOC.ChatBotMonth.substring(0,4)+"/"+TOC.ChatBotMonth.substring(4,6)+"/"+TOC.ChatBotMonth.substring(6,8)+ " a  
"+TOC.ChatBotMonth.substring(9,13)+"/"+TOC.ChatBotMonth.substring(13,15)+"/  
"+TOC.ChatBotMonth.substring(15,17)
```

### 说明

Month为语音识别图元执行时获取的槽位变量名，在系统中使用TOC.ChatBotMonth表示。  
槽位变量的使用方法请参见2.6.2.5.2 参数。



### 2.6.2.6.4 如何配置多槽位反复填充场景？

## 问题描述

要实现与机器人交互来进行订餐的话术，需要获取的槽位信息有，订餐日期，时间，人数等，要求支持用户在与机器人交互的过程中随时更改已填过的槽位。


例如用户已说过“明天晚上6点，3个人”，但是确认环节时，又说“改成7点吧”，系统需要重新填槽，时间改成晚上7点。

根据当前ODFS的处理方式，如果使用意图模板的槽位必填校验，则会造成修改后的槽位信息不能立刻修改；而如果使用清除上下文重新填槽位，则不需要修改的槽位也会被清空。

## 解决方法


可使用如下方法实现多轮对话中用户反复变更信息的场景：

- 步骤1** 在意图模板配置时，将所有的槽位都设置成非必选槽位，这样不会使TUC在一个意图里缓存已填槽位。等待下次交互获取下一个槽位信息，避免了槽位已填就不能修改的问题。
- 步骤2** 在“响应”页签添加根据不同槽位信息返回不同命令字的判断逻辑。



**步骤3** 在流程编排页面，通过流程对意图返回命令字进行分支判断，播放不同的语音。

每一次的识别交互，都填一次槽，填上一个或多个就返回不同的意图码给对话流程，对话流程将每次交互获取的槽位信息，缓存到流程变量中，从而实现每次识别都能根据ODFS缓存的信息来刷新槽位填充的内容。



----结束

### 2.6.2.6.5 IVR 与 ODFS 交互出现死循环的检查方法

#### 问题描述

通过IVR拨测流程，当出现放音失败，比如TTS对接问题或者放文件音时文件不存在等异常情况时，流程异常终止，检查IVR和ODFS日志，发现出现疑似死循环的日志出现，主要现象是TTS一直播报the system error。

## 问题分析

当IVR执行系统返回的放音时，如果放音失败，则向IVR向OIAP系统发起sys\_err的请求，此时系统无法再处理sys\_err的时候触发了异常，而系统的对话流程并未找到异常子流程进行处理，则直接返回IVR默认的异常TTS内容返回信息。

IVR在接收到默认TTS内容播报时也播放失败，继续发送sys\_err的请求给OIAP，而OIAP继续触发异常返回异常TTS，即使用户挂机，IVR业务无法捕获挂机事件，只能发送sys\_err请求，因此出现死循环。


根据上述分析，造成错误的原因可能如下：

- 未配置sys\_err意图或未识别意图
- 对话流程中未配置异常的条件分支


## 解决方法

可以对您的意图模板和对话流程做如下检查：

- 检查分支判断是否考虑全面：
  1. 在进行各个图元的条件分支定义时，尽量保证所有条件的合集能包含所有正常异常的场景，避免出现实际产生的结果无法匹配所配置的各个分支。图元后续的连线，没有选择条件时，就是默认分支，这个分支的连线务必要处理。



2. 对话流程中要创建一个异常子流程，子流程里可简单播放一个系统异常的语音，只支持放音不支持按键和识别，然后直接结束。




- 检查意图模板中是否配置了未知意图。

在8.9.0版本和8.10.0中，新建的领域下已经预置了几个常用的意图模板，请确保这些意图模板未被删除，如果不存在未知意图，请自行配置，确保未知意图的

“响应”页签，意图回复的“命令”配置为“UNKNOWN\_INTENT”，如图2-231所示。

图 2-231 未知意图配置页面



| <input type="checkbox"/> | Name       | Type           | Knowledge ... | D... | Intention Command | Model Version | Status | Training st... | Updated             | Operation |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|------|-------------------|---------------|--------|----------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 未知意图       | Unknown Intent | Not Set       |      | UNKNOWN_INTENT    |               | Active | -              | 2023-08-03 15:37:27 | Edit      |
| <input type="checkbox"/> | 敏感词        | Event Intent   | Not Set       |      | SENSITIVE_WORDS   |               | Active | -              | 2023-08-03 15:38:08 | Edit      |
| <input type="checkbox"/> | 清除上下文      | Event Intent   | Not Set       |      |                   |               | Active | -              | 2023-03-28 16:04:02 | Edit      |
| <input type="checkbox"/> | 仅清除当前会话上下文 | Event Intent   | Not Set       |      |                   |               | Active | -              | 2023-03-28 16:04:02 | Edit      |

## 2.6.2.6.6 如何在流程中配置语音识别错误次数？

### 问题描述

流程在进行语音识别交互时，对话流程提供了默认的错误次数控制，具体处理机制为：

1. IVR识别超时，则记录一次timeout。
2. IVR识别错误以及意图模板拒识则记录一次 nomatch。
3. OIAP会进行次数累加，超时和拒识是重叠计数的，累计达到三次，则默认会记录成error3的条件。

#### 说明

只支持同一个语音识别的图元下进行计数。

以上固定的规则，只能满足同一识别场景，超时与拒识一起计数，且到三次即停止。

但是当需求要求超时次数与拒识分开计数时、或者多次识别共同计数、或者其他的错误场景也累计到此错误、甚至错误次数不止三次等等，上述规则就不能满足了。

### 解决方法

当默认的规则不满足需求要求时，可以使用业务计数规则：

使用业务接口调用图元，自定义计数变量，可使用GLOBAL级别或者FLOW级别，分别可以用于不同计数场景；当识别超时，或者拒识可设置不同的分支，分别连接到次数累加图元：



根据错误次数变量来决定走什么样的分支，比如播放错误提示，或者直接返回重新播放提示音等等。

## 2.6.2.6.7 如何配置可以匹配任一字符串的实体？

系统预置的“system.any”实体只能返回用户整句话，不能实现一句话中的某个槽位返回。如果需要单独获取一句话中的某个槽位，需要进行规则开发。如果程序员说：



加个按钮，长度5厘米，高度2厘米，按钮名称是点击；也可能说，加个按钮，按钮名称是点击，长度5厘米，高度2厘米，如何区分按钮名称到底是“点击”，还是“点击，长度5厘米，高度2厘米”，可通过规则实体定义规则，正确提取实体。

### 2.6.2.6.8 哪些因素造成 ASR 识别不准确？

1. 口音混杂，例如英式和美式混杂。
2. 语音质量差，例如网络丢包抖动造成接收到的语音质量低。

### 2.6.2.6.9 如何实现传递拆线原因码给指定业务接口？

有时候，业务需要我们在呼叫拆线时调用指定的接口，上报拆线原因码等信息。实现这个功能的要点，除了在接口管理定义指定的接口，还需要做一个异常流程，以及通过一个全局变量记录流程拆线的原因。


首先，需要明确一下呼叫拆线原因的分类。从呼叫参与主体角度可以分为三类：

- 一是用户主动挂机拆线
- 二是流程正常逻辑结束的拆线
- 三是流程异常结束的拆线

本文将介绍如何配置流程、变量和接口来给指定接口上报这三类拆线的原因码，这里约定流程正常逻辑结束拆线原因码为0，流程异常结束拆线原因码为1，用户主动挂机拆线原因码为2。

#### 步骤1 定义全局变量标识拆线原因。

添加一个全局变量，一定要填写缺省值，且值为用户主动挂机拆线的原因码。例如名称为release\_type，数据类型字符型，缺省值为2，如下图：




#### 步骤2 添加异常流程并设置异常拆线的原因码。

参考2.6.2.2.5 添加流程，创建一个流程，场景类型一定要选择异常流程。通常，异常流程要有一个机器人回复图元，用于播放一段因为流程进入异常给用户造成不便的礼貌用语，例如Sorry, We are facing some technical issues, Please try after some time. Thank you.


然后，就可以用业务接口图元来给上面的全局变量赋值，标识为流程异常拆线的原因码，我们这里就设置为1；最后，走到结束图元，来结束已经走到异常流程的呼叫。





**步骤3** 正常流程结束图元前设置正常拆线的原因码。


不需要改变现有正常流程的逻辑，只需要在正常流程结束图元前面，增加一个业务接口调用图元，给上面的全局变量赋值，标识为流程正常拆线的原因码，我们这里就设置为0。例如：



**步骤4** 指定接口的参数配置。


参考4.1.1章节，根据业务提供的接口信息，添加业务接口，唯一特殊的地方，就是要上面标识拆线原因码的变量作为消息体的入参配置到接口中，例如下图：

编辑业务接口配置



**步骤5** 主流程结束图元调用指定接口。

参考 **结束图元**，对主流程的结束图元调用已经配置的接口，就可以实现流程拆线后调用指定接口上报不同的拆线原因码。




----结束

### 2.6.2.6.10 如何配置语种识别接口?

OIAP提供语种识别接口，在流程中可以配置业务接口调用图元进行语种识别接口调用。此接口支持中文、英语、阿拉伯语、西班牙语四种语言识别。在OIAP多语种流程配置中，语种识别接口的配置必不可少。

**步骤1** 在接口图元中新增语种识别接口。

1. 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，进入流程配置页面。
2. 选择“资源管理 > 业务接口”，单击“新建”。选择“自动生成消息体”，输入“接口名称”为“语种识别接口”，“请求方法”为“TUC”，“请求URI”为“/chatbot/u-route/api/langid/identify”。



3. 输入入参，具体如图所示。




4. 输入出参，并确定添加，具体如图所示。




**步骤2** 在流程中使用此接口。

业务接口调用图元中调用接口选择“语种识别接口”，入参text填写为IVRREQUEST.input变量，在变量中可以直接引用出参language和score。



**步骤3** 选择“智能机器人”，测试结果。

呼叫结果如下。




----结束

### 2.6.2.6.11 如何配置流程变量动态配置？

在集成环境下，资源模板管理界面，模板类型选择静态语音或者视频文件时，在模板类型后方有一个启动动态变量配置的按钮。开启后，在内容里支持输入流程变量。在业务流程中动态获取该流程变量的静态语音或视频文件路径。


1. 选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置”，进入流程配置页面。
2. 选择“流程管理>流程编排”，单击“新建”，新建流程。
3. 依次单击右上角的“变量”和“**+**新建”，新建流程变量，在弹出的窗口中设置变量相关参数并单击“确认”。




4. 选择“资源管理>资源模板”，在资源模板管理页面，单击“新建”，新建资源模板。单击“启用流程变量动态设置”，在模板内容处里输入上一步新建的流程变量，格式为 $\{\text{FLOW.流程变量名称}\}$ ，并保存。

#### 📖 说明

只有OP组网，当模板类型为“静态语音”或者“视频文件”时，“启用流程变量动态设置”才显示。



5. 打开1中新建的流程，单击应答图元，设置服务参数。选择应答类型。单击应答模板下拉框，可选择上一步新建的资源模板，并保存。



### 2.6.2.6.12 如何使用规则语料?

规则语料，作为普通语料的一种补充，是基于规则来识别用户意图。拥有如下特点：


- 配置简单、直观、灵活，大幅度降低语料配置门槛。
- 在意图数量较多的时候可以有效防止误识别的情况发生。

## 操作步骤


**步骤1** 进入意图管理界面。



**步骤2** 新建意图或打开现有意图，选择“规则语料”页签，单击“新增”添加规则语料。



- 步骤3** 语料左侧的标记可以提示规则格式是否正确，当配置不正确的时候，会提示出错信息。
- 步骤4** 语料右侧的精确匹配按钮可以选择这条语料规则是否进行精确匹配。
- 步骤5** （可选）再次单击“新增”按钮可以新增另一条规则语料，单击语料最右侧的“删除”按钮，可以删除该条语料，双击语料文字可以重新编辑该条语料。
- 步骤6** 测试规则语料，输入对话和机器人聊天，测试配置的规则是否生效。当规则生效时，聊天窗口中显示意图置信度为大于等于1的整数。



### 📖 说明

当同时配置了普通语料和规则语料时，系统会优先匹配规则语料，当所有规则匹配失败时，才会匹配普通语料。

### ----结束

## 2.6.2.6.13 如何对列表与对象进行赋值与使用？

当流程编排时，机器人回复图元的回复变量、其他图元的缓存变量名的值（响应中的属性名）以及条件表达式中变量需要操作或使用列表和对象的数据时，可使用如下方法进行赋值和操作。

## 方法

- 赋值：当某个流程变量的数据类型为列表或对象时，列表的值可以使用如下格式：`["1","2","3"]`，对象的值可以使用如下格式：`{"keyA":"valueA","keyB":"valueB"}`，其中列表和对象每个元素的数据类型可以为列表或对象。
- 使用：
  - 当某个流程变量`FLOW.arr1`的数据类型为列表时，其缺省值为：`["1","2","3"]`，若您需要获取第1个元素的值"1"，可以采用如下表达式：`FLOW.arr1[0]`。  
当某个流程变量`FLOW.arr2`的数据类型为列表时，其缺省值为：`[[1,2],[3,4]]`，若您需要获取第1个元素的值3，可以采用如下表达式：`FLOW.arr2[1][0]`。
  - 当某个流程变量`FLOW.obj1`的数据类型为对象时，其缺省值为：`{"keyA":"valueA","keyB":"valueB"}`，若您需要获取`valueA`，可以采用如下表达式：`FLOW.obj1["keyA"]`或`FLOW.obj1.keyA`。  
当某个流程变量`FLOW.obj2`的数据类型为对象时，其缺省值为：`{"keyA":"valueA","keyB":{"keyC":"valueC"}}`，若您需要获取`valueC`，可以采用如下表达式：`FLOW.obj2["keyB"]["keyC"]`或`FLOW.obj2.keyB.keyC`。

### 说明

通过使用方法从列表和对象获取的元素可以正常与其他变量值进行运算和使用内置函数进行操作。

### 2.6.2.6.14 如何解析随路数据

#### 问题描述

当流程编排时，使用变量`IVRREQUEST.transin_data`获取到的是随路数据字符串，可使用如下方法解析随路数据。

#### 解决方法

例如有随路数据为：`{"data":{"test": "随路数据测试"}}`

使用“变量赋值”图元，将随路数据中的`test`字段值赋值给流程变量`FLOW.str1`，此时`FLOW.str1`的值为“随路数据测试”。

图 2-232 json 数据调用



### 2.6.2.6.15 放音收号图元不支持\*号键，如何实现按键选择进行收号或返回上一层菜单

#### 问题描述

放音收号图元不支持\*号键，如何实现按键选择进行收号或返回上一层菜单？

#### 问题分析

放音收号图元不支持\*号键，如果想实现收号或返回上一层菜单，需要结合菜单配置图元和放音收号图元共同完成。菜单配置图元收录手机号码第一位数字1，剩余号码由放音收号图元完成收号。

**图1**为菜单配置图元和放音收号图元共同完成收录手机号码功能的流程样例，当用户按键1后，由放音收号完成剩余手机号的收录。此时，放音收号收录的首个按键相当于整个手机码的第二位（第一位已被菜单配置收录）。因此放音收号首个按键的超时视为位间超时，由收号超时时间控制，不再由收号等待时间和最大失败次数控制。因此，放音收号按键超时后，会完成收录已按键的号码，并进入下一图元。如果没有按键，也会进入下一图元，不会进入放音收号图元的高级配置中的收号超时配置。



图 2-233 放音收号图元和菜单配置图元共同完成收号。



## 2.6.3 操作员：配置普通 IVR


### 2.6.3.1 IVR 流程介绍

在配置IVR流程前，建议您先了解IVR流程的相关概念，如流程状态、流程操作，以方便您更顺利的进行流程配置。

### IVR 流程状态

IVR流程状态转换图介绍了当前IVR的流程状态和各状态之间的流转关系，IVR流程状态如图1所示。

图 2-234 流程状态转换图



- 新建

流程新建完成后，其初始状态为“新建”。“新建”状态的流程可以被编辑和删除。

- 编辑中

编辑“新建”状态或者“未发布”状态流程的过程中，流程状态为“编辑中”，此时不能对流程进行其他任何操作，流程也不能被其他用户操作。编辑完成后的流程可以直接发布。

- 未发布

编辑完成、编辑中途关闭编辑页面或者编辑中出现异常情况，如断网断电导致编辑超时（默认流程编辑页面超过5分钟未发送请求）后的流程状态为“未发布”，或者取消发布处于“正式发布”或者“灰度发布”状态的流程，流程状态变为“未发布”。

- 正式发布

流程发布成功后的状态为“正式发布”。“正式发布”状态的流程可以被克隆、测试和取消发布。

- 灰度发布

流程发布成功后的状态为“灰度发布”。“灰度发布”状态的流程可以被克隆、测试、发布、取消发布以及查看详情。“灰度发布”状态的流程版本，只能发布为正式发布版本。

所有流程都可以通过“属性”查看“流程类型”和“是否被引用”信息。不同状态的流程支持的操作不同，具体说明如表2-116所示。

### 说明

- 对于“新建”状态或者“未发布”状态的流程，还支持通过“属性”修改“流程类型”和“是否被引用”。当租户下已存在主流程、异常处理流程时，不可以再将“流程状态”修改为“主流程”或者“异常处理流程”。
- 对于正式发布和灰度发布的流程，单击“测试”，可以在“流程测试”页面手动配置操作结果，模拟流程中各个图元的执行结果，测试流程流转情况。


表 2-116 流程状态与对应的操作

| 流程状态 | 支持的操作               |
|------|---------------------|
| 新建   | 编辑、删除               |
| 编辑中  | 解锁                  |
| 未发布  | 发布、编辑、删除            |
| 正式发布 | 克隆、测试、取消发布、查看       |
| 灰度发布 | 克隆、测试、发布、取消发布、详情、查看 |

## IVR 配置流程

在配置IVR流程时，您可以根据流程图进行配置。IVR流程的编辑和处理过程如图2所示。

图 2-235 IVR 流程的配置流程



### 2.6.3.2 音视频资源管理

语音文件和视频文件均可用于承载一段放音内容，将语音文件或者视频文件关联到 IVR 流程，可以实现在语音转 IVR 后根据关联文件进行语音播放。在放音前，您需要根据要求预先创建一个语音文件或者视频文件。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录 AICC，选择“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”，进入音视频资源管理界面。

**步骤2** 单击“语种设置”，进入语种管理界面。

语音文件目前支持“中文”、“英文”、“葡萄牙语”、“泰语”、“西班牙语”、“法语”、“阿拉伯语”语种。




1. 选择需要新增的语种，单击“添加”，添加语种成功。
2. 选择需要的语种，单击“设为默认”，将选择的语种设为默认语种。
3. 单击“保存”，保存语种配置。

步骤3 单击“**新建**”，创建IVR语音文件或者视频文件。



- 名称：自定义，名称不支持特殊字符。
- 使用场景，区分上传的文件，可选值为：
  - IVR：支持语音文件、视频文件和文字转语音，用于流程配置。
  - 提示音：只支持语音文件，用于座席回铃音配置。
  - 故障音：只支持语音文件，用于租间“故障提示语”特性配置。
  - 问卷：支持语音文件和文字转语音，用于IVR问卷配置。

- 语音通知：支持语音文件和文字转语音，用于接口配置。
  - 报工号前、报工号后：只支持语音文件，用于客户接通坐席电话时播放坐席工号。
  - 2D数字人：支持图片和视频，用于数字人回复图元配置（租户需要开启2D数字人特性）。
- 选择语种类型，只展示语种配置中选择的默认语种类型，可单击  ，增加语种类型。
  - 文件类型
    - 语音文件：

直接上传文件，支持mp3、wav格式，文件大小不超过12M。音频文件格式：8bit, 8000Hz, 64kbps, 单声道。您可以同时设置不同语种的放音文件或放音文本（最大长度不可超过1024字节）。放音时将根据用户的语种选择自动切换播放对应的放音文件。

在线录音上传时，录音时长不超过2分钟。

### 说明

1. 目前UAP（Universal Access Platform）仅支持8khz \* 8bit的wav 格式语音文件。界面能支持上传mp3格式，实际是系统将mp3格式的语音文件转化为了UAP支持格式的语音文件。
  2. 报工号前、报工号后仅支持语音文件，文件大小不能超过1M。
- 视频文件：IVR场景目前仅支持3gp格式的视频文件，文件大小不得超过5M，2D数字人场景目前仅支持mp4格式的视频文件，文件大小不得超过5M，分辨率不超过720P。
  - 图片文件：只有2D数字人场景支持，支持jpg, png, jpeg格式的图片文件，文件大小不得超过2M，分辨率不超过720P。
  - 文字转语音：配置一段用于转语音的文字，最大长度不可超过1024字节。
- 其中使用场景为语音通知的文字转语音需要说明以下几点：
- 文字内容最大长度不可超过500字节，支持输入变量，变量值后续可以由“语音通知接口（V2.0.0）”中的“templateParams”参数填充。

其文字内容具体格式如下：

    - 1) 模板内容不能以变量开头。
    - 2) 模板内容长度不超过500字节。
    - 3) 单个变量长度不超过32字节（如果单个变量长度超过32字节，建议拆分成多变量）。
    - 4) 支持的变量格式有：
      - $\{\text{TXT\_数字}\}$ ：表示变量为定义相应长度的字符串，数字表示该字符串的最大长度，如 $\{\text{TXT\_9}\}$ 表示最大长度为9字节的字符串。
      - $\{\text{NUM\_数字}\}$ ：表示变量只能为数字（0~9）的组合，数字表示该变量的最大个数，如 $\{\text{NUM\_6}\}$ 表示最大6个数字的组合。
      - $\{\text{DATE}\}$ 表示变量为日期，格式要求为“YYYY/MM/DD”，其中，“YYYY”代表年，“MM”代表月，“DD”代表日，如2017/07/16。
      - $\{\text{TIME}\}$ 表示变量为时间，支持两种格式，一种格式精确到分钟，格式为“HH:MM”，“HH”代表时，“MM”代表分，如14:30；另

一种格式精确到秒，格式为“HH:MM:SS”，“HH”代表时，“MM”代表分，“SS”代表秒，如：14:30:30。

模板样例：

- 样例一：尊敬的\${TXT\_8}您的初始密码为\${NUM\_6}。
- 样例二：请于\${DATE}，\${TIME}前领取您的快递。

#### 📖 说明

\${DATE}和\${TIME}必须用逗号隔开。

- 放音时支持依据用户选择的音色进行放音，音色取值范围：客服曼、成熟型、柔美倩、甜美茹、自然真。
- 放音时支持依据用户选择的语速进行放音，语速取值范围：-200~500。
- 放音时支持依据用户选择的音量进行放音，音量取值范围：0~100。

**步骤4** 单击“提交”。


提交后的语音文件和视频文件均为“待审核”状态，需要通过审核才能被IVR流程关联。

#### 📖 说明

- 若租户的语音资源审核方式设置成了自动通过，上传语音资源并提交后，审核状态自动变成已通过状态。
- 已被IVR流程图元关联的IVR语音不可删除，单击查看，可查看IVR语音已被哪些流程引用。
- 当租户失效后，客户服务云系统会自动清理掉租户创建的所有语音文件和视频文件。

**步骤5** 单击“预览”。



1. 单击  ，可以试听语音文件或者视频文件。

**步骤6** （可选）点击“更新”按钮，可更新IVR语音文件和视频文件。

图 2-236 更新文件



### 📖 说明

- 只能更新已审核通过语音文件和视频文件。
- 报工号前和报工号后暂不支持文件更新。
- 更新审核通过后，同步更新至原引用语音文件或视频文件的IVR流程。

**步骤7** （可选）不同租户对不同厂家的TTS有着不同的诉求，系统管理员可以建立多个不同的TTS服务器，详情请参见[support文档《AICC\\*\\*\\*\\*产品文档\\*\\*》](#)的“智能流程配置指南>系统管理员：管理租户和系统>管理服务器章节和管理TTS/ASR章节”

**步骤8** 单击“查看引用”。

可以看到该资源被哪些IVR流程引用，或被哪些资源模板引用。



----结束

### 2.6.3.3 配置普通 IVR 流程

IVR流程是各个租间的租户管理员预先定义的语音流转流程，包含主流程、子流程和异常处理流程。座席可以通过选择IVR或者直接呼叫IVR流程关联的被叫路由，将语音转到IVR流程实现语音自动流转。

#### 2.6.3.3.1 创建流程

IVR流程包含主流程、子流程和异常处理流程。在编辑流程内容前，您需要先创建流程。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 机器人管理 > 流程配置 > 普通IVR”，进入流程管理页面。

**步骤2** 单击“”，进入新增IVR流程页面。配置IVR流程信息。



图 2-237 新建普通 IVR



新建

\* 机器人名称

\* 流程类型

\* 是否被引用

取消 保存

表 2-117 新增流程页面关键参数说明

| 参数名称  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机器人名称 | 机器人名称，用于标识流程。在语言转IVR流程时可以根据流程名称选择对应流程。                                                                                                                                                                                                             |
| 流程类型  | 同一个租户管理员只能配置一个主流程、一个异常处理流程和一到多个子流程。通过克隆，可以配置多个流程版本。<br>包含3种流程类型： <ul style="list-style-type: none"><li>主流程：语音呼入后首先接入的流程，也是语音流转过程中的主干流程。</li><li>子流程：处理具体任务的流程，当指定某个操作后，可以实现从主流程转到子流程。</li><li>异常处理流程：处理异常问题的流程，当语音过程中出现异常后，可以通过异常处理流程处理。</li></ul> |
| 是否被引用 | <ul style="list-style-type: none"><li>是：用于可以被通过外部接入方式选择到的IVR流程。如：通过openeye呼叫被叫号码或者在接续条中选择“呼叫转移 &gt; IVR”时，可以选择到的IVR流程。</li><li>否：只用于IVR流程内部流转使用的IVR流程。</li></ul>                                                                                   |

**步骤3** 单击“完成”，保存IVR流程信息。

**步骤4** 参考[配置IVR流程信息](#)，配置IVR子流程和异常处理流程。

**步骤5** （可选）单击流程记录的任意位置展开流程。

流程列表中默认展示流程的最新版本信息。单击流程记录的任意位置，可以查看当前流程的所有版本信息以及支持的操作，如编辑、删除。

----结束

#### 📖 说明

- IVR流程必须有一个异常处理流程。
- 一个租间只有一个异常处理流程。

### 2.6.3.3.2 编辑流程

创建完成的流程，需要通过拖拽页面提供的图元编辑流程内容，实现具体业务能力。

#### 前提条件

- 待编辑的流程已经创建完成。创建流程的具体方法请参考[2.6.3.3.1 创建流程](#)。
- 流程中涉及的放音文件已经配置完成。

#### 背景信息

在编辑流程前，建议您先了解流程编辑页面的布局 and 各个区域实现的能力。流程编辑界面如图1所示。

图 2-238 流程编辑界面





表 2-118 流程编辑界面介绍

| 区域编号 | 区域名   | 区域说明                   |
|------|-------|------------------------|
| 1    | 按钮    | 可对流程进行取消、保存草稿、保存、发布操作。 |
| 2    | 图元区   | 通过拖拽图元到流程画布区编辑流程。      |
| 3    | 画布区   | IVR流程编辑区域。             |
| 4    | 图元参数区 | 对应展示当前选中的图元，用于编辑图元参数。  |

| 区域编号 | 区域名   | 区域说明                                                                                                                                                                               |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 画布工具栏 | 提供重置视图、放大、缩小、全屏、撤销、重做、删除等画布的操作功能                                                                                                                                                   |
| 6    | 变量区   | <p>包含流程、全局、系统、IVR请求、意图变量的基本信息，支持鼠标拖拽变量进图元参数区的变量输入框，支持查询筛选。变量输入框如图所示</p>  <p>意图变量只能在智能IVR使用。</p> |

## 场景

当语音转入IVR流程后，首先播放一段客服热线欢迎语录音，然后提示选择语种，再给出多个用于处理不同的任务菜单项，如：会员信息服务、超时或其他键。其中会员信息服务转子流程，超时或其他键时播放提示音，然后结束。

## 操作步骤


**步骤1** 选择流程状态为“新建”或者“未发布”的流程，展开流程信息，单击“编辑”。

画布初始化时默认展示一个开始图元和一个结束图元。开始图元不可以删除，结束图元可以删除也可以增加多个，需要保证流程保存时至少有一个结束图元。

**步骤2** 如图2-239所示，拖拽图元到画布中并配置图元参数。

将鼠标移动到源图元，当图元上出现虚框时鼠标向目标图元移动，可以连接两个图元。除“子流程”图元，其他所有图元都必须有一个默认的连线，且连线的起点、终点都必须在图元上。关于图元介绍请参见2.6.3.10 图元参考。

图 2-239 编辑流程



**步骤3** 编辑完成，单击“保存”，并在成功的提示框中单击“确定”，关闭流程编辑页面。

#### 📖 说明

流程编辑过程中可以随时通过单击保存已编辑的流程。当确认流程全部编辑完成后，需要关闭流程编辑页面，才能在流程列表中发布流程。

----结束

### 2.6.3.3.3 发布流程

新增或者编辑完成后的流程，需要发布后才能被使用。

## 操作步骤

**步骤1** 选择流程状态为“新建”或者“未发布”的流程，展开流程信息，单击“发布”，进入发布配置页面。

**步骤2** 选择发布方式，如下图所示，单击“确认”。

流程发布支持灰度发布和正式发布两种发布方式。同一个流程，只能同时存在一个正式发布版本和一个灰度发布的版本。

流程发布成功后，根据选择的发布方式，其状态也对应显示为“灰度发布”或者“正式发布”。



IVR流程的两种发布方式介绍如下：

- 灰度发布：需要配置“灰度规则”，在下拉列表框中选择当前租户下已配置的灰度规则。灰度发布的流程，在语音转IVR流程时只适用于匹配到灰度规则的号码。
- 正式发布：正式发布的流程，在语音转IVR流程时适用于所有的号码。

#### 📖 说明

- 发布以后，系统会自动分配一个流程接入码给已发布的流程。
- “正式发布”和“灰度发布”状态的流程都支持克隆，通过克隆可以配置多个流程版本。流程创建完成后的初始版本为V1.0版本，每次克隆操作会在当前版本基础上增加0.1，例如V1.1版本。
- 同一个流程，只能同时存在一个正式发布版本和一个灰度发布的版本。发布克隆的版本时，会用当前版本对应替换已有的正式发布版本或者灰度发布版本。
- 正式发布和灰度发布时，必须有一个已发布的异常处理流程。
- 取消异常处理流程发布，必须没有已发布或灰度发布的流程。
- 异常流程可以灰度发布。

----结束

### 2.6.3.4 配置机器人跟踪

IVR在被座席引用后，座席能在接触记录中查看IVR流程详细信息。

#### 前提条件

存在已发布的IVR流程且配有转移图元。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 机器人管理>流程配置”，进入管理界面。

**步骤2** 选择“系统管理>系统设置”界面，选择跟踪设置页签。

**步骤3** 机器人跟踪单击“”，进入机器人跟踪配置页面。

**步骤4** 选择机器人接入码，单击“确定”，接入码配置完成。

最多可添加20个机器人接入码。

#### 说明

若流程接入码和流程轨迹均不配置，在接触记录中，查看的IVR流程为空。

---结束

#### 后续操作

当被跟踪的流程接入码绑定的IVR被座席使用的话，可在“客户接触历史 > 接触记录”中找到对应的接触记录，单击呼叫流水号后，进入接触记录详情页面，单击“点击查看当前流程轨迹”，可查看配置的流程轨迹详情，跟踪流程携带随路数据，不可编辑。

### 2.6.3.5 配置被叫

被叫指关联IVR流程的被叫号码，由接入码和扩展码组成。用户直接拨打的被叫号码，或者通过核心网转换后接入到云客服平台的被叫号码，都可以触发关联的IVR流程。一个被叫号码只可以关联到一个IVR流程中，一个IVR流程可以对应多个被叫号码。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 接入配置>被叫”，进入配置页面。


**步骤2** 单击“新建”，如所示配置被叫信息。

图 2-240 新建被叫配置

新建被叫配置

\* 接入码 4466

扩展码 请输入

\* 设备类型  IVR  技能队列

\* 请选择IVR 11

取消 保存

表 2-119 新建被叫配置页面的关键参数说明

| 参数名称   | 描述                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 接入码    | 通过直接呼叫“接入码+扩展码”的方式转IVR流程。<br>接入码来源于系统管理员添加租户时分配的接入码资源。 |
| 扩展码    | 通过直接呼叫“接入码+扩展码”的方式转IVR流程。<br>扩展码是由0-9、*、#组成的1-12位的字符串。 |
| 设备类型   | 请选择“IVR”，用于语音转IVR流程。                                   |
| 请选择IVR | 请根据需要选择已发布的IVR流程。                                      |

**步骤3** 单击“保存”，被叫路由配置完成。

配置完成的流程会自动同步到智能IVR侧。智能IVR侧根据流程的“流程接入码”保存流程信息。

----结束

### 2.6.3.6 配置流程轨迹

通过添加主叫号码，并通过OpenEye呼叫一个已关联IVR流程的被叫，可以查看到语音转IVR后流程的轨迹，如流程中每个图元的流转情况，便于定位问题。

流程轨迹属于公共模块，内容可参考智能机器人[查看流程轨迹](#)章节。


### 2.6.3.7 配置 IVR 录音

配置IVR录音，实现普通IVR通话流程开始录制和停止录制的功能。

## 操作步骤

- 步骤1** 操作员登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>>流程配置”。
- 步骤2** 选择“系统管理 > 系统设置 > 系统设置”，然后编辑CCIVRRECORDFLAG参数。
- 步骤3** 参数值设置为“开启”，即为开启录音，设置为关闭则不录音。
- 步骤4** 登录Openeye，拨打被叫中添加的接入码。若能听到机器人播放的提示音，正常完成通话，并且录音文件可从服务器的存储中获取表示配置成功。

图 2-241 配置 IVR 录音系统参数



| 参数名称               | 参数值   | 描述                 | 操作 |
|--------------------|-------|--------------------|----|
| SESSIONDATALEAN    | 30天   | 设置数据清理的时间          | 编辑 |
| FLOWRECORDFLAG     | 关闭    | 智能IVR通话流程是否开启录音的标识 | 编辑 |
| RECORDTHIRDAPI     | 关闭    | 是否开启调用第三方接口日志标识    | 编辑 |
| CCIVRRECORDFLAG    | 关闭    | 普通IVR通话流程是否开启录音的标识 | 编辑 |
| REPORTFLAG         | 不记录   | 是否将测试用例记录到报表       | 编辑 |
| SESSIONDTIMEOUT    | 1200秒 | 对话流程超时时间           | 编辑 |
| SLIENTHELPTIMEOUT  | 30秒   | 等待静默座席回复时间         | 编辑 |
| CONFIDENCE         | 0.5   | 机器人单次求助静默座席识别置信度阈值 | 编辑 |
| TRACELOGAUTOCLOSE  | 1小时   | 轨迹跟踪设置自动关闭时间       | 编辑 |
| FLOWIVRSVEFLAG     | 关闭    | IVR流程编排是否开启定时保存的标识 | 编辑 |
| FLOWIVRSVEINTERVAL | 5分钟   | IVR流程编排定时保存时间间隔    | 编辑 |

图 2-242 录音标识选择为开启

### 编辑智能IVR通话流程录音标识



----结束

### 2.6.3.8 查询转接流程记录

客户向客服代表发起音频呼叫，进入自助服务流程后转接给第三方。来话客户与第三方接通会话后，会话过程会进行录音。客户可查询流程转接记录并下载录音，便于解决问题。

## 前提条件

- 自助服务流程配置：  
配置了转移图元，类型为转第三方，并开启录音配置。
- 客服代表要求：
  - 具有“流程转接记录”的菜单权限。
  - 具有“录音在线播放”和“录音下载”的操作权限。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 流程转接记录”。

列表默认展示当前租户下的所有流程转接记录，默认保存90天。

**步骤2** 选择任一转接记录，单击“录音文件”列中“下载”或“播放”，获取录音文件。

### 📖 说明

此处下载的录音文件，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

播放和下载功能只适用于当前盘符。例如：当前盘符是Y盘，从Y盘切换到Z盘，将导致播放和下载失败。如果需要正常播放和下载历史文件，请从Z盘重新切换到Y盘。

---结束

### 2.6.3.9 典型配置实例


介绍一个完整IVR流程实例，详细说明各个图元的功能。

## 场景

运营商A需要配置一个IVR流程，具体需要实现的能力如下所示。



图 2-243 IVR 流程实例



## 需求分析

经过分析，流程实例配置过程中涉及到的图元及使用介绍如表1所示。

表 2-120 流程实例涉及的图元介绍

| 涉及图元 | 说明                |
|------|-------------------|
| 放音   | 播放欢迎语音和流程中所有的提示语。 |
| 语种选择 | 提供中文、英文语种供选择。     |

| 涉及图元 | 说明                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菜单配置 | 使用菜单控件，配置涉及的菜单： <ul style="list-style-type: none"><li>• 语种选择</li><li>• 会员信息服务，请按1</li><li>• 自助服务，请按2</li><li>• 合作加盟业务介绍，请按3</li><li>• 人工服务，请按0</li></ul> |
| 放音收号 | 提示：请输入身份号码，按#号键结束                                                                                                                                        |
| 时间选择 | 用于配置工作时间                                                                                                                                                 |
| 条件判断 | 用于结果判断                                                                                                                                                   |
| 转移   | 用于转会员服务队列、转外部号码、转人工                                                                                                                                      |
| 子流程  | 转自助服务子流程                                                                                                                                                 |

## 操作步骤

### 步骤1 准备所需的语音文件。

本场景中需要预先准备的语音文件：欢迎语、流程结束前的放音以及服务时间提醒放音。

### 步骤2 参考[配置语音文件](#)，配置所有的语音文件。

语音文件配置完成后，需要等待审核通过才能使用。


### 步骤3 参考[创建流程](#)，分别配置一个空的主流程和一个空的子流程。

建议先配置“自助服务子流程”，然后配置主流程。

### 步骤4 参考[编辑流程](#)，如[图2-244](#)所示编辑流程。

使用图元编辑流程前，请先定义流程中涉及的所有自定义参数，如传递身份证号的参数“idCardNum”，转第三方时需要传递号码的参数“3rdNo”。

图 2-244 配置实例流程图



步骤5 参考[发布流程](#)，发布流程。

步骤6 参考[配置被叫路由](#)，配置被叫路由。

----结束

## 结果验证

使用openeye直接拨打被叫号码，语音能按照配置的流程流转表示流程配置成功。

### 2.6.3.10 图元参考

介绍普通IVR流程涉及到的各个图元的名称和功能，了解各个图元的详细使用过程。

#### 须知

流程中单个图元的输入框字符串长度最大限制均为4096位。

#### 2.6.3.10.1 开始

开始图元仅用于标识流程开始，没有内部逻辑。

## 图元展示



开始

## 参数介绍

无。

## 典型使用场景

在流程开始时使用，标识流程的起始点。

### 2.6.3.10.2 子流程

实现某个具体任务的流程。在子流程后不支持配置其他流转。

## 图元展示



子流程

## 参数介绍

子流程图元的参数如下图所示。

| 流程属性        | 节点属性 |
|-------------|------|
| <b>基本属性</b> |      |
| 节点类型        | 子流程  |
| * 节点名称      | 子流程  |
| 描述          |      |
| <b>服务参数</b> |      |
| * 目标流程      | 测试分支 |
| 目标节点        | 分支判断 |

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 描述：图元的描述，可以根据需要自定义。

- 目标流程：需要跳转到的子流程的名称。在下拉列表框中，可以选择到当前租户已发布的子流程。
- 目标节点：选择需要跳转到的流程节点。当选择某个节点后，子流程就从跳转流程的跳转节点开始执行。

## 典型使用场景

一般用于处理某个独立的任务的流程。一般可以将某类公共的操作抽取出来作为一个子流程，便于复用。

### 2.6.3.10.3 结束图元

标识一个流程结束。

## 图元展示



## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 调用接口：选择您在“资源管理 > 业务接口”中配置的接口。
- 开始时间/结束时间：调用接口的时间，超过该时间段配置则不会调用接口执行相关任务。  
时间格式为HH:MM:SS，例如开始时间配置：00:00:00，结束时间配置：23:59:59，表示全天，任意时间走到结束图元都会调用配置的接口。
- 发送周期：接口调用的周期，单位为天，取值为整型，不超过365。若配置-1表示不按照周期调用，任意时间走到结束图元均会触发。

## 如何使用图元

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。

## 典型使用场景

如果您需要使用结束图元时调用第三方的接口实现某一个特定业务，为保证流程中无论遇到什么情况，都能走到结束图元，通常采用如下处理方式：

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，参考下图增加一个只有开始和结束两个图元的正常结束流程，此处的结束图元不需要配置调用接口。

图 2-245 正常结束流程编排示例



2. 保存并发布流程。
3. 选择“流程管理 > 流程编排”，添加一个实际业务的流程，流程中的最后一个图元请不要直接连接结束图元，请连接一个子流程图元，并将其流程转至2.1添加的正常结束流程。通过这种方式的处理，能确保业务流程无论在什么情况下都要走结束图元，包括流程转移之后也会走结束图元。

图 2-246 实际业务流程示例（子流程图元）



图 2-247 实际业务流程示例（结束图元）



#### 4. 保存并发布流程。

##### 📖 说明

当流程执行经过呼叫转移图元，且转移结果为成功时，不会调用结束图元中配置的第三方接口。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。


进入测试对话框中，单击“跟踪设置”，开启主叫号码跟踪。单击“开始呼叫”，测试机器人。

##### 📖 说明

若开始呼叫前不进行主叫号码设置，“主叫号码”默认为“123456789”。

**步骤5** 选择“流程管理 > 流程轨迹”，查询测试号码的流程检测结果，如下图所示，说明通过子流程走到了结束图元。

图 2-248 流程轨迹日志界面



----结束

### 2.6.3.10.4 音视频切换

实现用户呼叫IVR的流程中，进行媒体切换，包含音频切视频，视频切音频操作。

### 图元展示



### 参数介绍

音视频切换图元的参数如下图所示。





图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称
- 选择媒体类型：流程要切换成的媒体类型， 可选音频或视频

## 分支条件介绍

表 2-121 分支条件

| 名称   | 含义                       | 使用方法                |
|------|--------------------------|---------------------|
| 切换失败 | 音频切换视频<br>或者视频切换<br>音频失败 | 需要对切换操作失败做处理时使用该分支。 |

## 典型使用场景

常用在用户办理业务中进行音视频切换，改变沟通方式，根据不同场景使用对应的媒体能力，更直观的展示业务能力。

### 2.6.3.10.5 放音

播放一段语音或视频，不需要与用户进行交互，例如欢迎语提示音。放音支持8khz \* 8bit的wav格式语音文件、TTS文件以及视频文件。

## 图元样式



## 图元参数

放音图元的参数如下图所示。

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

语音提示

\* 节点名称

放音

描述

描述

### 语音提示

语音  文字转语音  视频  变量音

\* 放音文件

102菜单配置1

预览

播放内容从已上传并审核过的音频中选择

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”、“视频”和“变量音”四种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音：wav格式语音文件。目前UAP仅支持8khz \* 8bit的wav 格式语音文件。
  - 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件, 需要已经配置TTS通道。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。



- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。

- 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
- TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。

#### 📖 说明

您使用TTS功能时，需要联系系统管理员登录客户服务云为您的租间配置TTS服务器。

- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的“∨”可以选择。
- 变量音：通过设置语种、类型和内容自定义放音。

The screenshot shows the '节点属性' (Node Properties) configuration page. It is divided into two main sections: '基本属性' (Basic Properties) and '语音提示' (Voice Prompt). Under '基本属性', there are fields for '节点类型' (Node Type) set to '语音提示' (Voice Prompt), '节点名称' (Node Name) set to '放音' (Audio Playback), and a '描述' (Description) field. Under '语音提示', there are radio buttons for '语音' (Voice), '文字转语音' (Text-to-Speech), '视频' (Video), and '变量音' (Variable Audio), with '变量音' selected. Below this is a blue box with an information icon and the text '播放内容从以下选择中设置' (Set playback content from the following selection). There are three fields: '\* 语种' (Language) set to '普通话' (Mandarin), '\* 类型' (Type) set to '电话号码' (Phone Number), and '\* 内容' (Content) which is empty.

- 语种：选择放音语种。

#### 📖 说明

变量音选择语种非普通话和非英语时，需要联系运维人员定制语法包和语音文件。

- 类型：选择放音类型，支持电话号码、数字、时间（hh:mm:ss）、日期（yyyymmdd）、价格。
- 内容：选择放音内容，请选择全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）定义内容。

#### 📖 说明

如果类型选择为时间和日期，选择的变量格式需和括号中一致。

- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 分支条件介绍

表 2-122 分支条件

| 名称   | 含义                  | 使用方法       |
|------|---------------------|------------|
| 放音失败 | 音频/视频/文本转语音/变量音播放失败 | 播放失败时走该分支。 |

## 典型使用场景

- 语音转IVR流程后，播放欢迎语。
- IVR流程执行过程中或者执行结束前，播放语音提示。

### 2.6.3.10.6 放音收号

此图元功能和智能机器人中的放音收号图元功能一致，请参考配置智能机器人[放音收号](#)章节。

### 2.6.3.10.7 语种选择

设置语音播放时使用的语种。

## 图元展示



语种选择

## 参数介绍

语种选择图元的参数如下图所示。

流程属性    节点属性

**基本属性**

节点类型    语种选择

\* 节点名称    语种选择

描述    描述

\* 语种    中文

图元参数说明如下：

- 节点类型：语种选择，不可以修改。
- 节点名称：画布上显示的图元名称。
- 选择语种：语种选择，可以将后续流程根据语种区分不同的分支。当前支持中文、英文、葡萄牙语、泰语和西班牙语、法语、阿拉伯语，可选值由[2.6.3.2 音视频资源管理](#)中配置的语种决定。

## 典型使用场景

常用在需要用户选择语种的场景中，在播放让用户选择语言的提示音收音收号图元之后，例如用户按0则为选择中文，按1为选择英文，按2为选择泰语。

### 2.6.3.10.8 菜单配置

通过语音或者视频引导用户进行交互，提供多个选择项供用户选择，不同的选项对应不同的分支，可以用于处理不同的业务。

## 图元展示



## 参数介绍

菜单图元的参数如下图所示。

图 2-249 菜单配置

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型 菜单配置

\* 节点名称

描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 放音文件   
播放内容从已上传并审核过的音频中选择

### 菜单按键配置

| 按键                   | 描述                   | 操作     |
|----------------------|----------------------|--------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | ↑ ↓ 删除 |
| 必填项                  | 必填项                  |        |

[新建](#)

\* 收号等待时间  秒


\* 最大失败次数  次

图 2-250 高级配置





图元参数说明如下：

- 节点名称：画布上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”和“视频”三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音文件选择：wav格式语音文件。目前UAP仅支持:8bit, 8000Hz, 64kbps, 单声道的wav格式语音文件。
  - 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。

**TTS高级设置** 

配置界面包含以下元素：

- \* 音效**：下拉菜单，当前选择“女生朗读”。
- \* 音速**：下拉菜单，当前选择“低速朗读”。
- TTS扩展参数**：输入框，当前显示“TTS扩展参数”。

- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
  - 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
  - TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。
- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
  - 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的“∨”可以选择。
  - 菜单按键配置：流程中提供的服务选项，每个按键对应一个服务项。通过单击“新增”可以添加多个服务项。
    - 按键：键盘或者屏幕中可以选择到的数字键或字符键，如1、2、3、\*、#等。
    - 描述：按键对应的服务项介绍，描述信息可以展示在菜单中。例如：按键1查询会员信息，表示选择按键1后可以查询会员信息。
    - 操作：通过新增操作可以增加服务项，通过删除操作可以删除服务项，通过上移、下移操作可以调整服务项的顺序。
  - 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
  - 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。
  - 高级配置：单击“高级配置+”可以展开高级配置区域，单击“收起”可以隐藏高级配置区域。
    - 收号错误：通过打开开关“”，启用收号错误后的放音能力。结合“最大失败次数”，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
    - 收号超时：通过打开开关“”，启用收号超时后的放音能力。结合“收号等待时长”，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。

**说明**

- 高级配置中的“收号错误”、“收号超时”默认不启用。当不启用时，失败后将重新播放放音收号图元配置的语音提示。
- 当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。
- 所有的参数配置完成后，单击“保存”。



## 分支条件介绍

表 2-123 分支条件

| 名称      | 含义               | 使用方法                |
|---------|------------------|---------------------|
| 超时或其他按键 | 收号超时或者按键值超出设置范围。 | 收号超时或者按键值超出设置范围时触发。 |

## 典型使用场景

在流程中需要提供多个服务项供选择时使用。例如，用户查询会员信息请按1，查询流量信息请按2，投诉建议请按3，人工服务请按0等。

### 2.6.3.10.9 呼叫转移图元

将呼叫转移到IVR自助流程（即原有的按键流程）或人工座席。

## 图元展示



## 参数介绍

图 2-251 节点属性

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 服务参数

转移类型

路由值

随路数据  

主叫号码

开启录音

录音文件名

录音服务节点编号

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 呼叫转移类型：
  - 1：转技能队列（指定路由扩展码）
  - 2：转IVR
  - 3：转技能队列（指定名称）
  - 10：转技能队列（自定义路由）
  - 4：转座席

- 5: 转接第三方号码
  - 6: 在线数字辅助
  - 9: 转音视频熟客
  - 7: 转多媒体熟客
  - 8: 转技能队列（多媒体座席所在技能队列）
  - 31: 转熟客留言
  - 32: 转技能队列留言（指定名称或接入码）
  - 33: 转座席留言
- 呼叫转移路由值，使用下拉框形式，选中对应类型即可。
    - 如果“转移类型”设置为“转技能队列（指定路由扩展码）”，则设置为转技能队列的扩展码。该配置项需确保人工流程与当前流程在同一个系统接入码下，人工技能队列通过被叫中的扩展码进行转接。

图 2-252 扩展码



- 如果“转移类型”设置为“转IVR”，则设置为IVR的流程接入码。在与云联络中心集成模式部署模式下，IVR的流程接入码如图所示。



- 如果“转移类型”设置为“转技能队列（指定名称）”，则路由值设置为需要转移到的座席所属技能队列的名称，例如“话务1组”。您可在“配置中心>员工中心>技能”界面查看技能队列名称。
- 如果“转移类型”设置为“转技能队列（自定义路由）”，则需要配置对应的路由策略。
- 如果“转移类型”设置为“转座席”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号。

- 如果“转移类型”设置为“转接第三方号码”，则直接填写第三方号码。
  - 如果“转移类型”设置为“在线数字辅助”，则配置为与第三方智能化系统约定的流程路由码。
  - 如果“转移类型”设置为“转音视频熟客”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转多媒体熟客”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转技能队列（多媒体座席所在技能队列）”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号或对应的变量。
  - 如果“转移类型”设置为“转熟客留言”，无需配置。
  - 如果“转移类型”设置为“转技能队列留言（指定名称或接入码）”，则设置为需要转移到的座席所属技能队列的名称或者接入码。
  - 如果“转移类型”设置为“转座席留言”，则设置为需要转移到的座席对应的平台工号或对应的变量。
- 路由策略，当“转移类型”选择“转技能队列（自定义路由）”时，需要选择路由策略，路由策略包含百分比和号段两种方式。

图 2-253 设置自定义路由策略（百分比）

服务参数

转移类型

\* 路由策略  百分比  号段

| 技能队列                                     | 百分比                             |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="text" value="autioSkill1"/> | <input type="text" value="54"/> |  |
| <input type="text" value="autioSkill2"/> | <input type="text" value="46"/> |  |

图 2-254 设置自定义路由策略（号段）

**服务参数**

转移类型

\* 路由策略  百分比  号段

\* 默认技能队列

\* 匹配规则  前缀  后缀

| 技能队列                                     | 前缀                               |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="text" value="autioSkill1"/> | <input type="text" value="188"/> |  |
| <input type="text" value="autioSkill2"/> | <input type="text" value="186"/> |  |

[+ 添加](#)

- 技能队列百分比配置，当选择路由策略为百分比时，需要配置多个技能队列及其路由占比，呼叫转移时，将通过此处配置的技能队列百分比来动态分配转移的技能队列。



表 2-124 技能队列百分比参数说明

| 元素/组件名称 | 类型   | 元素/组件描述              | 取值范围           | 触发事件 | 备注                                                             |
|---------|------|----------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 技能队列    | 下拉列表 | 选择需要转移的技能队列          | 除多媒体类型外的所有技能队列 | 单击   | <ul style="list-style-type: none"> <li>无法选择重复的技能队列。</li> </ul> |
| 百分比     | 输入框  | 在分配转移技能队列时，所选技能队列的占比 | 1-100          | 输入   | 所有技能队列占比总和需要等于100。                                             |

| 元素/组件名称                                                                              | 类型 | 元素/组件描述       | 取值范围 | 触发事件 | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|------|----|
|     | 按钮 | 删除该行技能队列百分比配置 | -    | 单击   | -  |
|  添加 | 按钮 | 添加技能队列百分比配置   | -    | 单击   | -  |

- 默认技能队列，当选择自定义路由策略为号段时，需要选择一个技能队列作为号段配置无法匹配时默认转移的技能队列。
- 匹配规则，当选择自定义路由策略为号段时，需要选择匹配规则，可以选择前缀或后缀匹配。
- 号段匹配规则配置，当选择自定义路由策略为号段时，可以选择不同的技能队列，并为其配置不同的前缀或后缀，在进行呼叫转移时，会根据此处配置的前缀或后缀依次与主叫号码进行匹配，当前缀或后缀完全匹配时，会选择对应的技能队列进行转移。

表 2-125 号段匹配规则配置参数说明

| 元素/组件名称                                                                                | 类型   | 元素/组件描述                    | 取值范围           | 触发事件 | 备注                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 技能队列                                                                                   | 下拉列表 | 选择需要转移的技能队列                | 除多媒体类型外的所有技能队列 | 单击选择 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无法选择重复的技能队列</li> </ul> |
| 前缀/后缀                                                                                  | 输入框  | 在分配转移技能队列时，与主叫号码进行匹配的前缀或后缀 | -              | -    | -                                                               |
|     | 按钮   | 删除该行技能队列号段配置               | -              | 单击   | -                                                               |
|  添加 | 按钮   | 添加技能队列号段配置                 | -              | 单击   | -                                                               |

- 随路数据：随路数据支持JSON格式（支持携带流程变量和全局变量）。可手动输入，也可通过点击编辑按钮在弹窗中进行编辑输入。

图 2-255 设置随路数据-转技能队列（含人工和多媒体）

### 设置随路数据 ×

队列排列

传递数据

| 传递参数                                   | 参数值                                        | 操作 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| <input type="text" value="serviceld"/> | = <input type="text" value="{FLOW.test}"/> |    |

[+ 添加](#)

图 2-256 设置随路数据-转熟客（含人工和多媒体）

### 设置随路数据 ×

指定渠道接入码

熟客模式

时间范围（分钟）

传递数据

| 传递参数                                   | 参数值                                        | 操作 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| <input type="text" value="serviceld"/> | = <input type="text" value="{FLOW.test}"/> |    |

[+ 添加](#)

图 2-257 设置随路数据-转其他



生成的完整JSON数据格式如下：

```
{
  "wait": "Y",
  "isSpecifyAccessCode": "true",
  "type": "T",
  "time": "30",
  "starttime": ""
  "data": {
    "serviceld": "${FLOW.test}",
    "yy": "bbb"
  },
}
```

表 2-126 随路数据参数说明

| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key         | 类型 | 元素/组件描述                     | 取值范围                                                                  | 触发事件 | 备注                 |
|---------|---------------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 队列排队    | wait                | 开关 | 转技能队列时，是否允许在技能队列中等待，持续至会话超时 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Y</li> <li>N</li> </ul>        | 单击   | 仅转技能队列时可设置，含人工和多媒体 |
| 指定渠道接入码 | isSpecifyAccessCode | 开关 | 转熟客时，表示是否转移到当前渠道            | <ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> <li>false</li> </ul> | 单击   | 仅转熟客时可设置，含人工和多媒体   |



| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key | 类型   | 元素/组件描述           | 取值范围                                   | 触发事件 | 备注                                                                                                                                                |
|---------|-------------|------|-------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 熟客模式    | type        | 下拉列表 | 转熟客时，指定时间的方式      | 1: 指定分钟内的熟客<br>2: 时间范围内的熟客<br>3: 当天的熟客 | 单击选择 | 仅转熟客时可设置，含人工和多媒体                                                                                                                                  |
| 传递数据    | data        | 表格   | 指定呼叫转移时，需要携带的随路数据 | -                                      | -    | -                                                                                                                                                 |
| 传递参数    | 自定义         | 输入框  | 指定随路数据中的Key       | -                                      | 输入   | <ul style="list-style-type: none"><li>当需要获取客户类型字段时，请设置传递参数为：<br/>customerEntityName</li><li>当使用业务引导的可视化流程时，请设置传递参数为：<br/>serviceRequest</li></ul> |

| 元素/组件名称 | JSON数据中的Key | 类型  | 元素/组件描述        | 取值范围 | 触发事件 | 备注                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------|-----|----------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数值     | -           | 输入框 | 指定随路数据中对应Key的值 | -    | 输入   | <ul style="list-style-type: none"> <li>可使用变量，使用形式如：\${FLOW.variable}</li> <li>当需要获取客户类型字段时，参数值为：account或contact。</li> <li>当使用业务引导的可视化流程时，参数值为“配置中心 &gt; 工作台配置 &gt; 业务引导配置”界面配置的可视化流程的名称，即<a href="#">步骤7</a>中创建的流程名称。</li> </ul> |
| 操作      | -           | 按钮  | 删除当前行的随路数据     | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 添加      | -           | 按钮  | 增加一行随路数据       | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 取消      | -           | 按钮  | 取消编辑           | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 确定      | -           | 按钮  | 回填JSON格式的随路数据  | -    | 单击   | -                                                                                                                                                                                                                                |

- 主叫号码：
  - 当呼叫转移类型为5（转移第三方号码时），则使用此字段的号码作为主叫号码。
  - 当呼叫转移类型为9（转熟客时），则使用此字段设置的变量作为客户的来电号码，默认为SYS.callingNumber
- 开启录音：当呼叫转移类型为5（转移第三方号码时），支持智能IVR转第三方号码录音，会出现此复选框，其余呼叫转移类型不显示此选项。选中后会出现以下两个输入框：

- 录音文件名：输入流程变量，例如FLOW.recordPath。
- 录音服务节点编号：输入流程变量，例如FLOW.serviceNo。

#### 📖 说明

智能IVR的录音文件支持前台播放和下载，路径“客户接触历史 > 流程转接记录”>。

## 分支条件介绍

表 2-127 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                             |
|----------------|----------|----------------------------------|
| SUCCESS        | 转移成功     | 呼叫转移成功时触发。                       |
| FAILED         | 转移失败     | 呼叫转移失败时触发，触发后不会中断流程，也不会自动进入异常流程。 |
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件。         |

## 如何使用图元

当需要将客户呼叫转移到云联络中心的其他目的设备时，例如转移到普通IVR自助流程，或转移到座席。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据文本框处的提示设置转移类型以及转移路由值。


## 典型使用场景

下面使用呼叫转移图元实现智能IVR流程转普通IVR，携带随路数据（JSON）的简单配置示例。

**步骤1** 操作员登录客户服务云。

**步骤2** 配置普通IVR。

1. 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”，增加普通IVR。
2. 参照下图添加流程变量并配置赋值图元的参数。



3. 配置一个通过随路数据判断条件。




4. 配置变量音放音。



5. 保存并发布流程。


### 步骤3 配置智能IVR。

1. 选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。
2. 选择“流程管理 > 流程编排”，增加智能IVR流程，参考下图添加呼叫转移图元，以及配置呼叫转移图元的服务参数。



3. 保存并发布流程。

4. 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。



**步骤4** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤3**添加的智能IVR。

**步骤5** 登录Openeye，拨打被叫中添加的接入码，如果可以收听到“10000”，代表成功获取智能IVR传递过来的随路数据 service\_id: 10000。

----结束

### 2.6.3.10.10 错误次数清零图元

当意图匹配失误次数过多，需要将客户转到其他流程时，使用该图元将之前的匹配错误记录清零。

#### 图元展示



错误次数清零

#### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。

#### 分支条件介绍

表 2-128 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

#### 如何使用图元

当不需要对语义识别次数和按键错误次数进行累加时，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上。


#### 典型使用场景

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>语义理解服务”

**步骤2** 配置领域和意图。

1. 选择“知识管理 > 领域管理”，单击右上角“新增”，填写“名称”，单击“保存”。

图 2-258 新增领域界面



2. 单击新创建领域的名称，进入“意图管理”页面。
3. 单击“新增 > 一般意图”，填写意图名称，语料以及响应，单击“保存”。

图 2-259 新建意图界面



4. 勾选新添加的意图，单击“激活”，激活新增的意图。

### 步骤3 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-260 需添加的流程变量





图 2-261 流程编排示例（语义识别图元）



- 语义识别下的机器人回复图元选择回复变量：FLOW.answer，表示回复匹配到的意图的回复语。
- 语义识别error3条件下的机器人回复图元选择回复变量：FLOW.error3，表示回复语义识别错误3次后的回答：错误三次。


### 3. 保存并发布流程。

**步骤4** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。不停输入错误的语料，机器人一直回答“未知意图”，若超过三次仍未回复错误三次，则表示错误次数清零图元在流程中生效。

图 2-262 测试机器人界面



----结束

## 2.6.3.10.11 分支判断图元

作分支判断的图元。

### 图元展示



分支判断

### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 条件名称：填写对应的条件名称。
- 条件表达式：定义当前图元的出口有哪些分支。

在输入框中输入条件表达式，可以包含参数名、值和复杂运算。表达式经过一系列运算，最终返回Boolean类型的值，如true或者false。

- 流程变量引用格式为：FLOW.参数名称，系统变量引用格式为：SYS.参数名称，全局变量引用格式为：GLOBAL.参数名称。



- 条件表达式中运算符的优先级为：括号>算数运算符>关系运算符>逻辑运算符，除算数运算符中\*、/、%比+、-的优先级高，其他同一级的运算符优先级相同，各类运算符包含的符号如下：

括号：()

算数运算符：\*、/、%、+、-（本级运算符\*、/、%比+、-的优先级高）

关系运算符：>、>=、<、<=、==、!=

逻辑运算符：&&、||

基础逻辑表达式之外，也支持基于mvel2表达式的函数，例如：这里先定义了流程变量FLOW.testvalue值为abc，使用contains函数判断是否包含d字符，判断结果为false，不走该分支。

### 条件分支



### 新建

类似的，可以使用简单函数：

FLOW.testvalue.substring(0,1)=='d' 判断首字符是否是d；

FLOW.testvalue.endsWith('c') 判断是否以c结尾；

条件判断如果有其他函数需求，请在华为工程师指导下进行开发。

- 单击“新建”可以添加多个条件，每个条件都可以对应一个流程分支。条件分支数量最大值为20。

- 单击“”可以删除对应的条件。

- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

- 分支：单击分支判断图元与分支图元的连线，在下拉列表框中选择该分支对应的条件。如不选择，则表示为默认分支，当所有条件均不满足时走默认分支。


## 分支条件介绍

表 2-129 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| SYSError_I<br>NNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要根据不同的条件执行不同分支流程时使用该图元。使用该图元可以使流程逻辑走向更清晰。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后单击“条件分支”下的  新建 添加条件表达式。

## 典型使用场景

分支判断图元的使用可参见[典型使用场景](#)，按键识别图元典型使用场景中包含了分支判断图元。

### 2.6.3.10.12 逻辑循环图元

表示对某对象循环执行操作直到符合某个条件。

## 图元展示



逻辑循环

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 计数器：一个流程变量，用于存放列表中元素的个数。
- 循环列表：需要遍历的对象是谁，通常该对象列表为当前节点之前的节点已经获取的值，例如通过存储过程获取的客户列表。
- 循环对象：一个流程变量，用于存放遍历对象列表时每次取到的对象的值。

除了逻辑循环图元的四个变量，还有两个默认的分支：inLoop和outLoop。inLoop是进入循环时执行的逻辑，即遍历列表时执行的一些动作，outLoop则是遍历完了再执行的动作。

## 分支条件介绍

表 2-130 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| inLoop         | 遍历循环列表   | 循环列表未遍历完时，触发inLoop分支。               |
| outLoop        | 循环列表已遍历完 | 循环列表遍历完时，触发outLoop分支。               |
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要重复执行某个操作直到符合一定条件时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后配置循环条件以及循环的数据对象。

## 典型使用场景

下面使用逻辑循环图元示例一个通过循环实现字符串拼接的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>流程配置>智能IVR”

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-263 需添加的流程变量





图 2-264 流程编排示例（逻辑循环图元）




- 走inLoop条件分支的机器人回复图元，遍历FLOW.list输出里面的值。
  - 走outLoop条件分支的机器人回复图元输出FLOW.out，提示循环结束。
3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人直接输出对列表的字符串拼接后的结果表示配置成功。

图 2-265 测试机器人界面



----结束

### 2.6.3.10.13 变量赋值图元

参考JSON数据调用图元使用，主要用于获取随路数据和赋值操作

#### 图元展示



#### 参数介绍

无

## 分支条件介绍

表 2-131 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

(1)当随路数据内容为JSON格式时，可以使用该图元获取随路数据指定节点的参数并赋值的功能。

(2)如果业务需要对数据处理，比如截取、获取长度、转换、判断等，可以使用**内置函数**

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景

当用户呼入云联络中心，路由到了某个技能队列，而该技能队列座席全忙时，如果该技能队列设置了等待音通过智能IVR流程播放时，智能IVR流程可使用该图元，用于获取当前用户当前的排队状态，并向用户播放。用户因此可通过排队状态，决定是否要继续等待。

### 场景一：变量赋值

**步骤1** 数据赋值时，赋值支持字符串和整型数据，同时支持表达式计算。整型数据支持+、-、\*、%（）等四则运算，数据支持FLOW和GLOBAL、SYS等。示例：  
(FLOW.xxx+FLOW.yyy)\*GLOBAL.zzz 注意在使用/除法时，需要用字符串类型的数据接收计算结果，整型不支持带小数。字符串数据支持比较、大小写转换、字符串拼接、求子串、求长度。示例：FLOW.aaa=="华为" FLOW.bb.toUpperCase() FLOW.A.toLowerCase() FLOW.hua+FLOW.wei FLOW.len.substring(0,3)FLOW.zzzz.length()

## 基本属性

|        |      |
|--------|------|
| 节点类型   | 菜单配置 |
| * 节点名称 | 变量赋值 |
| 描述     | 描述   |

[变量赋值](#) 获取随路数据

## 变量赋值

| 变量名                 |   | 变量值 | 操作 |
|---------------------|---|-----|----|
| GLOBAL.zytest       | = | 111 | 🗑️ |
| <a href="#">+新建</a> |   |     |    |

## 方法调用

| 方法返回值               |   | 方法名     | 方法参数                                 | 操作 |
|---------------------|---|---------|--------------------------------------|----|
| GLOBAL.file<br>ame  | = | strSt ▾ | GLOBAL.voi<br>ce<br>GLOBAL.tes<br>t1 | 🗑️ |
| <a href="#">+新建</a> |   |         |                                      |    |

1. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的排队信息表示配置成功。

----结束

**场景二：获取随路数据**

### 步骤1 编排流程。

例如有随路数据为: {"data":{"test": "随路数据测试"}}

使用“变量赋值”图元，将随路数据中的test字段值赋值给流程变量FLOW.str1，此时FLOW.str1的值为“随路数据测试”。

图 2-266 获取随路数据



1. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。
2. 配置普通IVR，使用转移图元，选择转移到智能ivr，配置随路数据
- 3.在智能ivr流程中配置变量赋值图元，获取随路数据中配置变量接收普通IVR传过来的随路数据

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，查看智能ivr流程中获取的随路数据是否正确。

----结束

### 2.6.3.10.14 规则校验 V2 图元

对用户输出或者输入的信息进行规则校验。

#### 图元展示



## 参数介绍

图 2-267 规则校验 V2 参数

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型

\* 节点名称

描述

**服务参数**

\* 待校验变量

特殊按键结尾

包含字符

**校验规则**

| 规则名称                             | 规则参数 | 操作 |
|----------------------------------|------|----|
| <input type="text" value="请选择"/> |      |    |

[+ 添加](#)

- 待校验变量：输入待校验参数对应的变量，比如：IVRREQUEST.input
- 特殊按键结尾：指定待校验参数的结束字符，包含如下选项：
  - 带#号
  - 带\*号
  - 带#或\*号
  - 不带特殊按键
- 包含字符：指定待校验参数允许包含的字符，可多选，包含如下选项：
  - 匹配所有数字
  - 匹配所有大写字母
  - 匹配所有小写字母
  - 匹配字母、数字、下划线



- 空字符

## 校验规则

- 规则名称：选择校验规则，包含如下规则：
  - 最小长度
  - 最大长度
  - 长度范围
  - 最小值
  - 最大值
  - 取值范围
  - Email
  - URL
  - 时间格式
  - 十进制数字
  - 正整数
  - IP地址
  - 字母数字下划线（非数字开头）
- 规则参数：输入规则参数，支持变量。

## 分支条件介绍

表 2-132 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SUCCESS        | 校验成功     | 校验成功时触发。                            |
| FAILED         | 校验失败     | 校验失败时触发。                            |
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要对客户的语音或键盘输入信息进行规则校验，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后根据参数介绍填写相应的参数。

## 典型使用场景

下面使用规则校验图元示例一个校验客户输入是否为有效日期的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。

- 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型，该变量的缺省值用于向客户播放。

图 2-268 新增变量

### 新增变量

\* 变量名称

变量描述


\* 数据类型

整型     字符型     长整型

浮点型     列表     对象

缺省值

图 2-269 流程编排示例（规则校验图元）



- 走SUCCESS条件分支的机器人回复图元请选择回复文本：“SUCCESS”，说明时间满足格式要求。
- 走FAILED条件分支的机器人回复图元请选择回复文本：“FAILED”，说明时间不满足格式要求。


- 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据客户输入的时间回答SUCCESS或FAILED表示配置成功。

图 2-270 测试机器人界面



----结束

### 2.6.3.10.15 接口调用图元

当需要调用第三方系统接口实现某功能时使用该图元，如果不选择接口，直接添加参数并赋值，也可实现赋值图元相应的功能。

## 图元展示



接口调用

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 接口类型：请选择需要调用的接口类型。取值范围：内置接口，自定义接口。内置接口现两个：
  - 记录问答：用于记录问卷标识、问题标题、用户回答意图、用户原始答等信息；
  - 获取APIFabric token：用于获取APIFabric token的接口，机器人调用接口成功后token会记入缓存，有效期内会直接从缓存中获取。修改aksk后，原有的

缓存不会被清理，在缓存有效期内调用APIFabric token接口会失败。如果调用APIFabric token接口需要立即生效，可以将本流程绑定到新的机器人。

- 调用接口：选择您在“资源管理 > 业务接口”中添加的接口。
- 变量赋值：即变量名和变量值。由于接口返回的出参只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义变量，将接口出参的值赋给它。
- 条件分支：即条件名和条件表达式。定义当前图元的出口有哪些分支，例如可以根据某个出参的取值来设置分支，每个分支可以指定不同的后续流程。
- 方法调用：如果业务需要对数据处理，比如截取、获取长度、转换、判断等，可以使用**内置函数**。

## 分支条件介绍


表 2-133 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |
| SYSERROR_INTERFACE | 接口调用失败   | 接口调用异常时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。         |

## 如何使用图元

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后选择需要调用的接口，被调用的接口需要事先在“资源管理 > 业务接口”中维护，或在弹窗的选择接口弹窗中点击添加。如果使用该图元赋值，可无需选择接口，直接添加缓存变量名，将其赋值。此时需要事先维护全局变量。

## 典型使用场景



## 说明

被调用的接口返回字段包含returnCode时，如果returnCode值为"0"时表示成功，其余值为失败。

### 2.6.3.10.16 数据表图元

通过数据表图元查询配置数据，然后通过逻辑判断走不同的分支或者做下一步数据处理。

## 图元展示



数据表

## 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 数据表名：需要检索的数据表名称。
- 检索页：需要检索的数据表页码，填写整型的值或变量，如果不填默认查询第一页，页大小固定为10。
- 检索条件：检索数据表的条件。
  - 当字段为字符型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=、like、in。字符型的值不需要加引号。如果运算符为in，字段值为列表类型，值需要加双引号，如：["西瓜","苹果"]。
  - 当字段为整型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=、in。
  - 当字段为日期类型时，运算符支持：=、>、>=、<、<=、!=。字段值请填写时间戳，支持字符型或长整型的值或变量，单位：毫秒。字符型的值或变量不需要加双引号。
- 返回记录：设置保存检索结果的变量，填写列表类型变量。
- 返回总数：设置保存检索结果总数的变量，填写整型变量。

## 分支条件介绍

表 2-134 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | ODFS内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要从用户自定义的数据表中检索数据，使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，选择数据表并添加检索条件。

## 典型使用场景

通过使用IVR流程查询牛奶品牌、价格、库存，介绍数据表图元在实际业务场景应用。

## 前提条件

您已经参考 [3.4.4 添加数据表](#) 章节添加数据表。例：

| 字段ID    | 字段名称      | 字段类型 | 字段长度 | 默认值 | 描述 | 是否加密 | 操作    |
|---------|-----------|------|------|-----|----|------|-------|
| 0913002 | milkCount | 1    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |
| 0913001 | milkName  | 0    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |
| 0913003 | milkPrice | 0    | 64   |     |    |      | 删除 编辑 |

## 操作步骤

下面使用数据表图元示例一个检索数据并做下一步数据处理的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。
3. 保存并发布流程。

图 2-271 需添加的流程变量

流程变量 新建

- result (列表)
- total (整型)
- noData (字符型)

缺省值: 无数据

图 2-272 流程编排示例（数据表图元）



**步骤3** 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。进入测试对话框中，单击“开始呼叫”，测试机器人。



----结束

### 2.6.3.10.17 存储过程图元

使用存储过程与数据库交互的图元。

#### 图元展示



#### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。

- 描述：节点的详细说明信息。
- 存储过程：选择您在“配置中心>IVR流程配置>资源管理 > 存储过程”中添加的存储过程。
- 缓存变量名/响应中的属性名：即流程变量及其取值。由于存储过程返回的出参只能在当前节点有效，如果您需要在后续流程中应用该值，可在此处定义缓存变量，将接口出参的值赋给它
- 条件名/条件表达式：定义当前图元的出口有哪些分支，例如可以根据存储过程的某个出参取值来设置分支，每个分支可以指定不同的后续流程。

## 分支条件介绍

表 2-135 分支条件

| 名称                 | 含义          | 使用方法                                                               |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 自定义条件分支            | 可自己编写多个条件分支 | 满足自定义的条件表达式时，触发该分支。                                                |
| SYSERROR_INNER     | odfs内部错误    | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。                                |
| SYSERROR_INTERFACE | 业务接口调用失败    | 当使用业务接口调用图元进行第三方接口调用时发生错误，会触发该分支条件。<br>该分支一般应用于业务接口调用图元指向后续节点的连线上。 |

## 如何使用图元

通常需要将数据入库时使用。该图元当前不支持在公有云场景下应用。在独立部署场景下，访问的数据库需要和OIAM系统部署在同一安全域，确保数据访问安全。

当前支持MySQL数据库、Oracle数据库和Gauss数据库的存储过程应用。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后选择需要调用的存储过程，设置存储过程入参的值，并添加缓存变量，暂存存储过程的出参信息。出参中存在列表类型，需要用户按照规则单独设置。

## 典型使用场景

下面介绍如何使用存储过程图元。

**步骤1** 操作员登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>IVR流程配置”。

**步骤2** 配置数据库。

1. 请联系系统管理员为数据库的URL添加白名单。
2. 选择“资源管理 > 存储过程”，选择存储过程数据库管理，单击“添加”。



图 2-273 配置存储过程数据库界面

步骤3 配置存储过程。

1. 获取到已开发好的存储过程脚本。例如：

图 2-274 存储过程脚本示例

```

1 create table t_NumService(Calling_Num varchar(60) primary key, ADsl_Num varchar(60));
2
3 DELIMITER //
4 drop procedure if exists p_addNum;
5 CREATE PROCEDURE p_addNum(
6     IN callingNum varchar(60),
7     IN adslNum varchar(60),
8     out Status boolean)
9 BEGIN
10     set Status = False;
11     insert into t_NumService(Calling_Num, ADsl_Num)
12     values(callingNum, adslNum);
13     on Duplicate key update ADsl_Num = adslNum;
14     commit;
15     set Status = True;
16 END;
17 //
18
19 drop procedure if exists p_searchNum;
20 CREATE PROCEDURE p_searchNum(
21     IN callingNum varchar(60),
22     out oldNum varchar(60))
23 BEGIN
24     select min(ADsl_Num) into oldNum from t_NumService where Calling_Num = callingNum;
25 END;
    
```

2. 选择“资源管理 > 存储过程”，选择存储过程管理，单击“添加”。

图 2-275 基本信息配置界面

图 2-276 入参配置界面

| 参数名      | 参数描述 | 数据类型 | 操作 |
|----------|------|------|----|
| inParam1 |      | 字符串  | 删除 |
| inParam2 |      | 字符串  | 删除 |
| inParam3 |      | 字符串  | 删除 |


图 2-277 出参配置界面



**步骤4** 配置智能IVR流程。存储过程图元和接口图元的使用基本一致，选择已经配置的存储过程，填写入参，出参按需取值赋值给变量以便流程后面使用。


1. 选择“资源管理 > 变量管理 > 自定义变量”，单击新建，添加一个系统变量，用于接收存储过程的出参。

图 2-278 添加的系统变量



2. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。

图 2-279 流程编排示例（存储过程图元）



机器人回复图元请选择应答变量：GLOBAL.xxxx，将存储过程输出的号码回复给客户。

3. 保存并发布流程。
4. 选择“智能机器人”，将流程绑定机器人。

**步骤5** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤6** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，机器人若能依据主叫号码查询出存储过程输出的号码回复给客户表示配置成功。

----结束

### 2.6.3.10.18 时间选择图元

根据不同的时间有不同的编排能力，即有多个地区，每个地区的放假时间可能不一样，流程编排时，需要根据放假时间和工作日需要做不同的编排处理。

#### 图元展示



#### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 星期选择：选择工作的星期数。
- 服务时间段：选择工作的开始时间与结束时间。
- 特定服务日期：指定具体某一天或多天为工作日期。
- 特定非服务日期：指定具体某一天或多天为非工作日期。

日期的时区以系统管理员创建租间时设置的租间时区为准，若创建租间时未进行设置，日期的时区以内置变量的timezone为准。

各日期配置的优先级为：特定非服务日期>特定服务日期>星期选择。

#### 分支条件介绍

表 2-136 分支条件

| 名称                | 含义       | 使用方法                                |
|-------------------|----------|-------------------------------------|
| NON_SPECIFIC_TIME | 非指定工作时间  | 不在指定工作时间时会触发该分支条件。                  |
| SYSEERROR_INNER   | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

多个地区，每个地区的放假时间可能不一样，流程编排时，可以根据放假时间和工作日需要做不同的编排处理。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景

下面使用时间选择图元示例一个当前时间为工作日进行后续业务处理的场景。

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能机器人。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-280 需添加的流程变量




图 2-281 流程编排示例（时间选择图元）





图 2-282 引用工作日历模板



机器人回复图元请选择回复变量：FLOW.response，若为设置的工作时间给客户回复：当前为工作时间，请问您需要办理什么业务。

3. 保存并发布流程。

**步骤3** 选择“智能机器人”，将实际业务流程绑定机器人。

**步骤4** 选择“智能机器人”，在对应机器人的最后一列单击“呼叫测试”。

进入测试对话窗口中，单击“开始呼叫”，测试机器人。机器人依据当前时间是否为工作时间进行回复表示配置成功。

---结束

### 2.6.3.10.19 信息查询图元

查询当前用户在队列中的状态信息。通常用于在座席全忙时向用户播放等待提示音，该等待提示音可通过IVR进行播放。

当前系统支持查询排队位置，以及技能队列中的全部在线座席数，还有预计接入座席需要等待的时长。

查询座席所在技能队列信息。

查询用户是否在特殊名单内。

### 图元展示



### 参数介绍

- 查询排队信息
  - 查询类型：使用该图元可查询的信息类型，当前支持查询排队信息。排队信息使用场景是转移到技能队列时启用伴随IVR流程查询排队信息。
  - 查询结果
    - 排队位置：用户在当前排队技能队列中的位置，即在该用户前排队的人数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 在线座席数：用户所在技能队列的全部在线座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
    - 预计等待时间：用户在排队过程中，预计接通座席的时间，该参数受排队位置和在线座席数影响。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。排队预计等待时间依靠队列模型计算，结果有一定的偏差，请合理使用。
- 查询队列信息
  - 查询类型：  
队列信息：转移到技能队列之前查询队列信息。
  - 请求参数：  
技能队列：待转移的技能队列。

- 查询结果：
  - 排队人数：用户转移技能队列之前，查询当前技能队列排队人数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
  - 在线座席数：用户待转移技能队列的当前全部在线座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
  - 空闲座席数：用户待转移技能队列的当前全部在线并空闲座席数。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。
  - 预计等待时间：用户转移技能队列之后，预计接通座席的时间。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。排队预计等待时间依靠队列模型计算，结果有一定的偏差，请合理使用。
- 查询队列名称
  - 查询类型：

队列名称：当前支持根据座席工号查询到座席所在技能队列名称。  
场景是转移到座席所在技能队列之前，根据座席工号查询到技能队列名称。
  - 请求参数：

座席工号：座席工号，支持流程变量或常量
  - 查询结果：

队列名称：座席工号所在技能队列中权重最高的音频技能队列名称，请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。  
技能队列权重可以在“配置中心>员工中心>座席管理”页面配置。
- 查询特殊名单
  - 查询类型：

特殊名单信息：当前支持根据用户号码查询用户是否在特殊名单中，根据查询的特殊名单结果配置走不同的下一步处理流程。  
特殊名单暂指黑名单
  - 查询结果：

存在于特殊名单的标识：标识主叫号码是否存在特殊名单中，请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。  
特殊名单存在标识结果值：0标识不存在于特殊名单，1标识存在于特殊名单。

## 分支条件介绍

表 2-137 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 如何使用图元

当需要查询当前用户在队列中的状态、特殊名单等信息时，可以使用该图元获取。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，根据上述的参数介绍，填上相应的参数使用。

## 典型使用场景

当用户呼入云联络中心，路由到了某个技能队列，而该技能队列座席全忙时，如果该技能队列设置了等待方式通过智能IVR流程播放时，智能IVR流程可使用该图元，用于获取当前用户当前的排队状态，并向用户播放。用户因此可通过排队状态，决定是否要继续等待。

### 场景一：查询排队信息

**步骤1** 选择“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”，单击对应技能队列后的编辑，在“排队等待方式”下选择IVR。

图 2-283 编辑技能队列参数界面

**步骤2** 编排流程，流程中可以使用该图元进行查询，查询数据包括在线座席数据，排队位置，和预计等待时间。

1. 首先创建三个流程变量，用于接收查询的结果。

图 2-284 需添加的流程变量


2. 配置IVR语音。IVR语音内容使用创建的流程变量来替换。

图 2-285 已添加的 IVR 语音



## 3. 配置资源模板。

图 2-286 配置资源模板界面



## 4. 创建流程，使用信息查询图元，将三个上面定义的资源模板赋值，然后再使用机器人回复图元，选择上面配置的资源模板。

图 2-287 编排流程示例



## 5. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤3** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤2**添加的智能IVR。

**步骤4** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的排队信息表示配置成功。

----结束

**场景二：查询队列信息**



**步骤1** 编排流程。

1. 首先创建四个流程变量，用于接收查询的结果。

**图 2-288** 添加的流程变量

2. 使用图元时，创建流程，在流程中想要转移到技能队列，可以先查询下队列的信息，然后再决定转不转到队列中，后面的业务根据具体需求决定  
流程如下，需要选择一个要查询的技能队列。

**图 2-289** 编排流程示例

3. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程。

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的队列信息表示配置成功。

----结束

**场景三：查询特殊名单信息****步骤1** 编排流程。

1. 首先创建一个流程变量，用于接收查询的结果。
2. 参照下图配置流程，流程运行到查询特殊名单信息节点，调用接口查询特殊名单信息，获取查询结果，可根据结果进入不同的处理流程。

图 2-290 编排流程示例



3. 配置智能机器人，对话类型选择IVR流程

**步骤2** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择上述添加的智能IVR。

**步骤3** 使用软电话号码登录Openeye模拟客户，拨打被叫中添加的接入码，听到当前的特殊名单信息表示配置成功。

----结束

### 2.6.3.10.20 用户级别图元

支持设置呼叫的优先级（客户级别），将优先级高的用户优先转接到座席。

#### 图元展示



#### 参数介绍

- 节点名称：标识节点名称。
- 描述：节点的详细说明信息。
- 用户级别：请设置非负整数或对应字符型变量，用户级别默认为0，最高为14，转人工后将优先处理高级别客户的呼叫。

## 分支条件介绍

表 2-138 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |
| fail           | 用户级别设置失败 | 用户呼叫优先级设置失败时，触发该分支条件。               |

## 如何使用图元

当需要设置呼叫的优先级（客户级别），优先级高的用户优先转接到座席时使用该图元。

单击图元，或使用鼠标将图元拖拽到画布上，然后配置用户级别的服务参数。

## 典型使用场景

**步骤1** 操作员登录AICC，选择“配置中心>机器人管理>流程配置”。

**步骤2** 配置智能IVR流程。

1. 选择“流程管理 > 流程编排”，单击增加一个简单流程。
2. 单击流程变量区域后的+，在弹出窗口中填写变量名称和数据类型。

图 2-291 需添加的流程变量

| 变量名称   | 数据类型 | 缺省值                   | 加密类型 | 操作                                                |
|--------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------|
| ask    | 字符型  | 请问您的用户级别是多少？取值范围0到14。 |      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| answer | 字符型  |                       |      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

图 2-292 流程编排示例（用户级别图元）





图 2-293 流程编排示例（呼叫转移图元）



3. 保存并发布流程。
4. 选择“智能机器人”，将该流程绑定机器人。

**步骤3** 选择“配置中心>接入配置 > 被叫”，添加被叫配置，IVR请选择**步骤2**添加的智能IVR。

**步骤4** 将当前座席示忙，使用两个软电话号码登录Openeye模拟客户，同时拨打被叫中添加的接入码。依据放音提示回答用户的级别，两个客户建议设置不同的客户级别，回答级别后将当前座席示闲，如果用户级别高的客户先接入座席表示配置成功。

----结束

### 2.6.3.10.21 留言

录制一段客户的留言，录音成功后返回录音的存放路径信息。

#### 图元样式



#### 图元介绍

留言图元的参数如下图所示。

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型 留言

\* 节点名称

描述

### 指定座席处理

指定座席工号

### 录音文件

\* 保存文件名

后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值

保存节点编号

后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值

### 录音参数

最大录音时长

播放“哔”音  记录留言信息

默认以“#”号键结束录音

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 指定座席处理  
指定座席工号：根据需要配置常量或流程变量，用于留言将自动分配给指定的座席工号。指定的座席工号如果不存在，留言状态将会变成分配失败。未指定座席，留言将由管理员分配。
- 录音文件  
第一个文本框：选择保存录音文件名变量：单击输入框，在弹出的“选择变量”对话框中，根据需要选择一个全局变量或者流程变量，用于保存录音文件的名称。系统通过字符串类型的变量保存录音文件名，因此在选择变量时，您只能选择到字符串类型的变量。  
第二个文本框：选择保存录音服务节点编号变量：选择安装时设置的 uap 节点（呼叫中心Pool模式下使用）

- 录音参数  
最大录音时长：支持的最大录音时长，当到达最大录音时长后，录音结束。默认为20s，表示最多支持20s的录音。
- 播放“哔”音：勾选复选框，表示在录制留言前播放一声“哔”音，然后开始录音。否则直接录音。  
默认以“#”号键结束录音：留言结束后，输入“#”号键结束录音。当用户主动挂机后，直接调用结束图元。
- 记录留言信息：勾选复选框，表示留言信息会保存到留言记录中，否则在留言管理中将查询不到留言信息。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。保存录音时，系统自动查询当前租户的录音路径信息，并拼接上当前日期和随机数组成文件名，例如：录音盘符：/VDNID/record/20190424/20190424153126-record.wav，录音文件默认wav格式文件。

#### 📖 说明

- 当删除租户时，客户服务云系统会自动清理掉租户下的所有录音文件。
- 录音文件保存周期与租户开户时的配置的录音保存周期一致。定时任务每天定时扫描录音文件，定时清理超过保存周期的录音文件。

## 分支条件介绍

表 2-139 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

用于需要通过录音文件保存用户留言的场景。

### 2.6.3.10.22 短信

给呼叫方发送普通短信和满意度调查短信，每种短信都分为华为云短信、短信网关两种。

## 图元展示

图 2-294 短信



## 参数介绍

图 2-295 短信图元的普通短信参数

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型    短信

\* 节点名称    短信

描述    描述

### 选择短信模板

\* 发送方式    普通短信

\* 渠道    华为云短信

\* 短信模板    华为云测模板2

| 序号 | 变量名称  | 默认值      |
|----|-------|----------|
| 1  | phone | FLOW.aaa |
| 2  | text  | FLOW.bbb |

### 手机号码

\* 手机号    +86    手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图 2-296 短信图元的满意度调查短信参数

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 选择短信模板

\* 发送方式

\* 渠道

\* 有效回复时间期 (单位分钟)

\* 短信模板

| 序号 | 变量名称  | 默认值                              |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | phone | <input type="text" value="666"/> |

### 手机号码

\* 手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图元参数说明如下:

- 发送方式: 当前支持普通短信和满意度调查短信发送方式。



- 满意度调查短信发送需填写有效回复时间，单位分钟，范围1~1440。

图 2-297 有效回复时间

\* 有效回复时  
间期 (单位  
分钟)

- 渠道：分为华为云短信、短信网关两种：
  - 华为云短信：使用华为云提供的短信服务发送短信。
  - 短信网关：使用华为短信网关平台发送短信。
- 短信模板：必填。按所选渠道查询出在通知中心已配置的管理员短信模板。
- 国家代码：必填。发送短信所必须的国家代码，发给国内号码也需要填写国家代码，例如中国为+86。
- 手机号：可选。为空时默认发给呼叫方，如果填写则发给所填号码；填写时不能包含国家码，仅支持填写单个号码。

## 分支条件介绍

表 2-140 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

当用户呼入云客服，路由到了该IVR，如果该IVR配置了短信图元，用于向当前用户发送短信进行提示。

配置方法如下：

- 使用场景

**步骤1** 选择“配置中心 > 流程配置 > 流程管理”，单击“新增”按钮，填写流程名称、类型，“是否被引用”请选择“是”。

图 2-298 新增流程



新建

\* 机器人名称

\* 流程类型

\* 是否被引用

取消 保存

**步骤2** 然后点击“编辑”进入流程开发，流程开发过程：

**步骤3** 点击或拖动左侧功能区中的短信图元，将会在画布上新增短信图元：

**步骤4** 填写短信图元参数，填写完成后点击“保存”按钮（以华为云短信为例）。

图 2-299 普通短信

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型    短信

\* 节点名称    短信

描述    描述

### 选择短信模板

\* 发送方式    普通短信

\* 渠道    华为云短信

\* 短信模板    华为云测模板2

| 序号 | 变量名称  | 默认值  |
|----|-------|------|
| 1  | phone | 1    |
| 2  | text  | 短信内容 |

### 中国手机号码

\* 手机号    +86    手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

图 2-300 满意度调查短信

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 选择短信模板

\* 发送方式

\* 渠道

\* 有效回复时间期 (单位分钟)

\* 短信模板

| 序号 | 变量名称  | 默认值                              |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | phone | <input type="text" value="666"/> |

### 中国手机号码

\* 手机号

仅支持单个手机号,为空时默认发给呼叫方

步骤5 补充连线，如果没有其他网元，流程示例如下：

图 2-301 示例



**步骤6** 后续操作根据各自的业务来进行，可以继续添加其他网元，完成流程后点击


保存整个流程。

----结束

### 2.6.3.10.23 问卷

自动外呼任务进行过程中，为其添加问卷调查的能力。

#### 图元展示



#### 参数介绍

问卷图元的参数如下图所示。

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型 用户级别

\* 节点名称 问卷

描述 描述

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。

## 分支条件介绍

表 2-141 分支条件

| 名称                 | 含义       | 使用方法                                |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| SYSError_I<br>NNER | odfs内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

问卷图元使用场景是仅在自动外呼任务进行问卷调查时需要关联IVR问卷流程。智能外呼任务启动后，如果外呼任务关联的IVR流程包含问卷图元，则会向用户播放外呼任务指定的问卷内容。

### 2.6.3.10.24 满意度调查

满意度调查图元通过语音或者视频引导用户使用按键进行交互，收集客户对某次通话的满意度详情。

## 图元展示



## 参数介绍

满意度调查图元的参数如下图所示。

图 2-302 语音

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型

\* 节点名称

描述

**语音提示**

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 放音文件   
播放内容从已上传并审核过的音频中选择

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间  秒

\* 最大失败次数  次

图 2-303 文字转语音

流程属性 **节点属性**

节点类型 满意度调查

\* 节点名称 满意度调查

描述 描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 文本放音 (TTS) 文本放音(TTS)  
播放内容从已上传并审核过的TTS文本中选择，需拥有TTS资源

**TTS高级设置**

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间 10 秒

\* 最大失败次数 3 次



图 2-304 视频

流程属性 节点属性

### 基本属性

节点类型

\* 节点名称

描述

### 语音提示

\* 类型  语音  文字转语音  视频

\* 视频文件

播放内容从已上传并审核过的视频中选择

### 满意度调查按键配置

| 按键 | 描述   |
|----|------|
| 1  | 很不满意 |
| 2  | 不满意  |
| 3  | 一般   |
| 4  | 满意   |
| 5  | 很满意  |

请在满意度调查设置菜单中配置满意度等级，若流程已发布，可通过升级、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

\* 收号等待时间  秒

\* 最大失败次数  次

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 语音提示：当前支持“语音”、“文字转语音”和“视频”三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。
  - 语音文件选择：wav格式语音文件。目前UAP仅支持8khz \* 8bit的wav格式语音文件。

- 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的“∨”可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。



### TTS高级设置

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| * 音效    | <input type="text" value="女生朗读"/>    |
| * 音速    | <input type="text" value="低速朗读"/>    |
| TTS扩展参数 | <input type="text" value="TTS扩展参数"/> |

- 音效：选择放音音效，可选男生朗读和女生朗读。
- 音速：选择放音速度，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。
- TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。
- 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 满意度调查按键配置：流程中提供的满意度程度选项，每个按键对应一种满意度。满意度配置请参见[2.3.3.2 配置满意度调查](#)。
  - 按键：键盘或者屏幕中可以选择到的数字键，如1，2，3等。
  - 描述：按键对应的满意度介绍，描述信息可以展示在菜单中。

### 说明

请在“问卷调查>问卷配置”菜单下满意度问卷中配置满意度等级，若流程已发布，可通过克隆、编辑、保存，重新发布的方式替换原流程，以使用更新的满意度等级。

- 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的“收号等待时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
- 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行“收号错误”，继续等待收号。
- 高级配置：单击“高级配置+”可以展开高级配置区域，单击“收起”可以隐藏高级配置区域。
  - 收号错误：通过打开开关“”，启用收号错误后的放音能力。结合“最大失败次数”，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
  - 收号超时：通过打开开关“”，启用收号超时后的放音能力。结合“收号等待时长”，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。

### 说明

- 若用户停止输入时间超过设定的“收号时间”，将记录为一次失败，并自动执行“收号超时”，继续等待收号。
- 若收号出错，将记录为一次失败，并且自动执行“收号错误”，继续等待收号。
- 收号失败放音不可选。未选择时，失败后将重新播放语音提示。
- 当累计的失败次数超过“最大失败次数”，将执行通用的失败出口。

## 分支条件介绍

表 2-142 分支条件

| 名称             | 含义       | 使用方法                                |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| SYSERROR_INNER | ODFS内部错误 | ODFS内部发生其他未知错误时会触发该分支条件，不选择则进入异常流程。 |

## 典型使用场景

在座席主动挂机时使用，流程尚未结束。

### 说明

满意度调查图元的使用场景：

- 座席主动挂机，系统释放转到IVR流程，该流程需要包含满意度调查图元。

### 2.6.3.10.25 结束（过时图元，不建议使用）

结束图元用于标识流程结束。每个流程至少有一个结束图元。在比较复杂的流程中，可以使用多个结束图元来标识流程分支的终止。

## 图元展示



## 参数介绍

结束图元的参数如下图所示。

流程属性 节点属性

呼叫结束时需要调用接口

\* 选择接口

testCCIVR

## 入参

| 消息头                                                                                                                                  | 消息体                  | 查询参数 |      |    |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----|---------|----------------------|
| <table><thead><tr><th>参数名称</th><th>赋值</th></tr></thead><tbody><tr><td>header1</td><td><input type="text"/></td></tr></tbody></table> |                      |      | 参数名称 | 赋值 | header1 | <input type="text"/> |
| 参数名称                                                                                                                                 | 赋值                   |      |      |    |         |                      |
| header1                                                                                                                              | <input type="text"/> |      |      |    |         |                      |

## 出参

| 消息体                                                                                                                                                                                            |                      |    |           |                      |           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| <table><thead><tr><th>参数名称</th><th>赋值</th></tr></thead><tbody><tr><td>response1</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>response2</td><td><input type="text"/></td></tr></tbody></table> | 参数名称                 | 赋值 | response1 | <input type="text"/> | response2 | <input type="text"/> |
| 参数名称                                                                                                                                                                                           | 赋值                   |    |           |                      |           |                      |
| response1                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/> |    |           |                      |           |                      |
| response2                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/> |    |           |                      |           |                      |

图元参数说明如下：

- 呼叫结束时需要调用接口：勾选输入框，可以配置调用的接口，在呼叫结束前调用该接口。
- 选择接口：在下拉框中选择接口名称。可供选择的接口为当前租户下已经配置的接口。接口配置请参见[2.6.2.2.2 添加业务接口](#)。
- 入参：根据选择的接口，展示该接口的入参。当有具体入参时，可以根据需要给入参赋值，如常量、变量。需要注意，输入的变量需要在系统中已经定义，如FLOW.ID。
- 出参：根据选择的接口，展示该接口的出参。当有具体出参时，可以根据需要给出参赋值，可以点击填入FLOW和GLOBAL变量。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 典型使用场景

在流程结束时使用，标识流程终止。

### 📖 说明

结束图元的两种使用场景：

- 用户主动挂机，系统默认调用结束图元，此时流程中只需要存在一个结束图元，可以不连线到结束图元。
- IVR流程中需要主动挂机，则需要调用结束图元，此时需要保证流程已经连线到结束图元。

### 2.6.3.10.26 条件判断（过时图元，不建议使用）

支持设置多个条件，并根据设置的不同条件实现不同的分支流程。通过单击分支线选择可以不同条件。

### 图元展示



### 参数介绍

条件判断图元的参数如下图所示。

图 2-305 条件判断

流程属性 节点属性

**基本属性**

节点类型 条件判断

\* 节点名称 条件判断

描述 描述

**条件编辑**

条件名称

简单表达式  复杂表达式

*参数2设置为字符串常量时，需要增加引号才能正常使用*

| 参数1 | 关系运算符 | 参数2 | 逻辑运算符 | 操作 |
|-----|-------|-----|-------|----|
|     | ▼     |     | ▼     | 🗑️ |

新建

图 2-306 分支

分支

条件选择  
success

图元参数说明如下：

- 模块描述：图元的名称，可以根据需要自定义。该名称不在图元上展示。
- 条件编辑：编辑判断条件，用于流程拉分支。  
简单表达式：
  - 参数1：单击输入框，在弹出的“选择变量”对话框中根据需要选择全局变量、流程变量或者系统变量。

- 关系：关系运算符，用于定义参数1和参数2之间的关系。
- 参数2：手动输入,可以为变量或者常量。当参数2为字符串常量时，请带双引号，例如：“0123456789”。
- 逻辑运算符：与、或。多个运算符之间的优先级相同，从上往下依次判断。通过选择逻辑运算符，可以在同一个条件中添加多个条件表达式。“与”表示多个条件表达式之间是“且”的关系，在判断时需要同时满足；“或”表示多个条件表达式之间是“或”的关系，在判断时只要满足任意一个条件表达式即可。
- 单击“删除”可以删除对应的条件表达式。

复杂表达式：在输入框中输入复杂条件表达式，可以包含参数名、值和复杂运算。复杂表达式经过一系列运算，最终返回Boolean类型的值，如true或者false。

- 流程变量引用格式为：FLOW.参数名称，系统变量引用格式为：SYS.参数名称，全局变量引用格式为：GLOBAL.参数名称。
- 复杂表达式中运算符的优先级为：括号>算数运算符>关系运算符>逻辑运算符，除算数运算符中\*、/、%比+、-的优先级高，其他同一级的运算符优先级相同，各类运算符包含的符号如下：


括号：()

算数运算符：\*、/、%、+、-（本级运算符\*、/、%比+、-的优先级高）

关系运算符：>、>=、<、<=、==、!=

逻辑运算符：&&、||

基础逻辑表达式之外，也支持基于mvel2表达式的函数，例如：这里先定义了流程变量FLOW.testvalue值为abc，使用contains函数判断是否包含d字符，判断结果为false，不走该分支。




类似的，可以使用简单函数：

FLOW.testvalue.substring(0,1)=='d' 判断首字符是否是d；

FLOW.testvalue.endsWith('c') 判断是否以c结尾；

条件判断如果有其他函数需求，请在华为工程师指导下进行开发。

- 单击“新增条件”可以添加多个条件，每个条件都可以对应一个流程分支。条件分支数量最大值为20。
- 单击“”可以删除对应的条件。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。
- 分支：单击条件判断图元与分支图元的连线，在下拉列表框中选择该分支对应的条件。如不选择，则表示为默认分支，当所有条件均不满足时走默认分支。

## 典型使用场景

需要根据输入条件将流程拉分支的场景。如根据流程执行结果进行判断，流程执行成功和执行失败分别连接不同的分支。

### 2.6.3.10.27 振铃（过时图元，不建议使用）

视频通话场景下使用，用于选择展示客户侧还是座席侧的视频内容。

## 图元展示



## 参数介绍

振铃图元的参数如下图所示。

| 流程属性        | 节点属性                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>基本属性</b> |                                                                                           |
| 节点类型        | 振铃                                                                                        |
| * 节点名称      | 振铃                                                                                        |
| 描述          | 描述                                                                                        |
| <b>服务参数</b> |                                                                                           |
| * 视频模式      | <input checked="" type="radio"/> 只发送 <input type="radio"/> 只接收 <input type="radio"/> 接收发送 |

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 视频模式：
  - 只发送：只显示座席侧的视频
  - 只接收：只显示客户侧的视频
  - 接受发送：同时显示座席侧和客户侧的视频



## 典型使用场景

振铃图元使用场景是仅在振铃态视频通话，选择展示的视频内容时需要关联振铃图元。

### 2.6.3.10.28 应答（过时图元，不建议使用）

搭配振铃图元使用，当振铃配置了转移图元进行转人工时，需要先配置机器人回复图元，提供座席应答能力。

## 图元展示



## 参数介绍

机器人回复图元的参数如下图所示。

流程属性

节点属性

### 基本属性

节点类型

应答

\* 节点名称

应答

描述

描述

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。

## 典型使用场景

搭配振铃图元使用。

### 2.6.3.10.29 用户级别（过时图元，不建议使用）

设置用户级别，当多个用户在排队中，座席空闲时高级别用户可以优先接入座席。

## 图元展示



用户级别

## 参数介绍

用户级别图元的参数如下图所示。

流程属性

节点属性

### 基本属性

节点类型

设置用户级别

\* 节点名称

用户级别

描述

应答

### 服务参数

\* 用户级别

例：1-14或FLOW.变量名

图元参数说明如下：

节点名称：在图元上展示的名称

用户级别：用户级别参数，用来给主叫号码设置级别，级别高的优先接入座席，当前支持用户级别1-14级。请使用全局变量（GLOBAL.\*）或流程变量（FLOW.\*）接收，用于后续操作。（不支持输入小数，若用户级别的值为小数，会默认为1）

## 典型使用场景

用户呼叫一个IVR流程，流程中调用第三方接口，获取到用户级别，然后使用‘用户级别图元’设置，之后使用转移图元，转接到座席。

此时如果用户再排队中，则优先接入座席。

### 2.6.3.10.30 时间选择（过时图元，不建议使用）

按服务时间段、星期、日期的维度配置提供服务的时间。系统在配置的日期和星期时间段内，根据配置的服务时间段提供服务。

#### 图元展示



时间选择

#### 参数介绍

时间选择图元的参数如下图所示。

流程属性    节点属性

#### 基本属性

节点类型    时间选择

\* 节点名称    时间选择

描述    描述

#### 服务参数

\* 服务时间段

| 时 | 分 |    | 时 | 分 | 操作 |
|---|---|----|---|---|----|
| 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 🗑️ |

⊕ 添加

\* 星期选择

周日     周一     周二     周三     周四

周五     周六

#### 日期选择

|            |   |            |    | 操作 |
|------------|---|------------|----|----|
| 2023-10-03 | - | 2023-11-08 | 🗑️ | 🗑️ |

⊕ 添加

-同时符合星期选择和日期选择的日期，将会被认为是工作日

图元参数说明如下：

- 模块描述：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 服务时间段：提供服务的时间范围。时间段为24小时制。添加的多个时间段之间时间不能重叠。
- 星期选择：配置周一到周日期间提供服务的时间。
- 日期选择：提供服务的时间段，可以为一个连续的时间段或者多个非连续时间段。只有同时符合“星期选择”和“日期选择”的日期，才会根据“服务时间段”提供服务。

### 📖 说明

当“日期选择”设置为非连续的时间段时，如果在间隔的时间段内又需要提供某些其他服务时，那么需要另外再增加一个“时间选择”图元，用于设置在间隔时间段内具体需要提供服务的时间，并在两个“时间选择”图元之间增加分支连线，选择分支条件为“非指定时间段”。例如：2019-10-01到2019-10-07号为非正常服务时间段，但是在此时间段内需要安排人员值班，那么可以在正常“时间选择”图元外再增加一个“时间选择”图元，设置“日期选择”为2019-10-01到2019-10-07，并在两个“时间选择”图元之间增加分支连线，选择分支条件为“非指定时间段”。

默认情况下，时间选择图元对应的时区为东八区，如果需要设置其他时区，请进行如下设置：

- a. 选择“配置中心 > 流程配置 > 智能IVR”，在弹出的页面中选择“资源管理 > 变量管理”。

如果没有订购“智能IVR”特性，您所在的租间无法访问该页面，请联系系统管理员开通相应功能。

- b. 在“内置变量”页签，单击“timezone”后的“编辑”，设置的值为对应时区的值，例如西三区请设置为-3，如下所示。

| 编辑变量 |                                       | ×                                                                   |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 变量名称 | timezone                              |                                                                     |
| 变量描述 | 可以设置为租户自己对应的时区, 范围为-12到12, 例如东8区配置为8. |                                                                     |
| 数据类型 | 浮点型                                   |                                                                     |
| 缺省值  | <input type="text" value="-3.0"/>     |                                                                     |
|      |                                       | <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确定"/> |

### 📖 说明

关于时区设置，系统识别的优先级为：

- 优先取GLOBAL.timezone的值，即在智能IVR“资源管理 > 变量管理”的“自定义变量”中添加名为timezone的变量。  
由于系统已预置timezone的系统级变量，因此不建议在全局变量中设置时区。
  - 如果没有添加GLOBAL.timezone，则系统取智能IVR“资源管理 > 变量管理”的“内置变量”中的“timezone”。
  - 如果都没有配置，默认为东八区。
- c. 单击“确定”。

- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 典型使用场景

需要限制服务时间的业务，如营业厅A全年都只在周一到周五的8:00-17:30提供业务A的办理服务，就需要为业务A设置服务时间“8:00-17:30”，“星期选择”需要勾选周一到周五，日期选择需要设置为2019-01-01至2019-12-31。

### 2.6.3.10.31 赋值（过时图元，不建议使用）

实现给流程变量或者全局变量赋值，可以给参数赋予特定值。

#### 说明

随路数据是一路通话中携带的数据，随着话路，这个数据会一直保存在这路通话中直到通话结束。

## 图元展示



赋值

## 参数介绍

赋值图元的参数如下图所示。

图 2-307 随路数据赋值

#### 服务参数

- 随路数据赋值     其他数据赋值     设置随路数据  
 IE数据赋值

| 待赋值参数                | 参数值                  | 操作                                                                                    |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

 添加

图 2-308 其他数据赋值

服务参数

- 随路数据赋值    其他数据赋值    设置随路数据  
 IE数据赋值

| 待赋值参数                | 参数值                  | 操作 |
|----------------------|----------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 🗑  |

⊕添加

图 2-309 设置随路数据

服务参数

- 随路数据赋值    其他数据赋值    设置随路数据  
 IE数据赋值

| 待赋值参数                | 参数值                  | 操作 |
|----------------------|----------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 🗑  |

⊕添加

图 2-310 IE 数据赋值

服务参数

- 随路数据赋值    其他数据赋值    设置随路数据  
 IE数据赋值

IE类型

User To User



\* 待赋值参数

图元参数说明如下。

- 模块描述：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 赋值设置：给当前流程赋值，有如下四种方式。
  - 随路数据赋值
  - 其他数据赋值
  - 设置随路数据
  - IE数据赋值
- 参数配置：配置获取随路数据或者数据赋值时需要携带的参数。该参数用于传递附加信息，不影响流程逻辑。
  - 参数值：参数取值，可选。
    - i. 随路数据赋值时  
场景：座席传递随路数据到IVR流程，IVR流程获取随路数据，设置随路数据格式满足如下格式  

```
{"callid":"1598006316-4672","calldata":{"key1":"v1","key2":"v2"},"isDataEncoded":"false"}
```

获取随路数据可以根据calldata.key1和calldata.key2来获取对应的值。  
智能IVR转移普通IVR场景：客户自己定义的json，客户按照(最外层直接取，第二层用a.b的方式取)格式去取值。
    - ii. 其他数据赋值  
数据赋值时，赋值支持字符串和整型数据，同时支持表达式计算。  
整型数据支持 +、-、\*、%（）等四则运算，数据支持FLOW 和 GLOBAL、SYS等。  
示例：(FLOW.xxx+FLOW.yyy)\*GLOBAL.zzz 注意在使用/ 除法时，需要用字符串类型的数据接收计算结果，整型不支持带小数。  
字符串数据支持 比较、大小写转换、字符串拼接、求子串、求长度。  
示例：FLOW.aaa=="华为" FLOW.bb.to FLOW.a.toUpperCase()  
FLOW.A.toLowerCase() FLOW.hua+FLOW.wei  
FLOW.len.substring(0,3)FLOW.zzzz.length()
    - iii. 设置随路数据  
IVR流程在运行时，可以通过这里设置随路数据，随会话传递  
此处设置随路数据，以key value形式编写，可以设置多个，后台拼接传输格式  

```
{"data":{"key":"value","key1":"value1"}}
```

座席侧可以获取
    - iv. IE数据赋值  
此处可以获取流程中传递的IE信息值，目前支持类型User To User。  
单击待赋值参数，弹出全局变量和流程变量列表，可供选择。
      - 单击“新增”可以添加一条新的参数信息。多条参数的“传递参数”列内容不能相同。
      - 单击“删除”可以删除当前行的参数信息。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。


## 典型使用场景

座席设置随路数据，转移到IVR，IVR中可以从赋值图元中获取随路数据，随时可以给参数赋予特定值，添加到流程变量或者全局变量中。

### 2.6.3.10.32 转移（过时图元，不建议使用）

将当前流程转出到其他渠道，如人工座席、第三方或者智能IVR。转人工、转第三方和转智能IVR的转移成功后，都需要连接到结束图元。

#### 须知

若座席通过前台界面接续条的呼叫转移按钮  挂起转IVR，IVR流程中不支持再使用此处的转移图元来转其他设备，否则会导致转其他设备失败。

### 图元展示



### 参数介绍

转移图元的参数如下图所示。

图 2-311 转人工

#### 转接设置

转人工     转第三方     转智能IVR     转座席     转熟客

**1** 客户来电将被转移到对应的技能队列。支持自定义参数，如\${FLOW.参数名称}

\* 选择技能队列

#### 参数配置

| 传递参数                 | 参数值                  | 操作 |
|----------------------|----------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |    |

添加



图 2-312 转第三方

### 转接设置

转人工     转第三方     转智能IVR     转座席     转熟客

**i** 转接号码可以为手机号码、固话或自定义参数，如\${FLOW.参数名称}

\* 转接号码

例：28956666或\${FLOW.currentUserNum}

**i** 主叫号码必须是系统分配的接入码或自定义参数，如\${FLOW.参数名称}

主叫号码

例：660001或\${FLOW.accessCode}

### 录音设置

开启录音

### 录音提示


语音     文字转语音

**i** 播放内容从已上传并审核过的音频中选择


\* 放音文件

图 2-313 录音文件

### 录音文件

 后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值

\* 保存文件名


 后续使用接口调用图元下载录音文件时使用变量暂存该值(呼叫中心Pool模式下使用)

保存节点编号

图 2-314 转智能 IVR

### 转接设置

转人工    转第三方    转智能IVR    转座席    转熟客

 客户来电将被转移到对应的智能IVR

\* 选择智能IVR

请选择



### 参数配置

| 传递参数                 | 参数值                  | 操作                                                                                    |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

⊕ 添加

图 2-315 转座席

### 转接设置

转人工     转第三方     转智能IVR     转座席     转熟客

**i** 客户来电将被转移到指定座席

\* 转接座席工号

### 参数配置

| 传递参数                 | 参数值                  | 操作 |
|----------------------|----------------------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |    |

⊕ 添加

图 2-316 转熟客

### 转接设置

转人工    转第三方    转智能IVR    转座席    转熟客

**i** 主叫号码是客户来电号码，如\${SYS.callingNumber}

\* 主叫号码

\* 熟客模式

**i** 转移给时间范围内最近联系的座席

时间范围

是否指定渠道接入码

### 参数配置

| 传递参数                 | 参数值                  | 操作                               |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="🗑"/> |

图元参数说明如下：

- 节点名称：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 转接设置：将当前流程转出去，有如下三种方式。
  - 转人工：将当前流程转到人工座席，需要在“选择技能队列”的下拉列表框中选择人工座席对应的技能队列，同时也支持输入自定义参数。技能队列来源于租户下的“配置中心 > 员工中心 > 技能队列”菜单中配置的技能队列。当视频通话转移时，选择支持视频的座席。  
自定义参数格式为\${FLOW.参数名称}，例如\${FLOW.IDNumber}，此处配置的自定义参数需要同时在流程参数中定义，否则无实际意义。自定义参数的取值为转移图元前，流程中最新的参数值。如果流程中没有对参数重新赋值，那么取自定义参数的初始值。  
例如转移图元前的放音收号图元，需要用户输入参数\${FLOW.IDNumber}的值，那么在转移图元中传递的参数值即为用户输入的最新参数值，否则取参数的初始值。

单击输入框，在弹出的“选择变量”对话框中，根据需要选择一个全局变量或者流程变量。系统通过字符串类型的变量保存录音，因此在选择变量时，您只能选择到字符串类型的变量。

- 转第三方：将当前流程转到第三方，需要配置“转接号码”（必填）和主叫号码（可选）。转接号码可以为手机号码、固话或者自定义参数。主叫号码必须是系统分配的接入码或自定义参数。转第三方时可勾选录音，当勾选时，将会对用户和第三方之间的对话进行录音并保存，并将录音的文件名保存到字符串类型的变量。录音时会首先对用户播放提示音，提示音可以通过语音和文字转语音两种方式配置。保存录音服务节点编号变量在呼叫中心POOL模式使用。
  - 转智能IVR：将当前流程转到智能IVR流程。需要在“选择智能IVR”的下拉列表框中选择智能IVR流程。智能IVR来源于OIAP（在线智能助手平台）侧发布的流程。
  - 转座席：将当前流程转到指定的座席。需要在“转接座席工号”的文本框中，输入转接的座席工号，支持\${FLOW.workNo}流程变量。
  - 转熟客：将当前流程转到熟客的座席。熟客座席就是指客户号码在一段时间范围内最近通话过的座席。需要在“主叫号码”的文本框中，输入客户号码，支持 \${SYS.callingNumber} 系统变量。熟客模式又分为 2 种模式，分别是时间范围和当天。
    - 时间范围：输入[1, 10080] 之间的整数，例如输入 100，意为至今 100 分钟内最近联系的座席。
    - 当天：选择时区，转到指定时区的当天最近联系的座席。
- 是否指定渠道接入码：当存在多个渠道做熟客路由时，要勾选是否指定渠道接入码，防止转移的熟客座席错误
- 参数配置：配置转人工、转智能IVR、转座席和转熟客时需要携带的参数，最多添加16个。该参数用于传递附加信息，不影响流程逻辑。
    - 传递参数：填写需要传递的参数名称，可选。
    - 参数值：参数取值，可选。

#### 📖 说明

随路数据由传递参数、参数值和IVR类型组成，总长度不超过4000字节。支持JSON格式，格式参考如下：

```
{ "data": { "xx": "aaa", "yy": "bbb" }, "ivrType": "0" }
```

当需要获取客户类型字段时，请设置传递参数为：customerEntityName，参数值为：account或contact。

- 单击“新增”可以添加一条新的参数信息。多条参数的“传递参数”列内容不能相同。
- 单击“删除”可以删除当前行的参数信息。
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 典型使用场景

需要将当前流程转技能队列或者第三方时使用。

### 2.6.3.10.33 接口调用（过时图元，不建议使用）

实现对租户下已配置的接口的调用，在接口调用时可以根据需要给接口的入参和出参赋值。

## 图元展示



## 参数介绍

接口调用图元的参数如下图所示。

流程属性    节点属性

### 基本属性

节点类型    接口调用

\* 节点名称    接口调用

描述

### 服务参数

\* 选择接口    testCCIVR

### 入参

消息头    消息体    查询参数

| 参数名称    | 赋值       |
|---------|----------|
| header1 | FLOW. aa |

### 出参

消息体

| 参数名称      | 赋值               |
|-----------|------------------|
| response1 | GLOBAL. language |
| response2 | FLOW. aa         |

图元参数说明如下：

- 模块描述：在图元上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 选择接口：在下拉框中选择接口名称。可供选择的接口为当前租户下已经配置的接口。接口配置请参见[2.6.2.2.2 添加业务接口](#)。

- 入参：根据选择的接口，展示该接口的入参。当有具体入参时，可以支持对参数进行常量和变量的组合，例：id \${FLOW.ID}。还可以根据需要给入参赋值，如常量、变量。需要注意，输入的变量需要在系统（流程管理 > 变量设置或流程参数）中已经定义，如FLOW.ID。
- 出参：根据选择的接口，展示该接口的出参。当有具体出参时，可以根据需要给出参赋值，通过关联FLOW或GLOBAL变量。从接口获取值时，支持json数据嵌套，使用 result.name result.id 形式获取
- 单击“保存”，保存当前页配置的所有参数。

## 典型使用场景

需要通过调用接口使用接口的功能时使用。

## 2.6.4 配置预置流程

### 2.6.4.1 流程导入

租户默认创建后，没有智能信息匹配的流程，如果租户订购了这类服务，运营人员需要在创建租户后，为租户管理员提供相关流程供租户导入，使租户能够做少量配置和修改，即能实现智能知识推荐等功能。

流程包随AICC安装包一同发布，归档在安装包的目录中：“AICC\_\*\*\*\_ODFS.zip/flowinfo”。

#### 📖 说明

\*\*\*表示AICC的版本号。


- 座席助手.zip  
用于智能座席助手场景，增强座席助手基线ODFS流程，实时返回信息中增加语速、静音、抢插话、敏感词及分类、话术违规的实时提醒（根据设置的实时质检规则）、情感辨识。
- 信息匹配.zip  
用于智能座席助手场景，根据座席与客户的准实时交互记录进行违禁语检查，话术提醒和信息推荐。  
早期版本使用，8.13.0以后版本请使用座席助手流程。
- multiCellFlow.zip  
预置的复合图元，用于问答场景。支持典型外呼一问一答和答案分支处理，在聊天机器人界面，当连续3次输入错误的询问内容，聊天机器人回复的内容为提示达到错误次数限制，聊天输入框置灰，不可再输入内容。包含测试外呼问答流程和简单流程-带通用异常复合图元。
- 满意度反馈.zip  
用于机器人回复后客户满意度反馈的场景，问答型回复、知识图谱信息回复和多轮对话最终回复需要满意度反馈
- IVR测试流程.zip  
用于测试各种IVR收号放音场景。
- IVR测试流程\_意图.zip  
IVR测试流程所需要的意图数据，和IVR测试流程配套使用。



- 智能回访流程.zip  
用户办理业务后，机器人外呼进行满意度回访使用。
- RPA智能修改工单流程.zip  
座席创建工单后，RPA机器人智能修改或补充工单信息。
- 智能实训.zip  
用于座席智能实训场景。
- 回铃音识别意图.zip
- 地址人物实体.zip

#### 须知

上述流程租户管理员联系运维人员导入，也可以联系运维人员获取，参见如下步骤完成导入。

**步骤1** 以租户管理员账号登录客户服务云，选择“配置中心>机器人管理>流程配置>流程管理>流程编排”，单击“”导入按钮。

**步骤2** 在弹出的对话框中单击“”，选择需要导入的流程文件包，例如“信息匹配.zip”，单击“”。

----结束



## 2.6.4.2 配置智能座席助手

为了实现智能座席助手功能，需要在智能IVR页面进行相关配置。

### 2.6.4.2.1 整体配置


本节介绍智能座席助手的整体配置流程。

**步骤1** 导入并发布基线流程。

1. 选择“配置中心>机器人管理 > 流程配置”页面。
2. 在流程配置界面，选择“流程管理 > 流程编排”，单击“”导入按钮，进入流程导入界面，单击“”选取文件，选择归档的流程包ODFS\_flow\*\*\*.zip，单击“上传”。
3. 上传成功后，配置预置的智能助手流程。具体操作请参见[2.6.4.2.5 配置智能座席助手流程](#)。
4. 导入后，单击“发布”，进行发布。

**步骤2** 创建流程接入码。

1. 单击左侧“智能机器人”，进入智能机器人管理界面。

2. 单击“”，新增智能机器人。“对话类型”选择“语音导航”，流程名称选择刚刚发布的基线流程。

**步骤3** 配置流程接入码。登录AICC，选择“配置中心>系统管理>租户信息”，在基本信息页面中，单击打开“智能识别”和“智能座席助手”，选择机器人助手并保存，机器人助手为**步骤2**中配置的“机器人名称”的值。

----结束

## 2.6.4.2.2 配置话术


如果需要使用智能座席助手的意图及话术推荐功能，可根据如下操作进行配置。

**步骤1** 配置领域。选择配置中心>机器人管理>语义理解服务>知识管理>领域管理，单击“新增”按钮，新增一个领域。

**步骤2** 新增意图。选择“知识管理>意图管理”，将意图及话术都作为意图创建出来。

例：挂失业务的意图挂失业务，话术可能有“您的身份证号码”，“您的手机号码”。因此，在这里一次创建三个意图。

1. 单击“添加”，添加一般意图。在基本信息中修改名称，名称为话术或意图在页面上展示的内容。



该截图显示了意图管理配置界面。顶部有“基本信息”、“上下文”、“语料”、“规则语料”、“语料”、“命令”等选项卡。当前显示的是“设置意图基本信息”表单。表单包含以下字段：

- 名称：挂失业务
- 类型：一般意图
- 状态：激活
- 优先级：5
- 意图类别：业务意图
- 描述：（空）

2. 单击“语料”，语料为识别的关键字。单击“新增”，增添加语料。例如挂失业务的语料可以设置为“挂失”。
3. 单击“响应”，设置意图命令。意图命令要求唯一。单击“新增”，增加响应。



该截图显示了意图响应的配置界面。顶部有“基本信息”、“上下文”、“语料”、“规则语料”、“语料”、“命令”等选项卡。当前显示的是“设置意图响应”配置。配置项包括：

- 条件：点卡配置
- 逻辑：if (true)
- 响应：（空）
- 命令：guashi

4. 依次配置完“挂失业务”，“您的手机号码”，“您的身份证号码”后，单击“训练”，完成机器人训练。

**步骤3** 配置资源模版。

1. 选择“资源管理 > 资源模板”，单击“新增”，新增资源模版。“模版类型”选择“TTS”。单击“意图模版配置”。
2. 单击“添加顶级节点”，选择刚才配置的挂失业务作为顶级节点。
3. 单击挂失业务右侧的“添加”，选择“您的手机号码”作为下一级的节点，并保存。

4. 同理配置您的身份证号码作为下一级节点，并保存。


**步骤4** 配置欢迎语。基线流程有预置的欢迎语，如果需要定制，需要修改资源模版中的 GreetingWord资源，可以选择其他的TTS文本作为欢迎语修改资源模板的方法请参见[修改欢迎语资源模板](#)。欢迎语如果需要进行匹配，需要在意图管理中新建一个意图，意图名称及关键字建议与欢迎语保持一致，意图的意图命令需要配置为 GreetingWord。

新增意图的操作方法，请参见[步骤2](#)。

----结束

### 2.6.4.2.3 配置问答


如果需要使用智能座席助手的FAQ推荐功能，需要在智能IVR中进行问答配置。

**步骤1** 选择知识管理>问答管理，单击“”，新增完成后可以在问答组中创建多个问答。

#### 说明

如果要使用url地址，需要按照markdown格式配置 [描述](<https://url>) 例：[百度](<https://www.baidu.com>)。

**步骤2** 配置完成后，单击“激活”按钮，激活意图。



| 名称           | 类型    | 知识库规则 | 描述 | 意图命令        | 模型版本 | 状态 | 训练... | 操作 |
|--------------|-------|-------|----|-------------|------|----|-------|----|
| 未知意图         | 未知意图  | 未设置   |    | UNKNO...    |      | 激活 | -     | 编辑 |
| 敏感词          | 敏感词   | 未设置   |    | SENSITI...  |      | 激活 | -     | 编辑 |
| 清除上下文        | 清除上下文 | 未设置   |    |             |      | 激活 | -     | 编辑 |
| 仅清除当前意图上下文   | 清除上下文 | 未设置   |    |             |      | 激活 | -     | 编辑 |
| 语音意图         | 一般意图  | 未设置   |    | huafei      |      | 激活 | 成功    | 编辑 |
| startAnswer  | 一般意图  | 未设置   |    | startAnswer |      | 激活 | -     | 编辑 |
| nextQuestion | 一般意图  | 未设置   |    | nextQues... |      | 激活 | -     | 编辑 |
| 挂失业务         | 一般意图  | 未设置   |    | guashi      |      | 激活 | -     | 编辑 |

----结束

### 2.6.4.2.4 配置敏感词

如果要使用智能座席助手的敏感词提示功能，需要在智能IVR中创建敏感词。

**步骤1** 选择知识管理>实体管理>敏感词。


**步骤2** 单击“新增”，创建一个敏感词分类（根据实际情况可以配置多个敏感词类型）。

**步骤3** 单击右侧的“新增”，创建具体的敏感词内容。例：当前创建了一个违禁语分类，在违禁语下创建了密码作为违禁语。

----结束

### 2.6.4.2.5 配置智能座席助手流程

系统预置的智能座席助手流程如下所示：



该流程实现如下功能：

1. 在Greeting应答图元，向客户播放欢迎提示语。该语音文件需要自定义，语言模板内容包括中文和英文。
2. 在1处的业务接口调用图元中，根据每次交互记录，将客户端发送的文本信息采用空格间隔，并记录该信息是客户说的还是座席说的。
3. 在3处，根据每次交互记录，对通话内容进行实时质检
4. 在语义识别图元，对本次交互的信息进行识别：
  - 如果存在敏感词，则触发敏感词提醒，进入4处的业务接口调用分支将敏感词赋值到流程变量中。
  - 如果不存在敏感词，且匹配到意图，进入5处的业务接口调用分支，用匹配的意图名进行问答接口调用获取推荐答复
  - 如果出现超时，未知意图等错误时，进入2处的业务接口调用分支，直接用本次的交互信息进行问答接口调用获取推荐答复
5. 应答图元将获取的推荐答复和敏感词返回输出。
6. 如果为客户，敏感词置空；如果是座席则不置空，进入下一轮循环。

根据上述描述，配置人员需要修改欢迎语的语音模板、在业务接口调用图元中调用具体的推荐、知识获取接口，来实现真实的座席助手功能。

## 修改欢迎语资源模板

在智能座席助手流程第一个应答部分中，应答模板可以是客户自行配置修改，也可以是业务人员根据客户要求事先配置好的。

- 步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击座席助手流程后的“编辑”按钮，进入流程编辑页面。
- 步骤2** 单击第一个“应答图元”，查看右侧的“应答模板”名称。
- 步骤3** 选择“资源管理 > 资源模板”。
- 步骤4** 单击**步骤2**中查看到的模板后的“编辑”，进入模板编辑页面。

**步骤5** 在编辑模板界面，根据需要修改您的内容，单击“确定”保存。

----结束

## 修改接口调用图元

根据业务需求内容，智能座席助手流程支持自定义修改更新调用接口以及图元设置内容。

**步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击座席助手流程后的“编辑”按钮，进入流程编辑页面。

**步骤2** 单击左侧“接口调用”图元，在右侧“选择接口”选择接口，实现知识推荐或话术推荐的功能。

### 📖 说明

请根据实际需要修改相应配置。

若客户需要配置知识库，此时调用相应接口；若不需要调用接口，则缓存参数recommand不会被调用，但是需将响应中的属性名写成固定字符串。此操作可以客户自行配置，也可以给业务人员提供接口参数事先配置好。


请根据实际需要进行操作，业务接口在“资源管理 > 业务接口”中配置，操作步骤请参见《20-AICC-机器人管理配置指南》中“添加业务接口”章节内容。

----结束

## 修改语义识别后返回给调用方的应答模板

信息匹配流程中第二个应答图元的应答模板PromptText，json格式是固定的，但是要注意引用的参数名称与该流程中定义的流程变量名称一致。

应答模板可以客户自行配置，也可以由业务人员根据客户要求事先配置，配置完该模板后，后台会自动读取其中参数信息。

**步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击信息匹配流程后的，进入流程编辑页面。

**步骤2** 单击下方的“Common Response Service”图元，查看其“应答模板”名称。

**步骤3** 选择“资源管理 > 资源模板”。


**步骤4** 单击**步骤2**中查看到的模板后的“编辑”，进入模板编辑页面。

**步骤5** 在编辑模板界面，根据需要修改JSON的内容，需确保JSON中的参数名称需和智能座席助手流程中定义的流程变量名保持一致。

----结束

### 2.6.4.3 配置智能信息匹配流程

系统预置的智能信息匹配流程如下所示：




该流程实现如下功能：

1. 在应答图元，向客户播放欢迎提示语。该语音文件需要自定义。
2. 在1处的业务接口调用图元中，根据每次交互记录，将客户端发送的文本信息采用空格间隔，并记录该信息是客户说的还是座席说的。
3. 在语义识别图元，对本次交互的信息进行识别：
  - 如果存在敏感词，则触发敏感词提醒，进入3处的业务接口调用分支将敏感词赋值到流程变量中。
  - 如果不存在敏感词,且匹配到意图,进入4处的业务接口调用分支,用匹配的意图名进行问答接口调用获取推荐答复
  - 如果出现超时,未知意图等错误时,进入2处的业务接口调用分支,直接用本次的交互信息进行问答接口调用获取推荐答复
4. 应答图元将获取的推荐答复和敏感词返回输出。
5. 触发完成后，敏感词置空，进入下一轮循环。

根据上述描述，配置人员需要修改欢迎语的语音模板、在业务接口调用图元中调用具体的推荐、知识获取接口，来实现真实的信息推荐功能。

### 2.6.4.3.1 修改欢迎语资源模板

在信息匹配流程第一个应答部分中，应答模板可以是客户自行配置修改，也可以是业务人员根据客户要求事先配置好的。

- 步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击信息匹配流程后的，进入流程编辑页面。
- 步骤2** 单击第一个“应答”图元，查看左侧的“应答模板”名称。
- 步骤3** 选择“资源管理 > 资源模板”。
- 步骤4** 单击**步骤2**中查看到的模板后的“编辑”，进入模板编辑页面。

**步骤5** 在编辑模板界面，根据需要修改您的内容，单击“确定”保存。

----结束

#### 2.6.4.3.2 修改业务接口调用图元

根据业务需求内容，信息匹配流程支持自定义修改更新调用图元类型以及图元设置内容。

**步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击信息匹配流程后的“编辑”按钮，进入流程编辑页面。

**步骤2** 单击“接口调用”图元，在右侧“选择接口”选择接口，实现知识推荐或话术推荐的功能。

##### 说明

请根据实际需要修改相应配置。

若客户需要配置知识库，此时调用相应接口；若不需要调用接口，则缓存参数recommand不会被调用，但是需将响应中的属性名写成固定字符串。此操作可以客户自行配置，也可以给业务人员提供接口参数事先配置好。

请根据实际需要进行操作，业务接口在“资源管理 > 业务接口”中配置，操作步骤请参见《20-AICC-机器人管理配置指南》中“添加业务接口”章节内容。

----结束

#### 2.6.4.3.3 修改语义识别后返回给调用方的应答模板

应答模板可以客户自行配置，也可以由业务人员根据客户要求事先配置，配置完该模板后，后台会自动读取其中参数信息。

信息匹配流程中第二个应答图元的应答模板PromptText，json格式是固定的，但是要注意引用的参数名称与该流程中定义的流程变量名称一致。

**步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”，单击信息匹配流程后的 ，进入流程编辑页面。

**步骤2** 单击下方的“应答”图元，查看其“应答模板”名称。

**步骤3** 选择“资源管理 > 资源模板”。

**步骤4** 单击**步骤2**中查看到的模板后的“编辑”，进入模板编辑页面。

**步骤5** 在编辑模板界面，根据需要修改JSON的内容，需确保JSON中的参数名称需和信息配置流程中定义的流程变量名保持一致。

----结束


#### 2.6.4.4 配置满意度反馈流程

呼叫测试中通过前台页面配合流程编排实现满意度反馈。

流程编排中确定哪些业务需要反馈满意度。一般来说，闲聊型对话、辅助型对话、填槽对话和澄清对话时不需要进行满意度反馈的；而问答型回复、知识图谱信息回复和多轮对话最终回复需要满意度反馈。

系统预置的满意度流程如下所示：






**步骤1** 在需要反馈的分支中，回复needFeedBackResponse应答模板。应答模板的构造的数据结构需要与前端约定一致。

应答模板needFeedBackResponse中提供当前业务需要返回的结果以及不满意原因。前台需要解析此结构，进行展示。

模板内容详情


```
中文default/default
{
  "content": "${FLOW.content}",
  "feedBackReasons": ["${FLOW.reason1}", "${FLOW.reason2}", "${FLOW.reason3}", "${FLOW.reason4}", "${FLOW.reason5}"]
}
```

**步骤2** 对用户的输入进行判断，如果IVRREQUEST.feedback为0或1，则表示该请求为用户的满意度反馈请求需要走feedback分支。



**步骤3** 如果feedback分支，调用CallFeedBack接口，此接口为TUC提供的反馈。





**步骤4** 满意度反馈接口配置如下：

编辑业务接口配置

手动输入消息体 自动生成消息体

基本信息 查询参数 入参 出参 消息头 消息体

\* 接口名称 satisfactionFeedback

请求方法 TUC

\* 请求URL /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/feedback

是否签名 否

描述

取消 确定

----结束

### 2.6.4.5 流程发布以及呼叫测试

本节介绍如何发布流程，以及发布成功以后如何测试流程内容。

#### 2.6.4.5.1 流程发布

导入相应流程之后，页面上“状态”显示为“失效”，需要发布流程，流程发布成功才可使用。生效后方可进行呼叫测试。

**步骤1** 选择“流程管理 > 流程编排”。

**步骤2** 单击对应流程后的“发布”按钮，发布流程使其生效。

----结束

### 2.6.4.5.2 呼叫测试

您可以对您配置的机器人进行测试，来判断您的配置是否正确。

**步骤1** 选择“机器人管理”。

**步骤2** 单击“添加”，新增接入码。依次填入信息，选择要测试的流程，单击“确定”。

**步骤3** 在需要测试的接入码最后一列单击“呼叫测试”。

**步骤4** 在弹出的测试对话框中输入信息进行测试。

----结束

## 2.7 IVR Journey 分析

### 2.7.1 指标说明

本章节介绍您在使用IVR分析系统前需要了解的指标信息，便于更好地使用系统。

表 2-143 IVR 分析涉及指标

| 指标类别 | 指标名称 | 概念说明                                 | 指标说明                        | 指标计算公式       |
|------|------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 业务指标 | 直达量  | 电话按最短路径到达该节点的量。                      | 您到达某个业务节点之前，未使用过*，#键，则视为直达。 | 直达量=访问量-冲浪量。 |
|      | 直达率  | 业务节点访问总量中，直达量所占的比例。                  | 直达率+冲浪率=1。                  | 直达率=直达量/访问量。 |
|      | 冲浪量  | 一次IVR接入，电话经过其他同级或下级节点后再选择到达目标节点称为冲浪。 | -                           | 冲浪量=访问量-直达量。 |
|      | 冲浪率  | 业务节点访问总量中，冲浪量所占的比例。                  | 直达率+冲浪率=1。                  | 冲浪率=冲浪量/访问量。 |

| 指标类别 | 指标名称    | 概念说明                        | 指标说明                                       | 指标计算公式           |
|------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|      | 访问量     | 达到该业务节点的呼叫总数。               | -                                          | 访问量=成功量+失败量+放弃量。 |
|      | 挂机量     | 到达该业务节点后选择挂机的呼叫次数。          | 不包括导航节点中, 按键错误后, 未按提示选择*键返回而选择挂机的量。        | -                |
|      | 返回上层菜单量 | 到达某业务节点后, 选择按*键返回上层菜单的呼叫次数。 | 不包括导航节点中, 按键错误后, 按提示选择*键返回的量。              | -                |
|      | 返回主菜单量  | 到达某业务节点后, 选择按#键返回主层菜单的呼叫次数。 | -                                          | -                |
|      | 成功量     | 业务办理、咨询或查询成功的量。             | 业务咨询语音播放过半, 或成功触发短信、彩信、WAPPUSH、电子邮件等方式。    | 成功量=访问量-失败量-放弃量。 |
|      | 失败量     | 业务办理、咨询或查询失败的量。             | 查询、咨询、办理节点, 播报代表失败的标志性语音计为失败。对于导航节点, 无失败量。 | 失败量=访问量-成功量-放弃量。 |

| 指标类别 | 指标名称   | 概念说明                                                                                                                                | 指标说明                | 指标计算公式                |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|      | 放弃量    | <ul style="list-style-type: none"> <li>咨询节点，咨询音播报时长未达到咨询音时长一半即算放弃。</li> <li>查询、办理节点，未播放代表业务成功或失败的标志性语音，即算放弃，比如密码验证过程中挂机。</li> </ul> | 导航节点和转人工节点无放弃量。     | 放弃量=访问量-成功量-失败量。      |
|      | 成功率    | 业务办理、咨询或查询成功所占总访问量的比率。                                                                                                              | -                   | 成功率=成功量/访问量。          |
|      | 失败率    | 业务节点失败量占访问总访问量的比率。                                                                                                                  | -                   | 失败率=失败量/访问量。          |
|      | 放弃率    | 业务节点放弃量占访问总访问量的比率。                                                                                                                  | -                   | 放弃率=放弃量/访问量。          |
|      | 重听量    | 有重听行为的业务量。                                                                                                                          | 一个业务访问量中多次重听只计算1次。  | -                     |
|      | 重听率    | 有重听行为的业务量的比率。                                                                                                                       | -                   | 重听率=重听量/访问量。          |
|      | 重听一次量  | 进行1次重听行为的业务量。                                                                                                                       | -                   | -                     |
|      | 重听二次量  | 进行2次重听行为的业务量。                                                                                                                       | -                   | -                     |
|      | 平均服务时长 | 单个业务节点业务办理、查询或咨询所占时长的平均数。                                                                                                           | 节点IVR服务时长与节点访问量的比值。 | 平均服务时长=节点IVR服务时长/访问量。 |

| 指标类别 | 指标名称        | 概念说明                                       | 指标说明                             | 指标计算公式                    |
|------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|      | 节省人工时长      | 每个业务成功量与该业务人工服务均长的乘积。                      | 人工服务均长自动从IVRMAP同步。               | -                         |
|      | 业务前平均业务路径长度 | 您到达某个业务节点之前，所经过的业务节点的个数，即为业务前路径长度。         | 业务前路径总长度与节点访问量的比值。               | 业务前平均业务路径长度=业务前路径总长度/访问量。 |
|      | 业务前平均按键次数   | 您到达某个业务节点之前，所有按键次数，不包括收多位号的次数，包括导航节点的无效按键。 | 业务前按键次数与节点访问量的比值。                | 业务前平均按键次数=业务前按键次数/访问量。    |
|      | 流入下层菜单量     | 通过上层菜单访问下层菜单的量。                            | -                                | -                         |
|      | 转人工率        | 客户在自动流程中无法满足业务办理需求，而转入人工坐席进行处理的访问量。        | 业务节点中选择转人工量占节点访问的比例，如主菜单中转人工的比例。 | 转人工率=转人工量/访问量。            |
|      | 短信/彩信发送量    | 咨询、查询、办理的短信/彩信发送量，以客户听到系统提示已发送的音为准。        | -                                | -                         |
|      | 传真发送量       | 咨询、查询、办理的传真发送量，以客户听到系统提示已发送的音为准。           | -                                | -                         |
|      | Email发送量    | 咨询、查询、办理的Email发送量，以客户听到系统提示已发送的音为准。        | -                                | -                         |

| 指标类别 | 指标名称       | 概念说明                                  | 指标说明 | 指标计算公式                             |
|------|------------|---------------------------------------|------|------------------------------------|
|      | WAPPUSH发送量 | 咨询、查询、办理的WAPPUSH发送量，以客户听到系统提示已发送的音为准。 | -    | -                                  |
|      | 业务办理成功量    | 所有办理类子节点的业务请求成功量总和，含开通、取消、修改。         | -    | -                                  |
|      | 业务查询成功量    | 所有查询类子节点的业务请求成功量总和。                   | -    | -                                  |
|      | 等效酬金       | 业务办理成功量与所办理业务对应酬金的乘积。                 | -    | 等效酬金=业务办理成功量*对应酬金。                 |
|      | 短信满意度      | 客户回复3、4、5的量占客户回复1、2、3、4、5的量的比率。       | -    | 短信满意度=客户回复3、4、5的量/客户回复1、2、3、4、5的量。 |
|      | 查询成功率      | 业务查询成功量占业务查询服务请求量的比率。                 | -    | 查询成功率=业务查询成功量/业务查询服务请求量。           |
|      | 办理成功率      | 自助业务办理成功量占自助业务办理量的比率。                 | -    | 办理成功率=自助业务办理成功量/自助业务办理量。           |
|      | 人工业务总量     | 客户访问人工业务的总量。                          | -    | -                                  |
|      | 人工转自动量     | 客户在首次菜单音选择进入人工流程后，在后续处理过程中又转入IVR的话务量。 | -    | -                                  |

| 指标类别 | 指标名称       | 概念说明                                                                                                                                                                                              | 指标说明 | 指标计算公式              |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|      | 人工转自动率     | 客户在首次菜单音选择进入人工流程后，在后续处理过程中又转入IVR的话务量占转人工量的比率。                                                                                                                                                     | -    | 人工转自动率=人工转自动量/转人工量。 |
|      | 平均人工通话时长   | 客户访问人工流程的平均通话的时长。                                                                                                                                                                                 | -    | -                   |
|      | IVR再次请求人工量 | 客户访问自动流程后再转人工的量。                                                                                                                                                                                  | -    | -                   |
|      | 人工转自动失败量   | 客户在首次菜单音选择进入人工流程后，在后续处理过程中又转入IVR的话务失败量。                                                                                                                                                           | -    | -                   |
|      | 跳转量        | 节点跳转量。                                                                                                                                                                                            | -    | -                   |
| 话务指标 | IVR有效服务量   | <p>一次IVR接入，最终结果满足下列任何一个条件，都为有效服务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 业务办理或查询成功。</li> <li>● 业务咨询语音播放过半，或成功触发短信、彩信、WAPPUSH、电子邮件等手段。</li> </ul> <p>一个呼叫办理多项业务，只要有一项成功计算有效服务，多项业务不重复计算。</p> | -    | -                   |

| 指标类别 | 指标名称    | 概念说明                                                                                                                                            | 指标说明                         | 指标计算公式               |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|      | 有效呼入率   | IVR呼入量中，有按键行为的呼入量所占的比率。                                                                                                                         | 呼入后在欢迎语或首层菜单音中直接挂机的不计入有效呼入。  | 有效呼入率=有效呼入量/呼入量。     |
|      | 有效服务率   | 一次IVR接入，最终结果满足下列任何一个条件，都为有效服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 业务办理或查询成功。</li> <li>● 业务咨询语音播放过半，或成功触发短信、彩信、WAPPUSH、电子邮件等方式。</li> </ul> | 有效服务率是得到有效服务的呼叫量占IVR呼入总量的比率。 | 有效服务率=有效服务量/呼入量。     |
|      | 转人工量    | 尝试转人工的呼入量。                                                                                                                                      | 一次呼叫中多次尝试转人工只计算一次。           | -                    |
|      | 首层转人工量  | 客户在首层菜单音就选择转人工的话务量。                                                                                                                             | 一次呼叫中多次在首层尝试转人工只计算一次。        | -                    |
|      | 首层转人工率  | 首层转人工率。                                                                                                                                         | -                            | 首层转人工率=首层转人工量/呼入量。   |
|      | 非首层转人工量 | 客户在首次菜单音选择进入自动流程后，在后续处理过程中又转入人工的话务量。                                                                                                            | -                            | 非首层转人工量=转人工量-首层转人工量。 |
|      | 自助服务量   | 没有转人工的IVR呼叫量。                                                                                                                                   | -                            | 自助服务量=总呼入量-转人工量。     |
|      | 人工话务占比  | 尝试转人工的呼入量占IVR呼入总量的比率。                                                                                                                           | -                            | 人工话务占比=转人工量/呼入量。     |



| 指标类别 | 指标名称     | 概念说明                                                     | 指标说明                                                                                                                                                                               | 指标计算公式                                  |
|------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | 纯IVR服务率  | 未得到人工服务请求的呼入量占总呼入量的比率。                                   | -                                                                                                                                                                                  | 纯IVR服务率=未得到人工服务请求的呼入量/呼入量。              |
|      | 转人工成功量   | 转入人工坐席且转入成功的呼叫量。                                         | 对于IVR而言，只要成功进入队列且没有队列超时走IVR超时流程回到IVR，即算成功。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“agentSuccessFlag”取值为1，表示转人工成功。</li> <li>“agentSuccessFlag”取值为0，表示转人工失败。</li> </ul> | -                                       |
|      | 转人工成功率   | 转人工成功量占转人工总量的比率。                                         | -                                                                                                                                                                                  | 转人工成功率=转人工成功量/转人工总量。                    |
|      | 按次拨打冲浪量  | 一次呼叫中产生冲浪行为的则计一次。                                        | -                                                                                                                                                                                  | -                                       |
|      | 按次拨打冲浪率  | 按次拨打冲浪量与呼入量的比值。                                          | -                                                                                                                                                                                  | 按次拨打冲浪率=按次拨打冲浪量/呼入量。                    |
|      | IVR一次解决率 | 所有未有人工服务请求并存在有效服务的热线来话，其中在挂机后两小时内未再次拨打客服平台电话，则视为IVR一次解决。 | -                                                                                                                                                                                  | IVR一次解决率=(IVR有效服务量-纯IVR重复呼入量)/IVR有效服务量。 |
|      | 平均通话时长   | 所有未有人工服务请求的热线来话，客户在IVR中所经历的平均时长。                         | -                                                                                                                                                                                  | 平均通话时长=IVR服务总时长/呼入量。                    |

| 指标类别 | 指标名称     | 概念说明                                                  | 指标说明                          | 指标计算公式              |
|------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|      | IVR系统差错率 | IVR呼入量中,出现流程、语音调用错误的量所占呼入量的比率。                        | -                             | IVR系统差错率=错误呼叫量/呼入量。 |
|      | 平均路径长度   | 一次呼叫中经过的业务节点个数即为业务路径长度,业务节点包括咨询、查询、办理和导航节点。           | -                             | 平均路径长度=业务路径长度/呼入量。  |
|      | 重复呼入量    | 重复呼入量,在两小时内,使用同一主叫号码重复拨打客户服务热线的客户数量。                  | -                             | -                   |
|      | 重复拨打率    | 重复呼叫占用呼叫量的比率。                                         | -                             | 重复拨打率=重复呼入量/总呼入量。   |
|      | IVR呼入量   | IVR呼入量,进入客服平台且成功播报IVR语音的呼叫量,略小于平台统计的IVR呼入量,一次呼叫不重复计算。 | -                             | -                   |
|      | IVR服务总时长 | IVR服务总时长。                                             | 对于转人工的呼叫,不包括等待时长和人工服务时长,单位为秒。 | -                   |
|      | 语音节点路径长度 | 语音节点路径长度,即一个呼叫中所有放音节点的次数。                             | 由于长时间未收号而IVR自动重播的语音节点合并计算。    | -                   |

| 指标类别 | 指标名称      | 概念说明                                                   | 指标说明 | 指标计算公式                           |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|      | 纯IVR重复呼入量 | 纯IVR重复呼入量，未得到人工服务请求并存在有效服务的纯IVR呼叫量中，在挂机后2小时内再次拨打热线来话量。 | -    | -                                |
|      | 功能节点到达量   | IVR服务量，到达过咨询、查询、办理功能节点的电话量。                            | -    | -                                |
|      | 平均按键次数    | 即一个呼叫中所有菜单音的按键次数，包括导航菜单的无效按键，不包括收多位号的次数。               | -    | 平均按键次数=按键次数/呼入量。                 |
|      | 按键错误返回量   | 导航节点中，按键错误后，按提示选择*键返回的量。                               | -    | -                                |
|      | 按键错误挂机量   | 导航节点中，按键错误后，未按提示选择*键返回而选择挂机的量。                         | -    | -                                |
|      | 客户数       | 呼入的客户号码去重后的数量。                                         | -    | -                                |
|      | 本地客户数     | 对应地市或区域的客户数。                                           | -    | -                                |
|      | 主动分流率     | 首层自动按键量占首层自动按键量与首层人工按键量总和的比率。                          | -    | 主动分流率=首层自动按键量/(首层自动按键量+首层人工按键量)。 |
|      | 纯IVR客户数   | 一月内打了IVR，但没进人工的去重后的客户数。                                | -    | -                                |

| 指标类别 | 指标名称       | 概念说明                                          | 指标说明 | 指标计算公式                 |
|------|------------|-----------------------------------------------|------|------------------------|
|      | 粘性客户数      | 连续3月，每月都有打过IVR的客户数；要记录每月的纯IVR客户数，不包含进入人工的客户数。 | -    | -                      |
|      | 有按键的平均路径长度 | 进入主流程呼入量的平均路径长度。                              | -    | -                      |
|      | 首层挂机量      | 无按键的呼入量。                                      | -    | -                      |
|      | 首层前挂机客户数   | 无按键的去重后的客户数。                                  | -    | -                      |
|      | 首层前挂机率     | 首层前挂机量占呼入量的比率。                                | -    | 首层前挂机率=首层前挂机量/呼入量。     |
|      | 有按键的平均通话时长 | 进入主流程呼入量的平均通话时长。                              | -    | -                      |
|      | 节点到达率      | 功能节点到达量占首层按键量的比率（首层按键不含0）。                    | -    | -                      |
|      | 首层按键量      | 首层有按键的呼入量。                                    | -    | 首层按键量=IVR呼入量-首层前挂机量。   |
|      | 首层自动按键量    | 首层非0的按键量。                                     | -    | 首层自动按键量=首层按键量-首层人工按键量。 |

## 2.7.2 IVR 概览

您通过IVR概览页面，可以从宏观角度去了解所选机器人流程整体运营情况。


### 前提条件

- 您必须具有“IVR分析 > IVR概览”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 被分析机器人流程在查询时间范围内存在通话记录。

## 操作步骤

- 步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>IVR概览”界面。
- 步骤2** 您在筛选条件框，输入接入码、版本名称、时间段后，按回车键进行查询，查询结果如图1。

图 2-317 IVR 概览



- 步骤3** 您可从“运营情况”判断IVR整体运营健康度。

### 说明

根据IVR流程的核心指标的同比（同比上月）的涨跌情况（所有核心指标的同比涨跌率绝对值求算术平均值）判断IVR整体运营健康度。

核心指标涨跌幅均值在5%以内，表示运行良好；涨跌幅在5%~10%表示IVR流程运行状况一般；涨跌幅在10%以上，表示IVR流程运行状态较差，需要及时处理若无同比值，则默认为良好。

- 步骤4** 您单击“更多”按钮，跳转至告警事件详情页面，具体介绍请看2.7.7 告警事件章节。
- 步骤5** 您单击业务排行榜区的节点名称，可跳转至流程分析详情页面，具体介绍请看流程分析章节。

图 2-318 节点名称

The screenshot shows the '业务排行榜' (Business Ranking) table. The table has columns for '排名' (Rank), '节点名称' (Node Name), '访问量' (Access Volume), '同比值' (Year-over-Year Value), and '涨跌幅' (Change Rate). The '节点名称' column is highlighted with a red box, and a red arrow points to it with the label '节点名称'.

| 排名 | 节点名称              | 访问量 | 同比值 | 涨跌幅 |
|----|-------------------|-----|-----|-----|
| 1  | 语音电话              | 32  | -   | -   |
| 2  | 文本                | 5   | -   | -   |
| 3  | 语音                | 5   | -   | -   |
| 4  | 语音转接              | 4   | -   | -   |
| 5  | 语音转接-语音           | 4   | -   | -   |
| 6  | 语音转接-文本           | 3   | -   | -   |
| 7  | 语音                | 3   | -   | -   |
| 8  | 语音转接-语音           | 2   | -   | -   |
| 9  | 语音转接-语音           | 1   | -   | -   |
| 10 | 语音转接-语音(11111111) | 1   | -   | -   |

### 📖 说明

- 成功率 =  $\Sigma$ 成功量 ( SuccessCalls ) /  $\Sigma$ 访问量 ( journeynum )
- 失败率 =  $\Sigma$ 失败量 ( FailedCalls ) /  $\Sigma$ 访问量 ( journeynum )
- 挂机率 =  $\Sigma$ 挂机量 ( HangupNum ) /  $\Sigma$ 访问量 ( journeynum )

**步骤6** (后续步骤) 您想了解具体指标说明、计算公式, 可参考[指标说明](#)章节。

----结束

## 2.7.3 流程分析

通过对IVR流程访问路径的分析, 您可以了解到用户的常用路径, 以便您在进行流程调整时保证用户的常用路径不变。

通过对每个节点数量的分析, 您可以清晰地了解每个节点和业务的话务流量信息, 找出其中使用低效的菜单节点和业务流程, 从而找出IVR设计的不足。

通过对冲浪情况的查看, 您可以了解客户在此节点的操作情况并据此进行相应的节点优化。

通过对节点占比信息的查看, 您可以了解各子节点话务量占其上层节点流出量的比例。

### 前提条件


- 您必须具有“IVR分析 > 流程分析”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 被分析机器人流程在查询时间范围内存在通话记录。

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云, 进入“IVR分析>流程分析”界面。

**步骤2** 您在筛选条件框, 输入三个必填项接入码、版本名称、时间段后, 按回车键进行查询, 查询结果如图2。


图 2-319 流程分析界面



### 说明

业务数据通过定时任务每小时统计一次，统计范围为三小时之内。


**步骤3** 您可在节点名称查询框，输入节点名称，可进行节点查询，查询后此时节点高亮显示。

**步骤4** 您开启反向流向开关 ，可进行逆向流量分析。

**步骤5** 您双击流程图中的节点可以跳转到对应节点分析界面。


**步骤6** 您单击左下角的鸟瞰图，可快速定位流程局部信息。

图 2-320 鸟瞰图




**步骤7** 您双击主流程，可进入主流程分析详情界面。

图 2-321 主流程分析




**步骤8** 您双击子流程，可进入子流程分析详情页。

图 2-322 子流程




**步骤9** 您双击复合图元，可进入复合图元分析详情页。

**图 2-323** 复合图元




**步骤10** (后续步骤) 您双击节点后，可进入分析详情页，详情页有“节点概览”、“趋势分析”、“流出详细分布”页签。

**图 2-324** 页签



**步骤11** 您单击“节点概览”页签，进入界面后分别展示流入分布图、流出分布图、节点话务图、指标量统计图。

**图 2-325** 流入分布






**说明**

- 直达率：业务节点访问总量中，直达量所占总访问量的比率。
- 冲浪率：业务节点访问总量中，冲浪量所占总访问量的比率。
- 指标详情请参考章节[指标说明](#)。

**图 2-326 流出分布**

流出分布



**说明**

- 冲浪量：一次IVR接入，电话经过其他同级或下级节点后再选择到达目标节点称为冲浪量。
- 流入下层菜单量：到达该业务节点后进入下层节点次数。
- 挂机量：到达该业务节点后选择挂机的呼叫次数。
- 指标详情请参考章节[指标说明](#)。

**图 2-327 节点话务图(指标量个数)**

节点话务图(指标量个数)





图 2-328 指标量统计

指标量统计

| 指标名称    | 当前值 | 同比值 |
|---------|-----|-----|
| 直达量     | 8   | 0   |
| 冲浪量     | 1   | 0   |
| 转人工量    | 0   | 0   |
| 流入下层菜单量 | 9   | 0   |
| 挂机量     | 2   | 0   |
| 失败量     | 0   | 0   |
| 重听量     | 0   | 0   |

步骤12（后续步骤）您单击“趋势分析”页签，分布展示[价值趋势分布图](#)、[效率趋势分布图](#)、[复杂度趋势分布图](#)。

图 2-329 价值趋势分布图



说明

- 直达量：电话按最短路径到达该节点的量。
- 冲浪量：一次IVR接入，电话经过其他同级或下级节点后再选择到达目标节点称为冲浪。
- 访问量：达到该业务节点的呼叫总数。
- 挂机量：到达该业务节点后选择挂机的呼叫次数。
- 成功量：业务办理、咨询或查询成功的量。
- 失败量：业务办理、咨询或查询失败的量。
- 指标详情请参考章节[指标说明](#)。


图 2-330 效率趋势分布图



### 说明

- 直达率：业务节点访问总量中，直达量所占总访问量的比率。
- 冲浪率：业务节点访问总量中，冲浪量所占总访问量的比率。
- 挂机率：业务节点访问总量中，挂机量所占总访问量的比率。
- 成功率：业务办理、咨询或查询成功所占总访问量的比率。
- 失败率：业务节点失败量占访问总访问量的比率。
- 指标详情请参考章节[指标说明](#)。

图 2-331 复杂度趋势分布图



### 说明

- 重听数量：包括重听量、重听一次量、重听两次量。
- 重听量：有重听行为的业务量。
- 重听一次：进行1次重听行为的业务量。
- 重听两次：进行2次重听行为的业务量。
- 重听率：有重听行为的业务量所占总访问量的比率。
- 平均服务时长：单个业务节点业务办理、查询或咨询所占用时长的平均数。
- 平均路径长度：您到达某个业务节点之前，所经过的业务节点的个数，即为路径长度。平均路径长度为路径总长度与节点总访问量的比值。
- 指标详情请参考章节[指标说明](#)。

**步骤13**（后续步骤）您单击“流出详细分布”页签，分布展示流出详细分布量图和流出详细分布占比图。

图 2-332 流出详细分布量图





图 2-333 流出详细分布占比图



### 说明

此图显示节点流出的分布，例如从A节点到B节点通过按键1还是按键2。

---结束

## 2.7.4 指标分析

您根据呼入量、IVR重复呼入量、IVR一次解决率和有效服务率等维度分析并导出IVR每个指标项的信息，通过指标钻取可以查看指标的节点概览、趋势分析和流出详细分布情况。

### 前提条件


- 您必须具有“IVR分析 > 指标分析”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 被分析机器人流程在查询时间范围内存在通话记录。

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>指标分析”界面。

**步骤2** 您单击输入框，选择接入码、版本名称、日期，按回车键进行查询。

图 2-334 指标分析界面



**说明**

同比值指上个月同期产生的指标。例如当前查询时间6月1日至6月5日，同比值是指查询5月1日至5月5日产生的指标。

**步骤3** 您在“呼入量”栏单击呼入量柱状图，可查看节点访问量。

图 2-335 柱状图



**步骤4** 您单击节点访问量柱状图，可查看节点详情，具体介绍可参考[流程分析](#)章节。

图 2-336 节点访问量柱状图






**步骤5** 您在扩展指标区域，单击表头设置“”，可自定义勾选所需指标。

图 2-337 列配置



**步骤6** 您单击“”导出按钮，可下载扩展指标。

**说明**

本章节所涉及指标介绍，可参考章节[指标说明](#)。

----结束

## 2.7.5 版本对比分析

### 场景描述

同一个流程默认只有一个发布版本，但可以存在多个历史版本。版本对比分析功能是通过对比某个版本与其前一个版本话务和业务指标，分析版本变化前后对指标的影响，达到评估流程调整的效果。

### 前提条件


- 您必须具有“IVR分析 > 版本对比分析”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 被分析的机器人流程需存在接入码。
- 被分析机器人流程在查询时间范围内存在通话记录。
- 被选择流程版本需要有发布时间。

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>版本对比分析”界面。

**步骤2** 您选择机器人、流程版本、查询时间，按回车键后进行后可查看发布前和发布后的指标对比情况。

图 2-338 版本分析




**步骤3** 您单击右上角的“”指标设置按钮，可自定义选择需要展示的指标。

图 2-339 指标设置



**步骤4** 您单击“节点名称”可下钻到节点概览页, 具体介绍可参考章节[流程分析](#)。

图 2-340 节点名称

| 节点名称 | 发布后挂机器人 | 发布前挂机器人 | 涨跌幅     |
|------|---------|---------|---------|
| 菜单配置 | 3       | 13      | 333.33% |
| 放音   | 0       | 3       | 100%    |
| 放音   | 0       | 0       | 0%      |

### 说明

本章节所涉及指标介绍, 可参考章节[指标说明](#)。

---结束

## 2.7.6 业务优化建议

### 场景描述

您可以根据终端用户的按键轨迹和按键次数等, 给出对当前IVR流程的优化建议, 可以用作优化流程的参考。

### 前提条件

- 您必须具有“IVR分析 > 业务优化建议”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 被分析的机器人流程需存在接入码。
- 被分析机器人流程在查询时间范围内存在通话记录, 并且被定时任务统计。(定时任务每小时执行一次)。


图 2-341 接入码设置



## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>业务优化建议”菜单界面。

图 2-342 业务优化建议界面



**步骤2** 您选择机器人、流程版本、查询时间，按回车键后进行查询。

**步骤3** 您在左侧输入框输入节点名称，可搜索对应节点。

**步骤4** 您如果选择“语音播报顺序优化”页签，可查看语音播报按键使用统计，在最右侧“建议语音播报顺序”提供参考建议。

**步骤5** 您如果选择“语音清晰度优化”页签，可查看重听次数，以及提供优化建议。

----结束

## 2.7.7 告警事件

### 场景描述

您可以通过告警事件功能获得事件时间表，以便更快地进行故障排查。

### 前提条件

- 您必须具有“IVR分析 > 告警事件”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 您的机器人在“IVR分析>业务预警条件配置”成功配置预警条件。



- 您的机器人达到业务预警条件配置阈值，并且被定时任务统计。（定时任务每小时执行一次）

## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>告警事件”界面。

**步骤2** 您可通过机器人、流程版本、时间范围进行条件筛选。

**步骤3** 您按回车键可进行查询。

----结束

## 2.7.8 业务预警条件配置

### 前提条件

- 您必须具有“IVR分析 > 业务预警条件配置”的菜单权限。
- 您的租间需开启IVR分析特性、智能IVR特性。
- 您必须提前配置好[短信网关](#)或[邮件网关](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“IVR分析>业务预警条件配置”界面。

图 2-343 业务预警条件配置



| 机器人名称        | 流程版本 | 统计指标 | 预警级别 | 预警内容     | 预警有效期                 | 提醒方式  | 操作    |
|--------------|------|------|------|----------|-----------------------|-------|-------|
| 业务优化建议测试0613 | v1   | 直达率  | 中    | 绝对值高于20% | 2023/06/13-2023/06/30 | 邮件    | 编辑 删除 |
| 9508         | v1.0 | 重听率  | 中    | 同比值等于10% | 永久有效                  | 短信&邮件 | 编辑 删除 |
| 日期圈元测试       | v1   | 转人工率 | 中    | 同比值等于70% | 2023/06/17-2023/06/24 | 短信&邮件 | 编辑 删除 |
| 按键识别测试       | v1   | 失败率  | 中    | 同比值等于20% | 永久有效                  | 短信&邮件 | 编辑 删除 |
| 9507         | v1.0 | 冲浪率  | 低    | 绝对值高于0%  | 永久有效                  | 邮件    | 编辑 删除 |

**步骤2** 您可通过两个筛选条件进行筛选，机器人选择框：包含ivr流程、智能ivr的流程；流程版本选择框：选择机器人对应流程的版本。

**步骤3** 您单击“新建”按钮，弹出新建业务预警条件。

图 2-344 新建业务预警条件

新建业务预警条件

机器人接入码 选择机器人

流程版本 选择流程版本

统计指标 请选择

预警条件 请选择 请选择 0 %

预警级别 请选择

预警有效期  永久有效  指定有效时间

提醒方式  短信  邮件

提醒对象 请选择

取消 保存

- 机器人接入码：用户租间下普通IVR和智能IVR所有流程。
- 流程版本：IVR流程版本。
- 统计指标：直达率、冲浪率、挂机率、失败率、重听率、转人工率。指标介绍请参考章节[指标说明](#)。
- 预警条件：绝对值和同比值。绝对值是指相对于零的距离。同比值是指相对于上个月差距。
- 预警级别：低、中、高。
- 预警有效期：永久有效和指定有效时间。
- 提醒方式：短信和邮件。
- 提醒对象：可多选，提醒租间下所有员工。

**步骤4** 单击保存按钮，业务预警条件配置，保存成功。

**步骤5** 您的机器人统计指标大于业务预警条件配置阈值，并且被定时任务统计时，会生成**告警事件**。（定时任务每小时执行一次）

**步骤6** 您可单击编辑按钮，可以对预警条件进行重新编辑。

----结束

## 2.8 外呼风险监控

当租户的外呼超过已配置策略的预警值，则会生成一条风控记录，由系统管理员知会租户管理员。租户管理员可以查看风险控制策略执行情况。

### 说明

外呼风险监控中策略的预警值配置内容，具体可参考《AICC 运营配置指南》中的“系统管理员指南 > 外呼风险监控指南”章节内容。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“监控 > 外呼风险监控”，进入监控信息页面。

**步骤2** 选择一条系统管理员分配的风控记录，单击“查看”，可查看详细信息。


----结束

## 2.9 管理工单配置

### 2.9.1 前言

此手册仅适用于公有云环境，请登录AICC使用。

图 2-345 工单功能概览



### 2.9.2 快速入门

工单是实现高效沟通协作工具，可以帮助企业解决跨部门跨区域的协作问题，为顾客提供更高质量的服务。


企业客户可以通过工单概览实时查看工单处理情况。

企业客户通过工单配置，可以实现贴合业务场景的工单解决方案。

## 2.9.2.1 添加账号

### 前提条件

- 系统管理员登录客户服务云，在“呼叫中心管理>租户管理”下，为您的租间开启Case2.0特性、AppCube特性、客户中心特性。



### 操作步骤

**步骤1** 使用管理员账号登录客户服务云。

当您所在企业申请客户服务云租户成功后，将会从华为获得管理员账号，请使用该账号登录。

#### 须知

为确保您的数据安全，请在初次登录系统时及时修改账号初始密码。

**步骤2** 添加工单处理人员账号。

- 您进入“配置中心 > 员工中心 > 员工”菜单界面。
- 在左侧导航树中选择“默认组织”的上级组织，单击“新建”。
- 填写“账号”、“用户名”、“邮箱”和“家庭电话”，单击“保存进入下一步”。
- 在“操作确认”对话框，单击“是”按钮。
- 在添加主管页面添加主管信息，也可以忽略。
- 单击“完成”。

**步骤3** 您进入“配置中心> 工单配置2.0>工单配置>用户角色列表”菜单界面。单击右侧的“新建”，可将角色信息和用户信息进行关联，单击“保存”。

图 2-346 用户绑定工单角色



新建

\* 用户 zh11(zh11)

\* 角色名称 DefaultCaseAdmin

取消 确认

----结束

### 2.9.2.2 处理您第一条工单

在您快速完成工单配置，并由在线客服侧创建第一张工单后，您可对您的工单进行处理。

**步骤1** 使用工单处理人员账号登录客户服务云。

首次登录需要修改密码，请根据界面提示设置新密码并重新登录。

**步骤2** 您选择“工单2.0 > 工单工作台”界面。

**步骤3** 选择待办页签，点击工单标题，进入工单详情页面。

**步骤4** 认领后您可对工单做如下处理：

- ☆：对重要或紧急工单进行关注。
- 🔔：如果您提前配置**催单通知**，可将快过期工单进行敦促，工单责任人将收到邮件或短信通知。
- 📈：将工单等级进行升级，升级后工单标题增加升级标志。
- ⏸️：暂停工单，适用于工单暂时无需处理。
- 🔄：转移工单责任人。
- 🗑️：取消工单。
- 🔴：关闭工单。
- 🔄：重启工单。
- 🕒：恢复工单，工单取消后，可恢复。如果工单责任人为工单队列时，恢复工单后，工单责任人变为执行恢复工单的操作人员。
- 💬：评论：添加您在处理工单时的备注信息。

- 添加附件：为当前工单添加的补充信息，例如客户反馈的故障截图等。附件大小不能超过5M，数量不超过5个，支持jpg、png、pdf、jpeg、gif、doc、docx格式。
- 新建任务：当处理工单过程中，需要其他部门的人协助解决问题时，创建任务跟踪。

图 2-347 新建任务




### 📖 说明

一个工单可以创建多个任务。

- 关联工单：工单合并后可查看关联工单。如何将工单进行合并请参考[合并工单](#)章节。
- 内部记录：只有工单责任人和租间管理员才有权限操作。内部记录提交信息长度最大支持20000字符，如有添加图片场景，请使用附件上传图片。

图 2-348 内部记录



----结束

## 2.9.3 管理人员指南

### 2.9.3.1 配置工单

#### 前提条件

- 您的账号拥有工单配置权限。可参考章节[工单角色](#)和[用户角色](#)进行赋权。
- 您租间开启Case2.0特性。

#### 2.9.3.1.1 工单流程

通过该模块，您处理工单的过程中，可自定义工单流程。

#### 前提条件

- 您具有“工单配置”的权限。
- 您所在租间开启Case2.0特性。

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入配置中心>工单配置2.0>工单流程界面。

**步骤2** 点击“新建”按钮，输入流程名称。

**步骤3** 点击“确认”按钮，创建成功。

**步骤4** （后续操作）您在“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单类型”，可勾选您已创建完成的工单流程。

----结束

#### 2.9.3.1.2 自定义工单字段

企业可根据实际业务场景，灵活设置字段。

#### 前提条件

- 您的租间开启Case2.0特性。
- 您具有“工单配置”的权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单字段”界面。

**步骤2** 您单击“新建”按钮，进入新建字段界面，可按照您的需求设置字段。

图 2-349 新建字段

新建

1 修改工单字段不会同步更新已有的工单模板

\* 字段类型  文本  文本区  日期  日期时间  单选  多选

\* 展示标题

\* 名称  \_CST

字段帮助

描述


\* 数据长度

取消 保存

**步骤3** 单击“”，字段设置完成。

**步骤4**（后续操作）在“工单配置>工单模板”下，单击“配置”按钮，可看见已配置的字  
段。将它拖入容器，可被模板引用。

图 2-350 配置工单模板



----结束

### 2.9.3.1.3 工单模板

工单模板用于展示工单上收集哪些信息以及这些信息的展示格式，包括新增、修改和查询工单时的页面展示格式，您可通过定义工单模板上展示哪些字段，这些字段如何排列展示。

#### 前提条件

- 您的租间开启Case2.0特性。



- 您具有“工单配置”的权限。

## 操作步骤


**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单模板”界面。

**步骤2** 单击“新建”按钮，弹出工单模板新建界面，输入模板名称、模板描述，点击“保存”。



**步骤3** 选择已创建的模板，点击“配置”按钮，进入视图界面，添加内容，如果定制字段是设置的必填字段，则必须在新建视图添加上这个定制字段。

图 2-351 视图



**步骤4** 您在视图添加内容后，单击“”进行保存，单击“”可进行预览。

### 📖 说明

您在视图添加字段后，请务必单独保存一下，否则会丢失信息。例如您在编辑视图中添加了字段A，没有单独保存，切换至预览视图保存，将会丢失已添加的字段A。

**步骤5**（后续操作）您开启启用按钮后，在工单内容模板中可以引用工单模板。

----结束

### 2.9.3.1.4 工单内容模板

#### 前提条件


- 您的租间开启Case2.0特性。

- 您具有“工单配置”的权限。
- 拥有已启用的工单模板。

## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单内容模板”界面。

图 2-352 工单内容模板界面



**步骤2** 点击“新建”按钮，弹出工单内容模板信息界面，输入内容模板名称、关联工单模板名称，点击“保存”，创建成功。

图 2-353 工单内容模板信息

表 2-144 工单内容模板信息

| 字段名称     | 说明                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 内容模板名称   | 必填项。                                                |
| 关联工单模板名称 | 下拉选择，来源于“工单配置>工单模板”，具体如何创建参考 <a href="#">工单模板</a> 。 |

**步骤3** 点击“编辑”按钮，进入编辑界面,填写工单模板信息。

图 2-354 编辑按钮



图 2-355 工单模板信息

表 2-145 工单模板信息

| 字段名称 | 说明                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标题   | 工单标题，最大长度可填写128个字符。                                                                                                                                                          |
| 内容描述 | 工单内容描述。                                                                                                                                                                      |
| 优先级  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 低</li><li>• 中</li><li>• 高</li><li>• 严重</li></ul>                                                                                     |
| 来源渠道 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 语音</li><li>• Whatsapp</li><li>• 网页</li><li>• 邮件</li></ul>                                                                            |
| 截单时间 | 工单截止时间                                                                                                                                                                       |
| 关联客户 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 来源于客户中心，租户管理员登录客户服务云，选择“客户中心 &gt; 客户中心管理”可查看客户。具体详情查看<a href="#">管理客户中心</a>。</li><li>• 支持直接新建客户，请参考<a href="#">新建客户</a>章节。</li></ul> |
| 分配方式 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 手动分配，根据技能队列或坐席分配。</li><li>• 自动分配，基于“工单配置&gt;工单分配规则”进行分配。具体详情查看<a href="#">工单分配规则</a>。</li></ul>                                      |
| 责任人  | 该租间下所有员工。勾选“认领”，责任人默认为当前工单创建人。                                                                                                                                               |

----结束

### 2.9.3.1.5 工单类型

为区别各种业务，您可以给工单分类，如“投诉管理”、“咨询建议”等，不同类别的工单可关联不同的流程，以满足您的业务需要

## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单类型”界面，单击


“”按钮。


图 2-356 新建工单类型界面

**步骤2** 在工单类型新建界面，输入工单类型内容，点击“保存”按钮，创建成功。

表 2-146 工单类型属性

| 名称         | 说明                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 工单类型名称     | 工单类别名称。例如：投诉。                                                 |
| 工单类型描述     | 工单类型描述。例如投诉内容、投诉目标、投诉来源等。                                     |
| 上级工单类型     | 选择上级工单类型。                                                     |
| 工单模板       | 下拉框选择。                                                        |
| 工单内容模板     | 关联工单内容模板。                                                     |
| 工单流程       | 设置工单流程，可多选。                                                   |
| 严格按照状态顺序执行 | 开启/关闭；开启严格顺序状态后，工单的状态流转只能按照顺序一步一步往后执行；关闭严格顺序状态后工单状态可以流转到任意状态。 |
| 是否校验任务状态   | 开启校验后，工单关闭会先校验关联任务的状态；关闭校验则不会校验关联任务。                          |

**步骤3** 工单类型创建成功后，您可以“”启用工单类型；在“工单2.0>工单工作台”界面，新建工单时只能选择已启用状态的工单类型。

**步骤4** 当您的工单类型未被引用时，您可“”停用工单类型；此时您可对工单类型进行“编辑”、“删除”操作。

----结束

### 2.9.3.1.6 工单分配规则


创建工单时，可以选择自动分配给对应责任人，自动分配逻辑基于平台设置的自动分配规则。在租户下，只能生效一个自动分配规则。

## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单分配规则”界面。

**步骤2** 点击“新建”按钮，弹出新建工单分配规则界面

图 2-357 自动分配规则界面



**步骤3** 您填写规则名称。

**步骤4** 您需要创建规则类目。例如您如果需要将工单标题中包含“故障”的工单分配给某个客服团队，您可以在规则内容新增内容，选择标题属性，筛选条件选择包含，值填写“故障”，技能队列选择您的客服团队名称。点击保存后，分配规则创建成功。

图 2-358 添加规则类目

添加规则类目 ×

\* 优先级

\* 内容

| 属性   | 筛选条件 | 值  | 操作 |
|------|------|----|----|
| 工单标题 | 等于   | 紧急 |    |

[+ 新增](#)

注：需同时满足所有条件才会命中该规则


\* 责任人类型  工单队列  座席

\* 分配责任人

**步骤5** 如果您需要将工单分配给指定坐席，您可在责任任类型栏勾选坐席，在分配责任人下拉选项中选择负责人。

**步骤6** （后续操作）您新建工单时，勾选“自动分配”，即可启动工单分配规则。

图 2-359 新建工单



### 说明

- 同一个时间内只能一个激活一个工单分配规则。
- 规则类目最多只能添加10个。
- 从上往下依次匹配规则类目，如果匹配成功，工单自动分配给规则类目的责任人，如果所有规则类目都不匹配，则分配给默认责任人。

### ---结束

## 2.9.3.1.7 工单 SLA 规则

创建工单成功后，工单进入配置的工单SLA时间之后，会发送告警和超时通知。

### 前提条件

- 租间开启Case2.0特性。
- 您具有“工单管理2.0>工单>配置工单”的权限。
- 为保证短信和邮件发送成功，请提前参考[support文档](#)配置短信网关和邮件网关。

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0 >工单配置>工单SLA规则”界面。

**步骤2** 单击右侧的“新建”，填写规则信息，填写基本信息。

图 2-360 新建工单 SLA 规则


**步骤3** 您可选择两种通知配置，单击选择超时通知配置页签。

图 2-361 超时通知配置

1. 您输入截止时限、通知名称。
2. 您可选择开启发送邮件或发送短信方式，发送超时通知。
3. 填写邮件时工单标题、截单时间、工单详情链接等字段无法统一情况下使用插入变量，可实现邮件主题、邮件内容自动填充，减少工单SLA规则设置条数。变量创建可参考[工单字段章节](#)。
4. 单击“保存”按钮，规则设置成功。

**步骤4** 您单击选择预警通知配置页签。

**图 2-362** 预警通知配置页签



**步骤5** 您开启预警通知配置开关。

1. 您输入关闭时间、通知名称。
2. 您可选择开启发送邮件或发送短信方式，发送预警通知。
3. 填写邮件时工单标题、截单时间等字段无法统一情况下使用插入变量，可实现邮件主题、邮件内容自动填充，减少工单SLA规则设置条数。变量创建可参考[工单字段章节](#)。
4. 单击“保存”按钮，规则设置成功。

#### 说明

- 同一类型工单只能激活一个SLA规则。
- 预警通知配置时间必须小于超时通知配置时间。

**步骤6**（后续操作）在工单SLA列表启用规则后，新建工单，使用SLA绑定的工单类型，创建工单之后，会在SLA实例表中生成对应的SLA实例数据。

**步骤7**（后续操作）定时任务读取SLA的实例数据，当实例数据当中的预警时间或超时时间小于当前时间时，定时任务会获取该告警通知或者超时通知对应的通知信息，进行短信或者邮件的方式通知责任人。

----结束

### 2.9.3.1.8 工单通知

#### 前提条件

- 租间开启Case2.0特性。
- 您具有“工单管理2.0>工单>配置工单”的权限。
- 为保证短信和邮件发送成功，请提前配置[短信网关](#)和[邮件网关](#)。

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单通知”菜单界面，目前支持自动通知和催单通知、客户通知三种能力。

图 2-363 催单提醒规则界面




----结束

## 配置自动通知

**步骤1** 您开启“自动发送通知”开关。

图 2-364 自动发送通知



1. 您输入通知名称。
2. 您可选择开启发送邮件或发送短信方式，进行催单操作。
3. 填写邮件时工单标题、工单ID、工单详情链接等字段无法统一情况下使用插入变量，可实现邮件主题、邮件正文自动填充，减少催单提醒规则设置条数。变量创建可参考[工单字段章节](#)。
4. 单击“保存”按钮，规则设置成功。

**步骤2**（后续操作）您进入工单详情页后，工单责任人发生变化时，将触发自动通知，例如


转移工单、重启历史工单、合并工单、重启工单、创建工单。您单击“”在通知中心可查看邮件、短信。



图 2-365 转派工单




图 2-366 通知中心



----结束

## 配置催单通知

**步骤1** 您单击“催单通知”标签，进入催单通知详情页面。

图 2-367 催单通知页签



1. 您填写通知名称。
2. 您可选择开启发送邮件或发送短信方式，进行催单操作。
3. 填写邮件时工单标题、工单ID、工单详情链接等字段无法统一情况下使用插入变量，可实现邮件主题、邮件正文自动填充，减少催单提醒规则设置条数。
4. 单击“保存”按钮，规则设置成功。

**步骤2**（后续操作）您进入工单详情页，单击“🏠”按钮，可进行手动催单；也可进入工作台单击“催单”按钮对工单进行手动催单。催单提醒后，工单责任人将收到邮件或短信通知。

图 2-368 手动催单



图 2-369 工作台催单按钮





**步骤3** (可选) 您初次使用工单，未配置催单通知，您进入工单详情页后，单击“”催单时，将默认邮件方式提醒对应责任人。

图 2-370 不开启催单通知



----结束

## 配置客户通知

**步骤1** 您单击“客户通知”标签，进入客户通知详情页面。

图 2-371 客户通知页签

自动通知 催单通知 客户通知

\* 邮件主题 客户通知邮件标题

邮件正文 插入变量

段落 默认字体 12px

您编号为(AICC\_Case\_CST.AICC\_CaseNo\_CST)的工单已被受理, 当前流程节点为(AICC\_Case\_CST.AICC\_Status\_CST), 我们会尽快处理, 感谢您的理解和信任。

\* 短信正文 插入变量

您编号为(AICC\_Case\_CST.AICC\_CaseNo\_CST)的工单已被受理, 当前流程节点为(AICC\_Case\_CST.AICC\_Status\_CST), 我们会尽快处理, 感谢您的理解和信任。

保存

1. 客户通知提供默认模板，初始环境默认使用如图所示默认信息。
2. 您可以自定义修改信息。
3. 客户通知配置配置都是必填，需要您填入具体信息，不能填空。
4. 您填写邮件主题。
5. 填写邮件正文时工单标题、工单ID、工单详情链接等字段无法固定情况下使用插入变量，可实现内容自动填充，减少催单提醒规则设置条数。
6. 单击“保存”按钮，规则设置成功。

**步骤2**（后续步骤）您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面，可以通过新建工单时勾选Email提醒客户或SMS提醒客户。或者您进入工单详情，对工单流程进行变更时您也可勾选Email提醒客户或SMS提醒客户。

----结束

### 2.9.3.1.9 工单角色

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单角色列表”界面，可新建工单角色。

**步骤2** 单击右侧的“新建”，角色信息，单击“保存”。

图 2-372 角色信息

基本信息

\* 角色名称 角色名称

权限配置

工单工作台

工单

关闭  查询所有  转移  取消  恢复  重品  暂停  升级  修改  报表  历史工单

任务

转移  修改

工单配置

配置管理

取消 保存

表 2-147 权限说明

| 权限类别 | 权限                                            | 说明                                                         |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 工单   | 关闭                                            | 勾上工单的关闭权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有关闭其他员工工单权限。      |
|      | 查询所有                                          | 勾选工单的查询所有权限，员工可以看到租间下所有员工的工单。                              |
|      | 转移                                            | 勾上工单的转移权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有转移其他员工工单的权限。     |
|      | 取消                                            | 勾上工单的取消权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有取消其他员工工单的权限。     |
|      | 恢复                                            | 勾上工单的恢复权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有恢复其他员工工单的权限。     |
|      | 重启                                            | 勾上工单的重启权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有重启其他员工工单的权限。     |
|      | 暂停                                            | 勾上工单的暂停权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有暂停其他员工工单的权限。     |
|      | 升/降级                                          | 勾上工单的升/降级权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有升/降级其他员工工单的权限。 |
|      | 修改                                            | 勾上修改权限，会自动勾上查询所有的权限，员工可以看到租间下所有员工的工单，并有修改其他员工工单信息及状态的权限。   |
|      | 报表                                            | 勾上工单的报表权限，并有查看所有员工工单报表的权限。                                 |
| 历史工单 | 勾上工单的历史工单权限，会自动勾上查询所有的权限，员工有查看历史工单和重启历史工单的权限。 |                                                            |
| 任务   | 转移                                            | 勾选任务转移权限，员工有权限可将任务转移给其他同事。                                 |

| 权限类别 | 权限   | 说明                        |
|------|------|---------------------------|
|      | 修改   | 勾选任务的修改权限，员工可将其他员工任务进行修改。 |
| 工单配置 | 配置管理 | 勾选后工单配置后，员工拥有工单配置权限。      |

----结束

### 2.9.3.1.10 工单队列

您通过工单队列可以创建组织，可邀请或移除成员，实现团队管理功能。创建工单时勾选队列后，队列成员可查看待处理工单。

#### 操作步骤

- 步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单队列”界面，可新建工单队列。
- 步骤2** 您单击“新建”按钮，可新建工单队列。
- 步骤3** 您输入基本信息，添加成员后，单击保存，创建成功。

----结束


### 2.9.3.1.11 用户角色

您通过增加、删除角色为成员实现权限管理。

#### 操作步骤

- 步骤1** 您登录客户服务云，进入“配置中心>工单配置2.0>工单配置>用户角色”界面，可新建用户角色。
- 步骤2** 单击右侧的“新建”，可将角色信息和用户信息进行关联，单击“保存”后成功关联用户。

图 2-373 关联角色



### 📖 说明

客户服务云的权限系统不适配工单权限系统。例如租间管理员在客户服务云添加新员工，新员工角色为租户环境管理员，新员工此时仍然无法使用工单配置功能，需要联系租间管理员在“配置中心>工单配置2.0>工单配置>用户角色”界面将角色信息和用户信息进行关联。

----结束

## 2.9.4 工单处理

### 2.9.4.1 新建工单

#### 📖 说明

新建工单后，若工单工作台界面未刷新，请手动刷新。


### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面，点击“新建工单”按钮。另外，您可以通过工单创建快捷入口，直接创建工单，如图2 工单创建快捷入口所示。

图 2-374 新建工单



图 2-375 工单创建快捷入口



**步骤2** 在新建工单界面，输入必填项，单击“保存”，创建成功。

图 2-376 新建工单界面

- 工单类型：来源于“配置中心>工单配置2.0>工单配置>工单类型”界面下已启用的工单类型。
- 标题：最大长度可填写128个字符。
- 内容描述：最大长度填写20000个字符。
- 期望完成时间：必须填写大于或等于当天时间。
- 优先级：低、中、高、严重，其中严重优先级最高。
- 来源渠道：指工单的来源渠道。包括语音、WhatsApp、网页、邮件。
- 关联客户：
  - 1.来源于客户中心，租户管理员登录客户服务云，选择“客户中心 > 客户中心管理”可查看客户。  
具体详情查看[管理客户中心](#)章节。
  - 2.支持直接新建客户，请参考[新建客户](#)章节。

### 📖 说明

租间需开启客户中心特性，才能访问客户中心。

- 分配方式：手动分配和自动分配。自动分配基于“工单配置>工单分配规则”进行分配。手动分配可根据技能队列或坐席分配。
- 附件：附件大小不能超过5M，数量不超过5个，支持jpg、png、pdf、jpeg、gif、doc、docx格式。
- 客户通知：工单流程节点发生变化时，可以通过Email提醒客户以及SMS提醒客户。需要提前[设置客户通知模板](#)。

----结束

## 2.9.4.2 新建客户


创建工单时，如果遇到新客户，以前在系统中没有维护相关客户信息，为提高工作效率，可直接录入与工单相关联的客户信息。协助您跟踪工单进展，与客户进行沟通时，提供更优质的客户服务。


## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面，点击“新建工单”按钮。

**步骤2** 单击字段关联客户右边下拉框，弹出关联客户页面。

**图 2-377** 关联客户弹窗




**步骤3** 您单击“ 新建”按钮，录入客户信息。客户姓名重复时，请填写准确的手机号和邮箱区分客户。

**步骤4** 您单击“ 保存”按钮，保存成功。

**步骤5** 在关联客户列表通过搜索姓名或手机号，勾选步骤3录入的客户。



图 2-378 关联客户



**步骤6** 您单击“”按钮，工单成功关联客户。

----结束

### 2.9.4.3 查看客户关联工单


通过查看客户关联历史工单，分析工单的处理过程和结果，了解客户需求，及时解决客户的问题，从而提高客户满意度和忠诚度。

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，选择“工单2.0>工单工作台”界面，单击工单行，查看工单详情。

**步骤2** 在工单详情右侧，单击工单标题，可查看客户关联的历史工单详情。

图 2-379 查看客户关联工单



----结束

### 2.9.4.4 合并工单

为提高工作效率，客服人员可对多个同类型工单进行合并。

#### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，选择“工单2.0>工单工作台”界面，在待办列表选中同类型工单，点击“合并”按钮。

图 2-380 合并工单



### 说明

工单类型、创建人、期望完成时间、创建时间不支持合并。

**步骤2** 合并成功后，保留一个工单，生成工单轨迹。

**步骤3** 单击工单详情，在关联工单页签可查看被合并的工单。

图 2-381 关联工单

| 标题 | 工单类型     | 来源渠道 | 优先级 | 创建时间             | 关闭时间 | 完成时间             | 工单流程 |
|----|----------|------|-----|------------------|------|------------------|------|
| B  | type0522 |      |     | 2024-05-22 10... |      | 2024-05-30 18... | 已完成  |

### 说明

- 合并的工单必须是同类型工单。
- 合并工单数最大5个。
- 工单标题A和工单标题B合并后，如果保留工单标题A，合并后在工单标题A详情页面关联工单页签，可查看被合并工单B。

----结束

## 2.9.4.5 转移工单

当工单责任人发生变化时，您可以通过转移工单功能将工单指派给其他责任人。


### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，选择“工单2.0>工单工作台”界面，单击“待办”或“未分配”页签。

**步骤2** 您可转移工单或批量转移工单。转移工单给指定责任人后，工单责任人有工单处理权限。

图 2-382 批量转移工单



**步骤3** 您也可在工单详情单击“”转移工单。

----结束


## 2.9.4.6 接受工单

为处理队列工单，您需接受工单才能处理。

### 操作步骤

- 步骤1** 您登录客户服务云，选择“工单2.0>工单工作台”界面，单击未分配页签。
- 步骤2** 您可接受工单或批量接受工单。接受工单后，您有工单处理权限，并且“待办”列表里增加对应记录。

图 2-383 接受工单



### 说明

批量接受一次最多接受100条工单。


----结束

## 2.9.4.7 查询工单

### 操作步骤

- 步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面，输入工单标题，按回车键后可进行工单查询。
- 步骤2** 通过高级搜索，可进行工单查询。


图 2-384 高级搜索



**步骤3** 通过标签页进行筛选工单。可查看“待办工单”、“未分配工单”、“我关注的工单”、“我创建的工单”、“已处理的工单”、“全部工单”。

图 2-385 tab 标签



**步骤4** 您单击“”，可根据过滤条件导出工单。


**步骤5** 您单击“”可自定义视图，勾选需要在列表展示的字段。单击“重置”按钮可恢复默认配置。其中勾选了是否升级、是否重启，只展示标志，如图4所示。

图 2-386 列配置



表 2-148 列表系统默认字段

| 字段名称 | 是否可不展示 | 是否调整顺序 | 是否系统默认展示 |
|------|--------|--------|----------|
| 标题   | 否      | 是      | 是        |

| 字段名称 | 是否可不展示 | 是否调整顺序 | 是否系统默认展示 |
|------|--------|--------|----------|
| 工单类型 | 否      | 是      | 是        |
| 工单编号 | 否      | 是      | 是        |
| 工单状态 | 否      | 是      | 是        |

图 2-387 标记




---结束

## 2.9.4.8 工单详情

### 操作步骤

**步骤1** 选择“工单工作台”界面，单击工单行，可查看工单详情。

图 2-388 工单详情



**步骤2** （可选）在工单详情页右侧，您可查看客户信息、客户历史工单以及评价当前工单。

**步骤3** 您可对工单做如下处理：

- ☆：对重要或紧急工单进行关注。
- 🏠：如果您提前配置催单通知，可将快过期工单进行敦促，工单责任人将收到邮件或短信通知。
- ⬆️：将工单等级进行升级，升级后工单标题增加升级标志。






- ：暂停工单，适用于工单暂时无需处理。
- ：转移工单责任人。
- ：取消工单。
- ：关闭工单。
- ：重启工单。
- 评论：在工单轨迹下方可添加您在处理工单时的备注信息。
- 添加附件：为当前工单添加的补充信息，例如客户反馈的故障截图等。附件大小不能超过5M，数量不超过5个，支持jpg、png、pdf、jpeg、gif、doc、docx格式。
- 创建任务：当处理工单过程中，需要其他部门的人协助解决问题时，可创建任务跟踪。


图 2-389 创建任务



### 说明

- 一个工单可以创建多个任务。
- 关联工单：工单合并后可查看关联工单。如何将工单进行合并请参考[合并工单](#)章节。
- 内部记录：只有工单责任人和租间管理员才有权限操作。内部记录提交信息长度最大支持20000字符，如有添加图片场景，请使用附件上传图片。

图 2-390 内部记录



- 邮件：支持给客户发送邮件。收件人只能选择在[新建客户](#)时填写的邮箱。

图 2-391 发送邮件

内部记录 邮件 即时消息

收件人 请选择

邮件主题

段落 默认字体 12px

提交

- 即时消息：支持给客户发送短信。收件人只能选择在**新建客户**时填写的手机号码。

图 2-392 即时消息

内部记录 邮件 即时消息

收件人 zhangsan(13272487451)

提交

- 查看接触记录：只支持查看7天的记录。如果您在音视频工作台成功创建工单，则工单信息会生成接触记录ID。单击蓝色字体ID，可跳转至接触记录详情页。

图 2-393 接触记录 ID

【110912】110912 进行中

11 已完成

工单信息

|        |                  |      |                     |        |                     |
|--------|------------------|------|---------------------|--------|---------------------|
| 工单编号   | 00000000023003   | 工单来源 | -                   | 工单责任人  | huangtao3           |
| 创建人    | servicecloud     | 创建时间 | 2023-09-12 15:00:00 | 期望解决时间 | 2023-09-30 00:00:00 |
| 接触记录ID | 1885188888237419 |      |                     |        |                     |
| 工单描述   | 123abc333        |      |                     |        |                     |

工单轨迹 工单任务 关联工单

- servicecloud 修改了工单内容 2023-09-12 15:19:57 评论
- servicecloud 创建了新工单 2023-09-12 15:00:00 评论

----结束

## 2.9.4.9 工单报表

### 前提条件

- 您具有“工单工作台”的权限。
- 租间开启Case2.0特性。

## 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面。

**步骤2** 您在“工单概览”可查看“今日创建数”、“今日完成数”、“今日未完成工单数”、“今日超期未完成工单数”、“今日平均处理时长”统计结果。单击蓝色数字，可在列表查看统计结果。

图 2-394 蓝色数字



**步骤3** 您单击“统计报表”按钮，进入工单报表页。

图 2-395 统计报表按钮



**步骤4** 进入工单报表页后，单击日历控件选择日期，可查询前31天的工单每日数量（不包含当天）。

图 2-396 工单报表

| 日期         | 新增工单数 | 完成工单数 | 待处理工单数 | 超期未完成工单数 | 平均处理时长 |
|------------|-------|-------|--------|----------|--------|
| 2023-11-20 | 0     | 0     | 14     | 0        | 0      |
| 2023-11-19 | 0     | 0     | 14     | 0        | 0      |
| 2023-11-18 | 0     | 0     | 14     | 0        | 0      |
| 2023-11-17 | 15    | 3     | 14     | 0        | 0      |
| 2023-11-16 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |
| 2023-11-15 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |
| 2023-11-14 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |
| 2023-11-13 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |
| 2023-11-12 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |
| 2023-11-11 | 0     | 0     | 2      | 2        | 0      |

**步骤5** 您单击筛选全部下拉菜单，可根据工单类型进行工单筛选。



图 2-397 通过工单类型进行筛选。



----结束

## 2.9.4.10 处理任务

### 操作步骤

**步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>工单工作台”界面。单击工单，进入工单详情页，选择任务页签，单击“**新建**”按钮，新建任务。

图 2-398 新建任务

新建任务

\* 任务名称: 任务一

任务描述

\* 处理人: yizhoubo1121

联系人: 王五

任务等级: 低

期望完成时间: 2023-11-30 00:00:00

附件: + 上传 (支持jpg.png.pdf.jpeg.gif.doc.docx格式，最多上传数量为5且单个文件不超过5M)

取消 保存

**步骤2** 单击“**保存**”按钮，任务新建成功。

**步骤3** 选择任务列表，输入任务名称，按回车键后可进行任务查询。

**步骤4** 您也可通过高级搜索，可进行任务查询。

图 2-399 高级查询

工单列表 任务列表

待办 (1) 我创建的 (3) 已处理 (4)


搜索任务名称 高级搜索

任务编号 优先级 任务状态 当前处理人

查询 重置

**步骤5** 您单击任务行，可跳转至任务详情页面。

**步骤6** 您在任务详情页面，单击“↔”可转派任务；单击“✎”可对任务进行编辑。

**步骤7** 您单击“”，可根据当前任务处理情况修改任务状态。

----结束

## 2.9.5 历史工单


### 前提条件

- 您具有“工单管理2.0>工单>历史工单”的权限。
- 租间开启Case2.0特性。

### 操作步骤


**步骤1** 您登录客户服务云，进入“工单2.0>历史工单”界面，可通过工单标题查询工单，也可通过高级搜索筛选工单。

图 2-400 历史工单



**步骤2** 您单击“”，可设置工单转历史周期，默认为90天。

图 2-401 工单转历史周期




### 说明

租间下已完成、已取消状态工单到达设置时间时，将会转成历史工单。

**步骤3** 您单击工单标题，可查看工单详情、任务详情。

**步骤4** 您单击“重启”按钮，可将历史工单状态重启为待处理或已完成。

图 2-402 重启工单



### 说明

已完成状态历史工单重启时不需要指定责任人。

----结束

## 2.9.6 FAQ


您可以在这里找到工单操作问题的解答，帮助您更好使用工单功能。

### 2.9.6.1 工单页面切换语言后同一个界面出现两种语言怎么办？

#### 问题描述

当您切换语言，有时候发现部分界面语言切换成功，部分界面语言仍然和切换之前一致，如图1所示。

图 2-403 工单工作台



#### 问题分析

Case2.0是基于appcube平台开发，Case2.0界面和appcube平台语言环境不一致，导致出现这种现象。

#### 解决方法

将AICC平台语言切换成其他语言后再切回来就可以使Case2.0页面和appcube平台语言环境一致。

## 2.10 质检管理

AICC提供人工和智能化的事后质检功能，管理员需要根据本章完成相关评分、规则的配置，质检员才能完成相应的质检操作。

### 2.10.1 质检管理概述

质检管理，主要是指事后质检管理，用于对人工座席在服务过程中的语言、行为进行约束，评分，评价客服代表的服务质量。

当前系统支持如下两类质检方式。

- 人工质检：系统给质检员根据规则分配待质检的通话记录，质检员根据配置好的评分模板听通话记录中的录音，人工为该通话记录打分。
- 智能质检：系统预置一些规则，例如出现敏感词扣多少分、静默时长超过一定时长扣多少分、抢插话扣多少分等，全量自动识别通话记录，然后再根据人工复核规则分配一定比例的系统评价后的通话记录给质检员，由质检员再对通话记录进行二次复核。

整个质检活动参与的角色包括如下几个：

- AI训练师：对智能质检的违规或合规规则进行梳理和配置，例如梳理出哪些词属于违禁词，不允许出现；正常语速应该多快，超速则扣分等，AI训练师需要多次使用通话录音进行规则调整，以确保评价结果尽量准确，公正。
- 质检主管：对座席人员提交的结果申诉进行审核，分配质检员进行再次评价。
- 质检员：听通话录音，人工对服务过程进行评价。
- 座席主管：审核座席人员的申诉申请。
- 座席：生成通话记录与录音，由质检员或系统进行服务评价。当对智能结果存在异议时，可提出申诉。

当前AICC系统未预置AI训练师、质检主管、座席主管等角色，如果您希望租户管理员和上述相关角色进行区分管理，您可以通过“配置中心 > 员工中心 > 角色”新增对应角色，添加所需的菜单权限即可，或者在已有的角色上添加对应的菜单权限。整体来说，有对应菜单权限的员工便可操作对应的人工质检业务。

### 2.10.2 典型场景：配置人工质检任务

人工质检，是质检员根据指定的质检规则从通话记录中抽取通话流水，通过听录音回放的方式，根据评分标准对座席的服务过程进行评价。

管理人员需要事先创建评分项、评分模板、维护质检关系以及设置通话流水抽取策略，质检员才能执行质检动作。

#### 前提条件

人工质检涉及的质检员和座席在“配置中心 > 员工中心 > 座席管理”中设置了“平台角色”。

< 配置座席

\* 平台角色


\* 座席类型

座席手机/固话

## 背景信息

租间开通后，管理员需要完成如下配置，才能让本租间的质检员能够执行质检任务。

图 2-404 配置流程



## 场景介绍

某呼叫中心制定如下评分规则，对座席在通话过程中的规范性、态度以及技能进行评价：


- 服务意识：
  - 有效回答问题

- 服务结束时询问是否有其他问题
- 流程规范：
  - 开始有问候语和自我介绍
  - 结束有说欢迎下次来电
- 服务态度：
  - 与客户争吵

本次质检任务时间跨度为一个星期。

## 操作步骤

### 步骤1 配置评分项。

1. 选择“配置中心 > 质量管理 > 人工质检评分配置”。
2. 请参见[2.10.3.1 配置人工质检评分](#)依次选中左侧的评分项类别，单击右侧的“新增”，添加如[背景信息](#)中所示的评分项。  
“服务意识”、“流程规范”以及“服务态度”三个类别为系统预置，如果不存在，可能是有其他操作员将其删除，可单击自行添加。

### 步骤2 配置评分项模板。

1. 选择“配置中心 > 质量管理 > 人工质检评分模板”。
2. 单击右侧的“新增”，请参见[2.10.3.2 配置人工质检评分模板](#)，添加评分项模板“话务员质检评分模板”。
3. 添加完成后，单击“发布”。

### 步骤3 配置质检任务。

1. 选择“质检 > 质检任务管理”。
2. 单击右侧的“新增”，参见[2.10.3.6 配置质检任务](#)，添加质检任务“话务员质检任务9月”。  
“渠道”请选择“音频”，“任务类型”请选择“人工事后质检”。

#### 须知

当前系统只支持音频、多媒体渠道的人工事后质检，其余选项对应的特性待后续版本实现。

如果质检方信息选不到，请检查[前提条件](#)中，您是否为质检员设置了“质检员”角色。

3. 单击“发布”。

----结束

## 后续操作

任务添加完成后，在指定的任务有效期内，指定为质检方的质检员可执行如下操作完成质检：

1. 选择“质检 > 质检任务查询”，即可查看到待质检任务。

2. 单击“进入任务”，在新页面单击“获取待质检记录”，查看可用于质检的通话记录。  
如果此时无记录，说明质检任务中添加的被质检方未完成通话，并生成通话记录。
3. 单击“开始质检”，在人工质检页面，根据评分项打分，单击“提交”。

## 2.10.3 管理人工质检

介绍人工质检管理应该配置的内容，包括质检评分、质检关系、质检对象等。

### 2.10.3.1 配置人工质检评分

质检员对话务员进行质检时需要有评分标准，您可根据本任务完成质检评分标准的配置。

#### 背景信息

租间新开通后，系统默认提供如下三类评分类别，不符合您的使用场景，您也可以自行添加和修改。

- 服务意识
- 流程规范
- 服务态度

评分类别的目录层级最多可以为5层，只有在叶子节点的评分类别下可以增加评分项，已经增加了评分项的评分类别下不能再添加评分类别。

评分类别的名称不能冲突，在当前租户下必须确保唯一。评分项名称也必须在租户下保持唯一。

评分项类别树形层级关系深度最多创建5层。

已经添加了评分项的评分类别不能够被删除，至少存在1个评分类型。

#### 业务场景

管理员新增“专业技能”类别，并在该类别下增加评分项“答复客户疑问的熟练程度”，分数区间为1~10分。

#### 操作步骤



- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 人工质检评分配置”，进入评分配置列表页面。
- 步骤2** 单击，在根目录下添加评分类别“专业技能”。  
如果在非根节点下添加类别，请单击，并确保选中的父类别下不存在评分项。
- 步骤3** 选择新增的类别“专业技能”，单击“新增”，打开新增评分项页面。
- 步骤4** 配置评分项内容。

图 2-405 新增评分项--基本信息

编辑评分项 ✕

\*评分项  
问候语

说明

1.通话开始要问好, 合规加5分  
2.通话结束要说再见, 合规加5分

\*最小分值 0 分

\*最大分值 6 分

图 2-406 新增评分项--评分等级

编辑评分项 ✕

\*最小分值 0 分

\*最大分值 6 分

评分等级 新增

| 等级名称 | 得分  | 说明  | 操作 |
|------|-----|-----|----|
| 优秀   | 6 分 | 请输入 | 删除 |
| 不合格  | 0 分 | 请输入 | 删除 |
| 合格   | 3 分 | 请输入 | 删除 |

取消 确认

参数配置如下:

- 评分项: 评分项名称, 例如: 答复客户疑问的熟练程度。
- 最小分值: 评分时最低的分数值, 例如: 1。
- 最大分值: 评分时最高的分数值, 例如: 10。
- 评分等级: 单击“新增”, 可添加新的评分等级。
  - 等级名称: 每个评分所属等级的名称, 例如: 优秀。
  - 得分: 相应评分等级下所对应的分数值, 例如: 10分。
  - 说明: 评分等级的补充说明。
  - 操作: 支持删除操作。



**步骤5** 单击“确认”，保存评分项配置内容。

----结束

### 2.10.3.2 配置人工质检评分模板


质检评分模板中记录该模板中包含哪些评分项，各评分项出现的先后关系，创建质检任务时需关联评分模板。

#### 背景信息

您可为不同的场景配置不同的评分模板，后续可适配不同的质检任务。例如在您对回访的座席进行质检时，您可以对座席的服务态度、语言表达清晰程度、是否有效引导几个维度对座席服务质量进行评价，则可以创建一个模板，将上述几条评分项添加进去。

一个评分模板有草稿态、发布态、废弃态几个环节，几个环节的关系如下：

图 2-407 评分模板的生命周期



只有发布状态下的模板才可以被质检任务关联，发布状态的任务和草稿状态的任务删除之后变为已废弃状态。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 人工质检评分模板”，进入评分模板列表页面。

**步骤2** 单击“新增”，进入新增模板页面，配置模板参数。

**图 2-408** 新建评分模板

配置参数如下：

- 模板名称：自定义名称，必填。
- 描述：模板内容的补充描述，可选。
- 评分项：选择已完成的评分配置，选择多个评分项时，支持调整已经选中的评分项的出现顺序。

**步骤3** 单击“保存”，评分模板配置完成，返回评分模板列表页面。

**步骤4** 选择新增模板，单击“发布”，在弹出的提示框中单击“是”，发布模板。

**步骤5** 系统提示模板发布完成，可以被使用。

----结束

## 后续操作

“草稿”状态下的评分模板，支持以下操作：

- 单击“详情”，可查看模板具体配置内容。
- 单击“编辑”，可修改模板配置项内容。
- 单击“废弃”，可更新模板状态为“已废弃”状态，该状态下的模板不可编辑、发布和使用。

“已发布”状态下的评分模板，支持以下操作：

- 单击“详情”，可查看模板具体配置内容。
- 单击“废弃”，可更新模板状态为“已废弃”状态，该状态下的模板不可编辑、发布和使用。
- 单击“撤回”，可更新模板状态为“草稿”状态，该模板不可以在评分时被使用。

“已废弃”状态下的评分模板，支持以下操作：

- 单击“详情”，可查看模板具体配置内容。

### 2.10.3.3 质检归类管理

质检归类管理包含质检归类类别以及该类别下质检归类项目的管理。创建质检归类类别之后，可以为该类别新增质检归类项目。在管理质检对象类别时可以选择多个质检归类类别。

#### 背景信息

您可以从不同的维度定义质检归类项，用于质检结果的归类。比如您可以从评定等级和业务类型两个维度来定义质检归类项，当您将定义的质检归类类别关联到质检对象类型和质检任务时。在对该质检任务相关的质检记录进行评定时，可以选择评定等级和业务类型两个维度的质检归类项目。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检归类管理”，进入归类列表页面。

**步骤2** 单击“新增”，打开新增质检归类类别，配置类别参数。

图 2-409 新建质检归类类别


配置参数如下：

- 归类类别名称：自定义名称，必填，不超过1024个字符。
- 说明：类别说明补充，可选。
- 是否多选：归类类别是否可以多选，取值为：是、否。
- 顺序号：归类类别的展示顺序，在人工质检界面的展示顺序。

**步骤3** 单击“确认”，保存归类类别配置，返回质检归类列表页面。

**步骤4** 选择新增的质检归类类别，单击“归类项”，进入编辑归类项页面。

图 2-410 编辑质检归类项

**步骤5** 单击 ，新增归类项，配置归类项参数。

- 名称：归类项名称。
- 描述：归类项的描述信息。

**步骤6** 单击“保存”，归类项配置完成。

----结束

## 后续操作

如果您需要修改质检归类类别，可单击“编辑”，对归类类别进行修改。

如果您不再使用该质检归类类别，则单击“删除”，删除该归类类别。

### 2.10.3.4 质检对象类型管理

质检归类管理包含了针对不同对象类型的质检等级定义和质检归类项。在创建质检任务时需要选择一个质检对象类别。

## 背景信息

您可以根据座席能力或者负责业务的不同，定义不同的对象类型。比如您可以定义普通前台座席和VIP前台座席，后台普通座席和后台VIP座席。您可以为不同类型定义不同的质检等级和质检归类类别。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检对象管理”，进入对象列表页面。


**步骤2** 单击 ，新增质检对象。根据界面提示设置基本信息、质检等级定义、归类项目，单击“保存”。

图 2-411 新建质检对象类别



**步骤3 配置质检对象参数。**

1. 输入“名称”、“描述”内容。
2. 单击“新增”，配置“质检等级定义”相关参数内容。
3. 单击“选择归类项目”，选择已配置的归类项。

**步骤4 单击“保存”，质检对象配置完成。系统提示保存成功。**

----结束

### 2.10.3.5 质检关系管理

租间管理员统一管理质检员所属组织机构，分配被质检任务。

#### 背景信息

您可以基于组织机构和用户群组定义质检关系。比如您需要按省份和市级来划分用户的组织结构，您可以定义质检关系来维护不同组织机构之间的质检关系，对于单个组织机构，您还可以定义该质检关系是否适用于该组织机构的全部成员或所有下级组织机构。同理，这同样适用于用户群组。您可以在创建质检关系时选择，但是一个质检关系中，只能使用一种类型的关系。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检关系管理”，进入质检关系列表。

图 2-412 质检关系管理



**步骤2** 单击“新增”，根据界面提示设置名称、说明、关系类型。

**图 2-413** 新建质检关系

The screenshot shows a form titled '新建质检关系' (New Quality Inspection Relationship). It is divided into two main sections: '基本信息' (Basic Information) and '被质检方信息' (Quality Inspection Target Information).  
Under '基本信息', there are four input fields: '关系名称' (Relationship Name), '描述' (Description), '关系类型' (Relationship Type) with a dropdown menu, and '质检组' (Quality Inspection Group) with a search icon.  
Under '被质检方信息', there are three columns: '被质检组' (Quality Inspection Group), '是否包含下级部门' (Whether to include sub-departments), and '被质检成员' (Quality Inspection Members). The '被质检成员' column currently shows '无数据' (No data).  
A blue button labeled '选择被质检成员' (Select Quality Inspection Members) is located on the right side of the '被质检方信息' section. At the bottom right, there are '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

**步骤3** 单击质检组输入框右侧 **...** 按钮，选择质检组和质检员。

**图 2-414** 选择质检成员

The screenshot shows a dialog box titled '选择质检成员' (Select Quality Inspection Members).  
At the top, there is a search bar for '组织机构' (Organization) with 'DefaultOU' selected.  
Below that, there is a checkbox for 'DEFAULTOU' and a label '是否应用于整个部门' (Whether to apply to the entire department).  
There are two input fields for '用户名' (User Name) and '账号' (Account), followed by '查询' (Search) and '重置' (Reset) buttons.  
A table lists the search results:  

| <input type="checkbox"/> | 用户名            | 账号             | 职位    | 用户状态 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | chenchuang0517 | chenchuang0517 |       | 正常   |
| <input type="checkbox"/> | ccadmin0522    | ccadmin0522    | 配置管理员 | 正常   |

  
At the bottom, there is a '共计: 2' (Total: 2) label, a pagination control showing '10' items per page and '1' page, and '取消' (Cancel) and '确认' (Confirm) buttons.

**步骤4** 单击“选择被质检成员”，选择被质检成员。

图 2-415 选择被质检成员

选择被质检成员

组织机构

DefaultOU

DEFAULTOU  是否包含下级部门  是否应用于整个部门

用户名 账号 查询 重置

| <input type="checkbox"/>            | 用户名            | 账号             | 职位    | 用户状态 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/>            | chenchuang0517 | chenchuang0517 |       | 正常   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ccadmin0522    | ccadmin0522    | 配置管理员 | 正常   |

共计: 2

10 1 跳转

取消 确认

**步骤5** 单击“保存”。

**步骤6** 系统提示保存成功。

----结束

## 后续操作

如果您需要修改的质检关系，可单击“编辑”，对质检关系进行修改。

如果您不再使用该质检关系，则单击“删除”，删除该质检关系。

### 2.10.3.6 配置质检任务

租户管理员可以对质检任务进行创建、查询、编辑、发布、删除操作，配置后续质检员进行质检的任务规则。

## 背景信息

一个质检任务分为草稿态和发布态，草稿态允许修改和删除和发布三个动作，发布态不允许修改和删除。

已发布的人工质检任务可以查看任务明细以及人工质检后的质检结果。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“质检 > 质检任务管理”。

**步骤2** 单击“新增”，进入“新建质检任务”页面。

图 2-416 新建质检任务页面

**基本信息**

|        |            |        |            |
|--------|------------|--------|------------|
| 任务名称   | zhe014     | 任务类型   | 人工事后质检     |
| 渠道     | 语音         | 质检总数   | 10         |
| 任务开始时间 | 2024-03-30 | 任务结束时间 | 2024-03-30 |
| 通话开始时间 | 2024-03-30 | 通话结束时间 | 2024-03-30 |
| 质检对象类别 | 普通业务       | 质检关系类型 | 自定义        |
| 最小通话时长 | 1          | 最大通话时长 | 100        |
| 客户号码   | 0423       | 满意度    | 一般         |
| 呼叫类型   | 呼出         |        |            |

**质检方信息**

| 用户名  | 账号   | 职位 | 用户状态 |
|------|------|----|------|
| zy01 | zy01 |    | 正常   |

共计: 1

**被质检方信息**

| 用户名     | 账号      | 职位 | 用户状态 |
|---------|---------|----|------|
| zhe0327 | zhe0327 |    | 正常   |

共计: 1

**评分模板**

| 模板名称     | 创建时间       | 操作 |
|----------|------------|----|
| 评分模板0327 | 2024-03-27 | 预览 |

共计: 1

### 步骤3 配置质检任务的基本信息。

- 任务名称：自定义的任务名称，不超过1024个字符。
- 任务类型：包括人工事后质检、自动事后质检类型。
- 渠道：通话渠道，包括音频、视频、多媒体渠道。
- 质检总数：需要质检的数量，整数，取值范围：0~99999。
- 任务开始时间：选择质检任务开始的时间。
- 任务结束时间：选择质检任务结束的时间。
- 通话开始时间：质检选择的通话开始时间。
- 通话结束时间：质检选择的通话结束时间。
- 质检对象类别：选择已配置的质检对象类别，具体配置可参考[2.10.3.4 质检对象类型管理](#)。
- 质检关系类型：选择质检关系的类型，包括：自定义、按组织机构、按用户群组。
- 最小通话时长：质检通话的最小通话时长。
- 最大通话时长：质检通话的最大通话时长。
- 客户号码：质检通话客户号码。
- 满意度：质检通话满意度，默认选项为：很不满意、不满意、一般、满意、很满意。
- 呼叫类型：包括呼出、呼入、预测式外呼、预览式外呼、协同呼叫、点击通话。


### 步骤4 配置“质检方信息”和“被质检方信息”：基本信息中“质检关系类型”选择“自定义”时配置。

- 质检方信息：




- a. 单击“选择质检员”，进入质检员信息配置页面。

图 2-417 选择用户



- b. 选择“选择组织结构或用户群组”方式后，选择具体的群组或者组织机构。
  - c. 选择质检员账号，单击“确认”，保存质检员信息。
- 被质检方信息：
    - a. 单击“选择被质检成员”，进入信息配置页面。

图 2-418 选择用户



- b. 选择“选择组织结构或用户群组”方式后，选择具体的群组或者组织机构。
- c. 选择被质检成员账号，单击“确认”，保存被质检成员信息。

**步骤5** 配置“质检关系”：基本信息中“质检关系类型”选择“按组织机构”或者“按用户群组”时配置。

1. 单击“选择质检关系”，进入关系列表页面。

图 2-419 选择质检关系



2. 选择已配置的质检关系。质检关系配置可参考[2.10.3.5 质检关系管理](#)。
3. 单击“确认”，保存质检关系。

**步骤6** 配置评分模板。

评分模板可以查询人工质检评分模板中状态为“已发布”的评分模板，单击操作中的“预览”可以预览模板，选择已发布的模板，单击“保存”即生成质检任务。

图 2-420 选择评分模板



**步骤7** （可选）在“质检 > 质检任务管理”页面，查询出质检任务后，点击“下载质检结果”按钮，将质检任务对应的质检结果导出文件。

#### 说明

此处下载的数据中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

----结束

## 2.10.3.7 查看所有质检结果

作为租户管理员，您可以查看所有的质检结果。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“质检 > 质检结果查询”。

**步骤2** 设置查询条件，单击“查询”，获得查询结果。单击“重置”，置空已有查询条件。

步骤3 单击“详情”操作可以跳转至人工质检页面。

图 2-421 质检结果查询

| 任务名称     | 分数 | 呼叫标识            | 座席姓名     | 座席工号 | 质检员       | 质检时间                | 通话时长 (秒) | 质检评分 | 质检等级 | 状态  | 操作    |
|----------|----|-----------------|----------|------|-----------|---------------------|----------|------|------|-----|-------|
| 质检任务-001 | 普通 | 1660822965-2379 | xuxue001 | 515  | HW2105... | 2022-08-18 19:46:17 | 43       | 5    | 优秀   | 待复核 | 详情 删除 |


----结束

## 2.10.4 典型场景：配置智能质检任务

智能质检，是AICC根据座席在与客户通话过程中的语言表达、停顿、静音等规则，自动对座席生成的通话记录进行判分，从而减少质检工作量，降低呼叫中心的人力成本。同时，为了对智能质检的结果进行保障，系统还支持针对已经智能质检的结果由质检员进行二次质检，避免误判。

### 前提条件

- 智能质检涉及的角色，需要在“配置中心 > 员工中心 > 员工”中，为对应员工设置职位。



各职位人员可执行的操作如下。

- 质检主管：分配座席人员的质检申诉申请给质检员。
- 质检员：对智能质检结果二次质检。
- 座席主管：审核座席人员的申诉申请。
- 座席人员：提供用于质检的通话记录，申诉。

### 须知

上述人员的职位信息，需已经同步到智能质检引擎（当前为第三方智能质检引擎）中。

默认情况下，AICC与智能质检引擎质检10分钟进行一次信息同步，AICC侧修改的内容如需在后续使用，需等待10分钟后再进行操作。

- 人工质检涉及的质检员和座席在“配置中心 > 员工中心 > 座席管理”中设置了“平台角色”。

< 配置座席

\* 平台角色 质检员


\* 座席类型 全能型座席

座席手机/固话 请输入

### 背景信息

租间开通后，管理员需要完成如下配置，才能使系统能够智能质检。

图 2-422 配置流程



## 场景介绍

某呼叫中心制订如下智能质检场景以及抽检计划。

- 座席开始未自我介绍，扣分。
- 座席通话过程中包含辱骂性词语，扣分。
- 座席通话过程中再未向客户声明“请稍后”时，出现停顿超过5秒，扣分。
- 座席通话过程中未等客户说完就说话（抢插话），扣分。
- 智能质检覆盖率100%，人工抽检5%。

- 人工抽检的评分项，同人工事后质检的评分项。

## 操作步骤

### 步骤1 配置语义及关键词。

1. 选择“配置中心 > 质量管理 > 句子”。
2. 请参见2.10.5.1 管理句子依次添加如下两个标签。

表 2-149 语义与关键词

| 标签名称   | 标签类型 | 内容                   |
|--------|------|----------------------|
| 开头自我介绍 | 语义   | 您好，我是XX呼叫中心客服专员      |
| 违禁语    | 关键字  | 禁用的词汇，多条可使用英文逗号(,)分割 |
| 等候语    | 语义   | 请稍候<br>请稍等<br>请等待    |

### 步骤2 配置句子。

1. 选择“配置中心 > 质量管理 > 句子”。
2. 单击右侧的“新增”，请参见2.10.5.1 管理句子，依次为上一步添加的三条语义与关键词分别添加一个句子。
3. 添加完成后，单击右上角训练质检模型，完成语义、关键词及相关配置的训练。

### 步骤3 配置质检规则。

1. 根据2.10.5.3.2 配置对话规则，添加对通话内容的匹配规则。

根据场景，您可添加2条对话规则，一条用于匹配通话开始时座席是否进行了自我介绍，一条用于匹配在通话过程中是否出现了违禁语。

以“通话开始必须自我介绍”的规则来说，配置如下：

## 基本信息

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| *规则名称<br>通话开始必须自我介绍                           | 描述<br>通话开始必须自我介绍  |
| *规则类型<br>一般规则                                 | *计分方式<br>扣分       |
| *规则分数<br>10<br>-例：违规扣10分                      | *规则方式<br>出现该规则时违规 |
| *对话逻辑匹配个数<br>1<br>-例：出现2个及以上对话逻辑则违规，当前共1个对话逻辑 |                   |

## 触发条件

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 通话发生开始时间<br>2020-10-01 16:43:46 | 通话发生结束时间<br>2020-10-31 16:43:50 |
|---------------------------------|---------------------------------|

## 对话逻辑

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 自我介绍<br>不限制重复次数<br>通话开头 2 句内<br>座席 必须说出<br>自我介绍 | 删除 编辑 |
|-------------------------------------------------|-------|

配置过程中，需要关注两处地方。

- “计分方式”与“规则方式”：这两处配置用于设置当匹配到该规则中的逻辑时，是合规还是违规，是扣分还是加分。  
举个例子来说，如果“计分方式”设置为“扣分”，“规则方式”设置为“必须出现该规则才合规”，表示当满足规则中的逻辑时算合规，合规则不扣分也不加分，而不满足规则中的逻辑时，则需要扣减相应的分数。同样，如果“计分方式”设置为“加分”，“规则方式”设置为“出现该规则时违规”，表示当不满足规则中的逻辑时算违规，违规不扣分也不加分，而满足规则中的逻辑时，则加上指定的分数。
- “对话逻辑匹配个数”与对话逻辑的具体配置中的“重复次数”：前者表示该规则下，指定数量的逻辑匹配成功，则才算符合当前规则；后者表示在某条逻辑中，只有匹配次数到达指定次数，才算符合该逻辑。
- 请关注非必填项的填写，例如“描述”、“触发条件”。如果未填写，可能会导致质检规则配置不完整，无法在后续配置中进行关联。

2. 根据[2.10.5.3.1 配置静默规则](#)，添加静默规则，如下所示。

### 基本信息

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| *规则名称<br>等待语规则                            | *规则分数<br>10<br><small>例：违规扣10分</small>     |
| *静默秒数限制<br>5<br><small>例：座席静默5秒违规</small> | *静默次数限制<br>1<br><small>例：静默1次及以上违规</small> |

### 触发条件

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 通话发生开始时间<br>2020-10-01 16:38:30 | 通话发生结束时间<br>2020-10-31 16:38:38 |
|---------------------------------|---------------------------------|

### 例外设置

静默之前，座席有说出下方其中一句

+添加句子

| 序号 | 句子分类 | 句子  | 操作    |
|----|------|-----|-------|
| 1  | 未分类  | 等候语 | 删除... |

静默之前，客户有说出下方其中一句

+添加句子

| 序号  | 句子分类 | 句子 | 操作 |
|-----|------|----|----|
| 无数据 |      |    |    |

静默之后，座席有说出下方其中一句

+添加句子

| 序号  | 句子分类 | 句子 | 操作 |
|-----|------|----|----|
| 无数据 |      |    |    |

取消 保存

**步骤4** 配置质检评分。请参加[2.10.5.4 设置质检评分](#)完成设置。

**步骤5** 配置业务场景。

1. 请参见[2.10.5.5 配置业务场景](#)完成添加。

### 基本信息

|                 |    |
|-----------------|----|
| *名称<br>智能质检业务场景 | 描述 |
|-----------------|----|

### 质检信息

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 通话发生开始时间<br>2020-10-01 16:51:30 | 通话发生结束时间<br>2020-10-31 16:51:32 |
|---------------------------------|---------------------------------|

敏感词质检规则

忽略敏感词违规

质检规则

全部质检规则

- 静默规则
- 等待语规则
- 对话规则
- 通话开始必须自我介绍

取消 保存



上述配置中，敏感词质检规则用于启用是否在质检报告中提示敏感词出现情况，当前系统未对敏感词进行计分。敏感词可参见[2.10.5.1 管理句子](#)进行配置。

- 在业务场景列表页面，单击新增加的业务场景后的“启用”。

**步骤6** 请参见[2.10.5.7 配置抽检计划](#)，设置抽检计划。

设定抽检范围      指派质检员      设置周期

计划名称  
4S店客服对话抽检任务

### 抽检范围条件设定

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 机器分数下限<br>20     | 机器分数上限<br>100   |
| 通话时长下限 (秒)<br>0  | 通话时长上限 (秒)<br>0 |
| 座席人员<br>zyxjune1 | 抽检状态<br>不限制     |
| 交互类型<br>音频       |                 |

### 抽检通话数量设定

\*最大抽检量 (笔)  
1

抽检数量

此范围通话的 50 %

此范围通话的每位座席人员抽检 1-100 %

此范围通话的每位座席人员抽检 1-10000 笔

取消      下一步

#### 须知

如果质检员或座席人员无法选到，请检查对应的员工是否已经添加了[前提条件](#)中对用的职位。

----结束

## 后续操作

**步骤5**完成后，管理人员可以在[2.10.5.6 查看智能质检结果](#)查看智能质检的结果。

**步骤6**完成后，质检人员可以在[2.10.5.8 创建人工抽检任务](#)执行质检任务。

## 2.10.5 管理智能质检

租户管理员通过配置句子、敏感词、质检规则、评分等完成智能质检管理配置。

### 2.10.5.1 管理句子


句子可通过一组语义、关键词等元素进行表达，通常指定一个完整的目的，本节介绍如何管理句子。

#### 背景信息

句子用于构成规则，您可以对句子进行分类管理。

系统支持通过页面添加的方式维护句子。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，单击“配置中心 > 质量管理 > 句子”，打开句子管理界面，界面展示已配置的数据。
  - 步骤2** 单击，添加句子分类。
  - 步骤3** 配置句子分类名称，单击“确定”，新增句子分类。
  - 步骤4** 选中配置的句子分类，单击“创建句子”，进入创建句子页面。
  - 步骤5** 配置句子内容。
    - 输入“句子名称”，选择“句子分类”，新增的句子支持修改句子所属分类。
    - 选择“语义和关键字”，单击“新增”，进入新增标签页面。
    - 选择“标签类型”，配置“同义语料”和“反义语料”内容，单击“添加”，保存语料内容。单击“确认”，标签添加完成。
    - 返回新增句子页面，单击“确认”，创建成功会提示“操作成功”，在弹出的提示框中单击“确定”。
  - 步骤6** (可选)如果您的句子分类不合适，可选中句子，单击“移动分类”，将句子移动到新分类下。
- 结束

### 2.10.5.2 管理敏感词

本节介绍如何配置质检规则中的敏感词，进行质检管理。


#### 背景信息

支持配置质检规则的敏感词，敏感词支持分类管理。

系统支持通过页面添加的方式管理敏感词。

#### 操作信息

- 步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，单击“配置中心 > 质量管理 > 敏感词”，打开敏感词管理界面，界面展示已配置的数据。

**步骤2** 单击 ，添加敏感词分类。

**步骤3** 配置敏感词分类名称，单击“确定”，保存新增分类。

**步骤4** 选择新增的敏感词分类，单击“添加敏感词”，按要求填写界面元素后，单击“确认”，保存敏感词内容。

**步骤5** (可选)如果您的敏感词分类不合适，可选中敏感词，单击“移动分类”，将敏感词移动到新分类下。

----结束

### 2.10.5.3 配置质检规则

质检规则包括静默规则、对话规则、语速规则、抢插话规则，本节介绍如何管理配置这些规则内容。

#### 2.10.5.3.1 配置静默规则

系统支持根据座席通话状态下不说话的时长，来对座席行为进行考核。本节介绍维护静默规则的方法。

静默规则即在通话态座席和客户都没有说话的时长，静默时长过长，可能会影响客户满意度，因此在指定质检规则时，可通过静默时长来对座席进行考评。为了避免一些特殊情况，例如客户明确表示等一下，要找东西时，座席必然出现的长静默时间，可通过配置例外规则的方式，为座席营造更公正的考核场景。

系统支持通过页面添加的方式管理静默规则。

## 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，单击“配置中心 > 质量管理 > 质检规则”，选择“静默规则”页签进入静默规则主页面。

**步骤2** 单击“新增规则”，进入新增静默规则页面。

图 2-423 新增静默规则

| 基本信息                            |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| * 规则名称<br>静默规则1                 | * 规则分数<br>4                     |
| * 静默秒数限制<br>5                   | * 静默次数限制<br>5                   |
| -例：连续静默5秒违规                     | -例：静默1次及以上违规                    |
| 触发条件                            |                                 |
| 通话发生开始时间<br>2020-08-01 14:52:56 | 通话发生结束时间<br>2020-08-05 14:52:59 |

图 2-424 例外设置

**例外设置**

静默之前，座席有说出下方其中一句 +添加句子

| 序号 | 句子分类 | 句子         | 操作 |
|----|------|------------|----|
| 1  | 静默规则 | 请稍候，正在帮您查询 | 删除 |

静默之前，客户有说出下方其中一句 +添加句子

| 序号 | 句子分类 | 句子       | 操作 |
|----|------|----------|----|
| 1  | 静默规则 | 对不起，我有点事 | 删除 |

静默之后，座席有说出下方其中一句 +添加句子

| 序号 | 句子分类 | 句子             | 操作 |
|----|------|----------------|----|
| 1  | 静默规则 | 不好意思，刚刚网络不好掉了。 | 删除 |

**步骤3** 按要求填写界面元素后，单击“保存”，新增静默规则成功。

----结束

### 2.10.5.3.2 配置对话规则

对话规则中配置了该规则的基本信息，质检条件以及对话逻辑，对话逻辑中主要配置了对话内容，对话内容主要描述了客户和座席在不同的通话位置需要说的话。

## 背景信息

您可以为不同的业务场景配置不同的对话规则，后续可在业务场景配置中进行引用。例如在进行回访的场景下，您可以在对话规则中配置座席需要在回访的对话中进行自我介绍，说明工号，表示感谢的表达。表示自我介绍，说明工号，表示感谢的语义则需要句子管理以及语义和关键词管理的界面进行配置。您可以通用引用一连串句子来组成对话逻辑，以实现完整的对话规则的配置。

系统支持通过页面添加的方式管理对话规则。

## 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检规则”，选择“对话规则”页签进入对话规则主页面。

**步骤2** 单击“新增规则”，配置规则信息。

图 2-425 新建对话规则

**基本信息**

- 规则名称: 质检规则01
- 规则描述: 质检规则
- 规则类型: 一般规则
- 计分方式: 加分
- 规则分数: 1
- 规则方式: 必须出现该规则才算合规，否则违规
- 对话逻辑匹配个数: 1

**触发条件**

- 通话发生开始时间: 2022-07-19 11:30:00
- 通话发生结束时间: 2022-07-22 11:30:03

- **基本信息：**配置项包括：规则名称、描述、规则类型、计分方式、规则分数、规则方式、对话逻辑匹配个数。
- **触发条件：**配置项包括：通话发话开始时间、通话发话结束时间。

### 步骤3 配置对话逻辑。

1. 单击“+新增对话逻辑”，根据页面提示填写对话逻辑名称、重复次数。
2. 单击“+新增对话内容”，增加对话内容，并在新增的对话内容中选择通话位置、对话角色、对话规则、句子分类、句子。
3. 单击“⊕”图标，增加句子分类和句子。单击“⊖”图标，删除句子分类和句子。单击“删除”，删除对话内容。
4. 单击“预览”。可以预览新增的对话逻辑。单击预览界面的“编辑”，重新编辑此对话逻辑。单击预览界面的“删除”，删除不用的对话逻辑。

图 2-426 新增和编辑对话逻辑

图 2-427 预览对话逻辑

步骤4 单击“保存”，保存对话规则，返回主页面。

----结束

## 后续操作

您可以在对话规则列表展示页面单击“查询”，通过输入的条件进行查询，通过“重置”，重置查询条件，单击“查看”，重新编辑对话规则。单击“删除”，删除不要的对话规则。

图 2-428 对话规则列表展示页面

### 2.10.5.3.3 配置语速规则

语速规则中配置了该规则的基本信息，质检条件以及例外句子，当出现违规时，有说出对应例外句子不视为违规。


## 背景信息

您可以为不同的业务场景配置不同的语速规则，后续可在业务场景配置中进行引用。系统支持通过页面添加的方式管理语速规则。

## 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检规则”，选择“语速规则”页签进入语速规则主页面。

图 2-429 语速规则列表展示页面



**步骤2** 单击“新增规则”，配置规则信息。

图 2-430 新建语速规则

**基本信息**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| * 规则名称               | * 规则分数               |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 例：违规扣10分             |
| * 语速最小限制             | * 语速最大限制             |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 例：每分钟为100-120字       | 例：每分钟为100-120字       |

**触发条件**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 通话发生开始时间 <input type="text"/> | 通话发生结束时间 <input type="text"/> |
|-------------------------------|-------------------------------|

**例外设置**

当语速低于最小限制时，客户有说出以下句子 +添加句子

| 序号 | 句子分类 | 句子         | 操作 |
|----|------|------------|----|
| 1  | 分类A  | 告知客户可预期的等待 | 删除 |
| 2  | 分类B  | 请选择句子      | 删除 |

当语速大于最高限制时，客户有说出以下句子 +添加句子

| 序号   | 句子分类 | 句子 | 操作 |
|------|------|----|----|
| 暂无数据 |      |    |    |

- 基本信息：配置项包括：规则名称、规则分数、语速最小限制、语速最大限制。
- 触发条件：配置项包括：通话发话开始时间、通话发话结束时间。

**步骤3** 配置例外设置。

1. 单击“+添加句子”，填写句子分类、句子内容。
2. 单击“删除”。可以删除新增的句子。


**步骤4** 单击“保存”，保存语速规则，返回主页面。

----结束

## 后续操作

您可以在语速规则列表展示页面单击“查询”，通过输入的条件进行查询，通过“重置”，重置查询条件，单击“查看”，重新编辑语速规则。单击“删除”，删除不要的语速规则。

图 2-431 语速规则列表展示页面



### 2.10.5.3.4 配置抢插话规则

抢插话规则中配置了该规则的名称，重叠次数限制，重叠秒数限制，扣分分数以及质检条件。

## 背景信息

当座席和客户说话发生了重叠，我们称为座席抢插话。您可以为不同的业务场景配置不同的抢插话规则，后续可在业务场景配置中进行引用。抢插话规则通过分析通话过程中重叠通话的次数，时长来判定是否符合此规则，在此规格不合规时，可以对当前通过进行扣分。

系统支持通过页面添加的方式管理抢插话规则。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检规则 > 抢插话规则”。
- 步骤2** 单击“新增规则”，配置规则信息。

图 2-432 新增或编辑抢插话规则



- 基本信息：配置项包括：规则名称、规则分数、重叠秒数、重叠次数。
- 触发条件：配置项包括：通话发话开始时间、通话发话结束时间。

**步骤3** 单击“保存”，保存抢插话规则，返回主页面。

----结束

### 2.10.5.4 设置质检评分

您可自定义质检评分档次，应用于您的智能质检任务。本节介绍如何设置质检评分。

#### 业务场景

质检训练师为保险行业模板在线设置质检评分，该评分项的起始分数为80分，下限分数为0分，上限分数为100分。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 质检评分配置”，打开质检评分设置界面。

**步骤2** 单击“新增”，添加质检评分设置。

**步骤3** 配置评分内容。

设置“设置档名称”、“起始分数”、“下限分数”、“上限分数”。

**步骤4** 单击“确认”，保存评分配置。

**步骤5** 选择新增的质检评分设置，单击“应用”，再进行通话录音的智能质检就会应用该质检评分设置。

----结束

### 2.10.5.5 配置业务场景

支持配置质检业务场景，每个质检业务场景包含多个质检规则，系统基于业务场景实现智能质检。

#### 背景信息

业务场景是多条质检规则的集合，一个业务场景可以设定一个条件，符合条件的通话会被质检，一条质检规则可以属于多个业务场景，例如属于业务部门的通话运行A业务场景，业务场景修改后不会重新质检过去质检过的通话，只会应用在新的通话。

业务场景具有状态，只有“已开启”状态的业务场景才能用于智能质检实施。配置人员可手工切换业务场景状态。

系统既支持通过页面添加的方式维护业务场景，也支持离线导入的方式维护业务场景。

离线场景时，您可以在线下填写Excel模板，单独导入业务场景、语义、关键词、敏感词、句子、规则等用于指定智能质检任务的元素。



### 📖 说明

业务上没有关联关系的数据，支持单个导入。例如导入敏感词，如果关联句子，就要配置对应句子数据，不关联就可以直接导入敏感词。

Excel模板使用时注意事项如下：

- 按照页签维度，一个页签对应一个元素的配置项，导入模板时，只会更新有内容的页签对应的配置项。

如下所示编辑模板内容，模板包含如下页签：

- business-scenario：填写业务场景内容
- intent-category：填写句子内容
- intent-corpus：填写语义内容
- intent-rule-corpus：填写关键字内容
- sensitive-group-word：填写敏感词内容
- dialog-rule：填写对话规则基本内容
- dialog-flow：填写对话规则逻辑内容
- dialog-sentence-group：填写对话规则句子内容
- silence-rule：填写静默规则内容
- speed-rule：填写语速规则内容
- interruption-rule：填写抢插话规则内容

- 每个页签中根据名称进行标识，如果名称与系统中同类元素不相同，则添加该配置项；如果名称相同，则无法添加该配置项。

### 📖 说明

若业务场景的名称在系统中已存在，则更新系统中同名的业务场景。

- Excel中每列的列名可根据实际情况修改，但是不能删除，且每列的排序必须固定，不能前后移动，否则导入会出现问题。
- Excel中请关注是否存在特殊字符，例如表示超文本标记的“<>”，可能会导致导入失败。

## 操作步骤

### 场景一：在线添加业务场景

- 步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，单击“配置中心 > 质量管理 > 业务场景”，打开业务场景管理界面。
- 步骤2** 单击“新增”，添加业务场景。
- 步骤3** 在“新增业务场景”界面输入“名称”、“描述”，选择“通话发生开始时间”和“通话发生结束时间”，选择交互类型中的“语音类型”或“文本类型”，勾选“质检规则”，单击“保存”。
- 步骤4** 在弹出的提示框中单击“确定”，关闭新增业务场景界面。

----结束

### 场景二：离线导入业务场景

- 步骤1** 从前台界面下载导入模板文件。

**步骤2** 如下所示填写导入模板的页签内容。

**须知**

各页签中的内容会导入系统中对应配置页面中，如果配置界面存在同名数据则会导入失败。

**表 2-150** 【business-scenario】业务场景的页签内容说明

| 列名     | 填写描述                                                                                               | 填写样例 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 场景名称   | 业务场景名称（必填）                                                                                         | -    |
| 场景描述   | 业务场景描述                                                                                             | -    |
| 忽略敏感词  | 是否忽略敏感词（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>0: 不忽略</li><li>1: 忽略</li></ul>                   | 1    |
| 场景状态   | 业务场景是否启用（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>0: 不启用</li><li>1: 启用</li></ul>                  | 1    |
| 通话开始时间 | 通话发生开始时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd HH:mm:ss                                                              | -    |
| 通话结束时间 | 通话发生结束时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd HH:mm:ss                                                              | -    |
| 对话规则   | 需要配置的对话规则，对话规则要求在“dialog-rule” sheet页签进行数据配置                                                       | -    |
| 静默规则   | 需要配置的静默规则，静默规则要求在“silence-rule” sheet页签进行数据配置                                                      | -    |
| 语速规则   | 需要配置的语速规则，语速规则要求在“speed-rule” sheet页签进行数据配置                                                        | -    |
| 抢插话规则  | 需要配置的抢插话规则，强插话要求在“interruption-rule” sheet页签进行数据配置                                                 | -    |
| 交互类型   | 业务场景的交互类型，如果没有配置值，默认为语音类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>0: 语音类型</li><li>2: 文本类型</li></ul> | 0    |

表 2-151 【intent-category】句子的页签内容说明

| 列名     | 填写描述                                                                                                                   | 填写样例        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 句子分类名称 | 句子分类的名称（必填）                                                                                                            | -           |
| 句子名称   | 句子名称（必填）                                                                                                               | -           |
| 句子分类用途 | 句子分类用途。 <ul style="list-style-type: none"><li>• dialog_rule: 对话规则</li><li>• speaker_identify_rule: 区分说话人角色规则</li></ul> | dialog_rule |

表 2-152 【intent-corpus】语义的页签内容说明

| 列名   | 填写描述                                                                                              | 填写样例  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 句子名称 | 句子名称（必填）                                                                                          | -     |
| 语料   | 语义的名称（必填）                                                                                         | -     |
| 语言   | 语义的国际化（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• zh_CN: 中文</li><li>• en_US: 英文</li></ul>        | -     |
| 负例   | 是否为反义语料（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 同义语料</li><li>• true: 反义语料</li></ul>    | -     |
| 全匹配  | 语义内容是否需要全匹配（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 部分匹配</li><li>• true: 全匹配</li></ul> | false |

表 2-153 【intent-rule-corpus】关键字的页签内容说明

| 列名   | 填写描述                                                                                           | 填写样例 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 句子名称 | 句子名称（必填）                                                                                       | -    |
| 语料   | 关键字名称（必填）                                                                                      | -    |
| 语言   | 关键字的国际化（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• zh_CN: 中文</li><li>• en_US: 英文</li></ul>    | -    |
| 负例   | 是否为反义语料（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 正例标记</li><li>• true: 反例标记</li></ul> | -    |

| 列名  | 填写描述                                                                                               | 填写样例  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 全匹配 | 关键字内容是否需要全匹配（必填） <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 部分匹配</li><li>• true: 全匹配</li></ul> | false |

表 2-154 【sensitive-group-word】敏感词的页签内容说明

| 列名      | 填写描述                                                                | 填写样例        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 敏感词分类名称 | 敏感词分类的名称（必填）                                                        | -           |
| 敏感词     | 敏感词的名称（必填）                                                          | -           |
| 分值      | 规则分数，表示违规扣分，合规不扣分（必填）<br>取值范围-100~0，且为整数。当取值为空时，自动赋值0。当取值为小数时，向下取整。 | -5          |
| 座席例外    | 句子名称。<br>多个句子可以使用“ ”连接。                                             | 句子名称1 句子名称2 |
| 客户例外    | 句子名称。<br>多个句子可以使用“ ”连接。                                             | 句子名称2       |

表 2-155 【rule-dialogue】对话规则的页签内容说明

| 列名   | 填写描述                                                                                                                                                                            | 填写样例 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 规则名称 | 对话规则的名称（必填）                                                                                                                                                                     | -    |
| 规则描述 | 对话规则的描述                                                                                                                                                                         | -    |
| 分数   | 规则分数（必填）<br>取值范围-100~100，且为整数。当取值为空时，自动赋值0。当取值为小数时，向下取整。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当规则为扣分规则时，显示违规扣分</li><li>• 当规则为加分规则时，显示合规加分</li><li>• 当规则分数为0时，显示不计分</li></ul> | -5   |

| 列名          | 填写描述                                                                                                                     | 填写样例     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 规则类型        | 规则类型（必填）<br><ul style="list-style-type: none"> <li>normal: 一般</li> <li>critical: 重要</li> </ul>                           | normal   |
| 规则方式        | 规则方式（必填）<br><ul style="list-style-type: none"> <li>positive: 正向规则，必须出现该规则才合规</li> <li>negative: 反向规则，出现该规则时违规</li> </ul> | negative |
| 出现几个对话逻辑才合规 | 出现几个对话逻辑才合规（必填）<br>取值范围1~100，且为整数。当取值为小数时，向下取整。                                                                          | 1        |
| 触发开始时间      | 通话发生开始时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd HH:mm:ss                                                                                    | -        |
| 触发结束时间      | 通话发生结束时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd HH:mm:ss                                                                                    | -        |

表 2-156 【 dialog-flow 】 对话规则逻辑的页签内容说明

| 列名        | 填写描述                               | 填写样例            |
|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 对话逻辑名称    | 对话逻辑的名称（必填）                        | -               |
| 对话规则      | 对话规则的名称（必填）                        | -               |
| 表达式句子分组名称 | 所选的句子分组的名称（必填）<br>多个句子分组可以使用“ ”连接。 | 句子分组名称1 句子分组名称2 |

| 列名         | 填写描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 填写样例        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 句子分组表达式    | 句子分组的表达式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• must: 必须说出</li> <li>• must then: 必须说出 再说出</li> <li>• must and: 必须说出 还要说出</li> <li>• must and then: 必须说出 还要说出 再说出</li> <li>• if after: 「如果说出」句子之前一定要说的句子</li> <li>• if after and: 「如果说出」句子之前一定要说的句子 还要说出</li> <li>• if after then: 「如果说出」句子之前一定要说的句子 再说出</li> <li>• if and: 「如果说出」一定要说（不限制）</li> <li>• if and and: 「如果说出」一定要说（不限制） 还要说出</li> <li>• if and then: 「如果说出」一定要说（不限制） 再说出</li> <li>• if then not: 一定不能说出</li> <li>• if then: 「如果说出」句子之后一定要说的句子</li> <li>• if then and: 「如果说出」句子之后一定要说的句子 还要说出</li> <li>• if then then: 「如果说出」句子之后一定要说的句子 再说出</li> </ul> | if then not |
| 对话逻辑最少重复次数 | 对话逻辑重复次数。<br>取值范围2~127，且为整数。当取值为小数时，向下取整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           |

表 2-157 【dialog-sentence-group】对话规则句子的页签内容说明

| 列名     | 填写描述        | 填写样例 |
|--------|-------------|------|
| 句子分组名称 | 句子分组的名称（必填） | -    |
| 对话规则名称 | 对话规则的名称（必填） | -    |
| 对话逻辑名称 | 对话逻辑的名称（必填） | -    |

| 列名   | 填写描述                                                                                                                                                                                              | 填写样例 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 对话类型 | 对话规则的类型（必填） <ul style="list-style-type: none"> <li>• must: 必须说出</li> <li>• if: 如果说出</li> <li>• must_say: 一定要说</li> <li>• must_not_say: 一定不能说出</li> <li>• then: 再说</li> <li>• and: 还要说出</li> </ul> | -    |
| 可选   | 预留字段（必填） <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 可选</li> <li>• false: 必选</li> </ul>                                                                                                        | -    |
| 角色   | 匹配角色，这个主要用于在对话规则里面是客户说还是座席说（必填） <ul style="list-style-type: none"> <li>• any: 不限制</li> <li>• staff: 座席</li> <li>• customer: 客户</li> </ul>                                                         | any  |
| 位置   | 通话位置 <ul style="list-style-type: none"> <li>• any: 不限制</li> <li>• top: 通话开头</li> <li>• bottom: 通话结尾</li> <li>• set: 设定距离</li> </ul>                                                               | any  |
| 位置距离 | 通话位置距离，取值范围1 ~ 9999。且为整数。当取值为小数时，向下取整。<br>当位置填写“通话开头”或“通话结尾”或“设置距离”时，才需要配置此参数。                                                                                                                    | -    |
| 句子   | 所选的句子名称。<br>多个句子可以使用“ ”连接。                                                                                                                                                                        | -    |

表 2-158 【silence-rule】静默规则的页签内容说明

| 列名   | 填写描述        | 填写样例 |
|------|-------------|------|
| 规则名称 | 静默规则的名称（必填） | -    |

| 列名          | 填写描述                                                   | 填写样例        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 分数          | 规则分数（必填）<br>取值范围-100~0，且为整数。当取值为空时，自动赋值0。当取值为小数时，向下取整。 | -5          |
| 静音连续几秒违规    | 静音连续几秒违规（必填）<br>取值范围1~2147483647，且为整数。当取值为小数时，向下取整。    | 3           |
| 静音几次以上违规    | 静音几次以上违规（必填）<br>取值范围1-2147483647，且为整数。当取值为小数时，向下取整。    | 1           |
| 触发开始时间      | 通话发生开始时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss               | -           |
| 触发结束时间      | 通话发生结束时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss               | -           |
| 静音之前座席的例外设定 | 静音之前座席的例外设定，填写句子的名称，多个句子可以使用“ ”连接。                     | 句子名称1 句子名称2 |
| 静音之前客户的例外设定 | 静音之前客户的例外设定，填写句子的名称，多个句子可以使用“ ”连接。                     | 句子名称1 句子名称2 |
| 静音之后座席的例外设定 | 静音之后座席的例外设定，填写句子的名称，多个句子可以使用“ ”连接。                     | 句子名称1 句子名称2 |

表 2-159 【speed-rule】语速规则的页签内容说明

| 列名      | 填写描述                                                   | 填写样例 |
|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 规则名称    | 语速规则的名称（必填）                                            | -    |
| 分数      | 规则分数（必填）<br>取值范围-100~0，且为整数。当取值为空时，自动赋值0。当取值为小数时，向下取整。 | -5   |
| 每分钟最少几字 | 少于该值，说明语速过慢，将会视为违规（必填）<br>取值范围1-220，且为整数。当取值为小数时，向下取整。 | 180  |



| 列名                | 填写描述                                                          | 填写样例        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 每分钟最多几字           | 多于该值，说明语速过快，将会视为违规（必填）<br>取值范围1-2147483647，且为整数。当取值为小数时，向下取整。 | 300         |
| 触发开始时间            | 通话发生开始时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss                      | -           |
| 触发结束时间            | 通话发生结束时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss                      | -           |
| 超出最大语速限制时客户有说以下句子 | 超出最大语速限制时客户有说以下句子，填写句子的名称，多个意图中间用“ ”连接                        | 句子名称1 句子名称2 |
| 低于最小语速限制时客户有说以下句子 | 低于最小语速限制时客户有说以下句子，填写句子的名称，多个意图中间用“ ”连接                        | 句子名称1 句子名称2 |

表 2-160 【 interruption-rule 】 抢插话的页签内容说明

| 列名     | 填写描述                                                   | 填写样例 |
|--------|--------------------------------------------------------|------|
| 规则名称   | 抢插话规则的名称（必填）                                           | -    |
| 分数     | 规则分数（必填）<br>取值范围-100~0，且为整数。当取值为空时，自动赋值0。当取值为小数时，向下取整。 | -5   |
| 重叠秒数   | 重叠秒数（必填）<br>取值范围1~10000，且为整数。当取值为小数时，向下取整。             | 5    |
| 重叠次数   | 重叠次数（必填）<br>取值范围1~10000，且为整数。当取值为小数时，向下取整。             | 1    |
| 触发开始时间 | 通话发生开始时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss               | -    |
| 触发结束时间 | 通话发生结束时间。<br>时间格式：yyyy/MM/dd<br>HH:mm:ss               | -    |

**步骤3** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 业务场景”，打开业务场景管理界面。

**步骤4** 单击“导入”，选择业务场景导入文件。

导入失败会提示“文件导入失败，请检查数据。”，在弹出的提示框中单击“确定”，可重新选择业务场景文件进行导入。




**步骤5** 单击“确认”，导入任务完成。

**步骤6** （可选）选中业务场景，点击“导出”，提示是否下载，确认后，可将业务场景导出成功。

导出时选中的业务场景关联的对话规则不能包含未分类组下的句子和敏感词，否则导出Excel不能再成功导入。


图 2-433 未分类句子



### 说明

目前限制支持100条数据导出。

图 2-434 导出确认



----结束

### 2.10.5.6 查看智能质检结果

租户管理员可通过本任务，查询通话质检记录；上传通话文件后，查看智能质检和人工复核质检结果。


#### 背景信息

租户管理员上传待质检的通话文件，智能质检系统通过后台对通话录音进行业务规则的判断，以确定客户或者座席是否存在通话录音上的违规现象，例如存在脏话，敏感词等，以提高质检效率。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“质检 > 通话质检列表”，进入“通话质检列表”界面。

初始化展示简要查询条件和已完成通话质检列表。


**步骤2** 单击“上传通话”按钮，上传待质检通话内容。“文件类型”选择“音频”或者“文本”，单击“”可以选择本机目录下的文件进行上传，之后填写其他信息，单击“确认”后进行上传。

#### 说明

文本支持格式：csv，档案大小限制在1M以内。若存在中文请设置csv编码格式为UTF-8或使用模板文件进行上传。

**步骤3** （可选）在“通话质检列表”界面，单击“等待质检列表”，可以由“已完成通话质检列表”切换到“等待通话质检列表”。

**步骤4** 单击表格中“查看”，跳转到“通话质检详情”页面，查看质检结果。

**步骤5** 单击左侧“”按钮，可以切换会话内容界面和通话资料界面，选择查看会话内容或者通话资料。

- 步骤6** 单击录音播放器中的“▶”，开始播放通话录音，单击“⏮”（快退）和“⏭”（快进）可以播放快退10秒或者快进10秒。
- 步骤7** 单击“音轨标记”，左侧播放器展示出红点标记，单击红点标记可以定位到违规的音轨位置；单击“取消音轨标记”，左侧播放器隐藏红点标记。
- 步骤8** （可选）输入框中可以实现模糊查询，关键字在下方会话框中高亮显示。通话资料标签页中，可以查看通话资料详情。
- 步骤9** （可选）单击“语者角色转换”并确认后，交换客户与座席角色，并重新质检刷新质检结果。
- 步骤10** （可选）单击座席或者客户后的“▶”，可播放对应的语音。
- 步骤11** 单击“切换质检场景”，右侧弹出质检场景选择页面。  
选择一项后，主页面表格内容显示该质检场景详情
- 结束

### 2.10.5.7 配置抽检计划

当质检主管需要对智能质检过的通话重新质检，创建人工抽检任务时，质检主管需先设置定时抽检计划。

#### 背景信息

抽检计划设置是质检主管来设置一个定时的抽检计划，完成智能抽检工作，对于新增的抽检任务，可以指派质检员。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“质检 > 抽检计划设置”，打开抽检计划设置管理界面。
- 步骤2** 单击页面中的“新增”按钮，开始新增抽检计划，并进行配置。
- 步骤3** 开始进行新增抽检计划配置。

图 2-435 新增抽检计划

设定抽检范围      指派质检员      设置周期

\* 计划名称  
4S店客服对话抽检任务

### 抽检范围条件设定

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 机器分数下限<br>20     | 机器分数上限<br>100   |
| 通话时长下限 (秒)<br>0  | 通话时长上限 (秒)<br>0 |
| 座席人员<br>zyxjune1 | 抽检状态<br>不限制     |
| 交互类型<br>音频       |                 |

### 抽检通话数量设定

\* 最大抽检量 (笔)  
1

### 抽检数量

此范围通话的 50 %

此范围通话的每位座席人员抽检 1-100 %

此范围通话的每位座席人员抽检 1-10000 笔

取消      下一步

图 2-436 指派质检员

### 新增抽检计划 ✕

— 设定抽检范围 — **指派质检员** — 设置周期 —

指派方式  平均分配  百分比

| 选定质检员 (1) 人          | 选定质检员 (1) 人 <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------------------|
| 质检人员 <span>移除</span> | liqingzjry <span>加入</span>       |

上一步 取消 下一步

图 2-437 设置抽检计划周期

步骤4 单击“完成”即新增了一条定时抽检计划。

----结束

### 2.10.5.8 创建人工抽检任务

当需要对智能质检过的通话重新分配质检员进行人工质检时，质检主管创建人工抽检任务。

#### 前提条件

- 已经完成了抽检计划的配置。
- 系统中当前已经有智能质检的通话记录。

#### 背景信息

我的质检任务是对智能质检过的通话重新分配质检员进行人工质检，质检主管可以对质检任务进行查看、创建、编辑、删除、指派、预约、生效、终止等操作。

## 操作步骤

**步骤1** 使用租户管理员账号登录AICC，选择“质检 > 我的质检任务”，进入任务列表。

**步骤2** 单击“等待任务列表”，进入等待任务展示页面。单击“新建”，配置人工抽检任务。

至少要有一通通话数才能新建成功。

图 2-438 新建任务

### 新建任务

抽检任务名称  
抽检任务名称长度限制在32字以内

**抽检范围条件设定** 当前范围内已有0通话数 重置

发话时间  不限定  自定义

|           |             |
|-----------|-------------|
| 机器分数下限    | 机器分数上限      |
| 通话时长下限(秒) | 通话时长上限(秒)   |
| 座席人员      | 抽检状态<br>不限制 |

**抽检通话数量设定** 任务预计已包含0通话数 重置

最大抽检量(笔)

抽检数量

取消 创建

**步骤3** 单击“返回我的质检任务”，选择新建的人工抽检任务。单击“指派”，指派质检员对通话进行质检。




图 2-439 指派抽检人员



我的质检任务可以选择“预约”、“生效”、“编辑”、“删除”、“终止”操作。

图 2-440 质检任务管理



**步骤4** 在“我的质检任务”页面单击任务后的“查看”，进入基本任务详情页面，抽检完成的任务能指派复核人员对已完成质检任务进行复核。

图 2-441 任务详情页面



**步骤5** 在“基本任务详情”页面单击“查看”，进入通话质检详情页面，质检管理员能对通话详情进行查看，编辑抽检结果等操作。

----结束

## 2.10.5.9 文本和语音分析

### 2.10.5.9.1 文本分析配置

通过设置分析交互类型、分析百分比、待分析座席来开启语音/文本分析功能。


#### 说明

要开启语音文本分析功能，必须在此页面配置分析类型（语音类型、文本类型），并且同时开启文本分析特性开关。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 文本分析配置”。

图 2-442 文本分析配置界面



**步骤2** 选择交互类型，可选择语音、文本、语音和文本。

**步骤3** 设置分析百分比，不设置默认100%，范围0~100，不支持小数。后台根据分析百分比判断是否开启语音/文本分析功能

**步骤4** 设置待分析座席，点击“+”号，弹出选择座席框

图 2-443 选择座席框界面



步骤5 点击“保存”按钮，保存文本分析配置

----结束


### 2.10.5.9.2 关键词检索

根据关键词及其他条件过滤文本语音分析后的质检结果。

## 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“语音文本分析 > 关键词检索”。

图 2-444 关键词检索界面




步骤2 选择查询时间：开始时间和结束时间，单击“查询”。默认为近7天。


### 说明

时间跨度小于等于31天。

**步骤3** 设置其他条件，单击“保存过滤条件”，设置过滤条件名称，可以将当前设置的所有过滤条件组合保存起来。



**步骤4** 单击过滤条件选择框的“...”按钮，可以选择保存的过滤条件。



----结束


### 2.10.5.9.3 词频展示

词频展示是智能质检结束后，对通话中产生的热词统计查询。

#### 操作步骤


- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“语音文本分析 > 词频展示”。
- 步骤2** 单击“热词展示”页签，默认展示最近一个月热词统计柱状图，可输入座席工号、选择查询时间、查询个数进行条件过滤查询

图 2-445 热词展示界面




- 步骤3** 单击“热点意图展示”页签，默认展示最近一个月热点意图统计柱状图，可输入座席工号、选择查询时间、查询个数进行条件过滤查询

图 2-446 热点意图展示界面



- 步骤4** 单击“热点来电原因展示”页签，默认展示最近一个月热点来电原因统计柱状图，可输入座席工号、选择查询时间、查询个数进行条件过滤查询

图 2-447 热点来电原因展示界面



----结束

### 2.10.5.9.4 文本分析指标统计

文本分析指标统计是智能质检完成后，对通话记录进行统计查询

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“语音文本分析 > 文本分析指标统计”。

图 2-448 文本分析指标统计界面

过滤条件

\* 展示粒度: 60MIN | \* 查询时间: 2022-11-09-2022-12-09 | 交互类型: | 座席工号: 请输入

分组条件

分组条件: 交互类型, 座席工号 | 重置 | 查询

过滤结果

新增导出任务 | 导出任务查看


| 统计时间                | 交互类型 | 座席工号    | 业务编号   | 呼入呼出量 | 呼入首次解决量 | 呼入首次解决率 |
|---------------------|------|---------|--------|-------|---------|---------|
| 2022-11-29 01:00:00 | 文本   | 1111102 | test01 | 2     |         |         |
| 2022-11-29 01:00:00 |      | 1111102 | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-27 02:00:00 | 文本   | 1111102 | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-27 01:00:00 | 文本   | 419     | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-27 01:00:00 |      | 419     | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-27 00:00:00 | 文本   | 419     | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-26 23:00:00 |      | 419     | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-26 20:00:00 | 文本   | 333     | test01 | 6     |         |         |
| 2022-11-26 19:00:00 | 文本   | 419     | test01 | 1     |         |         |
| 2022-11-26 19:00:00 | 文本   | 445     | test01 | 1     |         |         |

共计: 12 | 10 | 1 2 1 | 刷新

**步骤2** 选择展示粒度、查询时间、交互类型、座席工号、分组条件，进行过滤查询过滤结果。

**步骤3** 单击“新增导出任务”按钮，进入新增导出任务界面，输入压缩包密码，单击“保存”

图 2-449 新增导出任务界面



**步骤4** 单击“导出任务查看”按钮，进入导出结果界面查看导出任务，单击“下载”，下载压缩包。

图 2-450 导出任务查看界面



## 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

## ---结束


### 2.10.5.9.5 自定义指标

根据自定义的过滤条件和运算逻辑输出的指标，可用于指标类别的统计展示

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 文本分析指标定义”。

图 2-451 自定义指标管理界面



**步骤2** 选择查询：默认查询租户下所有的自定义指标，可选择字段ID、字段名称、字段类型、状态进行条件查询。

**步骤3** 单击“新增”，进入新增自定义指标界面，单击“编辑”，进入编辑自定义指标界面，单击“删除”，删除自定义指标，单击“发布”，发布自定义指标，单击“取消发布”，取消发布自定义指标。

**步骤4** 输入基本信息（字段ID、字段名称、字段类型、写入目标表、字段描述），可选择新增过滤条件（新增条件、新增括号和条件）、填写字段计算逻辑，单击“保存”创建自定义指标。



图 2-452 编辑自定义指标界面

----结束

### 2.10.5.9.6 指标类别管理

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“语音文本分析 > 指标类别管理”。


图 2-453 指标类别管理界面

**步骤2** 选择查询：默认查询租户下所有的指标类别，可选择指标类别名、展示粒度、状态进行条件查询。

**步骤3** 单击“新增”，进入新增指标类别界面，单击“编辑”，进入编辑指标类别界面，单击“删除”，删除指标类别，单击“发布”，发布指标类别，单击“取消发布”，取消发布指标类别。

**步骤4** 输入基本信息（指标类别名、目标表、指标类别描述），选择新增显示指标（新增基础指标、新增自定义指标），选择分组条件，选择新增过滤条件（新增基础条件、新增自定义条件、新增括号和基础条件、新增括号和自定义条件），选择展示粒度（15min、30min、60min、天），选择展示时间段（当天、最近7天、最近31天、自定义时间段），单击“保存”创建指标类别。

图 2-454 新增指标类别界面



步骤5 点击“发布”按钮后，再点击指标统计按钮，弹框展示当前指标类别的数据

图 2-455 指标类别统计界面



----结束

## 2.11 管理通知中心

本章节介绍如果管理通知中心，完成各项通知。

### 须知

通知中心支持发送华为云短信。若要使用该功能，请先参见[2.11.2 配置短信](#)，完成短信配置。


## 2.11.1 配置公告类型

租户管理员配置公告类型，用于区分公告通知，便于收件人区分。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 通知类型”，进入类型配置页面。

图 2-456 通知类型



| 公告类型名称  | 默认失效时间  | 描述     | 操作    |
|---------|---------|--------|-------|
| default | 7.7.7.7 | -      | 编辑 删除 |
| test    | 7.7.7.7 | -      | 编辑 删除 |
| test1   | 7.7.7.7 | -      | 编辑 删除 |
| tttt    | 7.7.7.7 | ddd    | 编辑 删除 |
| gh      | 7.7.7.7 | fdsf   | 编辑 删除 |
| ps      | 7.7.7.7 | sdasds | 编辑 删除 |
| sdasds  | 7.7.7.7 | sdasds | 编辑 删除 |

**步骤2** 单击“新建”，打开新建公告类型页面。

图 2-457 新建公告类型



- 基础信息：
  - 公告类型名称：自定义名称，长度不超过128个字符。
  - 描述：自定义描述说明，长度不超过256个字符。
- 默认失效时间：
  - 一般：取值范围是1~2000，默认值7，单位是天。
  - 紧急：取值范围是1~2000，默认值7，单位是天。
  - 特急：取值范围是1~2000，默认值7，单位是天。
  - 故障：取值范围是1~2000，默认值7，单位是天。

**步骤3** 单击“保存”，完成公告类型创建。

**步骤4** （可选）已创建的公告类型的可执行操作。

- 编辑：编辑已配置的公告类型信息。
- 删除：删除当前公告类型。

----结束

## 2.11.2 配置短信

租户管理员可以配置短信参数，实现通知中心发送华为云短信，租户管理员配置发送方短信号码，实现使用公共号码发送短信网关短信。

## 前提条件

使用华为云短信功能需开通华为云短信服务，购买地址为：[消息&短信 MSGSMS](#)。

## 背景信息

当华为云短信侧的“app标识”、“app密钥”等信息发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 接入配置 > 短信配置”，单击“编辑”，更新app标识、app密钥等信息。

## 华为云短信配置操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 短信配置”。

**步骤2** 选择“华为云短信配置”，单击“编辑”，进入编辑模式。

**步骤3** 输入短信配置参数。

- app标识
- app密钥
- app接入地址
- 签名通道号

### 说明

以上参数均从开通的华为云服务中获取。

- 是否启用证书校验
  - yes表示开启证书校验，需从华为云短信侧获取证书文件，并在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传。
  - no表示不启用证书校验，存在对端身份仿冒风险，有安全隐患，请谨慎使用。
- 证书文件：仅在开启证书校验时展示，请选择在“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”中上传的华为云短信证书。

**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

## 短信号码配置操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 短信配置”。

**步骤2** 选择“短信号码配置”，进入短信号码配置页面。

**步骤3** 单击“新增”，进入“新增短信号码”页面，添加发送方号码。

**步骤4** 配置“发送方国家码”、“短信号码”。

**步骤5** 单击“完成”，短信号码配置完成。

----结束

## 2.11.3 配置网关

租户管理员通过配置网关参数实现短信和邮件通知功能。

## 须知

已创建完成的短信网关和邮件网关在删除时，请先确定当前网关配置未被其他业务使用，否则会造成已配置的业务失效。

网关使用场景请参考以下内容，实际场景请根据实际业务配置确定：

- 通知中心：涉及场景包括[2.11.6 配置消息接收路由](#)、[2.11.7 管理员发送通知](#)。
- 渠道配置：涉及场景包括[2.5.6 配置邮件渠道](#)和[2.5.9 配置短信渠道](#)。
- 华为云一键试用：涉及的场景包括开启邮件和短信自动发送功能。
- 智能IVR：涉及的场景包括[2.7.8 业务预警条件配置](#)。

## 2.11.3.1 配置短信网关

租户管理员通过配置短信网关，实现发送和接收短信的功能。


## 背景信息

当对接短信网关的用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，单击待修改列的网关对应的“编辑”，单击消息协议参数配置，输入修改后的登录口令。

## 操作步骤


**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，配置网关信息。

图 2-458 网关配置



**步骤2** 单击“新建”，进入新增网关配置页面。

图 2-459 配置网关-基本信息



**步骤3** 信息配置完成后，单击“下一步”，进入网关地址对接配置。

- **基础配置：**用户需要填写的配置项。

**图 2-460** 网关地址对接配置-基础配置

The screenshot shows a configuration form titled '基础配置' (Basic Configuration). It contains the following fields and options:

- \* SMG地址: 请输入 (Please enter)
- \* SMG端口: 请输入 (Please enter)
- 登录名: 请输入 (Please enter)
- 登录口令: 请输入 (Please enter)
- \* 收发模式: 收发短信 (Send/Receive SMS) [dropdown arrow]
- \* SMPP PDU 类型: submit\_sm [dropdown arrow]
- \* 发送号码前缀 ①: 请输入 (Please enter)
- \* 接收号码前缀 ①: 请输入 (Please enter)
- 默认发送号码: 请输入 (Please enter)

- SMG地址：必填项，短信网关的IP地址。示例：10.10.10.10。
- SMG端口：必填项，短信网关的端口号。
- 登录名：登录网关的帐号（使用网关模拟器时可不填写）。
- 登录口令：登录网关的密码（使用网关模拟器时可不填写）。
- 收发模式：必填项，表示协议设备是用于发送短信，还是用于接收短信。默认值为收发短信，取值范围：
  - 收发短信：表示该协议设备即用于处理从SMSC接收到的消息又用于发送短信。
  - 接收短信：表示该协议设备用于处理从SMSC接收到的消息。
  - 发送短信：表示该协议设备用于发送短信。
- SMPP PDU 类型：必填项，短信发送时使用的SMPP PDU类型。默认值为submit\_sm，取值范围：
  - submit\_sm
  - data\_sm
- 发送号码前缀：必填项，网关配置的允许发送号码段前缀。取值范围：字母（a~z、A~Z）、数字（0~9）、特殊符号（+、-）。  
发送号码前缀规则：例如配置130则匹配130开头的号码，多个号码以英文分号分隔。
- 接收号码前缀：必填项，网关配置的允许接收号码段前缀。取值范围：字母（a~z、A~Z）、数字（0~9）、特殊符号（+、-）。

发送号码前缀规则：例如配置130则匹配130开头的号码，多个号码以英文分号分隔。

- 默认发送号码：网关默认的发送号码。取值范围：字母（a~z、A~Z）、数字（0~9）、特殊符号（+、-）。
- ESME连接配置：缺省填入，用户可根据自身需要额外修改。

图 2-461 网关地址对接配置-ESME 连接配置

ESME连接配置 ^

- \* 客户端端口: 0
- 上行消息接收端口: 0
- \* 心跳间隔 (毫秒): 30000
- \* 心跳无响应最大连接次数: 3
- \* 重试次数: 0
- \* 重发等待时间 (毫秒): 0
- \* 接收超时时间 (毫秒): 180000
- \* 接收最大消息包数: 10
- \* 消息大小: 16
- \* 事务超时时间 (毫秒): 6000
- \* 最大消息长度 (字节): 2048
- \* 超长短信拆分方式: 物理拆分
- \* 最大内容长度 (字节): 140
- \* 发送线程池最小数: 20
- \* 发送线程池最大数: 200
- \* 发送线程池队列长度: 2000
- \* 接收线程池最小数: 20
- \* 接收线程池最大数: 200
- \* 接收线程池队列长度: 2000
- 最大接收速率: 请输入
- 最大发送速率: 请输入
- 超流量处理策略: 请输入
- \* 长短信合并模式:  GSM用户数据头  SMPP参数

- 客户端端口：必填项，指定CC-Notification 服务器一个未被占用的端口，用于与短信网关建立连接。当短信网关需要指定客户端端口时，需要设置该参数。取值范围：0~65535。  
**默认值：**0，表示CC-Notification 系统随机分配一个端口。
- 上行消息接收端口：接收上行消息的端口号。取值范围：0~65535。  
**默认值：**0，表示由CC-Notification 自动分配。
- 心跳间隔（毫秒）：为了维持CC-Notification与 短信网关的长连接，需要定期向短信网关发送心跳消息。用于设置发送心跳消息的间隔时间。取值范围：1~10位数字，取值必须大于“事务超时时间（毫秒）”，小于“接收超时时间（毫秒）”。  
**默认值：**30000，单位：毫秒。
- 心跳无响应最大连接次数：连续心跳无响应次数大于该参数值时，CC-Notification 将断开与网关的连接。取值范围：0~5位数字。  
**默认值：**3。



- 重发次数：设置重发的最大次数。CC-Notification 发送心跳消息后，如果在事务超时时间内未得到心跳响应，则CC-Notification 将等待一段时间（即“重发等待时间（毫秒）”的值），然后重新发送心跳消息。取值范围：0-10位数字。  
**默认值：** 0。
- 重发等待时间（毫秒）：  
CC-Notification收到短信网关返回的短信发送失败的应答消息后，等待多长时间重发该短信。取值范围：0-10位数字。  
**默认值：** 0。
- 接收超时时间（毫秒）：必填项，短信设备和网关建立连接后，允许没有数据传输的最长时间。如果在接收超时时间内，短信设备没有收到对端设备的数据，则连接自动断开。取值范围：1-10位以内数字，取值必须大于“心跳间隔（毫秒）”和“事务超时时间（毫秒）”。为了保证不出现无效连接，接收超时时间不能设置为“0”。  
**默认值：** 180000。
- 接收最大错误包数：一个设备上连续收到错误包的消息数量。如果连续收到设置数量的错误数据包，则表明这个链路有故障，该链路将被断开。取值范围：0-10位以内数字。  
**默认值：** 10。
- 滑窗大小：必填项，标识CC-Notification 系统的瞬间并发处理能力。用于限制CC-Notification 的消息发送量，防止发送量过大时，系统压力过大而导致SMSC侧发生异常。取值范围：2-5位以内数字。  
**默认值：** 16，一般设置为16的倍数。
- 事务超时时间（毫秒）：短信设备发送一个消息后，等待对端响应的最大时长。如果在此时间内，对端没有发送对这个消息的响应，则短信设备不再等待。取值范围：0-10位以内数字，取值必须小于“心跳间隔（毫秒）”和“接收超时时间（毫秒）”。  
**默认值：** 6000，单位：毫秒。
- 最大消息长度（字节）：必填项，协议规定的整个消息的长度。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：** 2048，单位：字节。
- 超长短信拆分方式：必填项，短信内容超过“最大内容长度（字节）”时短信的拆分方式。取值范围：
  - 禁止拆分：对于超长短信不执行发送，并在CC-Notification侧抛出异常。
  - 不拆分：不判断短信是否超长，直接执行发送。
  - 物理拆分：将超长短信按“最大内容长度（字节）”进行分段，拆分成多条独立的短信发送。
  - 超长拆分：将超长短信拆分成多条连锁短信发送，即系统在拆分后的短信中添加子消息组合控制信息。支持连锁短信的终端可以将这些子消息重新组合成一条完整的短信。**默认值：** 禁止拆分。
- 最大内容长度（字节）：必填项，根据协议规定的消息的内容长度。在对长消息进行拆分时，以该参数为标准进行拆分。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：** 140，单位：字节。

- 发送线程池最小数：必填项，使用协议栈发送消息时，线程池的最小启动线程数。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**20。
  - 发送线程池最大数：必填项，使用协议栈发送消息时，线程池能达到的最大线程数。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**200。
  - 发送线程池队列长度：必填项，在发送线程池中，等待线程处理队列的长度。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**2000。
  - 接收线程池最小数：必填项，状态报告接收线程的最小数量。接收线程池要以发送线程池为参考进行配置，不要求完全相等。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**20。
  - 接收线程池最大数：必填项，状态报告接收线程的最大数量。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**200。
  - 接收线程池队列长度：必填项，状态报告接收线程的队列长度。取值范围：1-5位以内数字。  
**默认值：**2000。
  - 最大接收速率：使用协议接收消息的最大速率。取值范围：空、正数。取值为空时，“最大发送速率”、“超流量处理策略”必须一致为空。
  - 最大发送速率：使用协议发送短信的最大速率。取值范围：空、正数。取值为空时，“最大接收速率”、“超流量处理策略”必须一致为空。
  - 超流量处理策略：超流量发送处理策略。取值范围：空、正数。取值为空时，“最大接收速率”、“最大发送速率”必须一致为空。
  - 长短信合并模式：必填项，长短信合并模式。取值范围：GSM用户数据头、SMPP参数。  
**默认值：**GSM用户数据头
- 消息协议参数配置：缺省填入，用户可根据自身需要额外修改。

图 2-462 网关地址对接配置-消息协议参数配置

消息协议参数配置 ^

|              |        |
|--------------|--------|
| ESME类型       | 请输入    |
| ESME地址类型编号   | 请输入    |
| ESME地址编码方式   | 请输入    |
| ESME地址范围     | 请输入    |
| * 服务类型       | 0      |
| * 源地址编码类型 ①  | 0      |
| * 源地址编码方案 ①  | 0      |
| * 目的地址编码类型 ① | 0      |
| * 目的地址编码方案 ① | 0      |
| * 信息类型       | 0      |
| * 信息格式 ①     | ASCII串 |
| * 协议标识       | 0      |
| * 返回状态确认报告 ① | 2      |
| * 替换标识       | 不替换    |
| * 默认消息ID     | 0      |

- ESME类型：标识ESME（External Short Message Entity）的类型。取值范围：字符串长度 $\leq 13$ 。  
详细取值建议参考SMPP协议bind消息system\_type字段的说明。
- ESME地址类型编号：扩展短信实体的地址类型编号。取值范围： $2^8$ 以内的正整数。  
详细取值建议参考SMPP协议bind消息addr\_ton字段的说明。
- ESME地址编码方式：扩展短信实体的地址编码方式。取值范围：0~10位数字。  
详细取值建议参考SMPP协议bind消息addr\_npi字段的说明。
- ESME地址范围：扩展短信实体的地址编码方式。取值范围：字符串长度 $\leq 15$ 。  
详细取值建议参考SMPP协议bind消息address\_range字段的说明。
- 服务类型：网关指定的用于指明短信的SMS应用服务。取值范围：字符串长度 $\leq 500$ 。  
详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息service\_type字段的说明。
- 源地址编码类型：必填项，指定SMPP SubmitMessage中源地址的编码类型。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息source\_addr\_ton字段的说明。
- 源地址编码方案：必填项，指定SMPP SubmitMessage中源地址的编码方案。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息source\_addr\_npi字段的说明。

- 目的地址编码类型：必填项，指定SMPP SubmitMessage中目的地址的编码类型。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息dest\_addr\_ton字段的说明。
- 目的地址编码方案：必填项，指定SMPP SubmitMessage中目的地址的编码方案。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息dest\_addr\_npi字段的说明。
- 信息类型：必填项，表明该消息的类型。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm/data\_sm消息esm\_class字段的说明。
- 信息格式：必填项，短信内容的编码方式。取值范围：
  - ASCII串：一个字符占一个字节。
  - 二进制信息。
  - UCS2编码：ISO/IEC-10646，所有消息字符都占两个字节。**默认值：**ASCII串。
- 协议标识：必填项，GSM协议的编号。取值范围：1-10位数字。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm消息data\_coding字段的说明。
- 返回状态确认报告：必填项，定义返回哪些状态报告。取值范围：
  - 0：不接收状态报告。
  - 1：返回失败和成功的状态报告。
  - 2：返回失败的状态报告。**默认值：**2。
- 替换标识：必填项，是否替换现存的源地址、目标地址字段都相同的短信。  
取值范围：不替换、替换。  
**默认值：**不替换。
- 默认消息ID：必填项，预定义短信ID，是消息中心管理者建立的预定义短信的索引。取值范围：字符串长度<=500。  
**默认值：**0。详细取值建议参考SMPP协议submit\_sm消息sm\_default\_msg\_id字段的说明。

**步骤4** 网关对接信息配置完成后，单击“保存”，创建网关配置完成。

----结束

## 后续操作

- 重建网关。
  - a. 选择“配置中心 > 系统管理 > 网关监控”。
  - b. 单击“重建”。
- 断开连接失败的网关。

- a. 选择“配置中心 > 系统管理 > 网关监控”。
- b. 单击“断开”。

### 2.11.3.2 配置邮件网关

租户管理员通过配置网关，实现AICC发送和接收邮件的功能。

#### 背景信息

当对接邮件网关的用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，单击待修改列的网关对应的“编辑”，单击网关地址对接配置，输入修改后的用户密码。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，配置网关信息。

图 2-463 网关配置

| 网关名称    | 类型 | 协议类型 | 最后修改时间              | 操作    |
|---------|----|------|---------------------|-------|
| emal    | 邮件 | SMTP | 4/14/2023 15:32:51  | 编辑 删除 |
| 123     | 邮件 | POP3 | 11/29/2023 16:02:18 | 编辑 删除 |
| Email02 | 邮件 | IMAP | 11/29/2023 16:04:36 | 编辑 删除 |

- 步骤2** 单击“新建”，进入新增网关配置页面。

图 2-464 配置网关-基本信息

1 基本信息

2 网关地址对接配置

\* 请输入网关名称: Email

\* 配置类型:  短信  邮件

\* 协议类型: 请选择  
SMTP  
POP3  
IMAP

取消 下一步

**步骤3** 信息配置完成后，单击“下一步”，进入网关地址对接配置。

**图 2-465** 网关地址对接配置

- 主机：必填项，输入收发通知的主机地址。例如：10.10.10.1或www.\*\*\*\*.com。
- 用户标识：登录邮箱服务器的用户名。取值范围：字符串长度<=500。
- 用户密码：登录邮箱的密码。取值范围：字符串长度<=64。
- 默认邮箱地址：默认发送邮件的邮箱地址。
- 默认用户名称：邮件的默认用户名称。配置后文字交谈工作台的邮件渠道中，座席发送邮件时将显示在邮箱地址前。通过通知中心的发送通知功能主动发送邮件时不会使用该字段。
- 认证标志：邮箱是否需要密码认证。取值范围：True、False。默认取值为True。

**注意**

使用false有安全风险，建议使用true，开启密码认证。

- 编码方式：邮件发送内容的编码方式。默认为UTF-8。
- 端口：主机端口。请联系邮箱服务器运维人员获取。
- 加密方式：选择邮件的加密方式。取值范围：
  - NONE：表示明文传输。
  - TLS：TLS用于在两个应用程序间通过网络创建安全的连线，防止在交换数据时受到窃听及篡改。
  - STARTTLS：STARTTLS是一种明文通信协议的扩展，可以让明文的通信连线直接成为加密连线（SSL或TLS加密），而不需要使用另一个特别的端口来进行加密通信，属于机会性加密。

**注意**

NONE表示明文传输，存在信息泄露的风险。

STARTTLS是不安全的协议，使用不安全协议会有一些的安全风险。推荐使用TLS协议。

TLS协议默认为TLSv1.2协议。

- 证书文件：上传证书文件。“加密方式”选择TLS或者STARTTLS时，需要配置证书文件。具体配置请参考**2.17.6 管理证书**。
- 区分邮箱大小写：选择邮箱地址是否区分大小写。默认不区分，CC-Notification在接收邮件发送上行消息时，统一默认发件人邮箱全小写。

**步骤4** 网关对接信息配置完成后，单击“保存”，创建网关配置完成。

----结束

## 后续操作

- 重建网关。
  - a. 选择“配置中心 > 系统管理 > 网关监控”。
  - b. 单击“重建”。
- 断开连接失败的网关。
  - a. 选择“配置中心 > 系统管理 > 网关监控”。
  - b. 单击“断开”。


### 2.11.3.3 监控网关

租户管理员可以通过监控网关界面查看网关状态，并可进行重建和断开的操作。

## 操作步骤

**步骤1** 以系统管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 网关监控”，进入网关监控页面。



图 2-466 网关监控





| 网关名称                              | 类型 | 节点标识 | 修改时间                | 状态   | 操作    |
|-----------------------------------|----|------|---------------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 2      | 短信 |      | 2024-01-23 16:00:21 | 初始化  | 重建    |
| <input type="checkbox"/> 12 3 412 | 短信 |      | 2024-01-23 16:00:21 | 初始化  | 重建    |
| <input type="checkbox"/> 12 3412  | 短信 |      | 2024-01-23 16:00:21 | 初始化  | 重建    |
| <input type="checkbox"/> autosmpp | 短信 |      | 2024-01-23 16:04:48 | 连接失败 | 重建 断开 |
| <input type="checkbox"/> autosmpp | 短信 |      | 2024-01-23 16:32:58 | 连接失败 | 重建 断开 |
| <input type="checkbox"/> guang    | 短信 |      | 2024-01-23 16:03:38 | 连接中  | 重建    |
| <input type="checkbox"/> guang    | 短信 |      | 2024-01-23 16:32:36 | 连接失败 | 重建 断开 |
| <input type="checkbox"/> heysmtp  | 邮件 |      | 2024-01-23 13:01:13 | 初始化  | 重建    |
| <input type="checkbox"/> heysmtp  | 邮件 |      | 2024-01-23 16:32:54 | 连接成功 | 重建    |
| <input type="checkbox"/> ykqSMS   | 短信 |      | 2024-01-23 16:03:41 | 连接失败 | 重建 断开 |

- 网关名称：自定义的网关名称。
- 类型：网关的类型，包括邮件网关、短信网关。
- 节点标识：通知中心的部署地址。
- 修改时间：最近一次修改网关状态的时间。
- 状态：网关的连接状态，包括：连接成功、连接停止、连接失败、初始化、连接中。仅连接失败的状态下的网关支持断开操作。
- 操作：网关的可执行操作，包括重建、断开。

#### 步骤2 配置数据筛选条件。

- 输入网关名称，单击 ，支持根据网关名称查询网关状态。
- 单击“更多”，打开高级搜索，输入“节点标识”，选择“状态”，单击“搜索”，行详细数据筛选。
- 单击 ，可以刷新实时数据内容，也可以根据筛选条件进行查询数据操作。

#### 步骤3 配置网关连接状态。

- 批量选择网关，单击 ，支持批量断开连接失败状态下的网关。
- 批量选择网关，单击 ，支持批量重建已选择的网关。
- 选择需要操作的某个网关，操作栏单击“断开”/“重建”，支持更新已选网关的连接状态。

----结束

### 2.11.3.4 通知配置设置

租户管理员通过通知配置设置国家码、短信号码、以及网关流量阈值，配置网关流量阈值来达到流量控制的目的。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”，单击“设置”。

**步骤2** 配置通知设置。



图 2-467 通知配置设置界面



The image shows a 'Notification Configuration Settings' dialog box. It contains the following fields and options:

- 接收方国家码**: A dropdown menu with '中国' selected.
- 国家码前缀类型**: Radio buttons for '以+作前缀' (selected) and '不以+作前缀'.
- 流量限制类型**: Radio buttons for '每天总发送阈值' and '每天单媒体发送阈值' (selected).
- 每天短信发送阈值**: A numeric input field with '10000' and up/down arrows.
- 每天邮件发送阈值**: A numeric input field with '10000' and up/down arrows.
- Buttons for '取消' (Cancel) and '保存' (Save).

- 接收方国家码：选择接收方所在的国家。
- 国家码前缀类型：短信通知时选择是否在通知号码前加上+作为前缀。
- 流量限制类型：通知流量限制的类型。取值包括：每天总发送阈值和、每天单媒体发送阈值。
- 每天总发送阈值：所有网关总的发送通知的阈值，包括短信和邮件。取值范围：1~1000000。“流量限制类型”选择“每天总发送阈值和”时配置当前参数。
- 每天短信发送阈值/每天邮件发送阈：短信网关/邮件网关发送通知的阈值。取值范围：1~1000000。“流量限制类型”选择“每天单媒体发送阈值”时配置当前参数。

**步骤3** 单击“保存”，完成通知设置配置。

----结束

## 2.11.4 配置变量

租户管理员配置变量后，配置通知模板时可使用配置的变量，使用通知模板发送通知时可应用变量。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 通知变量”。

图 2-468 通知变量

| <input type="checkbox"/> | 变量名称    | 变量值         | 描述 | 类型   | 模板名称 | 操作                                                         |
|--------------------------|---------|-------------|----|------|------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | hey0113 | hey0113站内信1 | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | hh432   | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | hh33    | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | bb44    | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | bsd423  | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | bss345  | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | gfd3432 | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | brar3   | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | hvbfg   | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 21d9r3  | -           | -  | 公共变量 | -    | <a href="#">查看引用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

步骤2 单击“新建”，打开新建变量页面。

图 2-469 新建通知变量

**新建通知变量** ×

\* 名称

描述

\* 类型  公共变量  模板变量

变量值

- 名称：必填，自定义名称，变量名称只能包含英文、数字、\_和.，长度不超过100个字符。
- 描述：变量说明，长度不超过200个字符。
- 类型：
  - 模板变量：如果这个变量是某一个模板特有的，类型请选择模板变量。
  - 公共变量：如果这个变量是给所有模板都使用，类型请选择公共变量。
- 变量值：变量的默认值，支持字母，数字，空格，-；@.，不超过500个字符。

步骤3 单击“保存”，变量配置完成。

步骤4 选择已创建的通知变量，单击“查看引用”，支持查看已引用当前变量的通知模板。

图 2-470 查看引用

查看引用

✕

tcd邮件定时发送模板

步骤5（可选）已创建的通知变量的可执行操作。

- 编辑：编辑已配置的通知变量信息，其中变量名称和变量类型不支持修改。
- 删除：删除当前通知变量，已被模板引用的变量，无法删除。

----结束

## 2.11.5 管理员配置通知模板

租户管理员可以配置通知模板，用于常用通知发送时引用。

### 须知

已创建完成的短信通知模板和邮件通知模板在删除时，请先确定当前通知模板未被其他业务使用，否则会造成已配置的业务失效。

通知模板使用场景请参考以下内容，实际场景请根据实际业务配置确定：

- 座席监控质检：涉及的场景包括[4.3.1.3 配置报表订阅](#)。
- 配置智能外呼：涉及的场景包括[2.13.2.6 创建外呼模板](#)以及[2.13.3 管理外呼任务](#)中创建外呼任务时引用的短信模板。
- 配置中心：涉及的场景包括[2.3.3.2 配置满意度调查](#)以及[2.17.3 配置参数](#)中的会议链接短信模板。
- 座席工作台：涉及的场景包括音视频工作台中的[3.7.8 发送通知](#)和发送短信时的会议链接短信、接触记录的接触详情中发送通知。
- 华为云一键试用：涉及的场景包括开启邮件和短信自动发送功能。
- 机器人管理：涉及的场景包括短信图元以及外呼风险监控中的短信模板引用。


### 背景信息

- 通知模板支持插入变量，您可以预先配置一些变量。配置变量详情请参见[2.11.4 配置变量](#)。
- 配置好的通知模板，可被管理员发送通知时直接引用。

### 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 通知模板”。

图 2-471 通知模板




| 模板名称                              | 通知类型 | 消息发送方式 | 创建时间                | 操作    |
|-----------------------------------|------|--------|---------------------|-------|
| One-click Trial Verification Code | 内部通知 | 短信     | 2024-01-19 22:54:29 | 编辑 删除 |
| hwy0119                           | 外部通知 | 邮件     | 2024-01-19 17:44:08 | 编辑 删除 |
| hwy0119的读                         | 内部通知 | 短信     | 2024-01-19 15:42:08 | 编辑 删除 |
| 99d                               | 内部通知 | 短信     | 2024-01-10 16:04:10 | 编辑 删除 |
| 99d                               | 内部通知 | 短信     | 2024-01-10 16:04:01 | 编辑 删除 |
| a                                 | 内部通知 | 短信     | 2024-01-10 16:03:49 | 编辑 删除 |
| 4215123032                        | 内部通知 | 邮件     | 2024-01-10 15:05:14 | 编辑 删除 |
| 2415255                           | 内部通知 | 邮件     | 2024-01-10 14:54:08 | 编辑 删除 |
| 21421512                          | 外部通知 | 邮件     | 2024-01-10 14:52:52 | 编辑 删除 |
| 腾讯邮件2                             | 外部通知 | 邮件     | 2024-01-05 15:55:41 | 编辑 删除 |

## 步骤2 新建短信通知模板。

1. 单击“新建”，进入新建通知模板界面。

图 2-472 新建通知模板-短信




The screenshot shows a configuration form for a new notification template. It is divided into two main sections: 'Basic Information' (基本信息) and 'Notification Content' (通知内容). Under 'Basic Information', there are fields for 'Channel Type' (渠道类型), 'Template Name' (模板名称), 'Notification Type' (通知类型), and 'Organizational Unit' (归属组织). Under 'Notification Content', there are fields for 'Recipient' (收件人), 'Template Type' (模板类型), 'Huawei Cloud Template ID/Signature Name/Signature Channel ID' (华为云模板ID/签名名称/签名通道号), 'Number of Variables' (变量个数), and 'Variable Settings' (变量设置). The 'Variable Settings' section includes a table with columns for 'Sequence Number' (序号), 'Type' (类型), 'Description' (描述), and 'Default Value' (默认值).

2. 配置基本信息。

- 渠道类型：必填项，通知消息的发送类型。
- 模板名称：必填项，自定义通知模板的名称。不允许特殊字符，字符长度 $\leq 200$ 个字符。模板名称不可重复。
- 通知类型：必填项，通知模板的类型。取值范围：内部通知、外部通知。
- 归属组织：选择通知模板所属的组织机构。

3. 配置通知内容。

- 收件人：选择所要发送的收件人。收件人总长度不能超过4000个字符。
- 模板类型：选择短信通知模板的类型。取值范围：华为云短信、短信网关短信。
- 华为云模板ID/签名名称/签名通道号：“模板类型”为“华为云短信”时配置，开通并登录华为云，开通发送短信服务，获取其中的华为云模板ID/签名名称/签名通道号。
- 变量个数：取值范围为1-10，“模板类型”为“华为云短信”时配置。
- 变量设置：单击  添加，新增变量，配置以下参数：
  - 序号：变量的序号，取值为正整数。
  - 类型：变量支持的类型。取值范围：PHONE、DATETIME、CHARDIGIT、MONEYTEXT。
  - 描述：变量描述，字符串长度 $\leq 50$ 。
  - 默认值：变量的默认值。

- PHONE：支持1-15位数字。
- DATETIME：日期：yyyy-MM-dd -时间：HH:mm:ss
- CHARDIGIT：支持1-20位数字、字母。
- MONEY：支持1-20位仅支持传入能够正常表达金额的数字、小数点。
- TEXT：支持1-20位字符，不包含。{}

### 步骤3 新建邮件通知模板。

1. 单击“新建”，进入新建通知模板界面。

图 2-473 新建通知模板-邮件

2. 配置基本信息。
  - 渠道类型：必填项，通知消息的发送类型。
  - 模板名称：必填项，自定义通知模板的名称。不允许特殊字符，字符长度<=200个字符。模板名称不可重复。
  - 通知类型：必填项，通知模板的类型。取值范围：内部通知。
  - 归属组织：选择通知模板所属的组织机构。
3. 配置通知内容。
  - 收件人/抄送人/密送人：请选择所要发送通知的收件人/抄送人/密送人。
  - 标题：通知模板的标题，字符串长度<=200个字符。
  - 附件：单击 **+上传附件**，选择本地文件作为附件添加到邮件中。支持文件格式：doc、docx、xls、xlsx、txt、png、jpg、xml、json、csv、bmp、zip、ppt、pptx，文件大小<=10M，文件上传个数限制为10个。
  - 模板内容：输入消息内容。

### 步骤4 新建站内信通知模板。

1. 单击“新建”，进入新建通知模板界面。

图 2-474 新建通知模板-站内信

2. 配置基本信息。
  - 渠道类型：必填项，通知消息的发送类型。
  - 模板名称：必填项，自定义通知模板的名称。不允许特殊字符，字符长度 $\leq 200$ 个字符。模板名称不可重复。
  - 通知类型：必填项，通知模板的类型。取值范围：内部通知。
  - 归属组织：选择通知模板所属的组织机构。
3. 配置通知内容。
  - 收件人：请选择所要发送通知的收件人。
  - 标题：通知模板的标题，字符串长度 $\leq 200$ 个字符。
  - 模板内容：输入消息内容。

步骤5 单击“保存”，通知模板创建完成。

----结束

## 2.11.6 配置消息接收路由

租户管理员可以通过创建邮件消息路由将网关配置中默认接收邮箱中的邮件存放到AICC的收件箱，可以通过创建短信消息路由将收件地址中的短信存放到AICC的收件箱。

### 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 接入配置 > 通知路由”。

图 2-475 通知路由



步骤2 单击“新建”，进入配置路由界面。

图 2-476 新建通知路由

- 媒体类型：接收消息的媒体类型。取值范围包括短信和邮件。
- 收件地址：接收消息的收件地址。当“媒体类型”为“短信”时，配置收件地址为手机号码。支持填入多个号码，以英文逗号分隔。手机号码不可重复。

- 网关：接收消息的收件网关。当“媒体类型”为“邮件”时，配置网关。支持选择租间下“协议类型”为“POP3”和“IMAP”的邮件网关。
- 实现方式：通知路由的实现方式。取值范围：
  - 收件箱：通过收件箱实现通知路由。
  - 服务调用：通过服务调用实现通知路由。取值范围包括满意度调查和Cas服务。
- 收件人：选择租间下的业务账号。

步骤3 单击“保存”，完成路由配置。

----结束


## 2.11.7 管理员发送通知

租户管理员发送内部通知。

### 前提条件

- 发送公告，请先确认在“配置中心 > 工作台配置 > 通知类型 > 公告类型配置”中，存在配置好的公告类型。若未配置，请参见[2.11.1 配置公告类型](#)进行配置。
- 发送华为云短信
  - 华为云短信需要服务器具有外网访问权限。
  - 确认已购买华为云短信服务，并在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置”中，配置完成。若未配置，请参见[2.11.2 配置短信](#)进行配置。
  - 确认已配置华为云短信通知模板，并在“配置中心 > 工作台配置 > 通知模板”中，配置完成。若未配置，请参见[2.11.5 管理员配置通知模板](#)进行配置。
- 发送短信网关短信
  - 请先在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 短信号码配置”中，配置发送方短信号码。若未配置，请参见[2.11.2 配置短信](#)进行配置。
  - 确认在“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”中，存在配置好的短信网关。若未配置，请参见[2.11.3.1 配置短信网关](#)进行配置。
- 发送邮件，请先确认在“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”中，存在配置好的邮件网关。若未配置，请参见[2.11.3.2 配置邮件网关](#)进行配置。

### 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，页面右上侧单击，进入查看通知页面。

步骤2 单击 ，进入发送通知界面。

步骤3 发送公告通知。

图 2-477 发送公告通知

The screenshot shows a web-based configuration form for sending an announcement. The form is organized into several sections:

- Type:** Radio buttons for '公告' (selected), '站内信', '短信', and '邮件'.
- 收件人:** A text input field with a dropdown arrow and a user icon.
- 接收群组:** A dropdown menu with a downward arrow.
- 标题:** A text input field.
- 公告类型:** A dropdown menu.
- 优先级:** Radio buttons for '一般' (selected), '紧急', '特急', and '故障'.
- 发布时间:** A date-time input field with a calendar icon and a '定期发送' checkbox.
- 发送频率:** Radio buttons for '每天' (selected), '每周', and '每月'.
- 每周:** A dropdown menu with '周一' selected.
- 失效时间:** A date-time input field with a calendar icon.
- Content Editor:** A rich text editor with a toolbar containing icons for undo, redo, bold, italic, underline, link, unlink, list, and table. The font size is set to 16px.
- Buttons:** '保存' (Save) and '发送' (Send) buttons at the bottom right.

### 1. 配置公告通知内容。

- 类型：选择公告。
- 收件人：单击进入收件人列表，选择需要发送通知的对象后，单击“完成”，确定收件人。
- 接收群组：单击进入用户群组列表，选择需要发送通知的用户群组，单击“完成”，确定收件群组。
- 标题：通知的标题，字符串长度 $\leq 200$ 。
- 公告类型：选择公告的所属类型。公告类型配置请参考[2.11.1 配置公告类型](#)。
- 优先级：通知的紧急程度。取值范围：一般、紧急、特急、故障。
- 发布时间：公告的发布时间。
  - 如果配置具体时间，单击“发送”后会创建并保存通知内容，到指定时间时发送已配置的通知内容。
  - 如果不配置时间，单击“发送”后会立即发送通知内容。
- 周期发送：通知是否指定周期性发送。
- 发送频率：选择“周期发送”后，支持配置通知的发送频率。取值范围：每天、每周、每月。
- 每周/每月：选择通知发送的具体周时间/日期。取值范围：周一~周日/1日~31日。“发送频率”选择“每周”/“每月”时配置当前参数。
- 失效时间：选择通知的失效时间，失效后通知不再继续发送。
- 通知内容：输入通知的具体内容。

### 2. （可选）单击“保存”，保存通知到草稿箱。

### 3. 单击“发送”，发送通知内容。

## 步骤4 发送站内信通知。



图 2-478 发送站内信通知

| 序号                  | 变量名称  | 描述 | 默认值 |
|---------------------|-------|----|-----|
| 1727858780437504001 | model | -  | 11  |

### 1. 配置站内信通知内容。

- 类型：选择站内信。
- 引用模板：选择是否引用通知模板。
- 选择模板：“引用模板”开启后，支持选择租间下已配置的“消息发送方式”为“站内信”的通知模板。  
选择需要的通知模板后，单击“完成”，引用通知模板。通知模板配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 收件人：单击进入收件人列表，选择需要发送通知的对象后，单击“完成”，确定收件人。
- 接收群组：单击进入用户群组列表，选择需要发送通知的用户群组，单击“完成”，确定收件群组。
- 标题：通知的标题，字符串长度 $\leq 200$ 。
- 优先级：通知的紧急程度。取值范围：一般、紧急、特急、故障。
- 定时发送：选择是否指定通知发送的时间。
  - 开启后，单击“发送”后会创建并保存通知内容，到指定时间时发送已配置的通知内容。
  - 关闭后，单击“发送”后会立即发送通知内容。
- 发送时间：“定时发送”开启后，支持选择具体的时间发送通知。
- 变量设置：“选择模板”选择需要的模板后，支持修改模板中变量的默认值。
- 预览：单击后，通知内容中引用的变量值更新为默认值。
- 通知内容：输入通知的具体内容。

### 2. （可选）单击“保存”，保存通知到草稿箱。

### 3. 单击“发送”，发送通知内容。

## 步骤5 发送短信通知。

图 2-479 发送短信通知

| 序号                  | 变量名称  | 描述 | 默认值 |
|---------------------|-------|----|-----|
| 1727858780437504001 | model | -  |     |

### 1. 配置短信通知内容。

- 类型：选择短信。
- 短信：选择短信渠道。取值范围：华为云短信、短信网关短信。
- 引用模板：选择是否引用通知模板。
- 选择模板：“引用模板”开启后，支持选择租间下已配置的“消息发送方式”为“短信”的通知模板。  
选择需要的通知模板后，单击“完成”，引用通知模板。通知模板配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 发送号码：“短信”选择“短信网关短信”时，支持配置当前参数。发送号码配置请参考[短信号码配置操作步骤](#)。
- 收件人：单击进入收件人列表，选择需要发送通知的对象后，单击“完成”，确定收件人。
- 定时发送：选择是否指定通知发送的时间。
  - 开启后，单击“发送”后会创建并保存通知内容，到指定时间时发送已配置的通知内容。
  - 关闭后，单击“发送”后会立即发送通知内容。
- 发送时间：“定时发送”开启后，支持选择具体的时间发送通知。
- 变量设置：“选择模板”选择需要的模板后，支持修改模板中变量的默认值。
- 预览：“短信”选择“短信网关短信”时，单击后，通知内容中引用的变量值更新为默认值。
- 通知内容：“短信”选择“短信网关短信”时，输入通知的具体内容。

### 2. 单击“发送”，发送通知内容。

#### 步骤6 发送邮件通知。

图 2-480 发送邮件通知

The screenshot shows a configuration form for sending an email notification. At the top, there are radio buttons for '公告' (Announcement), '站内信' (In-site message), and '邮件' (Email), with '邮件' selected. Below this is a '引用模板' (Quote template) toggle switch and a dropdown menu for '发件箱' (Outbox) showing 'xuxue2@h-partners.com'. There are three input fields for '收件人' (Recipient), '抄送人' (CC), and '密送人' (BCC), each with a '选择接收人' (Select recipient) button. A '标题' (Subject) field is also present. An '附件' (Attachments) section includes a '+ 上传附件' (Upload attachment) button and a list of supported file formats: doc, docx, xls,xlsx, txt, png, jpg, xml, json, csv, bmp, zip, ppt, pptx, pdf, with a note that file size should not exceed 10M. A '定时发送' (Scheduled send) toggle switch is also visible. Below these fields is a table for '变量设置' (Variable settings) with columns for '序号' (Serial number), '变量名称' (Variable name), '描述' (Description), and '默认值' (Default value). The table is currently empty. At the bottom, there is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, and image. A blue '发送' (Send) button is located at the bottom right corner of the form.

### 1. 配置邮件通知内容。


- 类型：选择邮件。
- 引用模板：选择是否引用通知模板。
- 选择模板：“引用模板”开启后，支持选择租间下已配置的“消息发送方式”为“邮件”的通知模板。

选择需要的通知模板后，单击“完成”，引用通知模板。通知模板配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。

- 收件人/抄送人/密送人：单击进入收件人/抄送人/密送人列表，选择需要发送通知的对象后，单击“完成”，确定收件人/抄送人/密送人。

#### 📖 说明

抄送人和密送人为可选，若抄送人或密送人不存在，邮件可以成功发送，系统提示：有抄送人或密送人不存在。

- 标题：通知的标题，字符串长度 $\leq 200$ 。
- 附件：单击 ，选择本地文件作为附件添加到邮件中。支持文件格式：doc、docx、xls、xlsx、txt、png、jpg、xml、json、csv、bmp、zip、ppt、pptx、pdf，文件大小 $\leq 10\text{M}$ ，文件上传个数限制为10个。
- 定时发送：选择是否指定通知发送的时间。
  - 开启后，单击“发送”后会创建并保存通知内容，到指定时间时发送已配置的通知内容。
  - 关闭后，单击“发送”后会立即发送通知内容。
- 发送时间：“定时发送”开启后，支持选择具体的时间发送通知。
- 变量设置：“选择模板”选择需要的模板后，支持修改模板中变量的默认值。
- 预览：单击后，通知内容中引用的变量值更新为默认值。
- 通知内容：输入通知的具体内容。

2. 单击“发送”，发送通知内容。

----结束

## 2.11.8 查看通知

租户管理员支持查看已发送的公告内容、收发的邮件信息、发送通知的记录以及未发送的草稿状态的通知内容。

### 前提条件

- 查看收件箱中的邮件，请先确认在“配置中心 > 接入配置 > 通知路由”中，存在配置好的邮件消息路由。若未配置，请参见[2.11.6 配置消息接收路由](#)进行配置。
- 查看收件箱中的华为云短信或短信网关短信，请先确认在“配置中心 > 接入配置 > 通知路由”中，存在配置好的短信消息路由。若未配置，请参见[2.11.6 配置消息接收路由](#)进行配置。

### 操作步骤




**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，右上角单击，进入查看通知页面。


图 2-481 查看通知

















**步骤2** 选择信箱类型，单击，支持查看当前信箱包含的通知类型。





- 收件箱：系统公告、内部公告、站内信、邮件、短信。
- 草稿箱：公告、站内信。
- 发件箱：公告、站内信、邮件、短信。
- 回调记录
- 发送记录





**步骤3** 选择通知类型，支持查看当前通知类型中的通知列表。

- 收件箱支持以下操作：
  - 输入通知标题，单击，支持根据通知标题搜索通知信息。

- 单击 ，支持刷新当前通知类型中的通知信息。
- 单击 ，选择全部/已读/未读，根据通知状态筛选当前通知类型中的通知信息。
- 批量选择通知信息，单击 ，选择设置已读/删除，支持批量操作当前信箱中的通知信息。“类型”为“邮件”的通知不支持该操作。
- 单击 ，选择删除所有已读，支持批量删除当前信箱中的通知信息。“类型”为“邮件”的通知不支持该操作。
- 批量选择通知信息，单击 ，支持批量设置已读邮件。仅“类型”为“邮件”的通知支持该操作。
- 草稿箱支持以下操作：
  - 输入通知标题，单击 ，支持根据通知标题搜索通知信息。
  - 单击 ，支持刷新当前通知类型中的通知信息。
  - 批量选择通知信息，单击 ，支持批量删除当前通知类型中的通知信息。
- 发件箱支持以下操作：
  - 输入通知标题，单击 ，支持根据通知标题搜索通知信息。
  - 单击 ，支持刷新当前通知类型中的通知信息。
  - 单击 ，选择全部/已读/未读，根据通知状态筛选当前通知类型中的通知信息。
  - 批量选择通知信息，单击 ，支持批量删除当前通知类型中的通知信息。
- 回调记录：
  - 选择通知回调时间，单击 ，查询通知回调记录。取值范围：最近1天、最近3天、最近7天、自定义时间。
  - 支持根据收件人、发件人以及回调状态，进一步筛选通知回调记录信息。
- 发送记录：
  - 选择通知发送时间、通知发送状态，单击 ，查询通知发送记录。取值范围：最近1天、最近3天、最近7天、自定义时间。
  - 支持根据收件人，进一步筛选通知发送记录信息。

#### 步骤4 选择通知信息，支持查看通知信息详情。

- 收件箱支持以下操作：
  - 单击 ，支持删除当前通知信息。
  - 单击 ，支持回复当前通知信息。“类型”为“内部公告”的通知不支持该操作。
  - 单击 ，支持最大化展示通知信息。
- 草稿箱支持以下操作：
  - 单击 ，支持修改当前通知信息。

- 单击 ，支持删除当前通知信息。
- 单击 ，支持最大化展示通知信息。
- 发件箱支持以下操作：
  - 单击 ，支持删除当前通知信息。
  - 单击 ，支持最大化展示通知信息。
  - 查看邮件通知时，单击附件名称，支持下载附件查看内容。

#### 说明

此处下载的数据中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

---结束

## 2.12 管理客户中心

租户管理员或客服代表可以查看客户信息和客户的接触记录信息，也可以新增客户信息。



### 前提条件

- 客服代表有“客户中心管理”的菜单权限。租户管理员默认有。
- 租间开启客户中心特性。
- 租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”。

### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员账号登录客户服务云，选择“客户中心 > 客户中心管理”，进入客户中心管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询客户信息。

表 2-161 客户中心管理界面关键元素说明

| 元素属性                                                                                | 类型      | 说明                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 搜索姓名/<br>手机号/邮<br>箱                                                                 | 文本<br>框 | 查询条件，请输入待查询的姓名/手机号/邮箱<br>取值范围：字符串长度0~255 |
|  | 按<br>钮  | 刷新界面。                                    |
|  | 按<br>钮  | 导入客户信息                                   |
| 批量删除                                                                                | 按<br>钮  | 选择姓名，删除                                  |

| 元素属性 | 类型  | 说明                                                                                       |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新建   | 按钮  | 新增客户信息                                                                                   |
| 姓名   | 标签  | 客户姓名。                                                                                    |
| 手机号  | 标签  | 客户手机号码。                                                                                  |
| 邮箱   | 标签  | 客户邮箱地址。                                                                                  |
| 备注   | 标签  | 客户信息说明。                                                                                  |
| 创建时间 | 标签  | 创建客户信息的时间。                                                                               |
| 更新时间 | 标签  | 更新客户信息的时间。                                                                               |
| 操作   | 按钮组 | 当前可执行的操作。 <ul style="list-style-type: none"><li>查看：查看客户信息和客户的接触记录信息</li><li>删除</li></ul> |

### 步骤3 添加客户。

添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

- 逐条新增
  - 单击“新建”，打开配置页面。
  - 配置客户信息。

表 2-162 新建客户界面关键元素说明

| 元素属性 | 类型  | 说明                                                                             |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 文本框 | 客户姓名。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                        |
| 性别   | 单选框 | 客户性别。 <ul style="list-style-type: none"><li>男</li><li>女</li><li>资料不详</li></ul> |

| 元素属性 | 类型        | 说明                                                                                                                                                      |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机号  | 文本框       | 客户手机号码。<br>单击右侧“+ 添加”可以再配置两个手机号码。<br>取值范围：字符串长度0~20                                                                                                     |
| 邮箱   | 文本框       | 客户邮箱地址。<br>单击右侧“+ 添加”可以再配置一个邮箱地址。<br>取值范围：字符串长度0~128                                                                                                    |
| 公司   | 文本框       | 客户所属公司。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                               |
| 地址   | 下拉框       | 客户的联系地址。                                                                                                                                                |
| 详细地址 | 文本框       | 客户的详细联系地址。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                            |
| 渠道   | 下拉框 + 文本框 | 渠道信息。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 网页</li> <li>▪ whatsapp</li> </ul> 请输入渠道输入客户登录渠道的账号，例如微信账号。<br>单击右侧“+ 添加”可以再配置一个渠道。<br>取值范围：字符串长度0~255 |
| 备注   | 文本框       | 客户信息说明。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                               |



- c. 单击“保存”。
- 批量导入
  - a. 单击“”，打开配置页面。
  - b. 单击“客户信息导入模板”，获取导入模板。
  - c. 打开下载的模板文件，参考图1 添加数据，配置导入数据内容。

图 2-482 添加数据

|   | A            | B         | C     | D      | E       | F        | G    | H    | I                 | J       | K      |
|---|--------------|-----------|-------|--------|---------|----------|------|------|-------------------|---------|--------|
| 1 | customerName | cellPhone | email | gender | country | province | city | area | additionalAddress | company | remark |



- customerName不能为空，其他字段可以选填。
  - customerName、additionalAddress、company、remark长度建议不超过80。
  - cellPhone长度建议不超过20。
  - email长度建议不超过128。
  - gender的值必须为male、female或unKnownSex。
  - country、province、city、area为地址中预置的地址名称，无效地址不录入。
- d. 添加完成后保存文件。
- e. 单击“”，选择配置好的.xlsx文件。
- f. 单击“保存”，上传客户信息。

----结束

## 2.13 配置智能外呼

租户管理员通过本章节可以完成配置智能自动外呼的配置，分类管理外呼任务，包括自动外呼和人工外呼，合理规划外呼任务。

### 2.13.1 外呼任务概述

由于业务需要，企业常常会主动拨打客户电话，进行服务回访、问卷调查、信息补充，产品推广等活动，以维系客户关系，提升客户满意度，或寻找商机。

AICC为企业提供完善的外呼管理平台，外呼任务类型多样化，外呼任务类型说明如下：

#### 说明

针对预测式外呼，若配置的预测外呼任务数大于等于4，并且每个任务配置的外呼数据数大于等于10万，且任务都在执行中，在8核cpu数据库下运行可能存在性能风险。

表 2-163 外呼任务类型说明


| 外呼任务类型    | 是否需要人工参与 | 适用场景                           | 所需资源   | 优势                                                                                                        |
|-----------|----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通IVR外呼任务 | 否        | 具有标准话术流程的场景，例如回访、问卷调查、标准化信息收集等 | IVR通道数 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 无需人工参与，节约成本。</li><li>• 直接使用IVR流程的放音、按键收号和路由功能来完成与客户的交互。</li></ul> |

| 外呼任务类型    | 是否需要人工参与 | 适用场景                              | 所需资源                    | 优势                                                                                                                       |
|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预测外呼任务    | 是        | 客户关怀、产品营销、寻找商机等                   | 技能队列                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>人工参与，更有亲和力，外呼内容更灵活。</li> <li>由系统根据接通率、拒接率等因子动态分配呼叫，确保呼出更有效率。</li> </ul>           |
| 智能机器人外呼任务 | 否        | 具有标准话术流程的场景，例如回访、问卷调查、标准化信息收集等    | 开通智能IVR<br>具有TTS和ASR通道数 | <ul style="list-style-type: none"> <li>无需人工参与，节约成本。</li> <li>直接使用智能IVR流程的语义识别技术，客户可直接说出结果，体验更佳，节省操作时间，缩短服务时长。</li> </ul> |
| 手动外呼任务    | 是        | 客户关怀、产品营销、寻找商机等                   | 技能队列                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>人工参与，更有亲和力。</li> <li>座席自行决定呼出数量。</li> </ul>                                       |
| 预览外呼任务    | 是        | 用于需要提前了解客户背景信息的场景，例如催收业务等         | 技能队列                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>人工参与，更有亲和力。</li> <li>座席有足够时间了解客户的背景信息，体验更佳。</li> </ul>                            |
| 抢占外呼任务    | 是        | 提前占用坐席的外呼方式，用户接入后直接接通坐席，减少用户等待时间。 | 技能队列                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>人工参与，更有亲和力。</li> <li>先占用人工坐席，用户接入后能够立马接通坐席，减少用户因等待挂机的概率。</li> </ul>               |
| 固定比例外呼    | 是        | 客户关怀、产品营销、寻找商机等。                  | 技能队列                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>人工参与，更有亲和力。</li> <li>可根据空闲座席率分配外呼任务。</li> </ul>                                   |

您可根据各类外呼任务的适用场景和优势决定适用何种外呼任务来开始您的外呼工作。

AICC系统中维护的外呼任务具有状态，各状态与操作的关系如下所示：

图 2-483 外呼任务状态



## 2.13.2 创建外呼任务前准备

外呼任务创建前，租户管理员需要提前配置任务相关的参数，以便创建外呼任务过程中使用。

### 2.13.2.1 管理特殊日期

特殊日期用于设置日期方案，在创建自动类型外呼任务时需要用到的特殊日期方案。例如，某呼叫中心期望工作日外呼座席执行外呼的时间和周末、法定节假日不同，则可以将周末、法定节假日添加为特殊日期，方便创建自动类型外呼任务时选择。

#### 背景信息

特殊日期有如下几类设置方式：

- 指定每周的某天或某几天，通常可用来设置周末或工作日时间方案
- 指定具体的日期或日期段，通常可用来指定某些临时调整的假期或者工作日时间方案
- 指定每年的某天或某几天，通常用来设置法定节假日时间方案


#### 业务场景

某呼叫中心周六和周日均为特殊日期，不需要安排座席值班。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 >> 外呼配置 > 特殊日期”。

图 2-484 特殊日期界面



**步骤2** 单击“新建”，进行特殊日期的创建。

图 2-485 创建特殊日期界面

### 创建特殊日期 ✕

\* 特殊日期名称

\* 任务类型  按周  按日期  按年重复

\* 选择日期

周一  周二  周三  周四

周五  周六  周日

**步骤3** 选择“任务类型”为“按周”，并勾选周六和周日。该页面的各参数含义如下。

表 2-164 创建特殊日期（按周）说明

| 创建特殊日期（按周）属性 | 说明                    |
|--------------|-----------------------|
| 特殊日期名称       | 请输入特殊日期名称。            |
| 任务类型         | 请选择“按周”。              |
| 选择日期         | 根据实际业务选择日期，例如：选择周六周日。 |

表 2-165 创建特殊日期（按日期）说明

| 创建特殊日期（按日期）属性 | 说明                               |
|---------------|----------------------------------|
| 特殊日期名称        | 请输入特殊日期名称。                       |
| 任务类型          | 请选择“按日期”。                        |
| 选择日期          | 请选择开始时间和结束时间。<br>结束时间必须大于等于开始时间。 |

表 2-166 创建特殊日期（按年重复）说明

| 创建特殊日期（按年重复）属性 | 说明                               |
|----------------|----------------------------------|
| 特殊日期名称         | 请输入特殊日期名称。                       |
| 任务类型           | 请选择“按年重复”。                       |
| 选择日期           | 请选择开始时间和结束时间。<br>结束时间必须大于等于开始时间。 |

**步骤4** 单击“确定”，完成特殊日期创建。

----结束

### 2.13.2.2 管理外呼黑名单

针对不友好的客户，或已知的不能外呼的客户号码，可以将其号码添加到黑名单中，这样外呼任务将不会向这些号码执行外呼操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心>外呼配置>外呼黑名单”，进入黑名单管理页面。

外呼黑名单列表默认展示租间下已添加的外呼黑名单号码。

图 2-486 外呼黑名单界面



**步骤2** 配置外呼黑名单数据。

- 逐条新增

- a. 单击“新建”，进入新增黑名单号码界面。

图 2-487 新增黑名单界面

### 新增黑名单号码 ×

● 限制次数和限制周期的功能将会在下个版本下线

\* 号码

限制周期

限制次数 <sup>①</sup>

有效时长(小时)

备注

表 2-167 黑名单新增元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述                                       |
|---------|-----------------------------------------------|
| 号码      | 黑名单号码。                                        |
| 限制周期    | 与限制次数共同作用，表示该黑名单号码在周期内允许外呼的次数。<br>可选值：每天，每小时。 |
| 限制次数    | 有效时长内每天或每小时允许外呼的次数。<br>取值范围：1-100，单位：次。       |
| 有效时长    | 黑名单有效的时间，1-120，单位：小时。例：输入1，则黑名单从创建成功开始1小时后失效。 |
| 备注      | 黑名单备注信息。                                      |

- b. 根据界面要求填写信息后，单击“确定”，黑名单新增成功。
- 批量导入


- a. 单击“”，进入黑名单数据导入页面。

图 2-488 导入方式选择“文件导入”



导入 ×

\* 导入方式  文件导入  服务器导入

\* 解析方式  按模板

模板 ① 📄 下载黑名单模板 ↓

\* 上传文件 + 选择文件  
每次最多导入50000条数据

取消 确定

图 2-489 导入方式选择“服务器导入”



导入 ×

\* 导入方式  文件导入  服务器导入

\* 服务器 请选择 ▾

文件地址①

\* 文件名

\* 解析方式  按模板


模板 ① 📄 下载黑名单模板 ↓

每次最多导入500000条数据

取消 确定

b. 配置导入文件参数。

表 2-168 导入文件参数属性

| 导入文件参数    | 说明                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 导入方式      | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>文件导入，该方式每次最多导入50000条数据。</li><li>服务器导入，该方式每次最多导入500000条数据。</li></ul>                                           |
| 服务器       | 选择服务器导入方式时配置黑名单文件所在服务器地址。                                                                                                                                 |
| 文件地址      | 选择服务器导入方式时配置黑名单文件所在文件服务器默认路径下的相对路径。                                                                                                                       |
| 文件名       | 选择服务器导入方式时配置导入文件的名称，包含后缀。                                                                                                                                 |
| 解析方式      | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>按模板：单击 ，下载导入文件模板。</li></ul> |
| 请选择要上传的文件 | 选择文件导入方式时上传本地文件。                                                                                                                                          |

- c. 单击“确定”，导入外呼黑名单。
- d. 返回外呼黑名单管理页面，单击“导入结果”，查看导入数据情况。

**步骤3** 返回外呼黑名单列表界面，“输入号码”中输入需要查询的黑名单号码，按回车键，可查询符合的黑名单号码信息。

----结束

### 2.13.2.3 定义业务结果

业务结果即外呼业务处理结果情况，租户管理员定义常用业务结果类型，座席在外呼过程中根据业务执行情况标记业务结果。

#### 背景信息

租户A对于外呼，在业务上有3种业务结果：

- 1: 成功
- 2: 失败
- 3: 待定

同时，失败下有2种子业务结果：

- 1: 客户无意愿
- 2: 客户已购买

待定下也有2种子业务结果

- 1: 非客户接听



## 2: 通话中断

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置 > 业务结果”，进入业务结果定义界面。

图 2-490 业务结果定义管理界面



**步骤2** 单击“**新建**”，进入创建业务结果界面，填写信息。

图 2-491 创建业务结果

**创建业务结果** ×

\* 名称

预约弹屏

业务目标

描述

**步骤3** 单击“确定”，完成业务结果创建。

**步骤4** 选择创建的业务结果，单击“子业务结果”，新增一条子业务结果。

图 2-492 新增子业务结果界面



**步骤5** 配置子业务结果内容，单击“保存”，新增子业务结果完成。

**步骤6** (可选)已完成的子业务结果可以单击“编辑”，修改子业务结果名称和描述内容。

#### 📖 说明

被引用后的子业务结果不能编辑名称。

**步骤7** 您如果开启预约弹屏，在外呼工作台选中此业务结果，保存后将会弹出预约外呼界面。

**步骤8** 您如果将业务结果标记了业务目标，在外呼工作台选中业务结果，保存后，在“外呼任务>外呼任务监控”，将会统计业务目标数。

---结束

## 2.13.2.4 定义外呼数据属性

外呼属性定义，目的是为了创建自定义的属性，供外呼数据配置属性，可用于外呼筛选和外呼排序。

### 背景信息

租户可设置一些具体企业的业务信息，比如在外呼属性上定义客户姓名、欠费金额等。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置 > 数据属性”，进入数据属性定义界面。

图 2-493 数据属性定义管理界面

外呼配置 / 数据属性

| 属性名称            | 属性编码 | 营销模式 | 属性类型 | 是否推送座席 | 是否必填 | 是否匿名化 | 发布状态 | 操作       |
|-----------------|------|------|------|--------|------|-------|------|----------|
| 有价值的数据          | 003  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |
| 无效数据            | 002  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 已发布  | -        |
| Not Required    | 011  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |
| Required Fields | 010  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |
| 选项项             | 006  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |
| 有效数据            | 001  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 已发布  | -        |
| 必填项             | 004  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |
| 非必填项            | 005  | 外呼营销 | 字符串  | 是      | 是    | 是     | 未发布  | 编辑 发布 删除 |

**步骤2** 单击“新建”，配置属性信息。

图 2-494 创建属性界面

创建属性
×

\* 属性名称

\* 属性编码

\* 营销模式  外呼营销  多媒体营销

\* 属性类型  字符串  数字  加密

\* 是否推送座席  是  否

\* 是否必填  是  否

\* 是否匿名化 <sup>①</sup>  是  否

表 2-169 创建属性说明

| 创建属性说明 | 说明                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 属性名称   | 输入自定义属性名称，字符串长度≤20。                                                                                                                                                      |
| 属性编码   | 输入自定义属性编码，字符串长度≤30。<br>支持数字、字母、-。使用字母作为属性编码时，外呼属性支持按字母顺序排序。                                                                                                              |
| 营销模式   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 外呼营销</li> <li>● 多媒体营销</li> </ul>                                                                                                |
| 属性类型   | 选择属性类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 字符串</li> <li>● 数字</li> <li>● 加密</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>如果您要求的属性内容包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“属性类型”设置成加密，以确保数据安全。</p> |

| 创建属性说明 | 说明                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否推送座席 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 是，选择该值时外呼工作台会显示该属性。</li><li><input type="checkbox"/> 否</li></ul>                                                            |
| 是否必填   | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 是</li><li><input type="checkbox"/> 否</li></ul>                                                                              |
| 是否匿名化  | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> 是</li><li><input type="checkbox"/> 否</li></ul> <p><b>说明</b><br/>如果您要求的属性内容包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将“是否匿名化”设置成是，以确保数据安全。</p> |

**步骤3** 单击“确定”，属性创建成功，状态属于未发布状态。

**步骤4** (可选)如果您创建的数据属性有问题，可以在操作栏单击“编辑”，编辑属性内容。

(可选)如果您的数据属性不需要了，可以在操作栏单击“删除”，删除未发布的属性。

**步骤5** 选择已创建的数据属性，单击操作栏的“发布”，发布属性内容。

#### 说明

已发布的数据属性不可以编辑和删除，请谨慎操作。

----结束

## 2.13.2.5 定义外显结果

定义外显结果，可以区分失败外呼任务原因。

### 背景信息

外呼系统对于失败的呼叫，根据失败的流程节点以及通信信令的不同，会区分记录原因码。原因码可以根据业务场景按序配置，将多个原因码汇聚成一个外显原因。外呼结果回推时，将按照外显原因返回。

外显原因和原因码的对应关系，系统出厂时会预置一套，客户可以根据需要进行自定义调整。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置 > 外显结果”，进入外显结果定义界面。

图 2-495 外显结果定义界面

| 结果编码     | 外显结果 |
|----------|------|
| 17525084 | 呼出成功 |

**步骤2** 单击“新建”，进行外呼结果的创建。

图 2-496 创建外显结果界面

### 创建外显结果

| 外呼结果码 | 外呼结果说明 | 操作 |
|-------|--------|----|
| 00000 | 呼出成功   | 删除 |

+ 添加

取消

确定

**步骤3** 配置外显结果内容，单击“添加外呼结果”，添加外呼结果内容。

图 2-497 添加外呼结果界面



**步骤4** 选择需要的外呼结果，支持多选，单击“确定”，添加外呼结果完成。

**步骤5** 单击“确定”，创建外显结果完成。

---结束

### 2.13.2.6 创建外呼模板

外呼模板，目的是为了更简便的创建外呼任务。由于很多外呼任务除了时间和名称，其余参数配置大同小异，所以增加外呼模板的配置，可以在创建外呼任务的时候，直接使用现有的外呼模板，省却很多不必要的操作时间。

## 操作步骤

场景一：普通IVR外呼模板


**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置 > 外呼模板”，进入外呼模板列表界面。

图 2-498 外呼模板界面



步骤2 单击“新增->机器人外呼模板”，进行外呼任务模板的创建。

图 2-499 新建普通 IVR 外呼模板界面



步骤3 配置模板基本信息

1. 单击主叫号码，进入选择主叫号码界面，优先级默认3，支持下拉选择。

图 2-500 选择主叫号码



2. 勾选主叫号码，单击“确定”，完成主叫号码选择。
3. 选择IVR流程，单击“确定”，完成IVR流程选择。



### 选择普通IVR

×

Q 输入普通IVR流程名称 新建普通IVR

| 普通IVR                       |
|-----------------------------|
| <input type="radio"/> 普通IVR |

共 1 条 < 1 >

取消 确定

#### 步骤4 设置外呼时间。

图 2-501 外呼时间界面

外呼时间

• 常规日期时间段  -

[+ 添加时段](#)

特殊日期

| 特殊日期名称 | 类型  | 特殊时间                  | 操作                            |
|--------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 3      | 按日期 | 2023-04-19~2023-04-20 | <input type="text" value=""/> |

[+ 添加特殊日期](#)

特殊日期时间段

|                                     |   |                                     |                               |                               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value="任务开始时间"/> | - | <input type="text" value="任务结束时间"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value="任务开始时间"/> | - | <input type="text" value="任务结束时间"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |

[+ 添加时段](#)

取消 下一步

- 常规日期时间段：必填，至少配置一个外呼时间段设置。
- 特殊日期时间段：可选，配置特殊日期的情况下，至少配置一个特殊日期外呼时间段。
- 特殊日期时间：可选，单击“[+ 添加特殊日期](#)”，进入添加特殊日期，具体配置参考[2.13.2.1 管理特殊日期](#)，单击“确定”，返回外呼时间配置界面。

图 2-502 添加特殊日期界面



**步骤5** 单击“下一步”，进入外呼策略配置。

图 2-503 外呼策略配置界面

任务策略

- \* 最大应答时长 (秒)
- \* 每次呼出数量
- \* 呼出间隔时长 (秒)
- 外呼数据属性筛选

呼叫策略

- 呼叫顺序  无序呼叫  按序号  按数据属性
- 多号码客户呼叫轮次  按顺序  按号码分类  按号码序号
- \* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

取消 上一步 确认

**步骤6** 单击“确认”，按键机器人外呼模板创建成功，

**步骤7** 返回外呼模板管理界面，新创建的模板属于草稿状态，选择创建的外呼模板，单击“发布”，模板状态更新为已发布。

**步骤8** (可选)已发布的外呼模板如果需要修改，需先单击“暂停”，模板状态变更为暂停后，可单击“编辑”修改模板内容，编辑完成后，单击“发布”，变更模板状态为已发布。如果您不需要创建的外呼模板，可单击“删除”，删除模板。

#### ----结束

场景二：创建手动外呼模板（独立部署模式下不支持该模板创建）

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置 > 外呼模板”，进入外呼模板列表界面。

**步骤2** 单击“新建”->“手动外呼模板”，进入手动外呼模板创建。

图 2-504 新增手动外呼模板

手动外呼模板

基本信息

- \* 模板名称
- \* 主叫号码
- 试呼次数
- 外呼失败短信提醒模板
- 问卷调查
- 分配座席

自动提取规则

**步骤3** 根据需求填写基本信息内容，单击“保存”，手动外呼模板创建成功。

----结束

场景三：新建系统自动外呼模板

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 外呼配置> 外呼模板”，进入外呼模板列表界面。

**步骤2** 单击“新建”->“系统自动外呼模板”，进入手动外呼模板创建。

图 2-505 新建系统自动外呼模板

新建系统自动外呼模板

1 任务信息

2 外呼策略

基本信息

- \* 模板名称
- \* 任务类型  预览外呼  预测外呼  预占外呼
- \* 主叫号码
- \* 拨号队列
- 优先级
- 问数模板
- 外呼失败短信提醒模板
- 回请地址
- 任务描述

取消 下一步

**步骤3** 根据需求填写任务信息、外呼策略，单击“确认”，系统自动外呼模板创建成功。

图 2-506 外呼策略

新建系统自动外呼模板

1 任务信息

2 外呼策略

任务策略

- \* 预测外呼的算法  经验预测算法  座席利用率算法  外呼接通率算法  随机率算法
- \* 最大应答时长  (秒)
- \* 最大平均接通时长  (秒)
- \* 最小平均接通时长  (秒)
- \* 呼出速度
- 外呼数据属性筛选

呼叫策略

- 呼叫顺序  无序呼叫  按序号  按数据属性

取消 上一步 确认

----结束

### 2.13.2.7 特殊名单管理

支持空号自动过滤，将外呼任务反馈的空号或系统音写入该特殊名单，由租户管理员判断是否迁入黑名单或忽略。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 特殊名单管理”，进入特殊名单列表界面。

外呼特殊名单列表默认展示租间下系统已加入的外呼特殊名单号码。

图 2-507 外呼特殊名单界面

| 号码     | 原因 | 操作        |
|--------|----|-----------|
| 159072 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159078 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159084 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159090 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159096 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159102 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159108 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159114 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159120 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |
| 159003 | 空号 | 转移至黑名单 误判 |

**步骤2** 特殊名单支持以下操作。

- 误判
  - 选择误判的特殊名单，单击“误判”。
  - 备注信息输入判断该号码为误判的理由。
  - 单击“保存”，外呼号码转出特殊名单列表。
- 转移至黑名单
  - 选择转为黑名单的特殊名单，单击“转移至黑名单”。
  - 单击“确定”，外呼号码转移至黑名单中。

**步骤3** 查询条件输入“号码”，可查询当前待审核的特殊号码信息。

----结束

### 2.13.2.8 配置外呼文件服务器

租户管理员可以配置外呼文件的服务器地址，方便存储外呼文件数据。

## 背景信息

在外呼任务下配置外呼数据导入时，支持选择从服务器导入，此时选择并配置当前外呼需要导入的SFTP服务器以及对应的文件信息，同时选择导入文件与数据的映射规则。

支持从服务器导入黑名单。将黑名单模板上传至服务器对应路径下，黑名单导入时填写文件名、文件路径。

支持从服务器导入多媒体营销数据。将多媒体营销数据模板上传至服务器对应路径下，多媒体营销数据导入时填写文件名、文件路径。另外解析方式也可以选择映射规则解析。

## 前提条件

请联系系统管理员将地址添加白名单范围内。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心>外呼配置>文件服务器”。

**步骤2** 单击“新建”，进行外呼文件服务器的创建。

文件服务器类型分为SFTP和OBS，您可以根据需要添加文件服务器。

图 2-508 添加 SFTP 文件服务器




The screenshot shows a dialog box titled "添加服务器" (Add Server) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields, each with a red asterisk indicating it is required:

- 类型 (Type):** A dropdown menu with "SFTP" selected.
- 地址 (Address):** A text input field containing "10.243.0.216".
- 端口 (Port):** A text input field containing "0".
- 用户名 (Username):** A text input field containing "yizhoubo".
- 密码 (Password):** A text input field with the placeholder text "请输入登录服务器密码" (Please enter the server login password).
- 再次输入密码 (Re-enter password):** A text input field with the placeholder text "请输入登录服务器密码" (Please enter the server login password).
- 默认路径 (Default path):** A text input field with the placeholder text "请输入文件路径, 如/home" (Please enter the file path, such as /home).

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (Confirm).

- 类型：SFTP。
- 地址：外呼数据所在文件服务器地址，需要在白名单范围内。
- 端口：服务器端口号。
- 用户名：登录服务器使用的用户名，字符串长度 $\leq 30$ 。
- 密码/再次输入密码：连接服务器使用的密码。
- 默认路径：以/开头的外呼数据所在位置路径。

图 2-509 添加 OBS 文件服务器



添加服务器

\* 类型

\* 地址

\* 桶

\* AK

\* SK

\* 再次输入sk

- 类型：对象存储服务（Object Storage Service，OBS）是一个基于对象的存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力，使用时无需考虑容量限制，并且提供多种存储类型供选择，满足客户各类业务场景诉求。更多介绍请参考文档[OBS](#)。
- 地址：外呼数据文件所在地址。
- 桶：OBS中存储对象的容器。
- AK/SK：OBS服务器的访问密钥，用于鉴权。购买OBS服务后获得。

#### 📖 说明

仅SaaS环境下支持OBS文件服务器。

**步骤3** 单击“确定”，保存外呼文件服务器配置。

----结束

### 2.13.2.9 导入映射规则

租户管理员配置规定外呼数据导入文件与数据的导入映射规则。

#### 背景信息

在外呼任务下配置外呼数据时，支持选择从服务器导入，此时选择并配置当前外呼需要导入的SFTP服务器以及对应的文件信息，同时选择导入文件与数据的映射规则。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心> 外呼配置 > 映射规则”，进入规则列表界面。

**步骤2** 单击“新建”，创建外呼数据字段与导入文件中该字段所在列号的映射规则。

图 2-510 映射规则界面

表 2-170 映射规则界面元素说明

| 元素/组件名称                             | 元素/租间说明                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 基本信息：映射规则信息。                        |                                                                       |
| 规则名称                                | 自定义规则名称。                                                              |
| 营销模式                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>外呼营销</li> <li>多媒体营销</li> </ul> |
| 规则描述                                | 映射规则的描述说明。                                                            |
| 号码数据：外呼数据字段与导入Excel文件中该字段所在列号的映射规则。 |                                                                       |
| 客户标识                                | 导入文件中该字段所在列号。                                                         |
| 号码列号                                | 导入文件中该字段所在列号。                                                         |
| 分类列号                                | 导入文件中该字段所在列号。                                                         |
| 呼叫间隔列号                              | 导入文件中该字段所在列号。                                                         |
| 业务属性：外呼数据属性字段与导入文件中该字段所在列号的映射规则。    |                                                                       |
| 属性名称                                | 选择已配置完成的属性。                                                           |
| 属性列号                                | 导入文件中属性所在列号。                                                          |
| 操作                                  | 支持删除操作                                                                |



**步骤3** 单击“确定”，完成配置。

**步骤4** （后续操作）您进入“外呼任务>外呼任务管理”页面，单击“外呼数据”，进入外呼数据页面。单击“导入”，解析方式选择“按规则”可选择对应的映射规则。

图 2-511 使用映射规则

导入

\* 导入方式  文件导入  服务器导入

\* 导入模式  追加  覆盖  
覆盖导入会删除所有待呼叫数据，执行时间较长，请谨慎选择

\* 数据是否过滤 否

\* 导入顺序 顺序

\* 解析方式  按模板  按规则

\* 映射规则 shux

\* 上传文件 + 选择文件  
每次最多导入50000条数据

取消 确定

----结束

### 2.13.2.10 任务组管理

#### 背景信息

任务组设置多个任务的比例（比例合为100%），导入数据时，将数据按比例导入指定的外呼任务中。

#### 操作步骤

**步骤1** 租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心>外呼任务>任务组管理”，进入任务组列表界面。

**步骤2** 单击“新建”，进入创建任务组页面。

图 2-512 创建任务组

### 创建任务组 ×

\* 任务组名称

描述

#### 任务列表 新增

| 任务名称                 | 任务类型                 | 批次名称                 | 比例 (%) | 操作                               |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1-100  | <input type="button" value="回"/> |

- 任务组名称：同一租间下，任务组名称不可重复；不能输入特殊字符`~!@#% ^&\*()+=|{}"";:\[]/?~! @#¥%……&\* ( ) ——+{|}【】 ‘；：”“’、\、？
- 描述：任务组描述。长度不超过255个字符。
- 任务名称：只可选中外呼任务状态为“未开始”、“呼叫完成”、“暂停”、“执行”、“草稿”的外呼任务。已经在其他任务组的外呼任务，不能进行二次勾选。
- 批次名称：批次名称。
- 比例：仅支持输入正整数1-100，比例和需要等于100。导入数据时，按照比例进行数据分配。

**步骤3** 填写完成后，单击“保存”按钮，任务组创建成功。

**步骤4** 单击“导入”按钮，进入导入页面，下载外呼数据模板后，填写模板内容后上传文件，单击“确定”按钮导入外呼数据。具体可参考[导入外呼数据](#)章节。

图 2-513 导入外呼数据

导入

\* 导入方式  文件导入  服务器导入

\* 导入顺序 顺序

\* 解析方式  按模板  按规则

模板 [下载外呼数据模板](#)

\* 上传文件 [+ 选择文件](#)

每次最多导入50000条数据

导入文件中首行默认为列名, 读取文件时忽略。csv文件属性数据中不能包含逗号、换行符、双引号等影响文件格式的特殊字符


取消 确定

### 说明

如果关联的目标任务已经过期或者归档, 则不允许再次导入数据。

**步骤5** 单击“导入结果”, 可检查导入内容。

**步骤6** (后续操作) 外呼数据成功导入后, 进入“外呼任务 > 外呼任务管理”界面, 开启

“”, 执行外呼任务。

----结束

## 2.13.3 管理外呼任务

租户管理员通过建立外呼任务, 并向其中导入客户号码, 达到对指定人群的外呼营销活动进行管理的目的。

### 2.13.3.1 新建普通 IVR 外呼/智能机器人外呼任务

本节介绍如何新建普通IVR外呼任务和智能机器人外呼任务。

#### 前提条件

- 普通IVR外呼任务中, 请提前配置并发布一个IVR主流程, 具体配置可参考配置[普通IVR流程](#)章节; 智能化外呼任务中, 请提前配置并发布一个智能IVR主流程, 具体配置可参考配置[智能机器人](#)章节。

#### 说明

独立部署模式下已在WAS上配置相应的IVR流程。

- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#), 完成相关配置内容。

- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心>>工作台配置>通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。模板类型请选择华为云短信。
- 配置回调地址时，请先向系统管理员提出申请，将回调地址加入地址白名单，申请通过后再进行配置。

## 背景信息

普通IVR外呼任务，即普通IVR外呼客户号码，呼通后接入到指定的IVR流程上，由IVR流程向客户放音，向客户收号，完成客户与IVR流程的交互。

其中从模板创建选择配置好的外呼模板，外呼模板里预置了部分外呼任务的参数值，详情请参见[2.13.2.6 创建外呼模板](#)。

新创建后处于草稿态，您可以对草稿态的任务进行编辑、启动、删除和配置外呼数据的操作。

## 业务场景

某呼叫中心制定变更提醒外呼任务，旨在向客户播放产品重大变更的提醒语音，改外呼任务在工作日的工作时间内呼出，周末也呼出，如果遇客户忙，则重复拨打2次。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”。

**步骤2** 单击“新建外呼任务”，从下拉的选择中选择机器人外呼。

图 2-514 新建普通 IVR 外呼任务界面

**步骤3** 配置基本信息。


- 任务名称：自定义任务名称。
- 主叫号码：选择本租间下已有的主叫号码。新增的主叫号码数量不能超过100个。
- 任务起止时间：开始时间不能大于结束时间。

- 任务类型：普通IVR外呼或者智能机器人外呼。
- 普通IVR：选择已设置并发布完成的IVR流程。
- 智能机器人：只能选中绑定主流程的智能机器人。
- 问卷调查：如果选择IVR问卷，需要在IVR流程结合问卷图元一起使用。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 外呼失败短信模板提醒：选择已配置完成的内部短信通知模板。具体可参考 [2.11.5 管理员配置通知模板](#)。模板类型请选择华为云短信。
- 优先级：选择1-5，数字越小优先级越高，任务同时启动的场景下，先呼叫优先级高的任务。
- 转技能队列：设置技能队列后，IVR流程中通过变量赋值图元获取随路数据中SkillQueueName参数值，接收技能队列名称。用于呼叫转移图元的技能队列名称方式转技能队列。
  - a. 变量赋值图元：  
流程属性>流程变量：FLOW.chuichui  
节点属性>获取随路数据：FLOW.chuichui=iSales.SkillQueueName
  - b. 呼叫转移：  
呼叫转移类型：转技能队列（指定名称）  
路由值：FLOW.chuichui  
随路数据：IVRREQUEST.transin\_data

图 2-515 变量赋值



图 2-516 呼叫转移图元



- 关联业务结果：智能机器人填写转技能队列后才会显示此字段。绑定关联业务结果后，进行外呼时，只能选择绑定的关联业务结果以及对应子业务结果。
- 人工问卷：填写转移技能队列才会显示此字段。只能选人工问卷和人工与ivr问卷。如果选择人工问卷，可在外呼工作台显示此配置的问卷。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 回调地址：配置客户侧接通呼叫或者挂机后回调的地址。

#### 📖 说明

回调地址为第三方地址，支持携带数据。携带的参数包括：  
dataId,taskId,sessionId,calledNo,beginTime,vdnlId,failCode,callId,filePath,customFiled。  
集成环境只支持外呼任务中配置回调地址。

#### 步骤4 配置外呼时间。

图 2-517 外呼时间配置界面

外呼时间

\* 常规日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

+ 添加时段

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六、周日 | 🗑️ |

+ 添加特殊日期

特殊日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

+ 添加时段

1. 在“常规日期时间段”区域设置工作时间的开始时间和结束时间，例如：  
9:00~11:30  
14:00~18:00
2. 在“特殊日期”区域，单击下方的“添加特殊日期”，添加特殊的时间方案，比如节假日、休息日等。
3. 在“特殊日期时间段”区域设置00:00~23:59。

### 📖 说明

如果特殊日期不需要呼叫，例如周末，常规时间可设置成00:00~23:59，特殊日期设置周末，时间选择00:00~00:00，如下图所示。

外呼时间

\* 常规日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

+ 添加时段

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六、周日 | 🗑️ |

+ 添加特殊日期

特殊日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 00:00

+ 添加时段

**步骤5** 单击“下一步”，配置任务策略。

图 2-518 任务策略配置界面





表 2-171 任务策略

| 任务策略属性                                                                                          | 说明                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大应答时长（秒）                                                                                       | 超过该值，则结束当前呼叫，准备进行下一次呼叫。<br>取值区间5-120，默认20。                                                   |
| 呼出间隔时长（秒）                                                                                       | 启动外呼的时间间隔。<br>请输入1-9999之间的正整数。                                                               |
| 每次呼出数量                                                                                          | 每次呼出数量，默认1次。<br>该值需要根据您租间订购的IVR通道数定，不能超过您订购的最大IVR通道数。<br>如果呼出间隔时长超过3，则按照每次呼出数量/呼出间隔时长*3进行呼出。 |
| <br>外呼数据属性筛选 | 数据属性可在“配置中心 > 外呼配置 > 数据属性”界面自定义。<br>自定义筛选条件，当预呼叫的客户号码满足该条件时，才会进行外呼。其中加密的属性，不能作为筛选条件。         |



## 说明

呼出间隔时长（秒）和每次呼出数量不是按设置的内容以呼出间隔时长周期性一次呼出多少条数据，而应该理解为平均呼出间隔时间内呼出多少条数据。

例如：需要达到1分钟呼出60个呼叫的需求，下面两种方式效果类似。建议配置成呼出间隔时长 = 3，每次呼出数量 = 3。不建议配置成呼出间隔时长 = 60，每次呼出数量 = 60。

外呼为按键机器人外呼和智能外呼时，外呼数量计算为（每次呼出数量/呼出间隔时长）\*3取整（大于1时才会呼出）；呼出间隔大于3时以3秒周期检测计算，小于3时以实际设置检测计算。

- Q1：怎么理解：呼出间隔大于3时以3秒周期检测计算，小于3时以实际设置检测计算？  
A1：设置大于3秒，OBS最后还是以3s作为呼叫间隔。设置小于3秒则以实际设置值作为呼叫间隔。
- Q2：以呼出间隔时长 = 10，每次呼出数量 = 100为例，每10s是呼出100个，还是30个？  
A2：外呼任务上设置的那个呼出间隔时长，如果大于3时，实际只是用来计算每次呼叫的数量，并不代表真实的呼叫间隔，呼出间隔时长 = 10时实际间隔已经变成3s，而按照（每次呼出数量/呼出间隔时长）\*3这个公式计算的结果是30，所以最终执行是每3s呼出30个。
- Q3：如果呼出间隔时长 = 1，每次呼出数量 = 10，是不是就变成每1s呼出30个了？  
A3：这种情况就是按实际的1s间隔呼出10个。
- Q4：如果外呼数量计算出来小于1会怎么处理？  
A4：该情况下当次呼出间隔时间不会进行外呼，后面小数部分会累加，直至计算外呼数量大于1时才会进行外呼。

### 步骤6 配置呼叫策略。

1. 配置呼叫策略：自定义预呼叫的客户号码的呼叫策略。请根据表2-172进行配置。

图 2-519 配置呼叫策略界面

**呼叫策略**

呼叫顺序  无序呼叫  按序号  按数据属性

多号码客户呼叫轮次  按顺序  按号码分类  按号码序号

\* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 最大试呼天数

\* 每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码                 | 外显结果 | 操作 |
|----------------------|------|----|
| 暂无数据                 |      |    |
| <a href="#">+ 添加</a> |      |    |

表 2-172 呼叫策略属性

| 呼叫策略属性 | 说明               |
|--------|------------------|
| 呼叫顺序   | 自定义预呼叫的客户号码呼叫顺序。 |
| 无序呼叫   | -                |

| 呼叫策略属性                   | 说明                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按序号                      | -                                                                                                                                  |
| 按数据属性                    | <p>单击添加属性，选择属性并设置排序类型。添加后可调整属性顺序。</p>            |
| 多号码客户呼叫轮次：同一个客户多号码的呼叫方式。 |                                                                                                                                    |
| 按顺序                      | 同一个客户多号码的按顺序呼叫方式。                                                                                                                  |
| 按号码分类                    | <p>可以选择已有的号码类型，或者新增新的号码类型，配置后优先拨打号码类型在前的号码。</p>  |
| 按号码序号                    | <p>可以输入号码序号，配置后优先拨打号码序号在前的号码。</p>              |

2. 外呼结果策略：外呼时由于空号、客户忙线等异常情况未接通时，系统的处理方式。策略类型包括：全局策略和号码分类匹配策略。

- 全局策略

- 不开启“根据结果配置策略”：

配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。


单击“ 添加”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-520 不开启根据结果配置策略

外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 未接通最大试呼天数

\* 未接通每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码 | 外显结果 | 操作 |
|------|------|----|
|      | 暂无数据 |    |

[+ 添加](#)

- 开启“根据结果配置策略”：

单击“[+ 添加](#)”，配置“外显结果”、“重试次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击[+ 添加](#)，逐条增加，相同“外显结果”的策略不可重复添加。

单击[+ 添加](#)，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-521 开启根据结果配置策略

根据结果配置策略

\* 结果处理策略

| 外显结果                  | 重试次数                           | 呼出间隔(秒)                          | 操作                 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Outgoing call success | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="600"/> | <a href="#">🗑️</a> |

[+ 添加](#)

新增不重试结果码

| 结果编码     | 外显结果                  | 操作                 |
|----------|-----------------------|--------------------|
| 17525084 | Outgoing call success | <a href="#">🗑️</a> |

[+ 添加](#)

### 📖 说明

呼出间隔，设置过大，可能会影响您的接通率等外呼运营指标，建议使用系统默认值。

#### – 号码分类匹配策略

- 默认号码类型：选择“是否根据结果配置”进行策略配置。  
选择“否”的时候，可选择配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-522 是否根据结果配置设置成否





选择“是”的时候，可选择配置“结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。


图 2-523 根据结果配置号码分类匹配策略



- 新增号码策略：单击“ 添加”，进入结果策略界面。该界面中，无论是否选择“根据结果配置策略”，都必须先配置“号码类型”的值，再继续配置。

不开启“根据结果配置策略”：开启新增号码类型，配置“号码类型”、“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-524 不开启根据结果配置策略。






开启“根据结果配置策略”：配置“号码类型”，单击“ 添加”，配置“外显结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-525 开启根据结果配置策略




| 外显结果                  | 最大试呼次数 | 呼出间隔(秒) | 操作                                                                                  |
|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Outgoing call success | 2      | 600     |  |

**步骤7** （可选）单击“存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤8** 单击“保存”，普通IVR外呼任务创建成功。

**步骤9** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见[2.13.3.7.1 配置外呼数据](#)。

**步骤10** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，外呼任务开始执行。

---结束

## 后续操作

当您需要修改外呼任务时，您可以单击“暂停”，暂停外呼任务。

任务暂停成功后，您可以单击“编辑”，修改外呼任务。其中主叫号码修改步骤如下：

1. 单击“主叫号码”，进入选择主叫号码页面，默认展示已选择的主叫号码。

图 2-526 选择主叫号码

选择主叫号码 ×

Q 请输入主叫号码 删除 新增

| <input type="checkbox"/> | 主叫号码     | 优先级                                    | 操作                 | ⋮ |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 708708   | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |
| <input type="checkbox"/> | 77775002 | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |
| <input type="checkbox"/> | 77775001 | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |

共 3 条 10条/页 ▼ < 1 > 前往 1 页

取消 确定

- 单击“新增”，选择其他主叫号码。已选择的主叫号码不支持再次选择。新增的主叫号码数量不能超过系统管理员配置的“主叫号码最大数量”的值。

图 2-527 新增主叫号码

选择主叫号码 ×

| <input type="checkbox"/> | 主叫号码     | 优先级                                                                   | ⋮ |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 708708   | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">请选择</span> ▼ |   |
| <input type="checkbox"/> | 77775001 | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">请选择</span> ▼ |   |
| <input type="checkbox"/> | 77775002 | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">请选择</span> ▼ |   |

共 3 条 10条/页 ▼ < 1 > 前往 1 页

取消 确定

- 单击“确定”，主叫号码选择完成。返回选择主叫号码页面，单击“确定”，主叫号码配置完成。

当您需要查看任务结果时，您可以单击“某个任务”进入外呼任务详情，在外呼任务详情页面点击外呼结果，查看针对每一个客户的外呼结果。

### 📖 说明

智能机器人外呼任务外呼结果如果需要开启录音，需要在“配置中心>机器人管理>流程配置>系统管理>系统设置”页面，“系统设置”页签，将“FLOWRECORDFLAG”参数值（智能IVR通话流程是否开启录音的标识）设置为开启，这样才会展示“播放”按钮。

在外呼结果页面，您可以：

- 单击“详情”可查看您所配置的该客户的全部被叫号码的所有外呼结果
- 单击“业务结果”，可对呼叫完成的外呼号码进行备注标记。
- 单击“导出”，可导出任务结果。
- 单击“查看导出结果”，可查看导出结果，支持下载。

### 📖 说明

此处导出下载的数据中，包含个人数据，获取后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

## 2.13.3.2 新建预测外呼任务

为确保外呼任务的效率，保证外呼在不引起用户反感的前提下能够尽可能多的呼通客户，系统根据多种算法，动态的调整外呼业务代表的呼叫数量，自动分配，节省业务代表的操作。

### 前提条件

- 用户账号的平台角色请设置成话务员。
- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#)，完成相关配置内容。
- 至少有一个语音类型的技能队列，配置方法参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。技能队列已经与需要外呼的座席关联，关联方式参考为分配的[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)章节。
- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心 >> 工作台配置 > 通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 配置回调地址时，请先向系统管理员提出申请，将回调地址加入地址白名单，申请通过后再进行配置。

### 背景信息

预测外呼依赖的是算法，系统提供四种算法帮助呼叫中心自动计算各座席的待分配的呼叫数：

- 经验预测算法：通过实时监控统计摘机率和平均通话时长及排队数量等参数，控制呼出速度，间接控制排队数量来达到能接受的呼损条件下座席利用率最高。  
该算法适用于座席数多（15个以上），外呼过程相对平稳，所有因素服从正态分布（摘机率、通话时长、工作态座席数、整理时长、排队等待时长等客观因素非剧烈变化且可统计）。
- 座席利用率算法：通过控制座席利用率以及控制呼损率，来动态调整分配到业务代表的呼叫数。
- 外呼接通率算法：通过控制呼损率、用户等待时间以及外呼接通率来动态调整分配到业务代表的呼叫数。

- 摘机率算法：根据当前统计的摘机率进行预测外呼，对座席数及通话时长的跳变具有很快的收敛性，能有效的降低这种跳变带来的呼损。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入管理任务界面。
- 步骤2** 单击“新建外呼任务”下拉项，选择系统自动外呼，进入新建系统自动外呼页面，“任务类型”选择“预测外呼”。

图 2-528 新建预测外呼任务（基本信息）界面

The screenshot shows a form titled '基本信息' (Basic Information) for creating a predicted outgoing call task. The fields are as follows:

- 任务名称 (Task Name): 预测外呼
- 任务类型 (Task Type): Radio buttons for 预测外呼 (selected), 预览外呼, 预览外呼, and 固定比例外呼.
- 任务模板 (Task Template): 可选择从模板创建外呼任务
- 主叫号码 (Main Number): 22229846
- 任务起止时间 (Task Start/End Time): 2024-05-27 00:00:00 - 2024-05-31 00:00:00
- 技能队列 (Skill Queue): defaultAudioSkill
- 优先级 (Priority): 1
- 问卷调查 (Survey): 请选择
- 外呼失败短信提醒模板 (Outgoing Call Failure SMS Reminder Template): 请选择
- 回调地址 (Callback Address): 请输入
- 任务描述 (Task Description): 请输入

**步骤3** 配置基本信息。

- 任务名称：自定义任务名称。
- 主叫号码：选择本租间下已有的主叫号码。新增的主叫号码数量不能超过100个。
- 任务起止时间：任务开始时间和结束时间。
- 任务类型：选择预测外呼。从模板新建的外呼任务该项内容默认为模板配置时的类型，不可更改。
- 技能队列：选择已有的技能队列。技能队列配置可参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。
- 问卷调查：如果选择IVR问卷，需要在IVR流程结合问卷图元一起使用。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 外呼失败短信模板提醒：选择已配置完成的内部短信通知模板。具体可参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 优先级：选择1-5，数字越小优先级越高，任务同时启动的场景下，先呼叫优先级高的任务。
- 关联业务结果：外呼绑定关联业务结果后，外呼时只能选择绑定的关联的业务结果和对应的子业务结果。如果业务结果开启预约弹屏，则填写业务结果时可新建预约外呼。
- 回调地址：配置客户侧接通呼叫或者挂机后回调的地址。格式可参考如下：  
[https://support.huaweicloud.com/productdesc-cec/cec\\_01\\_0001.html](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cec/cec_01_0001.html)



### 说明

回调地址为第三方地址，支持携带数据。携带的参数包括：  
dataId,taskId,sessionId,calledNo,beginTime,vdnlId,failCode,callId,filePath,customFiled。  
集成环境只支持外呼任务中配置回调地址。

#### 步骤4 配置外呼时间。

图 2-529 外呼时间配置界面

外呼时间

常规日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59

添加时段

特殊日期 ①

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六,周日 | 删除 |

添加特殊日期

特殊日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59

添加时段

1. 在“常规日期时间段”区域设置工作时间的开始时间和结束时间，例如：  
9:00~11:30  
14:00~18:00
2. 在“特殊日期”区域，单击下方的“添加特殊日期”，添加特殊的时间方案，比如节假日、休息日等。
3. 在“特殊日期时间段”区域设置00:00~23:59。

### 说明

如果特殊日期不需要呼叫，例如周末，常规时间可设置成00:00~23:59，特殊日期设置周末，时间选择00:00~00:00，如下图所示。

外呼时间

常规日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59

添加时段

特殊日期 ①

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六,周日 | 删除 |

添加特殊日期

特殊日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 00:00

添加时段

步骤5 根据表2-173，配置任务策略。以下列出各算法的核心关键参数及其含义。

## 须知

如下参数配置需要多次验证和调优，初始情况下您不确定如何设置，可先采用系统推荐配置，并根据后续的外呼效果再一次进行调整。

图 2-530 任务策略配置界面

表 2-173 任务策略

| 算法分类  | 外呼策略属性     | 说明                                                                                                                       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经验预测  | 呼出速度       | 用于表达呼出快慢的预测因子阈值，系统根据经验模型计算。<br>建议针对不同的项目类型以及拨测结果，预测阈值根据不同的平均通话时长进行配置，100秒以下的项目建议配置成70，100~140秒的项目建议配置40，140~180的项目配置成20。 |
| 座席利用率 | 最低呼损率      | 呼损率表示排队过程中挂机的呼叫数/用户的摘机的总呼叫数。<br>此处设置为最低呼损率的阈值。<br>当系统计算呼损率高于该值，时将减少当前座席的分配的呼叫数，避免呼损率继续增加。                                |
|       | 座席利用率      | 座席利用率阈值。<br>当系统计算座席利用率高于该值，则将减少当前座席的分配的呼叫数，避免呼损率继续增加。                                                                    |
|       | 座席利用率的计算方法 | 用于选择座席利用率的分子部分是否包含工作态时长（即整理态时长）。                                                                                         |
| 外呼接通率 | 最低呼损率      | 呼损率表示排队过程中挂机的呼叫数/用户的摘机的总呼叫数。<br>此处设置为最低呼损率的阈值。<br>当系统计算呼损率高于该值，时将减少当前座席的分配的呼叫数，避免呼损率继续增加。                                |
|       | 外呼接通率      | 接通的呼叫数占全部呼叫数的比值，此处为阈值。<br>当低于该接通率设置时，将减少分配到该座席的呼叫数。                                                                      |

| 算法分类 | 外呼策略属性 | 说明                                                      |
|------|--------|---------------------------------------------------------|
|      | 用户等待时间 | 用户的最长等待时间，单位秒。此处为阈值，如果高于该接通率设置时，系统将减少该座席的呼叫数，避免用户长时间等待。 |
| 摘机率  | 计算因子   | 摘机率计算因子，系统在分配呼叫到座席时，如果同时有多个符合路由规则的座席，则优先分配给摘机率高的座席。     |

### 步骤6 配置呼叫策略。

1. 配置呼叫策略：自定义预呼叫的客户号码的呼叫策略。请根据表2-174进行配置。

图 2-531 配置呼叫策略界面

**呼叫策略**

呼叫顺序  无序呼叫  按序号  按数据属性

多号码客户呼叫轮次  按顺序  按号码分类  按号码序号

\* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 最大试呼天数


\* 每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码                 | 外显结果 | 操作 |
|----------------------|------|----|
| 暂无数据                 |      |    |
| <a href="#">+ 添加</a> |      |    |

表 2-174 呼叫策略属性

| 呼叫策略属性                   | 说明                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼叫顺序：自定义预呼叫的客户号码呼叫顺序。    |                                                                                                                            |
| 无序呼叫                     | -                                                                                                                          |
| 按序号                      | -                                                                                                                          |
| 按数据属性                    | 单击添加属性，选择属性并设置排序类型。<br>添加后可调整属性顺序。<br> |
| 多号码客户呼叫轮次：同一个客户多号码的呼叫方式。 |                                                                                                                            |

| 呼叫策略属性 | 说明                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按顺序    | 同一个客户多号码的按顺序呼叫方式。                                                                                                                  |
| 按号码分类  | <p>可以选择已有的号码类型，或者新增新的号码类型，配置后优先拨打号码类型在前的号码。</p>  |
| 按号码序号  | <p>可以输入号码序号，配置后优先拨打号码序号在前的号码。</p>                |

2. 外呼结果策略：外呼时由于空号、客户忙线等异常情况未接通时，系统的处理方式。策略类型包括：全局策略和号码分类匹配策略。

- 全局策略

- 不开启“根据结果配置策略”：

配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。




单击“ 添加”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-532 不开启根据结果配置策略



- 开启“根据结果配置策略”：

单击“ 添加”，配置“外显结果”、“重试次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击 添加，逐条增加，相同“外显结果”的策略不可重复添加。



单击 添加，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-533 开启根据结果配置策略



### 说明

呼出间隔，设置过大，可能会影响您的接通率等外呼运营指标，建议使用系统默认值。

#### - 号码分类匹配策略

- 默认号码类型：选择“是否根据结果配置”进行策略配置。  
选择“否”的时候，可选择配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-534 是否根据结果配置设置成否





选择“是”的时候，可选择配置“结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-535 根据结果配置号码分类匹配策略



- 新增号码策略：单击“ 添加”，进入结果策略界面。该界面中，无论是否选择“根据结果配置策略”，都必须先配置“号码类型”的值，再继续配置。

不开启“根据结果配置策略”：开启新增号码类型，配置“号码类型”、“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-536 不开启根据结果配置策略。






开启“根据结果配置策略”：配置“号码类型”，单击“ 添加”，配置“外显结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。


图 2-537 开启根据结果配置策略



**步骤7** (可选) 单击“存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤8** 单击“保存”，预测外呼任务创建成功。

**步骤9** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见2.13.3.7.1 [配置外呼数据](#)。

**步骤10** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，外呼任务开始执行。

---结束

## 后续操作

当您需要修改外呼任务时，您可以单击“暂停”，暂停外呼任务。

任务暂停成功后，您可以单击“编辑”，修改外呼任务。其中主叫号码修改步骤如下：

1. 单击“主叫号码”，进入选择主叫号码页面，默认展示已选择的主叫号码。

图 2-538 选择主叫号码



2. 单击“新增”，选择其他主叫号码。已选择的主叫号码不支持再次选择。新增的主叫号码数量不能超过系统管理员配置的“主叫号码最大数量”的值。

图 2-539 新增主叫号码

选择主叫号码 ×

| <input type="checkbox"/> 主叫号码    | 优先级                              | ⋮ |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 708708  | <input type="text" value="请选择"/> | ▼ |
| <input type="checkbox"/> 7775001 | <input type="text" value="请选择"/> | ▼ |
| <input type="checkbox"/> 7775002 | <input type="text" value="请选择"/> | ▼ |

共 3 条  < 1 > 前往  页

- 单击“确定”，主叫号码选择完成。返回选择主叫号码页面，单击“确定”，主叫号码配置完成。

当您需要查看任务结果时，您可以单击“某个任务”进入外呼任务详情，在外呼任务详情页面点击外呼结果，查看针对每一个客户的外呼结果。

#### 📖 说明

智能机器人外呼任务外呼结果如果需要开启录音，需要在“配置中心>机器人管理>流程配置>系统管理>系统设置”页面，“系统设置”页签，将“FLOWRECORDFLAG”参数值（智能IVR通话流程是否开启录音的标识）设置为开启，这样才会展示“播放”按钮。

在外呼结果页面，您可以：

- 单击“详情”可查看您所配置的该客户的全部被叫号码的所有外呼结果
- 单击“业务结果”，可对呼叫完成的外呼号码进行备注标记。
- 单击“导出”，可导出任务结果。
- 单击“查看导出结果”，可查看导出结果，支持下载。

#### 📖 说明

此处导出下载的数据中，包含个人数据，获取后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

### 2.13.3.3 新建预览外呼任务

预览外呼，是先推座席（这里并不是呼叫座席），由系统向座席推送一个客户。座席预览了客户信息后，再执行呼叫（手动执行）。

#### 前提条件

- 用户账号的平台角色请设置成话务员。
- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#)，完成相关配置内容。



- 至少有一个语音类型的技能队列，配置方法参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。技能队列已经与需要外呼的座席关联，关联方式参考为分配的[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)章节。
- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心 >> 工作台配置 > 通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 配置回调地址时，请先向系统管理员提出申请，将回调地址加入地址白名单，申请通过后再进行配置。

## 背景信息

普通的预测外呼，是先呼客户再呼座席，呼叫信息达到座席时，客户已经在线等待，测试座席并没有足够的时间了解客户的背景信息。

预览外呼，则是先推座席（这里并不是呼叫座席），由系统向座席推送一个客户。座席预览了客户信息后，再手动执行呼叫。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入管理任务界面。
- 步骤2** 单击“新建外呼任务”下拉项，选择系统自动外呼，进入新建系统自动外呼页面，“任务类型”选择“预览外呼”。

图 2-540 新建预览外呼任务（基本信息）界面

The screenshot shows a web interface for configuring a new preview outcall task. The 'Basic Information' section includes the following fields:

- 任务名称: 预览外呼
- 任务类型: 预览外呼 (selected)
- 任务模板: 可选择从模板创建外呼任务
- 主叫号码: 22229846
- 任务起止时间: 2024-05-27 00:00:00 - 2024-06-01 00:00:00
- 技能队列: defaultAudioSkill
- 优先级: 1
- IVR: 请选择
- 外呼失败短信提醒模板: 请选择
- 回调地址: 请输入
- 任务描述: 请输入

- 步骤3** 配置基本信息。
  - 任务名称：自定义任务名称。
  - 主叫号码：选择本租间下已有的主叫号码。新增的主叫号码数量不能超过100个。
  - 任务开始时间：不早于当前时间。
  - 任务结束时间：不早于任务开始时间。
  - 任务类型：选择预览外呼。从模板新建的外呼任务该项内容默认为模板配置时的类型，不可更改。
  - 技能队列：选择已有的技能队列。技能队列配置可参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。

- 问卷调查：如果选择IVR问卷，需要在IVR流程结合问卷图元一起使用。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 外呼失败短信模板提醒：选择已配置完成的内部短信通知模板。具体可参考 [2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 优先级：选择1-5，数字越小优先级越高，任务同时启动的场景下，先呼叫优先级高的任务。
- 关联业务结果：外呼绑定关联业务结果后，外呼时只能选择绑定的关联的业务结果和对应的子业务结果。如果业务结果开启预约弹屏，则填写业务结果时可新建预约外呼。
- 回调地址：配置客户侧接通呼叫或者挂机后回调的地址。

#### 📖 说明

回调地址为第三方地址，支持携带数据。携带的参数包括：  
dataId,taskId,sessionId,calledNo,beginTime,vdnlId,failCode,callId,filePath,customFiled。  
集成环境只支持外呼任务中配置回调地址。

配置完成后，单击“下一步”，继续配置外呼任务。

#### 步骤4 配置外呼时间。

图 2-541 外呼时间配置界面

外呼时间

常规日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59

[+ 添加时段](#)

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作                   |
|---------|----|-------|----------------------|
| weekend | 按周 | 周六、周日 | <input type="text"/> |

[+ 添加特殊日期](#)

特殊日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59

[+ 添加时段](#)

1. 在“常规日期时间段”区域设置工作时间的开始时间和结束时间，例如：  
9:00~11:30  
14:00~18:00
2. 在“特殊日期”区域，单击下方的“添加特殊日期”，添加特殊的时间方案，比如节假日、休息日等。
3. 在“特殊日期时间段”区域设置00:00~23:59。

## 说明

如果特殊日期不需要呼叫，例如周末，常规时间可设置成00:00~23:59，特殊日期设置周末，时间选择00:00~00:00，如下图所示。



**步骤5** 配置外呼策略。输入预览超时时长、预览自动呼叫时长。

**步骤6** 配置呼叫策略。

1. 配置呼叫策略：自定义预呼叫的客户号码的呼叫策略。请根据表2-175进行配置。

图 2-542 配置呼叫策略界面




表 2-175 呼叫策略属性

| 呼叫策略属性 | 说明               |
|--------|------------------|
| 呼叫顺序   | 自定义预呼叫的客户号码呼叫顺序。 |
| 无序呼叫   | -                |
| 按序号    | -                |

| 呼叫策略属性                   | 说明                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 按数据属性                    | <p>单击添加属性，选择属性并设置排序类型。<br/>添加后可调整属性顺序。</p>      |
| 多号码客户呼叫轮次：同一个客户多号码的呼叫方式。 |                                                 |
| 按顺序                      | 同一个客户多号码的按顺序呼叫方式。                               |
| 按号码分类                    | <p>可以选择已有的号码类型，或者新增新的号码类型，配置后优先拨打号码类型在前的号码。</p> |
| 按号码序号                    | <p>可以输入号码序号，配置后优先拨打号码序号在前的号码。</p>               |

2. 外呼结果策略：外呼时由于空号、客户忙线等异常情况未接通时，系统的处理方式。策略类型包括：全局策略和号码分类匹配策略。

- 全局策略

- 不开启“根据结果配置策略”：

配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。


单击“ 添加”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-543 不开启根据结果配置策略

外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 未接通最大试呼天数

\* 未接通每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码 | 外显结果 | 操作 |
|------|------|----|
|      | 暂无数据 |    |

[+ 添加](#)

- 开启“根据结果配置策略”：

单击“[+ 添加](#)”，配置“外显结果”、“重试次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“[+ 添加](#)”，逐条增加，相同“外显结果”的策略不可重复添加。

单击“[+ 添加](#)”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-544 开启根据结果配置策略

根据结果配置策略

\* 结果处理策略

| 外显结果                  | 重试次数                           | 呼出间隔(秒)                          | 操作                 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Outgoing call success | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="600"/> | <a href="#">🗑️</a> |

[+ 添加](#)

新增不重试结果码

| 结果编码     | 外显结果                  | 操作                 |
|----------|-----------------------|--------------------|
| 17525084 | Outgoing call success | <a href="#">🗑️</a> |

[+ 添加](#)

### 📖 说明

呼出间隔，设置过大，可能会影响您的接通率等外呼运营指标，建议使用系统默认值。

#### – 号码分类匹配策略

- 默认号码类型：选择“是否根据结果配置”进行策略配置。  
选择“否”的时候，可选择配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-545 是否根据结果配置设置成否

外呼结果策略
  全局策略
  号码分类匹配策略

| 号码类型 | 是否根据结果配置 | 操作 |
|------|----------|----|
| 默认   | 否        | -  |

最大试呼天数: 
 每天最大试呼次数:

[+ 添加](#)

选择“是”的时候，可选择配置“结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可单击“[+ 添加](#)”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-546 根据结果配置号码分类匹配策略

外呼结果策略
  全局策略
  号码分类匹配策略

| 号码分类 | 是否根据结果配置 | 操作                 |
|------|----------|--------------------|
| 默认   | 否        | -                  |
| 重要号码 | 是        | <a href="#">删除</a> |

| 外显结果                  | 重试次数                           | 呼出间隔(秒)                          | 操作                 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Outgoing call success | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="600"/> | <a href="#">删除</a> |

[+ 添加](#)

- 新增号码策略：单击“[+ 添加](#)”，进入结果策略界面。该界面中，无论是否选择“根据结果配置策略”，都必须先配置“号码类型”的值，再继续配置。

不开启“根据结果配置策略”：开启新增号码类型，配置“号码类型”、“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-547 不开启根据结果配置策略。

根据结果配置策略 ×

选择已有号码分类
  新增号码分类

\* 号码类型:

\* 根据结果配置策略:

\* 最大试呼天数①:

\* 每天最大试呼次数①:




开启“根据结果配置策略”：配置“号码类型”，单击“ 添加”，配置“外显结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-548 开启根据结果配置策略




根据结果配置策略

选择已有号码分类  新增号码分类

\* 号码分类

\* 根据结果配置策略


| 外显结果                  | 最大试呼次数 | 呼出间隔(秒) | 操作                                                                                  |
|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Outgoing call success | 2      | 600     |  |

 添加

**步骤7** （可选）单击“存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤8** 单击“保存”，预览外呼任务创建成功。

**步骤9** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见[2.13.3.7.1 配置外呼数据](#)。

**步骤10** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，外呼任务开始执行。

----结束

## 后续操作

当您需要修改外呼任务时，您可以单击“暂停”，暂停外呼任务。

任务暂停成功后，您可以单击“编辑”，修改外呼任务。其中主叫号码修改步骤如下：

1. 单击“主叫号码”，进入选择主叫号码页面，默认展示已选择的主叫号码。

图 2-549 选择主叫号码

选择主叫号码 ×

Q 请输入主叫号码 删除 新增

| <input type="checkbox"/> 主叫号码     | 优先级                                    | 操作                 | ⋮ |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 708708   | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |
| <input type="checkbox"/> 77775002 | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |
| <input type="checkbox"/> 77775001 | 3 <span style="float: right;">▼</span> | <a href="#">删除</a> |   |

共 3 条 10条/页 ▼ < 1 > 前往 1 页

取消 确定

- 单击“新增”，选择其他主叫号码。已选择的主叫号码不支持再次选择。新增的主叫号码数量不能超过系统管理员配置的“主叫号码最大数量”的值。

图 2-550 新增主叫号码

选择主叫号码 ×

| <input type="checkbox"/> 主叫号码     | 优先级                                                                                       | ⋮ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 708708   | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 4px;">请选择</span> ▼ |   |
| <input type="checkbox"/> 77775001 | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 4px;">请选择</span> ▼ |   |
| <input type="checkbox"/> 77775002 | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 4px;">请选择</span> ▼ |   |

共 3 条 10条/页 ▼ < 1 > 前往 1 页

取消 确定

- 单击“确定”，主叫号码选择完成。返回选择主叫号码页面，单击“确定”，主叫号码配置完成。

当您需要查看任务结果时，您可以单击“某个任务”进入外呼任务详情，在外呼任务详情页面点击外呼结果，查看针对每一个客户的外呼结果。



### 📖 说明

智能机器人外呼任务外呼结果如果需要开启录音，需要在“配置中心>机器人管理>流程配置>系统管理>系统设置”页面，“系统设置”页签，将“FLOWRECORDFLAG”参数值（智能IVR通话流程是否开启录音的标识）设置为开启，这样才会展示“播放”按钮。

在外呼结果页面，您可以：

- 单击“详情”可查看您所配置的该客户的全部被叫号码的所有外呼结果
- 单击“业务结果”，可对呼叫完成的外呼号码进行备注标记。
- 单击“导出”，可导出任务结果。
- 单击“查看导出结果”，可查看导出结果，支持下载。

### 📖 说明

此处导出下载的数据中，包含个人数据，获取后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

## 2.13.3.4 新建预占外呼

预占外呼，是先占座席，等待座席接通后，拉起座席和客户。

### 前提条件

- 用户账号的平台角色请设置成话务员。
- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#)，完成相关配置内容。
- 至少有一个语音类型的技能队列，配置方法参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。技能队列已经与需要外呼的座席关联，关联方式参考为分配的[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)章节。
- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心 >> 工作台配置 > 通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 配置回调地址时，请先向系统管理员提出申请，将回调地址加入地址白名单，申请通过后再进行配置。

### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入管理任务界面。
- 步骤2** 单击“新建外呼任务”下拉项，选择系统自动外呼，进入新建系统自动外呼页面，“任务类型”选择“预占外呼”。

图 2-551 新建抢占外呼任务（基本信息）界面

The screenshot shows a web form for configuring a preemptive outcall task. The form is titled '任务信息' (Task Information) and '外呼策略' (Outcall Strategy). The '基本信息' (Basic Information) section includes the following fields:

- 任务名称 (Task Name): 抢占外呼
- 任务类型 (Task Type): 抢占外呼 (selected)
- 任务模板 (Task Template): 可选择从模板新建外呼任务
- 主叫号码 (Main Call Number): 22229846
- 任务起止时间 (Task Start/End Time): 2024-05-27 00:00:00 - 2024-06-01 00:00:00
- 技能队列 (Skill Queue): defaultAudioSkill
- 优先级 (Priority): 1
- 问卷调查 (Survey): 请选择
- 外呼失败短信提醒模板 (Outcall Failure SMS Template): 请选择
- 回调地址 (Callback Address): 请输入
- 任务描述 (Task Description): 请输入

### 步骤3 配置基本信息。

- 任务名称：自定义任务名称。
- 主叫号码：选择本租间下已有的主叫号码。
- 任务起止时间：任务开始时间和任务结束时间。
- 任务类型：选择抢占外呼。从模板新建的外呼任务该项内容默认为模板配置时的类型，不可更改。
- 技能队列：选择已有的技能队列。技能队列配置可参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。
- 问卷调查：如果选择IVR问卷，需要在IVR流程结合问卷图元一起使用。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 外呼失败短信模板提醒：选择已配置完成的内部短信通知模板。具体可参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 优先级：选择1-5，数字越小优先级越高，任务同时启动的场景下，先呼叫优先级高的任务。
- 关联业务结果：外呼绑定关联业务结果后，外呼时只能选择绑定的关联的业务结果和对应的子业务结果。如果业务结果开启预约弹屏，则填写业务结果时可新建预约外呼。
- 回调地址：配置客户侧接通呼叫或者挂机后回调的地址。

#### 📖 说明

回调地址为第三方地址，支持携带数据。携带的参数包括：  
dataId,taskId,sessionId,calledNo,beginTime,vdnlId,failCode,callId,filePath,customFiled。  
集成环境只支持外呼任务中配置回调地址。

配置完成后，单击“下一步”，继续配置外呼任务。

### 步骤4 配置外呼时间。

图 2-552 外呼时间配置界面

外呼时间

常规日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

添加时段

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六、周日 | 删除 |

添加特殊日期

特殊日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

添加时段

1. 在“常规日期时间段”区域设置工作时间的开始时间和结束时间，例如：  
9:00~11:30  
14:00~18:00
2. 在“特殊日期”区域，单击下方的“添加特殊日期”，添加特殊的时间方案，比如节假日、休息日等。
3. 在“特殊日期时间段”区域设置00:00~23:59。

### 说明

如果特殊日期不需要呼叫，例如周末，常规时间可设置成00:00~23:59，特殊日期设置周末，时间选择00:00~00:00，如下图所示。

外呼时间

常规日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 23:59

添加时段

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间  | 操作 |
|---------|----|-------|----|
| weekend | 按周 | 周六、周日 | 删除 |

添加特殊日期

特殊日期时间段  
(UTC+08:00)

00:00 - 00:00

添加时段

**步骤5** 配置外呼策略。输入最大应答时长，开启外呼数据属性筛选按钮，可选择对应属性。

图 2-553 外呼策略配置界面

**任务策略**

\* 最大应答时长 (秒)

外呼数据属性筛选

图 2-554 选择属性

**选择属性** ×

已选择 0 条

| <input type="checkbox"/> | 属性名称        | 属性类型 | 数量                                                                                           |
|--------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 职业0423      | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | 职业0417      | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | 年龄          | 数字   | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | 测试外呼数据属性    | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | phonenummer | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | 手机推销        | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |
| <input type="checkbox"/> | 职业          | 字符串  | <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> |

共 7 条  <  > 前往  页

**步骤6** 配置呼叫策略。

1. 配置呼叫策略：自定义预呼叫的客户号码的呼叫策略。请根据[表2-176](#)进行配置。

图 2-555 配置呼叫策略界面

**呼叫策略**

呼叫顺序  无序呼叫  按序号  按数据属性

多号码客户呼叫轮次  按顺序  按号码分类  按号码序号

\* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 最大试呼天数

\* 每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码 | 外显结果 | 操作 |
|------|------|----|
| 暂无数据 |      |    |
| + 添加 |      |    |

表 2-176 呼叫策略属性

| 呼叫策略属性    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|----|----|-------|----|----|
| 呼叫顺序      | 自定义预呼叫的客户号码呼叫顺序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 无序呼叫      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 按序号       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 按数据属性     | 单击添加属性，选择属性并设置排序类型。<br>添加后可调整属性顺序。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>呼叫顺序 <input type="radio"/> 无序呼叫 <input type="radio"/> 按序号 <input checked="" type="radio"/> 按数据属性</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>属性名称</th> <th>排序方式</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VVIP</td> <td>升序</td> <td>🗑️</td> </tr> <tr> <td>测试111</td> <td>降序</td> <td>🗑️</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 属性名称 | 排序方式 | 操作 | VVIP | 升序 | 🗑️ | 测试111 | 降序 | 🗑️ |
| 属性名称      | 排序方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 操作   |      |    |      |    |    |       |    |    |
| VVIP      | 升序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🗑️   |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 测试111     | 降序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🗑️   |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 多号码客户呼叫轮次 | 同一个客户多号码的呼叫方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 按顺序       | 同一个客户多号码的按顺序呼叫方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |    |      |    |    |       |    |    |
| 按号码分类     | 可以选择已有的号码类型，或者新增新的号码类型，配置后优先拨打号码类型在前的号码。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>添加轮次 <span style="float: right;">×</span></p> <p><input type="radio"/> 选择已有号码分类 <input type="radio"/> 新增号码分类</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="取消"/> <input checked="" type="button" value="确定"/> </p> </div>                                                                                                                                |      |      |    |      |    |    |       |    |    |

| 呼叫策略属性 | 说明                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按号码序号  | <p>可以输入号码序号，配置后优先拨打号码序号在前的号码。</p> <p>次 <input type="radio"/> 按顺序 <input type="radio"/> 按号码分类 <input checked="" type="radio"/> 按号码序号</p>  |

2. 外呼结果策略：外呼时由于空号、客户忙线等异常情况未接通时，系统的处理方式。策略类型包括：全局策略和号码分类匹配策略。

- 全局策略

- 不开启“根据结果配置策略”：

配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。




单击“ 添加”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-556 不开启根据结果配置策略



- 开启“根据结果配置策略”：

单击“ 添加”，配置“外显结果”、“重试次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击 添加，逐条增加，相同“外显结果”的策略不可重复添加。


单击 添加，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-557 开启根据结果配置策略

| 根据结果配置策略 <input checked="" type="checkbox"/> |                       |         |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------|----|
| * 结果处理策略                                     |                       |         |    |
| 外显结果                                         | 重试次数                  | 呼出间隔(秒) | 操作 |
| Outgoing call success                        | 1                     | 600     | 🗑️ |
| <a href="#">+ 添加</a>                         |                       |         |    |
| 新增不重试结果码                                     |                       |         |    |
| 结果编码                                         | 外显结果                  | 操作      |    |
| 17525084                                     | Outgoing call success | 🗑️      |    |
| <a href="#">+ 添加</a>                         |                       |         |    |

### 📖 说明

呼出间隔，设置过大，可能会影响您的接通率等外呼运营指标，建议使用系统默认值。

#### - 号码分类匹配策略

- 默认号码类型：选择“是否根据结果配置”进行策略配置。  
选择“否”的时候，可选择配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-558 是否根据结果配置设置成否

\* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

| 号码类型 | 是否根据结果配置 | 操作 |
|------|----------|----|
| 默认   | 否        | -  |


最大试呼天数: 1  
每天最大试呼次数: 1

[+ 添加](#)

选择“是”的时候，可选择配置“结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可单击“[+ 添加](#)”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-559 根据结果配置号码分类匹配策略



- 新增号码策略：单击“ 添加”，进入结果策略界面。该界面中，无论是否选择“根据结果配置策略”，都必须先配置“号码类型”的值，再继续配置。

不开启“根据结果配置策略”：开启新增号码类型，配置“号码类型”、“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-560 不开启根据结果配置策略。






开启“根据结果配置策略”：配置“号码类型”，单击“ 添加”，配置“外显结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-561 开启根据结果配置策略






**步骤7** (可选) 单击“存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤8** 单击“保存”，预占外呼任务创建成功。

**步骤9** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见2.13.3.7.1 [配置外呼数据](#)。

**步骤10** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，外呼任务开始执行。

---结束

## 后续操作

当您需要修改外呼任务时，您可以单击“暂停”，暂停外呼任务。

任务暂停成功后，您可以单击“编辑”，修改外呼任务。其中主叫号码修改步骤如下：

1. 单击“主叫号码”，进入选择主叫号码页面，默认展示已选择的主叫号码。

图 2-562 选择主叫号码



2. 单击“新增”，选择其他主叫号码。已选择的主叫号码不支持再次选择。新增的主叫号码数量不能超过系统管理员配置的“主叫号码最大数量”的值。

图 2-563 新增主叫号码

选择主叫号码 ×

| <input type="checkbox"/> 主叫号码    | 优先级 | ⋮ |
|----------------------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> 708708  | 请选择 | ▼ |
| <input type="checkbox"/> 7775001 | 请选择 | ▼ |
| <input type="checkbox"/> 7775002 | 请选择 | ▼ |

共 3 条 10条/页 ▼ < 1 > 前往 1 页

取消 确定

- 单击“确定”，主叫号码选择完成。返回选择主叫号码页面，单击“确定”，主叫号码配置完成。

当您需要查看任务结果时，您可以单击“某个任务”进入外呼任务详情，在外呼任务详情页面点击外呼结果，查看针对每一个客户的外呼结果。

#### 📖 说明

智能机器人外呼任务外呼结果如果需要开启录音，需要在“配置中心>机器人管理>流程配置>系统管理>系统设置”页面，“系统设置”页签，将“FLOWRECORDFLAG”参数值（智能IVR通话流程是否开启录音的标识）设置为开启，这样才会展示“播放”按钮。

在外呼结果页面，您可以：

- 单击“详情”可查看您所配置的该客户的全部被叫号码的所有外呼结果
- 单击“业务结果”，可对呼叫完成的外呼号码进行备注标记。
- 单击“导出”，可导出任务结果。
- 单击“查看导出结果”，可查看导出结果，支持下载。

#### 📖 说明

此处导出下载的数据中，包含个人数据，获取后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

### 2.13.3.5 新建固定比例外呼

固定比例外呼是按比例分配给空闲座席来提高呼叫效率的外呼方式。比例可根据业务目标、空闲座席数量适当调整。固定比例外呼可与潜在客户快速建立联系，在大批量待呼号码场景下，使用固定比例外呼和其他外呼方式相比，优势明显。

#### 前提条件

- 用户账号的平台角色请设置成话务员。
- 联系系统管理员在“系统参数>智能外呼>管理配置菜单”开启参数“是否展示固定比例外呼”。

- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#)，完成相关配置内容。
- 至少有一个语音类型的技能队列，配置方法参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。技能队列已经与需要外呼的座席关联，关联方式参考为分配的[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)章节。
- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心 >> 工作台配置 > 通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 配置回调地址时，请先向系统管理员提出申请，将回调地址加入地址白名单，申请通过后再进行配置。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”。

**步骤2** 单击“新建外呼任务”，选择系统自动外呼。

图 2-564 固定比例外呼

新建系统自动外呼

1 任务信息 2 外呼策略

**基本信息**

- \* 任务名称
- \* 任务类型  预览外呼  预测外呼  预占外呼  固定比例外呼
- 任务模板
- \* 主叫号码
- \* 任务起止时间  -
- \* 技能队列
- 智能机器人
- \* 优先级
- 问卷调查
- 外呼失败短信提醒模板
- 回调地址
- 任务描述
- 关联业务结果

**步骤3** 填写基本信息。

- 任务名称：自定义任务名称。
- 主叫号码：选择本租间下已有的主叫号码。新增的主叫号码数量不能超过100个。
- 任务类型：选择固定比例外呼。
- 任务模板：可选择“配置中心>外呼任务>外呼模板管理”状态为“已发布”的固定比例外呼模板。
- 任务起止时间：任务开始时间和结束时间。

- 技能队列：选择已有的技能队列。技能队列配置可参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。
- 智能机器人：选择对应智能机器人。执行固定比例外呼时，智能机器人需要路由座席，与路由的座席生成接触记录，外呼结果才会定义为呼叫成功。
- 问卷调查：如果选择IVR问卷，需要在IVR流程结合问卷图元一起使用。如果选择人工与IVR问卷，可在外呼工作台使用或者和IVR流程结合问卷图元一起使用。
- 播放问卷流程：选择问卷流程；问卷调查选择问卷类型为人工IVR问卷时显示此字段。
- 外呼失败短信模板提醒：选择已配置完成的内部短信通知模板。具体可参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。
- 优先级：选择1-5，数字越小优先级越高，任务同时启动的场景下，先呼叫优先级高的任务。
- 回调地址：配置客户侧接通呼叫或者挂机后回调的地址。
- 关联业务结果：外呼绑定关联业务结果后，外呼时只能选择绑定的关联的业务结果和对应的子业务结果。如果业务结果开启预约弹屏，则填写业务结果时可新建预约外呼。

#### 步骤4 配置外呼时间。

图 2-565 外呼时间配置界面

外呼时间

常规日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59 添加时段

特殊日期

| 特殊日期名称  | 类型 | 特殊时间 | 操作 |
|---------|----|------|----|
| weekend | 按周 | 周六周日 | 删除 |

添加特殊日期

特殊日期时间段 (UTC+08:00) 00:00 - 23:59 添加时段

1. 在“常规日期时间段”区域设置工作时间的开始时间和结束时间，例如：  
9:00~11:30  
14:00~18:00
2. 在“特殊日期”区域，单击下方的“添加特殊日期”，添加特殊的时间方案，比如节假日、休息日等。
3. 在“特殊日期时间段”区域设置00:00~23:59。

## 说明

如果特殊日期不需要呼叫，例如周末，常规时间可设置成00:00~23:59，特殊日期设置周末，时间选择00:00~00:00，如下图所示。

The screenshot displays the configuration for outgoing call times. It includes a main time range of 00:00 to 23:59. A 'Special Dates' section is active, showing a table with one entry: 'weekend' (type: '按周', special time: '周六-周日'). Below this, a 'Special Date Time' section is set to 00:00 to 00:00.

**步骤5** 配置任务策略。填写固定比例外呼（取值范围1-20）、最大应答时长（秒）。

图 2-566 任务策略

The screenshot shows the 'Task Strategy' configuration. Two parameters are visible: '固定比例外呼' (Fixed Proportion Outgoing Call) with a value of 10, and '最大应答时长 (秒)' (Maximum Answering Time (seconds)) with a value of 20.

表 2-177 固定比例任务策略参数说明

| 参数名       | 取值范围       | 参数说明                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定比例外呼    | 1-20，默认10  | <ul style="list-style-type: none"> <li>固定比例是指呼出量/空闲坐席。</li> <li>呼出量指执行固定比例外呼时从业务侧获取到的呼叫数据数量。</li> <li>呼出量=当前空闲座席数量 * 固定外呼比率。</li> <li>呼出量限制小于等于900。</li> </ul> |
| 最大应答时长（秒） | 5-120，默认20 | <p>超过该值，则结束当前呼叫，准备进行下一次呼叫。</p> <p>取值区间5-120，默认20。</p>                                                                                                          |

### 步骤6 配置呼叫策略。

1. 配置呼叫策略：自定义预呼叫的客户号码的呼叫策略。请根据表2-178进行配置。

图 2-567 配置呼叫策略界面

**呼叫策略**

多号码客户呼叫轮次  按顺序  按号码分类  按号码序号

\* 外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 最大试呼天数

\* 每天最大试呼次数

\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码                 | 外显结果                  | 操作 |
|----------------------|-----------------------|----|
| 17525084             | Outgoing call success |    |
| <a href="#">+ 添加</a> |                       |    |

表 2-178 呼叫策略属性

| 呼叫策略属性     | 说明                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| 多号码客户呼叫轮次： | 同一个客户多号码的呼叫方式。                               |
| 按顺序        | 同一个客户多号码的按顺序呼叫方式。                            |
| 按号码分类      | 可以选择已有的号码类型，或者新增新的号码类型，配置后优先拨打号码类型在前的号码。<br> |
| 按号码序号      | 可以输入号码序号，配置后优先拨打号码序号在前的号码。<br>               |

2. 外呼结果策略：外呼时由于空号、客户忙线等异常情况未接通时，系统的处理方式。策略类型包括：全局策略和号码分类匹配策略。

## - 全局策略

- 不开启“根据结果配置策略”：

配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。


单击“ 添加”，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-568 不开启根据结果配置策略



外呼结果策略  全局策略  号码分类匹配策略

根据结果配置策略

\* 未接通最大试呼天数

\* 未接通每天最大试呼次数



\* 呼出间隔(秒)

新增不重试结果码

| 结果编码 | 外显结果 | 操作 |
|------|------|----|
|      | 暂无数据 |    |

 添加

- 开启“根据结果配置策略”：

单击“ 添加”，配置“外显结果”、“重试次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击 添加，逐条增加，相同“外显结果”的策略不可重复添加。


单击 添加，配置“新增不重试结果码”。当对同一客户的某次外呼结果与“新增不重试结果码”匹配时，即中止对该客户的所有号码的重呼。

图 2-569 开启根据结果配置策略



根据结果配置策略

\* 结果处理策略

| 外显结果                  | 重试次数                           | 呼出间隔(秒)                          | 操作                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Outgoing call success | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="600"/> |  |

 添加

新增不重试结果码

| 结果编码     | 外显结果                  | 操作                                                                                    |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 17525084 | Outgoing call success |  |

 添加

## 说明

呼出间隔，设置过大，可能会影响您的接通率等外呼运营指标，建议使用系统默认值。

### 号码分类匹配策略

- 默认号码类型：选择“是否根据结果配置”进行策略配置。  
选择“否”的时候，可选择配置“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。

图 2-570 是否根据结果配置设置成否



选择“是”的时候，可选择配置“结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可单击“+ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。


图 2-571 根据结果配置号码分类匹配策略



- 新增号码策略：单击“+ 添加”，进入结果策略界面。该界面中，无论是否选择“根据结果配置策略”，都必须先配置“号码类型”的值，再继续配置。  
不开启“根据结果配置策略”：开启新增号码类型，配置“号码类型”、“最大试呼天数”、“每天最大试呼次数”。



图 2-572 不开启根据结果配置策略。



根据结果配置策略

选择已有号码分类  新增号码分类

\* 号码类型

\* 根据结果配置策略

\* 最大试呼次数①

\* 每天最大试呼次数②




开启“根据结果配置策略”：配置“号码类型”，单击“ 添加”，配置“外显结果”、“最大试呼次数”和“呼出间隔(秒)”。多个策略可多次单击“ 添加”，逐条增加，相同“结果”的策略不可重复添加。

图 2-573 开启根据结果配置策略




根据结果配置策略

选择已有号码分类  新增号码分类

\* 号码分类


\* 根据结果配置策略

| 结果处理策略 | 外显结果                  | 最大试呼次数                         | 呼出间隔(秒)                          | 操作                                                                                    |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Outgoing call success | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="600"/> |  |

**步骤7** （可选）单击“存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤8** 您单击“保存”按钮，固定比例外呼创建成功。

**步骤9** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见[2.13.3.7.1 配置外呼数据](#)。

**步骤10** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，外呼任务开始执行。

----结束

### 2.13.3.6 新建手动外呼任务

手动外呼任务，即由指定技能队列中的座席人员手工锁定外呼任务并执行外呼，该任务适用于话术灵活且外呼业务代表时间相对灵活的场景。

## 前提条件

- 用户账号的平台角色请设置成话务员。
- 创建外呼任务前请先参考[2.13.2 创建外呼任务前准备](#)，完成相关配置内容。
- 至少有一个语音类型的技能队列，配置方法参考[2.3.1.1 维护租间技能队列](#)。技能队列已经与需要外呼的座席关联，关联方式参考为分配的[2.3.1.3 为分配的工号关联业务账号和技能队列](#)章节。
- 处于试商用状态下的租间，您需要联系运维人员将您用于外呼的号码添加到您租间的白名单中。
- 外呼失败通知短信请先在“配置中心 >> 工作台配置 > 通知模板”中配置内部短信模板。具体配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”。

**步骤2** 单击“新建外呼任务”，选择“手动外呼”。

图 2-574 新增手动外呼界面

新建手动外呼

### 基本信息

\* 任务名称 <sup>①</sup>

任务类型

任务模板

\* 主叫号码

\* 任务起止时间  -

\* 试呼次数

外呼失败短信提醒模板

问卷调查

\* 分配座席

### 说明

- 支持选择不同版本号的调查问卷。
- 从模板新建的方式建立的外呼任务不支持修改任务类型，请确定外呼任务模板类型后创建外呼任务。

**步骤3** 配置手动外呼任务内容。

表 2-179 手动外呼任务参数说明

| 手动外呼任务属性 | 说明 |
|----------|----|
| 基本信息     |    |


| 手动外呼任务属性   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任务名称       | 必填，自定义任务名称，不超过100个字符。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主叫号码       | 必填，选择外呼任务的主叫号码。<br>取值范围：租间下所有的接入码。                                                                                                                                                                                                                                |
| 试呼次数       | 必填项，呼叫失败时允许人工再次发起呼叫，呼出次数达到阈值时，除非呼叫成功，否则不允许再次发起呼叫。<br>取值范围：1-6的正整数。                                                                                                                                                                                                |
| 外呼失败短信提醒模板 | 可选，外呼任务失败时的短信通知内容。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 分配座席       | <p>单击 ，选择租间下已关联语音技能队列的座席工号，指定呼出任务的执行者。</p> <p>若勾选指定座席，可以具体选择座席，否则将已选的技能队列下的所有座席全部选择。</p>      |
| 关联业务结果     | 选择关联业务结果后，外呼时只能选择关联的业务结果和对应的子业务结果。如果业务结果开启预约弹屏，则填写业务结果时可新建预约外呼。                                                                                                                                                                                                   |
| 自动提取规则     | <p>单击 ，启用自动提取规则。</p> <p>启用提取规则之后，手动外呼的时候指定的座席可以点击提取按钮，每次自动锁定符合条件的10条外呼数据，不需要每条单独点击锁定。</p>  |
| 提取限制       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 业务结果       | 选择已配置的业务结果。                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 手动外呼任务属性   | 说明                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结果达成量      | 当前任务下已选择的标记为选择的业务结果的呼叫数量配额。<br>取值范围：正整数。                                                   |
| 完成呼叫数      | 外呼任务完成时，需要呼叫的数量。<br>取值范围：1-100000的正整数。                                                     |
| 座席单次可领取数据量 | 外呼任务未完成前，座席每次提取的外呼数据数量。<br>取值范围：正整数。                                                       |
| 数据提取条件     |                                                                                            |
| 添加条件       | 支持与、或，二选一。 <ul style="list-style-type: none"><li>与：必须满足所有条件</li><li>或：满足任意一条条件即可</li></ul> |
| 添加子条件      | 单击可添加子条件，额外添加条件。                                                                           |

**步骤4** （可选）单击“另存为模板”，打开名称输入弹窗，填写模板名称，单击“确定”，可将当前配置存为一个外呼模板。

**步骤5** 单击“保存”，完成新建。

**步骤6** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“外呼数据”，为外呼任务添加外呼数据。详情请参见[2.13.3.7.1 配置外呼数据](#)。

**步骤7** 返回“外呼任务管理”页签，选择创建的外呼任务，单击“”，任务开始执行。

----结束

## 后续操作

当您需要修改外呼任务时，您可以单击“暂停”，暂停外呼任务。

任务暂停后，您可以：

- 单击“编辑”，修改外呼任务。

当您需要查看任务结果时，您可以单击“某个任务”进入外呼任务详情，在外呼任务详情页面，查看针对每一个客户的外呼结果。

在外呼结果页面，您可以：

- 单击“详情”可查看您所配置的该客户的全部被叫号码的所有外呼结果。
- 单击“播放”，可播放呼叫完成的通话录音。

- 单击“”，可导出任务结果。

### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- 单击“查看导出结果”，可查看导出结果，支持下载。

### 2.13.3.7 配置外呼任务



每个外呼任务创建完成后，需要为其配置外呼数据，才可以正常执行任务内容，手动外呼任务支持配置预约外呼。

#### 2.13.3.7.1 配置外呼数据

外呼数据，用于外呼任务执行时呼叫的客户号码。支持单个配置和批量导入，可根据客户数量选择。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”。

**步骤2** 如果外呼任务没有批次，需要创建批次。单击“”按钮，新增批次，填写批次名称完成后，单击“”按钮，批次创建成功。

**步骤3** 单击“待呼叫”，进入批次数据界面。

表 2-180 批次数据属性参数说明

| 外呼数据属性 | 说明                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 客户标识   | 客户的唯一标识。<br>如果单个客户标识中配置了多个可呼叫量，只要任意一个号码呼叫成功，即视为呼叫完成，不再继续呼叫该标识下的其他号码。        |
| 外呼号码   | 外呼号码                                                                        |
| 可呼叫量   | 同一个标识下可呼叫号码数量。                                                              |
| 操作     | 当前可执行的操作。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 编辑</li><li>• 删除</li></ul> |

**步骤4** （可选）单击“配置属性”，参考[配置外呼数据属性](#)完成配置。

**步骤5** 配置外呼数据。

外呼数据配置支持[采用逐条添加外呼数据](#)、[导入外呼数据](#)、[采用定时导入添加外呼数据](#)和[通过任务组给多个任务导入外呼数据](#)，可根据实际情况选择相应的数据配置方式。

**步骤6** （可选）选择已配置完成的外呼数据，单击“详情”，可查看外呼数据详细内容。单击“修改”，可修改除客户标识外的其他配置项。单击“删除”，可逐条删除外呼数据。多条选择外呼数据，单击顶部“删除”，可批量删除外呼数据。

----结束

## 配置外呼数据属性

**步骤1** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入外呼任务管理页面。

**步骤2** 选择草稿状态下的外呼任务，单击“外呼数据”，进入批次管理页面。

图 2-575 批次管理界面



**步骤3** 单击“配置属性”。

1. 默认展示所有已定义完成的外呼数据属性，自定义属性的配置请参见[2.13.2.4 定义外呼数据属性](#)。
2. 单击 ，启用自定义属性。
3. 根据需求，选择需要配置的属性。

图 2-576 属性配置



### 📖 说明

- 不开启“启用自定义属性”时，外呼数据不需要配置属性参数。
- 开启“启用自定义属性”但不选择任何属性时，外呼数据需要配置属性为必填属性的参数。
- 开启“启用自定义属性”选择需要的属性时，外呼数据只需要配置已选的属性参数。
- 业务属性值建议填写数字、字母，如果需要支持其他格式，请参考support文档调测指南“调测智能外呼服务>配置ApLogic类型数据源”章节配置连接字符串。

**步骤4** 单击“确定”，完成“配置”。

### 📖 说明

此处配置的外呼数据属性可以在外呼结果界面显示。

### ----结束

### 📖 说明

外呼数据导入时，选择按模板导入，需要先关闭自定义属性选项，该模式下不支持外呼数据配置自定义属性。

## 导入外呼数据

**步骤1** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入外呼任务管理页面。


**步骤2** 选择草稿状态下外呼任务，单击“外呼数据”，进入批次管理界面。

**步骤3** 单击“导入”，配置导入参数。

图 2-577 导入



表 2-181 导入外呼数据参数说明

| 导入外呼数据属性  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---|------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|----|---|-----------|----|---|
| 导入方式      | 文件导入的方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>文件导入：本地上传外呼数据文件。</li> <li>服务器导入：通过远程服务器上传外呼数据文件。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 导入目标批次    | 选择批次；一个外呼任务，存在多次导入数据的场景，但是不同批次的的数据之间有不同的执行逻辑，需要做批次管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 数据导入顺序    | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>顺序</li> <li>逆序</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 解析方式      | 数据解析方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>按模板</li> <li>按规则</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 下载外呼数据模板  | <p>外呼数据的“解析方式”为“按模板”时，单击下载模板。<br/>当外呼任务选择的外呼逻辑的执行策略类型不同时，下载的外呼数据模板不同，不可混用，具体模板内容如下：</p> <p><b>图 2-578 全局策略导入模板</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>外呼标识</th> <th>被叫号码1</th> <th>号码1呼叫间隔</th> <th>被叫号码2</th> <th>号码2呼叫间隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123456789</td> <td>123456789</td> <td>1</td> <td>456789123</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>图 2-579 号码分类策略导入模板</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>外呼标识</th> <th>被叫号码1</th> <th>号码1分类</th> <th>号码1呼叫间隔</th> <th>被叫号码2</th> <th>号码2分类</th> <th>号码2呼叫间隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123456789</td> <td>123456789</td> <td>TM</td> <td>1</td> <td>456789123</td> <td>TO</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | 外呼标识    | 被叫号码1     | 号码1呼叫间隔   | 被叫号码2 | 号码2呼叫间隔 | 123456789 | 123456789 | 1 | 456789123 | 1 | 外呼标识 | 被叫号码1 | 号码1分类 | 号码1呼叫间隔 | 被叫号码2 | 号码2分类 | 号码2呼叫间隔 | 123456789 | 123456789 | TM | 1 | 456789123 | TO | 1 |
| 外呼标识      | 被叫号码1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 号码1呼叫间隔 | 被叫号码2     | 号码2呼叫间隔   |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 123456789 | 123456789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 456789123 | 1         |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 外呼标识      | 被叫号码1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 号码1分类   | 号码1呼叫间隔   | 被叫号码2     | 号码2分类 | 号码2呼叫间隔 |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 123456789 | 123456789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TM      | 1         | 456789123 | TO    | 1       |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 映射规则      | 外呼数据的“解析方式”为“按规则”时，选择已配置的映射规则。具体规则配置参考 <a href="#">2.13.2.9 导入映射规则</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 上传文件      | 单击“  ”，选择本地文件。文件存放周期为7天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 服务器       | 文件“导入方式”为“服务器”导入时，外呼数据文件所在服务器地址。具体服务器配置参考 <a href="#">2.13.2.8 配置外呼文件服务器</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 文件地址      | 文件“导入方式”为“服务器”导入时，外呼数据文件所在服务器位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |
| 文件名       | 文件“导入方式”为“服务器”导入时，外呼数据文件名称，全称，包含文件后缀。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |       |         |           |           |   |           |   |      |       |       |         |       |       |         |           |           |    |   |           |    |   |



### 📖 说明

导入的文档表格，请将表格的单元格格式设置为文本格式。文件导入方式一次支持50000条数据导入；服务器导入方式一次导入外呼数据条数最大支持500000条数据导入，建议一次不要超过50000条数据导入，否则可能影响外呼呼叫速率执行。

**步骤4** 在导入外呼数据弹窗中设置各参数，选择上一步制作的导入文件，单击“确定”。

**步骤5** 单击“导入结果”，查看导入结果：查看导入成功和失败的数量。单击“失败记录数”，可下载和查看失败的外呼数据，单击“重复记录数”，可下载和查看重复的外呼数据。

导入失败原因如下：最大号码数错误、分隔符错误、被叫号码为空、间隔时间为空、间隔时间超出范围、号码类型为空、号码类型不存在、黑名单号码。

### 📖 说明

采用服务器方式导入，当导入完成后（包括成功和失败），会将原始文件移动到新的目录下，目录是按日期创建的（配置外呼文件服务器的默认路径下创建日期目录），例如20230714。

请及时关注服务器的磁盘空间，防止磁盘空间满导致导入失败。

----结束

## 采用定时导入添加外呼数据

**步骤1** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，单击“外呼数据”。单击“定时导入”。

图 2-580 定时导入



**步骤2** 单击“确定”，完成配置。

### 📖 说明

定时导入，当导入完成后（包括成功和失败），会将原始文件移动到新的目录下，目录是按日期创建的（配置外呼文件服务器的默认路径下创建日期目录），例如20230714。

请及时关注服务器的磁盘空间，防止磁盘空间满导致导入失败。

----结束

## 采用逐条添加外呼数据


**步骤1** 您选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，在操作列单击“外呼数据”，进入批次管理界面。

**步骤2** 如果外呼任务没有批次，需要创建批次。单击“”按钮，新增批次，填写批次名称完成后，单击“”按钮，批次创建成功。

**步骤3** 在批次的操作列，您单击“待呼叫”，进入批次数据界面。

**步骤4** 在批次数据界面，单击“新建”。外呼数据配置列表展示如下表所示。

图 2-581 新建外呼数据



新建外呼数据 ×

请输入客户标识

客户号码 属性

号码列表 呼叫失败重试间隔: 当前号码距离上个号码呼叫的时间间隔 新增

| 序号 | 客户号码                 | 呼叫失败重试间隔(秒)                    | 操作 |
|----|----------------------|--------------------------------|----|
| 1  | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |    |

取消 确定

属性内容配置可参考[2.13.2.4 定义外呼数据属性](#)。

**步骤5** 单击“确定”，系统提示：当前号码顺序为呼叫顺序，请再次确认数据无误。单击“是”，完成配置。

----结束

## 通过任务组给多个任务导入外呼数据

**步骤1** 租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心>外呼任务>任务组管理”，进入任务组列表界面。

**步骤2** 单击“新建”，进入创建任务组页面。

图 2-582 新建任务组

任务组名称: 任务组

描述: 0 / 255

任务列表

| 任务名称         | 任务类型 | 批次名称              | 比例 (%) | 操作 |
|--------------|------|-------------------|--------|----|
| 手动外呼         | 手动外呼 | 20240603 20240603 | 50     | 🗑️ |
| 预测外呼20240603 | 预测外呼 | 20240603          | 50     | 🗑️ |

取消 保存

**步骤3** 填写完成后，单击“保存”按钮，任务组创建成功。

**步骤4** 单击“导入”按钮，进入导入页面，下载外呼数据模板后，填写模板内容后上传文件，单击“确定”按钮导入外呼数据。

----结束

### (可选) 添加水印

**步骤1** 选择“配置中心>系统管理>租户参数”，进入设置页面。

**步骤2** 设置菜单中选择“参数配置”，打开参数配置页面，选择“租户参数 > 统一公共配置”，打开公共配置项。

**步骤3** 配置水印参数。

- 是否启用页面水印：单击“编辑”，“参数值”选择“是”，单击“保存”。
- 页面水印字符：单击“编辑”，“参数值”输入显示的水印内容，单击“保存”。

**步骤4** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，选择一条外呼任务，单击“外呼数据”，进入外呼数据管理页面查看水印结果。

图 2-583 外呼数据




----结束

## 批次管理

**步骤1** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，在操作列单击“外呼数据”。

**步骤2** 单击“创建批次”按钮，弹出创建批次界面，输入批次名称，单击“确认”按钮，批次创建成功。

图 2-584 创建批次



**步骤3** 在您创建成功的批次右侧，单击“待呼数据”按钮，进入批次数据界面，您可添加批次数据。

图 2-585 批次数据界面




**步骤4** 您返回批次管理界面，在对应批次旁，开启“”按钮，启动批次。

图 2-586 批次管理界面



----结束

### 2.13.3.7.2 查看外呼任务下预约详情

租户管理员可以查看所有外呼任务的预约情况。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”。

**步骤2** 单击“预约详情”。查看当前外呼任务关联的预约外呼列表，列表展示如下表所示。

表 2-182 预约外呼列表字段

| 字段名称   | 说明                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户号码   | 预约的号码。                                                                                   |
| 预约呼叫时间 | 预约的呼叫时间。如果已过预约时间仍未进行呼叫处理，则展示为红色；如果未来五分钟之内即将失效，则展示为黄色。                                    |
| 外呼执行人  | 呼叫此次预约外呼的座席账号                                                                            |
| 外呼时间   | 呼叫的时间                                                                                    |
| 外呼状态   | 此次呼叫的状态标识 <ul style="list-style-type: none"><li>待呼叫</li><li>呼叫执行中</li><li>呼叫完成</li></ul> |
| 外呼结果   | 呼叫的结果 <ul style="list-style-type: none"><li>呼出失败</li><li>呼出成功</li><li>退回</li></ul>       |
| 失败原因   | 呼叫失败的原因                                                                                  |

| 字段名称   | 说明                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预约状态   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 已预约</li><li>• 可回呼</li><li>• 已过期</li><li>• 已完成</li><li>• 准备回呼</li></ul>   |
| 备注     | 备注                                                                                                               |
| 业务结果路径 | 此次呼叫的业务结果                                                                                                        |
| 业务描述   | 业务结果的描述信息                                                                                                        |
| 预约外呼类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 预约手动外呼</li><li>• 预约自动外呼</li></ul>                                        |
| 创建时间   | 创建时间                                                                                                             |
| 操作     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 调整</li><li>• 调整记录</li><li>• 播放</li><li>• 业务结果</li><li>• 问卷结果查询</li></ul> |

**步骤3** 单击“查询”，您可查询符合条件的预约外呼。

**表 2-183** 预约外呼查询条件

| 查询条件属性            | 说明                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户号码              | 请输入客户号码<br>支持后缀模糊查询                                                                      |
| 呼出结果              | 呼叫的结果 <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼出失败</li><li>• 呼出成功</li><li>• 退回</li></ul> |
| 预约呼叫开始时间-预约呼叫结束时间 | 请选择预约呼叫开始时间-预约呼叫结束时间。                                                                    |
| 业务结果              | 选择业务结果，来源为该租户下已有的业务结果                                                                    |

**步骤4** 选中多条预约记录，您在界面右上角单击“调整”按钮，可进行批量调整坐席人员。

----结束

### 2.13.3.7.3 查看外呼结果

租户管理员可以查看所有外呼任务的执行结果

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，单击“某个任务”，在外呼任务详情页面查看针对每一个客户的外呼结果。

图 2-587 外呼详情页面->外呼结果



The screenshot shows a web interface for viewing external call results. At the top, there is a breadcrumb trail: 预测00614 > 详情. Below this, there are tabs for '未完成' and '已完成', with '已完成' being the active tab. A search bar for '客户号码' is present. The main content is a table with the following columns: 呼出结束时间, 试呼次数, 呼出结果, 呼出失败原因, 业务结果路径, 业务描述, 呼叫振铃时长, 人工通话时长, IVR通话时长, and 整理时长. A single row of data is visible, showing a successful call on 2024-06-14 at 11:30:31.

| 呼出结束时间              | 试呼次数 | 呼出结果 | 呼出失败原因 | 业务结果路径 | 业务描述 | 呼叫振铃时长   | 人工通话时长   | IVR通话时长  | 整理时长     |
|---------------------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-06-14 11:30:31 | 1    | 呼出成功 | --     | --     | --   | 00:00:03 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:05 |

**步骤2** 点击“详情”，查看该次外呼的具体号码的呼叫明细，列表展示如下表所示。

图 2-588 外呼结果详情

#### 外呼结果详情

| 客户号码     | 外呼状态 | 呼出开始时间              | 呼出结束时间              | 呼出结果 | 业务组 | 操作                                                                                |
|----------|------|---------------------|---------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 99995075 | 呼叫完成 | 2024-06-14 11:29:46 | 2024-06-14 11:30:31 | 呼出成功 | --  | <a href="#">业务结果</a> <a href="#">业务结果日志</a> <a href="#">播放</a> <a href="#">下载</a> |


表 2-184 外呼结果详情列表字段

| 字段名称   | 说明                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户标识   | 客户标识，新建外呼数据时创建客户标识。                                                                      |
| 客户号码   | 客户号码。                                                                                    |
| 外呼状态   | 此次呼叫的状态 <ul style="list-style-type: none"><li>● 呼叫执行中</li><li>● 呼叫完成</li></ul>           |
| 呼出开始时间 | 开始呼叫的时间。                                                                                 |
| 呼出结束时间 | 结束呼叫的时间。                                                                                 |
| 试呼次数   | 呼叫客户号码的次数。                                                                               |
| 呼出结果   | 呼叫的结果 <ul style="list-style-type: none"><li>● 呼出失败</li><li>● 呼出成功</li><li>● 退回</li></ul> |

| 字段名称    | 说明                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼叫失败原因  | 呼叫失败原因。                                                                                                      |
| 业务结果路径  | 此次呼叫的业务结果。                                                                                                   |
| 业务描述    | 业务结果描述。                                                                                                      |
| 呼叫振铃时长  | 呼叫振铃时长。                                                                                                      |
| 人工通话时长  | 人工通话时长。                                                                                                      |
| IVR通话时长 | IVR通话时长。                                                                                                     |
| 整理时长    | 通话结束后，整理态的时长。                                                                                                |
| 总通话时长   | 呼出结束时间减去呼出开始时间。                                                                                              |
| 操作      | 对单条外呼结果的操作 <ul style="list-style-type: none"><li>• 业务结果</li><li>• 业务结果日志</li><li>• 播放</li><li>• 下载</li></ul> |

### 说明

- [配置外呼数据属性](#)中配置的外呼数据属性会展示在操作列后面。
- 已完成页签的呼叫振铃时长、人工通话时长、IVR通话时长与整理时长，依赖CMS功能CCDIS方式调测话单入库功能，需要先完成此功能调测。否则这些参数显示为0。

**步骤3** 管理员可以单击任务行，选择“已完成”页签，点击“”，导出任务结果。

----结束

## 后续操作

外呼任务结果页面支持展示水印。

**步骤1** 选择“配置中心>系统管理>租户参数”，进入租户参数设置页面。

**步骤2** 选择“租户参数 > 统一公共配置”，打开公共配置项。

**步骤3** 配置水印参数。

- 是否启用页面水印：单击“编辑”，“参数值”选择“是”，单击“保存”。
- 页面水印字符：单击“编辑”，“参数值”输入显示的水印内容，单击“保存”。

**步骤4** 选择“外呼任务>外呼任务管理”，进入外呼任务管理页面查看水印结果。

----结束



### 2.13.3.7.4 查看问卷统计结果

租户管理员支持查看调查问卷答题情况。


#### 前提条件

- 外呼任务配置了问卷调查。
- 外呼任务正在执行中或者已完成。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入任务管理界面。

图 2-589 任务管理界面



| 任务名称                                   | 任务标识       | 任务时间                    | 任务类型    | 状态     | 任务数量 | 待呼数量 | 成功率(%) | 开启任务                                | 操作             |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|---------|--------|------|------|--------|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 自动外呼060902    | 1523152171 | 2023-06-09 - 2023-07-07 | 按键机器人外呼 | ● 已过期  | 1075 | 914  | 3.7    | -                                   | 任务内容           |
| <input type="checkbox"/> 自动外呼060904    | 164719249  | 2023-06-09 - 2023-07-07 | 按键机器人外呼 | ● 已过期  | 2110 | 1781 | 2.42   | -                                   | 任务内容           |
| <input type="checkbox"/> 自动外呼060903    | 195178511  | 2023-06-09 - 2023-07-07 | 按键机器人外呼 | ● 已过期  | 1057 | 728  | 3.32   | -                                   | 任务内容           |
| <input type="checkbox"/> ssss          | 155445100  | 2023-06-08 - 2023-06-29 | 智能机器人外呼 | ● 已过期  | 0    | 0    | 0      | -                                   | 任务内容           |
| <input type="checkbox"/> 人工外呼0601      | 145881637  | 2023-06-05 - 2023-06-22 | 手动外呼    | ● 已过期  | 2    | 0    | 100    | -                                   | 任务内容 预约详情      |
| <input type="checkbox"/> 0526预测外呼      | 167753390  | 2023-06-01 - 2023-06-09 | 预测外呼    | ● 已过期  | 15   | 0    | 100    | -                                   | 任务内容 预约详情      |
| <input type="checkbox"/> 外呼结果导出测试-智能外呼 | 119515536  | 2023-05-30 - 2024-05-31 | 智能机器人外呼 | ● 呼叫完成 | 28   | 0    | 85.71  | <input checked="" type="checkbox"/> | 任务内容 编辑        |
| <input type="checkbox"/> 自动外呼-新        | 135345644  | 2023-05-30 - 2024-01-29 | 按键机器人外呼 | ● 暂停   | 7    | 4    | 100    | <input type="checkbox"/>            | 编辑 外呼数据        |
| <input type="checkbox"/> 人工外呼032812    | 116346702  | 2023-05-28 - 2024-04-29 | 手动外呼    | ● 暂停   | 11   | 0    | 112.5  | <input type="checkbox"/>            | 编辑 外呼数据 预约详情   |
| <input type="checkbox"/> 0524测试        | 186595728  | 2023-05-24 - 2023-06-11 | 预测外呼    | ● 已过期  | 0    | 0    | 0      | -                                   | 任务内容 预约详情 答卷统计 |

**步骤2** 选择正在执行的外呼任务，或者已完成的外呼任务，单击“答卷统计”，进入答卷统计界面。

----结束

### 2.13.3.8 批量管理外呼任务

外呼任务数量过多时，租户管理员可以批量处理外呼任务。

外呼任务的批量处理支持以下操作：

- 批量启动：  
只支持“草稿”状态或者“暂停”状态下的外呼任务进行“批量启动”操作。
- 批量暂停：  
只支持“执行中”状态和“呼叫完成”状态下的外呼任务进行“批量暂停”操作。
- 批量修改基本信息：  
基本信息修改后所选任务的基本信息都会更新为同一内容，请谨慎操作。修改内容包括：
  - 基本信息：“主叫号码”、“任务开始时间”、“任务结束时间”，“外呼失败短信提醒模板”。

- 自动提取规则：当所选任务包含手动外呼类型的任务时，支持修改规则内容。
- 不同类型的外呼任务只可以修改共有的参数。

#### 📖 说明

手动外呼任务和按键机器人外呼任务不能同时修改。

- 批量修改外呼时间：  
所选任务中包含手动外呼任务时，不支持进行“批量修改外呼时间”的操作。
- 批量修改外呼策略：
  - 所选任务中包含手动外呼任务时，不支持进行“批量修改外呼策略”的操作。
  - 只支持批量选择相同类型的外呼任务进行修改。
- 批量修改外呼逻辑
  - 所选任务中包含手动外呼任务时，不支持进行“批量修改外呼逻辑”的操作。
  - 只支持批量选择相同类型的外呼任务进行修改。
  - 按键机器人外呼、智能机器人外呼不支持业务结果策略配置。
  - 只支持批量选择“呼叫策略”中外呼方式相同的外呼任务进行修改。
  - 只支持批量选择“外呼结果策略”中策略类型相同的外呼任务进行修改。

## 2.13.4 管理多媒体营销

由于业务需要，企业常常会主动进行短信回访，邮件推送等业务，以维系客户关系，提升客户满意度，或寻找商机。

AICC为企业多媒体营销平台，支持配置两种多媒体营销模式，营销模式如下：

表 2-185 多媒体营销类型说明

| 外呼任务类型       | 是否需要人工参与 | 适用场景                        | 优势           |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 短信营销任务       | 否        | 短信回访，短信营销等活动                | 无需人工参与，节约成本。 |
| 邮件营销任务       | 否        | 邮件推广，邮件通知，邮件回访等活动           | 无需人工参与，节约成本。 |
| WhatsApp营销任务 | 否        | WhatsApp推广，WhatsApp渠道通知等活动。 | 无需人工参与，节约成本。 |

针对多媒体营销的目标客户创建多媒体营销任务，并且对多媒体营销任务进行管理。

### 2.13.4.1 配置多媒体营销任务

多媒体营销任务支持短信营销和邮件营销，租户管理员可以根据需要配置。

## 前提条件


- 租间需开启智能外呼特性、短信营销特性、邮件营销特性、WhatsApp营销特性。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 多媒体营销管理”。

**步骤2** 多媒体营销任务列表展示已经创建的多媒体营销任务


图 2-590 多媒体营销任务



| 营销名称           | 媒体类型     | 生效时间                | 失效时间                | 营销状态 | 待发送量 | 操作        |
|----------------|----------|---------------------|---------------------|------|------|-----------|
| test033        | 邮件       | 2023-04-06 22:23:10 | 2023-05-17 22:23:12 | ❌ 失效 | 0    | 删除 编辑 ... |
| testSMS001     | 短信       | 2023-05-04 09:48:36 | 2023-05-31 09:48:39 | 🟢 草稿 | 5    | 发布 删除 ... |
| testSMS        | 短信       | 2023-04-28 00:00:00 | 2023-05-06 00:00:00 | ❌ 失效 | 0    | 删除 编辑 ... |
| testduo        | WhatsApp | 2023-04-06 22:05:02 | 2023-05-06 22:05:04 | ❌ 失效 | 1    | 删除 编辑 ... |
| WhatsApp营销0410 | WhatsApp | 2023-04-10 11:33:31 | 2023-04-26 11:33:32 | ❌ 失效 | 0    | 删除 编辑 ... |
| test01         | 短信       | 2023-04-06 22:21:28 | 2023-05-05 22:21:30 | ❌ 失效 | 0    | 删除 编辑 ... |
| test0407       | WhatsApp | 2023-04-07 16:43:44 | 2023-05-06 16:43:45 | ❌ 失效 | 0    | 删除 编辑 ... |

**步骤3** 单击“新建”，进入新增多媒体营销页面。配置营销任务信息。

图 2-591 基础信息



1 基础信息 2 营销策略

\* 营销名称

\* 媒体类型  短信  邮件  WhatsApp

\* 生效时间

\* 失效时间

图 2-592 营销策略

多媒体营销任务的媒体类型包括：

- 短信：以短信的形式进行营销活动。支持华为云短信、短信网关的模板类型。
  - 营销通知模板配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)章节。
  - 短信网关的模板类型需要配置网关，网关配置请参考[2.11.3.1 配置短信网关](#)章节。
  - 国家码默认有中国和巴西，如果需要增加国家码，请配置字典值。

配置方式如下

```
DELETE FROM SYS_DATADICT_ITEM WHERE rel_id = '88001202102081808';
INSERT INTO SYS_DATADICT_ITEM (rel_id, dict_code, item_code, item_name, be_code, order_no,
description, oper_id, oper_time, oper_org_id, ext1, ext2, ext3, ext4, ext5, be_id) VALUES
('88001202102081808', 'CCN.COUNTRY_CODE', '+55', '巴西', '101', '2', null, '101', null, '101', null,
null, null, null, null, null);
DELETE FROM SYS_DATADICT_ITEM_LANG WHERE rel_id = '8800120210208180801';
INSERT INTO SYS_DATADICT_ITEM_LANG (rel_id, item_rel_id, locale, item_name, be_id) VALUES
('8800120210208180801', '88001202102081808', 'zh_CN', '巴西', null);
DELETE FROM SYS_DATADICT_ITEM_LANG WHERE rel_id = '8800120210208180802';
INSERT INTO SYS_DATADICT_ITEM_LANG (rel_id, item_rel_id, locale, item_name, be_id) VALUES
('8800120210208180802', '88001202102081808', 'en_US', 'Brazil', null);
```

其中88001202102081808为自定义的字典值ID；8800120210208180801，8800120210208180801为自定义的字典国际化ID；巴西，+55，2 分别为自定义的国家，国家码，序号。

配置完后需要重启SUMAPP才可以生效。

- 邮件：已邮件的形式进行营销活动。
  - 营销通知模板配置请参考[2.11.5 管理员配置通知模板](#)章节。
  - 网关配置请参考[2.11.3.1 配置短信网关](#)章节。
- WhatsApp
  - WhatsApp渠道配置请参考[2.5.8 配置WhatsApp渠道](#)。
  - WhatsApp模板消息配置请参考[2.3.2.10 管理多媒体库](#)。

**步骤4** 单击“保存”，多媒体营销任务新增成功。

**步骤5** 回到“多媒体营销管理”页签，单击“数据导入”，导入数据。

**步骤6** 回到“多媒体营销管理”页签，单击“发布”，营销任务发布成功。

----结束

## 后续操作

当您需要修改多媒体营销任务时，您可以单击“暂停”，暂停营销任务。

任务暂停后，您可以：

- 单击“编辑”，修改多媒体营销任务。
- 单击“删除”，删除多媒体营销任务。
- 单击“数据导入”，导入数据。
- 单击“查看营销结果”，查看多媒体营销任务执行结果。

### 2.13.4.2 查看多媒体营销结果

在多媒体营销任务列表界面，可以查看单个多媒体营销任务的结果。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 多媒体营销管理”。

**步骤2** 单击“查看多媒体营销结果”，进入营销结果页面。

图 2-593 多媒体营销结果



| 模板ID                | 接收者       | 媒体类型     | 发送状态   | 失败原因 | 发送时间 | 创建时间                |
|---------------------|-----------|----------|--------|------|------|---------------------|
| 16087A3397202350082 | 123456789 | WhatsApp | ● 发送成功 | --   | --   | 2023-05-08 20:10:05 |
| 16087A3397202350082 | 123123123 | WhatsApp | ● 发送成功 | --   | --   | 2023-05-08 21:18:13 |

您可以进行如下操作：

1. 根据发送状态查询：选择发送状态，单击“查询”。
2. 根据时间查询，选择开始时间和结束时间，单击“查询”。
3. 根据接收者查询：输入接收者号码、邮件，按回车键查询。

### 说明

开始时间不大于当前时间，最多查询三个月之内创建的数据，默认查询一个月内创建的数据。

----结束

## 2.13.4.3 配置多媒体营销数据

多媒体营销任务的营销数据支撑单个新增，也支持批量导入。

### 导入营销数据

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 多媒体营销管理”。

**步骤2** 当营销状态为草稿或暂停状态，单击“数据导入”，进入数据导入页面。区分按文件导入和服务器导入。

图 2-594 多媒体数据导入



若选择按模板导入，单击“下载营销数据模板”，系统预制模板内容如下图所示，根据不同模板添加，不同营销数据按行添加。

若选择按规则导入，则按配置的规则导入文件。

图 2-595 短信导入模板

| 接收者号码     | name   | sex |
|-----------|--------|-----|
| 123456789 | 123456 | 男   |

图 2-596 邮箱导入模板

| 接收者地址       | name   |
|-------------|--------|
| xxx@xxx.com | 123456 |

### 说明

导入的文档表格，请将表格的单元格格式设置为文本格式。文件导入方式一次支持10000条数据导入；服务器导入方式一次导入外呼数据条数最大支持50000条数据导入，建议一次不要超过50000条数据导入，否则可能影响外呼呼叫速率执行。

营销任务选择的模版有变量值时，下载导入的模版才会有对应的变量值

**步骤3** 在导入营销数据弹窗中设置各参数，选择上一步制作的导入文件，单击“确定”。

**步骤4** 单击“导入结果”，查看导入结果：查看导入成功和失败的数量。单击“失败记录数”，可下载和查看失败的外呼数据，单击“重复记录数”，可下载和查看重复的外呼数据。


----结束

## 采用逐条添加营销数据

**步骤1** 选择“外呼任务 > 多媒体营销管理”，在操作列单击“导入数据”。

**步骤2** 单击“新增”，在文本框中输入接受者号码。操作栏单击“变量配置”，配置变量值。

图 2-597 新增多媒体营销数据



**步骤3** 单击“保存”，完成配置。

**步骤4** (可选)配置完成的多媒体营销数据，可以单击“编辑”，修改接受者号码，重新配置变量。

----结束

## 2.13.5 外呼任务报表

### 2.13.5.1 外呼任务监控报表

外呼任务监控数据支持以报表形式展示查询，以便管理员及时跟进外呼任务执行情况。

### 操作步骤


**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“外呼任务 > 外呼任务监控”，进入任务监控页面。

图 2-598 外呼任务监控

| 任务名称         | 任务时间                                      | 任务类型 | 状态    | 创建时间                |
|--------------|-------------------------------------------|------|-------|---------------------|
| 预测外呼20240606 | 2024-06-06 00:00:00 - 2024-07-31 00:00:00 | 预测外呼 | ● 执行中 | 2024-06-06 11:08:04 |
| 手动外呼         | 2024-06-04 00:00:00 - 2024-07-31 00:00:00 | 手动外呼 | ● 执行中 | 2024-06-04 11:36:47 |
| 预测外呼20240603 | 2024-06-03 00:00:00 - 2024-07-31 00:00:00 | 预测外呼 | ● 执行中 | 2024-06-03 10:09:25 |

步骤2 选择需要查询的外呼任务，单击任务，进入“任务指标监控”页面。

图 2-599 任务指标监控



- 所有批次完成度/启动中批次完成度：统计外呼任务的完成情况。包括累计已完成呼叫的客户数量、累计未完成呼叫的客户数量、累计等待呼叫的客户数量以及特殊名单的数量。
- 当日业务目标数：统计当日通话完成，标记了业务结果且业务结果标记了业务目标的外呼任务通话数量。
- 当日每小时业务目标数：今日业务目标数/呼出有效小时数。
- 今日通话统计指标：呼出成功率、呼出成功数、呼出失败数、呼出未完成客户数、平均通话时长、放弃的呼叫、未提交业务结果数、语音邮箱占比。

表 2-186 今日通话统计指标

| 今日通话统计指标 | 说明                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 呼出成功率    | 计算公式：呼出成功数/(呼出成功数+呼出失败数)                                  |
| 呼出成功数    | 当天已完成的成功呼叫数加上未完成的成功呼叫数。                                   |
| 呼出失败数    | 当天已完成的失败呼叫数加上未完成的失败呼叫数。<br>预约手动外呼呼叫失败后，再次呼叫失败，只会增加一条失败记录。 |



| 今日通话统计指标  | 说明                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 呼出未完成客户数  | 呼叫中的未完成的客户数量。                                    |
| 平均通话时长(S) | 平均通话时长。                                          |
| 放弃的呼叫     | 客户在技能队列等待过程中挂断的号码数量。                             |
| 未提交业务结果数  | 统计当天已完成呼叫、未完成呼叫、手动预约外呼三种外呼类型中成功呼叫并且未标记业务结果的客户数量。 |
| 语音邮箱占比    | 计算公式：转语音邮箱的数量/（呼出成功数+呼出失败数）                      |


- 今日业务结果报表：统计指定时间范围内，外呼任务通话中标记的业务结果详情。
- 今日指标趋势：统计今日每15分钟内外呼任务的指标趋势。包括“已呼出数”、“业务目标数”、“放弃的呼叫”、“业务目标占比”和“呼出成功率”。

表 2-187 今日指标趋势

| 今日指标趋势统计指标 | 说明                                              |
|------------|-------------------------------------------------|
| 已呼出数       | 计算公式：已完成呼叫+未完成呼叫+手动预约外呼的已呼叫的号码数量。               |
| 业务目标数      | 计算公式：已完成呼叫+未完成呼叫+手动预约外呼三种情况中，成功呼叫并且标记业务目标的客户数量。 |
| 放弃的呼叫      | 技能队列等待过程中挂断的号码数量。                               |
| 业务目标占比     | 业务目标数/已呼出中的成功呼叫数。                               |
| 呼出成功率      | 已呼出中的成功呼叫数/已呼出数。                                |

- 座席监控：监控租间下所有座席的当前状态以及所在状态时长。
  - 选择具体的座席，支持质检员实时质检操作，包括：“同屏质检”、“强制示忙”、“强制示闲”、“强制签出”、“强制释放”。
  - 单击“0 >”可查看休息原因指标统计。休息原因可在“配置中心>工作台配置>休息原因设置”界面设置。
  - 单击“更多”，可根据话务员、质检员、外呼座席平台角色进行查询。
- 座席状态趋势：今日每5分钟指定状态下座席数量统计情况，默认统计的座席状态为“在线”、“空闲”、“通话中”和“忙碌”。

图 2-600 座席状态趋势



**说明**

座席状态趋势，以结算时间点状态为准，与区间内某一时间状态无关。如 19:11:00~19:14:00 某座席状态为空闲，19:15:00 时间点某座席状态是休息原因 A，而结算时间点为 19:15:00，则座席状态趋势图里，19:15:00 时休息原因 A 数量增加 1。


- 查看呼叫统计。点击下侧呼叫统计进入。（仅预测、预览、预占外呼存在）显示外呼任务进度情况。

图 2-601 呼叫统计



- 查看呼叫质量统计。点击下侧呼叫质量统计进入。（仅预测、预览、预占外呼存在）展示用户接通率和用户弃线率情况，包括用户接通率和用户弃线率（折线图），可以选择具体日期，不能选择早于任务开始时间和晚于今天的时间。

图 2-602 呼叫质量统计



- 查看呼叫监控。点击下侧呼叫监控进入。（仅预测外呼存在）显示该任务的监控图，监控图每15分钟刷新一次，以柱状图显示：接通量、座席接听量、排队等待数、放弃呼叫数、呼损量。

图 2-603 查看呼叫监控



- 查看OBS数据监控。单击下侧OBS数据监控进入。（仅预测、预览、预占、固定比例外呼存在）

图 2-604 查看 OBS 数据监控




步骤3 单击“座席监控”，进入座席监控页面。




图 2-605 座席监控

任务列表 座席监控 指标监控 任务总览

Q 请输入任务名称 [刷新] [打印] [更多]

| 任务名称         | 座席数 | 空闲 | 通话中 | 未就绪 | 空闲率(%) | 未就绪率(%) | 通话中比率(%) | 出勤率(%) |
|--------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|----------|--------|
| 固定比例外呼       | 2   | 0  | 0   | 2   | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   |
| 手动外呼20240527 | 2   | 0  | 0   | 2   | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   |
| 预测外呼0403     | 2   | 0  | 0   | 2   | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   |

- 输入任务名称，单击“”，查询外呼任务监控数据。




- 单击“”，可以将座席监控数据导出。单击“”可查看导出记录。
- 单击，支持根据指定指标顺序/逆序排序。

**步骤4** 单击“指标监控”，进入指标监控统计报表页面。

**图 2-606 指标监控**



| 任务名称      | 队列排队数 | 30分钟指标 |       |       |          |          |      |       |       | 当日指标     |   |
|-----------|-------|--------|-------|-------|----------|----------|------|-------|-------|----------|---|
|           |       | 已呼出数   | 呼出成功率 | 呼出失败数 | 呼出未完成客户数 | 呼出成功率(%) | 已呼出数 | 呼出成功率 | 呼出失败数 | 呼出未完成客户数 |   |
| 预测外呼20... | 0     | 0      | 0     | 0     | 0        | 0        | 0    | 0     | 0     | 0        | 0 |
| 手动外呼      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0        | 0        | 0    | 0     | 0     | 0        | 0 |
| 预测外呼20... | 0     | 0      | 0     | 0     | 0        | 0        | 0    | 0     | 0     | 0        | 0 |




- 指标监控支持根据“30分钟指标”和“当日指标”两种类型进行统计。
- 输入外呼任务名称，单击“”，查询外呼任务监控数据。
- 单击“”，可将指标监控数据导出。
- 单击，支持根据指定指标顺序/逆序排序。

**步骤5** 单击“任务总览”，进入任务总览页面。

**图 2-607 任务总览**



| 任务名称     | 客户总数 | 已呼出客户数 | 呼出次数 | 呼出成功客户数 | 待呼出客户数 | 客户呼出成功率(%) | 客户呼出率(%) | 每客户平均呼出次数 | 每小时呼出次数 |
|----------|------|--------|------|---------|--------|------------|----------|-----------|---------|
| 预测外呼2... | 7    | 0      | 0    | 0       | 7      | 0          | 0        | 0         | 0       |
| 手动外呼     | 13   | 4      | 10   | 0       | 1      | 0          | 30.77    | 2.5       | 5       |
| 预测外呼2... | 5    | 4      | 7    | 1       | 1      | 25         | 80       | 1.75      | 3.5     |

- 输入外呼任务名称，单击“”，查询外呼任务监控数据。
- 单击“”，可将报表数据导出。
- 单击，支持根据指定指标顺序/逆序排序。

----结束

## 2.13.5.2 业务结果报表

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 业务结果报表”。

- 外呼任务：外呼任务的名称。

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择日期（时间选择器换算成对应的周数）。
  - 月报：选择年份和月份。

**步骤2** 选择报表类型，单击“查询”。

- 日报：选择开始日期、结束日期。结束日期不能早于开始日期，日报只能查询31天的数据，最大结束日期必须小于当天。
- 周报：周报年份可以选择当前和上一年，开始和结束周数跨度不能超过12周，结束周数最大只能选择当前日期所在周数。
- 月报：月报年份可以选择当前和上一年，开始和结束月跨度不能超过6个月，结束月份最大只能选择当前日期所在月份。

**步骤3** 选择查看某些业务结果报表柱状图，选择某个日期、周数、月份。点击下拉菜单，展示可供选择的业务结果。

**步骤4** 选择查看某些业务结果报表趋势折线图，点击下拉菜单，展示可供选择的业务结果。

**步骤5** 查看子业务结果报表数据

- 点击柱状图中某业务结果的柱子下钻到该业务结果的子业务结果报表图。
- 点击折线图中某业务结果的折线下钻到该业务结果的子业务结果趋势图。

----结束

### 2.13.5.3 查看智能机器人外呼通话记录

租户管理员可以查看智能机器人外呼任务的通话记录情况。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 外呼任务管理”，进入外呼任务管理页面。

**步骤2** 找到非草稿态的智能机器人外呼任务，点击该任务名称进入外呼任务详情。

**步骤3** 在外呼任务详情页面，选择已完成页签，查看外呼结果。

**步骤4** 点击某条外呼结果的通话记录，查看通话记录内容。

----结束

### 2.13.5.4 座席工作统计

根据外呼任务或者座席统计座席的工作量。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 座席工作统计”。

图 2-608 坐席工作界面

| 座席工号 | 业务账号       | 姓名         | 预约呼叫数 | 呼出总数 | 呼出成功数 | 完成问卷数 | 已处理呼叫数 | 通话总时长 (秒) | 平均通话时长 (秒) | Barbara Holmes | A |
|------|------------|------------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|------------|----------------|---|
| 378  | z120230103 | z120230103 | 0     | 1    | 1     | 0     | 1      | 8         | 8          | 0              | 0 |

**步骤2** 选择筛选时间：开始时间和结束时间，选择待统计的外呼任务或者座席进行查询。

#### 说明

时间跨度小于等于7天。

外呼任务或者座席至少选择一个。



**步骤3** 查询成功，单击“导出”，提示【您导出的数据包含个人信息，请谨慎操作】如图2-609所示；点击确定后，提示【已成功创建导出任务列表，是否前往导出列表进行查看】。

图 2-609 导出数据包




#### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

**步骤4** 点击【查看导出结果】，下载导出的csv文件

图 2-610 导出 csv 文件



----结束


### 2.13.5.5 回铃音识别

座席执行外呼任务时可能会产生大量外呼失败数据，但因座席人员外呼任务繁重无法登记分析失败原因；租户管理员可通过回铃音识别意图进行意图识别，自动识别外呼失败结果后，将结果保存回铃音报表中，为租户管理员提供分析依据。

### 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“外呼任务 > 回铃音识别”。

图 2-611 回铃音识别界面



- 开始时间：选择需要查询的开始时间。
- 结束时间：选择需要查询的结束时间
- 外呼号码：客户被叫号码。
- 状态：包括待确认、已确认。

- 步骤2** 选择开始结束时间后会查询出数据并显示数据(结束日期不能早于开始日期，日期范围不能跨月)。
- 步骤3** 点击高级搜索后会显示外呼号码和状态的查询条件，输入外呼号码或下拉框选择状态后点击搜索查询
- 步骤4** 选择查看回铃音识别结果，单击“播放”，播放当前话单的通话记录。
- 步骤5** 单击“业务结果”，编辑当前数据的业务结果后更新的业务结果会显示在列表中。

---结束

## 2.14 管理问卷

问卷调查即以问题的形式系统的记载调查内容，管理员配置问卷后可用于其他业务进行调查统计。

### 2.14.1 配置问卷

问卷包括人工问卷、IVR问卷以及智能实训，租户管理员统一配置后支持根据场景使用问卷进行调查统计。

问卷类型包括：

- 轻量版问卷：只支持IVR流程使用，问卷配置只支持单个问题以及固定数量的选项。
- 标准版问卷：支持智能外呼、IVR流程以及智能实训业务使用，支持多元化配置问卷内容。

### 前提条件

轻量版问卷中的分析功能请先确定租间已完成“调测指南 > 功能调测 > 调测推送话单文件与满意度结果至kafka和ElasticSearch功能”的调测任务。

### 轻量版问卷操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“问卷调查 > 问卷配置”，进入问卷配置界面。

图 2-612 轻量版问卷管理




- 步骤2** (可选)单击 ，支持切换问卷版本，根据需求自行选择需要的问卷版本。
- 步骤3** 单击“新建调查问卷”，进入新增问卷配置页面。
- 满意度问卷：只支持创建单个满意度问卷，且不支持删除。
    - a. 创建满意度问卷，配置问卷名称。




图 2-613 新增满意度问卷



- b. 单击“创建”，保存问卷信息。
- c. 返回问卷管理页面，选择已创建的满意度问卷，单击“编辑”，配置问卷内容。
- d. 选择“满意度等级”，配置问卷满意度等级。  
需要配置IVR流程的语音文件。

图 2-614 满意度等级配置



- 单击“放音文件”，可以选项已上传且审核成功的语音文件。
  - 单击“新增”，支持上传本地语音文件，系统管理员审核成功后，可以使用。
- e. 其他具体配置请参考[2.3.3.2 配置满意度调查](#)。

### 须知

- 满意度问卷发布成功后，“配置中心 >> 工作台配置 > 满意度调查”不支持修改。满意度问卷未创建或者未发布状态下，不影响“配置中心 >> 工作台配置 > 满意度调查”内容的配置。
  - 满意度问卷未发布时，“满意度调查设置”参数项配置与问卷中满意度调查配置不一致时，以满意度问卷中的配置为准。
- IVR问卷
    - a. 配置IVR问卷，具体配置请参考[表2-188](#)。

图 2-615 调查问卷内容配置




表 2-188 配置调查问卷元素说明

| 元素名称           | 元素说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 问卷名称           | 长度不超过32个字符，只支持中文字符、英文字符以及数字。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 问卷题目           | 长度不超过256个字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 问卷选项：支持最多9个选项。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 描述             | 长度不超过32个字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 操作             | 支持以下操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>添加</li> <li>删除</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 问卷语音           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 语音类型           | 语音文件类型包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>语音</li> <li>文本转语音</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 放音文件           | <p>只能选择在“资源管理&gt;音视频资源管理”，场景为IVR并审核通过的放音文件。</p> <p><b>新建音视频资源</b></p> <p>* 资源名称 <input type="text" value="IVR"/></p> <p>使用场景 <input type="text" value="IVR"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> 语音文件选择 <input type="radio"/> 视频文件选择 <input type="radio"/> 文字转语音</p> <p>中文 <input checked="" type="radio"/> 文件上传 <input type="radio"/> 在线录音</p> <p>+ 选择文件</p> <p>支持mp3, wav格式，文件大小不超过12M。文件名称不能包含如下特殊字符：`~!@#\$%^&amp;*()_-+={};:“,.”! ; ‘”’ : ? .&lt;&gt;[]`</p> <p>您可以同时设置不同语种的放音文件或放音文本（最大长度不可超过1024字节）。放音时将根据用户的语种选择自动切换播放对应的放音文件。</p> <p><input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="提交"/></p> |

| 元素名称       | 元素说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文本放音 (TTS) | <p>只能选择在“资源管理&gt;音视频资源管理”，场景为IVR并审核通过的TTS文件。</p> <p><b>新建音视频资源</b></p> <p>* 资源名称: <input type="text" value="IVR"/></p> <p>使用场景: <input type="text" value="IVR"/></p> <p><input type="radio"/> 语音文件选择 <input type="radio"/> 视频文件选择 <input checked="" type="radio"/> 文字转语音</p> <p>中文</p> <p>输入的文字将被自动转化成语音</p> <p>0 / 1024</p> <p>您可以同时设置不同语种的放音文件或放音文本（最大长度不可超过1024字节）。放音时将根据用户的语种选择自动切换播放对应的放音文件。</p> <p><input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="提交"/></p> |
| 新增         | <p>跳转至音视频资源管理界面，具体配置请参考 <a href="#">2.6.3.2 音视频资源管理</a>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


b. 单击“保存”，IVR问卷配置成功。

**步骤4** 返回问卷管理页面，选择已创建的问卷，单击“发布”。发布成功后，IVR流程管理侧会自动创建并发布同名的IVR流程以供使用。

**步骤5** （可选）选择满意度问卷，单击“修改名称”，支持更新问卷名称。

**步骤6** 单击“分析”，支持查看当前问卷在IVR流程侧使用情况，包括“反馈人数统计”和“反馈人数比例统计”。

图 2-616 IVR 调查问卷统计结果




----结束

## 标准版问卷操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“问卷调查 > 问卷配置”，进入问卷配置界面。

图 2-617 问卷配置




**步骤2** (可选)单击 ，支持切换问卷版本，根据需求自行选择需要的问卷版本。

**步骤3** 配置问卷类别。

1. 选择默认全部类别，单击 ，进入新增问卷分类界面。
2. 配置问卷类别。

图 2-618 新增问卷分类




3. 单击“创建”，保存问卷类别。

**步骤4** 配置问卷。

1. 选择新增的问卷类别，页面右侧单击“新增”，进入新增问卷界面。
2. 配置问卷内容。

图 2-619 新增问卷




- 问卷名称：问卷的名称，必填，长度不超过32个字符。
- 问卷类别：必填，已创建的问卷类别。
- 关键字：问卷关键字。
- 问卷场景类型：必填，取值范围：人工问卷、IVR问卷、智能实训、人工与IVR问卷。

3. 单击“保存”，保存问卷配置。

**步骤5** 单击“问题列表”，配置问卷问题。

1. 单击“新增”，进入新增问题页面。
2. 配置问题内容。

**图 2-620** 新增人工问卷问题



**图 2-621** 新增 IVR 问卷问题




**表 2-189** 问题放音模式

| 元素名称 | 元素说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 放音文件 | <p>只能选择在“资源管理&gt;音视频资源管理”，场景为问卷并审核通过的放音文件。</p> <p><b>新建音视频资源</b></p> <p>资源名称: <input type="text"/></p> <p>使用场景: <input type="text" value="问卷"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> 语音文件选择 <input type="radio"/> 文字转语音</p> <p>中文</p> <p><input checked="" type="radio"/> 文件上传 <input type="radio"/> 在线录音</p> <p>+ 选择文件</p> <p>支持mp3、wav格式，文件大小不超过12M，文件名不能包含如下特殊字符：~!@#\$%^&amp;*()_+{} ;':",./?&lt;&gt;[]</p> <p><input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="结束"/></p> |

| 元素名称       | 元素说明                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文本放音 (TTS) | <p>只能选择在“资源管理&gt;音视频资源管理”，场景为问卷并审核通过的TTS文件。</p>  |

图 2-622 新增智能实训问题



3. 单击“保存”，完成问题配置，返回问卷问题列表页面。


**步骤6** (可选) 问卷的问题列表支持次序调整，单击“调整次序”，进入次序调整页面，选择需要调整的问题，单击“上移”、“下移”，移动问题所在位置，单击“确认”，完成问题列表调整。

图 2-623 调整次序




**步骤7** 配置问题执行规则。


1. 返回问题列表页面，单击“问题管理”，进入问题执行管理页面。

**图 2-624** 问题执行规则管理

2. 每个问题拥有一个默认规则，不支持“编辑”和“删除”操作。问题执行规则可根据需求自定义添加，单击“新增”，支持增加多个规则，自定义的问题规则支持“编辑”和“删除”操作。
3. 编辑规则，选择问题选项，设置跳转规则。



4. 单击“确认”，保存问题执行规则内容。

**步骤8** （可选）进入问卷详情页面，问卷正式发布前，单击“测试问卷”，支持发布前测试问卷执行情况。**图 2-625** 问卷详情**步骤9** 单击“发布”，正式发布问卷内容。

----结束

**后续操作**

已发布的问卷支持以下操作：

- 单击“停用”，当前版本问卷停用，不支持其他模块使用。
- 单击“新版本”，复制当前版本问卷所有内容至新版本问卷。

## 2.14.2 查询答卷结果

支持查询已发布的问卷关联的业务场景。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“问卷调查 > 答卷查询”，进入答卷查询页面。


图 2-626 答卷查询

| 答卷ID                | 业务场景 | 业务标识1      | 业务标识2 | 业务标识3 | 提交时间                |
|---------------------|------|------------|-------|-------|---------------------|
| 1795432628305137665 | 人工外呼 | 1910232268 |       |       | 2024-05-28 20:31:13 |
| 1795430130148315137 | 人工外呼 | 1770915363 |       |       | 2024-05-28 20:21:47 |
| 1795429070172196865 | 人工外呼 | 1770915363 |       |       | 2024-05-28 20:17:04 |
| 1795428339273125890 | 人工外呼 | 1770915363 |       |       | 2024-05-28 20:14:11 |

**步骤2** 查询条件中选择“问卷”，单击“...”，选择需要查询的问卷。



图 2-627 选择问卷




说明

单击问卷版本对应的版本号，可查询对应版本问卷的答卷详情。

步骤3 单击“查询”，查询问卷关联的业务场景。

步骤4 单击“导出”按钮，可将问卷导出。

图 2-628 导出问卷



**步骤5** 单击“查看导出结果”，可查看问卷导出结果。

**步骤6** 单击“答卷ID”，支持查看问卷答题详情。

----结束

## 2.14.3 统计答卷结果

调查问卷支持查询答卷详情统计，统计结果以答题比率形式展示。


### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“问卷调查 > 答卷统计”，进入答卷统计页面。

图 2-629 答卷统计

| 标题       | 问题类型 | 内容       | 答题比率                                                         |
|----------|------|----------|--------------------------------------------------------------|
| → 产品质量   | 单选   | 产品质量     | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| → 产品质量   | 单选   | 本产品质量如何? | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| → 产品质量   | 单选   | 本产品质量如何? | 已回答总数:1 回答率:100% 未回答总数:0 未回答率:0%                             |
| → 产品质量   | 单选   | 本产品质量如何? | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| → 产品质量   | 单选   | 本产品质量如何? | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| → 产品质量   | 单选   | 产品质量     | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| 售后服务问卷调查 |      | 售后服务问卷调查 | 已回答总数:undefined 回答率:undefined 未回答总数:undefined 未回答率:undefined |
| → 产品质量   | 单选   | 本产品质量如何? | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |
| → 服务态度   | 单选   | 服务态度     | 已回答总数:0 回答率:0% 未回答总数:1 未回答率:100%                             |

**步骤2** 根据查询条件，单击“查询”，查询问卷答卷详情。

**步骤3** 单击 ，支持查询问题选项答题详情。

----结束

## 2.15 管理智能实训

智能实训任务是通过已发布的智能IVR流程对座席定期进行任务培训考试，检查座席业务技能情况。

### 2.15.1 管理实训任务

租户管理员配置智能实训任务，座席根据需求自行选择参与实训任务培训。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“业务培训 > 实训任务管理”，进入实训任务管理页面。


**步骤2** 单击“新建”，进入新增实训任务配置页面。

**步骤3** 配置实训任务基本信息。**图 2-630** 基本信息

- 问卷作答最大次数：输入正整数，取值范围1-100。不填写数值的情况下默认该问卷答卷次数不受限制。
- 实训问卷：选择已发布的智能实训类型的问卷。
- IVR流程：选择已发布的智能IVR流程。

**步骤4** 单击“下一步”，进入对象管理页面。**图 2-631** 对象管理

单击“添加”，选择需要参与实训任务的座席账号。

**步骤5** 单击“下一步”，进入外呼时间配置页面。**图 2-632** 外呼时间**说明**

外呼时间设置必须配置一个外呼时间段的值。

**步骤6** 单击“下一步”，进入外呼策略配置页面。**图 2-633** 外呼策略**步骤7** 单击“保存”，外呼任务配置完成。**步骤8** 返回任务管理页面，选择配置的实训任务，单击“启动”，启动实训任务。

----结束

## 后续操作

实训任务支持以下操作：

- 单击“暂停”，支持停止执行实训任务。
- 单击“编辑”，支持修改实训任务内容全部信息。
- 单击“任务结果”，支持查看当前任务的呼叫结果列表。

图 2-634 任务结果




实训任务结果支持导出查看，单击“导出”执行创建导出任务。单击“查看导出结果”，选择“结果”为“导出成功”的导出任务，单击“下载”，把实训任务结果数据导出到本地。

### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- 单击“关联问卷”，支持查看相关问卷详情。


图 2-635 关联问卷



- 单击“结果分析”，支持查看问卷题目答题详情。

图 2-636 结果分析

| 任务详情   |                     | 任务名称       |       | 任务数量  |       | 已关联问卷数 |       |      |
|--------|---------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| 任务ID   | 1154258772          | 任务名称       | HR    | 任务数量  | 1     | 已关联问卷数 | 1     |      |
| 任务策略   | 0                   | 任务策略       | 50%   |       |       |        |       |      |
| 答卷统计详情 |                     |            |       |       |       |        |       |      |
| 问卷ID   | 1756432725175617177 | 问卷名称       | 管理培训  | 问卷数量  | 2     | 问卷平均分  | 90    |      |
| 问卷策略   | 2                   | 问卷平均分      | 50.00 | 问卷平均分 | 50.00 |        |       |      |
| 问题得分明细 |                     |            |       |       |       |        |       |      |
| ID     | 问题名称                | 内容         | 分值    | 答题人数  | 高分人数  | 平均分    | 最高平均分 | 平均分  |
| T1     | 问题                  | 为什么管理培训不能先 | 70    | 2     | 1     | 35.00  | 35.00 | 0.00 |
| T2     | 问题                  | 如何提高管理培训中心 | 30    | 1     | 1     | 30.00  | 30.00 | 0.00 |

- 单击 ，支持实训任务的基本信息、任务对象、任务时间、任务策略进行单项修改。

## 2.16 配置知识库

此章节介绍知识库相关配置，租户管理员配置知识，以供座席使用参考。

### 2.16.1 概述

知识库是一个非常有价值的知识管理工具，可以帮助企业、组织和个人更好地管理和利用他们的知识资源，从而提高工作效率、改善决策、促进知识共享、提高客户服务和降低成本。

#### 相关介绍

- 栏目：栏目类似于文件夹，用于挂接知识文件。知识采编人员可以按照不同栏目类型、业务状态、业务生效时间等维度创建栏目，并通过树型结构管理栏目结构层次，将知识挂接在不同的栏目下，即可实现知识的分类管理。
- 知识：知识挂接在栏目下，提供在线编辑器进行知识内容的采编。知识类型支持普通知识和问答知识，普通知识支持文字、图表、音视频等内容展示，问答知识仅支持问答组形式的内容展示。
- 扩展属性：知识除了承载内容外，本身也会携带很多属性标签。而不同的行业，不同的企业，标签的定义都不同。
- 咨询表：存放用以支持业务咨询信息的表。座席处理业务时支持查询咨询表内容帮助解决业务需求。

### 2.16.2 管理后台知识

知识采编人员通过后台管理知识的栏目、内容，经过专业审核后发布知识，座席即可以通过前台搜索浏览知识详情。

#### 2.16.2.1 配置栏目

知识采编人员根据业务维度以树形结构管理栏目层次，实现知识的分类管理。


#### 前提条件

- 租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识管理 > 栏目知识”的菜单权限。
- 栏目支持配置扩展属性，扩展属性详情请参考[4管理扩展属性](#)。



#### 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC，选择“知识库 > 知识栏目”。

图 2-637 栏目知识



- 表示当前的名称为栏目，● 表示当前的名称为知识。
- 支持根据“栏目知识名称”、“修改人”、“修改起始时间”、“修改结束时间”、“栏目类型”条件，查询已创建的栏目信息。
- 左侧展示历史栏目及有效期内的正常栏目名称。
  - 正常栏目展示为栏目名称。
  - 历史栏目展示为栏目名称+(历史)。
- 右侧默认展示所选栏目的子栏目及有效期内的知识。

- 转历史：单击 ，展示所选栏目下的历史栏目及过期知识。
- 转正常：单击 ，展示所选栏目下的正常栏目及有效期内的知识。

### 说明

历史栏目不支持转历史、转正常操作。

步骤2 单击 ，进入图2-638基本界面。

### 说明

根栏目下只能挂载栏目，自定义栏目下可挂载子栏目或者知识。

图 2-638 新增栏目


表 2-190 新增栏目参数说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述       |
|---------|---------------|
| 栏目名称    | 必填，长度不超过80个字符 |

| 元素/组件名称             | 元素/组件描述                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 栏目路径                | 当前新增/修改栏目所属路径，不支持修改。                                                                                                                                                                                 |
| 维护群组                | 选择当前栏目支持可维护人员所在群组。                                                                                                                                                                                   |
| 浏览群组                | 选择当前栏目支持可浏览人员所在群组。                                                                                                                                                                                   |
| 栏目类型                | 必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>正常栏目：该类型的栏目及栏目下的知识支持展示在知识库首页。</li><li>历史栏目：该类型的栏目及栏目下的知识不支持展示在知识库首页。</li></ul>                                                                        |
| 是否展示                | “栏目类型”为“正常栏目”时，当前参数必填。<br>栏目发布后是否在知识库主页展示，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>是</li><li>否</li></ul>                                                                                          |
| 有效期开始时间/<br>有效期结束时间 | “栏目类型”为“正常栏目”时，当前参数必填。<br>有效期请与当前浏览器所在时区保持一致。                                                                                                                                                        |
| 过期处理方式              | “栏目类型”为“正常栏目”时，当前参数必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>标识：过期后，修改栏目状态为过期，栏目名称上自动追加加上[过期]</li><li>删除：将栏目删除到回收站。<br/>遵循栏目和子栏目同时删除时，只将父栏目放入回收站的逻辑规则。</li><li>转移至历史栏目：将栏目移至指定的历史栏目下。</li></ul> |
| 转移到历史栏目             | “过期处理方式”为“转移至历史栏目”时，当前参数必填。<br>指定过期的栏目转移的栏目位置。                                                                                                                                                       |
| 概要信息                | 长度不超过256个字符。                                                                                                                                                                                         |
| 栏目下知识是否需要审核发布       | “栏目类型”为“正常栏目”时，当前参数必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>是：当前栏目下的知识发布前需要审核。</li><li>否：当前栏目下的知识支持直接发布，无需审核。</li></ul>                                                                        |
| 是否继承父栏目属性           | “栏目类型”为“正常栏目”时，当前参数必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>是：当前栏目下的子栏目自动继承父栏目的扩展属性。</li><li>否：当前栏目下的子栏目不继承父栏目的扩展属性。</li></ul>                                                                 |
| 扩展属性                | 配置当前栏目的标签属性。<br>单击“选择属性”，选择扩展属性。属性范围为 <a href="#">2.16.2.3 管理扩展属性</a> 中已配置并启用的属性。                                                                                                                    |

**步骤3** 核对信息无误后，单击“提交”，知识栏目新增完成。

**步骤4** (可选) 选择栏目知识下的栏目后, 单击 , 支持删除选择的栏目及栏目下所有的子栏目和知识。

**步骤5** 选择已创建的栏目, 单击 , 参考**步骤2**创建子栏目。

**步骤6** (可选) 右侧页面选择已创建的栏目:

- 单击“修改”, 支持修改栏目的基本信息, 具体请参考**表2-190**, 其中“栏目路径”、“栏目类型”不支持修改。
- 单击“删除”, 删除当前栏目, 移动到回收站。
- 单击“解锁”, 释放被锁定的栏目。

栏目在编辑过程中因页面退出等其他原因导致未保存中断编辑会被锁定, 此时“锁定人”中显示锁定当前栏目的操作员账号。

#### 说明

解锁操作仅支持锁定当前栏目的账号进行操作, 其他账号无权限解锁。

- 单击“彻底删除”, 支持直接删除当前栏目, 栏目不会进入回收站。

#### 说明

彻底删除前请确定当前栏目不再需要, 删除的数据不支持找回。

- 单击“更多”, 下拉选择“移动”, 进入移动操作界面, 选择当前栏目需要移动的位置, 单击“提交”, 修改栏目所在位置。
- 单击“更多”, 下拉选择“修改属性”, 进入批量修改栏目知识属性页面, 修改“是否展示”、“有效期开始时间”、“有效期结束时间”的属性值。
- 单击“更多”, 下拉选择“排序”, 根据需要选择“上移”、“下移”、“置顶”操作, 或者单击“调整至”, 选择目标栏目, 调整至目标栏目之前或之后。

----结束

## 2.16.2.2 采编知识

知识采编人员在知识栏目配置完成后, 配置知识采编, 设置知识种类, 完善知识内容。

### 前提条件


- 租间开通了知识库的特性功能, 操作员具有“知识库 > 知识管理 > 栏目知识”的菜单权限。
- 当前租户下已经存在配置完成的栏目。
- 知识支持配置扩展属性, 扩展属性详情请参考**4管理扩展属性**。

### 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC, 选择“知识库 > 知识 > 栏目”。



图 2-639 知识列表



- 表示当前的名称为栏目，●表示当前的名称为知识。
- 支持根据“栏目知识名称”、“修改人”、“修改起始时间”、“修改结束时间”、“栏目类型”、“知识类型”、“知识状态”条件，查询已创建的知识信息。

其中，“栏目类型”选择“知识”时，支持配置“知识类型”、“知识状态”条件。

- 左侧展示历史栏目及有效期内的正常栏目名称。
  - 正常栏目展示为栏目名称。
  - 历史栏目展示为栏目名称+(历史)。
- 右侧默认展示所选栏目的子栏目及有效期内的知识。

– 转历史：单击 ，展示所选栏目下的历史栏目及过期知识。

– 转正常：单击 ，展示所选栏目下的正常栏目及有效期内的知识。

### 📖 说明

历史栏目不支持转历史、转正常操作。

**步骤2** 选择已创建的栏目，右侧单击“新增知识”，进入知识采编页面。

**步骤3** 配置知识内容。

1. 配置知识基本信息。

图 2-640 知识基本信息


The screenshot shows a form titled '知识基本信息' (Knowledge Basic Information) with the following fields and options:

- 知识名称** (Knowledge Name): A text input field.
- 知识路径** (Knowledge Path): A text input field with the value '/栏目知识1'.
- 浏览群组** (Browse Group): A dropdown menu with the value '维护群组, 管理群组, 维护群组2'.
- 知识类型** (Knowledge Type): Radio buttons for '普通知识' (General Knowledge) and '问答知识' (Q&A Knowledge).
- 是否展示** (Display): Radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No).
- 有效期开始时间** (Validity Start Time): A date/time picker with the value '2023-08-01 19:27:59'.
- 有效期结束时间** (Validity End Time): A date/time picker with the value '2024-08-01 19:28:00'.
- 过期处理方式** (Expiry Handling): Radio buttons for '标识' (Mark), '删除' (Delete), and '转移到历史栏目' (Move to History).
- 关键字** (Keywords): A text input field with the note '多个关键字用逗号分隔'.
- 关联知识** (Related Knowledge): A section with a plus icon for adding related knowledge.
- 发布方式** (Release Method): Radio buttons for '直接发布' (Direct Release) and '审核发布' (Review Release).
- 附件** (Attachments): A section with a plus icon for adding attachments.

At the bottom right, there are buttons for '保存进入下一步' (Save and Go to Next Step) and '关闭' (Close).


表 2-191 新增知识参数说明


| 参数名称            | 参数说明                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知识名称            | 必填，长度不超过80个字符。                                                                                                                                                                           |
| 知识路径            | 当前新增/修改知识所属路径，不支持修改。                                                                                                                                                                     |
| 浏览群组            | 选择当前知识支持可浏览人员所在群组。                                                                                                                                                                       |
| 知识类型            | 必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>普通知识：支持使用编辑器提供文本、表格、图片、音视频等知识内容的编辑与格式设置功能。</li> <li>问答知识：内容至少一问一答，一个问题可以有多个答案。</li> </ul>                                                |
| 是否展示            | 必填，知识发布后是否在知识库主页展示，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>是</li> <li>否</li> </ul>                                                                                                  |
| 有效期开始时间/有效期结束时间 | 必填，有效期请与当前浏览器所在时区保持一致。                                                                                                                                                                   |
| 过期处理方式          | 必填，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>标识：过期后，“知识状态”更新为“过期”，“知识名称”展示为知识名称+[过期]。</li> <li>删除：将栏目删除到回收站。遵循栏目和子栏目同时删除时，只将父栏目放入回收站的逻辑规则。</li> <li>转移至历史栏目：将栏目移至指定的历史栏目下。</li> </ul> |

| 参数名称    | 参数说明                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转移到历史栏目 | “过期处理方式”为“转移至历史栏目”时，当前参数必填。<br>指定过期的知识转移的栏目位置。                                                  |
| 概要信息    | 长度不超过256个字符。                                                                                    |
| 关键字     | 用于前台通过关键字搜索知识内容，多个关键字以英文分号分开。                                                                   |
| 关联知识    | 最多支持关联20个已发布的知识。                                                                                |
| 发布方式    | 必填，取值范围：<br>- 直接发布：无需二次审核直接发布到知识库首页。<br>- 审核发布：需要审核员审核通过后发布知识，保证知识内容准确、安全。                      |
| 审核人     | “发布方式”为“审核发布”时，当前参数必填。                                                                          |
| 附件      | 单击  ，选择本地文件上传。 |

2. 核对信息无误后，请根据需求选择以下操作：
  - 单击“关闭”，取消创建知识。
  - 单击“保存进入下一步”，创建知识并进入知识内容配置页面。
3. 配置知识内容。
  - 配置普通知识内容：  
“知识类型”选择“普通知识”时，参考以下内容进行配置。  
普通知识支持使用编辑器，提供文本、表格、图片、音视频等知识内容的编辑与格式设置功能。

图 2-641 普通知识内容






- ：插入/编辑多媒体。不支持本地视频上传。
  - 普通：配置多媒体信息地址，设置宽高。多媒体信息地址为可以下载的媒体资源地址。



- 内嵌：配置多媒体内嵌代码。
- 高级：配置多媒体代替地址和封面(图片地址)。多媒体代替地址为可以下载的媒体资源地址，封面使用可预览图片的地址。



- ：插入特殊符号，包含货币、文字、引用、数学、拉丁语扩充、符号、箭头类型的符号，以供使用。
- ：预览，可以在编辑知识内容过程中，提前预览该知识在知识主页中的展示效果。
- ：内容模板，引用已发布的[内容模板](#)。

#### 说明

- 使用内容模板后，自主编辑的内容会被覆盖，请谨慎操作。
- 使用内容模板后，展示内容模板相关的编辑规范。编辑规范窗口支持移动和收起操作，不支持关闭编辑规则窗口。



- 配置问答知识内容：

“知识类型”选择“问答知识”时，参考以下内容进行配置。

问答知识以一问一答的形式简洁的展示知识内容，仅支持文本格式。一个问题支持一个或多个答案，一个问答知识支持一个或多个问答组。

图 2-642 问答知识内容

- 增加问答：单击可以添加多个问答组。
  - 删除问答：存在多个问答组时，支持删除多余问答组内容。最少必须有一个问答组。
  - 上移/下移：支持问答组排序。
  - 问题：必填，长度不超过500个字符。
  - 答案：必填，长度不超过500个字符。
  - 增加答案/删除答案：一个问题支持一个或多个答案内容，一个问题最少必须有一个答案。
4. 核对信息无误后，请根据需求选择以下操作：
- 单击“提交”，知识采编完成，“知识状态”为“发布”状态。
  - 单击“上一步”，返回知识信息页面。
  - 单击“保存进入下一步”，进入知识扩展信息配置页面。
  - 单击“关闭”，保存当前知识内容，“知识状态”为“新建”状态。
5. 配置知识扩展信息。

图 2-643 知识扩展信息

- 是否继承父栏目属性：必填，选择是否继承父栏目的扩展属性。
- 添加属性：单击选择已配置的扩展属性，扩展属性详情请参考[2.16.2.3 管理扩展属性](#)。

已配置的扩展属性支持以下操作：

- 单击“删除属性”，删除不需要的扩展属性。
- 单击“上移”、“下移”，选择属性展示位置。

6. 核对信息无误后，请根据需求选择以下操作：

- 单击“关闭”，保存当前知识内容，“知识状态”为“新建”状态。
- 单击“提交”，知识采编完成，“知识状态”为“发布”状态。

**步骤4**（可选）选择已创建的知识：

- 单击“修改”，支持修改知识的基本信息，具体请参考[表2-191](#)，其中“知识路径”、“知识类型”不支持修改。
- 单击“删除”，删除当前知识，移动到回收站。
- 单击“解锁”，释放被锁定的知识。

知识重新编辑提交后或者在编辑过程中因页面退出等其他原因导致未保存中断编辑会被锁定，此时“锁定人”中显示锁定当前知识的操作员账号。

**说明**

解锁操作仅支持锁定当前栏目的账号进行操作，其他账号无权限解锁。

- 单击“彻底删除”，支持直接删除当前知识，知识不会进入回收站。

**说明**

彻底删除前请确定当前知识不再需要，删除的数据不支持找回。

- 单击“更多”，下拉选择“移动”，进入移动操作界面，选择当前知识需要移动的位置，单击“提交”，修改知识所在位置。
- 单击“更多”，下拉选择“发布”，批量发布新建的知识。
- 单击“更多”，下拉选择“复制”，进入知识副本编辑页面，知识采编详情请参考[步骤3](#)。
- 单击“更多”，下拉选择“修改属性”，进入批量修改知识属性页面，修改“是否展示”、“有效期开始时间”、“有效期结束时间”的属性值。
- 单击“更多”，下拉选择“排序”，根据需要选择“上移”、“下移”、“置顶”操作，或者单击“调整至”，选择目标位置，调整至目标知识之前或之后。

**步骤5**（可选）比较知识：仅限两个普通知识进行内容比较操作。

知识比较操作请选择以下一种即可：




- 勾选两个普通知识，单击 ，进入知识比较页面。
- 单击 ，进入待选知识页面，勾选普通知识到比较列表中，单击 ，进入知识比较页面。

图 2-644 选择比较知识



----结束

### 2.16.2.3 管理扩展属性

通过扩展属性为知识添加标签，方便用户快速定位知识。

#### 前提条件

租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识管理 > 知识扩展属性”的菜单权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 知识扩展属性”。

图 2-645 知识扩展属性



**步骤2** 单击“新增”，进入新增扩展属性界面。

**图 2-646** 新增扩展属性



The screenshot shows a modal dialog titled "新增扩展属性" (Add Extension Attribute). It features a dark grey header bar with a close button (X) on the right. The main content area is white and contains two input fields. The first field is labeled "属性标题" (Attribute Title) and is empty. The second field is labeled "输入方式" (Input Method) and has a dropdown arrow on the right. Below the input fields, there are two buttons: "取消" (Cancel) in a light grey box and "保存" (Save) in a blue box.

- 属性标题：必填，长度不超过50个字符。
- 输入方式：必填，取值范围：文本输入、下拉列表、单选框、复选框。

**📖 说明**

扩展属性的输入方式确定后不支持修改更新。

**步骤3** 单击“保存”，扩展属性配置完成。

**步骤4** 配置扩展属性详情。

“输入方式”为“下拉列表”、“单选框”、“复选框”时，支持配置扩展属性字典值。

1. 选择新增的扩展属性，操作栏中单击“详情”，进入扩展属性详情页面。



图 2-647 扩展属性详情

### 扩展属性详情

属性标题  
增值业务

输入方式  
下拉列表

新增

| 字典值   | 操作       |
|-------|----------|
| 彩铃    | 删除 下移    |
| 流量畅想包 | 删除 上移 下移 |
| 夜间流量包 | 删除 上移    |

取消 保存

2. 单击“新增”，根据需求新增属性字典值。扩展属性至少要有字典值。
3. 字典值为必填项，长度不超过100个字符。
4. （可选）单击删除支持删除多余的字典值。单击“上移”、“下移”，支持字典值排序。
5. 配置完成后，单击“保存”，扩展属性配置完成。

**步骤5** 选择详情配置完成的扩展属性，操作栏中单击“启用”，更新状态为启用。

启用状态下的扩展属性支持被栏目和知识引用。

**步骤6** （可选）其他操作。

- 新创建的扩展属性状态默认为草稿状态，单击“编辑”支持修改扩展属性基本信息，单击“删除”支持删除扩展属性。
- 启用后的扩展属性，单击“停用”，更新状态为停用，此时的扩展属性不支持栏目和知识的引用。  
启用后的扩展属性不支持修改，扩展属性详细仅支持查看。

- 停用后的扩展属性，单击“启用”，更新状态为启用，支持重新启用扩展属性。

----结束

## 2.16.2.4 审核知识

为保证知识内容的正确性，支持知识的发布、更新走知识审核流程，通过审核人员对知识的操作进行把关，降低知识出现错误的风险。

### 前提条件

- 租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识审核 > 知识审核”的菜单权限。
- 当前用户存在待审核的任务。

### 操作步骤

**步骤1** 以审核员角色登录AICC，选择“知识库 > 知识审核”。

默认展示所有待审核的知识，您可以根据条件选择知识名称、提交人、任务起始时间、任务截止时间查询知识，也可以直接选择展示的知识进行审核。

图 2-648 知识审核




**步骤2** 单击“待办审核”，查看待审核知识列表。

**步骤3** 选择要审核的知识，单击“知识名称”，进入审核界面。

审核知识详情，下拉页面底部，输入审核备注，单击“通过”或者“驳回”，确认审核结果。


图 2-649 审核知识



**步骤4** （可选）批量勾选待审核的知识，单击“批量审核通过”或者“批量审核驳回”。

确认界面中，输入审核原因，单击“确认”，完成知识审核。

图 2-650 批量审核



**步骤5** (可选) 单击“我提交的审核”，查看当前账号提交的审核知识列表。

- 我提交的审核知识支持根据知识名称、提交人、任务起始时间、任务截止时间、审核状态查询知识信息。
- 单击名称，支持查看当前账号提交的知识详情。

----结束


## 后续操作

**步骤1** 选择“知识库 > 审核记录”，查看知识审核记录。

### 📖 说明

知识审核查询功能需要操作员具有“知识库 > 知识审核 > 审核记录”的菜单权限。


图 2-651 审核记录



支持根据“知识名称”、“审核状态”、“任务起始时间”、“任务截止时间”、“提交人”、“审核人”进行查询数据操作。

**步骤2** 选择审核记录，单击“名称”，支持查看知识详情以及审核流程。

图 2-652 审核详情



----结束

## 2.16.2.5 管理回收站

知识库提供了回收站功能，支持删除栏目和知识时，选择删除到回收站中，避免误操作造成数据丢失。


### 前提条件

- 租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识管理 > 回收站”的菜单权限。
- 栏目和知识删除时选择的是“删除”。如果选择的是“彻底删除”，被删除的栏目和知识不会存在于回收站中。

### 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC，选择“知识库 > 回收站”。

图 2-653 回收站



支持根据“栏目知识名称”、“栏目知识类型”、“删除起始时间”、“删除结束时间”查询已删除的栏目和知识。

**步骤2** 批量选择需要操作的栏目或知识，单击“恢复”，恢复已删除的栏目或者知识到栏目管理页面中。

**步骤3** 批量选择需要操作的栏目或知识，单击“删除”，彻底删除选择的栏目或知识。

**步骤4** 单击“清空回收站”，一键清空所有删除的栏目和知识。

#### 📖 说明

删除操作与清空回收站操作会彻底删除栏目和知识数据，请谨慎操作。

----结束

## 2.16.2.6 管理知识版本

知识历史版本用于标识知识的维护记录，知识采编人员通过系统中记录的版本可以对知识的历史版本进行管理维护

### 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC，选择“知识库 > 知识 > 栏目”。

- 栏目不支持历史版本功能。
- 单击知识的“当前版本”，支持查看最新版本的知识，“发布版本”表示当前知识的历史版本次数。

**步骤2** 选择已发布的知识，单击“发布版本”，进入知识历史版本管理页面。

图 2-654 历史版本管理



**步骤3** （可选）单击“名称”，支持查看历史版本知识的详情。

**步骤4** 选择历史版本知识，单击“恢复”，进入新版本知识配置页面，当前版本自动改为历史版本。

**步骤5** （可选）历史版本知识支持以下操作：

- 单击“删除”，支持删除历史版本知识。
- 选择不同版本的知识，单击“比较”，支持对比不同版本的知识内容。

----结束

## 2.16.2.7 管理内容模板

普通知识的内容编辑器中支持使用内容模板，快速引用模板配置的内容，方便知识采编。

## 前提条件

租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 模板管理 > 内容模板”的菜单权限。

## 操作步骤

**步骤1** 以知识采编员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 内容模板”，进入内容模板管理界面。

图 2-655 内容模板管理




支持根据“模板名称”、“模板状态”、“修改人”、“修改起始时间”、“修改结束时间”查询内容模板数据。

**步骤2** 新增内容模板。

内容模板新增方式请根据需求自行选择：

- 逐条新增：
  - a. 单击“新增”，进入新增模板界面，配置模板信息。


图 2-656 新增内容模板



- 模板名称：必填，长度不超过80个字符。
- 模板状态：必填，新增模板的状态仅支持草稿状态和启用状态。

- 模板描述：长度不超过400个字符。
  - 模板内容：配置请参考[配置普通知识内容](#)。
  - 编辑规范：明确普通知识引用内容模板时的编辑要求。
- b. 单击“保存”，内容模板新增完成。
- 批量导入：
    - a. 单击导入，进入内容模板导入界面。

图 2-657 导入模板

- b. 单击“下载导入模板”，下载模板文件到本地。
- c. 编辑文件内容，完成后保存文件。
- d. 单击 ，上传模板文件。
- e. 配置“导入方式”，同名覆盖表示上传的内容模板会覆盖更新同名的内容模板，直接新建表示上传的内容模板直接新建，不覆盖旧的模板。
- f. 单击确定，批量创建内容模板。

### 步骤3 （可选）已创建的内容模板支持以下操作：

- 批量选择内容模板，单击“删除”，支持批量删除内容模板。
- 批量选择内容模板，单击“导出”，支持导出模板文件到本地。
- 选择已创建的内容模板，单击“修改”，修改模板内容。此时的“模板状态”支持选择“废弃”状态。
- 选择已创建的内容模板，单击“删除”，支持逐条删除内容模板。
- 选择已创建的内容模板，单击复制，新增一条相同内容的内容模板至编辑页面。此时“模板名称”变为“\*-副本”，“模板状态”变为“草稿”。副本模板配置请参考[逐条新增](#)。

----结束

## 后续操作

内容模板支持导入导出，每次支持最多10条模板内容操作。

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 内容模板”，进入内容模板管理界面。

**步骤2** 单击“导入”，进入文件选择界面。

图 2-658 导入模板

导入模板

\* 文件名

提示: 重复上传相同文件, 更改文件名或切换文件上传  
1.只能上传.xlsx文件; 2.文件最大支持20M; 3.最多只能导入10条数据

\* 导入方式  
 同名覆盖  直接新建

[下载导入模板](#)

**步骤3** 选择模板数据文件，单击“确定”，上传文件。

### 说明

导入前可先下载导入模板文件，按照规定格式编辑模板内容，然后上传文件。

----结束

## 2.16.3 管理前台知识

知识库提供知识的查询与浏览，支持座席人员根据业务需求查询相关资料，提高座席服务效率。

### 2.16.3.1 知识库主页

知识库主页主要用来给座席人员进行知识的查询操作，座席人员可以通过关键字进行知识的检索。

## 前提条件


租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识应用 > 知识库首页”的菜单权限。



## 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录AICC，选择“知识库 > 知识库主页”。

图 2-659 知识库主页



- **我的历史**：展示所有当前账号查看过的知识内容，倒序展示，右侧时间为查看当前知识时间。
- **快捷访问**：展示所有当前账号收藏的知识内容，顺序展示，右侧时间为收藏时间。
- **点击榜**：展示所有点击过的知识内容，根据浏览次数倒序展示，右侧时间为最后更新时间。  
浏览次数请从知识详情中查看。

**步骤2** 搜索知识。

知识库中的知识查询方式支持以下两种：




- 顶部输入框输入关键字，单击 ，查询需要的知识。  
根据输入的内容适配知识名称、知识内容、知识关键字，查询结果中适配的关键字标红显示。
- 单击“高级搜索”，进入高级搜索页面。  
支持根据关键字、栏目名称、知识类型、更新开始时间、更新结束时间，查询需要的知识，查询结果中适配的关键字标红显示。

图 2-660 高级搜索



- 步骤3 顶部单击 **知识库**，刷新知识库首页，返回图2-659。
- 步骤4 左侧单击栏目名称，右侧展示所选栏目下的子栏目与知识信息。

图 2-661 栏目知识







- 名称：  表示当前为栏目，  表示当前为知识。
- 子栏目下如果存在知识，表示为栏目名称+(知识数量)。单击子栏目名称，支持查看子栏目下的栏目和知识内容。
- 选择栏目名称右侧 ，展示该栏目下的子栏目。

图 2-662 子栏目




- 展示和排序：“按序号”，“按名称”，“点击量”和“时间”，单击 ，选择顺序或者倒叙排序。

步骤5 选择知识，单击“知识名称”，进入查看知识详情。

图 2-663 知识详情



步骤6 单击  添加收藏，收藏当前知识到个人收藏夹中。

----结束

### 2.16.3.2 管理收藏夹

收藏夹用于座席保存需要的知识，方便座席快捷访问知识内容。


#### 前提条件

- 租间开通了知识库的特性功能，操作员具有“知识库 > 知识应用 > 收藏夹”的菜单权限。

#### 操作步骤

步骤1 以座席角色登录AICC，选择“知识库 > 收藏夹”。

图 2-664 收藏夹



#### 说明

收藏夹页面中左侧的收藏夹栏目树可以展开，最多支持3层目录结构。


步骤2 单击 ，新增收藏夹目录。

图 2-665 新增目录

新增目录对话框，包含输入框和确认/取消按钮。


新增目录

目录名称

取消 确认

目录名称：必填，长度不超过80个字符。

**步骤3** 单击“确认”，创建收藏夹目录。

**步骤4** （可选）选择已创建的收藏夹目录，单击, 删除多余的收藏夹目录。

#### 说明

删除收藏夹目录的同时会删除目录下所有收藏的知识，删除时需谨慎处理。

**步骤5** 选择收藏夹，右侧展示当前收藏夹下所有知识。

- 单击“名称”，查看收藏的知识详情。
- 单击“编辑”，修改收藏夹中显示的知识名称。
- 单击“删除”，取消当前知识的收藏记录。

----结束

## 2.16.4 管理咨询表

咨询表，即存放用以支持业务咨询信息的表。座席处理业务时支持查询咨询表内容帮助解决业务需求。


### 2.16.4.1 管理咨询表模板

咨询表模板类似于数据表的表结构，用于创建咨询表数据时引用。

#### 前提条件


- 租间开通APPCube的特性功能，完成APPCube功能对接。开通了知识库的特性功能。
- 操作员具有“知识库 > 知识管理 > 咨询表设置”以及“渠道配置 > 呼叫中心配置 > 业务引导配置”的菜单权限。
- 自定义咨询表字段值。
  - a. 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 咨询表模板”。
  - b. 单击“配置”，进入APPCube侧进行咨询表配置。

图 2-666 业务配置中心



- c. 选择“流程配置 > 业务模型”，进入咨询表列表界面。

图 2-667 业务模型界面



- d. 咨询表为预置表，默认存在两个字段。选择需要新增字段的咨询表，单击“新建”，配置新增字段值。
- e. 根据页面提示选择字段类型、配置字段详情。其中字段名称会根据标签内容自动填充，也支持修改。
- f. 单击“下一步”，保存新增字段值。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 咨询表模板”，打开咨询表模板管理界面。

图 2-668 咨询表模板列表



咨询表支持自定义字段，单击“配置”进行咨询表字段设置，具体可参考[前提条件](#)。

**步骤2** 单击“新增”，打开新增模板页面，配置咨询表模板。

图 2-669 新增咨询表模板



- “模板名称”：必填，咨询表模板的名称。
- “对应咨询表”：必填选择需要的咨询表。
- “模板状态”：必填，咨询表模板的所属状态。取值范围：
  - 草稿：每个咨询表支持创建多个草稿状态的咨询表模板。
  - 启用：每个咨询表只支持创建一个启用状态的咨询表模板。
- 模板描述：咨询表模板的描述说明。
- 对应咨询表字段列表：选择对应咨询表后自动生成。

**步骤3** 选择一个字段，单击“修改”，打开编辑扩展属性界面，配置咨询表字段扩展属性。

图 2-670 编辑扩展属性

### 编辑扩展属性 ✕

字段名称  
id

显示名称  
记录 ID

是否显示  
是

是否搜索条件  
是

是否匿名化  
否

取消 保存

- 字段名称：只读。
- 显示名称：只读。
- 是否显示：咨询表字段列表展示时，是否展示该字段内容。
- 是否搜索条件：咨询表字段列表展示时，是否作为查询条件展示。
- 是否匿名化：咨询表字段列表展示时，是否选择匿名化展示。涉及个人数据和敏感数据的字段请选择匿名化展示。

**步骤4** 单击“保存”，配置扩展属性完成，返回新增模板页面。

**步骤5** （可选）咨询表字段支持修改展示位置，选择字段，单击“上移”、“下移”更新字段展示位置。

**步骤6** 单击“保存”，完成咨询表模板创建。

----结束

## 后续操作

选择已创建的咨询表模板，支持以下操作：

- 单击“删除”，可批量删除咨询表模板。
- 单击“修改”，可修改除对应咨询表外的其他模板配置内容，模板状态支持更新为废弃状态。


### 2.16.4.2 管理咨询表数据

租户管理员支持配置咨询表数据内容。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 知识库管理 > 咨询表管理”，进入咨询表管理页面。
- 左侧展示启用状态的咨询表模板列表。
  - 右侧展示咨询表数据内容。默认展示100条数据。

图 2-671 咨询表管理



**步骤2** 选择需要配置的咨询表模板，右侧单击 **新增**，进入新增咨询表数据页面。




**步骤3** 输入咨询表对应字段数据值，单击“保存”，完成咨询表数据配置。



图 2-672 新增咨询表数据

---结束

## 后续操作

- 按条件管理咨询表数据：
  - 单击 ，增加查询条件，最多支持新增10条查询条件。
  - 选择查询条件，单击 ，支持删除查询条件。
  - 配置查询条件，单击“按条件删除”，支持按特定条件删除字段数据值。
  - 配置查询条件，单击“查询”，支持按条件查询字段数据值。
  - 单击“重置”，支持一键清空条件内容。
- 选择已配置的数据值，单击 ，支持批量删除。
- 已配置的数据值：
  - 单击“删除”，支持逐条删除字段数据值。
  - 单击“修改”，支持更新字段数据值内容。

### 2.16.4.3 搜索咨询表

座席在处理业务过程中遇到无法解答的业务内容，支持查询咨询表内容帮助解决业务问题。


## 前提条件

租间开通知识库的特性功能，操作员具有“搜索咨询表”的菜单权限。

## 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录AICC，选择“知识库 > 搜索咨询表”，进入搜索界面。

图 2-673 搜索咨询表



- 左侧展示启用状态的咨询表模板。
- 右侧展示咨询表模板中所有的数据值。

**步骤2** 选择咨询表获取表数据。

**步骤3** 单击“普通搜索”，进入普通搜索页面。

输入搜索条件，单击查询，查询对应条件下的咨询表数据值。

**步骤4** 单击智能搜索，进入智能搜索页面。

智能搜索只支持关键字查询，查询咨询表数据值中所有包含文本、数值类型的数据值内容，支持模糊查询。

----结束

## 2.17 配置公共资源

### 2.17.1 修改策略信息

租户管理员可直接修改租间中的座席呼叫策略，无需再联系运维人员，修改的策略信息包括：呼叫分配方式、休息排队策略、座席久不应答呼叫是否释放、座席久不应答呼叫是否示忙。

#### 前提条件

无

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 租户信息”，进入租间基本信息页签。


**步骤2** 在“策略信息”中，单击“”，进入编辑模式。

图 2-674 修改策略信息界面

**编辑策略信息** ×

呼叫分配方式  最佳分配  平均分配  技能多者优先分配

休息排队策略  先申请者优先休息  当天休息时间比例少者优先休息

座席久不应答呼叫是否释放

座席久不应答呼叫是否示忙

**步骤3** 根据表2-192，修改策略信息。

表 2-192 策略信息参数说明

| 参数名称   | 参数说明     | 取值范围                                                                                                           |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼叫分配方式 | 选择呼叫分配方式 | <ul style="list-style-type: none"><li>最佳分配</li><li>平均分配</li><li>技能多者优先分配</li></ul> 缺省值：最佳分配<br>参数说明请参见：表 2-193 |







| 参数名称         | 参数说明           | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 休息排队策略       | 选择休息排队策略       | <ul style="list-style-type: none"><li>先申请者优先休息：当有休息名额时，系统将根据“谁先申请休息谁优先休息”的原则，判断当前哪位业务代表休息。</li><li>当天休息时间比例少者优先休息：当有休息名额时，系统将根据“当天休息时间比例少者优先休息”的原则，判断当前哪位业务代表休息。<br/>当天休息时间比例=(当天历史签入周期的休息时长+当前签入周期的休息时长)/(当天历史签入周期的签入时长+当前签入周期的签入时长)</li></ul> 缺省值：先申请者优先休息                                                                       |
| 座席久不应答呼叫是否释放 | 选择座席久不应答呼叫是否释放 | <ul style="list-style-type: none"><li>：否</li><li>：是</li></ul> 缺省值：  |
| 座席久不应答呼叫是否示忙 | 选择座席久不应答呼叫是否示忙 | <ul style="list-style-type: none"><li>：否</li><li>：是</li></ul> 缺省值：  |

表 2-193 呼叫分配方式说明

| 呼叫分配方式   | 如何理解                                                                      | 场景举例                                                                                                                                         | 如何处理                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 最佳分配     | 采用此方式时，呼叫优先被分配给满足呼叫技能需求且技能最少的业务代表。<br>当有多个满足要求的业务代表时，系统随机地将呼叫分配给一个业务代表处理。 | 某虚拟呼叫中心在某时刻，有下列三个空闲业务代表： <ul style="list-style-type: none"> <li>业务代表A：拥有技能1、技能2</li> <li>业务代表B：拥有技能1</li> <li>业务代表C：拥有技能1、技能2、技能3</li> </ul> | 技能队列1中最先被服务的呼叫优先分配给业务代表B。     |
| 平均分配     | 采用此方式时，系统根据业务代表空闲程度轮流地将呼叫分配给空闲时间最长的业务代表处理。                                |                                                                                                                                              | 技能队列1中最先被服务的呼叫分配给空闲时间最长的业务代表。 |
| 技能多者优先分配 | 采用此方式时，呼叫优先被分配给满足呼叫技能需求且技能最多的业务代表。<br>当有多个满足要求的业务代表时，系统随机地将呼叫分配给一个业务代表处理。 |                                                                                                                                              | 技能队列1中最先被服务的呼叫优先分配给业务代表C。     |

**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

---结束

## 2.17.2 查看对接参数

对接参数即本租间的AK/SK鉴权信息，当租户通过API接口管理平台调用AICC时，可以使用AK/SK来获取Token。

### 前提条件

已联系运营人员获取了对接参数。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 租户信息”，进入租间基本信息页签。

**步骤2** 选择“对接参数”项，查看API Fabric标识。

### 对接参数

API Fabric 标识 `1000010-0071-1110-0000-000000000003`

[下载SK](#) [重置SK](#)

**步骤3** (可选)单击“下载SK”，可下载SK至本地。单击“重置SK”，输入当前用户密码后，可重置SK。

#### 说明

- SK信息只能下载一次，若超过一次则提示用户重置SK。
- 重置SK，输入当前用户密码错误三次则会锁定当前用户10分钟，请10分钟后重试重置SK。

----结束

## 后续操作

单击下载SK，可下载SK至本地。

单击重置SK，输入当前用户密码后，可重置SK。

#### 说明

- SK信息只能下载一次，若超过一次则提示用户重置SK。
- 重置SK，输入当前用户密码错误三次则会锁定当前用户10分钟，请10分钟后重试重置SK。

## 2.17.3 配置参数

租户管理员可以对租户参数进行配置，以控制系统的运行方式和系统的功能规则。参数的详细说明可参考“描述”栏中的内容理解。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”，打开参数管理页面。

图 2-675 参数配置



表 2-194 租户参数说明

| 参数名称   |      | 描述                  |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一公共配置 | 公共类  | 是否启用页面水印            | 是否启用页面水印。                                                                                                                                                                                                      |
|        |      | 用户号码匿名化规则           | 用户号码匿名化规则。可选：中间4位匿名化；只保留后4位。                                                                                                                                                                                   |
|        |      | 页面水印字符              | 页面水印字符。                                                                                                                                                                                                        |
|        |      | 是否启用文件水印            | 是否启用文件水印。<br>水印展示包括以下几个导出文件： <ul style="list-style-type: none"> <li>外呼结果导出文件、通话记录导出文件支持展示水印。</li> <li>接触记录导出文件支持展示水印。</li> <li>录音质检导出文件支持展示水印。</li> </ul>                                                      |
|        |      | 文件水印字符              | 文件水印具体展示内容。                                                                                                                                                                                                    |
|        |      | 导出数据是否设置压缩文件密码      | 取值范围：是，否；默认为是。                                                                                                                                                                                                 |
| 接续管理   | 呼叫控制 | 座席电话显示号码策略          | 座席电话来电显示号码策略。可选：显示系统主叫；显示客户号码。                                                                                                                                                                                 |
|        |      | 质检员是否接听来话           | 质检员是否接听来话。可选：不接听来话；接听来话。                                                                                                                                                                                       |
|        |      | Web是否集成控制OpenEye软电话 | Web是否集成控制OpenEye软电话。<br>可选：否；是。<br>实现该功能，租户本地需要安装OpenEye。                                                                                                                                                      |
|        |      | 座席应答方式              | 座席应答方式。可选：座席自配置；统一自动接听；统一手动接听。                                                                                                                                                                                 |
|        |      | 座席手动拒接后呼叫处理         | 座席手动拒接后呼叫处理。可选：呼叫回原队列、座席示忙；呼叫释放、座席空闲。                                                                                                                                                                          |
|        |      | Web集成OpenEye视频画面配置  | Web集成OpenEye视频画面配置，Web开启集成控制OpenEye软电话才有效。配置值如括号中的内容(0,0,800,380,PiP,Fit)。(0,0)标识视频位置X坐标和Y坐标，屏幕左上角为坐标原点；(800,380)标识窗口宽度和高度；PiP标识视频画面排列配置，可选PiP：画中画，SbS：并列；Fit标识视频画面展示模式，可选Fit：视频原比例适配窗口两边留黑，Cut：视频原比例充满窗口裁剪画面。 |

| 参数名称 |                  | 描述                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 视频录制模式           | 视频录制模式。可选：三方画面等大；客户画面最大；座席画面最大；第三方画面最大                                                                                                                                                      |
| 座席状态 | 通话结束后座席状态        | 通话结束后座席自动进入的状态。可选：空闲态；整理态。                                                                                                                                                                  |
|      | 签入后的座席状态         | 签入后座席自动进入的状态。可选：空闲态；整理态；示忙态。                                                                                                                                                                |
|      | 座席休息超时是否强制结束休息   | 座席休息超时是否强制结束休息。可选：否；是                                                                                                                                                                       |
|      | 座席休息超时给主管发送站内信模板 | 座席休息超时给主管发送站内信模板，请配置为站内信通知模板ID。若未配置，座席休息超时将不发送站内信通知给主管                                                                                                                                      |
|      | 座席签入技能方式         | 座席签入技能方式。修改参数后刷新页面使配置生效。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>若租户级参数“座席签入技能方式”值为“座席自配置”，取决于座席级参数“座席签入技能方式”值。</li> <li>若租户级参数“座席签入技能方式”值为“统一自动”或“统一指定”，则直接取决于此参数值。</li> </ul> |
|      | 日志跟踪             | 需要输出日志的座席工号                                                                                                                                                                                 |
|      | 座席输出日志的级别        | 座席接续操作输出日志的级别。                                                                                                                                                                              |
| 接触记录 | 允许查询接触记录的时间跨度    | 允许查询接触记录的时间跨度，默认为7天。                                                                                                                                                                        |
|      | 接触记录消息查询提前天数     | 接触记录消息查询提前天数，默认为7天。                                                                                                                                                                         |
|      | 接触记录是否存储随路数据     | 接触记录是否存储关联随路数据，若选择存储则dynamics集成接续的接触记录可携带上一次呼叫的随路数据进行回呼。可选值：否；是，默认为否。                                                                                                                       |
|      | 来电原因配置有效天数       | 输入范围为整数数字。默认为0。配置的天数内的历史接触记录可以补记或修改来电原因。0表示不限制，可以为任何时期的历史接触记录补记或修改来电原因。<br><b>说明</b><br>此参数配置具体值根据来电原因的分析统计的数据获取时间来决定。                                                                      |



| 参数名称   |       | 描述                  |                                                                                          |
|--------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | 下载录音是否需要加解密         | 若配置为是，则接触记录和外呼结果中下载录音文件需要设置解压密码。若配置为否，则直接下载即可                                            |
|        | 座席工作台 | 随路数据是否展示            | 随路数据是否展示。可选：不展示；展示。                                                                      |
|        |       | 会议链接短信模板            | 发送会议链接时使用的短信模板，模板必须要有变量Meeting_URL。                                                      |
|        |       | 是否展示统一接触客户信息        | 是否展示统一接触客户信息。可选：不展示；展示。                                                                  |
|        |       | 座席VRC本地监听端口         | 座席VRC本地监听端口用于质检员发起屏检连接使用。<br>端口范围：1-65535<br>缺省值：6600                                    |
|        |       | VRC WebSocket端口     | VRC客户端Websocket连接端口，使用openeye时需要修改此参数与VRC客户端侧配置的端口相同。<br>端口范围：1-65535<br>缺省值：7684        |
| 服务渠道配置 | 公共类型  | 是否开启系统默认欢迎语（除邮件渠道外） | 是否开启系统默认欢迎语（除邮件渠道外）。                                                                     |
|        |       | 座席并发处理多媒体会话数        | 座席并发处理多媒体会话数。                                                                            |
|        |       | 第三方接口调用失败率统计周期      | 默认值为5，范围为1-30，单位为分钟，调用第三方接口统计一定时间内失败率。                                                   |
|        |       | 第三方接口调用失败率告警阈值      | 默认值为20%，范围为1%-100%。调用第三方接口失败率达到配置阈值（%）时告警。                                               |
|        |       | 客户访问资源的URL有效时长      | 默认值为3，范围为0-7，单位为天，客户访问资源的URL有效时长。                                                        |
|        |       | 多媒体是否开启新特殊名单        | 多媒体是否使用新特殊名单功能。可选：否；是。                                                                   |
|        |       | 社交媒体审批人账号           | 无缺省值<br>输入社交媒体审批人账号值，不配置则不审核。<br><b>说明</b><br>审批人账号只能配置为当前租户下的员工账号，并且要为该员工增加企业账号运营的菜单权限。 |

| 参数名称  |                     | 描述                                                            |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | 社交媒体视频上传大小限制        | 单位MB，默认值为200，最大可配500。                                         |
|       | 社交媒体图片上传大小限制        | 单位MB，默认值为1，最大可配4。                                             |
|       | 运营人员消息分配阈值          | 运营人员已有未处理消息条数大于阈值不分配，默认值为5，最大可配20。                            |
|       | 运营人员单次消息分配条数        | 单次分配给运营人员的消息条数，默认值为10，最大可配20。                                 |
|       | 每次分配离线用户个数          | 默认值5，范围1-10，每次分配离线用户个数。                                       |
|       | 查询分配的离线用户列表的时间间隔    | 默认值5，范围0-60，单位分钟，离线用户分配查询间隔。<br><b>说明</b><br>时间间隔为0时，不查询离线用户。 |
|       | 离线消息提示告警数量          | 离线消息数量超过该值时发送提示告警。取值：[1,100000]，默认5000。                       |
|       | 离线消息次要告警数量          | 离线消息数量超过该值时发送次要告警。取值：[1,100000]，默认8000。                       |
|       | 离线消息重要告警数量          | 离线消息数量超过该值时发送重要告警。取值：[1,100000]，默认10000。                      |
|       | 离线消息次要告警天数          | 未处理离线消息天数超过该值时发送次要告警。单位：天。取值：[1,15]，默认3。                      |
|       | 离线消息重要告警天数          | 未处理离线消息天数超过该值时发送重要告警。单位：天。取值：[1,15]，默认5。                      |
|       | dy接触记录回复消息开关        | dy接触记录回复消息开关。可选：否；是。默认值：否。                                    |
| Web渠道 | Web渠道接收的位置消息使用的地图类型 | Web渠道接收到的位置消息，在Web客户端和座席工作台展示时使用的地图类型                         |
| 邮件渠道  | 邮件发送正文的最大字节数        | 默认值为2，范围为1-10，单位为MB，邮件发送正文的最大字节数。                             |
|       | 邮件抄送人最大个数           | 默认值为20，范围为0-50，在总长度不超过4096个字符的前提下邮件抄送人个数。                     |
|       | 邮件密送人最大个数           | 默认值为20，范围为0-50，在总长度不超过4096个字符的前提下邮件密送人个数。                     |

| 参数名称 |                    | 描述                             |                                                                       |
|------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |                    | 邮件转发人最大个数                      | 默认值为20，范围为1-50，在总长度不超过4096个字符的前提下邮件转发人个数。                             |
|      |                    | 邮件草稿每个座席最大个数                   | 默认值为20，范围为1-50，允许每个座席新增的邮件草稿最大个数。                                     |
|      |                    | 邮件渠道内嵌图片最大大小                   | 默认值为300，范围为0-1024，单位为K，邮件座席编辑回复邮件时内嵌图片的大小。                            |
|      |                    | 邮件渠道内嵌图片最大个数                   | 默认值为10，范围为0-20，邮件座席编辑回复邮件时内嵌图片的最大个数。                                  |
|      |                    | 邮件渠道图片是否自动缩放                   | 邮件渠道图片自动缩放，取值范围:[是,否]，默认否。是代表自动缩放超过大小限制的图片，否代表不会缩放。                   |
|      | Whatsapp渠道         | Whatsapp渠道接收的位置消息使用的地图类型       | Whatsapp渠道接收到的位置消息，在座席工作台展示时使用的地图类型。                                  |
|      |                    | Whatsapp Webhook密码认证有效期        | 默认值为90，范围为7-365，单位为天，Whatsapp渠道对接Infobip时，用于认证接收到的请求时使用的webhook密码有效期。 |
|      | Line渠道             | Line渠道接收的位置消息使用的地图类型           | Line渠道接收到的位置消息，在Line客户端和座席工作台展示时使用的地图类型。                              |
|      |                    | 生成访问Line的accessToken的有效期       | 默认值为30，范围为1-30，单位为天，生成访问Line的accessToken的有效期。                         |
|      | 微信渠道               | 微信渠道接收的位置消息使用的地图类型             | 微信渠道接收到的位置消息，在微信客户端和座席工作台展示时使用的地图类型。                                  |
| 5G渠道 | 5G渠道接收的位置消息使用的地图类型 | 5G渠道接收到的位置消息，在座席工作台展示时使用的地图类型。 |                                                                       |
| 智能外呼 | 公共类                | 记录外呼接口调用日志                     | 是否记录外呼接口调用日志，若记录，默认存放1个月调用记录，最大存放3个月                                  |
|      |                    | 外呼异常时是否发送站内信                   | 默认为否，表示外呼异常时不发送站内信给员工的主管；若配置为是，则外呼异常时发送站内信给员工的主管                      |

| 参数名称                     |                       | 描述                                                     |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                          |                       | 外呼通话时长异常临界值                                            | 单位：秒，外呼通话时长少于此值则判定为异常通话，0或空代表不做异常判定                                   |
|                          | 管理配置                  | 外呼结果推送目标地址                                             | 向第三方推送外呼结果时，第三方提供的接收地址。                                               |
|                          | 呼叫配置                  | 人工外呼自动呼出开关                                             | 人工外呼是否启用自动呼出能力。                                                       |
|                          |                       | 人工外呼自动呼出时限                                             | 人工外呼时，座席空闲多少秒即执行自动呼出。<br>取值范围：1-120                                   |
|                          |                       | 外呼号码前缀配置                                               | 配置外呼号码支持前缀，不同前缀之间以逗号分隔。                                               |
|                          |                       | 外呼号码最小长度                                               | 外呼号码最小长度，不含国际冠码和国际电话区号。                                               |
|                          |                       | 外呼号码最长长度                                               | 外呼号码最长长度，不含国际冠码和国际电话区号。                                               |
| 客户号码的开头数字                | 客户号码的开头数字，多个时以英文逗号分隔。 |                                                        |                                                                       |
| 通知中心                     | 站内信                   | 站内信是否通知APP                                             | 站内信是否通知APP：是：通知，否：不通知。                                                |
|                          |                       | 站内信通知调用APP服务的AK                                        | 站内信通知调用APP服务，APP提供的ak。                                                |
|                          |                       | 站内信通知调用APP服务的协议类型                                      | 站内信通知调用APP服务的协议类型，取值范围：http，https；http为不安全的协议，请使用安全的https协议。          |
|                          |                       | 站内信通知调用APP服务的IP端口                                      | 站内信通知调用APP服务的IP端口，参考配置：IP:PORT。                                       |
|                          |                       | 站内信通知调用APP服务的URL                                       | 站内信通知调用APP服务的URL，参考配置：/app/agent/gateway/v1/notice/enterpriseMessage。 |
|                          |                       | 站内信通知循环调用App接口次数                                       | 站内信通知循环调用App接口次数，参考配置：3。                                              |
|                          | 邮件                    | 租户管理员和租户接收到的邮件是否从邮件服务器上删除                              | 租户管理员和租户接收到的邮件是否从邮件服务器上删除，默认值是，表示删除。                                  |
| 邮件签名中单次上传图片大小的最大值(单位：KB) |                       | 图片大小缺省限制为小于等于100KB，租户级系统参数控制，参数值范围为0~1024，前开后闭区间，单位为KB |                                                                       |

| 参数名称   |     |                   | 描述                                                          |
|--------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 外呼风险监控 | 公共类 | 手机号区域码            | 发送短信通知时，租户管理员手机号国际区域码。                                      |
| 排班     | 公共类 | 遵从度Detail视图自动刷新时间 | 遵从度Detail视图支持自动刷新勾选，自动刷新时间支持租户级可配置，版本出厂默认20秒。配置区间[10,20]秒   |
|        |     | 每个排班方案最大规则集数量     | 排班方案所有座席关联的规则集数量最大值，超过该值将报错提示。最大值支持租户级可配置，版本出厂默认5。配置区间[1,5] |

**步骤2** 根据“参数名称”和“描述”，选择需要修改的配置项参数，单击“编辑”，在“参数值”输入配置项的配置参数内容。

**步骤3** 单击“保存”，完成参数配置。

**步骤4** (可选)“参数值”支持“同步”和“重置”。

----结束

### 2.17.3.1 配置水印

租户管理员可以为页面和导出文件配置水印，用于保护租间下页面数据安全。

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 租户参数”

**步骤2** 选择“租户参数 > 统一公共配置 > 公共类”。

图 2-676 水印参数

| 参数名称           | 参数值 | 描述                 | 操作       |
|----------------|-----|--------------------|----------|
| 是否启用页面水印       | 否   | 是否启用页面水印           | 编辑 重置 同步 |
| 页面水印字符         |     | 页面水印字符             | 编辑 重置 同步 |
| 是否启用文件水印       | 否   | 是否启用文件水印(不支持CSV格式) | 编辑 重置 同步 |
| 文件水印字符         |     | 文件水印字符             | 编辑 重置 同步 |
| 座席短时重试等待时间     | 30  | 座席短时重试等待时间         | 编辑 重置 同步 |
| 导出数据是否设置压缩文... | 是   | 导出数据是否设置压缩文件密码     | 编辑 重置 同步 |


**步骤3** 配置参数。

- 是否启用页面水印：控制页面水印展示，默认关闭。开启后刷新页面展示水印字符，默认为业务账号。水印字符可通过租户级参数“页面水印字符”修改。
- 页面水印字符：页面水印字符内容。
- 是否启用文件水印：控制导出文件水印展示，默认关闭。开启后刷新导出文件展示水印字符，默认为业务账号。水印字符可通过租户级参数“文件水印字符”修改。水印展示包括以下几个导出文件：
  - 外呼结果导出文件、通话记录导出文件支持展示水印。
  - 接触记录导出文件支持展示水印。

- 录音质检导出文件支持展示水印。
- 文件水印字符：导出文件水印展示字符内容。

#### 步骤4 查看水印展示效果。

图 2-677 页面水印展示



----结束

## 2.17.4 添加特殊名单

客服代表可将恶意来话骚扰的客户加入黑名单，在黑名单中的客户来话通过流程控制其不转人工服务，不占用人工资源；将VIP客户加入红名单且配置了提醒消息，当红名单中的客户来话时会提醒座席。

### 背景信息

(可选) 对于老租户，如果要使用新版本的特殊名单管理功能，就需要将租户级参数“多媒体是否开启新特殊名单”设置为“是”，系统已经自动将**2.17.7 配置邮件座席特殊名单规则**、**2.17.8 配置短信座席特殊名单规则**配置的特殊名单数据同步到新版本的特殊名单表中，除了具有通配符的特殊名单，其他的都会同步。同时**2.17.7 配置邮件座席特殊名单规则**、**2.17.8 配置短信座席特殊名单规则**功能会暂时失效，重新设置“多媒体是否开启新特殊名单”为“否”后才能再次使用，在此期间，在新版本特殊名单中添加的数据，需要在旧的特殊名单中手动添加。

### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 资源管理 > 特殊名单”，进入特殊名单界面，选择“特殊名单”页签。
- 步骤2** 添加级别管理。
  1. 单击“级别管理”。
  2. 单击“新建”，打开配置页面。
  3. 配置级别管理信息。


- 特殊名单类型：类型包括黑名单和红名单。
- 级别名称：字符串长度 $\leq 100$ 。
- 限制模式：包括呼入、呼出、呼入和呼出。
- 限制时长（小时）：取值范围0-8760，单位小时。
- 状态：包括可用和不可用。
- 说明：字符串长度 $\leq 256$ 。

### 步骤3 添加特殊名单提醒。

1. 单击“特殊名单提醒”。
2. 单击“新建”，打开配置页面。
3. 配置特殊名单提醒信息。
  - 特殊名单类型：类型包括黑名单和红名单。
  - 特殊名单级别：级别管理中启用的特殊名单级别名称。
  - 提醒消息：字符串长度 $\leq 256$ 。

### 步骤4 添加特殊名单。


添加方式支持以下方式，请根据需要进行选择：

- 逐条新增
  - a. 单击“特殊名单”。
  - b. 单击“新建”，打开配置页面。
  - c. 配置特殊名单信息。
    - 用户号码：  
字符串长度 $\leq 100$ 
      - 电话号码
      - 邮箱地址  
邮箱格式，示例：123@huawei.com
    - 特殊名单类型：类型包括黑名单和红名单。
    - 特殊名单级别：级别管理中启用的特殊名单级别名称。
    - 生效时间：用户号码开始在特殊名单中生效的时间。取值范围为大于当前时间且小于2038-01-19的时间。
    - 失效时间：用户号码开始在特殊名单中失效的时间。默认自动设置为与生效时间间隔“级别管理”中设置的“限制时长（小时）”，可手动修改，取值范围为大于当前时间且小于2038-01-19的时间。
    - 加入原因：加入黑名单原因，字符串长度 $\leq 1024$ 。
  - d. 单击“保存”，保存特殊名单。
- 批量导入
  - a. 单击“特殊名单”。
  - b. 单击“”，打开配置页面。

- c. 单击选择导入的特殊名单类型。  
类型包括黑名单和红名单。
- d. 单击“特殊名单导入模板”，获取导入数据模板。
  - i. 打开下载的模板文件，参考图2-678，配置导入数据内容。

图 2-678 添加数据

| 用户号码 | 级别 | 生效时间             | 失效时间             | 加入原因 |
|------|----|------------------|------------------|------|
|      |    | yyyy/MM/dd HH:mm | yyyy/MM/dd HH:mm |      |

- o 用户号码：  
字符串长度≤100
    - o 电话号码
    - o 邮箱地址  
邮箱格式，示例：123@huawei.com
  - o 特殊名单级别：级别管理中启用的特殊名单级别名称。
  - o 生效时间：用户号码开始在特殊名单中生效的时间，取值范围为大于当前时间且小于2038-01-19的时间。
  - o 失效时间：用户号码开始在特殊名单中失效的时间，取值范围为大于当前时间且小于2038-01-19的时间。
  - o 加入原因：加入黑名单原因，字符串长度≤1024。
- ii. 添加完成后，另存为.xlsx文件。
- 单击 ，选择配置好的.xlsx文件。
- f. 单击“确定”，上传特殊名单。  
如果导入的用户在选择特殊名单类型下已存在，则会导入失败，需要手动在页面上新增特殊名单。

**步骤5** 添加完成后，特殊名单列表会展示新添加的用户号码信息。

#### 说明

特殊名单添加完成后，可被IVR流程配置中的信息查询图元使用。

特殊名单只支持应用到普通IVR流程、智能IVR流程、渠道类型为email和短信多媒体。

因为短信和邮件渠道配置开启离线消息后对于发送失败的消息会在5分钟后重发一次，所以黑名单失效时间到期后会收到失效时间前5分钟内发送的短信和邮件。

---结束

## 后续操作

租户管理员还可对用户号码进行如下操作：

#### 说明

此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- 特殊名单界面  
转历史：选择用户号码，将其临时从特殊名单中去除，保留到历史特殊名单中。



删除：选择用户号码，删除数据

修改：选择用户号码，修改其生效时间、失效时间、加入原因

导出：选择用户号码，导出数据。不选择用户号码则会导出满足查询条件的所有数据，每次最多导出10000条。满足查询条件的所有数据超过10000条时会导出失败，需要重新选择查询条件再导出。

- 历史特殊名单界面

恢复：选择用户号码，将其重新添加到特殊名单中

删除：选择用户号码，删除数据

导出：选择用户号码，导出数据。不选择用户号码则会导出满足查询条件的所有数据，每次最多导出10000条。满足查询条件的所有数据超过10000条时会导出失败，需要重新选择查询条件再导出。

## 2.17.5 设置渠道特殊名单

租户管理员可以根据特殊名单级别限制指定或全部渠道类型。

### 前提条件

已根据[步骤2](#)创建了限制模式为**黑名单**的特殊名单级别。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心 > 资源管理 > 渠道特殊名单设置”，单击“新建”。

**步骤2** 设置渠道特殊名单。

- 特殊名单级别：选择特殊名单级别。  
选择后自动关联特殊名单类型名称、限制模式、限制时长（小时）、状态。
- 限制渠道类型：当前仅支持限制Email渠道、短信渠道。
- 应用方式：包括全部、指定渠道
- 限制渠道：应用方式配置为指定渠道时需要配置，选择一个系统中的已配置的渠道。

#### 说明

- 单击“添加”，可限制多条渠道。
- 在同一级别下，同一个渠道类型的具体渠道不能重复。
- 在同一级别下，同一个渠道类型如果选择全部限制方式，则不允许增加其他具体渠道。

**步骤3** 单击“保存”，保存设置。

----结束

## 2.17.6 管理证书

租户管理员可导入和管理自己的证书，便于后期管理。

### 前提条件

已获取证书文件以及证书相关信息。

获取方式如下：

- 命令行方式

**步骤1** 在windows 10或者linux机器上执行如下命令

```
echo -n | openssl s_client -connect IP:PORT 2>&1 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > yourcert.pem
```

例如：生成华为邮件服务器证书

```
echo -n | openssl s_client -starttls smtp -connect smtp.huawei.com:587 2>&1 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > smtp.pem
```

或者

```
echo -n | openssl s_client -connect popscn06.huawei.com:995 2>&1 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > pop.pem
```

### 📖 说明

其他格式证书文件（如：jks、cer、crt等）可以转换生成。

----结束

- 浏览器方式


**步骤1** 输入浏览器地址，通过点击URL地址栏前面的“查看网址信息”获取证书文件。

例如：获取华为邮件服务器证书。


1. 浏览器输入“<https://dggpro-b.paas.huawei.com/cloudauth/?redirect=https%3A%2F%2Fcn02%2Eemail%2Ehuawei%2Ecom%3A%2Fowa>”打开华为网页版邮箱，使用域账号登录。
2. 登录后可以查看邮箱服务器地址，点击URL地址栏前面的“查看网址信息”->点击证书（有效）



3. 进入“证书路径”，选中根节点证书，单击“查看证书”。  
在证书链中，网站的子站点均可以使用根证书进行认证，因此推荐使用根证书，减少证书维护工作量。
4. 在证书文件信息中，选择“详细信息”->“复制到文件”->“下一步”。（PS：也可以选择“证书路径”，导出根证书或者二级证书等，导出方式类似）



5. 选择一种证书格式->点击“下一步”




#### 导出文件格式


可以用不同的文件格式导出证书。

选择要使用的格式:

- DER 编码二进制 X.509 (.CER)(D)
- Base64 编码 X.509(.CER)(S)
- 加密消息语法标准 - PKCS #7 证书(.P7B)(C)
  - 如果可能, 则包括证书路径中的所有证书(I)
- 个人信息交换 - PKCS #12(.PFX)(P)
  - 如果可能, 则包括证书路径中的所有证书(U)
  - 如果导出成功, 删除私钥(K)
  - 导出所有扩展属性(A)
  - 启用证书隐私(E)
- Microsoft 系列证书存储(.SST)(T)



6. 输入导出的证书文件名，点击“下一步”



7. 点击“完成”即可生成证书文件，文件名为证书文件的完整路径。



----结束

## 操作步骤

**步骤1** 租户管理员使用账号登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 证书管理”。

**步骤2** 单击“新建”，进入新建证书界面。

图 2-679 新建证书界面

### 新建证书 ×

\* 证书编码

场景名称

\* 证书类型  JKS  DER  PKCS12  PEM

证书密码

\* 证书文件   
提示：重复上传相同文件，更改文件名或切换文件上传  
注：PEM 类型的证书只能上传后缀名为空或为pem 的文件

证书吊销文件   
提示：重复上传相同文件，更改文件名或切换文件上传

表 2-195 新建证书界面元素说明

| 元素属性 | 说明                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证书编码 | 自定义证书编码。<br>字符串长度≤64                                                                                                                                                              |
| 场景名称 | 自定义场景名称。<br>字符串长度≤256                                                                                                                                                             |
| 证书类型 | 系统允许上传的证书类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• JKS</li><li>• DER</li><li>• PKCS12</li><li>• PEM</li></ul> <p><b>说明</b><br/>PKCS12格式的证书使用的加密算法不安全，有安全风险，建议添加JKS等其他格式的证书。</p> |

| 元素属性   | 说明                 |
|--------|--------------------|
| 证书密码   | 证书密码。<br>字符串长度≤256 |
| 证书文件   | 选择本地证书文件。          |
| 证书吊销文件 | 选择本地证书吊销文件         |

**步骤3** 单击“保存”，完成配置。证书上传成功，等待十分钟后方可生效。

---结束

## 后续操作

证书上传成功后：

- 单击操作列的“编辑”，可更新证书。
- 单击操作列的“废弃”，可废弃使用证书。
- 单击操作列的“再利用”，可重新使用之前废弃的证书。

## 2.17.7 配置邮件座席特殊名单规则

租户管理员配置邮件座席特殊名单即邮箱地址黑名单，用于屏蔽不需要接收的邮件，且座席无法对已屏蔽的邮箱发送邮件（包括收件人，抄送，密送）。

### 前提条件

已配置邮件渠道，可参见[2.5.6 配置邮件渠道](#)。



### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 资源管理 > 邮件座席特殊名单管理”。



**步骤2** 单击“新建”，打开新增邮件座席特殊名单规则。配置规则参数。

图 2-680 新增邮件特殊名单规则

表 2-196 新增邮件特殊名单规则元素说明

| 元素属性 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否启用 | 配置完成后，是否启动规则。<br>默认启用，保持默认值。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 规则名称 | 自定义规则名称。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 规则描述 | 可选，描述说明。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 应用渠道 | 设置应用的邮件渠道。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● ：开启，选择一个应用的邮件渠道</li> <li>● ：关闭，应用到所有邮件渠道</li> </ul> 默认开启。 |



| 元素属性 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有效期  | 设置规则有效期。 <ul style="list-style-type: none"><li>：开启，设置有效期。<ul style="list-style-type: none"><li>开启时起始时间和结束时间至少选择一个。</li><li>不选择结束时间表示从开始时间到最大有效期都生效，最大有效期为2038-1-18 23:59:59。</li><li>不选择起始时间表示从当前开始生效。</li></ul></li><li>：关闭，立即生效，有效期设置为最大值，有效期为当前时间~2038-1-18 23:59:59</li></ul> 默认开启。 |
| 内容   | 已添加的邮箱黑名单列表。<br>一个规则最多可添加10个黑名单邮箱地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 删除   | 单击，删除已配置的邮箱地址黑名单内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 邮箱地址 | 需要屏蔽的邮箱地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 添加   | 单击，把“邮箱地址”中输入的内容加入到“内容”的列表中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**步骤3** 单击“完成”，保存新建的邮件座席特殊名单规则。

----结束

## 2.17.8 配置短信座席特殊名单规则

租户管理员配置短信座席特殊名单规则即手机号码黑名单，用于屏蔽不需要接收的短信，且座席无法对已屏蔽的手机号码发送短信。

### 前提条件

已配置SMS渠道，可参见[2.5.9 配置短信渠道](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“配置中心 > 资源管理 > 短信座席特殊名单管理”。

**步骤2** 单击“新建”，打开新增短信座席特殊名单规则，配置规则参数。

图 2-681 新增短信特殊名单

**新增**

是否启用

\*规则名称  
短信路由规则

规则描述

应用渠道 \*短信渠道  
smsqin

有效期 起始时间 2022-08-04 10:12:15 结束时间 2022-08-11 10:12:17



| 内容 | 操作 |
|----|----|
| 8  | 删除 |

手机号码

注：  
1.手机号码可输入通配符，“\*”表示匹配0到多个字符，“?”表示匹配0到1个字符  
例如“\*9988”表示拒绝接收所有“9988”结尾的手机号码发送的短信  
例如“132\*”表示拒绝接收所有“132”开头的手机号码发送的短信  
2.“\*”会屏蔽所有手机号码发送的短信，请谨慎使用

表 2-197 新增短信特殊名单规则元素说明

| 元素属性 | 说明                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否启用 | 配置完成后，是否启动规则。<br>默认启用，保持默认值。                                                                                                                                                |
| 规则名称 | 自定义规则名称。                                                                                                                                                                    |
| 规则描述 | 可选，描述说明。                                                                                                                                                                    |
| 应用渠道 | 设置应用的短信渠道。<br><ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> : 开启，选择一个应用的短信渠道</li> <li><input type="checkbox"/> : 关闭，应用到所有短信渠道</li> </ul> 默认开启。 |

| 元素属性 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有效期  | 设置规则有效期。 <ul style="list-style-type: none"><li>：开启，设置有效期。<ul style="list-style-type: none"><li>开启时起始时间和结束时间至少选择一个。</li><li>不选择结束时间表示从开始时间到最大有效期都生效，最大有效期为2038-1-18 23:59:59。</li><li>不选择起始时间表示从当前开始生效。</li></ul></li><li>：关闭，立即生效，有效期设置为最大值，有效期为当前时间~2038-1-18 23:59:59</li></ul> 默认开启。 |
| 内容   | 已添加的手机号码黑名单列表。<br>一条规则最多可添加10个黑名单手机号码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 删除   | 删除已配置的手机号码黑名单内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 手机号码 | 需要屏蔽的手机号码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 添加   | 单击，把“手机号码”中输入的内容加入到“内容”的列表中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**步骤3** 单击“完成”，保存新建的短信座席特殊名单规则。

---结束

## 2.17.9 配置资源转储任务

租户管理员创建资源转储任务，实现业务资源数据转移至指定位置存储。

### 前提条件

- 租户已开通资源转储特性。
- 已购买对象存储服务（OBS），购买地址：<https://www.huaweicloud.com/product/obs.html>。
- 若要使用转储资源在线查阅功能，还需开启“转储资源在线查阅”特性。并在华为云上购买云搜索服务（CSS），购买地址：<https://www.huaweicloud.com/product/es.html>，参考[https://support.huaweicloud.com/css\\_faq/css\\_02\\_0106.html](https://support.huaweicloud.com/css_faq/css_02_0106.html)获取云搜索服务器证书，并上传至系统，上传方式请参见2.17.6 管理证书。
- 已向系统管理员提出申请且通过，将OBS服务器地址、OBS服务器代理地址、CSS服务地址以及CSS服务器代理地址加入地址白名单。

### 背景信息

- 当OBS侧的ak、sk或者OBS的代理用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 系统管理 > 资源转储配置”，更新OBS的AK、SK和代理服务器的密码等信息。

- 当CSS服务或者CSS代理服务器的用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 系统管理 > 资源转储配置”，更新CSS服务或者CSS代理服务器的用户密码等信息。
- 删除资源转储任务、资源转储服务器，已转储的资源无法在线查阅，需要前往购买的CSS服务上查看已转储的资源。

## 操作步骤

### 步骤1 新建资源转储服务器。

1. 单击“资源转储服务器配置”，进入菜单页面。
2. 单击右上角的“新建”，新建资源转储服务器，存放资源数据，数据包括：语音文件、报表数据、话单数据、接触记录、多媒体聊天数据、智能质检数据。

#### 📖 说明

一个租间只能添加二十个资源转储服务器。

3. 自定义服务器名称，设置服务器类型为OBS服务器。  
服务器名称不可重复。
4. 输入购买后的OBS信息，包括：OBS服务器地址、数据桶名称、AK、SK。
5. （可选）配置代理，输入代理服务器地址、代理服务器端口、用户名、密码。

#### 📖 说明

当服务端可以直接访问外部网络，可跳过配置代理的步骤。

6. 单击“保存”，完成配置。

### 步骤2 （可选）新建云搜索服务器。

1. 单击“云搜索服务器配置”，进入菜单页面。
2. 单击右上角的“新建”，新建云搜索服务器。

#### 📖 说明

一个租间只能添加一个云搜索服务器。

3. 自定义服务器名称，设置服务器类型为CSS服务器。  
服务器名称不可重复。
4. 输入购买后的CSS信息，包括：CSS服务地址、CSS服务端口、集群登录用户名、密码。
5. （可选）配置代理，输入代理服务器地址、代理服务器端口、用户名、密码。

#### 📖 说明

当服务端可以直接访问外部网络，可跳过配置代理的步骤。

6. 选择已经上传的云搜索服务器证书。

#### 📖 说明

若关闭证书校验，存在对端身份仿冒风险。推荐启用证书校验。


7. 单击“保存”，完成配置。

### 步骤3 单击资源转储任务配置，创建获取资源数据的任务。

## 📖 说明

语音文件、报表数据、话单数据、智能质检数据，这四种任务，同一转储数据类型，同一转储间隔只能创建一个。

### 步骤4 新建获取语音文件任务。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为语音文件。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/voicefile，用于存放业务生成的语音文件。
3. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
4. （可选）单击 ，启用云搜索服务。  
将语音文件存放到OBS的KEY写入云搜索服务（CSS）中。
5. 单击保存，完成配置。

### 步骤5 新建获取报表数据任务。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为报表数据。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/reportdata，用于存放业务生成的报表数据。
3. 设置转储间隔：
  - 日：每次任务上传一天的数据
  - 周：每次任务上传从周一至周日一周的数据
  - 月：每次任务上传从月初至月末一月的数据
4. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
5. 选择转储报表，支持多选，包括：
  - 虚拟呼叫中心性能报表
  - 虚拟呼叫中心性能按接入码统计报表
  - IVR流量报表
  - IVR流量按接入码统计报表
  - 技能队列性能报表
  - 技能队列性能按接入码统计报表
  - 座席性能汇总报表
  - 技能队列汇总报表
  - 座席外呼汇总报表
  - 座席接续操作详情报表
  - 应答过程中被放弃的呼叫汇总报表
6. 单击保存，完成配置。
7. 单击启用，启用任务。

### 步骤6 新建获取话单数据任务。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为话单数据。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/cdrdata，用于存放业务生成的话单数据。
3. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
4. 单击保存，完成配置。
5. 单击启用，启用任务。


**步骤7** 新建获取接触记录任务，只能添加20个接触记录类型的任务。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为接触记录。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/contactrecord，用于存放业务生成的接触记录。
3. 设置转储间隔：
  - 日：每次任务上传一天的数据
  - 周：每次任务上传从周一至周日一周的数据
  - 月：每次任务上传从月初至月末一月的数据
4. 设置转储间隔初始日，当转储间隔为周或月时需要配置，清理接触记录。
  - 周：周一至周日
  - 月：正整数，1-28
5. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
6. （可选）设置过滤条件
7. 选择导出数据字段，包括：
  - 接触记录列表展示字段：导出全部数据字段，不可自定义
  - 接触记录自定义导出字段：默认导出全部字段，可自定义
8. 单击保存，完成配置。
9. 单击启用，启用任务。

**步骤8** 新建多媒体聊天数据任务。

**说明**

单个租户下，一种渠道只允许有一条转储任务，如果有全渠道的，就不允许有其他多媒体聊天数据类型的转储任务，废弃任务不考虑。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为多媒体聊天数据。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，需要以/开头，例如：/data/multimedia，用于存放业务生成的多媒体聊天数据。  
转储文件路径配置后，系统会自动给出转储文件在OBS上的存放路径，格式为：/ccfs/租间ID/填写的路径。
3. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
4. （可选）单击 ，启用云搜索服务。

将聊天记录索引文件存放到OBS的KEY写入云搜索服务（CSS）中。

5. 设置转储多少天之前的聊天数据。  
取值范围：纯数字，2-180，缺省值：30

#### 说明

转储的数据采用的时间为设置的当天时间，例如设置为转储3天之前的聊天数据，那么转储的数据为前第三天的数据，前第4天及其之前的数据不会被转储。

设置转储多少天之前的聊天数据早期限制为1-180，因此可能有部分早期创建的任务该参数设置为1，当此参数设置为1时，如果出现一通多媒体通话刚好跨天的场景，可能造成该通话数据丢失，建议重新创建资源转储任务。

6. 全选渠道类型。
7. 单击保存，完成配置。

### 步骤9 新建智能质检数据任务。

1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为智能质检数据。  
任务名称不可重复。
2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，需要以/开头，例如：/data/inspectiondata，用于存放业务生成的智能质检数据。  
转储文件路径配置后，系统会自动给出转储文件在OBS上的存放路径，格式为：/ccfs/租间ID/填写的路径。
3. （可选）设置“转储文件保持周期（月）”。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
4. 设置转储多少天之前的智能质检数据。  
取值范围：纯数字，15-90，缺省值：60

#### 说明

转储的数据采用的时间为设置的当天时间，例如设置为转储3天之前的智能质检数据，那么转储的数据为前第三天的数据，前第4天及其之前的数据不会被转储。

5. 单击保存，完成配置。

----结束

## 后续操作

- 任务启动五分钟后，前往“配置中心 > 系统管理 > 资源转储任务记录”，可查看任务执行记录。
  - 任务执行失败，单击重新执行，可重新执行任务。
- 启用云搜索服务的任务启动后，前往“客户接触历史 > 转储资源”，可在线查看转储资源。

## 2.17.10 菜单管理

系统预置菜单支持查询，同时支持租户管理员创建自定义菜单，自定义菜单支持新增和删除。

## 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心>系统管理>菜单管理”，打开菜单管理页面。

步骤2 单击 **添加菜单**，进入新建菜单页面。

图 2-682 新建菜单

新建菜单

\* 菜单名称

\* 权限名称

\* Appcube集成页面

\* 选择应用

\* 选择菜单

\* 菜单地址

取消 保存

- 菜单名称：必填，自定义菜单的名称。长度不超过50个字符，不支持特殊字符“!#\$%&()+:“}|\’[]=”。
- 权限名称：必填，当前菜单关联的权限名称。长度不超过50个字符，不支持特殊字符“!#\$%&()+:“}|\’[]=” ，权限名当前租间内唯一标识。
- Appcube集成页面：必填，当租间开通了appcube特性且appcube中安装了非AICC应用时支持配置。
- 选择应用：“Appcube集成页面”开启后必填，选择在appcube管理页面的“软件包安装”下安装的软件。
- 选择菜单：“Appcube集成页面”开启后必填，选择appcube侧安装的软件菜单。
- 菜单地址：必填，自定义菜单的详细地址。非内部页面需联系系统管理员添加地址白名单。

步骤3 单击 **保存**，自定义菜单创建成功。

步骤4 （可选）选择已创建的自定义菜单，单击删除，支持删除自定义菜单。

----结束



## 2.17.11 管理邮件签名

租户管理员通过管理邮件签名添加邮件签名后，配置邮件渠道时开启邮件签名开关，选择邮件签名，座席在回复和转发邮件时，将携带配置的邮件签名。本节介绍如何添加邮件签名。

### 须知

已创建完成的邮件签名在删除时，请先确定当前邮件签名未被其他业务使用，否则会造成已配置的业务失效。

邮件签名使用场景请参考以下内容，实际场景请根据实际业务配置确定：

渠道配置：涉及场景包括[2.5.6 配置邮件渠道](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 工作台配置 > 邮件签名”，打开邮件签名查询菜单。

**步骤2** 单击“创建”，进入创建邮件签名页面。

**步骤3** 配置邮件签名。


图 2-683 创建邮件签名


- 签名名称：必填，请确保租间内唯一，不支持特殊字符<=>/\ " eval和exec。


- 签名内容：

- ：撤销。

- ：重做。

- ：选择字体，默认使用微软雅黑。

- ：选择字号，默认使用16px大小。

- ：内容加粗。

-  : 内容倾斜。
-  : 添加下划线。
-  : 添加删除线。
-  : 清除选择内容格式。
-  ∨ : 配置字体颜色。
-  ∨ : 配置内容背景颜色。
-  ∨ : 插入表格。
-  : 插入图片。
-  : 内容左对齐。
-  : 内容居中。
-  : 内容右对齐。
-  : 内容两端对齐。
-  ∨ : 插入变量，在使用时会将变量替换为实际的用户信息，取值范围包括：
  - 用户姓名: \${employee.name}。
  - 用户邮箱: \${employee.email}。
  - 用户职位: \${employee.title}。

**步骤4** 配置完成后，单击“完成”，创建并保存邮件签名。

**步骤5** （可选）创建后的邮件签名，可单击操作列的“编辑”、“删除”对签名进行编辑和删除。

（可选）勾选创建后的一个或多个邮件签名，单击“删除”可批量删除签名。

----结束

## 2.17.12 配置消息流控规则

租户管理员通过消息流控规则制定，完成对WhatsApp、短信消息控制。

### 前提条件

本租户下存在可用的WhatsApp、短信渠道。

### 背景信息

系统支持对用户发送WhatsApp、短信消息进行流控限制，在使用量达到阈值后触发告警，会自动发送系统公告告知用户。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 消息流控”。

**步骤2** 单击“新建”，创建流控规则。

默认最多新增20条流控规则，若需要扩大，请联系运维人员处理。

**步骤3** 根据表2-198配置参数。

表 2-198 参数说明

| 属性         | 说明                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称         | 自定义名称，字符串<=128。                                                                                                 |
| 描述         | 自定义描述，字符串<=256。                                                                                                 |
| 渠道类型       | 选择渠道类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• WhatsApp</li><li>• 短信</li></ul>                                 |
| 流控对象       | 选择流控对象，本租户下的所有： <ul style="list-style-type: none"><li>• WhatsApp渠道</li><li>• 短信渠道</li></ul>                     |
| 周期类型       | 选择流控周期类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 每天</li><li>• 每周</li><li>• 每月</li><li>• 自定义：自定义时间范围。</li></ul> |
| 起始时间       | 请选择起始时间，周期类型为每周或每月时需要配置。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 每周：1-7</li><li>• 每月：1-31</li></ul>             |
| 开始时间       | 选择开始时间和结束时间，周期类型为时间范围时需要配置。<br>时间跨度最大为90天                                                                       |
| 结束时间       |                                                                                                                 |
| 告警阈值（%）    | 自定义告警阈值。<br>0-100，缺省值：80                                                                                        |
| 告警间隔时间（分钟） | 自定义告警间隔时间。字符串长度<=10，只支持数字。                                                                                      |
| 提示消息       | 自定义提示消息，字符串长度<=1024。                                                                                            |
| 提示周期（分钟）   | 自定义提示周期。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-30</li><li>• 数字</li></ul>                                    |

| 属性     | 说明                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 消息限制数量 | 自定义消息限制数量。 <ul style="list-style-type: none"><li>取值范围：1-1000000000</li><li>数字</li></ul> |

**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

**步骤5** 启用规则，单击 ，启用该规则。

----结束

## 2.17.13 配置 UC 集成

租花管理员通过配置AICC对接微软Teams的认证信息，并同步微软Teams在线状态专家，AICC座席可根据需要，向微软Teams侧专家发起呼叫转移/求助/三方通话。

### 前提条件

- AICC前端与微软Teams对接完成。
- 根据<https://docs.microsoft.com/zh-cn/graph/auth-register-app-v2>，成功向Microsoft标识平台注册应用程序。  
并获取如下信息：
  - 目录（租户）ID
  - 应用程序（客户端）ID
  - 应用程序（客户端）密码

### 背景信息

- 当前仅支持对接微软Teams。
- 当应用程序（客户端）密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择“配置中心 > 扩展与集成 > UC集成”，更新应用程序（客户端）密码。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > UC集成”，打开UC集成配置菜单。

**步骤2** 单击 ，打开“Microsoft Teams集成”开关。

**步骤3** 将获取的目录（租户）ID、应用程序（客户端）ID、应用程序（客户端）密码依次填入。

**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

## 2.17.14 管理邮件消息

租户管理员通过此页面查看并管理客户邮件，同时可以转派邮件给指定员工。

## 前提条件

已配置可用的邮件渠道并接受了客户邮件。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC，选择“客户接触历史 > 邮件消息管理”。默认展示收件箱当天的所有邮件。

### 说明

查询出邮件记录后，选择邮件点击“下载”按钮，确认提示页面点击“是”按钮，即可下载导出附件。

此处下载的数据中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

**步骤2** 为员工A创建收件箱目录。

1. 指针悬停在“收件箱”上，单击，创建一个目录，名称为员工A。
2. 单击“保存”。

**步骤3** 移动邮件至员工A目录。

1. 选择待移动邮件前的复选框。
2. 单击“移动”，选择已创建的员工A目录。
3. 单击“确定”。

**步骤4** 指派邮件给员工A进行处理。

1. 单击收件箱中的员工A目录。
2. 选择待指派邮件前的复选框。
3. 单击“指派”，进入配置页面。
4. 单击座席页签，选择某技能队列下的员工A。

### 说明

若选择技能队列页签下的技能队列，会随机分配给该技能队列下的某个座席。

5. 单击“确定”，完成配置。  
指派成功后，处理人显示员工A。

**步骤5** 查看本租户下的所有邮件转发记录。

1. 单击转发记录页签。
2. 单击邮件标题，查看邮件内容详情。  
不可编辑。

----结束

## 2.17.15 配置转接外呼号码

租户管理员可配置外部号码供客服代表在呼叫通话中，进行呼叫转移、咨询、三方时，可从外部号码列表中根据名称选择外部号码。

## 前提条件

(可选) 如果需要转接外呼号码侧来电显示, 与客服代表通话中的用户号码, 租户需要开通主叫透显特性。



## 背景信息

- 转接外呼号码适用于如下场景:
  - 呼叫转移, 转外部号码: 支持成功转、通话转、三方转, 不支持释放转
  - 咨询, 求助外呼号码
  - 三方, 转外部号码
- 1个租户最多新增10000条数据。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员账号登录AICC, 选择“配置中心 > 资源管理 > > 转接外部号码配置”。

**步骤2** 单击“新建”。打开配置界面。

- 号码: 输入待转接外呼号码, 要求:
  - 0或正整数
  - 字符串长度<=24
- 名称: 自定义, 字符串长度<=200, 不可重复。
- 用户号码转呼: 自定义, 取值范围:
  - : 转接外呼号码侧来电显示, 与客服代表通话中的用户号码。
  - : 转接外呼号码侧来电显示, 当前租户的默认接入码。
- (可选) 组织机构: 选择[2.2.1 配置组织机构](#)中创建的组织机构。

**步骤3** 单击“保存”。需要添加多个转接外呼号码时, 重复上述操作。

----结束


## 2.17.16 查询操作日志

操作日志用于支撑用户操作的安全审计, 管理员可通过查询操作日志查看操作记录

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC, 选择“配置中心 > 系统管理 > 操作日志”, 进入操作日志信息列表页面。

图 2-684 操作日志




The screenshot shows the '操作日志' (Operation Log) interface. At the top, there is a search bar with a dropdown for '最近1天' (Last 1 day) and a '高级搜索' (Advanced Search) button. Below the search bar are four input fields: '帐号' (Account), '操作类型' (Operation Type), '对象标识' (Object ID), and '对象名称' (Object Name). A '重置' (Reset) button and a '搜索' (Search) button are also present. The main area is a table with columns: '帐号', '操作结果', '操作类型', '对象标识', '对象类型', '对象名称', '操作内容', '操作时间', and '登陆IP'. The table contains 10 rows of log entries. At the bottom, there is a pagination bar showing '共 67 条' (Total 67 items), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1'.

| 帐号 | 操作结果 | 操作类型                  | 对象标识                | 对象类型    | 对象名称                | 操作内容           | 操作时间                | 登陆IP         |
|----|------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 11:02:29 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 11:02:22 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 11:02:19 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 11:00:17 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryMessage          |                     | Message | Message             | 查询通知信息-发件...   | 2023-08-02 11:00:14 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryAuthSummary      | 1673506531135442... | 日志      | 1673506531135442... | 查询登录摘要 (租户(... | 2023-08-02 11:00:14 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserInformati... | 1673506531135442... | 员工      | xuxue_admin         | 查询用户 (租户(空间... | 2023-08-02 11:00:14 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 10:58:29 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 10:58:28 | 10.242.5.221 |
|    | 成功   | queryUserSession      | 202301128718        | 会话      | 202301128718        | 用户会话查询: [租...  | 2023-08-02 10:58:28 | 10.242.5.221 |

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 支持根据时间查询操作日志，包括最近1天、最近3天、最近7天、自定义。
- 单击“高级搜索”，输入账号、操作类型、对象标识、对象名称，单击“搜索”进行详细数据筛选。其中，操作类型参数值请参考表2-199。

- 单击 ，可以刷新实时数据内容。


**步骤3** 单击 ，支持表头设置。

图 2-685 操作日志列配置



The screenshot shows the '列配置' (Column Configuration) dialog. It has a title bar with '列配置' and a close button. The dialog is divided into two main sections: '全部列' (All Columns) and '已选列 (可拖动进行排列)' (Selected Columns (Drag to Rearrange)).


**全部列 (All Columns):** A list of columns with checkboxes. All are checked.

- 帐号
- 操作结果
- 操作类型
- 对象标识
- 对象类型
- 对象名称
- 操作内容
- 操作时间
- 登陆IP

**已选列 (可拖动进行排列) (Selected Columns):** A list of columns that are currently selected and can be rearranged. Each item has a trash icon to its right.

- 1 帐号
- 2 操作结果
- 3 操作类型
- 4 对象标识
- 5 对象类型
- 6 对象名称
- 7 操作内容
- 8 操作时间
- 9 登陆IP

At the bottom of the dialog, there are three buttons: '取消' (Cancel), '重置' (Reset), and '确定' (Confirm).

- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

----结束

## 相关参考

表 2-199 操作类型参数说明

| 操作类型                        | 定义                 |
|-----------------------------|--------------------|
| Activate                    | 激活用户               |
| Active                      | 激活                 |
| actRolePerms                | 修改角色的功能权限          |
| actRoleUsers                | 授予用户角色             |
| addContactInformation       | 新增联系人、主管信息         |
| applyTokenBySysAdmin        | 通过系统管理员提供Token     |
| autoClearExpiredLoginLog    | 自动清除过期的登录          |
| autoClearExpiredOperLog     | 自动清除过期的操作          |
| autoClearExpiredRoleAuthLog | 自动清除过期的角色          |
| autoClearExpiredUserLog     | 自动清除过期的用户          |
| Batchdelete                 | 批量删除               |
| batchModifyEmployeeStatus   | 批量更新租间用户           |
| Batch_delete                | 批量删除               |
| changeSelfPwd               | 修改自己的密码            |
| checkUserLock               | 检查用户锁定             |
| Create                      | 新增联系人、发送站内信、创建重复规则 |
| createEmployee              | 创建员工信息             |
| createEmployeeContact       | 创建员工联系人            |
| createOrg                   | 创建组织               |
| createOrgContact            | 创建组织联系人            |
| createPwdRuleGroup          | 创建密码组规则            |
| createRentPerm              | 创建功能权限             |
| createRole                  | 创建角色               |
| createTenantSpaceV3         | 创建租间               |
| Create_Record               | 创建记录               |



| 操作类型                              | 定义              |
|-----------------------------------|-----------------|
| Deactivate                        | 去激活             |
| Deactive                          | 禁用              |
| Delete                            | 删除操作            |
| deleteContactInformation          | 删除联系人信息         |
| deleteEmployeeContact             | 删除员工联系人         |
| deleteEmployeeInformation         | 删除员工信息          |
| deleteOrgByTenantSpaceIdAnd OrgId | 通过租间ID和组织ID删除组织 |
| deletePermByAuthIds               | 删除功能权限          |
| deletePwdRuleGroup                | 删除密码组规则         |
| deleteRoleByRoleId                | 删除角色            |
| deleteUserSessionBySysAdmin       | 通过系统管理员删除用户通信期  |
| Delete_Record                     | 删除记录            |
| deregisterMenusByMenus            | 注册菜单            |
| kickOutUserByAccount              | 根据账号登出用户        |
| lockUser                          | 锁定用户            |
| lockUsersList                     | 锁定用户列表          |
| modifyEmployeeV2                  | 修改员工信息          |
| Move                              | 移动              |
| orgRelationRole                   | 角色关联/取消关联       |
| patchPwdRuleGroup                 | 创建或修改密码规则组      |
| patchPwdRuleGroupRule             | 创建或修改密码规则组的规则   |
| patchRoleByRoleId                 | 通过角色ID创建或修改角色信息 |
| Publish                           | 发布              |
| queryEmployeeContact              | 查询员工联系人         |
| queryOrgContact                   | 角色关联/取消关联       |
| refreshToken                      | 刷新Token         |
| registerMenu                      | 注册菜单            |
| resetUsersPwdV2                   | 批量重置用户密码        |
| unlockUser                        | 释放用户            |

| 操作类型                                    | 定义             |
|-----------------------------------------|----------------|
| unlockUsersList                         | 释放用户列表         |
| Update                                  | 更新联系人          |
| updateContactInformation                | 更新联系人信息        |
| updateEmployeeContact                   | 更新员工联系人        |
| updateOrg                               | 更新组织           |
| updateUserSessionBySysAdmin             | 通过系统管理员更新用户通信期 |
| updateUsersOfOrgByTenantSpaceIdAndOrgId | 增加/删除员工        |
| Update_Record                           | 更新记录           |

## 2.17.17 查询登录日志

登录日志用于回溯座席操作信息，方便问题定位，支持查询指定日期的座席登录记录。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 系统管理 > 登录日志”，进入登录日志信息列表页面。


图 2-686 登录日志

The screenshot shows a web interface for querying login logs. At the top, there are search filters: a dropdown for '最近7天' (Last 7 days), a text input for '账号' (Account), and a '高级搜索' (Advanced Search) button. Below these are input fields for '员工姓名' (Employee Name) and '操作类型' (Operation Type), with '重置' (Reset) and '搜索' (Search) buttons. The main area is a table with columns: '账号' (Account), '员工姓名' (Employee Name), '操作类型' (Operation Type), '结果' (Result), '登录IP地址' (Login IP Address), '操作内容' (Operation Content), and '操作日期' (Operation Date). The table contains several rows of log entries, including system logins and session timeouts. At the bottom, there is a pagination bar showing '共 29 条' (Total 29 items), '10条/页' (10 items per page), and page numbers '1', '2', '3', with a '前往' (Go to) button.

| 账号         | 员工姓名 | 操作类型   | 结果 | 登录IP地址       | 操作内容 | 操作日期                       |
|------------|------|--------|----|--------------|------|----------------------------|
|            |      | 系统登录   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T06:33:23.000... |
|            |      | 会话超时踢出 | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T03:40:33.000... |
|            |      | 会话超时踢出 | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T03:40:14.000... |
|            |      | 系统登录   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T03:30:33.000... |
| HW23052601 |      | 会话超时踢出 | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T03:08:23.000... |
|            |      | 系统登录   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T03:00:14.000... |
|            |      | 系统登出   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T02:58:47.000... |
| HW23052601 |      | 系统登录   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T02:58:23.000... |
| HW23052602 |      | 系统登出   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T02:58:08.000... |
| HW23052602 |      | 系统登录   | 成功 | 10.242.5.221 |      | 2023-08-02T02:57:35.000... |

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 支持根据时间、登录账号查询操作日志，时间范围包括最近1天、最近3天、最近7天、自定义。

- 单击“高级搜索”，输入员工姓名、选择操作类型，单击“搜索”进行详细数据筛选。
- 单击 ，可以刷新实时数据内容。

----结束

## 2.18 业务故障放通管理

本章节介绍业务故障的放通管理操作，指导操作员在业务故障的情况下紧急处理故障，保证业务正常。

### 2.18.1 座席放通


在故障模式下，AICC页面无法登录，需要使用CCGatewayBar进行访问，具体操作可参考[2.18.3 CC-Gateway应急接续条](#)。

### 2.18.2 IVR 放通

IVR业务放通指导操作。

**步骤1** 以租户管理员登录系统，新增一个故障提示音。

1. 选择“配置中心 > 资源管理 > 音视频资源管理”。
2. 上传语音，提交审批。



**步骤2** 语音文件上传后，联系系统管理员审批，待审批完成后进行下面操作。

**步骤3** 以租户管理员登录系统，设置故障提示音。

1. 选择“配置中心 > 系统管理 > 租户信息”
2. 选择开启故障提示音，选择上传的语音文件。



----结束

流程中转移到座席的，就会放故障提示音放通。

### 2.18.3 CC-Gateway 应急接续条


AICC接续条出现故障后，租户管理员可参考本节内容进程故障放通处理。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录CC-Gateway后台服务器，修改配置文件。

配置文件位置：“/home/elpis/tomcat/webapps/agentgateway/WEB-INF/config/basic.properties”，更新配置项“SUPPORT\_AGENT\_FAULT\_MODE”为ON，等待1分钟热加载配置项生效。


**步骤2** 使用软电话“号码”和软电话“密码”登录软电话。



**步骤3** 登录CC-Gateway应急接续。

- 使用浏览器访问“<https://ip:port/agentgateway/resource/ccbar/index>”，进入前台登录页面。
- ip为CC-Gateway服务所在的IP，port为CC-Gateway服务的https端口。

**步骤4** 输入“工号”，“密码”和软电话“号码”登录座席。

**步骤5** 应急接续页面左上角，单击，支持更新座席状态。

座席可选择的状态支持以下几种：

- 当座席需要处理其他事务（如内部讨论）时，选择进入“工作”状态。
- 当座席需要处理其他事务（如处理业务）时，选择进入“示忙”状态。

不同的座席状态示忙的结果如[表2-200](#)所示。

表 2-200 示忙

| 座席状态 | 结果                                |
|------|-----------------------------------|
| 空闲态  | 示忙成功，座席进入“忙碌”状态。                  |
| 工作态  | 预申请示忙成功。<br>座席在退出工作态后，座席进入“示忙”状态。 |
| 通话态  | 预申请示忙成功。<br>座席结束通话后，座席进入“示忙”状态。   |

- 当座席处理其他事务（如内部讨论）结束，选择进入“退出工作”状态或者“示闲”状态，可以继续接听客户呼叫。
- 当座席需要喝水等休息事务时，选择进入“退出工作”状态，可以暂时不接听客户呼叫。


不同的座席状态请求休息的结果如表2-201所示。

表 2-201 请求休息

| 座席状态 | 结果                                              |
|------|-------------------------------------------------|
| 空闲态  | 请求休息成功，系统弹出座席开始休息的时间，点击确定之后，座席进入“休息”状态。         |
| 工作态  | 预申请休息成功。<br>系统弹出座席开始休息的时间，座席在退出工作态后，座席进入“休息”状态。 |
| 通话态  | 预申请休息成功。<br>系统弹出座席开始休息的时间，座席结束通话后，座席进入“休息”状态。   |


**步骤6** 应急接续页面左上角，单击，支持查看当前登录座席的信息。


**步骤7** 当有新来话进入时，座席人员侧软电话振铃后自动接通。座席人员也可以在振铃前单击“接听”接通话路。



**步骤8** 座席通话接通后，支持以下通话操作：


- 呼叫保持/取消保持：

单击 ，支持座席在通话过程中发起另外一个呼叫（咨询或讨论），同时将当前通话保持，停止双方语音传输，通话双方不能听到对方声音，客户听保持音。


单击 ，支持座席在咨询或讨论结束后，对呼叫取消保持，开始双方语音传输，恢复通话。

- 静音/取消静音：


单击 ，支持座席让对方听不到自己声音，座席可以听到对方的声音。

单击 ，取消座席静音，保持通话正常。


- 呼叫转移：

- 单击 ，打开呼叫转移设置页面。
- 根据“技能队列”、“座席”或者“IVR”选择当前通话需要转移给的第三方。
- 单击“确定”，成功转移当前会话


- 转出：

- 单击 ，打开呼叫转移设置页面。
- 根据“外部号码”和“转移类型”选择当前通话需要转移给的第三方。
- 单击“确定”，支持座席将当前通话转移给外部第三方专家处理。


- 内部求助：

- 单击 ，打开内部求助页面。
- 配置内部求助信息。
  - 求助对象：支持根据“技能队列”或者“座席”选择需要求助的对象。
  - 求助类型：
    - 两方求助：客户的呼叫将被保持，座席A和被求助座席B通话。座席B释放通话，座席A回到与客户通话状态。
    - 三方求助：客户、座席A和被求助座席B直接形成三方通话。三方通话中任何一方释放，另两方继续通话。  
座席可以直接求助特定的座席，也可以求助技能队列，由系统分配一个被求助座席。
- 单击“确定”，支持座席在接听客户电话时，选择求助其他座席帮助解答客户问题，进行内部求助。


- 连接保持：

单击 ，支持座席与客户正在进行语音通话时，保持当前通话，座席可以呼叫第三方，然后将保持中的客户和第三方连接保持。

- 内部呼叫：



- 单击 ，打开内部呼叫设置页面。
- 根据座席工号选择空闲状态下的座席。
- 单击“确认”，支持座席之间（包括质检员）需要内部沟通时，向对方发起内部呼叫，实现通话。

- 三方通话：


单击 ，支持座席与客户进行语音通话时，呼叫第三方（座席或外部专家）加入通话，形成三方通话，三方进行互相交流。

客户与座席A建立了通话，座席A将客户保持，座席A呼叫外部电话，座席A进行三方通话操作，形成客户、座席A与外部电话的三方通话。


- 外呼：

单击 ，输入外呼号码，单击 ，支持座席需要回访客户，或进行主动营销时，可以指定客户号码，进行手工呼出。

- 设置随路数据：

- a. 单击 ，打开随路数据设置页面。
- b. 配置完成“随路数据”，单击“确认”，支持座席在语音通话时，设置随路数据。

- 查询呼叫信息：

单击 ，打开呼叫信息页面，支持座席通话时查看当前通话的“主叫号码”、“被叫号码”、“媒体类型”以及“随路数据”信息。

**步骤9** 座席当前呼叫完成后，单击 ，释放当前呼叫，进入空闲状态。

**步骤10** 座席结束工作后，单击 ，支持签出当前座席账号。

---结束

## 2.18.4 IVR 自动放通

IVR流程通过配置文件，设置租户的放通技能队列以及异常提示音。

### 操作步骤

**步骤1** 上传异常处理音到文件服务器。

本版本对IVR在线编排功能进行优化，预置系统或座席异常音，您需要将其上传到defaultIVR.ini中提到的路径中。

1. 从安装包中取出文件，文件路径在AICC\_\*\*\*\*\_ConfigPkg.zip包中，解压压缩包，从“\aicc\ivrdefaultflow\voice”里面获取文件：
  - exceptionVoice.wav
  - faultVoice.wav
2. 以admin用户登录LMT客户端，在“对象导航树”页签右键单击“域\* > 子网\* > UAP\*”，选择“启动MML”，查询UAP的文件服务器地址。  
在“MML命令”页签执行LST FSCFG，查看文件服务器的IP地址。



```
+++ UAP9600 2021-04-02 18:12:38+00:00
O&M #399
%%LST FSCFG:;%
RETCODE = 0 Operation succeeded.

List file server configuration information
-----
File server index = 0
File server description = NULL
File server IP address = 192.168.1.100
IPv6 address = NULL
File server domain address = NULL
Transport type = UDP
(Number of results = 1)
```

在“MML命令”页签执行LST VOLCFG，查看盘符对应的路径。

```
+++ UAP9600 2021-04-02 18:15:36+00:00
O&M #403
%%LST VOLCFG:;%
RETCODE = 0 Operation succeeded.

LST VOLCFG1
-----
Volume symbol = y:
Volume index = 0
Fileserver directory = /share
NFS user ID = 65534
NFS group ID = 65533
Active file server index = 0
Standby file server index = 255
Specify as TTS/ASR/NLR service drive = NO
Enable disaster recovery file server = NO
File open mode = rw-rw-rw-
(Number of results = 1)
```

3. 登录UAP文件服务器，将**步骤1.1**中获取的语音文件放置到UAP文件服务器对应目录的/voice下。例如“/share/voice”。语音文件上传后，请修改文件权限为640，属组与UAP文件服务器对应目录保持一致。若无voice目录，请手动新建这个目录，并修改目录权限为750，属组与UAP文件服务器对应目录保持一致。
4. （若您已完成（可选）对接ASR/TTS后的相关配置，则不需要再进行此步骤）以cti用户登录CTI平台安装的服务器后台，在“\$home/cti/icddir/bin”路径下新建文件夹，如y盘符则新建文件夹“Y:”，并修改目录权限为750和属组为cti:icd。
5. （若您已完成（可选）对接ASR/TTS后的相关配置，则不需要再进行此步骤）切换到root用户，将UAP文件服务器挂载到CTI平台新建的文件夹下，执行如下命令：

```
# mount -t nfs -o soft,intr,rsz=32768,wsz=32768,timeo=50,retrans=5 ip:/share /home/cti/icddir/bin/Y:
```

其中 `ip:/share` 为 UAP 文件服务器的 ip 和目录，与 [步骤1.2](#) 保持一致。`/home/cti/icddir/bin/Y` 与 [步骤1.4](#) 保持一致。

### 步骤2 检查IVR服务器的defaultIVR.ini文件。

1. 以IVR安装用户（通常为cti）登录IVR服务器，进入“`/home/cti/icddir/bin`”目录，打开`defaultIVR.ini`。
2. 检查流程配置文件中的异常放通的技能队列`defaultAudioSkill`是否存在，如果不存在就修改，配置参数为：VDNID-技能队列名称。  
`SkillNameList="0-defaultAudioSkill"`
3. 检查错误提示音和异常提示音的路径，如果与UAP侧配置的不一致，请修改。  
`ExceptionVoicePath="/Y:/voice/exceptionVoice.wav"`  
`FaultVoicePath="/Y:/voice/faultVoice.wav"`

#### 说明

此处路径 `Y:/voice` 需要根据环境实际路径配置。

### 步骤3 在“`/home/cti/icddir/bin`”目录，以cti用户重启所有的IVR进程。

执行如下命令依次重启所有的IVR进程。

```
</home/cti/icddir/bin>mdscmd
mdscmd bind to ip xxx.xxx.34.108
ICDV300R008CXX

Main Menu:
 0). Get Process State From MDS
 1). List All Process
 2). Add Process
 3). Modify Process Setting
 4). Delete Process
 5). Get Configuration From CCS
 6). Start Process
 7). Stop Process
 8). Start All Process
 9). Stop All Process
 a). Set Alarm Information
 b). Set Reference IP Address
 q). Quit
Please Select (0-9,a,b or q):
7
-----Request Stop Process-----
Please choose a Server:
icdcomm      0
omd          100
ccsapp       2400
cnfgsvr     60000
oas          989
nis          38
ctilink      21
ivr          301
webm         2200
aplogic64    201
ctiserver    2100
was          1001
obs          1203

ServerName>ivr
ProgID>301
Please confirm Y/N (default:N):
Confirm>Y
Submit Stop Process Request Success.
ProcName ProgID CurrentStatus CPU MemUsed MemLimit ProclD Status BindCPU MemoryAlert
ivr      301 WAIT_EXIT 1.80% 2482(M) 3000(M) 11737 --- 0 80

Press ENTER to return main menu

Main Menu:
```

```
0). Get Process State From MDS
1). List All Process
2). Add Process
3). Modify Process Setting
4). Delete Process
5). Get Configuration From CCS
6). Start Process
7). Stop Process
8). Start All Process
9). Stop All Process
a). Set Alarm Information
b). Set Reference IP Address
q). Quit
Please Select (0~9,a,b or q):
6
-----Request Start Process-----
Please choose a Server:
icdcomm      0
omd          100
ccsapp       2400
cnfgsvr      60000
oas          989
nis          38
ctilink      21
ivr          301
webm         2200
aplogic64    201
ctiserver    2100
was          1001
obs          1203
ServerName>ivr
ProgID>301
Please confirm Y/N (default:Y):
Confirm>Y
Submit Start Process Request Success.
ProcName ProgID CurrentStatus CPU MemUsed MemLimit ProcID Status BindCPU MemoryAlert
ivr      301 BEGIN_MONITOR 0.00% 0(M) 3000(M) ??? --- ??? 80
```

----结束

## 2.19 护航浏览

### 2.19.1 新增网页协同规则

租户管理员可配置规则信息，当座席与客户在网页协同，客户页面共享给座席时，客户页面上的一些敏感信息将依据此处配置的网页协同规则进行屏蔽，保护客户信息。

#### 背景信息

新增网页协同规则时，需要使用CSS选择器语法，建议配置人员提前熟知。

#### 前提条件

租户已开通网页协同特性。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 扩展与集成 > 网页协同配置”，进入菜单页面。

**步骤2** 单击“新建”，进入配置界面。

**步骤3** 自定义“规则名称”。

取值范围：

- 字母数字下划线
- 字符串长度<=128

**步骤4** 选择“页面匹配类型”，请根据实际情况进行选择。

- 通用匹配，即规则对该租户下协同浏览的所有页面生效。  
如：对所有的密码输入框进行屏蔽，屏蔽提交按钮等。
- 根据URL路径匹配，支持配置浏览器访问的URL的PATTERN，规则同Spring的AntPathMatcher。  
?: 匹配单个字符  
\*: 匹配0个或者多个字符  
\*\*: 匹配0个或多个路径（也就是用/分割的多级路径）  
如：https://localhost:63343/\*\*
- 根据页面ID匹配。比如无法通过“通用匹配”、“根据URL路径匹配”规则无法精确选中某个页面，可以采用页面ID匹配的方式。  
页面ID匹配的方式需要对页面URL做定制开发，通过在页面URL中携带cobrowse\_page\_id参数，精确进行匹配。

**步骤5** （可选）设置“页面匹配配置”，当页面匹配类型为“根据URL路径匹配”、“根据页面ID匹配”时，需要配置。

取值范围：字符串长度<=1024。

**步骤6** 设置“页面元素选择器”，被设置的页面元素在护航浏览时会被屏蔽。

取值范围：

- 格式需要满足CSS选择器语法要求
- 字符串长度<=1024

如：#input

**步骤7** 单击“保存”，完成配置。

----结束

## 后续操作

规则创建完成后，可进行如下操作：

- 编辑
- 删除

## 2.19.2 查看网页协同会话记录

客服代表可查看网页协同相关的操作记录，包含房间号、座席工号、主叫信息、开始时间、结束时间。

## 前提条件

1. 租户已开通网页协同特性。
2. 客服代表拥有网页协同菜单权限。

## 背景信息

在第一个用户加入房间后生成一条记录，更新开始时间，在房间释放后更新结束时间。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“客户接触历史 > 网页协同记录”，进入菜单页面，即可查看网页协同会话记录。

----结束

## 2.20 社交媒体运营

对接社交媒体（Facebook帖子、X (Twitter)推文、YouTube视频），进行社交媒体运营。

### 2.20.1 运营企业账号

#### 2.20.1.1 创建 YouTube 发布渠道

## 前提条件

已对接YouTube，如果尚未对接请参考如下步骤对接。

1. 申请开发者账号。
  - a. 打开 [GoogleCloud 控制台](#)，注册Google账号并登录。
  - b. 选择“选择项目 > 新建项目”，进入配置页面。

图 2-687 选择项目





图 2-688 新建项目


### 新建项目

 您的配额中还剩 12 个项目。您可以请求增加配额或删除项目。[了解详情](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

项目名称 \*  
Post ?

项目 ID: post-386108。它日后无法更改。 [修改](#)

位置 \*  
 无组织 [浏览](#)

父级组织或文件夹

[创建](#) [取消](#)

## 2. 启用YouTube。

- 返回Google控制台，选择“API和服务 > 已启用的API和服务”，进入配置页面。

图 2-689 已启用的 API 和服务




- 单击“启用 API和服务”。

图 2-690 启用 API 和服务




c. 查找YouTube。

图 2-691 查找 YouTube




d. 找到并启用YouTube Data API v3。

图 2-692 启用 API



出现如下页面说明启用成功。

图 2-693 启用 API 成功



3. 创建凭据

- a. 返回Google控制台，选择凭证页签，单击“创建凭证”。

图 2-694 创建凭证



- b. 创建密钥。

图 2-695 创建密钥





对应AICC侧的API密钥。

4. 创建OAuth 同意屏幕。
  - a. 返回Google控制台，选择OAuth 同意屏幕页签。
  - b. 选择外部，单击“创建”。

图 2-696 创建 OAuth 同意屏幕



填写所有必填项，其他全部默认，直到步骤3 测试用户页面。

- c. 单击“ADD USERS”，添加测试用户。

图 2-697 添加测试用户



- d. 单击“保存并继续”，完成配置。

- e. 返回Google控制台，选择凭证页签，单击“创建凭证”，选择“OAuth 客户端 ID”。

图 2-698 选择 OAuth 客户端 ID



图 2-699 创建 OAuth 客户端 ID

### ← 创建 OAuth 客户端 ID

客户端 ID 用于向 Google 的 OAuth 服务器标识单个应用。如果您的应用多个平台上运行，那么每个平台都需要有自己的客户端 ID。如需了解详情，请参阅[设置 OAuth 2.0](#)。  
[详细了解](#) [OAuth 客户端类型](#)。

应用类型 \*  
Web 应用

名称 \*  
Web 客户端 1

OAuth 2.0 客户端的名称。此名称仅用于在控制台中标识客户端，而不会显示给最终用户。

**i** 您在下面添加的 URI 的网域将自动添加到 [OAuth 同意屏幕](#) 作为 [已获授权的网域](#)。

### 已获授权的 JavaScript 来源 **i**

适用于来自浏览器的请求

+ 添加 URI

### 已获授权的重定向 URI **i**

适用于来自 Web 服务器的请求

URI 1 \*  
`https://developers.google.com/oauthplayground`

+ 添加 URI

注意：设置可能需要 5 分钟到几小时才会生效

**创建** 取消

添加重定向 URI <https://developers.google.com/oauthplayground>，注意最后的不能有斜杠

创建后自动生成客户端 ID 和密钥，分别对应 AICC 侧的客户端标识和客户端密钥。

5. 打开 [Google Developers](#)，选择 YouTube Data V3 的所有接口，输入刚创建的 OAuth 客户端 ID 和密钥，生成 API。

图 2-700 生成 API





图 2-701 生成 Access token 和 Refresh token



6. 选择开发者账号登录Google，同意全部授权

## “Post”想要访问您的 Google 帐号

xin799208@gmail.com

选择“Post”可访问哪些服务

- 全选
- 查看包含以下信息的列表：当前活跃的频道会员、其当前级别以及其成为会员的时间。[了解详情](#)
  - 查看、修改及永久删除您的 YouTube 视频、评分、评论和字幕。[了解详情](#)
  - 查看您的 YouTube 频道中关于 YouTube 合作伙伴试演的隐私信息。[了解详情](#)
  - 管理您的 YouTube 视频。[了解详情](#)
  - 查看您的 YouTube 帐号。[了解详情](#)
  - 在 YouTube 上查看和管理您的资产和相关内容。[了解详情](#)
  - 管理您的 YouTube 帐号。[了解详情](#)

请确保您信任Post

这么做可能会将您的敏感信息提供给此网站或应用。您可以随时在 [Google 帐号](#) 页面上查看或撤消访问权限。

[了解 Google 如何协助您安全地分享数据。](#)

[查看“Post”的隐私权政策和服务条款。](#)

取消

继续

### 7. 在YouTube中创建频道。

图 2-702 创建频道



进入YouTube首页，单击“您的频道”，随后出现在URL中的最后一段即频道ID，对应AICC侧频道标识。

## 背景信息

无。

## 操作步骤


- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 外呼任务 > 企业账号运营”，进入菜单页面。
- 步骤2** 单击“渠道配置 > 新建”，进入配置页面。
- 步骤3** 根据表2-202，创建渠道。

表 2-202 创建渠道属性说明

| 属性          | 说明                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 渠道名称        | 自定义                                                                                                   |
| 渠道类型        | 请选择YouTube                                                                                            |
| 频道标识        | 配置图2-702中创建的频道ID                                                                                      |
| API密钥       | 配置图2-695中创建的密钥                                                                                        |
| 客户端标识       | 配置图2-699中生成的客户端ID                                                                                     |
| 客户端密钥       | 配置图2-699中生成的客户端密钥                                                                                     |
| 访问凭证        | 配置图2-701中生成的Access token和Refresh                                                                      |
| 刷新凭证        |                                                                                                       |
| ApiFabric标识 | 请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了refreshNorth接口并绑定了待配置YouTube渠道租间的APP，获取APP标识填到此处。 |
| ApiFabric密钥 | 请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了refreshNorth接口并绑定了待配置YouTube渠道租间的APP，获取APP密钥填到此处。 |

- 步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.20.1.2 创建 Facebook 发布渠道

#### 前提条件

已进行Facebook侧配置，如果尚未配置请参考如下步骤对接。

1. 访问<https://developers.facebook.com/apps>，使用Facebook开发者账号登录。如果没有开发者账号请先创建。


2. 创建应用。
  - a. 用例类型选择其他，应用类型选择商务，自定义应用名称，其他的保持默认。
  - b. 为应用添加产品Messenger，单击“设置”即可。




3. 新建公共主页。



4. 绑定刚刚创建的公共主页。



5. 刷新应用界面，获取已绑定的主页ID和口令。



- 红框中的编号表示公共主页编号，对应AICC侧的“频道标识”。
- 口令对应AICC侧的“访问凭证”和“刷新凭证”。

#### 6. 获取已创建的应用编号和应用密钥。





- “应用编号”对应AICC侧的“客户端标识”
- “应用密钥”对应AICC侧的“客户端密钥”

#### 7. 设置访问权限。

- 访问<https://developers.facebook.com/tools/explorer/>
- 将最上方的参数设置为：me?fields=id,name
- 设置“Meta 应用”为2中创建的应用。
- 往“Permission”中添加如下权限：
  - pages\_show\_list
  - pages\_messaging
  - pages\_read\_engagement
  - pages\_manage\_metadata
  - pages\_read\_user\_content
  - pages\_manage\_posts
  - pages\_manage\_engagement
- 设置“用户或公共主页”。
  - 单击 ，选择“获取公共主页访问口令”。
  - 单击“以XXX的身份继续”，选择3中添加的公共主页。



- iii. 单击“继续”。
- iv. 单击“保存”。
- v. 再次单击 ，选择已添加的公共主页。
- f. 单击生成“Generate Access Token”，记录下来。
- g. 再次检查下“用户或公共主页”是否为已添加的公共主页，然后单击“提交”，权限添加成功。



- 8. 设置访问口令3个月的有效期。
  - a. 访问<https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken>
  - b. 输入7.f获取的访问口令，单击“调试”。调试成功显示如下信息：
  - 类型显示Page而非User
  - 到期日显示禁止
  - 数据访问权限已过期显示约3个月以后
  - 细化范围最少包含6中添加的权限。

| 访问口令信息                  |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应用编号                    | 999173214423576 : TES_Fast                                                                                                                           |
| 类型                      | Page                                                                                                                                                 |
| 公共主页编号                  | 109028652217226 : Luy                                                                                                                                |
| 应用范围用户编号<br>Learn More  | 265119716187424 :<br>用户上次是通过 API N/A 安装此应用的                                                                                                          |
| 已签发                     | 1686207792 (10 分钟前)                                                                                                                                  |
| 到期日                     | 禁止                                                                                                                                                   |
| 数据访问权限已过期               | 1693983845 (约 3 个月后)                                                                                                                                 |
| 有效                      | 真                                                                                                                                                    |
| 来源                      | Web                                                                                                                                                  |
| 范围                      | pages_show_list, pages_messaging, pages_read_engagement, pages_manage_metadata, pages_read_user_content, pages_manage_posts, pages_manage_engagement |
| 细化范围                    |                                                                                                                                                      |
| pages_show_list         | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_messaging         | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_read_engagement   | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_manage_metadata   | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_read_user_content | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_manage_posts      | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |
| pages_manage_engagement | 109028652217226 : Luy , 104834838911403 : Ymtest                                                                                                     |

## 背景信息

无。

## 操作步骤


- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 外呼任务 > 企业账号运营”，进入菜单页面。
- 步骤2** 单击“渠道配置 > 新增渠道+”，进入配置页面。
- 步骤3** 根据表2-202，创建渠道。

表 2-203 创建渠道属性说明

| 属性    | 说明            |
|-------|---------------|
| 渠道名称  | 自定义           |
| 渠道类型  | 请选择Facebook   |
| 频道标识  | 配置5中获得的公共主页编号 |
| 客户端标识 | 配置6中生成的应用编号   |
| 客户端密钥 | 配置6中生成的应用密钥   |
| 访问凭证  | 配置5中生成的口令     |
| 刷新凭证  |               |

| 属性          | 说明                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ApiFabric标识 | 请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了 <b>facebookNorth</b> 、 <b>facebookRefreshNoth</b> 、 <b>facebookReplyNorth</b> 接口并绑定了待配置 Facebook渠道租间的APP，获取APP标识填到此处。 |
| ApiFabric秘钥 | 请联系系统管理员在“配置中心 > 扩展与集成 > 接口管理 > APP服务 > APP管理”，找到订阅了 <b>facebookNorth</b> 、 <b>facebookRefreshNoth</b> 、 <b>facebookReplyNorth</b> 接口并绑定了待配置 Facebook渠道租间的APP，获取APP密钥填到此处。 |
| 运营人员        | 分配当前租户下的员工来维护发布渠道。<br>一个渠道最多分配10个运营人员。                                                                                                                                     |

**步骤4** 单击“保存”，完成配置。

----结束

### 2.20.1.3 发布 YouTube 帖子

#### 前提条件

已参考[2.20.1.1 创建YouTube发布渠道](#)创建了YouTube类型的发布渠道。

#### 背景信息

- 发布或删除已发布的YouTube帖子默认不需要审核，当租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人，需要审批人审核通过后才能发布或删除。
- 发布YouTube帖子时，允许上传的视频大小受租户级参数“社交媒体视频上传大小限制”控制，单位MB，默认值为200，最大可配500。
- Youtube渠道仅支持上传视频。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 外呼任务 > 企业账号运营”，进入菜单页面。

**步骤2** 单击“发帖”，进入配置页面。

**步骤3** 参考[表2-204](#)，配置基本信息。

表 2-204 基本信息属性说明

| 属性 | 说明             |
|----|----------------|
| 主题 | 自定义，字符串长度<=100 |

| 属性                  | 说明                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 内容                  | 自定义，字符串长度≤5000                                         |
| 图片                  | 暂不支持                                                   |
| 视频（必选）              | 选择本地视频上传，视频大小不能超过租户级参数“社交媒体视频上传大小限制”配置的值<br>视频类型支持：mp4 |
| 发布渠道                | 选择YouTube                                              |
| <b>渠道信息-YouTube</b> |                                                        |
| 观众（必选）              | 请根据实际选择                                                |
| 标签（可选）              |                                                        |
| 许可（必选）              |                                                        |
| 类型（必选）              |                                                        |
| 公开范围（必选）            |                                                        |

**步骤4** 单击“下一步”。

**步骤5** 参考表2-205，配置发布信息。

**表 2-205** 发布信息属性说明

| 属性        | 说明                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 发布频道/Page | 选择2.20.1.1 创建YouTube发布渠道中创建的YouTube类型的发布频道                                  |
| 发布类型      | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 实时发布</li><li>• 定时发布</li></ul> |
| 预计发布时间    | 当发布类型配置为定时发布时需要配置。<br>设置一个未来时间。                                             |
| 审批人       | 自动展示审批人。仅当租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人才会展示。                                       |
| 备注        | 设置备注信息。取值范围：字符串长度≤500                                                       |


如果需要在多个频道上发布，单击添加，可添加多个。

**步骤6** 单击“提交”，完成配置。

默认提交后，帖子自动发布。如果租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人，待审批人审核帖子并通过后，帖子才会发布。

----结束

## 后续操作

YouTube视频帖子发布后，可在“ 社交媒体 > 企业账号消息处理”中查看帖子发布详情，详情请参见[2.20.3 处理企业账号消息](#)。

### 2.20.1.4 发布 Facebook 帖子

#### 前提条件

已参考[2.20.1.2 创建Facebook发布渠道](#)创建了Facebook类型的发布渠道。

#### 背景信息

- 发布或删除已发布的Facebook帖子默认不需要审核，当租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人，需要审批人审核通过后才能发布或删除。
- 发布Facebook帖子时，允许上传的视频大小受租户级参数“社交媒体视频上传大小限制”控制，单位MB，默认值为200，最大可配500。
- 发布Facebook帖子时，允许上传的图片大小受租户级参数“社交媒体图片上传大小限制”控制，单位MB，默认值为1，最大可配置4。
- facebook不能发布空白贴，请至少选择一项（内容、图片、视频）

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 外呼任务 > 企业账号运营”，进入菜单页面。

**步骤2** 单击“发帖”，进入配置页面。

**步骤3** 参考[表2-204](#)，配置基本信息。

表 2-206 基本信息属性说明

| 属性 | 说明                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主题 | 自定义，字符串长度≤100                                                                                                                                                        |
| 内容 | 自定义，字符串长度≤5000                                                                                                                                                       |
| 图片 | 选择本地图片上传，最大上传9张图片，单个图片大小不能超过租户级参数“社交媒体图片上传大小限制”配置的值。<br>图片类型支持： <ul style="list-style-type: none"><li>png</li><li>jpg</li><li>gif</li><li>bmp</li><li>tiff</li></ul> |

| 属性                   | 说明                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 视频                   | 选择本地视频上传，仅支持上传1个视频，视频大小不能超过租户级参数“社交媒体视频上传大小限制”配置的值<br>视频类型支持：mp4 |
| 发布渠道                 | 选择Facebook                                                       |
| <b>渠道信息-Facebook</b> |                                                                  |
| 允许嵌入                 | 默认勾选，请根据实际选择                                                     |

**步骤4** 单击“下一步”。

**步骤5** 参考表2-205，配置发布信息。

表 2-207 发布信息属性说明

| 属性        | 说明                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 发布频道/Page | 选择2.20.1.2 创建Facebook发布渠道中创建的Facebook类型的发布频道                            |
| 发布类型      | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>实时发布</li><li>定时发布</li></ul> |
| 预计发布时间    | 当发布类型配置为定时发布时需要配置。<br>设置一个未来时间。                                         |
| 审批人       | 自动展示审批人。仅当租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人才会展示。                                   |
| 备注        | 设置备注信息。取值范围：字符串长度<=500                                                  |

如果需要在多个频道上发布，单击添加，可添加多个。

**步骤6** 单击“提交”，完成配置。

默认提交后，帖子自动发布。如果租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人，待审批人审核帖子并通过后，帖子才会发布。

----结束

## 2.20.1.5 审核帖子


### 前提条件

- 租户级参数“社交媒体审批人账号”配置了审核人。
- 审核人账号具备企业账号运营的菜单权限。

## 背景信息

无。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 外呼任务 > 企业账号运营”，进入菜单页面。

**步骤2** 单击待审批页签，选择待审批状态的帖子，单击操作列的“审批”，进入审批页面。

**步骤3** 阅读帖子后，选择通过或驳回。

----结束

## 后续操作

可在“ 外呼任务 > 企业账号运营 > 审批历史”中查看审批历史。

## 2.20.2 处理多媒体消息

当运营人员管理的发布渠道，被他人提及，运营人员能够收到消息提醒，并作出回应。

## 前提条件

1. 发帖人@了公共主页，并且发布渠道分配了运营人员。
2. 运营人员为当前租户下的员工并且具备社交媒体和离线消息处理的菜单权限。

## 背景信息

- 当前仅支持处理Facebook消息。
- 运营人员点开消息就视为已处理，页面操作只有通过链接前往帖子，刷新列表后已处理的消息不在页面中展示。


## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 社交媒体 > 多媒体消息处理”，进入菜单页面。

列表展示提及运营人员的帖子，发帖人统一显示为匿名用户。

**步骤2** 单击列表中的消息，大致查看发帖人的帖子内容。

- 单击“访问原文”，可跳转到社交媒体，详细阅读原文。

- 单击  ，暂不支持


- 单击  ，结束消息

----结束

## 2.20.3 处理企业账号消息

运营人员能够对已经发布的帖子进行维护，主要包括查看帖子点赞数、评论数，以及回复他人评论。

### 前提条件

- 租户管理员已在“ 外呼任务 > 企业账号运营”中发布了YouTube视频、Facebook帖子。
- 运营人员为当前租户下的员工并且具备社交媒体和企业账号运营的菜单权限。

### 背景信息

页面数据每30分钟自动刷新。对于新发布的帖子需要手动查询一下才会在列表中显示。

### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“ 社交媒体 > 企业账号消息处理”，进入菜单页面。

**步骤2** 单击列表中已发布的帖子，查看帖子详情。

参考[表2-208](#)，对帖子进行管理。

表 2-208 帖子操作说明

| 属性   | 说明                              |
|------|---------------------------------|
| 批量回复 | 批量回复帖子，再次单击可取消                  |
| 评论   | 评论帖子                            |
| 全部回复 | 评论人的总评论数大于1时展示，单击可查看总评论，再次单击可隐藏 |
| 回复   | 逐个回复帖子                          |

#### 说明

- 视频帖子支持播放
- 当前只支持文本和emoji表情。

----结束

## 2.21 绩效管理

### 2.21.1 绩效配置



### 2.21.1.1 绩效算法

租户管理员配置绩效计划前，需要配置相应的绩效算法。

#### 前提条件

- 租间已开启“绩效管理”特性。
  - a. 使用系统管理员身份登录客户服务云。
  - b. 选择“呼叫中心管理> 租户管理”。
  - c. 选择目前的租户名称，点击“管理”。
  - d. 选择“虚拟呼叫中心 > 特性选择”，开启“绩效管理”特性。

图 2-703 开启绩效管理特性



“绩效管理”特性与AppCube特性依赖，开启“绩效管理”特性前需开启AppCube特性。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，进入菜单“配置中心>绩效管理>绩效配置”，选择“绩效算法”。

图 2-704 绩效算法界面



- 步骤2** 点击“新建”，新建绩效算法。

图 2-705 新建绩效算法

\* 绩效算法名称

\* 算法方程式 ⊕ 插入变量

[满意度评分]\*0.1+[人工质检得分]\*0.1+[智能质检得分]\*0.1+[工作时长]\*0.1+[平均处理时长]\*0.1+[总呼叫数]\*0.1+[记录呼叫原因的通话数]\*0.1+[智能实训得分]\*0.1

算法方程式支持输入+\*/%()符号，例如：[满意度评分]\*0.2+[工时达标率]\*0.2+[呼叫成功率]\*0.2+[呼叫完成率]\*0.2

\* 得分小数位数

---

方程式校验

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 满意度评分       | <input type="text" value="10"/> |
| 人工质检得分      | <input type="text" value="10"/> |
| 智能质检得分      | <input type="text" value="10"/> |
| 工作时长        | <input type="text" value="10"/> |
| 平均处理时长      | <input type="text" value="10"/> |
| 总呼叫数        | <input type="text" value="10"/> |
| 记录呼叫原因的通... | <input type="text" value="10"/> |

1. 绩效算法名称：自定义，不超过100字符。
2. 算法方程式：通过插入变量，构建算法方程式。算法方程式支持输入“+”、“-”、“%”、“\*”、“/”、“[”、“(”、“)”、“]”符号，例如：[满意度评分]\*0.2+[工时达标率]\*0.2+[呼叫成功率]\*0.2+[呼叫完成率]\*0.2。可以选择插入算法方程式的变量：
  - 满意度评分
  - 人工质检得分
  - 智能质检得分
  - 工作时长
  - 平均处理时长
  - 总呼叫数
  - 记录呼叫原因的通话数
  - 智能实训得分
3. 得分小数位数：最终绩效得分保留的小数个数，默认保留1位。
4. 方程式校验：根据当前设定的算法方程式进行模拟测试。点击“开始校验”，根据用户选择的指标进行计算。

**步骤3** 完成以上所有信息配置后，点击“保存”，即完成绩效算法设置。

**步骤4** 在“操作”栏，可以对当前绩效算法进行“编辑”，“删除”或者“引用列表”。绩效算法如果被绩效计划所引用，则不允许删除，可以修改。

----结束

### 2.21.1.2 绩效计划

为了牵引员工素质培养，绩效管理需要租户管理员配置绩效计划。

#### 前提条件

- 租间已开启“绩效管理”特性。
  - a. 使用系统管理员身份登录客户服务云。
  - b. 选择“呼叫中心管理> 租户管理”。
  - c. 选择目前的租户名称，点击“管理”。
  - d. 选择“虚拟呼叫中心 > 特性选择”，开启“绩效管理”特性。

图 2-706 开启绩效管理特性



“绩效管理”特性与AppCube特性依赖，开启“绩效管理”特性前需开启AppCube特性。

- 已配置完成绩效算法配置。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，进入菜单“配置中心>绩效管理>绩效配置”，选择“绩效计划”。

图 2-707 绩效计划界面

| 名称+计划                          | 绩效计划名称 | 年份   | 生效日期       | 结束日期       | 操作    |
|--------------------------------|--------|------|------------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> plan  | 绩效     | 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> plan1 | 绩效     | --   | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> AA    | 绩效     | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> 0116  | 绩效     | 第三年度 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 编辑 删除 |

**步骤2** 点击“新建”，新建绩效计划，先配置计划信息。

图 2-708 新建绩效计划-计划信息界面

1 计划信息 2 适用成员

\* 绩效计划名称

\* 考核周期类型  月度  季度  半年度  年度  自定义

\* 考核周期  一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  
 八月  九月  十月  十一月  十二月


考核数据时段

\* 绩效算法

1. 绩效计划名称：自定义，不超过100字符。
2. 考核周期类型：选择考核周期类型。
  - 月度
  - 季度
  - 半年度
  - 年度
  - 自定义：选择自定义类型，时间跨度不能超过366天，可以跨年。
3. 考核周期：根据考核周期类型来选择考核周期。
4. 考核数据时段：考核的具体时间段。
5. 绩效算法：选择已建好的绩效算法，如果没有，可以点击“”，为当前绩效计划新建算法。

**步骤3** 单击“下一步”，选择绩效计划对应的适用成员，勾选即可。

图 2-709 新建绩效计划-适用成员界面



**步骤4** 完成以上所有信息配置后，点击“确认”，即完成绩效计划设置。

**步骤5** 在“操作”栏，可以对当前绩效计划进行“编辑”或者“删除”。如果绩效周期已经结转完毕，即考核已完成，不再支持编辑。

---结束

## 2.21.2 绩效评分

根据指定的绩效计划，查看或者删除当前座席对应的绩效评分详情。

### 前提条件

- 租间已开启“绩效管理”特性。
  - a. 使用系统管理员身份登录客户服务云。
  - b. 选择“呼叫中心管理> 租户管理”。
  - c. 选择目前的租户名称，点击“管理”。
  - d. 选择“虚拟呼叫中心 > 特性选择”，开启“绩效管理”特性。

图 2-710 开启绩效管理特性



“绩效管理”特性与AppCube特性依赖，开启“绩效管理”特性前需开启AppCube特性。

- 已完成**绩效算法**和**绩效计划**配置。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，进入菜单“**绩效>绩效评分**”。

图 2-711 绩效评分界面

| plan             | 计划名称             | 计划状态 | 满意度评分 | 人工质检得分 | 智能质检得分 | 工作时长 | 平均处理时长 | 总呼叫数 | 记录呼叫原因的通话数 | 智能实训得分 | 绩效得分 | 绩效得分刷新时间 |
|------------------|------------------|------|-------|--------|--------|------|--------|------|------------|--------|------|----------|
| liuyujang1018003 | liuyujang1018003 | 考核中  | 2.25  | 23.00  | 0      | 1762 | 50.29  | 7    | 3          | 0      |      |          |
| qianbin1761      | qianbin1761      | 默认启用 |       |        |        |      |        |      |            |        |      |          |
| yangzhang176     | yangzhang176     | 默认启用 | 3.00  | 0      | 0      | 2918 | 126.86 | 7    | 1          | 0      |      |          |

**步骤2** 点击“”，输入绩效计划名称，可以查看对应的绩效评分。

必填项，默认未选择绩效计划时，列表不展示内容。选择考核计划后，根据计划对应的绩效算法，动态判断涉及到哪些考核指标，在列表中展示。

**步骤3** 可以查询到的绩效指标项含义说明：

表 2-209 绩效指标说明

| 指标项名称      | 说明                      |
|------------|-------------------------|
| 绩效计划状态     | 绩效计划状态。“考核中”或者“已完成”。    |
| 满意度评分      | 满意度评分，按照考核周期求平均分。       |
| 人工质检得分     | 人工质检得分，按照考核周期求平均分。      |
| 智能质检得分     | 智能质检得分，按照考核周期求平均分。      |
| 工作时长       | 工作时长，按照考核周期求总和，单位是秒。    |
| 平均处理时长     | 平均处理时长，按照考核周期求平均值，单位是秒。 |
| 总呼叫数       | 总呼叫数，按照考核周期求总和。         |
| 记录呼叫原因的通话数 | 记录呼叫原因的通话数，按照考核周期求总和。   |
| 智能实训得分     | 智能实训得分，按照考核周期求平均分。      |
| 绩效得分       | 绩效得分，根据绩效算法计算得到的结果。     |
| 绩效得分刷新时间   | 绩效得分刷新时间。               |

**步骤4** 在“操作”栏，可以对当前绩效评分进行“查看”或者“删除”。

----结束

# 3 客服座席指南

本手册内容指导客服座席操作执行各项任务，方便座席使用AICC业务平台。

## 3.1 座席工作台介绍

AICC提供一个集成座席基本操作的工作台页面，方便座席在不切换菜单的情况下，满足工作需要。工作台目前分为音视频工作台和在线交谈工作台。

## 3.2 切换座席状态

座席通过平台页面顶部接续条，切换对应的座席状态，改变工作状态，以供平台更好的分配业务。

## 3.3 允许浏览器消息弹框提醒

## 3.4 处理语音业务

座席通过本节内容学习如何处理语音业务内容。

## 3.5 处理视频业务

座席通过本节内容学习如何处理视频业务内容。

## 3.6 处理多媒体交谈业务

座席通过本节内容学习如何处理多媒体业务内容。

## 3.7 座席其他操作

本章节介绍客服代表的一些其他操作。

## 3.8 管理质检结果

本章节介绍了质检管理的相关内容，客服代表可以管理质检结果。

## 3.9 典型场景介绍

本章节介绍一些客服操作的典型场景。

## 3.10 查看实训任务

智能实训任务是通过IVR流程对座席定期进行任务培训考试，检查座席业务技能情况。

## 3.11 智能外呼任务

座席根据分配的外呼任务，执行外呼操作，配置外呼结果。

## 3.12 OpenEye帮助文档

## 3.13 智能填充工单信息

## 3.1 座席工作台介绍

AICC提供一个集成座席基本操作的工作台页面，方便座席在不切换菜单的情况下，满足工作需要。工作台目前分为音视频工作台和在线交谈工作台。

### 3.1.1 音视频工作台


座席通过语音呼入或者呼出处理客户业务时使用音视频工作台。

音视频工作台支持如下两种打开方式：

- 通过单击“音视频工作台”菜单，手动打开音视频工作台。
- 座席签入后会自动打开音视频工作台；或者通过接续条呼入、呼出，在会话接通后自动打开音视频工作台。

音视频工作台界面如图3-1所示。

图 3-1 音视频工作台









页面内容说明如表3-1所示。

表 3-1 音视频工作台介绍

| 内容 | 说明                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|
|    | 座席在与客户两方通话过程中，可以人工将该用户加入骚扰记录。<br>创建骚扰记录的具体操作请参见 <b>3.7.14 创建骚扰记录</b> 。 |



| 内容                                                                                  | 说明                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 标识和展示客户的来电原因。您可以根据需要添加来电备注，备注信息不超过300个字符。<br>客户来电原因设置请参见 <a href="#">2.3.2.1 配置来电原因</a> 。                                                                                                                         |
| 客户第三方页面                                                                             | 集成展示系统中已启用的多媒体类型的来电弹屏页面。页签名称仅为示例，根据实际配置会有不同。<br>弹屏配置的具体操作请参见 <a href="#">2.3.2.6 配置来电弹屏</a> 。                                                                                                                     |
|    | 在与客户通话时单击发送通知发送邮件通知消息给客户。<br>发送通知的具体操作请参见 <a href="#">3.7.8 发送通知</a> 。                                                                                                                                            |
|    | 在与客户通话时单击发送通知发送whatsApp通知消息给客户。<br>发送通知的具体操作请参见 <a href="#">3.7.8 发送通知</a> 。                                                                                                                                      |
|  | 在与客户通话时单击发送通知发送短信通知消息给客户。<br>发送通知的具体操作请参见 <a href="#">3.7.8 发送通知</a> 。                                                                                                                                            |
|  | 在与客户通话时单击发起对客户的身分验证。<br>发起身分验证的具体操作请参见 <a href="#">3.7.11 发起身分验证</a> 。                                                                                                                                            |
|  | 关闭客户中心特性后才可见。<br>单击回呼，座席与客户的通话异常中断时，座席能主动发起回呼，提升客户感知。                                                                                                                                                             |
| 来电消息                                                                                | 关闭客户中心特性后才可见。<br>展示会话信息，包含来电的主被叫号码、受理号码、技能队列信息和与智能语音的历史记录。<br>支持单击  设置受理号码，用于标识服务对象，受理号码长度不超过24个字符。<br>若不设置受理号码，受理号码与客户号码一致。 |

| 内容   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户信息 | 关闭客户中心特性后才可见。<br>展示接触客户信息栏展示呼入客户信息。<br>客户信息栏可配置展示客户信息字段风格，根据字段的取值展示不同的风格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 实时转写 | 通过文本形式展示实时转写的客户与座席的交谈内容。当开启“只看客户”开关后，只展示转写的客户侧内容。<br>“实时转写”页签需要开启智能识别开关才能在音视频工作台展示。具体配置请参考《AICC-操作指南-FAQ》手册中的“人工服务常见问题 > 如何开通实时转写能力”章节内容。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 历史接触 | 关闭客户中心特性后才可见。<br>根据时间展示最近3条历史接触记录。此处只根据时间维度筛选，不区分座席。 <ul style="list-style-type: none"><li>单击接触记录名称链接查看详情时，那么直接跳转到接触记录详情页面。在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。</li></ul> <b>说明</b><br>当前座席与受理号码处于交谈状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>单击“更多”时，展示最近7天内当前受理号码产生的接触记录。在“接触记录”页面，座席无需签入，单击“播放”可以直接试听对应的接触记录的录音。在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。</li></ul> |

| 内容   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接触记录 | <p>开启客户中心特性后才可见。</p> <p>根据时间展示最近几条历史接触记录。此处只根据时间维度筛选，不区分座席。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>单击接触记录名称链接查看详情时，那么直接跳转到接触记录详情页面。在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>当前座席与受理号码处于交谈状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>单击“更多”时，展示最近7天内当前受理号码产生的接触记录。在“接触记录”页面，座席无需签入，单击“播放”可以直接试听对应的接触记录的录音。在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。</li></ul> |
| 基本信息 | <p>开启客户中心特性后才可见。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若“客户中心 &gt; 客户中心管理”页面已有该客户的信息，则显示客户的信息。</li><li>若“客户中心 &gt; 客户中心管理”页面没有该客户的信息，则座席人员可单击“✎”后编辑客户的信息，详情请参见<a href="#">3.7.15 编辑客户信息</a>。</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |

### 3.1.2 在线交谈工作台


客服通过多媒体渠道处理客户业务时使用在线交谈工作台。

在线交谈工作台支持如下两种打开方式：

- 通过单击“在线交谈工作台”菜单，手动打开在线交谈工作台。
- 在线交谈工作台在座席使用“多媒体”类型技能队列签入后自动打开。

在线交谈工作台界面如[图3-2](#)所示。

图 3-2 在线交谈工作台



### 说明

在线交谈工作台中Web渠道通话，用户侧发送附件，座席侧单击“接收”，即可下载导出附件。

在线交谈工作台中邮件渠道通话，选择邮件单击“下载”，确认提示页面单击“是”，即可下载导出附件。

此处下载的数据中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

- 座席与客户短信或邮件交谈中可以单击“📧”创建骚扰记录。
- 在线交谈工作台短信或邮件历史会话中可以单击“📧”创建骚扰记录。
- 开启座席流程可视化特性和赋予业务引导菜单权限后可视化流程可以单击📄进入。
- 业务请求为可视化流程入口。
- 来电消息包含接入渠道的客户姓名和客户号码、客户端软件环境、客户接入渠道、等待时长，受理号码。支持设置受理号码，用于标识服务对象，受理号码长度不超过50个字符。

## 3.2 切换座席状态

座席通过平台页面顶部接续条，切换对应的座席状态，改变工作状态，以供平台更好的分配业务。

### 背景信息

接续框架提供接续条，客服代表可通过接续条完成对接续状态的控制。



接续状态指客服代表登录座席后，可能处于的各种状态，包括空闲态、通话态、整理态、示忙态和休息态，如表3-2所示。系统根据座席状态，判断是否可以为客服代表分配来话。


表 3-2 接续状态说明

| 座席状态 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空闲态  | 客服代表等待系统分配来话时的座席状态。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 通话态  | 客服代表正在处理来话时的座席状态。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 整理态  | 客户挂机后，客服代表处理与呼叫相关的事务（例如填写客户的来话信息）时的座席状态。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 示忙态  | 客服代表示忙后的接续状态。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 休息态  | 客服代表请假休息时的接续状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 休息状态时显示倒计时呈现的时间。</li><li>● 休息时间剩余5分钟且租户级参数“座席休息超时是否强制结束休息”配置为“是”时每过1分钟，界面右下角弹框提示“还有XX分钟后，你将进入工作状态，请提前预留时间！”。</li><li>● 休息时间结束后且租户级参数“座席休息超时是否强制结束休息”配置为“否”时，接续条正向红色字体显示计时，且每超过1分钟，界面右下角弹框提示“休息已超时XX分钟，请尽快办公！”。</li></ul> |

客服代表通过执行接听电话、休息、示忙等接续操作，实现接续状态的转换，转换关系如[图3-3](#)所示。

接续条呼叫相关事件在浏览器右下角有提示弹框。

图 3-3 接续状态转换说明



## 操作步骤

**步骤1** 客服代表登录客户服务云Portal。

**步骤2** 单击顶部的  签入，签入平台。

- 签入后客服代表的座席状态，可以通过系统参数中的“签入后的座席状态”控制。签入后的座席状态有：
  - 空闲态
  - 整理态
  - 示忙态
- 座席签入技能队列的方式，受同名的租户级参数、座席级参数“座席签入技能方式”控制。

- 租户级参数“座席签入技能方式”，取值范围：
  - 座席自配置
  - 统一自动：座席签入时，统一自动签入该座席绑定的所有技能队列
  - 统一指定：座席签入时，可指定该座席绑定的技能队列签入。座席的能力与已签入的技能队列有关，请根据需要选择技能队列签入。

图 3-4 统一指定界面



默认为座席自配置。修改参数后刷新页面使配置生效。

- 座席级参数“座席签入技能方式”，取值范围：
  - 自动：签入时，自动签入该座席绑定的所有技能队列
  - 指定：座席签入时，可指定该座席绑定的技能队列签入。座席的能力与已签入的技能队列有关，请根据需要选择技能队列签入。

图 3-5 指定界面

### 选择技能队列



共 3 条 < 1 >

取消

确认

默认为自动。修改参数后刷新页面使配置生效。

若租户级参数“座席签入技能方式”值为“座席自配置”，取决于座席级参数“座席签入技能方式”值。

若租户级参数“座席签入技能方式”值为“统一自动”或“统一指定”，则直接取决于此参数值。

**步骤3** 单击顶部的 ∨，选择需要切换的状态。

图 3-6 切换座席状态界面



----结束

## 后续操作

座席签入后，单击界面右上角 ∨ 展开配置，单击重设技能，可重新选择需要签入的技能队列。重置后，当座席签入的技能队列发生变化时，相应的座席具备的能力也会发




生变化。例如：全能型座席，已签入音视频、多媒体的技能队列，重设技能队列后，只选择音视频技能队列，保存后。该座席只能处理音视频通话，无法处理多媒体通话。

图 3-7 展开配置界面



图 3-8 重设技能界面



### 📖 说明

- 座席需要具有重设技能队列的操作权限。
- 对于新开租的租间，普通座席默认有上述权限。
- 对于老租间，普通座席默认没有上述权限，请联系租户管理员添加。

## 3.3 允许浏览器消息弹框提醒

### 前提条件

租户管理员在提示信息配置的页面消息提醒配置中，开启了弹框提醒。

### 背景信息

音视频、多媒体来话弹框提醒仅支持手动应答场景。

### 操作步骤

**步骤1** 座席签入，浏览器弹出是否允许显示通知的询问界面。

**步骤2** 单击“允许”，即可完成设置。

----结束

## 3.4 处理语音业务

座席通过本节内容学习如何处理语音业务内容。

### 3.4.1 自动应答来话

客服代表通过使用自动应答应话接通客户呼叫。

### 背景信息

客服代表可以应答分配给自己的来话，来话应答成功后，客服代表可以与客户进行通话。

### 前提条件

客服代表已签入，并处于空闲态。


### 操作步骤

当有新来话进入时，客服代表侧软电话振铃后自动接通。客服代表也可以在振铃前单击接听接通话路。

**步骤1** 新呼叫接入后，客服代表侧振铃。



**步骤2** 客服代表单击接听或等待自动接通后，客服代表状态进入通话态，软电话展示正在通话中。



----结束

### 3.4.2 手动应答来话

客服代表可以通过手动应答话来接通客户呼叫。

#### 背景信息

客服代表可以手动应答分配给自己的来话，来话应答成功后，客服代表可以与客户进行通话。

## 前提条件

- 客服代表在座席参数中已将座席应答方式设为手工应答。
- 客服代表已签入。
- 客服代表处于空闲态。

## 操作步骤


当有新来话进入时，客服代表侧软电话振铃，客服代表可以单击接听接通话路。


**步骤1** 新呼叫接入后，客服代表侧振铃。单击接听。




此时通话仍未接通，为占用状态。



**步骤2** 客服代表单击后，客服代表状态进入通话态，软电话展示正在通话中。





---结束

### 3.4.3 呼叫转移

客服代表通过呼叫转移操作，将正在进行的呼叫转移到其他技能队列、第三方系统、其他客服代表、IVR，继续处理客户业务。

#### 背景信息

呼叫转移操作可将来话转移给外部号码、其他客服代表、技能队列或IVR。来话转接后，通话的相关信息也同步转移。

将呼叫转移到技能队列或其他客服代表时，支持如下几种转移类型：

表 3-3 呼叫转移类型说明


| 转移类型 | 描述                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成功转  | 转接后，转出方等待被转入方客服代表摘机接通来话，才释放来话。否则，系统提示转出失败，转出方客服代表继续与客户通话。                                       |
| 释放转  | 转接后，不论被转接方是否应答来话，转出方立即释放当前话路。如果转技能队列失败，则转出方客服代表继续与客户通话。                                         |
| 通话转  | 仅在转外部号码时可选。<br>转接后，系统监视呼叫转出过程，被叫应答并和客户通话，客服代表释放呼叫。                                              |
| 挂起转  | 前台业务代表将呼叫转移到某自动流程，座席处于等待状态，该流程处理完呼叫后将呼叫转回原座席继续处理的一种呼叫转移方式。<br>不支持挂起转IVR的时候，IVR流程中再配置转移图元转到其他设备。 |


## 前提条件

客服代表处于通话态。

## 操作步骤

客服代表接通来话后，发现当前业务无法处理，需要将呼叫进行转移：

步骤1 单击接续条中的 。



步骤2 选择需要转移的对象所对应的页签。

- 技能队列

### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

所有可访问组织

|                       | 技能队列名称             | 登录的座席数 | 当前排队人数 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| <input type="radio"/> | default_hpsymyiplu | 0      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultVideoSkill  | 1      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultAudioSkill  | 2      | 0      |
| <input type="radio"/> | 语音点击通话             | 1      | 0      |

总共: 5 < 1 2 >

转移类型: 成功转

- 座席

### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

所有可访问组织

default\_hpsymyiplu

defaultVideoSkill

**defaultAudioSkill**

语音点击通话




视频点击通话

空闲

总共: 1 < 1 >

转移类型: 成功转

- 空闲：表示座席空闲。
- 忙碌：表示座席忙碌中。

-  休息：表示座席休息中。
  -  通话：表示语音或视频通话中。
  -  通话：表示在线交谈通话中。
- 外部号码


#### 说明

- 可以直接选择“配置中心 > 资源管理 >> 转接外部号码配置”页面配置的外部号码。
- 选择外部号码时选择的用户号码的“用户号码转呼”为“是”时只支持成功转和通话转。
- 选择外部号码时选择的用户号码的“用户号码转呼”为“否”时客户呼入，座席支持释放转，座席呼出不支持释放转。
- 输入外部号码时客户呼入，座席支持释放转，座席呼出不支持释放转。
- 座席与用户1会话中通话转用户2，用户1挂机后不支持再次呼叫转移外部号码。
- 座席与用户1会话中通话转用户2，用户2挂机后支持再次呼叫转移外部号码。

### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR



共 3 条 < 1 >

转移类型: 成功转 

取消

确认



## 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

< 输入外部号码

请输入要转移的号码

转移类型: 成功转 ▾

取消

确认

- IVR

### 呼叫转移 ×

技能队列 座席 外部号码 IVR

↻

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 48326491694691329 | test   |
| shenfenyangzheng  | 语音通知流程 |

总共: 4 < 1 >

转移类型: 释放转 取消 确认

Redis发生故障开启Redis逃生模式后转IVR功能不可使用。

**步骤3** 输入外呼号码、选择空闲座席、技能队列或IVR，单击“确认”完成转移。

----结束

转移成功后，当前客服代表进入空闲态。

### 3.4.4 外呼

客服代表可以主动呼叫客户，执行业务操作。

#### 背景信息

呼出即客服代表输入客户电话号码，主动发起的呼叫。


客服代表需要和客户服务中心外的同事、或者客户通话时，需要进行呼出操作。

#### 前提条件

- 客服代表在座席参数中已将座席应答方式设为手工应答。
- 客服代表已签入。
- 客服代表处于非通话态。

#### 操作步骤

除整理态、休息态和通话状态不能外呼外，其他接续状态都可以执行外呼操作。



### 3.4.5 三方通话

客服代表与客户通话期间，客服代表可以接通第三方帮助处理业务内容，三方共同处理。

#### 背景信息

客服代表答复客户的过程中，可发起三方求助。三方求助时，客户、求助方客服代表和被求助的客服代表之间进行三方通话，如果一方挂断，其他两方可以继续通话。

三方通话包括求助技能队列、求助指定工号和外部号码三种方式。

- 如果客服代表不知道明确的求助对象，可以选择某个技能队列，由系统指定该技能队列中的某一个业务代表为求助对象。
- 如果客服代表明确知道求助对象，可以直接输入被求助方的工号进行求助。

#### 前提条件


- 客服代表已签入。


- 客服代表正在两方通话中。

## 操作步骤

三方通话包括求助技能队列、求助座席、求助指定外部号码三种方式。

客服代表通话过程中，单击三方通话：

- 如果客服代表不知道明确的求助对象，可以选择某个技能队列，由系统指定该技能队列中的某一个业务代表为求助对象。
- 如果客服代表需要求助其他业务代表，可以选择某个座席，由系统指定该业务代表为求助对象。
- 如果客服代表通话过程中明确知道求助对象的号码，可以单击  后选择外部号码或输入外部号码进行求助。



### 3.4.6 呼叫保持

客服代表通过呼叫保持操作，保持与本次客户通话在线，操作其他业务完成后，可继续与客户通话。

## 背景信息

通话保持是指客服代表在一次通话中将该通话保持，通话保持后，客户侧可听到保持的提示音乐。当客服执行其他任务完成后，可取回该呼叫，继续与客户通话。通话保持后，客服代表可以执行其它操作，但是不能再接入新的来话。

## 操作步骤

客服人员接通来话后，需要暂停当前通话，去完成其他操作。

单击接续条中的  实现呼叫保持，单击  取消保持。



被保持的来话不能被座席释放。客服在被保持的通话时，也不能被签出。此时，客服代表可以执行取消保持操作。

### 📖 说明

呼叫保持与静音的差异：

呼叫保持后，客户能够听到系统播放的呼叫保持背景音乐，而静音后客户无法从听筒中听到任何声音。

### 3.4.7 咨询


业务代表答复客户的过程中，可发起咨询。咨询时，客户方的话路被保持，咨询方业务代表和被咨询的业务代表进行通话。

## 背景信息

咨询时，当前客服代表与客户的通话被保持，客服与接通的其他客服或外部人员通话，咨询通话结束后，当前客服可继续进行交流。

咨询时，如果被咨询的客服一直未接通通话，咨询方客服可以主动挂断取消咨询。

## 操作步骤

通话态的客服代表单击接续条的  打开咨询页面。



咨询包括咨询技能队列、咨询指定座席和咨询外部号码三种方式。

- 咨询技能队列：

### 咨询 ×

[技能队列](#)   [座席](#)   [外部号码](#)

所有可访问组织 ▼      ↻

|                       | 技能队列名称             | 登录的座席数 | 当前排队人数 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| <input type="radio"/> | default_hpsymyiplu | 0      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultVideoSkill  | 1      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultAudioSkill  | 2      | 0      |
| <input type="radio"/> | 语音点击通话             | 1      | 0      |

总共： 5   < **1** 2 >

取消   确认

- 咨询指定座席：


## 咨询








技能队列 座席 外部号码

所有可访问组织 ▼  ↻

- default\_hpsymyiplu
- defaultVideoSkill
- defaultAudioSkill**
- 语音点击通话
- 视频点击通话

 空闲

总共: 1 < 1 >

-  **空闲**：表示座席空闲。
  -  **忙碌**：表示座席忙碌中。
  -  **休息**：表示座席休息中。
  -  **通话**：表示语音或视频通话中。
  -  **通话**：表示在线交谈通话中。
- 咨询外部号码：

### 咨询 ×

技能队列 座席 外部号码

所有可访问组织 ▼  

是否为自助服务流程

共 3 条 < 1 >

### 咨询 ×

技能队列 座席 外部号码

输入外部号码

是否为自助服务流程

当外呼对象为第三方IVR流程，并且后续要拉起三方会话场景下，需要将客户或座席的按键信息，传递给该IVR时，需要先勾选是否为自助服务流程。

该按钮受租户级参数“三方会场传号”控制，默认值为不支持，界面不展示。当租户管理员将其设置为支持时，界面才展示。


### 3.4.8 内部呼叫


客服代表之间也可以进行通话。

#### 背景信息

内部呼叫指客户服务中心内座席间的呼叫。例如无客户来电时，前台业务代表向相关人员请教工作的疑难问题，则可进行内部呼叫。

#### 操作步骤

- 步骤1** 空闲态、示忙态或整理态的客服代表单击  后再单击 [内部呼叫 >](#) 打开内部呼叫页面。



- 步骤2** 选择空闲态或整理态的其他客服代表。



### 内部呼叫

所有可访问组织

搜索

default\_hpsymyiplu

defaultVideoSkill

defaultAudioSkill

语音点击通话

视频点击通话

空闲

总共: 1 < 1 >

取消 确认

- ✔ 空闲：表示座席空闲。
- 忙碌：表示座席忙碌中。
- ⊖ 休息：表示座席休息中。
- 📞 通话：表示语音或视频通话中。
- 🗣️ 通话：表示在线交谈通话中。

----结束

## 3.4.9 呼叫释放

客服代表在通话结束后，可以主动执行呼叫释放，结束本次通话。

### 背景信息

客服代表结束服务后，如果客户未主动挂机，客服代表可主动结束呼叫，呼叫结束后，客服代表接续状态切换为空闲态。

### 操作步骤

客服代表单击  结束呼叫。

签出 通话

99\*\*\*\*01

00:03 结束

### 3.4.10 座席助手

客服代表使用座席助手，更好的与客户进行沟通操作。

#### 背景信息

在音视频工作台，系统将座席与客户的交互记录准实时转成文本，该文本内容通过OIAP智能化侧的服务进行敏感词、关键词的匹配，可对座席进行话术提醒，提升座席的服务质量。

#### 操作步骤

当开启“只看客户”开关后，支持只展示转写的客户侧内容。

支持根据交谈中的关键词展示FAQ明细，对座席提供知识支持。在话术辅导的页面中的URL，可跳转到对应页面。

支持根据交谈中的关键词展示关联的意图和话术，对座席进行话术辅导。

支持展示当前匹配到的违禁语数量，并在实时转写的窗口中，高亮显示违禁语，提醒座席及时纠正。

支持根据交谈中的关键词匹配业务引导的可视化流程。





### 3.4.11 回呼

业务异常中断, 客服代表可主动回呼客户, 完成业务流程。

#### 背景信息

座席与客户的通话异常中断时, 座席能主动发起回呼, 提升客户感知。

- 座席只有在空闲或忙碌状态, 才可发起回呼。
- 呼叫类型为主叫或被叫时, 才可发起回呼。
- 匿名呼叫不支持回呼。
- 多媒体座席不支持回呼。

#### 操作步骤

座席在与来电用户通话中突然莫名中断, 座席能一键发起回呼, 呼叫客户, 继续与客户进行通话。



## 3.5 处理视频业务

座席通过本节内容学习如何处理视频业务内容。

### 3.5.1 自动应答来话

客服代表通过使用自动应答应话接通客户呼叫。


#### 背景信息

客服代表可以应答分配给自己的来话，来话应答成功后，客服代表可以与客户进行通话。


#### 操作步骤

当有新来话进入时，客服代表侧软电话振铃后自动接通。客服代表也可以在振铃前单击接听接通话路。

1. 新呼叫接入后，客服代表侧振铃。



2. 客服代表单击接听或等待自动接通后，客服代表状态进入通话态，软电话展示正在通话中。



## 3.5.2 手动应答来话

客服代表可以通过手动应答话来接通客户呼叫。

### 背景信息

客服代表可以手动应答分配给自己的来话，来话应答成功后，客服代表可以与客户进行通话。

### 操作步骤


当有新来话进入时，客服代表侧软电话振铃，客服代表可以单击接听接通话路。

1. 新呼叫接入后，客服代表侧振铃。单击接听。




2. 此时通话仍未接通，为占用状态。



3. 客服代表单击后，客服代表状态进入通话态，软电话展示正在通话中。





### 3.5.3 呼叫转移

客服代表通过呼叫转移操作，将正在进行的呼叫转移到其他技能队列、第三方系统、其他客服代表或IVR，继续处理客户业务。

#### 背景信息

呼叫转移操作可将来话转移给外部号码、其他客服代表、技能队列或IVR。来话转接后，通话的相关信息也同步转移。



将呼叫转移到技能队列或其他客服代表时，支持如下转移类型：

表 3-4 呼叫转移类型说明

| 转移类型 | 描述                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成功转  | 转接后，转出方等待被转入方座席摘机接通会话，才释放来话。否则，系统提示转出失败，转出方座席继续与客户通话。                                           |
| 释放转  | 转接后，不论被转接方是否应答来话，转出方立即释放当前话路。如果转技能队列失败，则转出方座席继续与客户通话。                                           |
| 通话转  | 前台业务代表将呼叫转出，被转入方电话振铃并摘机通话后，由转出方前台业务代表主动挂机，才能释放原来话的一种呼叫转移或转出的方式。                                 |
| 挂起转  | 前台业务代表将呼叫转移到某自动流程，座席处于等待状态，该流程处理完呼叫后将呼叫转回原座席继续处理的一种呼叫转移方式。<br>不支持挂起转IVR的时候，IVR流程中再配置转移图元转到其他设备。 |

## 操作步骤

客服代表接通来话后，发现当前业务无法处理，需要将呼叫进行转移：

1. 单击接续条中的 。
- 
- The image shows a call center interface with a toolbar. The toolbar includes a '签出' (Logout) button, a '通话' (Call) dropdown menu, a call status indicator showing '99\*\*\*\*01', and several icons: a microphone, a mute icon, a transfer icon (highlighted with a red box), a group of people icon, and a refresh icon. A timer shows '00:01' and a red end-call button.
2. 选择需要转移的对象所对应的页签。
    - 技能队列



### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

所有可访问组织



搜索



|                       | 技能队列名称             | 登录的座席数 | 当前排队人数 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| <input type="radio"/> | default_hpsymyiplu | 0      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultVideoSkill  | 2      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultAudioSkill  | 1      | 0      |

总共: 3 < 1 >

转移类型: 成功转

取消

确认

### 座席

#### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

所有可访问组织



搜索



default\_hpsymyiplu

defaultVideoSkill

defaultAudioSkill

语音点击通话

视频点击通话

空闲

总共: 1 < 1 >

转移类型: 成功转

取消

确认

### 外部号码

### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

所有可访问组织



Q 搜索



waibu

test

test2

共 3 条 < 1 >

转移类型: 成功转



取消

确认

### 呼叫转移



技能队列 座席 外部号码 IVR

输入外部号码

请输入要转移的号码

转移类型: 成功转



取消

确认

### 说明

- 可以直接选择“配置中心 > 资源管理 > > 转接外部号码配置”页面配置的外部号码。
- 选择外部号码时选择的用户号码的“用户号码转呼”为“是”时只支持成功转和通话转。
- 选择外部号码时选择的用户号码的“用户号码转呼”为“否”时客户呼入，座席支持释放转，座席呼出不支持释放转。
- 输入外部号码时客户呼入，座席支持释放转，座席呼出不支持释放转。
- 座席与用户1会话中通话转用户2，用户1挂机后不支持再次呼叫转移外部号码。
- 座席与用户1会话中通话转用户2，用户2挂机后支持再次呼叫转移外部号码。

#### - IVR

##### 呼叫转移

技能队列 座席 外部号码 IVR

↻

总共: 4 < 1 >

转移类型: 释放转 ▾

取消

确认

3. 输入外呼号码、选择空闲座席、技能队列或IVR，单击“确认”完成转移。  
转移成功后，当前客服代表进入空闲态。

## 3.5.4 外呼

客服代表可以主动呼叫客户，执行业务操作。

### 背景信息


呼出即客服代表输入客户电话号码，主动发起的呼叫。

客服代表需要和客户服务中心外的同事、或者客户通话时，需要进行呼出操作。

### 操作步骤

除整理态、休息态和通话状态不能外呼外，其他接续状态都可以执行外呼操作。

客服代表单击 ，在键盘区输入被叫号码，单击 ，发起呼叫。



### 3.5.5 三方通话

客服代表与客户通话期间，客服代表可以接通第三方帮助处理业务内容，三方共同处理。

#### 背景信息

客服代表答复客户的过程中，可发起三方求助。三方求助时，客户、求助方客服代表和被求助的客服代表之间进行三方通话，如果一方挂断，其他两方可以继续通话。

#### 须知


视频应用模式为SFU视频，不支持三方通话。

视频应用模式为MCU视频，支持三方通话。

## 操作步骤

三方通话包括求助技能队列、求助座席、求助指定外部号码三种方式。

客服代表通话过程中，单击三方通话：


- 如果客服代表不知道明确的求助对象，可以选择某个技能队列，由系统指定该技能队列中的某一个业务代表为求助对象。
- 如果客服代表需要求助其他业务代表，可以选择某个座席，由系统指定该业务代表为求助对象。
- 如果客服代表通话过程中明确知道求助对象的号码，可以单击  后选择外部号码或输入外部号码进行求助。

三方通话时支持手动切换最大的画面展示的内容。


三方非全部视频时候不支持桌面共享和调整视频窗口大小。




支持如下四种展示内容：




- 三方等大：




- 用户最大化:



- 座席最大化:



- 第三方最大化:




### 3.5.6 呼叫保持


客服代表通过呼叫保持操作，保持与本次客户通话在线，操作其他业务完成后，可继续与客户通话。

#### 背景信息

通话保持是指客服代表在一次通话中将该通话保持，通话保持后，客户侧可听到保持的提示音乐。当客服代表求助或执行其他任务完成后，可取回该呼叫，继续与客户通话。通话保持后，客服代表可以执行其它操作，但是不能再接入新的来话。咨询时，如果被咨询的客服一直未接通通话，咨询方客服可以主动挂断取消咨询。

#### 操作步骤

客服人员接通来话后，需要暂停当前通话，去完成其他操作，可单击接续条中的 

实现呼叫保持，单击  取保持。



被保持的来话不能被座席释放。客服在被保持的通话时，也不能被签出。此时，客服代表可以执行呼出、取保持等操作。



## 说明

呼叫保持与静音的差异：

呼叫保持后，客户能够听到系统播放的呼叫保持背景音乐，而静音后客户无法从听筒中听到任何声音。


## 3.5.7 咨询

业务代表答复客户的过程中，可发起咨询。咨询时，客户方的话路被保持，咨询方业务代表和被咨询的业务代表进行通话。

## 背景信息

咨询时，当前客服代表与客户的通话被保持，客服与接通的其他客服或外部人员通话，咨询通话结束后，当前客服与客户可继续进行交流。

## 操作步骤

通话态的客服代表单击接续条的  打开咨询页面。



咨询包括咨询技能队列、咨询指定座席和咨询外部号码三种方式。

- 咨询技能队列：

### 咨询

技能队列 座席 外部号码

所有可访问组织  

|                       | 技能队列名称             | 登录的座席数 | 当前排队人数 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| <input type="radio"/> | default_hpsymyiplu | 0      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultVideoSkill  | 2      | 0      |
| <input type="radio"/> | defaultAudioSkill  | 1      | 0      |

总共：3 < 1 >

取消

确认

- 咨询指定座席：

**咨询** ×

技能队列 座席 外部号码

所有可访问组织 ▼  ↻


default\_hpsymyiplu

**defaultVideoSkill**

defaultAudioSkill

语音点击通话

视频点击通话



空闲

总共: 1 < 1 >

取消 确认

- 咨询外部号码

**咨询** ×

技能队列 座席 外部号码

所有可访问组织 ▼  ☎

是否为自助服务流程

waibu

test

test2

共 3 条 < 1 >

取消 确认

### 咨询 ×

技能队列   座席   外部号码

输入外部号码

请输入要两方咨询的号码

是否为自助服务流程

取消确认

### 3.5.8 呼叫释放

客服代表在通话结束后，可以主动执行呼叫释放，结束本次通话。

#### 背景信息

客服代表结束服务后，如果客户未主动挂机，客服代表可主动结束呼叫，呼叫结束后，客服代表接续状态切换为空闲态。

#### 操作步骤

客服代表单击  结束呼叫。



### 3.5.9 音视频切换

客服代表与客户进行视频通话时，可切换通话类型。

## 背景信息

### 须知

音视频切换为视频座席特有功能。

目前音视频切换支持如下场景：

- 客服代表呼出音频通话或者用户通过拨打被叫接入座席，语音通话后，客服代表可单击音视频切换按钮将此次音频通话切换为视频通话。
- 呼叫保持、取消保持后和静音、取消静音后支持音视频切换。
- 呼叫转移时，转移对象为座席、技能队列时，支持音视频切换。

## 操作步骤

客服代表单击  进行音视频切换。



视频座席开通WebRTC特性，并且视频应用模式为SFU视频时，支持以下场景：

- 音频起呼，座席发起视频切换，双方接受后进入视频通话。
- 视频起呼，座席发起音频切换，双方进入音频通话。
- 音频起呼，座席发起视频切换后用户拒绝，用户仍在音频，再次发起视频切换可邀请用户视频。
- 视频起呼，用户转音频接入，用户仍在音频，座席发起视频切换可邀请用户视频。
- 座席可在音频和视频间多次切换。


### 说明

记录接触记录，支持SFU视频和MCU视频下载，支持SFU视频在线播放，不支持MCU视频在线播放。

## 3.5.10 桌面共享

客服代表在与客户视频通话时，支持桌面共享操作。

## 前提条件

- 座席已开通WebRTC特性。
- 座席未绑定座席手机/固话。
- 座席使用Openeye软电话时需设置Openeye，
  - a. 登录Openeye前单击“”。
  - b. 设置“常规设置”。
    - i. 单击“常规设置”。

- ii. 设置“会场共享”开关。
  - 使用V1R5版本UAP时关闭“会场共享”。
  - 使用V3R1版本UAP时开启“会场共享”。
- c. 设置“媒体设置”。
  - i. 单击“媒体设置”。
  - ii. 启用虚拟摄像头。
  - iii. 配置屏幕共享。
    - 开租时候视频模式为MCU视频时，则“屏幕共享”选择“MCU模式”。
    - 开租时候视频模式为MCU+SFU视频时，则“屏幕共享”选择“SFU模式”。


## 背景信息

客服代表使用WebRTC签入座席或是Openeye，与客户进行视频通话时，支持共享桌面。

### 注意

共享桌面时需注意个人隐私保护。

## 操作步骤

座席使用webrtc软电话时，单击进行桌面共享。



座席使用集成Openeye软电话时，单击进行桌面共享。



座席使用独立Openeye软电话时，在Openeye上面进行桌面共享。

支持共享以下内容：

- 您的整个屏幕
- 应用窗口
- 浏览器标签页

## 3.6 处理多媒体交谈业务

座席通过本节内容学习如何处理多媒体业务内容。

### 3.6.1 呼叫应答

客服通过多媒体渠道处理客户业务时使用在线交谈工作台。

## 背景信息

工作台支持通过菜单打开以及关联多媒体技能队列的座席签入自动打开。

打开后显示今日通话数和平均通话时长（s）。

当座席处理多媒体消息时，接续条状态展示“占用态”，此状态下可以同时进行外呼功能。当释放语音呼叫时，不同时释放多媒体呼叫。

左侧内容包括当前会话；中间内容包括当前会话（交谈区域），客户第三方页面，当前会话（输入区域）；右侧内容包括来电消息、来电原因、历史接触以及多媒体。

其中，客户第三方页面通过来电弹屏配置，同时来电弹屏路径会携带工号和主被叫相关信息。


在打开多个标签页，当前在线交谈工作台非激活页面的情况下，有新消息时，标签闪烁并播放提示音，提醒有新消息。

## 操作步骤

客户通过WEB渠道与客服座席A交谈，咨询话费余额，并在会话结束后对客服的服务进行满意度评价。

**步骤1** 客服座席A在接续条中签入并示闲。

**步骤2** 客户发起呼叫后，座席侧工作台自动接入多媒体会话，座席双击会话，右侧展示。



## 📖 说明

- 在发送消息前，可单击 **A**，进行拼写检查，避免话术拼写错误。  
全渠道支持，邮件渠道涉及转发、回复、邮件草稿查看界面。  
仅提取正文的文字信息进行纠错，错误文字字体颜色为红色。  
当前仅支持中文、英文、葡萄牙语拼写检查，其他租户语言默认展示为英文。
- 在“当前会话”区域展示客户与座席的交谈内容。如果客户与座席有过历史交谈，在“当前会话”窗口支持展示客户的历史会话记录。
- 当座席输入的内容在历史记录中使用过，系统支持根据座席的当前输入自动联想并展示相关历史内容，供座席选择，提高业务处理效率。
- 客户阅读了座席发送的消息，会在在线交谈工作台展示消息状态为已读，客户不感知。

----结束

## 异常处理

当查看邮件，无法展示邮件内容，为空时，单击刷新，可检查OBS状态。若提示刷新失败，请联系运维人员处理。

## 3.6.2 发送电子文档链接

### 背景信息

在与客户交谈过程中，将电子文档链接发送给客户签名。

OP集成部署场景，暂不支持发送电子文档链接。

### 前提条件

- 租户开通了合同数字签名特性，若未开启请联系运营人员开启。
- 租户中存在可用的WHATSAPP渠道。
- 电子文档中已用箭头标记了需要客户签名的地方，且电子文档类型必须为PDF格式。  
操作方法请参见[3.6.2.1 FAQ: 如何给电子文档添加箭头标记](#)。
- 座席与客户正在交谈中。

### 操作步骤

**步骤1** 联系运营人员，确定箭头的大小、位置和单个签名超时时间。


- 箭头的大小受系统级参数“签名位置图片尺寸”控制，默认值18\*22，表示签名位置图片宽\*高。
- 箭头的位置受系统级参数“签名图片尺寸及偏移量”控制，默认值为100\*50\*2\*0，表示图片宽\*高\*偏移x轴\*偏移y轴。
- 单个签名超时时间受系统级参数“单个签名超时时间（秒）”控制，默认值为600s。

**步骤2** 座席与客户建立会话。

**步骤3** 选择准备好的电子文档。

1. 座席单击输入区域上方的，进入发送文档界面。

图 3-9 发送文档界面




2. 单击，选择准备好的电子文档。  
仅支持pdf类型的文件。
3. 单击统计，展示待签名个数。  
当签名个数为多个时，可选择必填的签名。

图 3-10 选择必填签名



4. 单击完成，文档链接自动保存在文本框中。  
在“客户接触历史 > 文档管理”中，自动新增一条记录，文档状态为未签名。其他操作请参见[3.7.13 管理文档](#)。  
当待上传的文档与已上传的文档同名，且已上传的文档未失效时，不允许再次上传。

**步骤4** 单击发送，等待客户签名。

在会话时间内且文档未超时、未失效，客户可以签名。文档超时时间计算公式：签名的个数\*单个签名超时时间。



客户在签名过程中，座席可提示客户，先确认文档内容，再签名后提交。一个文档链接只能提交一次签名。

客户提交签名后，在“客户接触历史 > 文档管理”中，该文档状态为已签名。1分钟以内，座席侧自动弹出文档预览界面。

----结束

## 后续操作

历史接触中，单击生成的数据，可在接触记录中查看文档状态、预览并下载文档。

### 3.6.2.1 FAQ: 如何给电子文档添加箭头标记


#### 前提条件

已自备PDF类型的电子文档。

#### 背景信息

通过PDF文件编辑工具为电子文档中需要签名的位置增加提示箭头。

PDF文件编辑工具：需要自备。

箭头图标：

#### 操作步骤


**步骤1** 获得箭头图标icon\_Arrow18x22.png。

**步骤2** 运行PDF文件编辑工具，并打开自备的PDF格式的电子文档。

**步骤3** 添加本地的箭头图标。

不同的PDF文件编辑工具，添加本地图片的方式也不同。请根据实际使用的软件操作。

图 3-11 选择图标



#### 说明

请不要编辑箭头，箭头大小是有严格限制的，保持默认即可。

**步骤4** 检查箭头图标是否出现在电子文档正文中。

**步骤5** 将箭头图标拖到需要签名的位置。

拖动过程中，请保持箭头初始大小。支持复制、粘贴。

**步骤6** 添加完成后，保存电子文档即可。

----结束

### 3.6.3 发起音视频通话请求

客服代表在与用户通过WhatsApp渠道进行文字交谈时，允许客服代表发起音视频通话请求。

#### 前提条件

- 客户使用的浏览器支持WebRTC。
- 客户拥有音频输入输出设备，视频输入输出设备(视频通话)。
- 当前租间开通了WebRTC特性并且配置了匿名呼叫服务器。
- 存在Web渠道配置了点击通话被叫配置。

## 背景信息

如需做到协同呼叫，即用户和同一座席进行文字和音视频通话，则在Web渠道配置中选择的点击通话的技能队列和多媒体技能队列包含的座席范围需一致。

客户在与机器人交谈时，无法发起音视频通话。

## 操作步骤

**步骤1** 客服代表单击 ，在输入框中系统自动生成音视频通话链接。

**步骤2** 单击“发送”，客户收到音视频通话链接。待客户单击后，双方即可进行音视频通话。


----结束

## 3.6.4 转移会话

### 背景信息

将本次会话交由其他座席处理。

### 操作步骤

单击“”，支持将通话中的会话转移给其他座席。转移的类型分为按技能队列（多媒体类型）转移和按座席（多媒体座席）转移，转移方式分为成功转和释放转。会话转移时，支持查看客服代表的状态和账号。


**成功转：**被转入方客服代表接通会话后，转出方客服代表才可释放来话。否则，系统提示转出失败。

**释放转：**客服代表将会话转移，不管是否成功，转出方客服代表均立即释放呼叫。

图 3-12 转技能队列界面



图 3-13 转座席界面



📞：表示语音或视频通话中。

💬：表示在线交谈通话中。

### 3.6.5 发起会话

客服代表在历史会话中，支持搜索未联系过的用户，通过邮件、WhatsApp、5G消息、短信渠道主动建立连接。

#### 前提条件

存在可用的邮件、WhatsApp、5G消息、短信渠道并且该渠道开启了离线消息功能。

#### 背景信息

未联系用户指从未联系过的用户和超过7天没有建立连接的用户。

#### 操作步骤

以邮件座席主动发起会话为例。

**步骤1** 客服代表在接续条中签入并示闲。

**步骤2** 找到在线交谈工作台，单击 ，系统自动弹出“离线通话”界面。

**步骤3** 输入“用户标识”，需要使用的“渠道类型”，根据“组织机构”选择渠道资源。

图 3-14 离线通话-邮件界面



离线通话

\* 用户标识

\* 渠道类型

组织机构

\* 渠道名称

取消 保存

**步骤4** 单击“保存”，即可发起会话，座席状态变化：空闲->占用中->空闲。

----结束


### 3.6.6 发起网页协同

客户接通座席后，座席可主动发起网页协同，实现护航浏览。

#### 前提条件

- 座席与客户已经在会话中。
- 座席可访问的组织机构下存在可用的网页协同地址。
- 客户侧使用的Chrome浏览器需要预先安装Co-Browse插件，请座席通过[AICC开发者论坛](#)获取插件包发给客户，指导客户参见下面步骤进行安装，或者可以参考插件包中的使用指导附件了解更多细节。
  - a. 解压插件包cobrowse-plugin.rar。
  - b. 修改content\_script.js文件，将“aiccDomain”参数修改为实际环境AICC的域名或IP与端口。

```
let aiccDomain = 'https://aicclond.com';
```
  - c. 打开Chrome浏览器，点击右上角侧的“⋮”，选择“扩展程序 > 管理扩展程序”。
  - d. 打开浏览器开发者模式，单击“加载已解压的扩展程序”，选择已解压并且修改配置后的插件文件cobrowse-plugin。
  - e. 界面显示如下信息表示安装成功。



## 背景信息

当前仅Web渠道支持。

## 操作步骤


- 步骤1 单击右侧的 ，选择座席可访问的组织机构。
- 步骤2 单击“更多”，选择“网页协同”。

图 3-15 选择网页协同界面




步骤3 选择网页协同地址，单击 ，进行发送。

图 3-16 发送网页协同地址界面



步骤4 发送成功后，等待客户同意网页协同请求。



座席侧会新打开一个暂无内容的网页协同页签和一个浏览器信任请求，座席请参照界面提示在浏览器中访问并信任下某网址。信任后若网页协同页签仍然无内容，请重新发起网页协同。

图 3-17 等待界面





图 3-18 浏览器信任请求








上述内容仅为示例。

**步骤5** 客户同意后，座席即可进行护航浏览。

客户侧会新打开页面，页面内容展示网页协同地址内容。同时，座席侧的网页协同页签，也会展示网页协同地址内容。

需要注意：座席侧的网页协同页签展示客户界面的时候，客户界面上的一些敏感信息会依据租户管理员配置的网页协同规则进行屏蔽。

表 3-5 网页协同界面按钮介绍（座席侧）

| 元素/组件名称                                                                             | 类型 | 元素/组件描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 按钮 | 座席请求或停止控制客户页面权限。<br>请求时，客户侧会出现选项，选择是否同意。 <ul style="list-style-type: none"><li>：同意</li><li>：不同意</li></ul> <b>说明</b><br>该操作可能会包含您的个人数据，请谨慎使用。 |
|  | 按钮 | 座席退出网页协同房间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 按钮 | 橡皮擦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 元素/组件名称                                                                           | 类型 | 元素/组件描述 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | 按钮 | 高亮      |
|  | 按钮 | 画笔      |
|  | 按钮 | 隐藏工具栏   |

图 3-19 网页协同界面（客户侧）










表 3-6 网页协同界面（客户侧）元素说明

| 元素/组件名称                                                                             | 类型 | 元素/组件描述 | 取值范围 | 触发事件 | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|----|
|  | 按钮 | 画笔。     | -    | 单击   | -  |

| 元素/组件名称                                                                           | 类型 | 元素/组件描述              | 取值范围 | 触发事件 | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|------|----|
|  | 按钮 | 客户主动收回或赋予座席页面控制权限。   | -    | 单击   | -  |
|  | 按钮 | 高亮，对重点区域可进行高亮。       | -    | 单击   | -  |
|  | 按钮 | 橡皮擦，绘图时可对已经绘制的图进行删除。 | -    | 单击   | -  |
|  | 按钮 | 客户退出网页协同房间。          | -    | 单击   | -  |
|  | 按钮 | 隐藏工具栏                | -    | 单击   | -  |

#### 📖 说明

座席在观看客户演示时，正常打开浏览器窗口观看，不建议缩小浏览器窗口观看。

#### ---结束

## 后续操作

网页协同结束后，座席可在“客户接触历史 > 网页协同记录”中，查看网页协同会话记录，包含房间号、座席工号、主叫信息、开始时间、结束时间。


## 3.6.7 呼叫释放

客服代表在通话结束后，可以主动执行呼叫释放，结束本次通话。

## 背景信息

客服代表结束服务后，如果客户未主动挂机，客服代表可主动结束呼叫，呼叫结束后，客服代表接续状态切换为空闲态。

## 操作步骤

客服代表单击  结束呼叫。

## 3.6.8 查询历史接触

客服代表可以查看最新3条的历史接触记录。

## 背景信息

展示最近3条历史接触记录。此处只根据时间维度筛选，不区分座席。

在历史接触查看中，支持查看多媒体消息内容，如表情、图片、视频、地址等内容。

## 操作步骤


- 单击  会直接跳转到接触详情页面。  
**说明**  
当前座席与受理号码处于交谈状态。
- 单击“更多”时，展示最近7天内当前受理号码产生的接触记录。  
单击呼叫流水号后可以查看会话内容。  
**说明**  
当前座席与受理号码处于交谈状态。

图 3-20 历史接触界面



### 3.6.9 撤回座席消息

座席代表支持撤回消息操作。

#### 背景信息

座席与客户进行在线交谈时，支持座席将已发送的消息撤回。


##### 说明

消息撤回仅支持Web渠道。  
仅支持撤回2分钟以内的消息。

## 操作步骤


座席侧，右键单击消息，单击撤回选项。

图 3-21 撤回消息界面



消息撤回后，显示效果如下：

图 3-22 座席界面



### 3.6.10 多媒体静默座席

用户与机器人对话时，机器人可以申请多媒体座席，辅导与用户的对话。

#### 背景信息

静默座席有4中工作状态：普通，监察，插入，转移。

普通：静默座席切换该状态，主动释放静默座席与机器人的回话，用户与机器人直接交流；

监察：该工作状态，静默座席可以看到用户与机器人的对话状况。机器人连续三次无法答复用户问答时，会向静默座席发送求助信号，静默座席可以发送一句答复或者切换状态进行辅助；

插入：该工作状态，静默座席以机器人的名义，直接跟用户交谈，机器人在用户发送信息时，都会向静默座席发送求助信息，静默座席需在机器人求助时，才可答复；

转移：静默座席切换改工作状态，会给用户进行转人工操作。


#### 说明

- 静默座席只支持配置机器人，配置静默座席技能队列的渠道。
- 静默座席，需在智能IVR的流程编排中的流程发布为监察，插入。
- 静默座席不支持手工接听模式。

#### 操作步骤

当用户与机器人进行聊天时，机器人不能识别用户意图，并求助静默座席。

图 3-23 多媒体静默座席界面



## 3.7 座席其他操作

本章节介绍客服代表的一些其他操作。


### 3.7.1 查询历史接触

客服代表支持查询历史接触记录情况。

#### 背景信息

根据时间展示历史接触记录。此处只根据时间维度筛选，不区分座席。

#### 操作步骤

- 单击  会直接跳转到接触详情页面。  
在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。

##### 📖 说明


当前座席与客户处于通话状态。

- 单击“更多”时，跳转到历史接触界面，展示租户级参数“允许查询接触记录的时间跨度”的取值天数内当前受理号码产生的接触记录。  
单击呼叫流水号后，可以播放对应的接触记录的音视频，在“消息发送记录”页签下单击“发送通知”发送多媒体消息（短信、邮件或Whatsapp）给客户。

##### 📖 说明

当前座席与客户处于通话状态。

#### 历史接触



### 3.7.2 查看来电消息

客服代表支持查看来电消息。

## 背景信息

展示会话信息，包含来电的主被叫号码，受理号码，技能队列信息和与智能语音的历史记录。

## 操作步骤

智能语音记录，由智能机器人转人工时展示，单击智能语音记录“详情”，可查看智能化机器人与用户的交谈内容。


图 3-24 来电消息

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来电消息   |                                                                                            |
| 来电主叫号码 | 99****01                                                                                   |
| 被叫号码   | 11331                                                                                      |
| 受理号码   | 99****01  |
| 技能队列   | 音频                                                                                         |

支持设置受理号码，用于标识服务对象，受理号码长度不超过24个字符。

若不设置受理号码，受理号码与客户号码一致。

图 3-25 智能语音记录详情



### 3.7.3 设置受理号码

客服代表在通话过程中，可以设置受理号码，标识服务对象。

#### 背景信息

若不设置受理号码，受理号码与客户号码一致。

#### 操作步骤


通过单击“”可以在弹出框中设置受理号码。受理号码长度不超过50个字符。

图 3-26 设置受理号码界面




### 3.7.4 设置来电原因

客服代表支持设置客户来电原因，用于标识客户情况。

#### 背景信息

标识和展示客户的来电原因。

#### 操作步骤

通过单击“”可以在弹出框中选择来电原因。您可以根据需要添加来电备注，备注信息不超过300个字符。

若勾选了关联工单，则会跳转到创建工单页面。关联工单需要开启Case 2.0特性后才可见。



### 关联来电原因



所有原因

- >  Consulting Services
- ▼  咨询业务
  - 办卡
  - 报销
  - 注销

\*已选原因

- 咨询业务 > 办卡
- 咨询业务 > 报销
- 咨询业务 > 注销

关联工单

- 办卡
- 报销
- 注销

备注

请输入

取消

保存

## 3.7.5 设置在线交谈服务时间

客服代表可以设置工作时间，做到座席利用最大化。

### 背景信息

配置座席的非工作日日期，方便座席管理工作日与非工作日的工作时间。

### 操作步骤

选择“配置中心 > 工作台配置 > 在线交谈服务时间”。

- 设置每周的非工作日  
在选择框选择每周的非工作日日期，此操作每周有效。
- 设置指定日期为非工作日  
在指定日期中新增一条规则，设置额外的非工作日日期。例如设置每年10月1日到10月7日为非工作日。
- 设置例外的工作日日期  
在例外日期中，新增规则，设置某循环或连续的非工作日中的某一天为工作日。

## 3.7.6 配置个人中心

客服座席支持通过个人中心查询自己的座席信息、员工信息，为自己配置个性化的昵称、欢迎语信息，配置座席个性化参数。

### 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录AICC，右上角单击业务账号下拉选择“个人中心”。


图 3-27 个人中心



**步骤2** 查看员工信息。


左侧展示座席的员工基本信息，支持查看业务账号、用户名、手机号码、邮箱、职位以及主管信息。

**步骤3** 查看座席信息。

1. 选择“座席信息”页签，查看座席信息。
2. 座席信息中座席工号、座席类型、角色、软电话号码、注册服务器地址以及技能队列仅支持查看。
3. 单击 [下载VRC](#) ，支持下载VRC客户端到本地安装使用。

#### 说明

如果录屏和屏检特性未开启且系统级参数“VRC下载地址”未配置，下载VRC按钮不显示。

- 单击 ，支持下载软电话客户端到本地安装使用。

#### 说明

如果座席开通了WebRTC特性，下载OpenEye按钮不显示。

- 单击“重置软电话密码”，重置当前软电话登录密码。

图 3-28 重置软电话密码



重置软电话密码

\* 当前帐号密码

\* 软电话新密码

\* 重复新密码

- 软电话号码状态：软电话的登录状态。已登录的软电话支持单击“注销”，退出当前登录。
- 单击“修改”，支持更新固话/手机号。

#### 步骤4 设置个性化配置。

- 选择“个性化设置”页签，进入个性化设置页面。
- 单击“编辑”，配置个性化设置。

图 3-29 个性化设置



座席信息 个性化设置 座席参数



会话头像 

\* 会话昵称

\* 会话同时服务客户数

个性化欢迎语

| 时间段                            | 欢迎语                            | 操作                            |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value="Ⓢ"/> | <input type="text" value="Ⓢ"/> | <input type="text" value=""/> |
| <input type="text" value="Ⓢ"/> | <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value=""/> |

- 会话头像：单击“修改头像”，支持自定义会话时座席展示头像，当前提供8种头像选择更换。
  - 会话昵称：自定义会话时座席昵称，不超过20位的字符，且不能包含+~!@#\$%&\*()/=+{};:"<.>?这几个特殊字符。
  - 会话同时服务客户数：座席并发服务多媒体客户数配置生效优先级:座席级 > 组织级 > 租户级，配置值为0表示此级配置不生效，将使用其他级配置。座席未绑定业务账号时，无法查看并发最大服务客户数。取值范围：0-60，默认为0。
  - 个性化欢迎语：
    - 单击 ，支持新增多条不同时间段内的欢迎语，最多可以添加4条。
    - 时间段：选择欢迎语使用的时间范围。开始时间范围00:00-23:00，结束时间范围：01:00-00:00。
    - 欢迎语：自定义欢迎语内容，不超过20位的字符，且不能包含<>"/\这几个特殊字符。
    - 单击 ，支持删除多余的欢迎语。
3. 单击保存，完成个性化设置内容。

### 步骤5 配置座席参数。

1. 选择“座席参数”页签，进入座席参数设置页面。

图 3-30 座席参数



| 参数名称                | 参数值    | 描述                 | 操作       |
|---------------------|--------|--------------------|----------|
| 外呼主叫号码              | -      | 座席进行外呼使用的主叫...     | 编辑 重置 同步 |
| 座席应答方式              | 自动应答   | 座席应答方式，可选：自...     | 编辑 重置 同步 |
| Web是否集成控制OpenEye软电话 | 与租户级一致 | Web是否集成控制OpenE...  | 编辑 重置 同步 |
| Web集成OpenEye视频显示    | -      | Web集成OpenEye视频画... | 编辑 重置 同步 |
| 座席签入技能方式            | 指定     | 座席签入技能方式，可选...     | 编辑 重置 同步 |

表 3-7 座席参数说明

| 参数名称   | 参数值                          | 描述                                                           |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 外呼主叫号码 | 缺省值：无，座席自定义                  | 座席进行外呼使用的主叫号码。                                               |
| 座席应答方式 | - 自动应答<br>- 手工应答<br>缺省值：自动应答 | 座席应答方式，可选：自动应答；手工应答。默认为空，即与租户级配置保持一致。若租户级配置为座席自配置，则也默认为自动应答。 |

| 参数名称                | 参数值                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web是否集成控制OpenEye软电话 | - 否<br>- 是<br>- 与租户级一致<br>缺省值：与租户级一致 | Web是否集成控制OpenEye软电话。可选：否；是；与租户级一致。<br>实现该功能，座席本地需要安装OpenEye。                                                                                                                                                           |
| Web集成OpenEye视频显示    | 缺省值：无，座席自定义                          | Web集成OpenEye视频画面配置，Web开启集成控制OpenEye软电话才有效。<br>配置值如括号中的内容<br>(0,0,800,380,PiP,Fit)。(0,0)标识视频位置X坐标和Y坐标，屏幕左上角为坐标原点；(800,380)标识窗口宽度和高度；PiP标识视频画面排列配置，可选PiP：画中画，SbS：并列；Fit标识视频画面展示模式，可选Fit：视频原比例适配窗口两边留黑，Cut：视频原比例充满窗口裁剪画面。 |
| 座席签入技能方式            | 取值范围：<br>- 自动<br>- 指定：<br>缺省值：指定     | 座席签入技能方式，可选：自动：自动签入座席所配置技能；指定：指定的技能队列签入。<br>修改参数后刷新页面使配置生效。                                                                                                                                                            |

2. 选择座席参数，单击“编辑”，修改“参数值”内容。
3. 单击“保存”，座席参数修改成功。
4. （可选）单击“重置”，座席参数值恢复到默认值。
5. 单击“同步”，修改的座席参数同步到缓存中。
6. 修改配置成功后，座席需要重新签入，使功能生效。
7. （可选）批量选择座席参数，单击“批量重置”，支持批量恢复座席参数值为默认值。单击“批量同步”，支持批量同步修改的座席参数值到缓存中。

----结束

### 3.7.7 配置个性化常用语


客服座席可以预先配置一些个性化的常用语，供自己在处理业务时使用，提高工作效率。

#### 前提条件



无。

#### 操作步骤

**步骤1** 选择“配置中心 > 工作台配置 > 个性化常用语”。

**步骤2** 单击“”，在新增界面中输入“分类名称”，单击“保存”，保存分类名称。

分类名称创建完成后，可以进行如下操作：

- 单击“”更新分类名称。
- 单击“”删除分类名称。

**步骤3** 选择常用语分类名称，单击页面右上角的“新建”，编辑一条常用语，并分配一条快捷发送指令（可选）。

图 3-31 新建常用语界面



新建常用语

\* 常用语

快捷键

取消 保存

**步骤4** 单击“保存”，保存配置。

----结束

## 后续操作

在在线交谈工作台右侧的多媒体中，会展示已经配置好的个性化常用语及其快捷发送指令。



## 3.7.8 发送通知

座席在与客户通话中发送多媒体消息（短信、WhatsApp或邮件）给客户。

### 前提条件



- 发送华为云短信，请租户管理员先在确认已购买华为云短信服务，并在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 华为云短信配置”中，请参见[2.11.2 配置短信](#)完成短信配置。华为云短信需要服务器具有外网访问权限。

- 发送短信网关短信，请租户管理员先在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 短信号码配置”中，配置发送方短信号码。
- 发送会议链接短信：
  - 请租户管理员先在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 短信号码配置”中，配置发送方短信号码。
  - 请租户管理员先在“配置中心 > 工作台配置 > 通知模板变量”中配置“变量名称”为“Meeting\_URL”的变量。
  - 请租户管理员先在“配置中心 > > 工作台配置 > > 通知模板”页面创建“通知类型”为“外部通知”的短信网关模板且模板中存在Meeting\_URL变量。
  - 请租户管理员配置租户级参数“会议链接短信模板”。
- 发送短信网关短信和邮件，请租户管理员先确认在“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”中，存在配置好的短信邮件网关。
- 发送WhatsApp，请租户管理员先在“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”中配置“渠道类型”为“WHATSAPP”的数据。
- 已添加“菜单权限 > 渠道配置 > 通知中心 > 话务员发送通知”的权限。

## 操作步骤

**步骤1** 以座席人员角色登录客户服务云。

**步骤2** 发送短信。

1. 座席接听或外呼为客户提供服务时在“音视频工作台”页面单击。
2. 发送华为云短信。
  - a. 单击“请选择模板”，进入“选择模板”页面，选择一个已经配置好的“通知类型”为“外部通知”的华为云短信模板，单击“完成”。
  - b. 核对信息无误后，单击“确定”。
3. 发送短信网关短信。
  - a. 单击“发送号码”，选择发送号码，单击“确认”。  
发送号码在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 短信号码配置”中添加。
  - b. （可选）单击“引用模板”后的，单击“请选择模板”进入“选择模板”页面，选择一个已经配置好的“通知类型”为“外部通知”的短信网关模板，单击“完成”。



### 说明

引用模板后支持修改发送号码、收件人和变量值，内容不支持二次修改。

- c. 输入短信网关短信内容。
  - d. 核对信息无误后，单击“确定”。
4. 发送会议链接短信。
    - a. 单击“发送号码”，选择发送号码，单击“确认”。  
发送号码在“配置中心 > 接入配置 > 短信配置 > 短信号码配置”中添加。
    - b. 输入收件人号码。
    - c. 单击“确定”。  
短信发送成功后收件人可以在短信收件箱中查看会议链接短信，单击会议链接进入会议。


会议链接只能使用一次，退出会议后需要发送新的会议链接短信。

### 步骤3 发送邮件。


1. 座席接听或外呼为客户提供服务时在“音视频工作台”页面单击.
2. (可选)单击“引用模板”后的,单击“选择模板”进入“选择邮件模板”页面,选择一个已经配置好的邮件模板,单击“完成”。

#### 说明

引用模块后支持修改发件箱、收件人和变量值,标题、附件和内容不支持二次修改。

3. 单击“发件箱”下拉框,选择发件箱,发件箱是在网关配置中已配置的默认发送邮件地址。
4. 在“收件人”后的文本框中输入需要通知的人员邮件地址。
5. 输入“标题”。
6. (可选)单击“”选择本地文件作为邮件附件,单击“上传”。  
文件类型支持: doc、docx、xls、xlsx、txt、png、jpg、xml、json、csv、bmp、zip、ppt、pptx、pdf。  
文件大小≤10M,文件上传个数限制为10个。
7. 输入邮件内容。
8. 核对信息无误后,单击“发送”。

### 步骤4 发送WhatsApp。

1. 座席接听或外呼为客户提供服务时在“音视频工作台”页面单击.
2. 单击“WhatsApp渠道”下拉框,选择WhatsApp渠道。
3. 单击“WhatsApp消息模板”,选择一个已经在“配置中心 > 资源管理 > 多媒体库 > 卡片模板 > WhatsApp模板消息”下创建的WhatsApp模板消息,单击“完成”。  
创建WhatsApp模板消息前先在“配置中心 > 资源管理 > WhatsApp模板”下创建WhatsApp模板。
4. 核对信息无误后,单击“发送”。

---结束

## 3.7.9 查看技能重设记录

座席或租户管理员可以查询重设技能队列的详细情况。

### 前提条件

- 座席需要具有技能重设记录的菜单权限。
- 已执行[后续操作](#)操作重设座席技能队列。

### 操作步骤


- 步骤1 以租户管理员角色登录客户服务云,选择“接续操作日志 > 技能重设记录”,进入管理页面。



**步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询技能重设记录。

**图 3-32** 技能重设记录界面

**表 3-8** 技能重设记录界面元素说明

| 元素                                                                                  | 类型  | 说明                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间                                                                                  | 下拉框 | 取值范围：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>最近1天</li> <li>最近3天</li> <li>最近7天</li> <li>自定义时间段</li> </ul>      |
| 调整业务账号                                                                              | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>质检员的业务账号。</li> </ul>             |
| 调整座席工号                                                                              | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>质检员的座席工号。</li> </ul>             |
| 被调整业务账号                                                                             | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>被质检员调整技能队列的座席的业务账号。</li> </ul>  |
| 被调整座席工号                                                                             | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>被重设技能队列的话务员的座席工号。</li> <li>被质检员的调整技能队列的座席的座席工号。</li> </ul> |
| 重置                                                                                  | 按钮  | 重置查询条件。                                                                                                          |
| 搜索                                                                                  | 按钮  | 查询技能重设记录。                                                                                                        |
|  | 按钮  | 根据查询条件重新搜索刷新页面数据。                                                                                                |
| 调整业务账号                                                                              | 标签  | <ul style="list-style-type: none"> <li>重设技能队列的话务员的业务账号。</li> <li>质检员的业务账号。</li> </ul>                            |

| 元素      | 类型 | 说明                                                                                             |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调整座席工号  | 标签 | <ul style="list-style-type: none"><li>重设技能队列的话务员的座席工号。</li><li>质检员的座席工号。</li></ul>             |
| 被调整业务账号 | 标签 | <ul style="list-style-type: none"><li>被重设技能队列的话务员的业务账号。</li><li>被质检员的调整技能队列的座席的业务账号。</li></ul> |
| 被调整座席工号 | 标签 | <ul style="list-style-type: none"><li>被重设技能队列的话务员的座席工号。</li><li>被质检员调整技能队列的座席的座席工号。</li></ul>  |
| 调整时间    | 标签 | 调整技能队列的时间。                                                                                     |
| 调整前技能队列 | 标签 | 座席调整技能队列前签入的技能队列。                                                                              |
| 调整后技能队列 | 标签 | 座席调整技能队列后签入的技能队列。                                                                              |

----结束

### 3.7.10 查看身份验证记录

座席或租户管理员可以查询身份验证的详细情况。

#### 前提条件

座席需要具有身份验证记录的菜单权限。


#### 操作步骤

- 步骤1** 以座席或租户管理员角色登录客户服务云，选择“接续操作日志 > 身份验证记录”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询身份验证记录。

图 3-33 身份验证记录界面

| 业务账号 | 座席工号 | 呼叫流水号 | 验证码 | 验证时间 | 验证类型 | 验证结果 |
|------|------|-------|-----|------|------|------|
|------|------|-------|-----|------|------|------|

表 3-9 身份验证记录界面元素说明

| 元素                                                                                  | 类型  | 说明                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间                                                                                  | 下拉框 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>最近1天</li><li>最近3天</li><li>最近7天</li><li>自定义时间段</li></ul> |
| 业务账号                                                                                | 文本框 | 高级搜索查询条件之一，发起身份验证的座席的业务账号。该参数的展示受查询所有身份验证记录权限控制，没有该权限的座席，无法可见。租户管理员默认携带该权限。                         |
| 座席工号                                                                                | 文本框 | 高级搜索查询条件之一，发起身份验证的座席的座席工号。该参数的展示受查询所有身份验证记录权限控制，没有该权限的座席，无法可见。租户管理员默认携带该权限。                         |
| 呼叫流水号                                                                               | 文本框 | 高级搜索查询条件之一，呼叫流水号。                                                                                   |
| 验证号码                                                                                | 文本框 | 高级搜索查询条件之一，用户号码。                                                                                    |
| 验证结果                                                                                | 下拉框 | 高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>未返回</li><li>通过</li><li>失败</li><li>异常</li></ul>    |
| 重置                                                                                  | 按钮  | 重置查询条件                                                                                              |
| 搜索                                                                                  | 按钮  | 查询身份验证记录                                                                                            |
|  | 按钮  | 根据查询条件重新搜索刷新页面数据。                                                                                   |
| 业务账号                                                                                | 标签  | 发起身份验证的座席的业务账号。                                                                                     |
| 座席工号                                                                                | 标签  | 发起身份验证的座席的座席工号。                                                                                     |
| 呼叫流水号                                                                               | 标签  | 呼叫流水号。                                                                                              |
| 验证号码                                                                                | 标签  | 用户号码。                                                                                               |

| 元素   | 类型 | 说明                                                                                                    |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 验证时间 | 标签 | 发起身份验证的时间。                                                                                            |
| 验证类型 | 标签 | 身份验证的方式名称。                                                                                            |
| 验证结果 | 标签 | 身份验证的结果。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 未返回</li><li>• 通过</li><li>• 失败</li><li>• 异常</li></ul> |

----结束

### 3.7.11 发起身份验证


座席在与客户通话中发起对客户身份验证的流程。

#### 前提条件

发送身份验证，请租户管理员先在“配置中心 > 扩展与集成 > 身份验证”中，配置并启用身份验证方式。

#### 操作步骤

**步骤1** 以座席人员角色登录客户服务云。

**步骤2** 座席接听或外呼为客户提供服务时在“音视频工作台”页面单击。  
身份验证记录可在“接续操作日志 > 身份验证记录”页面查询。

----结束

### 3.7.12 查看客户信息

客服代表支持在音视频工作台查看客户信息。

#### 背景信息

座席工作台展示接触客户信息栏展示呼入客户信息，客户信息栏数据来源：

- 呼叫随路数据
- 信息数据集（对接外呼接口数据）
- 本地数据（自定义数据表）

#### 操作步骤

客户呼入后音视频工作台展示客户信息。

图 3-34 客户信息界面



### 3.7.13 管理文档

客服座席可以对当前租间下的文档进行条件分页查询，对文档文件进行失效、预览和下载操作。

#### 前提条件

座席需要具有文档管理的菜单权限和下载文档、预览文档、操作所有文档的操作权限。

#### 操作步骤


- 步骤1** 以客服座席角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 文档管理”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询文档信息。

图 3-35 文档管理界面



表 3-10 文档管理界面关键元素说明

| 元素属性   | 类型  | 说明                                                                                                 |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 搜索文档名称 | 文本框 | 文档的名称。                                                                                             |
| 主叫号码   | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时主叫是接入码。</li><li>客户发起呼叫时主叫是客户号码。</li></ul> |

| 元素属性                                                                               | 类型  | 说明                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被叫号码                                                                               | 文本框 | 高级搜索查询条件之一。 <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时被叫是客户号码。</li><li>客户发起呼叫时被叫是接入码。</li></ul>                                                                                                        |
| 文档状态                                                                               | 下拉框 | 高级搜索查询条件之一，文档的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>未签名</li><li>已签名</li><li>已失效</li></ul>                                                                                                             |
| 签名日期                                                                               | 下拉框 | 高级搜索查询条件之一，自定义签名日期。                                                                                                                                                                                       |
| 重置                                                                                 | 按钮  | 重置查询条件                                                                                                                                                                                                    |
| 搜索                                                                                 | 按钮  | 查询文档管理记录                                                                                                                                                                                                  |
|  | 按钮  | 根据查询条件重新搜索刷新页面数据。                                                                                                                                                                                         |
| 主叫号码                                                                               | 标签  | <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时主叫是接入码。</li><li>客户发起呼叫时主叫是客户号码。</li></ul> 主叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。 |
| 被叫号码                                                                               | 标签  | <ul style="list-style-type: none"><li>座席发起呼叫时被叫是客户号码。</li><li>客户发起呼叫时被叫是接入码。</li></ul> 被叫号码支持匿名展示，若有“用户号码明文展示权限”则明文展示，否则匿名展示。租户管理员默认有“用户号码明文展示权限”，若需要匿名展示，建议新建租户管理员角色赋予该租户管理员，其角色的功能权限中不要勾选上“用户号码明文展示权限”。 |
| 文档状态                                                                               | 标签  | 文档的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>未签名</li><li>已签名</li><li>已失效</li></ul>                                                                                                                        |
| 文档名称                                                                               | 标签  | 文档的名称。                                                                                                                                                                                                    |
| 签名日期                                                                               | 标签  | 文档签名的日期。                                                                                                                                                                                                  |

| 元素属性 | 类型 | 说明                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 更新日期 | 标签 | 文档重新签名的日期。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 操作   | 标签 | <ul style="list-style-type: none"><li>失效<br/>选择需要失效的文档，单击“失效”。</li><li>下载<br/>选择需要下载的文档，单击“下载”。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>此处下载的文档中，包含个人数据，下载后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>预览<br/>选择需要预览的文档，单击“预览”。</li></ul> |

----结束

### 3.7.14 创建骚扰记录


#### 背景信息

座席在如下场景中，可以人工把该用户加入骚扰记录，提交租户管理员等拥有权限的人员进行审核，审核通过后加入到特殊名单列表中。

- 座席与客户两方音视频通话中。
- 座席与客户短信或邮件交谈中。
- 在线交谈工作台短信或邮件历史会话。

#### 操作步骤

**步骤1** 以座席人员角色登录客户服务云。

**步骤2** 座席与客户交谈过程中在工作台页面单击“”。

- 特殊名单类型：类型包括黑名单和红名单。
- 加入原因：字符串长度<=1024。

#### 说明

- 发现用户有不文明等行为时加入黑名单。
- VIP用户加入红名单。

**步骤3** 单击“保存”。

骚扰记录可在“配置中心 > 资源管理 > 骚扰记录”页面查询。

----结束

### 3.7.15 编辑客户信息

客服代表可在与客户会话中或会话后在音视频工作台和在线交谈工作台编辑客户信息。

## 前提条件

- 租间开启客户中心特性。
- 开启客户中心特性以及租户级参数“是否展示统一接触客户信息”设置为“展示”后才可见。

## 操作步骤

**步骤1** 客服代表与客户会话中工作台展示基本信息。

**步骤2** 单击“”配置基本信息。

表 3-11 配置基本信息界面元素说明

| 元素属性 | 类型  | 说明                                                                                                                                       |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 文本框 | 客户姓名。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                  |
| 性别   | 单选框 | 客户性别。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 男</li><li>• 女</li><li>• 资料不详</li></ul>                                                     |
| 手机号  | 文本框 | 客户手机号码。<br>单击右侧“  添加”可以再配置两个手机号码。<br>取值范围：字符串长度0~20  |
| 邮箱   | 文本框 | 客户邮箱地址。<br>单击右侧“  添加”可以再配置一个邮箱地址。<br>取值范围：字符串长度0~128 |
| 公司   | 文本框 | 客户所属公司。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                |
| 地址   | 下拉框 | 客户的联系地址。                                                                                                                                 |
| 详细地址 | 文本框 | 客户的详细联系地址。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                             |
| 备注   | 文本框 | 客户信息说明。<br>取值范围：字符串长度0~80                                                                                                                |

**步骤3** 单击“新建”。

新建成功后可以在“客户中心 > 客户中心管理”界面查询客户信息。

----结束



## 3.7.16 查询登录记录

座席或租户管理员可以查询和导出座席的签入签出日志。

### 前提条件

座席需要具有签入日志导出权限。

### 操作步骤




- 步骤1** 以座席或租户管理员角色登录客户服务云，选择“接续操作日志 > 签入日志”，进入管理页面。
- 步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询签入日志记录。

图 3-36 签入日志界面




| 业务帐号 | 座席工号 | 操作类型 | 操作时间                | 操作结果 | 登录IP          | 失败原因码   |
|------|------|------|---------------------|------|---------------|---------|
|      | 912  | 签出   | 2023-12-08 19:01:52 | 成功   | 10.242.13.222 | 0       |
|      | 912  | 签入   | 2023-12-08 19:01:43 | 成功   | 10.242.13.222 | 0       |
|      | 912  | 强制签出 | 2023-12-08 10:31:09 | 成功   | 10.242.13.222 | 000-003 |
|      | 912  | 签入   | 2023-12-08 10:12:34 | 成功   | 10.242.13.222 | 0       |
|      | 912  | 签出   | 2023-12-08 10:12:33 | 成功   | 10.242.13.222 | 0       |
|      | 912  | 签入   | 2023-12-08 10:12:18 | 成功   | 10.242.13.222 | 0       |

表 3-12 签入日志界面元素说明


| 元素                                                                                  | 类型  | 说明                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间                                                                                  | 下拉框 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>最近1天</li><li>最近3天</li><li>最近7天</li><li>自定义时间段</li></ul> |
|  | 按钮  | 根据查询条件重新搜索刷新页面数据。                                                                                   |
|  | 按钮  | 新增导出签入日志的任务。                                                                                        |
|  | 按钮  | 查看导出签入日志的任务。                                                                                        |
| 业务账号                                                                                | 标签  | 业务账号。                                                                                               |
| 座席工号                                                                                | 标签  | 座席工号。                                                                                               |

| 元素    | 类型 | 说明                                                                                                    |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作类型  | 标签 | 操作类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 签出</li><li>• 强制签入</li><li>• 强制签出</li><li>• 签入</li></ul> |
| 操作时间  | 标签 | 操作时间。                                                                                                 |
| 操作结果  | 标签 | 操作结果。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 成功</li><li>• 失败</li></ul>                               |
| 登录IP  | 标签 | 登录客户服务云前台界面的PC机器的IP地址。                                                                                |
| 失败原因码 | 标签 | 失败原因码。                                                                                                |

### 步骤3 导出签入日志记录信息。

1. 单击“”，进入新增导出任务界面。
2. 输入自定义的“压缩密码”。  
压缩密码需包含字母、数字和特殊字符@#%\$^&\*+|=~!?,;:~\_'"(){}[]/><  
压缩密码取值范围为字符串长度8~12位。  
租户级参数“导出数据是否设置压缩文件密码”设置为“否”时无需输入压缩密码直接成功创建导出任务。
3. 单击“确认”，新增导出任务成功。

### 步骤4 查看导出任务。

1. 单击“”，进入“导出任务查看”页面。
2. 单击“任务状态”为“成功”的任务后的“下载”，下载签入日志。
3. 下载成功后，打开导出文件，输入压缩密码，即可查看签入日志记录信息。  
租户级参数“导出数据是否设置压缩文件密码”设置为“否”时无需输入压缩密码直接打开文件。

----结束

## 3.7.17 查询满意度统计

座席可以查询座席满意度评价统计信息。

## 前提条件

座席需要具有满意度统计操作权限。

## 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录客户服务云，选择“客户接触历史 > 满意度统计”，进入页面。

**步骤2** 依据需要输入筛选条件，可根据条件查询座席满意度统计。

图 3-37 满意度统计界面（日报）

| 日期         | 座席工号  | 座席名称     | 业务称号     | 技能队列编号 | 技能队列名称  | 评分为1的总得分 | 评分为2的总得分 | 评分为3的总得分 | 评分为4的总得分 | 评分为5的总得分 | 平均分 |
|------------|-------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 2024-07-30 | 30235 | gann0726 | gann0726 | 25     | gantest | 0        | 0        | 0        | 0        | 5        | 5   |
| 2024-07-30 | 121   | xxxxx23  | xxxxx23  | 15     | wzg     | 0        | 2        | 0        | 0        | 5        | 3.5 |
| 2024-07-29 | 121   | xxxxx23  | xxxxx23  | 15     | wzg     | 0        | 2        | 0        | 0        | 5        | 3.5 |

图 3-38 满意度统计界面（周报）


| 周数      | 座席工号  | 座席名称     | 业务称号     | 技能队列编号 | 技能队列名称  | 评分为1的总得分 | 评分为2的总得分 | 评分为3的总得分 | 评分为4的总得分 | 评分为5的总得分 | 平均分 |
|---------|-------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 2024-31 | 30235 | gann0726 | gann0726 | 25     | gantest | 0        | 0        | 0        | 0        | 5        | 5   |
| 2024-31 | 121   | xxxxx23  | xxxxx23  | 15     | wzg     | 0        | 4        | 0        | 0        | 10       | 3.5 |

图 3-39 满意度统计界面（月报）

| 月份      | 座席工号  | 座席名称         | 业务称号        | 评分为1的总得分 | 评分为2的总得分 | 评分为3的总得分 | 评分为4的总得分 | 评分为5的总得分 | 平均分    |
|---------|-------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 2024-07 | 30235 | gann0726     | gann0726    | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 5      |
| 2024-07 | 122   | gsitest150_1 | gsitest150  | 2        | 6        | 30       | 28       | 65       | 3.7429 |
| 2024-07 | 39562 | gsiTest1502  | gsiTest1502 | 10       | 26       | 57       | 80       | 110      | 3.369  |
| 2024-07 | 121   | xxxxx23      | xxxxx23     | 1        | 4        | 3        | 0        | 10       | 3      |

表 3-13 满意度统计界面元素说明

| 元素                        | 类型   | 说明                                                                                                                                        |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日报                        | 下拉框  | 满意度统计报表的类型。<br>取值范围：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>日报</li> <li>周报</li> <li>月报</li> </ul>                                      |
| 2024/07/03 - 2024/08/02 日 | 日历组件 | 查询条件之一，待满意度统计的时间。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>日报：最大查询时间范围为31天</li> <li>周报：最大查询时间范围为12周</li> <li>月报：最大查询时间范围为12个月</li> </ul> |
| 座席工号                      | 文本框  | 查询条件之一，待查询满意度统计的座席工号。                                                                                                                     |

| 元素                                                                                  | 类型  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技能队列                                                                                | 下拉框 | 查询条件之一，待查询满意度统计的技能队列。<br>“日报”和“周报”才可见此参数。                                                                                                                                                                                                                         |
| 媒体类型                                                                                | 下拉框 | 查询条件之一，待查询满意度统计的媒体类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 语音</li><li>• 视频</li><li>• 多媒体</li></ul> “日报”和“周报”才可见此参数。                                                                                                                                   |
| 多媒体类型                                                                               | 下拉框 | 查询条件之一，待查询满意度统计的多媒体类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 网页</li><li>• 微信</li><li>• 脸书</li><li>• 推特</li><li>• 5G</li><li>• 邮件</li><li>• Line</li><li>• Whatsapp</li><li>• TELEGRAM</li><li>• INSTAGRAM</li><li>• 短信</li></ul> “媒体类型”选择“多媒体”后才可见此参数。 |
|  | 按钮  | 根据查询条件重新搜索刷新页面数据。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日期                                                                                  | 标签  | 满意度统计日报时日期。<br>“日报”才可见此参数。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 周数                                                                                  | 标签  | 满意度统计周报时周数。<br>“周报”才可见此参数。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 月份                                                                                  | 标签  | 满意度统计月报时月份。<br>“月报”才可见此参数。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 座席工号                                                                                | 标签  | 座席工号。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 座席名称                                                                                | 标签  | 座席姓名。                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 元素       | 类型 | 说明                |
|----------|----|-------------------|
| 业务账号     | 标签 | 绑定技能队列的业务账号。      |
| 技能队列编号   | 标签 | 技能队列的ID。          |
| 技能队列名称   | 标签 | 技能队列名称。           |
| 评分为1的总得分 | 标签 | 该技能队列满意度评价为1的总评分。 |
| 评分为2的总得分 | 标签 | 该技能队列满意度评价为2的总评分。 |
| 评分为3的总得分 | 标签 | 该技能队列满意度评价为3的总评分。 |
| 评分为4的总得分 | 标签 | 该技能队列满意度评价为4的总评分。 |
| 评分为5的总得分 | 标签 | 该技能队列满意度评价为5的总评分。 |
| 平均分      | 标签 | 该技能队列满意度评价的平均分。   |

----结束

## 3.8 管理质检结果

本章节介绍了质检管理的相关内容，客服代表可以管理质检结果。


### 3.8.1 查看人工质检结果并申请复议

客服座席可以查看质检结果，对存在疑问的评分项，可向质检员申请复议。


#### 申请人工质检复议

**步骤1** 选择“质检 > 质检结果查询”。

**步骤2** 根据选择不同的查询条件，单击“查询”，获得查询结果，单击“重置”置空已有查询条件。



**步骤3** 单击“详情”操作可以跳转至人工质检页面，获得当前质检分数明细。



**步骤4** 单击“申请复议”，填写复议理由，提交复议流程。

图 3-40 复议申请



**步骤5** 您也可以在我的待办下，选择复议任务页签，单击任务名称，快速进入复议任务页面。


图 3-41 快捷方式

## 我的待办

外呼任务 (156)   留言 (0)   质检任务 (10)   复议任务 (1)

| 任务名称     | 呼叫标识        | 渠道 | 座席工号 | 质检员       | 质检时间          | 质检评分 | 复议理由 |
|----------|-------------|----|------|-----------|---------------|------|------|
| test-all | 17168167... | 音频 | 160  | songya... | 2024-05-29 11 | 1    | asd  |

图 3-42 复议任务界面



----结束

## 后续操作

复议申请提交后，质检员会根据座席诉求重新审视评分项，质检员反馈复议结果后，座席仍然在该页面查看到复议结果。

无论复议申请是否通过，话务员都无法再提交复议申请了。

## 3.8.2 对智能质检结果发起申诉

座席查看智能质检结果，对有疑问的地方可以提供材料发起申诉。

## 操作步骤

- 步骤1** 座席登录客户服务云，选择“质检 > 通话质检列表”菜单进入界面，初始化展示简要查询条件和已完成通话质检列表。
- 步骤2** 单击表格中展示列表的操作“查看”按钮，查看质检详情。
- 步骤3** 单击“发起申诉”按钮，进入发起申诉弹窗。

图 3-43 发起申诉

The screenshot shows a web form titled "发起申诉" (File Complaint). It contains the following elements:

- 申诉原因 (Complaint Reason):** A text input field containing "扣分项存在疑问".
- 申诉主管职别 (Complaint Supervisor Role):** A dropdown menu currently showing "座席主管".
- 申诉主管列表 (Complaint Supervisor List):** A dropdown menu currently showing "huqian031701".
- 选择欲发起的申诉规则 (Select rules to file a complaint):** A section with two columns:
  - 全部质检规则 (All Quality Check Rules):**
    - 规则01 (Rule 01) - expanded, with sub-items:
      - 静音规则01 (Silence Rule 01) - 合规 (Compliant)
      - 对话规则01 (Dialogue Rule 01) - 违规 (Violation)
      - 语速规则01 (Speech Rate Rule 01) - 违规 (Violation)
      - 抢插话规则2 (Interrupt Rule 2) - 合规 (Compliant)
    - 敏感词 (Sensitive Words) - expanded, with sub-item:
      - 牌照 (License Plate) - 违规 (Violation)
  - 已选质检规则 (Selected Quality Check Rules):**
    - 规则01 (Rule 01) - selected
    - 敏感词 (Sensitive Words) - selected
- Buttons:** "取消" (Cancel) and "提交" (Submit).

选择需要进行申诉的规则和申诉主管后，单击“提交”按钮，成功显示申诉成功，等待人工复核结果。

----结束

## 后续操作

- 复议申请提交后，质检员会根据座席诉求重新审视评分项，质检员反馈复议结果后，座席仍然在该页面查看到复议结果。
- 复议申请流程结束后，无论是否通过，话务员都可以再提交复议申请。

## 3.8.3 对质检结果申请复议

座席人员对质检结果可以进行复议。

### 操作步骤

- 步骤1** 被质检的座席登录客户服务云，进入“质检>质检结果查询”界面。
- 步骤2** 您单击“详情”按钮，进入质检结果详情页
- 步骤3** 您单击“申请复议”按钮，填写复议理由，提交后，质检人员将收到您的复议申请。



图 3-44 申请复议



**步骤4**（后续操作）质检人员登录客户服务云，进入“质检>复议管理”界面，单击详情按钮，可对复议申请进行驳回或通过。质检人员在首页待办列表也可以查看复议申请。

图 3-45 复议任务



----结束

### 3.8.4 处理智能质检申诉

质检员人工核查智能质检内容后，对座席申请的智能质检申诉进行审核，可以更新质检结果。

#### 场景描述

质检员可查看质检件列表，单击查看质检件详情，在详情页面可以修正质检结果，根据不同职位处理质检件的流程。

## 操作步骤

**步骤1** 质检员使用分配的业务账号登录客户服务云，打开质检件处理菜单。

选择“质检 > 质检件处理”。可以看到质检件列表。

| 类型  | 发起人  | 发起时间                | 经办人员 | 处理人  | 处理时间                | 质检人员         | 审核人员 | 文件名   | 处理状态 | 操作 |
|-----|------|---------------------|------|------|---------------------|--------------|------|-------|------|----|
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-26 15:44:23 |      | 座席主管 | 2020-08-26 15:44:23 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 审核中  | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-25 16:25:58 |      | 座席人员 | 2020-08-26 15:38:35 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-25 16:16:08 |      | 座席主管 | 2020-08-26 15:42:55 | 质检人员         | 质检人员 | 文件4   | 审核中  | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-25 15:55:06 |      | 座席人员 | 2020-08-25 16:25:29 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-24 17:37:07 |      | 座席人员 | 2020-08-25 15:53:52 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-21 09:36:27 |      | 座席人员 | 2020-08-24 17:36:46 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-20 19:53:23 |      | 座席人员 | 2020-08-20 20:03:23 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-20 19:07:25 | 质检人员 | 座席人员 | 2020-08-20 19:51:01 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-20 17:05:45 |      | 座席人员 | 2020-08-20 19:05:47 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |
| 申诉件 | 座席人员 | 2020-08-20 16:45:57 |      | 座席人员 | 2020-08-20 17:05:23 | lqngzjy,质检人员 |      | 回访测试3 | 完结   | 查看 |

**步骤2** 根据**步骤1**打开质检件列表后，单击查看按钮，会跳转到申诉件的详情界面（已完结的申诉件只能查看，无法处理流程）。

| 规则名称  | 质检结果 | 抽检结果 | 操作 |
|-------|------|------|----|
| 111   | ■ 合规 | ■ 合规 | 编辑 |
| dadf  |      | ■ 违规 | 编辑 |
| aabbb |      |      | 编辑 |

**步骤3** 对于未完结状态的申诉件，则可以在质检规则对应的位置进行修正质检结果。

| 规则名称 | 质检结果 | 抽检结果 | 操作 |
|------|------|------|----|
| 111  | ■ 合规 | ■ 合规 | 编辑 |
| dadf |      | ■ 违规 | 编辑 |

**步骤4** 单击“编辑”，会弹出修正质检结果的窗口。可以通过选择合规或违规来修改结果，修正备注是必填。单击“确认”进行提交，也可以单击“取消”来取消本次操作。

### 修正质检结果 ✕

|       |        |
|-------|--------|
| 规则名称  | 机器质检结果 |
| Test1 | 合规     |

**\*人工修正结果**

合规  违规

**\*修正备注**

请输入备注文字


取消确认

**步骤5** 申诉件的流程，操作会根据操作员的职位变化。

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-08-25 16:25:58<br>流程节点：发起申诉件<br>备注：sdette<br>处理人：座席人员                                                                                                                                                                     |
| 2020-08-26 09:49:46<br>流程节点：审核<br>备注：adw<br>处理结果：通过<br>处理人：座席主管                                                                                                                                                                |
| 2020-08-26 14:17:58<br>流程节点：处理<br>备注：ad<br>处理结果：通过<br>处理人：质检主管<br>人员改动：【座席主管】修改操作人【质检主管】为【质检主管】，修改时间：2020-08-26 09:51:46<br>【华为】修改操作人【质检主管】为【质检主管】，修改时间：2020-08-26 09:52:27<br>【华为】修改操作人【质检主管】为【质检主管】，修改时间：2020-08-26 09:52:48 |

申诉件的处理流程图为：

图 3-46 申诉处理流程



## 3.9 典型场景介绍

本章节介绍一些客服操作的典型场景。

### 3.9.1 客户与座席通过 Web 渠道交谈

#### 场景描述

客户通过Web渠道与客服座席A交谈，咨询话费余额，并在会话结束后对客服的服务进行满意度评价。


#### 操作步骤


客户通过Web渠道与客服座席A交谈。

**步骤1** 客服座席A在接续条中签入并示闲。

**步骤2** 打开客户交谈窗口。


1. 选择“配置中心 > 接入配置 > 渠道配置”，单击新配置的Web渠道对应的“修改”，单击“保存并进行下一步”，在“提交验证”页签单击“试一试”。




2. 在弹出页面的右下角单击“”，弹出“在线客服”弹出框。
3. 在弹出的“在线客服”对话框中，客户输入与客服座席的交谈内容，单击“发送”，测试客服座席的答复。

当客户输入的交谈内容存在客服座席侧设置的关键词，客服座席会识别关键词并进行答复，识别不了时给出回复，如“不知道您在说什么”。


### 说明

- 当客户侧的消息发送失败时，失败消息前会出现“”，单击该图标，支持消息重发送。
- 您与客服座席交谈时，可以使用系统提供的emoji表情符。


客户侧的会话窗口：



客服座席A侧的在线交谈工作台:



### 说明

- 在“当前会话”区域展示客户与座席的交谈内容。如果客户与座席有过历史交谈，在“当前会话”窗口支持展示客户的历史会话记录。
  - 当座席输入的内容在历史记录中使用过，系统支持根据座席的当前输入自动联想并展示相关历史内容，供座席选择，提高业务处理效率。
4. 客户在“在线交谈”弹框中单击 ，可以对当前客服的服务进行评价，包含星级满意度分数评价和内容评价，单击“提交”。
- 您只能对Web渠道中与客户至少有一次会话互动的客服座席进行满意度评价。客户在会话过程中和会话结束后，均可以对客服座席的服务主动发起满意度评价，随时可以评价，以最后一次提交结果为准。

----结束

## 3.9.2 客户与座席通过 WebRTC 话机通话

### 背景信息

WebRTC（Web Real-Time Communications）通过Web浏览器的进行实时通信的技术，能够传输文字、文件、视频、音频。

当前WebRTC特性目前支持音频通话和视频通话。

### 前提条件

租户状态正常，未开启WebRTC特性。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用一个具备系统管理员权限的账号登录AICC。
- 步骤2** 为租户管理员开通智能座席特性。
  1. 选择“呼叫中心管理 > 租户管理”。
  2. 选择待开通WebRTC特性的租户，单击对应的“管理”。
  3. 单击“虚拟呼叫中心”页签，在“特性选择”区域，选择“WebRTC”。
  4. 在“分配资源”区域，选择座席注册服务器类型为“webRTC”并选择一个座席注册服务器。

5. 配置完成后单击“保存”。

#### ----结束

#### 说明

WebRTC支持CTI POOL模式，当选择的呼叫中心为POOL时，需要添加大于一个的WebRTC网关，供开通座席时选择，同时座席需配置一个以上的WebRTC网关。



## 结果验证

- 步骤1 使用开通了WebRTC特性的座席登录AICC。





#### 说明

该座席需具备以下条件：


- 座席尚未绑定固话或手机
- 座席已绑定音频相关技能队列（包括语音、视频、语音点击通话、视频点击通话类型的技能队列）。

- 步骤2 在接续条区域单击，单击“注册”，手动注册软电话成功后显示。

#### 说明

- 座席签出时，两个话机同时登出。
- 座席签出后，软电话状态变为未注册。
- 当租户开启软电话号码统一认证特性并将座席的认证方式改为统一认证后，不能单击注册，座席的认证方式为UAP认证时可以单击注册。
- 座席单击签入会自动注册软电话。
- POOL模式时，话机变为两个，共用一个密码。如果注册成功，两个通话状态都为已注册。如果其中一个失败，可以单击话机重新注册。
- WebRTC注册失败显示，WebRTC注册成功后注销显示。


- 步骤3 发起音频呼叫。

1. 单击，输入软电话号码后，单击呼叫。呼叫类型可选择音频。

#### 说明

- WebRTC话机状态为已注册、座席签入后才可外呼。
  - 首次拨打会出现“xxx.xxx.xxx.xxx想要访问你的麦克风”，单击允许。
2. 座席侧振铃，单击接听后，客户侧振铃等待用户接听。  
此时WebRTC话机状态为通话中，显示绿色，此时座席状态为占用中。

- 步骤4 发起视频呼叫。


1. 单击，输入软电话号码后，单击呼叫。呼叫类型可选择视频。

#### 说明


- WebRTC话机状态为已注册、座席签入后才可外呼。
- 首次拨打会出现“xxx.xxx.xxx.xxx想要访问你的摄像头”，单击允许。



2. 座席侧振铃，单击接听后，客户侧振铃等待用户接听。  
此时WebRTC话机状态为通话中，显示绿色，此时座席状态为占用中。视频通话展示如下：




视频窗口只展示座席界面，没有对方界面。


单击接续条上的  进行桌面共享，客服代表可共享指定区域，包括：

- 您的整个屏幕
- 应用窗口
- 浏览器标签页



#### 说明

- POOL模式下，两个话机随机一个进行通话。
  - 共享桌面时需注意个人隐私保护。
3. 视频通话用户接通后展示如下。




：单击可停止发送视频。

：单击可放大窗口

：单击可隐藏视频窗口，显示通话时长  01:33

：单击可全屏视频窗口

：单击可切换至语音通话，恢复视频通话，请单击接续条上的音视频切换按钮并选择视频通话



: 单击可自我静音，再次单击可取消静音



: 单击可挂断当前来话

#### 步骤5 接听用户电话。

1. 当用户拨打设备类型为技能队列的接入码，座席等待约2秒后，自动接听。
2. 当用户拨打设备类型为IVR的接入码，转到座席接听，座席等待用户听完提示音后2秒后，自动接听。

#### 📖 说明

POOL模式下，两个话机随机一个进行通话，座席变为忙碌态，不再接受其他通话。  
如果直接拨打未通话的话机会直接挂断。

----结束

## 后续操作

单击WebRTC图标 ，可监测通话质量。

通话质量说明请参见[表3-14](#)和[表3-15](#)。

表 3-14 网络等级说明

| 网络等级 | 图标                                                                                  | 丢包    | 抖动  | 时延     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| 良好   |  | <0.1% | <10 | <40ms  |
| 良    |  | <1%   | <20 | <100ms |
| 差    |  | <5%   | <60 | <400ms |

#### 📖 说明

以丢包、抖动、时延确定的最低网络等级，作为展示的网络等级。

表 3-15 数据来源说明

| 数据类型 | 计算方式                                                                                                                                           | 说明       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 丢包   | $1s内本端接收包数量 = 当前本端接收包总数量 - 1s前本端接收包总数量$<br>$1s内关联远端发送包数量 = 当前关联远端发送包总数量 - 1s前关联远端发送包总数量$<br>$丢包率 = (1s内关联远端发送包数量 - 1s内本端接收包数量) / 1s内关联远端发送包数量$ | 座席端作为接收方 |
| 抖动   | 直接取本端接收抖动值                                                                                                                                     |          |
| 时延   | 时延 = 往返时间/2                                                                                                                                    |          |

## 3.10 查看实训任务

智能实训任务是通过IVR流程对座席定期进行任务培训考试，检查座席业务技能情况。

### 3.10.1 我的实训任务

座席支持查看已启动的实训任务，根据需求自行选择任务参与培训。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以座席角色登录AICC，单击签入，座席处于签入状态。
- 步骤2** 选择“业务培训 > 我的任务”，进入实训任务管理页面。
- 步骤3** 选择实训任务，单击“任务名称”，可查看任务详情。
- 步骤4** 单击“开始实训”，报名参与实训任务，待系统执行实训外呼。

----结束

#### 后续操作

单击“作答记录”，可查看已作答的实训任务答题详情。

## 3.11 智能外呼任务

座席根据分配的外呼任务，执行外呼操作，配置外呼结果。

### 3.11.1 座席外呼任务

租户管理员通过座席外呼任务，操作执行外呼任务，查看外呼结果。

### 3.11.1.1 座席外呼任务简介

外呼业务代表，在座席外呼任务进行外呼相关工作。

座席外呼任务支持以下外呼相关操作：

- **执行手动外呼**
  - 提取/释放号码
  - 查看号码列表
  - 呼叫当前号码
- **查看预览外呼**
- **查看预测外呼**
- **查看预占外呼**
- **新建预约外呼**
- **添加至黑名单**
- **更改外呼号码**
- **查看外呼结果**查看外呼结果：手动外呼、预览外呼、预测外呼、预占外呼均支持该功能
- **查看预约外呼**

#### 前提条件

如果您的租间处于试商用状态，系统仅允许外呼5个号码，因此您需要事先将您需要呼出的号码告知系统运营人员，由其添加到您租间的白名单中才可以执行外呼操作。

### 3.11.1.2 执行手动外呼

管理员建立了手动外呼任务，业务代表请参考本章节，在座席外呼任务进行手动外呼的相关操作。

#### 前提条件


管理员已为指定座席人员建立手动外呼任务，并启动任务。

#### 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务->座席外呼任务”。

图 3-47 坐席外呼任务



**步骤3** 单击任务，可查看详情。

**步骤4** 单击“提取”，当前外呼数据未被其他座席提取，且当前外呼任务在执行中，才能执行提取。

**步骤5** 提取成功后，单击查看“号码列表”，打开外呼数据下的外呼号码列表，页面元素展示如下：

表 3-16 外呼号码列表元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述        |
|---------|----------------|
| 号码      | 外呼号码（匿名化处理）。   |
| 操作      | 当前可执行的操作：“呼叫”。 |

**步骤6** 单击“呼叫”，座席开始对客户号码进行拨号请求。

#### 📖 说明

只有外呼数据未呼叫完成，同时座席已经签入且处于空闲态，外呼任务在执行中，且外呼数据为锁定状态，才能执行呼叫。配置试呼次数，当呼叫失败，可以再次发起呼叫，直到达到试呼次数上限，或呼叫成功，则不允许呼叫

**步骤7** 呼叫结束后，可[查看外呼结果](#)。

----结束

### 3.11.1.3 查看/执行预览外呼

管理员建立了预览外呼任务，业务代表请参考本章节，在座席外呼任务进行预览外呼的相关操作。

#### 前提条件

- 管理员已为指定座席人员建立预览外呼任务，并启动任务。


- 座席处于空闲态，预览外呼配有外呼数据且已经启动。

## 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-48 外呼任务



**步骤3** 在预览外呼界面，单击“呼叫”，进行外呼操作。

图 3-49 执行预览外呼界面



表 3-17 预览信息元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述        |
|---------|----------------|
| 任务名称    | 外呼任务名称         |
| 客户标识    | 当前预览的外呼数据的客户标识 |
| 号码      | 外呼号码           |
| 操作      | 当前可执行的操作。      |

步骤4 呼叫结束后，可[查看外呼结果](#)。

----结束

### 3.11.1.4 查看预测外呼

管理员建立了预测外呼任务，业务代表请参考本章节，在座席外呼任务进行预测外呼的相关操作。

#### 前提条件


- 管理员已为指定座席人员建立预测外呼任务，并启动任务。
- 座席处于空闲态，预测外呼配有外呼数据且已经启动。

## 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-50 外呼任务



**步骤3** 点击外呼结果，可[查看外呼结果](#)。

表 3-18 预测外呼结果提示元素说明

| 元素/组件名称 | 类型 | 元素/组件描述  | 取值范围                                                                             | 触发事件 | 备注 |
|---------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 客户标识    | 标签 | 客户的唯一标识。 | -                                                                                | 只读   | -  |
| 外呼状态    | 标签 | 外呼状态     | <ul style="list-style-type: none"><li>待执行呼叫</li><li>呼叫执行中</li><li>呼叫完成</li></ul> | 只读   | -  |
| 呼出开始时间  | 标签 | 呼出开始时间   | -                                                                                | 只读   | -  |
| 呼出结束时间  | 标签 | 呼出结束时间   | -                                                                                | 只读   | -  |
| 呼出结果    | 标签 | 呼出结果     | <ul style="list-style-type: none"><li>呼出失败</li><li>呼出成功</li><li>退回</li></ul>     | 只读   | -  |
| 呼出失败原因  | 标签 | 呼出失败原因   | -                                                                                | 只读   | -  |



| 元素/组件名称 | 类型 | 元素/组件描述      | 取值范围                                                                     | 触发事件 | 备注                           |
|---------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 业务结果    | 标签 | 座席选择的外呼业务结果  | <ul style="list-style-type: none"><li>成功</li><li>待定</li><li>失败</li></ul> | 只读   | 没有值表示座席尚未填写。                 |
| 子状态     | 标签 | 外呼业务结果子状态    | -                                                                        | 只读   | -                            |
| 业务描述    | 标签 | 座席填写的外呼业务的描述 | -                                                                        | 只读   | 仅有手动外呼、预测外呼、预览外呼和预占外呼会有业务描述。 |
| 操作      | 按钮 | 查看外呼结果详情     | 详情                                                                       | 单击   | -                            |

----结束

### 3.11.1.5 查看预占外呼

管理员建立了预占外呼任务，业务代表请参考本章节，在座席外呼任务进行预占外呼的相关操作。


#### 前提条件

- 管理员已为指定座席人员建立预占外呼任务，并启动任务。
- 座席处于空闲态，预占外呼配有外呼数据且已经启动。

#### 操作步骤

- 步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。
- 步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-51 座席外呼任务



**步骤3** 点击任务所在行，[查看外呼结果](#)。

----结束

### 3.11.1.6 新建预约外呼

在座席外呼任务，座席人员可新建预约外呼任务，请参考本章节，进行相关操作。

#### 前提条件

- 座席出于通话状态。
- “客户号码”不在黑名单中。

#### 场景描述


座席人员在执行外呼任务时，客户表示现在很忙，要求在其他时间再进行沟通，则座席人员可建立新的外呼任务，在客户要求的时间范围内再次呼叫客户。

#### 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-52 外呼执行



**步骤3** 单击“预约外呼”，弹出新增预约外呼窗口，窗口元素展示如下：

表 3-19 预约外呼新增元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述    |
|---------|------------|
| 客户号码    | 需要预约呼叫的号码。 |
| 预约呼叫时间  | 预约呼叫时间     |
| 备注      | 预约呼叫备注信息。  |

**步骤4** 输入必填信息后，单击“保存”，预约外呼新增成功

----结束

### 3.11.1.7 添加黑名单

在座席外呼任务，座席人员可将客户或者客户当前号码加入黑名单，请参考本章节，进行相关操作。

## 场景描述


座席人员在执行外呼任务时，客户要求不要再联系自己，则座席人员将该客户加入黑名单。

## 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-53 外呼执行




**步骤3** 单击 ，弹出黑名单新增窗口，窗口元素展示如下：

表 3-20 黑名单新增元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添加黑名单方式 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 号码：客户有多个号码，只有这个号码是黑名单，其他号码还可以继续用。</li> <li>● 客户：客户所有号码均是黑名单。</li> </ul> |
| 号码      | 黑名单号码。当“添加黑名单方式”为“号码”时，才有该元素。                                                                                          |
| 有效时长    | 黑名单有效的的时间，1-120，单位：小时。例：输入1，则黑名单从创建成功开始1小时后失效。                                                                         |
| 备注      | 黑名单备注信息。                                                                                                               |

图 3-54 添加黑名单界面



添加至黑名单

\* 添加黑名单方式 号码

\* 号码 输入号码

\* 有效时长(小时) 1-120

备注 0 / 1000

取消 保存

**步骤4** 输入必填信息后，单击“保存”，黑名单新增成功。

----结束

### 3.11.1.8 更改外呼号码

在座席外呼任务，座席人员可更改客户的外呼号码，请参考本章节，进行相关操作。

#### 场景描述


座席人员在执行外呼任务时，客户希望座席呼叫其另外一个号码，则座席人员更改客户外呼号码。

#### 操作步骤

**步骤1** 外呼业务代表进入云联络中心，输入账号、密码登录。

**步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。

图 3-55 外呼执行




**步骤3** 单击 ，弹出更改预约外呼号码窗口，窗口元素展示如下：

表 3-21 外呼号码更改元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述   |
|---------|-----------|
| 客户号码    | 修改客户号码。   |
| 备注      | 预约呼叫备注信息。 |

图 3-56 更改外呼号码



**步骤4** 输入必填信息后，单击“保存”，更改外呼号码成功。

----结束

### 3.11.1.9 查看外呼结果

对于已经执行的外呼任务，座席人员可查看外呼结果，对业务结果进行补录或者更改。

#### 前提条件

已有外呼任务被执行，包括手动外呼任务、预览外呼任务或者预测外呼任务。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用座席账号，进入云联络中心，输入账号、密码登录。
- 步骤2** 选择“外呼任务 > 座席外呼任务”。
- 步骤3** 单击任务所在行，可查看外呼结果明细。
- 步骤4** 在外呼结果界面，单击“详情”，进入外呼结果详情界面。
- 步骤5** 在外呼结果详情界面，单击“业务结果”进行补录/更改业务结果。

表 3-22 外呼业务结果填写界面元素说明

| 元素/组件名称 | 元素/组件描述             |
|---------|---------------------|
| 任务名称    | 当前填写业务结果的人工/预测外呼名称。 |
| 结果      | 业务结果。               |
| 描述      | 业务结果描述。             |

---结束

### 3.11.2 创建预约手动外呼和预约自动外呼

当执行外呼过程中，客户要求改期联系时，可在系统中记录客户期望的时间，到期时可执行手动外呼或自动外呼操作，继续与客户交谈。

#### 3.11.2.1 查看预约外呼

座席在预约外呼界面，可直接查看与自己相关联的预约手动外呼和预约自动外呼。

#### 前提条件

座席拥有预约外呼任务权限。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以座席角色登录客户服务云。选择“外呼任务 > 预约外呼”，进入预约外呼页面。

**步骤2** 预约外呼列表默认展示座席下已添加的全部预约外呼，按照预约时间的升序排序，展示信息如下表。

**表 3-23** 预约外呼列表字段

| 字段名称   | 说明                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户号码   | 预约的客户号码。                                                                                                                                                      |
| 预约呼叫时间 | 预约的呼叫时间。                                                                                                                                                      |
| 关联外呼任务 | 关联外呼任务                                                                                                                                                        |
| 外呼结果   | 呼叫的结果 <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼出失败</li><li>• 呼出成功</li><li>• 退回</li></ul>                                                                      |
| 失败原因   | 呼叫失败的原因                                                                                                                                                       |
| 预约状态   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 已预约</li><li>• 准备回呼（距离预约时间5分钟之内）。</li><li>• 可回呼</li><li>• 已完成</li><li>• 已过期</li></ul>                                  |
| 呼出开始时间 | 呼出开始时间                                                                                                                                                        |
| 呼出结束时间 | 呼出结束时间                                                                                                                                                        |
| 备注     | 备注信息                                                                                                                                                          |
| 业务结果路径 | 此次呼叫的业务结果。                                                                                                                                                    |
| 业务描述   | 业务结果的描述信息                                                                                                                                                     |
| 预约外呼类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 预约手动外呼</li><li>• 预约自动外呼</li></ul>                                                                                     |
| 创建人    | 创建人                                                                                                                                                           |
| 创建时间   | 预约外呼创建时间                                                                                                                                                      |
| 操作     | 对单条预约外呼的操作 <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼叫</li><li>• 修改</li><li>• 删除</li><li>• 调整记录</li><li>• 业务结果</li><li>• 问卷结果查询（当外呼任务关联了问卷调查，该按钮会出现）</li></ul> |



**步骤3** 根据表3-24，单击“查询”，您可查询座席下符合条件的预约外呼。

**表 3-24** 预约外呼查询条件

| 查询条件属性                | 说明                    |
|-----------------------|-----------------------|
| 客户号码                  | 请输入客户号码<br>支持后缀模糊查询   |
| 任务名称                  | 任务名称                  |
| 预约呼叫开始时间-预约<br>呼叫结束时间 | 请选择预约呼叫开始时间和预约呼叫结束时间。 |
| 重置                    | 单击可重置查询条件并刷新列表        |
| 搜索                    | 搜索按钮                  |

**步骤4** 单击“修改”，输入“备注”，单击“保存”，预约外呼备注修改成功

**步骤5** 单击“删除”，删除该条预约外呼。只有未发起呼叫的预约号码，才能删除。

---结束

### 3.11.2.2 新增预约外呼

座席支持新增预约外呼，用于在其他时间再次进行外呼任务。

#### 前提条件

- 预约时间不得早于当前时间。

#### 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录客户服务云，选择“外呼任务 > 预约外呼”。

**步骤2** 单击“新增”，打开新增预约外呼页面。

图 3-57 新建预约手动外呼

新建预约外呼 ×

\* 预约外呼类型  预约手动外呼  预约自动外呼 ①

预约信息

\* 客户号码

\* 预约呼叫时间  座席时间 (UTC+08:00)  被叫时间 (UTC+08:00)

\* 外呼任务

备注  0 / 1000

图 3-58 预约自动外呼

新建预约外呼 ×

\* 预约外呼类型  预约手动外呼  预约自动外呼 ①

预约信息

\* 客户号码

\* 预约呼叫时间  座席时间 (UTC+08:00)  被叫时间 (UTC+08:00)

\* 外呼任务

**步骤3** 填写必填信息后，单击“保存”，预约外呼创建成功。

----结束

### 3.11.2.3 执行预约外呼

座席在预约外呼时间内，进入预约外呼页面执行已预约的外呼任务。如果预约任务超时，系统会在座席进入座席外呼任务时提醒座席。


## 背景信息

座席外呼任务每一分钟会刷新并展示已到期的预约外呼数据总数量和五分钟之内即将到期的预约外呼数据总数量，提醒座席进入预约外呼界面处理预约外呼任务。

## 操作步骤

- 步骤1** 以座席角色登录客户服务云。选择“外呼任务 > 预约外呼”，进入预约外呼任务页面。
- 步骤2** 选择需要执行的预约手动外呼任务，单击“呼叫”，座席开始对预约的客户号码进行拨号请求。

图 3-59 预约手动外呼工作台



### 说明

只有未发起呼叫的预约号码，同时座席已经签入且处于空闲态，才能执行呼叫。

----结束

## 3.12 OpenEye 帮助文档

### 3.12.1 欢迎使用 Openeye 帮助系统

OpenEye提供了登录，系统设置，软件功能以及个人数据的说明性介绍。

- [如何使用帮助](#)
- [安装说明](#)
- [登录/登出](#)
- [系统设置介绍](#)
- [软件功能介绍](#)

- [个人数据说明](#)
- [卸载说明](#)

### 3.12.2 修订记录

| 发布日期       | 文档版本 | 修订说明     |
|------------|------|----------|
| 2019-12-30 | V1.0 | 文档首次发布。  |
| 2021-03-08 | V1.1 | 文档第二次发布。 |
| 2022-03-03 | V2.0 | 文档第三次发布。 |
| 2022-10-30 | V2.0 | 文档第四次发布。 |
| 2023-07-31 | V2.0 | 文档第五次发布。 |

### 3.12.3 安装说明


- 安装场景要求如下：
  - a. 直接安装，即之前无安装OpenEye记录。
  - b. 版本升级，需卸载旧版本OpenEye后重新安装新版本。
- 安装环境要求如下：
  - a. Windows10/11环境，CPU：2核 CPU @ 2.6 GHz及以上，内存：4GB及以上。依赖.net4.5.2及以上；依赖VC++运行环境。

## 说明

如果安装环境中未安装.net4.5.2及VC++插件，请参考以下地址下载相关安装包后，双机安装包，安装指导步骤进行安装操作。

- .net4.5.2: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net452>


单击Offline installer中的Runtime安装包进行安装操作。



| Download type     | Build apps - Dev Pack          | Run apps - Runtime                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web installer     | N/A                            | <a href="#">Runtime</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Offline installer | <a href="#">Developer pack</a> | <a href="#">Runtime</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Language packs    | N/A                            | <ul style="list-style-type: none"><li>العربية الممتدة (البحرين)</li><li>中文 (繁体)</li><li>中文 (简体)</li><li>Čeština (Česká republika)</li><li>Dansk (Danmark)</li><li>Deutsch (Deutschland)</li><li>Ελληνικά (Ελλάδα)</li></ul> |

- VC++: <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170#visual-studio-2015-2017-2019-and-2022>

选择Visual Studio 2015以及Visual Studio 2010两个安装包进行安装操作。



- 国产化环境：飞腾arm芯片 + 统信UOS v20、兆芯x86芯片 + 统信UOS v20、飞腾arm芯片 + 银河麒麟V10 SP1。
- 获取OpenEye安装包：进入AICC的Support路径下选择对应的AICC版本后，进入软件列表中获取OpenEye的安装包，根据操作系统版本获取后解压OpenEye安装包，获取安装程序。
    - Windows版本安装包名为：OpenEye\_xx.c.zip，例如OpenEye\_V2.0.zip。
    - 统信UOS版本安装包名为：openeye\_x.x\_amd64\_uos.zip或者openeye\_x.x\_arm64\_uos.zip，例如openeye\_2.0\_amd64\_uos.zip。
    - 麒麟OS版本安装包名为：openeye\_linux.zip或者openeye\_linux\_x86.zip。

在获取到软件包后，需要对软件包的完整性进行校验，操作方法请参考3.12.3.3 [检查软件包完整性](#)，通过了校验的软件包才能部署。

## 说明

当前版本OpenEye的常规设置中接听方式支持“管理员鉴权”，开启鉴权设置，请以管理员权限进行OpenEye安装。


### 3.12.3.1 安装

### 3.12.3.1.1 普通安装

#### 安装步骤

**步骤1** 双击运行OpenEyeSetup.exe安装程序。确定使用语言，后期可通过“设置 > 常规设置”中的语言设置进行修改。单击“OK”，进行下一步配置。

图 3-60 安装语言




**步骤2** 根据安装向导执行安装步骤。单击“下一步”，继续安装配置。

图 3-61 安装向导




**步骤3** 阅读授权条款后，单击“我接受”选择继续安装，如果不接受授权条款可单击“取消”结束安装操作。

图 3-62 许可协议




步骤4 OpenEye提供默认安装路径，单击“浏览”自行更换安装路径。

图 3-63 安装位置



步骤5 单击安装，等待系统自动安装操作。安装结束界面可以对部分程序设置进行修改。

图 3-64 OpenEye 安装



#### 说明

开机启动：设置电脑开机时是否自动启动OpenEye程序。

服务模式：勾选后OpenEye启动时隐藏窗口界面，只有系统托盘图标。

接听方式修改鉴权：默认选择，勾选后表示只有管理员可以修改常规设置中的“接听方式”且设置为0秒接听。如果取消勾选表示普通用户也可以修改。


----结束

### 3.12.3.1.2 静默安装

#### 安装步骤

**步骤1 可选:** 以管理员身份打开CMD命令行，进入OpenEyeSetup.exe安装程序所在的文件夹。

图 3-65 命令行进入安装程序目录





**须知**

OpenEye安装包存放路径不能有中文以及特殊字符，否则会造成安装失败。

**步骤2** 执行安装操作。

安装命令如下：

- OpenEyeSetup.exe /S：表示以默认路径静默安装

**图 3-66** 默认路径安装

```
D:\Soft\OpenEye_V2.0>OpenEyeSetup.exe /S
```

- OpenEyeSetup.exe /S /D=D:\xxxx\xxxx：表示指定安装路径静默安装

**图 3-67** 指定路径安装

```
D:\Soft\OpenEye_V2.0>OpenEyeSetup.exe /S /D=D:\HUAWEI\OpenEye
```

- OpenEyeSetup.exe /S /A=1：表示设置接听方式修改鉴权且以默认路径静默安装

**图 3-68** 设置参数安装

```
D:\Soft\OpenEye_V2.0>OpenEyeSetup.exe /S /A=1
```

- OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /D=D:\xxxx\xxxx：表示设置接听方式修改鉴权且指定安装路径静默安装

**图 3-69** 设置参数并指定路径安装

```
D:\Soft\OpenEye_V2.0>OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /D=D:\HUAWEI\OpenEye
```

- OpenEyeSetup.exe /S /L=2052 /D=D:\xxxx\xxxx：表示设置语言为中文，指定安装路径静默安装

**图 3-70** 设置语言参数并指定安装路径

```
>OpenEyeSetup.exe /S /L=2052 /D=D:\HUAWEI\OpenEye_
```

- OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /T=0 /D=D:\xxxx\xxxx：表示设置接听方式修改鉴权并设置接听时间间隔，指定安装路径静默安装

**图 3-71** 设置接听方式修改鉴权并设置接听时间间隔并指定安装路径

```
OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /T=0 /D=D:\HUAWEI\OpenEye
```

- OpenEyeSetup.exe /S /WebMode=1 /AutoBoot=0：表示设置为web集成模式（服务模式），开机不自动启动

图 3-72 设置为 web 集成模式（服务模式），开机不自动启动

```
OpenEyeSetup.exe /S /WebMode=1 /AutoBoot=0
```


#### 说明

- 命令行参数"/S"表示静默安装。
  - 命令行参数"/A=1"表示勾选设置接听方式修改鉴权。
  - 命令行参数"/D=安装路径"表示指定安装路径。
  - 命令行参数"/L=2052"表示语言设置。2052：中文，1033：英文，1034：西班牙文，1054：泰文，不设置则使用操作系统默认语言
  - 命令行参数"/T=0"表示接听间隔时间为0，不设置则为0。
  - 只有/A参数设置为1时，/T参数才会在OpenEye生效
  - /WebMode=1 设置为web集成模式（服务模式）。0：普通模式，程序启动是显示窗口界面；1：服务模式，不显示窗口界面，仅显示系统托盘图标。
  - /AutoBoot=0 设置开机不启动。默认开机启动，通过/AutoBoot=0参数取消。
- 静默安装"/S"为必需参数，要指定安装路径则"/D"参数必须为命令行最后一个参数，否则会把后面的参数都当作路径的一部分；各参数之间以空格隔开。


---结束

### 3.12.3.1.3 国产化版本安装

#### 步骤1 双击运行安装程序



#### 步骤2 点击安装（可能需要输入电脑用户密码进行授权）



**步骤3 安装完成**



----结束

## 📖 说明

- 界面安装完成后可以执行安装目录下DefaultWebMode.sh，将程序切换为服务模式（程序启动不显示窗口界面，仅显示系统托盘图标）。
- 使用命令sudo dpkg -i com.huawei.openeye\*.deb安装，在出现提示“launch mode without UI : yes/no？”时输入“yes”可以设置为服务模式

## 3.12.3.2 版本升级

### 3.12.3.2.1 Windows 版本升级

#### 前提条件

版本升级需要卸载掉老版本，然后安装新版本。


升级操作支持以下两种方式：

- 覆盖升级：直接覆盖原有客户端并保留原有OpenEye客户端配置。
- 卸载后升级：人工卸载原有客户端后重新安装，自主选择是否保留原有客户端配置。

#### 覆盖升级操作步骤

**步骤1** 双击运行OpenEyeSetup.exe安装程序。弹框提醒卸载操作。单击“确定”卸载旧版本的OpenEye。

图 3-73 卸载提示



**步骤2** 覆盖升级，无需其他操作。完成后直接进入新版本安装，安装步骤参考[普通安装的安装步骤](#)。


----结束

#### 卸载后升级操作步骤

**步骤1** 手动卸载旧版本OpenEye程序。


卸载入口支持以下两种选择，请根据需求自行选择其中一种即可。

- 打开“Windows设置 > 应用”，在已安装的应用列表中找到OpenEye应用，单击“卸载”，进行手动卸载。

- 进入OpenEye安装目录，例如：C:\Huawei\OpenEye。找到卸载程序  `uninst.exe`，双击进行手动卸载。

**步骤2** 卸载前确认，单击“是”，确定卸载旧版。

图 3-74 信息确认



**步骤3** 卸载操作完成，可选择是否删除所有用户数据，单击“完成”，OpenEye卸载完成。

图 3-75 卸载程序



**步骤4** 再次双击运行OpenEyeSetup.exe安装程序，安装步骤参考[普通安装的安装步骤](#)。

----结束


### 3.12.3.2.2 国产化版本升级


#### 覆盖升级操作步骤

**步骤1** 双击运行com.huawei.openeye\_2.0.0-1\_arm64.deb安装程序。弹出提示已安装相同版本，单击“重新安装”按钮。



**步骤2** 弹出输入密码框，输入密码授权，点击确定安装





**步骤3 安装完成**



----结束

### 3.12.3.3 检查软件包完整性

为了防止软件包在传输过程中被恶意篡改或破坏给运营商网络安全造成威胁，在获取到软件包后，需要对软件包的完整性进行校验，通过了校验的软件包才能部署。

#### 背景信息

软件包与签名文件是一一对应并放在同一目录下，一个软件包对应一个校验文件，用于校验软件包是否完整，可在Support上通过单击软件包对应行的“pgp”或“cms”按钮进行下载。

- 通过“pgp”按钮可以下载\*.asc格式的签名文件，用于手工验证软件包的完整性。当需要单独使用软件包时，需要手工进行软件包完整性检查，具体可参见**操作步骤**。

#### 说明

该方法支持校验所有软件包。

- 通过“cms”按钮可以下载\*.p7s格式的签名文件，用于系统自动验证软件包的完整性。在导入软件包时，同步导入软件包的CMS格式签名，网管或部署工具进行数字签名校验。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录“<https://support.huawei.com/carrierindex/zh/hwe/index.html>”网站。

**步骤2** 下载《OpenPGP签名验证指南》。

获取路径为“<https://support.huawei.com/carrier/docview!docview?nid=PK10000008>”。

**步骤3** 参见《OpenPGP签名验证指南》进行软件包完整性检查。

----结束

#### 异常处理

如果校验失败，请不要使用该软件包，先联系华为技术支持工程师解决。

## 3.12.4 如何获得帮助

### 3.12.4.1 获得“帮助”

帮助文档可通过运行OpenEye客户端软件时，直接按“F1”键获取。

## 3.12.5 登录/登出

OpenEye客户端软件的登录模块提供了登录，登出，记住密码，自动登录的功能。

#### 说明

登录模块未提供修改密码功能。限于UAP网元的限制，UAP网元并未提供可以修改用户密码的API函数接口，因此基于UAP网元API网元接口的客户端无法实现该功能。另外，从客户需求的角度，其运营商业务也并无座席人员可以主动修改话机账号密码的需求，话机账号均由管理员统一创建并设置，修改密码。



### 3.12.5.1 登录

#### 前提条件

已完成系统设置-[服务器设置](#)。

#### 操作步骤

- 步骤1** 双击运行OpenEye，在登录页面输入软电话号码和密码。登录支持“记住密码”和“自动登录”功能，可根据需求选择。单击“登录”进入主界面。

图 3-76 登录界面




国产化版本登录以及匿名呼叫前，必须要勾选同意华为隐私政策。

图 3-77 登录界面-国产化版本



**步骤2** 登录成功进入OpenEye工作台界面。如果登录失败则会显示具体的错误信息弹窗，按照弹窗提示修改账号或密码信息后可继续登录。

图 3-78 OpenEye 工作台




----结束

### 3.12.5.2 记住密码

登录界面支持“记住密码”功能，选择记住密码后，登录成功的情况下会保存当前密码，下次登录时无需再次输入。

图 3-79 记住密码



### 3.12.5.3 自动登录

登录界面支持自动登录功能，登录成功后功能生效，下次启动OpenEye时直接使用上一次登录信息进入工作台。

图 3-80 自动登录



#### 📖 说明

记住密码和自动登录功能可以同时选择，也可以只选择其中一项。


### 3.12.5.4 登录状态

#### 📖 说明

登录成功后会在主界面logo上增加一个圆点，分别用绿、红、灰三种颜色表示三种登录状态状态。鼠标放到主界面logo上，会显示内有服务器ip:port 注册状态(不同颜色的圆点)的提示框，服务器的注册状态用绿、灰两种颜色表示。Pool组网显示所有设置的服务器注册状态，非Pool组网只会显示注册成功的那一个服务器状态。

登录成功后的logo(绿、红、灰3中颜色)

图 3-81 主界面 logo



登录状态

图 3-82 所有的服务器都注册登录成功




图 3-83 红色：有部分的服务器注册登录失败






图 3-84 所有的服务器都离线



服务器状态信息提示框：

由ip:port 状态组成


图 3-85 绿色：成功注册，灰色：未成功注册



所有服务器离线，登录状态变灰，弹出离线提示框




登录后，鼠标移动到OpenEye系统托盘图标时，显示服务器的注册状态；注册成功：“Reg”，注册失败：“UnReg”。




### 3.12.5.5 登出

登录成功后，在工作台界面可单击，登出该账号，返回登录界面。

图 3-86 登出界面



### 3.12.6 系统设置介绍

OpenEye客户端支持自定义部分系统参数以满足客户个性化需求设置。可以通过单击 ，进入设置界面进行参数配置。

#### 3.12.6.1 服务器设置

服务器设置支持pool组网与普通服务器设置两种模式。



图 3-87 设置界面



- 普通组网：单服务器配置，包含以下配置信息。
  - 服务器：下拉选择，最多可配置5个服务器信息。
  - 显示名：设置服务器名称。
  - 地址：服务器的ip地址。
  - 端口：服务器的端口
  - 备份地址：备份服务器的ip地址。
  - 备份端口：备份服务器的端口。
  - 注册心跳间隔：默认150，最小值为30，是登录过期时间的一半。
  - 传输模式：支持UDP模式和TLS模式。

TLS传输模式下可以选择是否启用国密及媒体加密，

传输模式

UDP  TLS

启用国密

关

启用媒体加密

关

使用TLS传输模式需要在配置证书及密钥（程序安装目录config.xml）。

```
<!--非国密参数-->
<setting key="tlsParam" caCertPath="" clientCertPath="" clientKeyPath="" clientPrivKeyPwd="" />
<!--国密参数-->
<setting key="smTlsParam" smSignCertPath="" smSignKeyCertPath="" smSignKeyFilePwd="" smEncCertPath="" smEncKeyCertPath="" smEncKeyFilePwd="" smSmCaDirPath="" />
```

- pool组网：支持一个账号同时登陆多台服务器，目前最多可支持同时登陆4台服务器。该条件下登陆账号可以接听到pool组网下任何服务器的账号来电，拨打电话时以pool组网下所填写的第一个服务器为主服务器，即拨打电话时只能拨给pool组网下所填写的第一台服务器上的账号。

图 3-88 pool 组网配置

设置

服务器设置  Pool组网

常规设置

媒体设置

关于

地址一 127.0.0.1	端口一 5060
地址二 127.0.0.1	端口二 5060
地址三 . . .	端口三
地址四 . . .	端口四

注册心跳间隔  秒

传输模式

UDP  TLS

取消 确定

### 说明

- 设置心跳间隔能够生效的最小值由连接的服务器配置的最小登录过期时间决定。
- 在通话过程中，不能进行服务器设置操作。如需设置服务器信息，退出登录后进行设置。
- 注册成功后OpenEye会定时（30s）发送Option消息保活UDP端口，维护人员可以通过config.xml文件进行相关修改。在configuration/settings节点下添加<optionInterval value="30" />，value值为间隔时间，等于0或大于等于注册心跳时不发送Option消息。最小时间间隔10s，value小于10按10s间隔发送option。

### 3.12.6.2 常规设置

OpenEye常规设置包括语言设置，接听方式设置，截图快捷键设置，截图保存路径设置，截图保存格式设置功能。

图 3-89 常规设置 1 (管理员)



图 3-90 常规设置 2



图 3-91 常规设置 3



图 3-92 常规设置 4



图 3-93 常规设置 5



- 开机自启动  
OpenEye是否随windows操作系统启动。默认为关闭状态。

**说明**

如果国产化版本需要开机自启动功能，请通过系统设置开启OpenEye开机自启动功能。

- 语言设置  
支持简体中文和英语，重启后生效。默认语言为简体中文。
- 接听方式
  - 开启接听方式修改鉴权：  
管理员打开OpenEye客户端时，显示“管理员鉴权”开关并支持修改“接听方式”配置。具体可参考图3-89。  
普通操作员打开OpenEye客户端时不支持修改接听方式。



- 关闭接听方式修改鉴权：  
管理员和普通操作员同时支持修改“接听方式”配置，无“管理员鉴权”开关。



- a. 振铃N秒后自动挂断  
当有外界来话时，系统在用户设定的等待时间后自动挂断来话。N为用户设定等待的时间值，默认值为120秒，建议N值为1-120秒。

b. 振铃N秒后自动接听

当外界有来话时，系统在用户设定的等待时间后自动接听来话。N为用户设定等待的时间值，默认值为3秒，建议N值为1-120秒。

 说明

设置为0时自动接听，无界面提示。

c. 免打扰

当有联系人或陌生来话时，系统不再通知到您，会自动拒绝。


• 显示来电提醒拒绝按钮

默认开启，关闭后隐藏右下角来电提醒窗的拒绝按钮。

图 3-94 来电提醒-显示拒绝按钮



图 3-95 来电提醒-隐藏拒绝按钮



• 主窗口置顶显示

开启后主窗口可置于最顶端显示，不被其他任何窗口遮挡。默认关闭。

• 允许空密码登录

关闭状态下密码输入栏为空时，拒绝登录操作，不向服务端发送登录请求。开启后不检查密码栏是否为空，向服务端发送登录请求由服务端校验密码。默认关闭。

 说明


- 允许密码为空默认为关，若开启表示使用空密码存在安全风险，请谨慎使用。
- 自动音视频切换  
音频通话方式被座席侧更改，OpenEye不进行弹窗确认，自动切换。默认为关闭状态。
- 会场共享



支持UAP自研视频会场桌面共享功能。默认不勾选，登录之后不能修改选项。

### 📖 说明


勾选之后，如果UAP有自研会场功能，用户拨打接入号接入座席，座席进行桌面共享，画面显示在客户视频通话界面



如果UAP没有自研会场功能，客户不会收到桌面共享，且不影响正常的通话。

- 通话结束提示音  
默认关闭，开启后对方挂断电话时播放提示音
- 音频设备检测提示  
默认开启，关闭后检测不到音频设备时不弹窗提示。
- 视频设备检测提示  
默认开启，关闭后检测不到视频设备时不弹窗提示。
- 最小化到系统托盘

## 📖 说明

选项默认关闭。开启后点击主窗体最小化按钮，主窗体程序最小化同时不显示任务栏图标。

关闭主窗口后，如果设置为选择最小化程序，点击关闭按钮也是同样的效果。

### 关闭主窗口后

- 关闭程序
- 最小化程序
- 下次不再提示

- 关闭主窗口后  
主窗口关闭时程序状态支持以下状态：
  - 关闭程序
  - 最小化程序
  - 下次不再提示
- 日志设置
  - 日志收集路径：日志文件收集路径为用户文档目录。
  - 日志收集：单击后自动收集OpenEye日志，保存至“日志收集路径”。
- 是否自动清除  
日志文件收集支持每24小时或OpenEye启动时清除过期的日志。默认开启，清除15天之前的日志。
- 截图快捷键  
支持自定义设置。默认快捷键为LeftCtrl+Q。
  - 恢复默认：截图快捷键恢复到默认值。
- 截图保存路径  
保存路径支持自定义。可单击“更改”配置保存路径，也可单击“打开”直接打开文件保存地址。
- 截图保存格式  
OpenEye截图支持jpg格式和png格式。默认保存格式为jpg格式。
- 呼叫时禁用本端摄像头  
视频呼叫时支持图片代替实际场景。默认关闭状态，即不禁用本端摄像头。
- 禁用摄像头时显示的图片路径  
禁用摄像头关闭时，默认不使用本功能。禁用摄像头开启时默认使用本功能下配置的图片，图片地址可单击“设置”进行更新。

## 📖 说明

1. 切换显示语言后必须进行重启才能生效。强烈建议不要在业务处理过程中切换语言。
2. 快捷键设置时，可能会与操作系统或者其他软件设置的快捷键冲突，这时就会导致设置快捷键设置失败，需要用户重新设置，之到设置成功为止。

### 3.12.6.3 媒体设置

媒体设置支持配置音频设备，视频设备、视频画质，视频分辨率以及虚拟摄像头功能。

#### 说明

国产化版本客户端暂不支持以下功能设置：

- 启用虚拟摄像头
- 替换背景
- 美颜

图 3-96 媒体设置 1




图 3-97 媒体设置 2




图 3-98 媒体设置 3





- 音频输入

取消使用系统默认设备勾选后，可以手动选择音频输入设备。

系统麦克风音量低于阈值或设备静音时OpenEye会给出相应提示信息，静音状态开关可以设置系统麦克风静音状态。

#### 📖 说明

- 1、设置音频输入的音量大小后，如果采集到的Mic音量过大，会自动减少Mic音量到合适的大小。
- 2、点击调节音量的滑动条前的麦克风图标按钮来控制通话时麦克风是否静音（只针对通话，不针对设备）。
- 3、国产化版本暂未实现静音设置功能。

- 音频输出

取消使用系统默认设备勾选后，可以手动选择音频输出设备。

- 响铃音量、通话音量

#### 📖 说明

- 1、分开设置响铃音量，呼叫接通的通话音量。
- 2、来电或拨出电话响铃时，扬声器音量为设置的响铃音量，如果通话未接通响铃结束后扬声器音量恢复为通话音量。
- 3、点击调节响铃音量的滑动条前的扬声器图标控制来电时响铃是否静音。
- 4、点击调节通话音量的滑动条前的扬声器图标控制通话时扬声器是否静音（只针对通话，不针对设备）。
- 5、国产化版本暂未实现静音设置功能。

系统音量可以调整系统设备音量，点击音量条左侧小喇叭图标可以设置系统扬声器静音状态。

系统扬声器音量低于音量告警阈值或设备静音时OpenEye给出相应提示信息。

- 输入增益、输出增益  
增加输入、输出音频的分贝值
- 音频编解码  
设备通话时本端支持的音频数据编解码格式，取消勾选后信令协商时本端媒体能力不支持对应编解码。
- 视频设备

支持多种视频设备选择。单击  可预览视频设备画质情况。

- 视频策略  
支持“画质优先”和“流畅优先”两种策略。  
视频通讯时，启用“画质优先”后，系统将首先保障画面的清晰度。启用“流畅优先”后，系统将首先保障画面的流畅度。
- 分辨率  
客户可以根据所在网络的状况选择合适的分辨率。支持1080P、720P和360P，默认使用1080P。
- 启用虚拟摄像头  
开启后支持SFU模式下进行屏幕共享（主流传输）、视频背景替换及美颜功能。

#### 说明

CPU少于4核或者多实例启动时，功能不可见。

需要显卡驱动支持OpenGL 4.5。

国产化版本暂不支持该功能。

- 屏幕共享
  - MCU模式：通过辅流传输共享数据。
  - SFU模式：通过主流传输共享数据。
- 替换背景  
开启后，视频通话时本端视频人像背景将替换为设置的图片。
- 美颜  
支持美白和磨皮处理，美颜程度根据需要可自行调整。

### 3.12.6.4 权限设置介绍

OpenEye支持创建管理账号，对部分操作权限进行管控。（多次创建管理号时，只有最新创建的生效）

密码长度8~16个字符；必须包含至少两种字符的组合:小写字母、大写字母、一个数字、特殊字符；不能和账号一样；

#### 3.12.6.4.1 权限设置-windows 版本

管理账号创建：

使用管理员身份打开cmd窗口，切换到OpenEye安装目录，执行命令 KmcToolkit.exe addAdmin

安照提示输入用户名、密码、确认密码；

权限设置：

添加管理账号后，系统管理员启动OpenEye时，设置页面可以看到权限设置页。



权限控制开关默认开启，开启后打开设置窗口、退出程序需要鉴权。

登录管控开关默认关闭，开启后修改登录账号及自动登录设置需要授权。

修改管理员密码开关打开后可以修改密码。



### 3.12.6.4.2 权限设置-国产化版本

管理账号创建：

在OpenEye安装目录执行命令 `./AddAdmin.sh`

按照提示输入用户名、密码、确认密码、配置信息；配置信息具体参数见下方设置说明。

权限设置：

添加管理账号后，系统管理员启动OpenEye时，设置页面可以看到权限设置页。


## 设置



使用管理账号授权后可以对操作权限进行设置



## 设置



权限控制开关默认开启，关闭后所有操作都不需要授权；

设置开关默认关闭，添加管理账号时配置输入settingctrl=y参数开启，开启后打开设置窗口需要授权。

登出开关默认关闭，添加管理账号时配置输入logoutctrl=y参数开启，开启后登出账号需要授权。



退出开关默认关闭，添加管理账号时配置输入exitctrl=y参数开启，开启后退出程序需要授权。

登录开关默认关闭，添加管理账号时配置输入loginctrl=y参数开启，开启后修改登录账号及自动登录设置需要授权。

输入多个配置参数时，使用空格分隔。

授权后一直有效直到程序重启，可以通过取消授权取消。

修改密码可以对管理账号的密码进行修改



The image shows a '修改密码' (Change Password) dialog box. It features a blue header bar with a circular refresh icon on the left and a close 'X' icon on the right. Below the header, there are four white input fields with light gray borders, labeled '账号' (Account), '旧密码' (Old Password), '新密码' (New Password), and '确认密码' (Confirm Password). At the bottom center of the dialog is a blue button with the white text '确认' (Confirm).

### 3.12.6.5 关于

可查询OpenEye的版本信息，包括版本归属以及法律责任等信息。

图 3-99 关于



## 3.12.7 软件功能介绍

OpenEye支持语音通信功能，视频通信功能，通话记录功能。

- 语音通讯可提供发起呼叫、接听来电、挂断来电、音量调节和呼叫保持功能。
- 视频通信让客户和座席之间的通讯更具娱乐性。
- 通话记录保存了详细电话呼叫信息，通话记录界面可进行其他相关操作，如发起呼叫等。

### 3.12.7.1 语音通信功能

OpenEye支持语音呼叫，包括发起呼叫、接听来电、拒绝来电、通话挂断和音量调节功能。

#### 3.12.7.1.1 发起呼叫


语音呼叫支持拨号呼叫和通话记录呼叫，其中通话记录发起呼叫参考[3.12.7.3.3 发起呼叫](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。

**步骤2** 选择“工作台”界面，根据需求输入被叫号码。

图 3-100 OpenEye 工作台



**步骤3** 单击 ，进行语音拨号呼叫。

**步骤4** 待客户接听后，可以正常进行语音通话。

---结束

#### 说明


输入被叫号码时，每单击  一次，可删除一个字符。也可以在键盘上按下Delete键或者Backspace键，撤回一个或多个字符。

### 3.12.7.1.2 接听来电

支持接听来电，来电显示包括：主界面来电和来电提醒。两种方式均可选择接听进行语音通话。


- 主界面来电显示：单击 ，可接听来电进行通话。

图 3-101 通话界面



- 来电提醒：单击 ，可接听来电进行通话。

图 3-102 来电提醒




### 3.12.7.1.3 拒绝来电

支持拒接来电，来电显示包括：主界面来电和来电提醒。两种方式均可拒绝来电通话。



- 主界面来电显示：单击 ，可拒绝接听来电。

图 3-103 通话界面




- 来电提醒：单击 ，可拒绝接听来电。

图 3-104 来电提醒




### 3.12.7.1.4 通话挂断



语音通话状态下，单击，可以主动挂断语音通话。

图 3-105 语音通话界面



### 3.12.7.1.5 音量调节

来电接听后，可根据需求自行调节麦克风和扬声器的音量，保证通话顺畅。

## 操作步骤

步骤1 语音通话时，单击 ，进入功能区配置音量调节功能。



步骤2 单击  **麦克风音量**，可通过调节条中圆点位置，调节麦克风的音量。

图 3-106 麦克风调节







步骤3 单击  **扬声器音量**，可通过调节条中圆点位置，调节扬声器的音量。

图 3-107 扬声器调节



步骤4 (可选) 单击  **静音**，将麦克风设置为静音模式，对方就无法听见声音。单击  **取消静音**，可取消本端麦克风静音模式，进行正常通话。

----结束

### 3.12.7.1.6 匿名呼叫

通过匿名呼叫可以隐藏本端号码。



### 说明

- 通过程序安装目录下配置文件userconfig.xml中/configuration/settings/anonymousSetting/setting节点isvalid属性的值为true可以打开匿名呼叫功能。

## 操作步骤

**步骤1** 进入OpenEye客户端启动界面，左下方单击“匿名呼叫”。

图 3-108 匿名呼叫



**步骤2** 打开匿名呼叫配置面板，配置SBC的IP和端口，账号为UAP上配置的匿名卡标记字符串。

图 3-109 匿名呼叫配置



匿名呼叫

地址  
10 . 137 . 2 . 70

端口  
5060

账号  
88880811

登录

步骤3 单击“登录”，进入工作台界面进行呼叫操作。

----结束

### 3.12.7.2 视频通信功能

OpenEye支持视频通讯功能，包括通讯功能、视频功能、设置视频窗口、截图、屏幕共享、标注和虚拟摄像头功能。

#### 3.12.7.2.1 发起呼叫


视频呼叫支持拨号呼叫和通话记录呼叫，其中通话记录发起呼叫参考[3.12.7.3.3 发起呼叫](#)。

### 操作步骤

步骤1 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。

步骤2 选择工作台界面，根据需求输入被叫号码。

图 3-110 OpenEye 工作台




**步骤3** 单击 ，进行视频呼叫。

**步骤4** 待客户接听后，可以正常进行视频通话。

----结束


 **说明**

输入被叫号码时，每单击  一次，可删除一个字符。也可以在键盘上按下Delete键或者Backspace键，撤回一个或多个字符。

### 3.12.7.2.2 接听来电

支持接听来电，来电显示包括：主界面来电和来电提醒。两种方式均可选择接听进行视频通话。



- 主界面来电显示：单击 ，可接听来电进行通话。
- 来电提醒：单击 ，可接听来电进行通话。

### 3.12.7.2.3 拒绝来电


视频通话支持拒绝来电，可参考[3.12.7.1.3 拒绝来电](#)。

### 3.12.7.2.4 通话挂断



视频通话状态下，单击 ，可以主动挂断视频通话。

图 3-111 视频通话界面



### 3.12.7.2.5 音量调节

视频的音量调节与语音音量调节完全一致，请参考[语音音量调节](#)。


### 3.12.7.2.6 开启/关闭摄像头

视频通话中支持配置本地摄像头和对端摄像头。

## 操作步骤

**步骤1** 视频通话时，单击 ，进入功能区配置摄像头功能。


图 3-112 视频通话功能区



**步骤2** 设置对端摄像头。

- 单击  用户摄像头，可以关闭对端摄像头。
- 单击  用户摄像头，可以打开对端摄像头。

**步骤3** 设置本地摄像头。

- 单击 ，关闭本地摄像头，对端界面显示的用户摄像头为预设图片。


- 单击 ，打开本地摄像头。

----结束

### 3.12.7.2.7 窗口模式切换


视频通话窗口支持画中画模式和并列模式，默认为画中画模式。

#### 操作步骤

步骤1 视频通话开始后，单击 ，进入功能区切换窗口模式。

步骤2 画中画窗口模式下，单击 ，切换为并列窗口模式。


图 3-113 并列窗口



步骤3 并列窗帘模式下，单击 ，切换为画中画窗口模式。



图 3-114 画中画窗口



---结束


### 3.12.7.2.8 窗口大小切换

视频通话支持大小窗口切换，优化视频展示界面。

#### 操作步骤


步骤1 视频通话时，单击 ，进入功能区切换视频窗口。

图 3-115 功能区



步骤2 单击 ，视频界面切换为新窗口展示。

图 3-116 打开新窗口



### 说明

窗口切换后，OpenEye主界面同步展示视频界面，但是功能区转移至新窗口。


**步骤3** 视频展示范围支持修改，包括16:9和4:3两种比例。单击  可修改。

图 3-117 16:9 视频范围





图 3-118 4:3 视频范围



步骤4 进入功能区，单击 **返回客户端**，进入初始视频界面。

----结束

#### 📖 说明

右上角点击关闭按钮，结束全屏展示的同时会结束当前视频通话，返回主界面工作台。请谨慎操作。

### 3.12.7.2.9 全屏

视频通话支持全屏展示，全屏时保留OpenEye菜单栏。可以根据需求展示界面情况。

#### 操作步骤




步骤1 视频通话时，单击 **全屏**，进入功能区选择全屏功能。



步骤2 单击 **全屏+**，进入全屏界面展示。

图 3-119 全屏



**步骤3** 全屏模式下支持以下方式结束全屏。

- 返回OpenEye主界面：



进入功能区，单击**返回客户端**，进入OpenEye主界面继续视频通话。

- 返回新窗口：



进入功能区，单击**退出全屏**，进入新窗口继续视频，新窗口参考[3.12.7.2.8 窗口大小切换](#)。

- 结束通话：

---结束

#### 📖 说明

右上角点击关闭按钮，结束全屏展示的同时会结束当前视频通话，返回主界面工作台。请谨慎操作。

### 3.12.7.2.10 截图

视频通话支持按钮截图和快捷键截图两种方式，操作后图片自动保存至设置地址下。


#### 操作步骤



**步骤1** 视频通话时，单击**截图**，进入功能区选择截图功能。

步骤2 单击 ，截取OpenEye当前窗口。

图 3-120 截图



步骤3 (可选)也可以选择快捷键一键截图。

----结束

#### 说明

截图存放地址参考[截图保存路径](#)设置。

截图图片格式参考[截图保存格式](#)设置。

截图快捷键参考[截图快捷键](#)设置。

### 3.12.7.2.11 录屏


视频通话支持同步录屏功能，录屏时只展示对端视频窗口范围。

#### 操作步骤

步骤1 视频通话时，单击 ，进入功能区选择录屏功能。

步骤2 单击 ，当前视频窗口开始录屏。

图 3-121 录屏



步骤3 单击 ，可结束录屏。  
---结束

### 3.12.7.2.12 屏幕共享

屏幕共享包括：桌面、指定区域、指定程序，可根据需求展示共享范围。

#### 操作步骤

步骤1 视频通话时，单击 ，进入功能区选择屏幕共享。


图 3-122 屏幕共享





步骤2 单击  屏幕共享，选择共享程序。


图 3-123 选择共享程序



步骤3 屏幕共享。


- 桌面：选择“桌面”，共享范围：本端整体桌面内容。

图 3-124 共享桌面




- 指定区域：选择“指定区域”，共享范围：绿色弹框覆盖内容，可根据需求拖拽改变共享范围。

图 3-125 共享指定区域



- 指定程序：选择指定程序，共享范围：所选程序窗口内容。

图 3-126 共享指定程序



### 说明

共享程序是共享已经在任务栏中打开的程序。  
国产化版本暂不支持共享指定区域。

**步骤4** 共享菜单栏固定电脑屏幕顶部中间展示，可查看共享时间、进行标注、停止共享、开启声音。



**步骤5** 单击  停止共享，可结束本次共享内容。

图 3-127 菜单栏



----结束

## 后续操作

屏幕共享时，对端可进行全屏，最小化，最大化操作。



## 说明

屏幕共享时，对端只能通过挂断通话来实现停止屏幕共享。

### 3.12.7.2.13 共享标注

共享屏幕时支持自定义标注功能，可根据需求标注其他内容。

## 操作步骤

步骤1 视频通话时，参考3.12.7.2.12 屏幕共享开启共享功能。



步骤2 选择共享区域共享栏，单击 **标注**，进入共享标注界面。

图 3-128 桌面共享标注




图 3-129 指定程序共享标注





图3指定区域共享标注



**步骤3** 共享标注支持以下功能。

- 白板：背景切换功能，共享时标注的背景可以在“白板”和“桌面”之间切换；背景切换后会清空之前的标注内容。
- 线条：单击选择画笔、直线、箭头、虚线、圆圈、矩形等线条工具进行标注。
- 文字：支持插入文字功能，并可以调整插入文字的大小。
- 颜色：线条和文字的颜色可以通过点击该图标进行选择。
- 撤销：支持单步撤销功能。
- 保存：支持保存当前标注截图，保存路径跟视频画面截图路径一致，可以在“设置-常规设置-截图保存路径”里设置。
- 退出：支持手动退出标注界面。

----结束

### 3.12.7.2.14 背景替换

视频通话支持背景替换，可根据需求替换视频背景图，保证隐私。

#### 📖 说明

国产化版本客户端暂不支持背景替换功能。

## 操作步骤

**步骤1** 视频通话开始后，单击 ，进入功能区选择背景替换。

**步骤2** 单击  **替换背景**，视频通话时背景替换为所选图片。



步骤3 单击  替换背景，返回实际视频背景。

----结束

#### 须知

背景替换图片参考[背景替换](#)设置。背景替换图片未设置时，背景替换功能无效果显示。


### 3.12.7.2.15 美颜

视频通话支持本端视频人像美颜处理，设置包括美白、磨皮，美颜程度可根据需求自行调节。

#### 说明

国产化版本客户端暂不支持美颜功能。

## 操作步骤

步骤1 视频通话开始后，单击 ，进入功能区选择美颜功能。

步骤2 单击  美颜，开启美颜功能。

步骤3 单击  美颜，关闭美颜功能。

----结束

### 3.12.7.2.16 匿名呼叫

具体操作可参考语音通信功能中的[3.12.7.1.6 匿名呼叫](#)。




## 3.12.7.3 通话记录

通话记录中保存了用户的详细电话呼叫信息，用户也可在通话记录中进行其他相关操作，如发起呼叫等。

### 3.12.7.3.1 查看通话记录

## 背景信息

通话记录类型包含以下几种：


- 未接电话：指没有接听的电话记录，用  表示。
- 已接电话：指已经接听的电话记录，用  表示。
- 已拨电话：指已经拨打的电话记录，用  表示。

## 操作步骤






**步骤1** 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。

**步骤2** 选择“通话记录”界面，查看通话详情。

图 3-130 通话记录界面




**步骤3** 查看具体通话情况。

-  : 查看全部通话内容。
-  : 查看未接通话内容。
-  : 查看呼出电话内容。
-  : 查看呼入电话内容。
-  : 查看通话质量分析内容。

步骤4 单击  ，进入通话质量分析界面，逐条展示通话质量。

图 3-131 通话质量分析



---结束



### 📖 说明

通话记录在本地保存的上限值为200条，超过200条则自动删除最早的记录。

通话质量分析windows版本最多展示最近50通通话，国产化版本最多展示最近20通通话。


### 3.12.7.3.2 删除/清空通话记录

通话记录支持一键清空和单独删除，可以根据需求删除通话记录内容。

#### 操作步骤


**步骤1** 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。

**步骤2** 选择“通话记录”界面，查看通话详情。

**步骤3** 单击  ，可以一键清空所有通话记录。

**步骤4** 选择需要的通话记录，右侧单击  ，可以逐条删除不需要的通话记录。

图 3-132 删除通话记录



---结束

### 3.12.7.3.3 发起呼叫

通话记录发起呼叫支持语音呼叫和视频呼叫。

#### 操作步骤

**步骤1** 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。

**步骤2** 选择“通话记录”界面，查看通话详情。




**步骤3** 选择需要呼叫的通话记录，单击  ，发起语音呼叫。单击  ，发起视频呼叫。

图 3-133 发起呼叫



----结束

### 3.12.8 个人数据说明

OpenEye Desktop平台在业务运营或故障定位的过程中将获取或使用用户的个人数据如下表，对于这部分数据您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。

使用个人数据的场景	收集的个人信息项	个人数据收集的来源和方式	使用个人数据的目的以及安全保护措施	个人数据的存储期限与存储策略	个人数据的销毁方式	个人数据导出方式（接口、命令等）以及导出时的实现方案（匿名或者假名等）	个人数据导出指导
操作日志； “记住密码”功能；	软终端账号、密码。	操作日志：来源于用户操作 OpenEye Desktop，来源方式是用户的操作将记录在操作日志中，日志中包含账号，密码； “记住密码”功能：来源于用户使用“记住密码”，“自动登录”功能，来源方式是勾选“记住密码”后，密码框中的密码将被加	操作日志中的账号，密码方便回溯，日志中的账号做了匿名化处理； “记住密码”，“自动登录”用于方便用户下次登录，密码加密保存在本地。	当用户勾选“记住密码”时，密码将加密保存在本地，当不再勾选“记住密码”时，加密保存的密码将被删除，不再保存。	操作日志中的账号，密码已做匿名化处理；当不再勾选“记住密码”时，加密保存的密码将被删除，不再保存。	操作日志中的账号，密码已做匿名化处理，可直接在安装路径下复制操作日志；加密保存的密码不提供导出功能。	操作日志中的账号，密码已做匿名化处理，可直接在安装路径下复制操作日志；加密保存的密码不提供导出功能。

使用个人数据的场景	收集的个人信息项	个人数据收集的来源和方式	使用个人数据的目的以及安全保护措施	个人数据的存储期限与存储策略	个人数据的销毁方式	个人数据导出方式（接口、命令等）以及导出时的实现方案（匿名或者假名等）	个人数据导出指导
		密保存。					
通话记录	用户通话的时间、时长、主被叫号码、呼叫类型。	来源于用户的通话记录，收集方式是用户的通话记录产生后将保存在数据库中。	通话记录用于用户服务考核或审计等。在软件自带的数据库已做加密保存。	通话记录将记录最近的200条记录。OpenEye Desktop提供了“清空”按钮，即可一键清空通话记录。	OpenEye Desktop提供了“清空”按钮，即可一键清空通话记录。	通话记录不提供导出功能。	通话记录不提供导出功能。
生成机器码	安装OpenEye Desktop机器的MAC、CPU等信息。	来源于安装OpenEye Desktop的机器，收集方式是通过调用函数收集到硬件信息。	安装OpenEye Desktop机器的MAC、CPU等信息用于生成机器码，对机器的MAC、CPU等信息不进行存储。	机器的MAC、CPU等信息不进行存储。	不涉及。	不涉及。	不涉及。

使用个人数据的场景	收集的个人信息项	个人数据收集的来源和方式	使用个人数据的目的以及安全保护措施	个人数据的保留期限与存留策略	个人数据的销毁方式	个人数据导出方式（接口、命令等）以及导出时的实现方案（匿名或者假名等）	个人数据导出指导
视频通话截屏、录屏	视频通话画面内容	视频通话中用户使用截屏或录屏功能。	根据用户需求提供功能入口，将视频画面生成图片或视频文件保存到用户指定目录。	保存到用户指定目录，由用户自行管理使用。	用户自行删除。	不涉及。	直接复制生成的图片或视频文件。

### 3.12.9 卸载说明


OpenEye支持手动方式卸载。

#### 操作步骤

**步骤1** 进入“开始 > 控制面板 > 程序 > 程序和功能”，进入卸载或更改程序界面。



**步骤2** 选择需要卸载的OpenEye程序，右键选择“更改/卸载程序”，弹出确认提示。



**步骤3** 单击“是”，确认卸载OpenEye。后台自动执行卸载操作。

**步骤4** 卸载完成后，根据需求选择是否删除所有用户数据，单击“完成”，即可卸载OpenEye。



----结束

### 3.13 智能填充工单信息

用户和座席进行业务沟通，通过语音或者多媒体的方式，沟通最后座席可能需要进行创建工单，此时可以点击一键创单的按钮。

#### 操作步骤

**步骤1** 用户通过单击“音视频工作台”菜单，手动打开音视频工作台，单击上方导航栏“签入”按钮。




- 步骤2** 单击上方 ，呼叫座席，进行通话。
- 步骤3** 通话结束后点击会话上方“创建工单”按钮 ，弹出工单分类选择界面，根据业务需要选择工单类型。
- 步骤4** 座席选择其中一个工单类型后跳会转到创建工单页面，并自动填充好工单分类。
- 步骤5** 进入创建工单页面后，会将通话过程中地址信息自动填充到“oifde”栏。其中oifde字段为自定义。

图 3-134 工单信息智能填充



The screenshot displays a form for creating a ticket. On the left side, there are several input fields: '工单类型' (Ticket Type) with a dropdown menu showing '业务办理-基础服务(咨询)-移动业务-发展问题'; '优先级' (Priority) with a toggle switch for '自动优先级'; '工单渠道' (Ticket Channel) with a dropdown menu showing '业务代表'; '工单联系人' (Ticket Contact); '受理号码' (Acceptance Number); '联系人姓名' (Contact Name); '联系人电话' (Contact Phone); and 'oifde' (highlighted with a red box) containing the address '湖南省长沙市岳麓区'. On the right side, there are more input fields: '标题' (Title); '内容描述' (Content Description); '工单责任人' (Ticket Responsible Person) with a search icon and a checkbox for '分配给我'; '接触编号' (Contact Number); '期望解决时间' (Expected Resolution Time); and '联系人邮件' (Contact Email). At the bottom right, there are four buttons: '取消' (Cancel), '保存' (Save), '立即转派' (Transfer Immediately), and '提交' (Submit).

---结束

# 4 质检员指南

为对客服座席的服务水平进行辅导和评价，企业可安排质检员角色，实时对座席与客户的沟通进行监督。

质检的内容不同，质检方式的方式也不同，请选择其中一种方式进行质检操作。

## 4.1 人工事后质检

质检员在客服完成呼叫业务后，可以检查呼叫内容，对违规客服质检处理。

### 4.2 智能质检

云联络中心根据质检员设定的规则，自动查询话务员业务内容，减少质检员操作。

### 4.3 座席监控质检

质检员可以对VDN、IVR、技能队列和座席进行监控，同时可以对座席进行相应的质检操作。

## 4.1 人工事后质检

质检员在客服完成呼叫业务后，可以检查呼叫内容，对违规客服质检处理。

### 4.1.1 执行质检

质检员进入质检任务，审核客服操作内容。

- 步骤1** 使用分配的业务账号登录云客服。
- 步骤2** 选择“> 质检 > 质检任务查询”。
- 步骤3** 质检任务查询列表默认展示质检员参与的质检任务。



图 4-1 质检任务查询

任务名称	任务开始时间	任务结束时间	通话开始时间	通话结束时间	任务类型	渠道	质检关系类型	质检总数	评分模板	已完成数	操作	
test0220	2023-02-20	2023-02-25	2023-02-01	2023-02-25	人工事后质检	音频	按组织机构	5	评分模板02200...	1	20%	进入任务 质检结果
test0216	2023-02-16	2023-02-18	2023-02-09	2023-02-11	人工事后质检	音频	按组织机构	5	评分模板021601	0	0%	进入任务 质检结果
质检任务02101	2023-02-15	2023-02-18	2023-02-09	2023-02-11	人工事后质检	音频	按组织机构	3	评分模板021601	1	33%	进入任务 质检结果
质检任务0210...	2023-02-08	2023-02-11	2023-02-08	2023-02-11	人工事后质检	音频	按组织机构	1	评分模板02100...	1	100%	进入任务 质检结果
test010002	2023-02-09	2023-02-15	2023-01-02	2023-01-07	人工事后质检	音频	按组织机构	5	test0103	1	20%	进入任务 质检结果
test0131002	2023-01-26	2023-02-01	2023-01-26	2023-02-01	自动事后质检	音频	按组织机构	2	test0131001	2	100%	进入任务 质检结果
test0131001	2023-01-27	2023-02-01	2023-01-27	2023-02-01	人工事后质检	音频	按组织机构	2	test0131001	1	50%	进入任务 质检结果
test0130002	2023-01-26	2023-02-02	2023-01-26	2023-02-02	人工事后质检	音频	按组织机构	2	test0130001	1	50%	进入任务 质检结果
test0130001	2023-01-27	2023-01-31	2023-01-27	2023-01-31	人工事后质检	音频	按组织机构	5	test0130001	1	20%	进入任务 质检结果
test0119003	2023-01-02	2023-01-20	2023-01-02	2023-01-20	自动事后质检	音频	按组织机构	2	test0119001	1	50%	进入任务 质检结果

**步骤4** 选择一条质检任务，单击“进入任务”，展示质检员的待质检记录列表。

**步骤5** 待质检记录列表为空时，单击“获取待质检记录”，获取质检记录。

### 说明

获取质检记录前，请先确认被质检的座席在被质检期间有过通话行为。

当任务类型为自动事后质检时，自动从抽取接触记录。

当任务类型为人工事后质检时，需要手动选择接触记录。

图 4-2 待质检记录查询

052201 (音频)

呼叫标识	座席	客户号码	开始时间	通话时长 (秒)	通话原因
无数据					

图 4-3 选择接触记录

选择接触记录

业务帐号名称 呼叫类型 满意度评价 客户号码

通话时长范围 (秒) 查询 重置

<input type="checkbox"/>	座席用户名	座席工号	客户号码	呼叫类型	技能队列	开始时间	通话时长 (...)	来电原因	满意度评...
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880423	呼出	ISALES	2024-05-23	8		
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880415	预测式外呼	ISALES	2024-05-23	9		
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880423	预测式外呼	ISALES	2024-05-23	11		
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880423	预测式外呼	ISALES	2024-05-23	12		
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880423	呼出	ISALES	2024-05-23	0		
<input type="checkbox"/>	zl0621	378	88880423	预测式外呼	ISALES	2024-05-22	113		

共计: 105

10 1 2 3 4 5 ... 11 1 跳转

**步骤6** 选择一条质检记录，单击“开始质检”，进入人工质检环节；页面左侧提供会话内容和接触信息，右侧为质检任务的评分模板，质检员可以根据评分项进行质检，单击“提交”完成质检，后续可以[查看质检结果](#)。

图 4-4 人工质检

归类项目

业务类型

- 回访类别
- 节日问候
- 满意度调查
- 监听类别
- 日常监听
- 实时监听
- 外呼类别
- 产品推销
- 欠费通知

质检小结

保存 提交

----结束

## 4.1.2 查看质检结果

质检员可以查看自己已经质检完成的结果。

**步骤1** 选择“质检 > 质检结果查询”。

**步骤2** 根据选择不同的查询条件，单击“查询”，获得查询结果，单击“重置”置空已有查询条件。

图 4-5 质检员质检结果查询

任务名称	渠道	呼叫标识	座席用户...	座席工号	质检员	质检时间	通话时长 (秒)	质检评分	质检等级	状态	操作
040102	音频	1711779886-214	zitest0...	407	zjy01	2024-04-02 19:55:43	7	30	3	已提交	详情 编辑 删除 下载
032907	音频	1711760982-198	zitest0...	407	zjy01	2024-04-02 14:21:19	4	30	3	已提交	详情 编辑 删除 下载
zhangzl	音频	1711957638-254	zhangz...	410	zhangz...	2024-04-01 18:35:10	8	25	3	已提交	详情 编辑 删除 下载
zhangzl	音频	1711957638-254	zhangz...	410	zhangz...	2024-04-01 18:35:10	8	25	3	已提交	详情 编辑 删除 下载
zhangzl	音频	1711957638-254	zhangz...	410	zhangz...	2024-04-01 18:35:10	8	25	3	已提交	详情 编辑 删除 下载
040101	音频	1711703206-186	zitest0...	407	zjy01	2024-04-01 16:53:37	14	30	3	已提交	详情 编辑 删除 下载

**步骤3** 单击“**新增导出任务**”按钮，可将所有质检结果导出。

**步骤4** 单击“详情”操作可以跳转至人工质检页面，查看当前质检分数明细以及质检小结等。

**步骤5** 单击“编辑”按钮进入人工质检页面，可填写评分、质检小结等。

**步骤6** 单击“删除”按钮，可将质检结果删除。

**步骤7** 单击“下载”按钮，可逐条下载质检结果。

----结束

### 4.1.3 审核复议申请

如果话务员对质检结果存在异议，申请复议以后可以进入复议审核阶段。拥有复议审核权限的质检员，可以处理复议申请。

**步骤1** 选择“质检 > 复议管理”。

**步骤2** 根据选择不同的查询条件，单击“查询”，获得复议查询结果，单击“重置”置空已有查询条件。

图 4-6 复议管理

呼叫标识	座席	渠道	开始时间	通话时长 (秒)	通话原因	质检评分	质检等级	复议理由	状态	操作
1621236190-24...	16806	音频	2021-05-17	4		21	很好	不满意	待复议	详情

**步骤3** 单击“操作”中的“详情”查看质检结果详情，如果状态为“已通过”或“未通过”，则只能查看结果；如果状态为“待复议”，单击“详情”可以审核复议申请：

图 4-7 复议审核



**步骤4** 单击“驳回”，填写“复议审核理由”驳回复议申请，人工质检结果维持不变；修改质检项分数或质检小结，单击“提交”，填写“复议审核理由”通过复议审核，更新该记录人工质检结果。

图 4-8 填写复议审核理由



---结束

## 4.2 智能质检

云联络中心根据质检员设定的规则，自动查询话务员业务内容，减少质检员操作。

### 4.2.1 查看待质检记录

质检员可以快速查看并处理待办任务，提升质检效率。

#### 前提条件

被质检座席有接触记录。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，进入首页，在我的待办里可查看待检任务。

图 4-9 首页



**步骤2** 单击质检任务名称，跳转至待质检记录查询页面。

图 4-10 待质检记录查询页面



**步骤3** 您单击“获取待获取记录”按钮，选择接触记录。

图 4-11 选择接触记录

选择接触记录

业务帐号名称  呼叫类型  满意度评价  客户号码

通话时长范围 (秒)  -

<input type="checkbox"/>	座席用户名	座席工号	客户号码	呼叫类型	技能队列	开始时间	通话时长 (...)	来电原因	满意度...
<input checked="" type="checkbox"/>	zltest0327	407	88880423	呼出	defaultA...	2024-03-30	16		一般
<input type="checkbox"/>	zltest0327	407	88880423	呼出	defaultA...	2024-03-29	14		一般
<input checked="" type="checkbox"/>	zltest0327	407	88880423	呼出	defaultA...	2024-03-29	12		一般
<input checked="" type="checkbox"/>	zltest0327	407	88880423	呼出	defaultA...	2024-03-29	13		很不满意

共计: 5

10    1

**步骤4** 您选中接触记录后，单击“确认”按钮，获取待质检的任务。

**步骤5** 您单击“开始质检”按钮，执行质检任务。

----结束

## 4.2.2 执行人工抽检任务

当质检主管创建人工抽检任务并分配抽检任务给质检员时，质检员查看我的质检任务，并进行智能质检结果复核。

### 前提条件

业务账号的职位必须是质检主管或质检员。

### 操作步骤

**步骤1** 质检员使用分配的业务账号登录云客服。

**步骤2** 选择“质检 > 我的质检任务”。

**步骤3** 质检任务查询列表默认展示质检员参与的质检任务。

图 4-12 质检任务列表

任务名称	创建时间	创建人	发话时间范围	抽检进度	复核进度	生效状态	操作
抽检任务	2020-09-01 11:22:45	质检主管		0/1	0/0	质检中	查看
vtyhju6	2020-08-28 09:27:13	质检主管		0/2	0/0	质检已终止	查看
test090	2020-08-27 15:28:34	质检主管		2/2	0/0	已完成	查看
vv51	2020-08-27 11:27:05	质检主管		0/1	0/0	质检已终止	查看
ccc	2020-08-25 17:27:39	质检主管		0/1	0/0	质检已终止	查看
test5	2020-08-25 16:16:31	质检主管		1/1	1/1	已完成	查看

**步骤4** 选择一条质检任务，单击“查看”，展示质检任务的基本任务详情列表。

**步骤5** 基本任务详情列表，选择一条单击“查看”，进入通话质检详情页面。

图 4-13 通话质检详情页面

规则名称	质检结果	抽检结果	操作
银行卡	■ 合规	■ 合规	查看 编辑
密码	■ 合规		查看 编辑

**步骤6** 通话质检详情页面，单击“查看”，查看规则，单击“编辑”修改质检结果。

图 4-14 静音规则详情页面



图 4-15 修正质检结果



步骤7 通话质检详情页面，单击“抽检完成”和“复核完成”，完成抽检。

----结束



## 4.3 座席监控质检

质检员可以对VDN、IVR、技能队列和座席进行监控，同时可以对座席进行相应的质检操作。

### 4.3.1 配置监控

#### 4.3.1.1 配置监控质检关系

当质检员需要进行座席监控、录音质检时，租户管理员为质检员和被质检的话务员进行监控质检关系配置。

#### 前提条件

租户中已存在质检员和话务员。


#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 >> 监控质检关系”，配置质检关系。

**步骤2** 配置话务组。

1. 选择“话务组”，进入话务组配置页面。

图 4-16 话务组






2. 单击 ，创建话务组。

图 4-17 创建话务组





- 用户组名称：不支持特殊字符，不支持重复。
- 单击“保存”，话务组创建完成。
3. 选择创建的话务组，右侧基本信息页面中，单击“添加”，添加话务组下的座席。

**图 4-18 新增话务组成员**

话务组支持选择所有角色类型的座席。

单击“确定”，话务组成员配置完成。

4. （可选）话务组及话务组成员支持的可执行操作。
  - 选择已创建的话务组，单击，支持删除当前话务组及组成员。
  - 单击，支持编辑话务组基本信息。
  - 已配置的话务组成员支持根据工号、姓名和业务帐号查询。
  - 已配置的座席，单击“删除”，支持移出话务组。
  - 批量选择已配置的座席，单击“批量删除”，支持批量删除添加的座席。

### 步骤3 配置质检组。

1. 选择“质检组”，进入质检组配置页面。

**图 4-19 质检组**



2. 单击, 创建质检组。

图 4-20 创建质检组



创建用户组 ×

\* 用户组名称

备注

- 用户组名称：不支持特殊字符，不支持重复。

单击“确定”，质检组创建完成。

3. 选择已创建的质检组，选择“基本信息”，单击“添加”，添加质检组下的座席。

图 4-21 新增质检组成员



新增组成员 ×

<input type="checkbox"/>	座席姓名	座席工号	业务帐号	角色
<input type="checkbox"/>	xuxue_admin	820	xuxue_admin	质检员
<input type="checkbox"/>	xuxue001	825	HW23052601	质检员

共 2 条 < 1 >

质检组仅支持选择质检员角色类型的座席。

单击“确定”，质检组成员配置完成。

4. 选择“质检关系”页签，单击“添加”，配置监控质检关系。

图 4-22 添加被质检话务组




添加被质检话务组 ×


<input type="checkbox"/>	话务组	备注
<input type="checkbox"/>	Business Group 1	-

共 1 条 < 1 >

单击“确定”，保存质检关系。

5. (可选) 质检组、质检组成员、质检关系支持的可执行操作。

- 选择已创建的质检组，单击 ，支持删除当前质检组、质检组成员及质检关系。

- 单击，支持编辑质检组基本信息。
- 已配置的质检组成员支持根据工号、姓名和业务帐号查询。
- 已配置的座席，单击“删除”，支持移出质检组。
- 批量选择已配置的座席，单击“批量删除”，支持批量删除添加的座席。
- 已配置的质检关系支持根据话务组名称查询。
- 已配置的质检关系，单击“删除”，支持删除质检关系配置。
- 批量选择已配置的质检关系，单击“批量删除”，支持批量删除添加的质检关系。

#### 步骤4 查询质检关系。

1. 选择“质检关系”，进入质检关系查询页面。



2. 输入质检组或者被质检组，单击，查询已配置的质检关系。

图 4-23 查询质检关系



质检组	质检人工号	质检人姓名	质检人角色	被质检组	被质检人工号	被质检人姓名	被质检人角色
Business Group 2	820	xuxue_admin	质检员	Business Group 1	821	xuxue002	话务员
Business Group 2	820	xuxue_admin	质检员	Business Group 1	822	xuxue004	话务员

3. 单击“更多”，支持根据质检人姓名、质检人工号、被质检人姓名、被质检人工号进行查询。

----结束


### 4.3.1.2 配置大屏监控

租户管理员需要大屏查看租间的呼叫数、呼叫率、时长、座席数的实时监控、当日指标统计、历史指标监控和趋势图的综合监控，或者将监控数据投放到大屏监控时，执行该操作。

#### 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 大屏监控”，配置大屏监控。

图 4-24 大屏监控




步骤2 单击 ，添加主题。

图 4-25 新建主题

The '新建主题' (New Theme) dialog box contains the following configuration options:





- 主题名称 (Theme Name):** A text input field with the placeholder '请输入' (Please enter).
- 主题类型 (Theme Type):** Radio buttons for  私有主题 (Private Theme) and  公共主题 (Public Theme).
- 风格 (Style):** Radio buttons for  浅色 (Light) and  深色 (Dark).
- 分辨率 (Resolution):** Radio buttons for  720P (1280\*720),  1080P (1920\*1080),  4K (4096\*2160), and  自定义 (Custom). The custom option includes input fields for '宽' (Width) and '高' (Height).
- 操作按钮 (Action Buttons):** '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

- 主题名称：长度不超过32个字符，名称不可重复，不支持特殊字符。
- 主题类型：包括公共主题和私有主题。  
公共主题会对其他具有如下权限的员工共享大屏数据。
  - 呼叫中心监控、监控配置、大屏监控配置的菜单权限。
  - 大屏监控管理、查看公共大屏监控、编辑公共大屏的操作权限
- 风格：包括浅色风格主题和深色风格主题。

- 分辨率：取值范围720P (1280\*720)、1080P (1920\*1080)、4K (4096\*2160)以及自定义(支持范围720P-8K)。

**步骤3** 单击“保存”，保存并创建主题。

**步骤4** （可选）已创建的主题支持的操作。

- ：支持更新主题在列表排序位置。
- ：支持单个主题全屏展示。
- ：支持编辑主题信息。
- ：支持删除已有主题。

**步骤5** 选择已创建的主题，添加图表信息。


1. 右侧图表信息界面，单击，添加图表。
2. 配置图表信息。

图 4-26 添加图表



指标名称	描述
<input type="checkbox"/> 请求服务数	电话请求人工服务的次数
<input type="checkbox"/> 请求接通数	由此技能队列的座席接通的次数
<input type="checkbox"/> 请求呼损数	人工呼入请求呼损数 = 人工呼入请求服务数 - 人工呼入请求接通数
<input type="checkbox"/> 用户放弃数	用户在排队和振铃时主动放弃呼叫的次数
<input type="checkbox"/> 座席挂机数	座席时座席主动挂断呼叫的次数
<input type="checkbox"/> 排队拆线数	来话在排队时, 平台拆线的次数
<input type="checkbox"/> 平台中断数	座席应答超时等原因引起的平台中断次数
<input type="checkbox"/> 应答无接通数	呼叫分配给座席后无接通的次数
<input type="checkbox"/> 超时转队次数	由于在队列中排队超时从原有的技能队列转移至其他技能队列的呼叫数
<input type="checkbox"/> 超时转座席数	由于在队列中排队超时从原有的技能队列转移至其他座席的呼叫数

- 名称：图表自定义名称，长度不超过32个字符，名称不能重复，不支持特殊字符。
- 监控对象：大屏监控的对象，取值包括技能队列、虚拟呼叫中心、IVR、接入码、座席。其中接入码仅支持监控一个小时内主叫号码拨打量指标。
- 技能队列/接入码/组织机构/选择座席：根据监控对象选择的内容进行配置。
- 监控方式：大屏监控的方式，取值包括当日指标统计、运行实时监控、当日趋势、历史指标统计。
  - “监控对象”选择“技能队列”、“虚拟呼叫中心”、“IVR”时，支持选择所有“监控方式”。
  - “监控对象”选择“接入码”时，“监控方式”只支持选择“当日趋势”。
  - “监控对象”选择“座席”时，“监控方式”支持选择“当日指标统计”、“运行实时监控”、“当日趋势”。
- 媒体类型/多媒体类型：通话媒体类型。
- 统计周期：统计报表指标的周期。

- “监控方式”选择“当日趋势”时，当前参数必填。
- “监控对象”选择“接入码”时，统计周期仅支持选择“每隔1小时”。
- 刷新周期：报表数据的自动刷新周期。“监控方式”选择“当日指标统计”、“运行实时监控”、“当日趋势”时，当前参数必填。
- 报表类型/选择时间：统计历史指标报表的类型及统计时间。“监控方式”选择“历史指标统计”时，当前参数必填。
  - 日报(相对时间)：支持选择当前时间往前的某一天，范围为前1-31天。
  - 日报(固定时间)：支持选择某一固定日期时间。
- 图表类型：大屏中图表的展示类型，取值包括柱状图、饼状图、折线图、表格、富文本。
  - “监控方式”选择“当日指标统计”、“运行实时监控”时，支持选择的类型包括柱状图、饼状图、表格、富文本。
  - “监控方式”选择“当日趋势”时，仅支持选择折线图类型的图表。
  - “监控方式”选择“历史指标统计”时，支持选择的类型包括柱状图、表格。
- 指标类型：报表指标的类型，包括呼叫数、呼叫率、时长、座席数。
  - “监控方式”选择“当日指标统计”、“当日趋势”、“历史指标统计”时，支持选择的类型包括呼叫数、呼叫率、时长。
  - “监控方式”选择“运行实时监控”时：
    - “监控对象”选择“技能队列”、“虚拟监控中心”时，支持选择的类型包括呼叫数以及座席数。
    - “监控对象”选择“IVR”时，仅支持选择呼叫数类型的指标。
    - “监控对象”选择“座席”时，支持选择的类型包括呼叫数以及时长。
  - “监控对象”选择“接入码”时，仅支持选择呼叫数类型的指标。
- 设置指标阈值：是否开启指标阈值。“图表类型”选择“饼状图”时，不支持设置阈值。



- 最小阈值/最大阈值：自定义阈值范围，阈值可为空，最小阈值必须小于最大阈值。
  - 指标类型选择呼叫数以及座席数时，取值范围为[0, 99999999]内的整数，无单位。
  - 指标类型选择呼叫率时，取值范围为[0, 100]内的整数，单位为%。
  - 指标类型选择时长时，取值范围为[0, 86400]内的整数，单位为秒。

3. 单击“保存”，图表添加完成。
4. （可选）重复上述步骤，一个主题支持添加多个图表。

**步骤6** （可选）已创建的图标支持的操作。




- 单击 ，支持修改图表信息。
- 单击 ，支持删除添加的图表。
- 单击 ，支持编辑富文本类型的图表。



图 4-27 编辑富文本

编辑富文本

指标名称

\* 字号 16

\* 粗细  正常  加粗

指标数据

\* 字号 36


\* 粗细  正常  加粗

取消 保存

- 选择图表拖拽，支持更新图表展示位置。

步骤7 单击，保存图表布局。

步骤8 （可选）图表信息中单击，可预览已添加的主题布局。

步骤9 （可选）主题信息中单击，可播放已添加的主题布局。

----结束

### 4.3.1.3 配置报表订阅

租户管理员配置报表订阅功能，通过邮件定时发送报表数据，该功能只可在集成环境中使用。

#### 📖 说明

发送报表数据中，包含个人数据，收到后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

#### 前提条件

- 租户管理员已完成邮件网关配置，具体请参见[2.11.3.2 配置邮件网关](#)。
- 租户管理员已完成邮件通知模板配置，具体请参见[2.11.5 管理员配置通知模板](#)。

#### 操作步骤

步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“配置中心 > 质量管理 > 报表订阅”，配置报表订阅。

图 4-28 报表订阅

订阅名称	模板名称	发送时间	发送周期	发送报表	启用	操作
Report Subscribe	EMALL	17:00	周六	座席接续报表,座席接续报表,座席接...	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
周报订阅	Report Subscribe	08:00	周二,周三,周四,周五,周六	VDN话务报表,VDN话务报表	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

步骤2 单击“新建”，添加订阅内容。

图 4-29 新增订阅报表

编辑报表订阅

基本信息

\* 订阅名称: Report Subscribe

\* 邮件模板名称: EMALL

\* 发送周期:  周一  周二  周三  周四  周五  周六  周日

\* 发送时间: 09:00

发送报表

序号	报表名称	报表类型	操作
1	VDN话务报表	日报	删除
2	VDN接入码话务报表	日报	删除

[添加](#) [保存](#)

- 订阅名称：自定义订阅名称，不超过50个字符，不能重复。
- 邮件模板名称：选择[2.11.5 管理员配置通知模板](#)配置的通知模板。一个邮件模板只能对应一条订阅数据。
- 发送周期：选择订阅报表的周期，包括周一到周日。
- 发送时间：选择报表订阅发送的时间，范围是00:00-23:45，步长为15分钟。

步骤3 单击 [+](#) 添加，选择需要订阅的报表。

图 4-30 指标设置

指标设置 ×

VDN接入码话务报表 ▼ 周报 ▼


<input type="checkbox"/>	指标名称	描述
<input type="checkbox"/>	系统呼入总数	系统呼入总数(不含内部呼入)。
<input type="checkbox"/>	系统呼入成功数	系统呼入成功数, 包括IVR放音、排队等待、座席终端振铃、座席应答等(不含内...
<input type="checkbox"/>	系统呼入成功率	系统呼入成功数在系统呼入总数中所占的百分比
<input type="checkbox"/>	系统呼入失败数	系统呼入失败数 = 系统呼入总数 - 系统呼入成功数。
<input type="checkbox"/>	IVR呼入总数	接入IVR的总数。
<input type="checkbox"/>	IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
<input type="checkbox"/>	IVR呼入接通率	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
<input type="checkbox"/>	全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数, 即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
<input type="checkbox"/>	全IVR呼入成功率	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。全IVR呼入成功数/(全IVR呼入成...
<input type="checkbox"/>	人工呼入数	请求座席的呼入总数。

取消 确定

- 报表名称：选择需要订阅的报表，报表数据请参考[4.3.3 查询报表](#)。
- 报表类型：选择订阅报表的类型，包括日报、周报、月报。

根据需求选择订阅的报表指标，单击“确定”，订阅的报表内容配置完成。

**步骤4** 单击“保存”，完成报表订阅。

**步骤5** 已创建的报表订阅信息默认为启用状态，单击 ，支持禁用报表订阅。

**步骤6**（可选）已配置的报表订阅信息支持如下操作。

- 编辑：更新报表基本信息和发送报表的范围。
- 删除：已禁用的报表订阅信息支持删除操作。

**步骤7**（可选）下载的报表Excel数据进行透视图制作。

1. 选中制作的数据区域。
2. 点击“插入”，点击“数据透视图”。
3. 进入数据透视图工具，单击“字段列表”和“字段按钮”。
4. 拖拽筛选条件（座席工号、座席名称、日期）至轴（类别）区域、拖拽（各种指标）至值区域。
5. 进行日期、座席工号等条件的筛选。
6. 图表默认是柱状图，若要生成折线图，右击图表区，选择更改图表类型，选择折线图。

----结束

## 4.3.2 管理监控

### 4.3.2.1 监控离线消息

客服代表能查看到当前各渠道的离线用户和离线消息数量，可以了解当前的业务处理压力，从而有效进行座席调整，提升服务水平。

#### 前提条件


当前租户下的存在可用的WhatsApp、5G消息、Web、邮件、短信、Instagram、Telegram渠道。

#### 操作步骤

**步骤1** 以座席角色登录AICC，选择“监控 > 离线消息”。

**步骤2** 查看渠道的离线用户和离线消息数量、趋势。

租户管理员默认有离线消息监控的菜单权限，若客服代表没有该菜单权限，请联系租户管理员添加。

- 单击 ，可刷新列表数据。
- 单击并选择“渠道”，可展示渠道的离线用户、离线消息数据。

----结束

### 4.3.2.2 监控座席

质检员可以监控座席，根据业务实际情况动态调整座席资源。租户管理员可以监控座席状态，不支持租户管理员对座席进行队列调整等质检操作。

#### 前提条件

针对质检员的前置条件：

- 已完成监控质检关系配置。
- 已为质检员添加监控座席的菜单权限。
- 进行多媒体会话监控前，已为质检员绑定了多媒体类型的座席，并具有操作权限：多媒体会话监控、多媒体会话插入、多媒体会话拦截。

租户管理员默认具有上述操作权限，其他角色默认不具有，需要联系租户管理员赋予。

- 进行同屏监控前，添加“同屏监控”角色权限，租间开租时开启录屏和屏检特性，本地启动VRC，质检员和座席都在签入状态。

本地安装VRC客户端步骤如下：

- a. 以座席业务账号登录AICC。
- b. 单击右上角的业务账号，下拉选择“个人中心”。
- c. 单击“座席信息”区域下的“下载VRC”，即可获得VRC客户端安装包。
- d. 在本地解压缩VRC客户端安装包VRC.zip。

- Client\_update\_pack存放路径建议为两级目录，不要太深，并且路径中不允许带中文字符。
- e. 右键选择VRCService\Client\_update\_pack\client\_update\_script.bat，以管理员身份运行。
  - f. 创建VRC应用程序快捷方式。
    - i. 进入VRCService文件夹，例如“D:\VRCService”。
    - ii. 右键单击vrc\_service\_tray.exe文件，选择“创建快捷方式(S)”，得到“vrc\_service\_tray.exe - 快捷方式”文件。
  - g. 添加VRC应用程序自启动功能。
    - i. 打开系统启动目录，以windows操作系统为例，操作方式如下：
      - 1) 使用快捷键win（窗口键）+R调出运行框。
      - 2) 输入“shell:startup”，单击“确定”，界面会弹出系统启动目录。
    - ii. 将f.ii中的“vrc\_service\_tray.exe - 快捷方式”文件拷贝至启动目录下。
  - h. 修改VRC客户端的本地端口。
    - i. 编辑“D:\VRCService\Client\_update\_pack\package\vrc.ini”文件。
    - ii. 在[common]下添加ListenPort=8024  
配置的端口需要未被占用，请在windows上的cmd中执行netstat -ano | findstr :8024命令检查。  
端口要与租户级参数“VRC WebSocket端口”的值相同。
  - i. 在桌面任务栏处单击鼠标右键，选择“任务管理器(K)”打开任务管理器，切换至“启动”菜单，界面上出现vrc\_service\_tray.exe表示VRC开机自启动设置成功。
  - j. 首次启动时，以管理员身份运行vrc\_service\_tray.exe，查看vrc.log，出现如图4-31所示。

图 4-31 启动成功

```
2024-01-22 17:11:39 [41712.31236] [RUN] [NOTICE] [26473] -----
2024-01-22 17:11:39 [41712.31236] [RUN] [INFO] [26401] VRC create begin, [VRCVersion={ICDV300R008C21}, BuildTime={Mar 17 2021, 11:09:52}, WhereIsMe=D:\VRCService\Client_update_pack\package\VR
2024-01-22 17:11:39 [41712.31236] [RUN] [INFO] [26519] 加载HME动态库成功 [Return=0, HMEDir=D:\VRCService\Client_update_pack\package]
2024-01-22 17:11:39 [41712.31236] [RUN] [INFO] [26481] 初始化编程引擎成功 [Return=00000000]
2024-01-22 17:11:39 [41712.31236] [RUN] [INFO] [26402] VRC create ok
```


## 操作步骤

**步骤1** 以质检员角色登录AICC，选择“监控 > 座席监控”，进入座席监控信息界面。


图 4-32 座席监控（列表）




- 座席统计：统计与当前质检员配置监控质检关系的座席总数，包括座席状态、告警信息。
- 数据更新时间：最新一次座席监控信息数据刷新时间。支持开启数据自动刷新。
- 座席当前状态：包括离线、空闲、预占用、占用、应答、通话中、整理、忙碌、休息、学习、调整中。

- 当前状态原因：“座席当前状态”为休息时，当前参数展示座席选择的休息原因。休息原因详情请参考2.3.2.2 设置休息原因。
- 监控告警：仅集成环境展示，当座席在应答过程中出现敏感词时，将会提示有告警，告警有效时长为12小时，超过时间后界面将不再显示该告警。
- 当前状态时长：数据刷新方式支持单击，手动刷新数据。或者“自动刷新”开启后，每10秒刷新一次。
- 话务组名称：座席所属的话务组名称，座席不属于话务组时，展示为“-”。

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 单击“座席”，进入选择座席页面。选择需要查询的座席。单击，可查询指定座席信息。

**图 4-33** 选择座席



- 单击“更多”，选择座席状态、选择状态最短时长、质检状态、告警状态、签入队列、话务组名称，单击“搜索”进行详细数据筛选。

其中话务组名称取值范围是：


- 租户管理员支持选择所有话务组名称。
- 质检员支持选择已配置了质检关系的话务组名称。

- 单击 ，可以刷新实时数据内容。

**步骤3** 单击 ，支持表头设置。

图 4-34 列配置



- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

**步骤4** 选择出现告警的座席，操作栏单击“告警详情”，将弹出告警详情界面，展示呼叫标识、座席工号、通话时间、对话内容、敏感词、情绪类型的相关信息。

图 4-35 质检告警详情

质检告警详情						
呼叫标识	座席工号	时间	对话内容	敏感词	情绪类型	
1595493961-912	880	2020-07-23 16:46:08	需要咨询下我当前套餐的业务使用情况	不清楚		
1595493961-912	880	2020-07-23 16:46:08	请帮我查下套餐余额	不知道	negative	




**步骤5** 单击  ，支持座席监控信息列表和卡片模式切换展示。

图 4-36 座席监控 (图表)



### 说明

- 卡片状态下，选择需要质检的座席，右上侧悬停\*\*\*上，支持查看当前可执行的质检操作。
- 列表状态下，可执行的质检操作分两部分展示，常用操作展示在座席后的操作列，其他操作展示在右上角按钮区。

### 步骤6 执行质检操作。

#### 说明


独立部署环境质检员首次单击任意一个质检操作，将弹框修改密码，请设置为质检员对应工号登录Web配置的登录密码。

预质检（质检员未登陆openeye或当前被质检座席没有在通话态）状态时，请勿频繁切换质检类别，否则平台将出现操作异常提示。

- 队列调整：选择一个或多个已签入的座席，单击“队列调整”，可调整座席的技能队列。



图 4-37 队列调整



### 📖 说明

- 被调整技能队列的座席签出后，重新签入时，技能队列还原为原来的技能队列。
- 如果租户有座席跨渠道支撑的要求，需要在开租时开启多渠道支撑特性，同时质检员和被调整技能队列的座席对应的角色均已赋予“座席多渠道支撑”的操作权限。
- 发送便签：选择一个或多个已签入的座席，单击“发送便签”，可向被质检侧的座席发送便签消息。

图 4-38 发送便签




#### 📖 说明


集成环境，质检员向被质检的座席发送便签后，座席可以通过“🔔 > 收件箱 > 站内信”查看收到的主题为质检便签的便签消息。

- 强制示忙：选择一个座席状态为空闲的座席，单击“强制示忙”，可调整被质检的座席状态为忙碌。
- 强制示闲：选择一个座席状态为忙碌的座席，单击“强制示闲”，可调整被质检的座席状态为示闲。
- 强制释放：选择一个座席状态为通话中的座席，单击“强制释放”，可强制释放正在通话中的通话。
- 强制签出：选择一个已签入的座席，单击“强制签出”，可强制签出被质检的座席。
- 监听：单击对应座席“操作”列的“监听”，可监听被质检的座席。
- 插入：单击对应座席“操作”列的“插入”，可插入被质检的座席。
- 切换：单击正在被当前质检员监听/插入的座席“操作”列的“切换”，可切换质检方式（从监听切换为插入、或从插入切换为监听）。
- 拦截：单击正在被当前质检员监听/插入/耳语的座席“操作”列的“拦截”，可将选择座席踢出通话，由当前质检员与用户进行通话。

- 耳语：单击对应座席“操作”列的“耳语”，可对被质检的座席进行耳语（与被质检的座席对话，客户将不感知）。
- 多媒体会话监控：选择一个座席状态为空闲态或通话态的多媒体座席，单击操作列的多媒体会话监控，可对被质检的座席进行实时监控。质检员可查看客户接入的渠道、被质检座席与客户之间的聊天记录、历史接触情况，客户将不感知。

图 4-39 多媒体会话监控




单击 ，质检员可以直接参与座席与客户之间的交谈。

单击 ，质检员可以直接与用户交谈。

- 同屏监控：点击对应座席“操作”列的“同屏监控”，可以查看座席的电脑屏幕。

#### 📖 说明

在列表视图下，座席的“操作”列最多展示3个按钮，超过3个按钮时，支持单击  查看其它操作。

**步骤7** 卡片模式展示时，不同座席状态支持不同的质检操作。


- 空闲状态下的座席



- 忙碌状态下的座席




- 休息状态下的座席




- 整理状态下的座席



- 通话状态下的座席




- 多媒体通话状态下的座席



**步骤8** 查看座席详细信息。

- 列表展示时，选择需要查看的座席，单击座席，查看座席详细信息。

图 4-40 座席详情（列表）



- 图表展示时，选择需要查看的座席，右侧查看座席签入详情数据。单击“查看详情”，进入查看座席详细信息，具体请参考图4-40。

图 4-41 座席详情（图表）

座席详情		<a href="#">查看详情&gt;</a>
<u>基本信息</u>	时长统计	次数统计
账号	xuwei01000000000000...	
座席角色	话务员	
签入电话	88880300	
呼叫媒体类型	-	
签入队列	defaultAudioSkill	
用户组	zz话务组	
状态持续时长	00:15:51	
质检状态	未被质检	
监控告警		

----结束

### 4.3.2.3 录音回放

质检员可以对通话的录音、视频文件进行播放和下载。

#### 前提条件


- 已完成监控质检关系配置。
- 已为质检员添加录音回放的菜单权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 以质检员角色登录AICC。选择“监控 > 录音回放”，进入录音回放页面。



图 4-42 录音回放



## 步骤2 配置数据筛选条件。

- 单击时间组件，设置“开始时间”、“结束时间”，单击组件中的“确定”进行数据筛选。
- 单击“高级搜索”，设置主叫号码、被叫号码、呼叫流水号、座席，单击“搜索”进行详细数据筛选。

- 单击 ，可以刷新实时数据内容。

录音时长的圆点默认色为红色，不可配置，单位为秒，颜色由浅到深，每1分钟为1档，共10档，10分钟后颜色都为第10档。

录音记录内容包括：

- 呼叫流水号
- 呼叫类型
- 技能队列
- 业务类型
- 座席
- 主叫号码
- 被叫号码
- 录制开始时间
- 录制结束时间
- 录制时长（秒）


**步骤3** 单击操作栏的“播放”可在线播放录音和视频，支持选择录音和视频播放速率。

**步骤4** 单击操作栏的“下载”，可将录音和视频文件下载到本地。



### 📖 说明

此处下载的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

**步骤5**（可选）支持将录音回放数据（不包括语音、视频文件）导出到本地。

1. 单击 ，新建导出任务，输入压缩密码。

#### 说明

- 压缩密码请参见界面提示，此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。
  - 独立部署环境导出录音回放数据时，单击  即可导出录音回放数据。
2. 单击 ，展示最近7天的导出任务。
  3. 选择已创建的导出任务，单击“下载”，可将导出的数据下载到本地，打开文件需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束


### 4.3.2.4 监控指标


租户管理员可以查看自己租间下的实时概览、虚拟呼叫中心、音视频IVR、技能队列、座席、多媒体IVR相关数据。

### 操作步骤


- 步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“监控 > 指标监控”。
- 步骤2 查看实时概览。

图 4-43 实时概览




- 指标统计：统计指标包括呼入数、呼出数、呼入接通率、呼出接通率，通过数据汇总、汇总环比增减率（相较于前一天截止到同一时段的统计值）、分渠道数据统计（仅覆盖当前基线预置渠道）进行展示。
  - 同比数据：当日截止到当前时间指标数据与前一天截止到同一时段的指标数据的同比结果。
    - -：表示同比为0，不展示数据。
    - ↑：表示同比上升。
    - ↓：表示同比下降。
  - 单击  0 >，支持查看子媒体呼叫数据指标统计。
- 会话趋势：以折线图的形式展示当日租间下呼入数、呼出数、呼入接通数、呼出接通数的统计结果。
- 座席状态：以饼状图的形式展示当日租间下座席实时状态分布情况。
- 技能队列服务水平概览：根据渠道类型实时统计技能队列服务水平达标情况。
  - 默认展示“语音”渠道下的技能队列服务水平数据，单击“渠道类型”，支持根据不同渠道类型展示对应的服务水平情况。
  - 渠道类型默认展示5个类型，多媒体渠道支持根据子媒体类型查询统计结果。
  - 数据展示默认最多展示10个技能队列数据，超出部分支持纵向滚动查看。
  - 技能队列服务水平达标标准为20秒内接通数达到80%。达标标准支持通过参数进行自主配置。




集成部署环境支持租户级参数配置修改，具体参数位置为“配置中心 > 系统管理 > 租户参数 > > 呼叫中心监控 > 指标监控 > > 技能队列预期服务水平”，缺省值均为0.8，即80%，取值范围为[0,1]

独立部署环境仅支持系统级参数配置，具体参数位置为“配置中心 > 系统管理 > 参数配置 > > 呼叫中心监控 > 指标监控 > > 技能队列预期服务水平”，缺省值均为0.8，即80%，取值范围为[0,1]
- 单击 ，可以刷新实时数据内容。数据刷新范围包括：指标统计、会话趋势、座席状态和技能队列服务水平中展示的数据。

### 步骤3 查看虚拟呼叫中心监控。


图 4-44 虚拟呼叫中心监控






- 选择虚拟呼叫中心监控，支持根据媒体类型查询当日虚拟呼叫中心监控信息。
  - 媒体类型选择多媒体时，支持根据子媒体类型查询相关虚拟呼叫中心监控信息。
  - 单击 ，可以刷新实时数据内容。
  - 单击 ，支持根据实时呼叫数、当日呼叫数、呼叫率、时长设置统计指标。其中实时呼叫数和当日呼叫数共同展示在“呼叫数”的统计结果内。
- 单击选择“呼叫数”、“呼叫率”、“时长”，您可以查看对应的监控指标信息，数据以趋势图的方式展示。
- 单击 ，支持设置当日趋势查询指标并刷新统计数据。
- 显示不同时间区域的趋势图，您可以在趋势图上拖动要显示的时间区域。

#### 步骤4 查看音视频IVR监控。

图 4-45 音视频 IVR 监控







- 选择音视频IVR监控，支持根据媒体类型查询当日音视频IVR监控信息。

- 单击 ，可以刷新实时数据内容。
  - 单击 ，设置统计指标。统计指标最少需要选择3个，最多支持选择5个。
2. IVR指标统计支持同比展示，展示当日截止到当前时间指标数据与前一天截止到同一时段的指标数据的同比结果。  
支持当日指标统计的微型趋势图。
  3. 单击“呼叫数”、“呼叫率”、“时长”，您可以查看对应的监控指标信息，数据以趋势图的方式展示。
4. 单击 ，支持设置当日趋势查询指标并刷新统计数据。
  5. 显示不同时间区域的趋势图，您可以在趋势图上拖动要显示的时间区域。

#### 步骤5 查看技能队列监控。

图 4-46 技能队列监控







1. 选择技能队列监控，支持根据技能队列和媒体类型查询当日技能队列监控信息。
  - 技能队列选择不超过10个。
  - 媒体类型选择多媒体时，支持根据子媒体类型查询相关技能队列监控信息。
- 单击 ，可以刷新实时数据内容。
2. 单击“呼叫数”、“呼叫率”、“时长”、“座席数”，您可以查看对应的监控指标信息。
3. 单击 ，支持表头设置。
4. 单击 ，支持设置当日趋势查询指标并刷新统计数据。

- 选择单个技能队列时，当日趋势统计指标支持选择1-10个指标进行查询。
  - 选择多个技能队列时，当日趋势统计指标只支持单选。
5. 显示不同时间区域的趋势图，您可以在趋势图上拖动要显示的时间区域。

### 步骤6 查看座席指标监控。


图 4-47 座席指标监控






1. 选择座席指标监控，支持根据组织机构、座席和媒体类型查询当日座席指标监控信息。
  - 座席支持最多选择5个座席查询相关监控信息。
  - 媒体类型选择多媒体时，支持根据子媒体类型查询相关座席指标监控信息。
2. 单击 ，可以刷新实时数据内容。
3. 选择“呼叫数”、“呼叫率”、“时长”，您可以查看对应的监控指标信息。
4. 单击 ，支持表头设置。
5. 单击 ，支持设置当日趋势查询指标并刷新统计数据。
  - 选择单个座席时，当日趋势统计指标支持选择1-10个指标进行查询。
  - 选择多个座席时，当日趋势统计指标只支持单选。
5. 显示不同时间区域的趋势图，您可以在趋势图上拖动要显示的时间区域。

### 步骤7 查看多媒体IVR监控。

图 4-48 多媒体 IVR 监控



1. 选择多媒体IVR监控，支持根据媒体类型查询当日多媒体IVR监控信息。
  - 下拉框可选择不同类型的渠道进行统计。
  - 单击“”，可以刷新实时数据内容。
  - 单击“”，设置统计指标。统计指标最少需要选择3个，最多支持选择5个。
2. IVR指标统计支持同比展示，展示当日截止到当前时间指标数据与前一天截止到同一时段的指标数据的同比结果。  
支持当日指标统计的微型趋势图。
3. 单击“呼叫数”、“呼叫率”、“时长”，您可以查看对应的监控指标信息，数据以趋势图的方式展示。
4. 单击“”，支持设置当日趋势查询指标并刷新统计数据。
5. 显示不同时间区域的趋势图，您可以在趋势图上拖动要显示的时间区域。

---结束

#### 4.3.2.5 监控来话记录

租户管理员可以查看客户排队放弃信息、需回呼记录信息以及来话记录信息。


#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色登录AICC。选择“监控 > 来话记录”。

**步骤2** 查询排队放弃信息。

1. 选择“排队放弃查询”，支持查看当前租间下客户的排队放弃信息，支持查询从当前时间起前7天内的数据，但单次查询的时间范围只能在一天内，不支持跨天。

图 4-49 排队放弃查询





- 支持通过开始时间/结束时间、用户号码、接入码以及技能队列名称查询租户下的排队放弃信息。
  - 列表默认显示当前租户下当日排队累计放弃的用户通话信息，包括：通话流水号、用户号码、接入码、队列名称、等待时长。
2. 配置数据筛选条件。
- 单击“高级搜索”，输入用户号码、接入码、选择技能队列，单击“搜索”进行详细数据筛选。
  - 单击 ，可以刷新实时数据内容。
3. 单击 ，支持表头设置。



图 4-50 排队放弃列配置



- 单击 或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

### 步骤3 查询需回呼记录信息。

1. 选择“需回呼记录查询”，支持查看当前租间下需要回呼的通话记录，支持查询从当前时间起前7天内的数据，但单次查询的时间范围只能在一天内，不支持跨天。

图 4-51 需回呼记录查询


排队放弃查询 需回呼记录查询 来话记录查询


2023-10-20 00:00:00 - 2023-10-20 23:59:59

通话流水号	用户号码	接入码	队列名称	等待时长	通话开始时间	通话结束时间
1697768660-225	88880469	222256	defaultAudioSkill	00:00:35	2023-10-20 10:24:20	2023-10-20 10:24:55
1697768709-229	88880470	222256	defaultAudioSkill	00:00:05	2023-10-20 10:25:14	2023-10-20 10:25:22
1697768732-231	88880470	222256	defaultAudioSkill	00:01:00	2023-10-20 10:25:58	2023-10-20 10:26:32


- 支持通过开始时间/结束时间查询租间下的需要回呼的通话记录信息。

- 列表默认显示当前租户下需要回呼的通话记录信息，包括：通话流水号、用户号码、接入码、队列名称、等待时长。

2. 单击 ，可以刷新实时数据内容。

3. 单击 ，支持表头设置。



- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

#### 步骤4 查询来话记录信息。

1. 选择“来话记录查询”，支持查看当前租下来话记录信息，支持查询从当前时间起前7天内的数据，但单次查询的时间范围只能在一天内，不支持跨年。

图 4-52 来话记录查询

排队放弃查询 需回呼记录查询 来话记录查询

2023-06-19 00:00:00 - 2023-06-19 23:00:00 高级搜索 刷新 重置

呼叫释放原因 显示请求过人工 人工是否接听

重置 搜索

通话流水号	用户号码	接入码	队列名称	等待时长	呼叫等待开始时间	呼叫应答开始时间	通话开始时间	通话结束时间	等待应答次数	等待应答时长(秒)	成功通话应答时长(秒)	应答无通话次数	成功通话
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	
1686052...	6409...	default...	00:00:10	2023-06-19 08:...	2023-06-19 08:...	2023-06-1...	2023-06-1...	0	0	0	0	0	

共 1511 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 152 > 前往 1 页




- 支持通过开始时间/结束时间、呼叫释放原因、是否请求过人工、人工是否接听查询租间下的来话记录信息。
  - 列表默认显示当前租户下当日来话记录信息。
2. 配置数据筛选条件。
- 单击“高级搜索”，输入呼叫释放原因、是否请求过人工、人工是否接听，单击“搜索”进行详细数据筛选。
  - 单击 ，可以刷新实时数据内容。
3. 单击 ，支持表头设置。

图 4-53 来话记录列配置



- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

**步骤5**（可选）需回呼记录和来话记录支持将查询结果导出到本地。


1. 单击 ，根据要求输入压缩密码。单击“确定”，创建导出任务。

图 4-54 导出数据




2. 单击 ，根据导出时间选择对应“导出任务状态”为“成功”的导出任务，单击“下载”，下载对应的记录数据。

图 4-55 导出列表



#### 须知

导出数据文件功能仅支持集成环境。

---结束

### 4.3.2.6 监控呼叫全链路

租户管理员可以查看呼叫全链路信息。

#### 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色登录AICC，选择“监控 > 呼叫全链路”，展示呼入详细信息。

图 4-56 监控呼叫全链路



The screenshot shows a search interface for call monitoring. At the top, there are date range filters for '2023-10-19 17:03:29' and '2023-10-20 17:03:29', along with '更多' (More) and '🔍' (Search) icons. Below the filters are two input fields: '请输入主叫号码' (Please enter the caller number) and '请输入被叫号码' (Please enter the callee number). There are '重置' (Reset) and '搜索' (Search) buttons. The main area contains a table with the following data:


呼叫标识	统计时间	主叫号码	被叫号码	呼叫类型	通话开始时间	通话结束时间	离开设备原因	
1697768732-231	2023-10-20 10:26:32	██████████	222256	普通呼入	2023-10-20 10:25:58	2023-10-20 10:26:32	用户不应答	⋮
1697768709-229	2023-10-20 10:25:22	██████████	222256	普通呼入	2023-10-20 10:25:14	2023-10-20 10:25:22	座席使用应答接口后...	
1697768660-225	2023-10-20 10:24:55	██████████	222256	普通呼入	2023-10-20 10:24:20	2023-10-20 10:24:55	用户不应答	

**步骤2 配置数据筛选条件。**

- 单击时间组件，设置“开始时间”、“结束时间”，单击组件中的“确定”进行数据筛选。

**📖 说明**

开始时间最多可设置到前一天00:00:00，结束时间最多可以设置到今天的23:59:59。

- 单击“高级搜索”，设置主叫号码、被叫号码，单击“搜索”进行详细数据筛选。
- 单击 ，可以刷新实时数据内容。

**步骤3 单击“呼叫标识”，可以查看具体通话的呼叫轨迹。**

图 4-57 通话轨迹



The screenshot shows the 'Call Trace' interface for a specific call. The title is '通话轨迹 - 1685410267-17269951'. Under '基本信息' (Basic Information), it shows: 呼叫标识 1685410267-17269951, 呼叫类型 普通呼入, 主叫号码 ██████████, 被叫号码 ██████████, and 媒体类型 多媒体. Under '呼叫链路' (Call Path), there is a green checkmark and the time '2023-05-30 09:31:07'. Below this, a box labeled '普通接入/转移' (Normal Access/Transfer) contains: 设备类型 业务代表, 设备号 197, 设备描述 业务代表, and 离开设备原因 普通接入/转移.




**步骤4 单击 ，支持表头设置。**

图 4-58 列配置



- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

----结束

#### 4.3.2.7 双呼详情

**步骤1** 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“监控 > 双呼详情”，可查询双呼详情信息。

图 4-59 双呼详情


主叫号码	被叫号码	是否接通	挂断方式	接入码	呼叫启动时间	呼叫结束时间	呼叫转移时间	通话开始时间	通话时长(s)	通话结束时间
		已接通	被叫挂断	2222045	2023-04-14 17:20:28	2023-04-14 17:20:36	2023-04-14 17:20:28	2023-04-14 17:20:33	3	2023-04-14 17:20:36
		已接通	主叫挂断	0122045	2023-04-14 16:30:57	2023-04-14 16:31:04	2023-04-14 16:30:58	2023-04-14 16:30:58	6	2023-04-14 16:31:04


**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 呼叫号码：可输入主叫号码或者被叫号码，输入完成后自动进行数据查询。
- 单击“高级搜索”，根据下列条件进行查询。
  - 接通类型：包括已接通、未接通。
  - 挂断方式：包括主叫挂断、被叫挂断、异常挂断
  - 开始时间、结束时间：单击时间组件，设置“呼叫启动时间”的范围。

**说明**

两者必须同时选择或者都不选择，选择时间段查询时不能超过7天筛选条件确定后，单击“搜索”进行详细数据筛选。

- 单击 ，支持刷新实时数据内容。

**步骤3** 单击 ，支持表头设置。

1. 单击“设置表头”，打开筛选表头页面。

图 4-60 列配置



- 部分列不支持取消展示，不支持变更列所在位置。
- 单击 或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 选择 ，支持查看列名详细说明。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。


表 4-1 列配置参数说明

表头名称	描述
主叫号码	双呼执行的主叫号码。
被叫号码	双呼执行的被叫号码。
是否接通	接通状态。
挂断方式	挂断方式。
接入码	接入码。
呼叫启动时间	呼叫开始时间。
呼叫结束时间	呼叫结束时间。
被叫振铃时间	被叫振铃时间。
通话开始时间	通话开始时间。
通话时长(s)	通话时长(s)。
通话结束时间	通话结束时间。
主叫振铃时间	主叫振铃时间。
主叫接通时间	主叫接通时间。




表头名称	描述
座席通话时长(s)	座席通话时长(s)。
通话创建时间	通话创建时间。
呼叫类型	呼叫类型。
主叫振铃时长(s)	主叫振铃时长(s)。
被叫振铃时长(s)	被叫振铃时长(s)。

#### 步骤4 数据导出。

1. 单击 ，新建导出任务，输入压缩密码。

##### 说明

压缩密码请参见界面提示，此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。  
此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

2. 单击 ，展示最近7天的导出任务。
3. 选择已创建的导出任务，单击“下载”，可将导出的数据下载到本地，打开文件需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束


### 4.3.2.8 监控座席操作明细

租户管理员可以查看租间下座席的接续操作明细信息。

#### 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色登录客户服务云，选择“监控 > 座席操作明细”，支持查看当前租间下座席的接续操作明细信息。

图 4-61 座席操作明细



业务帐号	座席工号	操作类型	操作原因	技能队列	操作开始时间	操作结束时间	持续时长
xuxue_admin	820	学习	学习	-	2024-05-30 21:20:12	2024-05-30 21:20:13	1s
xuxue_admin	820	签入	签入	-	2024-05-30 21:20:12	2024-05-30 21:20:12	0s

**步骤2** 配置数据筛选条件。

- 单击“操作时间”，支持选择最近1天、最近3天、最近7天以及自定义时间内的座席操作明细信息。

**注意**

自定义的开始时间与结束时间跨度最大为7天，开始时间最多支持向前查询60天。

- 单击“组织机构”，支持选择座席的所属组织机构。
- 单击“选择座席”，支持选择指定组织机构下的座席人员。


**图 4-62** 选择座席




- 支持根据座席姓名、业务账号查询需要选择的座席人员。
- 单击 ⚙️，支持表头设置。

图 4-63 列配置



- 部分列不支持取消展示，不支持变更列所在位置。
- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。

配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

- 单击操作类型，支持根据座席操作类型查询座席操作明细。  
座席选择默认休息原因时，“操作类型”显示为“休息”。座席选择自定义的休息原因时，“操作类型”显示为对应的休息原因描述。休息原因详情请参考 [2.3.2.2 设置休息原因](#)。
- 单击 ，支持刷新实时数据内容。

----结束


#### 4.3.2.9 监控呼叫明细

租户管理员可以查看呼叫明细信息。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色登录AICC，选择“监控 > 呼叫明细”，支持查看当前租间下的呼叫明细信息。

图 4-64 呼叫明细



呼叫流水号	话单序号	主叫号码	被叫号码	等待开始时间	应答开始时间	通话开始时间	通话结束时间	设备类型	设备号	呼叫类型	媒体类型	呼叫进入
1712741991-510	-1	6688	88880420	2024-04-10 17:39:51	2024-04-10 17:39:51	2024-04-10 17:39:52	2024-04-10 17:39:58	2	407	7	5	0
1712741977-508	-1	6688	88880420	2024-04-10 17:39:37	2024-04-10 17:39:37	2024-04-10 17:39:38	2024-04-10 17:39:43	2	407	7	5	0
1712741966-506	-1	6688	88880420	2024-04-10 17:39:26	2024-04-10 17:39:26	2024-04-10 17:39:27	2024-04-10 17:39:35	2	407	7	5	0
1712741955-504	-1	6688	88880420	2024-04-10 17:39:15	2024-04-10 17:39:15	2024-04-10 17:39:16	2024-04-10 17:39:20	2	407	7	5	0
1712741680-502	-1	6688	88880423	2024-04-10 17:34:40	2024-04-10 17:34:40	2024-04-10 17:34:40	2024-04-10 17:35:02	2	407	7	5	0
1712741662-500	-1	6688	88880423	2024-04-10 17:34:23	2024-04-10 17:34:23	2024-04-10 17:34:23	2024-04-10 17:34:36	2	407	7	5	0
1712741648-498	-1	6688	88880423	2024-04-10 17:34:09	2024-04-10 17:34:09	2024-04-10 17:34:09	2024-04-10 17:34:18	2	407	7	5	0
1712741640-496	-1	6688	88880423	2024-04-10 17:34:00	2024-04-10 17:34:00	2024-04-10 17:34:02	2024-04-10 17:34:06	2	407	7	5	0
1712722344-485	-1	6688	66664216	2024-04-10 12:12:25	2024-04-10 12:12:25	2024-04-10 12:12:26	2024-04-10 12:12:26	2	410	7	5	0
1712722320-483	-1	6688	66664216	2024-04-10 12:12:02	2024-04-10 12:12:02	2024-04-10 12:12:02	2024-04-10 12:12:02	2	410	7	5	0
1712722032-481	-1	6688	66664126	2024-04-10 12:07:14	2024-04-10 12:07:14	2024-04-10 12:07:15	2024-04-10 12:08:09	2	410	7	5	0
1712721789-479	-1	6688	66664126	2024-04-10 12:03:11	2024-04-10 12:03:11	2024-04-10 12:03:12	2024-04-10 12:07:07	2	410	7	5	0
1712721684-477	-1	6688	66664126	2024-04-10 12:01:26	2024-04-10 12:01:26	2024-04-10 12:01:27	2024-04-10 12:03:06	2	410	7	5	0

### 步骤2 配置数据筛选条件。


- 单击时间组件，设置“开始时间”、“结束时间”，单击组件中的“确定”进行数据筛选。

#### 说明

集成部署环境下，开始时间和结束时间相差最大为五天。

独立部署环境下，开始时间和结束时间相差最大为一天。

- 单击“高级搜索”，设置主叫号码、被叫号码、呼叫流水号、设备号，单击“搜索”进行详细数据筛选。




- 单击 ，支持刷新实时数据内容。

### 步骤3 单击 ，支持表头设置。

图 4-65 列配置




- 部分列不支持取消展示，不支持变更列所在位置。


- 单击  或者单击 ，支持取消选择已配置的列。
- 已选择的列支持拖动改变列顺序。
- 选择 ，支持查看列名详细说明。
- 单击“重置”，列配置重置到打开列配置页面的状态。。


配置完成以后，单击“确定”，保存列配置后，根据新的列配置进行数据展示。

#### 步骤4（可选）支持将明细结果导出到本地。

1. 单击 ，新建导出任务，输入压缩密码。

##### 说明

- 压缩密码请参见界面提示，此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。此处导出的数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。
- 独立部署环境导出呼叫明细数据时，单击  即可导出呼叫明细数据。

2. 单击 ，展示最近7天的导出任务。
3. 选择已创建的导出任务，单击“下载”，可将导出的明细结果下载到本地，打开文件需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3 查询报表

AICC提供14张报表，其中13张报表类型包括日报、周报、月报，租户管理员可以查看报表中的各类指标，同时支持租户管理员将报表导出到本地。

##### 说明

下面导出的报表数据中，包含个人数据，导出后务必谨慎处理，防止个人数据外泄滥用。

#### 4.3.3.1 VDN 话务报表

VDN话务报表统计了指定时间内呼叫中心呼入流量，提供了呼入总数、IVR应答数、座席应答数等指标。

#### 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > VDN话务报表”，可查询VDN话务报表信息。

图 4-66 VDN 话务报表



日期	用户等级	系统呼入总数	系统呼入成功数	系统呼入成功率(%)	系统呼入失败数	IVR呼入总数	IVR呼入接通数	IVR呼入接通率(%)	全IVR呼入成功数	全IVR呼入成功率(%)	人工呼入数	座席成功应答次数	人工
2023-06-07	未指定	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	1	1	10C

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-67 筛选指标



表 4-2 筛选指标说明

指标名称	描述
系统呼入总数	系统呼入总数(不含内部呼入)。
系统呼入成功数	系统呼入成功数, 包括IVR放音、排队等待、座席语音终端振铃、座席应答等(不含内部呼入)。
系统呼入成功率(%)	系统呼入成功数在系统呼入总数中所占的百分比
系统呼入失败数	系统呼入失败数 = 系统呼入总数 - 系统呼入成功数。

指标名称	描述
IVR呼入数	接入IVR的总数
IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数
IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。只通过IVR处理的呼叫数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
人工呼入数	请求座席的呼入总数。
座席成功应答次数	座席成功应答次数。
人工呼入中成功率(%)	座席成功应答次数在人工呼入数中所占的百分比。
呼入总数中人工成功率(%)	座席成功应答次数在呼入总数中所占的百分比。座席成功应答次数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
呼入座席数	收到呼入呼叫的座席数。
座席呼叫数	在所选时间段内，分配到每个座席分配到的呼入次数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{ }空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。

4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.2 VDN 接入码话务报表

VDN接入码话务报表统计了指定时间内以接入码为统计维度的呼叫中心呼入流量，提供了呼入总数、IVR应答数、座席应答数等指标。

## 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > VDN接入码话务报表”，可按接入码查询VDN接入码话务报表信息。

图 4-68 VDN 接入码话务报表

日期	接入码	用户等级	系统呼入总数	系统呼入成功数	系统呼入成功率(%)	系统呼入失败数	IVR呼入总数	IVR呼入接通数	IVR呼入接通率(%)	全IVR呼入成功数	全IVR呼入成功率(%)	人工呼入数
2023-06-07	820	未确定	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	1

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 接入码：支持模糊查询，输入要求是数字，且至少为3位。图表模式下接入码支持少于3位进行查询。
- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

- 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。



图 4-69 筛选指标

筛选指标
✕

<input checked="" type="checkbox"/>	指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/>	系统呼入总数	系统呼入总数(不含内部呼入)。
<input checked="" type="checkbox"/>	系统呼入成功数	系统呼入成功数, 包括IVR放音、排队等待、座席终端振铃、座席应答等(不含内部呼入)。
<input checked="" type="checkbox"/>	系统呼入成功率(%)	系统呼入成功数在系统呼入总数中所占的百分比
<input checked="" type="checkbox"/>	系统呼入失败数	系统呼入失败数 = 系统呼入总数 - 系统呼入成功数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入总数	接入IVR的总数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
<input checked="" type="checkbox"/>	全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数, 即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
<input checked="" type="checkbox"/>	全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。全IVR呼入成功数/(全IVR呼入成功数 + 座席成功应答...

取消
确认

表 4-3 筛选指标说明

指标名称	描述
系统呼入总数	系统呼入总数(不含内部呼入)。
系统呼入成功数	系统呼入成功数, 包括IVR放音、排队等待、座席语音终端振铃、座席应答等(不含内部呼入)。
系统呼入成功率(%)	系统呼入成功数在系统呼入总数中所占的百分比
系统呼入失败数	系统呼入失败数 = 系统呼入总数 - 系统呼入成功数。
IVR呼入数	接入IVR的总数
IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数
IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数, 即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。只通过IVR处理的呼叫数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
人工呼入数	请求座席的呼入总数。
座席成功应答次数	座席成功应答次数。
人工呼入中成功率(%)	座席成功应答次数在人工呼入数中所占的百分比。

指标名称	描述
呼入总数中人工成功率(%)	座席成功应答次数在呼入总数中所占的百分比。座席成功应答次数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
呼入座席数	收到呼入呼叫的座席数。
座席呼叫数	在所选时间段内，分配到每个座席分配到的呼入次数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <>^!#{ }空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.3 IVR 流量报表

IVR流量报表统计了IVR渠道在指定时间内的呼入流量，提供了呼入数、呼入成功数等指标。

## 操作步骤

- 步骤1 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > IVR流量报表”，可查询IVR流量报表信息。

图 4-70 IVR 流量报表

日期	用户等级	IVR呼入总数	IVR呼入接通数	IVR呼入接通率(%)	全IVR呼入成功数	全IVR呼入成功率(%)	IVR通话时长3秒内通话数	IVR呼入通话时长(秒)	IVR呼入通话均长(秒)
2022-06-29	未指定	5	4	80.00	0	0.00	0	47	11.75
2022-06-28	未指定	3	2	67.00	0	0.00	0	94	47.00
2022-06-27	未指定	2	2	100.00	0	0.00	0	47	23.50

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

### 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-71 筛选指标

<input checked="" type="checkbox"/>	指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入总数	接入IVR的总数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比。
<input checked="" type="checkbox"/>	全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
<input checked="" type="checkbox"/>	全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。全IVR呼入成功率=(全IVR呼入成功数/全IVR呼入成功数+座席成功应答次数)*100。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR通话时长3秒内通话数	IVR持续时间大于0且不大于3秒的调用数。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入通话时长(秒)	IVR通话总时长，如果一次呼叫多次通过IVR，则IVR服务时长为这些IVR时长的总和。
<input checked="" type="checkbox"/>	IVR呼入通话均长(秒)	IVR呼入通话均长，IVR呼入通话时长/IVR呼入接通数。

表 4-4 筛选指标说明

指标名称	描述
IVR呼入总数	接入IVR的总数
IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数
IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。只通过IVR处理的呼叫数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
IVR通话时长3秒内通话数	IVR持续时间大于0且不大于3秒的调用数。
IVR呼入通话时长(秒)	IVR通话总时长，如果一次呼叫多次通过IVR，则IVR服务时长为这些IVR时长的总和。
IVR呼入通话均长(秒)	IVR呼入通话均长，IVR呼入通话时长/IVR呼入接通数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{})空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。

- 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.4 IVR 接入码流量报表

IVR流量报表统计了IVR渠道在指定时间内的以接入码为统计维度的呼入流量，提供了呼入数、呼入成功数等指标。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > IVR接入码流量报表”，可按接入码查询IVR流量报表信息。

图 4-72 IVR 接入码流量报表

The screenshot shows the IVR接入码流量报表 interface. At the top, there are filter fields for '报表类型' (Report Type), '开始日期' (Start Date) set to 2022-06-14, '结束日期' (End Date) set to 2022-07-14, and '接入码' (Access Code). Below these are dropdowns for '用户等级' (User Level) and '媒体类型' (Media Type). There are buttons for '开始' (Start) and '重置' (Reset). Below the filters are buttons for '新增导出任务' (Add Export Task), '导出任务列表' (Export Task List), '设置表头' (Set Headers), and '切换图表' (Switch Chart). The main area contains a table with the following data:

日期	接入码	用户等级	IVR呼入总数	IVR呼入接通数	IVR呼入接通率(%)	全IVR呼入成功数	全IVR呼入成功率(%)	IVR接通时长3秒内接通数	IVR呼入接通时长(秒)	IVR呼入接通时长(秒)
2022-06-29	66003001	未指定	5	4	80.00	0	0.00	0	47	11.75
2022-06-28	66003001	未指定	3	2	67.00	0	0.00	0	94	47.00
2022-06-27	66003001	未指定	2	2	100.00	0	0.00	0	47	23.50

At the bottom left, it says '共计: 3' (Total: 3). At the bottom right, there are pagination controls showing '10' and a '刷新' (Refresh) button.

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 接入码：支持模糊查询，输入要求是数字，且至少为3位。图表模式下接入码支持少于3位进行查询。
- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

- 步骤2** 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-73 筛选指标

筛选指标 ×

<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入总数	接入IVR的总数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
<input checked="" type="checkbox"/> 全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
<input checked="" type="checkbox"/> 全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。全IVR呼入成功数/(全IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR通话时长3秒内通话数	IVR持续时间大于0且不大于3秒的调用数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入通话时长(秒)	IVR通话总时长，如果一次呼叫多次通过IVR，则IVR服务时长为这些IVR时长的总和。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入通话均长(秒)	IVR呼入通话均长，IVR呼入通话时长/IVR呼入接通数。

取消 确认

表 4-5 筛选指标说明

指标名称	描述
IVR呼入总数	接入IVR的总数
IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数
IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比
全IVR呼入成功数	只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。
全IVR呼入成功率(%)	只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。只通过IVR处理的呼叫数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) * 100。
IVR通话时长3秒内通话数	IVR持续时间大于0且不大于3秒的调用数。
IVR呼入通话时长(秒)	IVR通话总时长，如果一次呼叫多次通过IVR，则IVR服务时长为这些IVR时长的总和。
IVR呼入通话均长(秒)	IVR呼入通话均长，IVR呼入通话时长/IVR呼入接通数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{})空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 📖 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.5 技能话务报表

技能话务报表统计了技能队列在指定时间内的呼入流量，提供了呼入数、通话时长、呼叫放弃数等指标。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 技能话务报表”，可查询技能话务报表信息。

图 4-74 技能话务报表

The screenshot shows a web interface for generating skill call reports. It includes filter fields for report type (日报), start date (2022-06-14), end date (2022-07-14), and skill queue (技能队列). Below the filters are buttons for '新增导出任务', '导出任务查看', '设置页头', and '切换报表'. A data table is displayed with columns for report ID, skill queue name, date, user name, and various call metrics.

技能队列编号	技能队列名称	日期	用户名称	请求服务数	人工呼入接通数	请求接通率(%)	请求呼损数	15秒内人工呼入接通率(%)	20秒内人工呼入接通率(%)	30秒内人工呼入接通率(%)	通话等待时长(秒)	呼损应管均长(秒)	通话均长(秒)	人工
1	defaultVideoSkill	2022-06-28	宋雅宁	6	4	67.00	2	50.00	50.00	50.00	0.00	4.00	14.00	5.60

共计: 1

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 技能队列：选择呼叫中心配置中已配置的技能队列。

- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-75 筛选指标



表 4-6 筛选指标说明

指标名称	描述
请求服务数	来话请求人工服务的次数。
人工呼入接通数	座席接通的呼入次数。
请求接通率(%)	人工呼入请求接通数占人工呼入请求服务数的百分比
请求呼损数	人工呼入请求呼损数 = 人工呼入请求服务数 - 人工呼入请求接通数。
15秒内人工呼入接通率(%)	15秒内(包括15秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
20秒内人工呼入接通率(%)	20秒内(包括20秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
30秒内人工呼入接通率(%)	30秒内(包括30秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
通话等待均长(秒)	所有被接通的呼叫在队列中的平均等待时长。



指标名称	描述
呼损应答均长(秒)	所有未被接通的呼叫平均应答时长。
通话均长(秒)	通话的平均时长。人工呼入通话均长 = 人工呼入通话时长/人工呼入通话数。
人工呼入应答均长(秒)	座席终端振铃平均时长。人工呼入应答总时长/应答次数。
用户排队放弃数	用户在排队和振铃时主动放弃呼叫的次数。
应答无通话数	呼叫分配给座席后无通话的次数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <> \ ! # ( ) { } 空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

---结束

## 4.3.3.6 技能接入码话务报表

技能接入码话务报表统计了技能队列在指定时间内的以接入码为统计维度的呼入流量，提供了呼入数、通话时长、呼叫放弃数等指标。

## 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 技能接入码话务报表”，可按接入码查询技能队列报表信息。

图 4-76 技能接入码话务报表

技能队列编号	技能队列名称	日期	接入码	用户等级	请求服务数	人工呼入接通数	请求接通率(%)	请求呼损数	15秒内人工呼入接通率(%)	20秒内人工呼入接通率(%)	30秒内人工呼入接通率(%)	通话等待均长(秒)	呼损应管
1	defaultVideoSkill	2022-06-28	22220712	未指定	6	4	67.00	2	50.00	50.00	50.00	0.00	4.00

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

### 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 技能队列：选择呼叫中心配置中已配置的技能队列。
- 接入码：支持模糊查询，输入要求是数字，且至少为3位。图表模式下接入码支持少于3位进行查询。
- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

**步骤2** 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-77 筛选指标

指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> 请求服务数	来话请求人工服务的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 人工呼入接通数	能席接通的呼入次数
<input checked="" type="checkbox"/> 请求接通率(%)	人工呼入请求接通数占人工呼入请求服务数的百分比
<input checked="" type="checkbox"/> 请求呼损数	人工呼入请求呼损数 = 人工呼入请求服务数 - 人工呼入请求接通数。
<input checked="" type="checkbox"/> 15秒内人工呼入接通率(%)	15秒内(包括15秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
<input checked="" type="checkbox"/> 20秒内人工呼入接通率(%)	20秒内(包括20秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
<input checked="" type="checkbox"/> 30秒内人工呼入接通率(%)	30秒内(包括30秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
<input checked="" type="checkbox"/> 通话等待均长(秒)	所有被接通的呼叫在队列中的平均等待时长。
<input checked="" type="checkbox"/> 呼损应管均长(秒)	所有未被接通的呼叫平均应管时长。

表 4-7 筛选指标说明

指标名称	描述
请求服务数	来话请求人工服务的次数。
人工呼入接通数	座席接通的呼入次数。
请求接通率(%)	人工呼入请求接通数占人工呼入请求服务数的百分比
请求呼损数	人工呼入请求呼损数 = 人工呼入请求服务数 - 人工呼入请求接通数。
15秒内人工呼入接通率(%)	15秒内(包括15秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
20秒内人工呼入接通率(%)	20秒内(包括20秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
30秒内人工呼入接通率(%)	30秒内(包括30秒)人工接通的请求数占请求人工数的百分比。
通话等待均长(秒)	所有被接通的呼叫在队列中的平均等待时长。
呼损应答均长(秒)	所有未被接通的呼叫平均应答时长。
通话均长(秒)	通话的平均时长。人工呼入通话均长 = 人工呼入通话时长/人工呼入通话数。
人工呼入应答均长(秒)	座席终端振铃平均时长。人工呼入应答总时长/应答次数。
用户排队放弃数	用户在排队和振铃时主动放弃呼叫的次数。
应答无通话数	呼叫分配给座席后无通话的次数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{})空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.7 话务汇总报表

话务汇总报表统计了指定时间内话务流量，提供了人工呼入数、人工呼出数、通话时长、整理时长、空闲时长、示忙时长等指标。

### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 话务汇总报表”，可查询话务汇总报表信息。

图 4-78 话务汇总报表

日期	用户等级	请求服务数	人工呼入通数	请求接通率(%)	通话排队均长(秒)	2秒内人工接通率(%)	通话均长(秒)	呼叫呼入均长(秒)	请求呼损数	请求呼损率(%)	呼损应答均长(秒)	最大等待时长(秒)	呼出数	人工呼出通数	呼出接通率(%)
	无数据	6	5	83.33	8.00	66.67	11.20	9.00	1	0.00	0.00	0	0	0	0.00

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

### 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

- 步骤2** 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-79 筛选指标



表 4-8 筛选指标说明

指标名称	描述
请求服务数	来话请求人工服务的次数。
人工呼入接通数	座席接通的呼入次数。
请求接通率(%)	人工呼入请求接通数占人工呼入请求服务数的百分比
通话排队均长(秒)	所有被接通的呼叫在队列中的平均排队时长。
20秒内人工接通率(%)	20秒内(包括20秒)的人工接通数占人工接通总数的百分比
通话均长(秒)	通话的平均时长。人工呼入通话均长 = 人工呼入通话时长/人工呼入通话数。
终端呼入均长(秒)	座席终端呼入平均时长
请求呼损数	人工呼入请求呼损数 = 人工呼入请求服务数 - 人工呼入请求接通数。
请求呼损率(%)	呼损率(%) = 100(%) - 接通率(%)。
呼损应答均长(秒)	所有未被接通的呼叫平均应答时长。
最大等待时长(秒)	所有呼叫在队列设备上的排队和座席应答的最大等待时长。
呼出数	座席呼出到客户的呼叫次数

指标名称	描述
人工呼出接通数	人工呼出接通数
呼出接通率(%)	呼出接通数占呼出数的百分比
呼出失败总次数	外呼失败总次数
人工呼出通话均长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的平均时长
呼出应答均长(秒)	呼出应答均长=人工呼出应答总时长/呼出应答数
总通话数	总通话数=呼入接通数+呼出接通数
每小时平均成功呼叫次数	在所选的工作时间段内，每小时平均的成功呼叫次数
呼入座席数	收到呼入呼叫的座席数。
座席呼叫数	在所选时间段内，每个座席分配到的呼叫次数。
工作时长占比(%)	工作时长占比=(工作时长 - 休息时间)/工作时长 * 100
在线率(%)	在线率=(人工通话时长 + 总整理时长 + 通话整理其他技能时间)/(总工作时长 - 休息时长) * 100
总工作时长(秒)	座席签入到签出的总时长。总工作时长 = 人工通话时长 + 总整理时长 + 总示忙时长 + 总休息时长 + 总其他时长 + 空闲时长。
人工通话时长(秒)	座席处于通话的总时长(不包含文字交谈等时长)
人工通话时长占比(%)	人工通话时长占比，人工通话时长/总工作时长 * 100。
人工通话均长(秒)	座席通话的平均时间，人工通话时长/人工成功通话次数
总整理时长(秒)	座席处于整理状态的总时长
整理时长占比(%)	整理时长占比=(总整理时长/总工作时长) * 100。
整理均长(秒)	整理态的平均时长，整理均长=总整理时长/总整理次数
通话处理均长(秒)	通话处理均长=(人工通话时长 + 总整理时长)/人工成功通话次数
总休息时长(秒)	座席离开总时长(座席休息状态的时长)

指标名称	描述
休息时长占比 (%)	休息时长占比=(总休息时间/总工作时长) * 100。
总示忙时长 (秒)	座席处于示忙状态的总时长
示忙时长占比 (%)	示忙时长占比=(总示忙时长/总工作时长) * 100。
总其他时长 (秒)	其他时间(多技能情况下的其他技能的通话时长)
其他时长率 (%)	其他时长率=(总其他时长/总工作时长) * 100
总应答时长 (秒)	座席振铃总时间, 不包含通话时长
空闲时长(秒)	座席处于空闲状态的总时间
空闲率 (%)	座席处于空闲状态的总时间占总工作时长的百分比
保持时长(秒)	座席处于呼叫保持状态的总时间。座席通话时间包含呼叫保持时间。
保持均长(秒)	保持平均时长, 保持均长=保持时长/保持次数

2. 选择需要展示的指标, 单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”, 可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。  
图表界面需要根据查询条件, 单击“查询”, 筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”, 可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”, 进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式: 导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码: 压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <> \ ! # ( ) { } 空格、换行符、制表符), 字符串长度必须大于等于8, 小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
  - 单击“确认”, 新建导出任务。
3. 单击“导出任务查看”, 展示最近7天的导出任务。

- 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.8 座席汇总报表

座席汇总报表统计了指定组内每个座席的活动，提供了座席的呼入数、呼出数、通话时长、接续操作时长等指标。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 座席汇总报表”，可查询座席汇总报表信息。



图 4-80 座席汇总报表

座席工号	座席名称	业务帐号	日期	人工呼入数	人工呼入接通数	呼入接通率(%)	人工呼入呼损数	人工呼入应答时长(秒)	通话时长(秒)	人工呼出数	人工呼出接通数	呼出接通率(%)	人工呼出应答时长(秒)	人工呼出通话时长(秒)	总3
586			2024-06-13	1	1	100.00	0	7.00	20.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1
324			2024-06-13	18	18	100.00	0	0.11	55.78	0	0	0.00	0.00	0.00	18
133			2024-06-13	1	1	100.00	0	0.00	47.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1
132			2024-06-13	1	1	100.00	0	0.00	65.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1
150			2024-06-13	1	1	100.00	0	1.00	13.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1
144			2024-06-13	6	1	16.67	5	5.83	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	1
323			2024-06-13	2	2	100.00	0	0.00	156.50	0	0	0.00	0.00	0.00	2
324			2024-06-13	14	7	50.00	7	7.29	158.14	0	0	0.00	0.00	0.00	7
580			2024-06-13	14	14	100.00	0	0.00	158.14	0	0	0.00	0.00	0.00	14
580			2024-06-13	10	10	100.00	0	0.00	156.80	0	0	0.00	0.00	0.00	10

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 选择组织机构：
  - 单击 ，弹出选择组织机构界面，选择所属组织机构，单击“确认”保存后隐藏“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，展示“选择座席”选择框。
  - 单击 ，删除已选组织机构，展示“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，隐藏“选择座席”选择框。



**说明**

有权限查看报表组织时：

- 可以选择所有组织机构。
- 如果没有选择组织机构，则展示起始座席工号和结束座席工号输入框。
- 选中组织机构后，选择座席框展示的是当前所选组织的座席。

没有权限查看报表组织时：

- 只能选择当前所属机构以及下层组织机构。
- 如果没有选择组织机构，座席工号框展示的是当前座席工号。
- 选中组织机构后；如果是组织的主管，则选择座席框展示的是当前所选组织的座席；如果是组织中的普通座席，则选择座席框展示的是当前座席。

- 选择座席：单击 **\*\*\*** 选择座席账号。
- 起始座席工号：不超过5个字符。工号为空时，查询结果返回本租间下所有座席工号的座席性能汇总报表信息。
- 结束座席工号：不超过5个字符，结束工号应不小于起始工号。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

**步骤2** 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

**图 4-81** 筛选指标**表 4-9** 筛选指标说明

指标名称	描述
人工呼入数	来话请求人工服务的次数
人工呼入接通数	座席接通的呼入次数

指标名称	描述
呼入接通率 (%)	人工呼入接通数占人工呼入数的百分比
人工呼入呼损数	人工呼入呼损数 = 人工呼入数 - 人工呼入接通数。
人工呼入应答均长(秒)	座席终端振铃平均时长。人工呼入应答总时长/应答次数。
通话均长(秒)	通话的平均时长。人工呼入通话均长 = 人工呼入通话时长/人工呼入通话数。
人工呼出数	人工呼出数，包括人工主动呼出和IVR自动转人工的数量
人工呼出接通数	人工呼出接通数
呼出接通率 (%)	呼出接通数占呼出数的百分比
人工呼出应答均长(秒)	座席外呼客户时，座席等待客户应答的平均时间
人工呼出通话均长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的平均时长
总通话数	总通话数=呼入接通数+呼出接通数
人均小时应答数	在所选的工作时间段内，座席每小时平均的应答次数
工作时长占比 (%)	工作时长占比=(总工作时长 - 休息时长)/总工作时长 * 100。
工作态时长占比 (%)	工作态时长占比=(总通话时长 + 总整理时长)/(总工作时长 - 休息时长) * 100。
总工作时长 (秒)	座席签到到签出的总时长。总工作时长 = 人工通话时长 + 总整理时长 + 总示忙时长 + 总休息时长 + 总其他时长 + 空闲时长。
人工通话时长 (秒)	座席处于通话的总时长(不包含文字交谈等时长)
总通话态时长 (秒)	座席处于通话态的总时长
人工通话均长 (秒)	座席通话的平均时间，人工通话均长=人工通话时长/人工成功通话次数
总整理时长 (秒)	座席处于整理状态的总时长
整理时长占比 (%)	整理时长占比=(总整理时长/总工作时长) * 100。

指标名称	描述
整理均长(秒)	整理态的平均时长，整理均长=总整理时长/总整理次数
通话处理均长(秒)	通话处理均长=(人工通话时长 + 总整理时长)/人工成功通话次数
总休息时长(秒)	座席离开总时长(座席休息状态的时长)
休息时长占比(%)	休息时长占比=(总休息时间/总工作时长) * 100。
总示忙时长(秒)	座席处于示忙状态的总时长
示忙时长占比(%)	示忙时长占比=(总示忙时长/总工作时长) * 100。
总应答时长(秒)	座席振铃总时间，不包含通话时长
空闲时长(秒)	座席处于空闲状态的总时间
空闲率(%)	座席处于空闲状态的总时间占总工作时长的百分比
保持时长(秒)	座席处于呼叫保持状态的总时间。座席通话时间包含呼叫保持时间。
保持均长(秒)	保持平均时长，保持均长=保持时长/保持次数
通话态时长占比(%)	(总通话态时长/总工作时长) * 100。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^\!#(){}空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
- 独立部署环境不需要配置压缩密码。

- 单击“确认”，新建导出任务。
- 3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
- 4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.9 座席外呼报表

座席外呼报表统计了指定组内每个座席的外呼流量，提供了外呼成功数、外呼失败数、外呼时长等指标。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 座席外呼报表”，可查询座席外呼报表信息。



图 4-82 座席外呼报表

座席工号	座席名称	业务编号	日期	呼出数	人工呼出接通数	呼出接通率(%)	呼出无应答数	呼出失败号码数	呼出失败总次数	呼出接通总时长(秒)	人工呼出接通总时长(秒)	呼出无应答总时长(秒)	呼出总时长(秒)
414		1	2024-06-13	8	8	100.00	0	3	0	71	8.88	6	1.20
410			2024-06-13	8	6	75.00	1	1	2	576	96.00	7	1.00
407			2024-06-13	8	8	100.00	0	3	0	71	8.88	6	1.20
410			2024-06-12	5	5	100.00	0	0	0	30	6.00	8	1.60
407			2024-06-12	6	6	100.00	0	0	0	44	7.33	6	1.00
410			2024-06-11	8	6	75.00	1	1	2	576	96.00	7	1.00
407			2024-06-11	8	8	100.00	0	3	0	71	8.88	6	1.20
410			2024-06-10	3	3	100.00	0	0	0	56	19.33	4	1.33
407			2024-06-10	2	1	50.00	0	2	1	4	4.00	0	0.00
410			2024-06-09	1	1	100.00	0	0	0	4	4.00	2	2.00

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 选择组织机构：
  - a. 单击 ，弹出选择组织机构界面，选择所属组织机构，单击“确认”保存后隐藏“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，展示“选择座席”选择框。
  - b. 单击 ，删除已选组织机构，展示“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，隐藏“选择座席”选择框。


## 说明

有权限查看报表组织时：

- 可以选择所有组织机构。
- 如果没有选择组织机构，则展示起始座席工号和结束座席工号输入框。
- 选中组织机构后，选择座席框展示的是当前所选组织的座席。

没有权限查看报表组织时：

- 只能选择当前所属机构以及下层组织机构。
- 如果没有选择组织机构，座席工号框展示的是当前座席工号。
- 选中组织机构后；如果是组织的主管，则选择座席框展示的是当前所选组织的座席；如果是组织中的普通座席，则选择座席框展示的是当前座席。

- 选择座席：单击  选择座席账号。
- 起始座席工号：不超过5个字符。工号为空时，查询结果返回本租间下所有座席工号的座席外呼汇总报表信息。
- 结束座席工号：不超过5个字符，结束工号应不小于起始工号。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-83 筛选指标



指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出数	座席呼出到客户的呼叫次数
<input checked="" type="checkbox"/> 人工呼出接通数	人工呼出接通数
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出接通率(%)	呼出接通数占呼出数的百分比
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出无应答数	客户拒接或振铃无应答的外呼次数
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出无效号码数	由于无效号码、关机等原因，导致外呼不能到达客户的次数
<input type="checkbox"/> 呼出失败总次数	外呼失败总次数
<input type="checkbox"/> 呼出通话总时长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的总时长
<input type="checkbox"/> 人工呼出通话均长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的平均时长
<input type="checkbox"/> 呼出应答总时长(秒)	外呼应答总时长

表 4-10 筛选指标说明

指标名称	描述
呼出数	座席呼出到客户的呼叫次数
人工呼出接通数	人工呼出接通数

指标名称	描述
呼出接通率 (%)	呼出接通数占呼出数的百分比
呼出无应答数	客户拒接或振铃无应答的外呼次数
呼出无效号码数	由于无效号码、关机等原因，导致外呼不能到达客户的次数
呼出失败总次数	外呼失败总次数
呼出通话总时长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的总时长
人工呼出通话均长(秒)	座席外呼客户时，座席与客户通话的平均时长
呼出应答总时长(秒)	外呼应答总时长
呼出应答均长(秒)	呼出应答均长=人工呼出应答总时长/呼出应答数

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <>^!#(){}空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.10 座席接续报表

座席接续报表统计了指定组内每个座席的接续操作及时长，提供了签入签出数、接续状态时长、呼叫转移数、呼叫挂机数等指标。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 座席接续报表”，可查询座席接续报表信息。



图 4-84 座席接续报表

座席工号	座席名称	业务帐号	日期	总工作时长(秒)	整理次数	总整理时长(秒)	呼出整理次数	呼出整理时长(秒)	呼入整理次数	呼入整理时长(秒)	休息次数	总休息时长(秒)	保持次数	保持时长(秒)	静音次数
414			2024-06-14	60497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413			2024-06-14	4440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414			2024-06-13	29019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413			2024-06-13	4986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410			2024-06-12	14416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407			2024-06-12	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410			2024-06-11	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407			2024-06-10	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410			2024-06-09	2184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407			2024-06-09	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 选择组织机构：
  - a. 单击 ，弹出选择组织机构界面，选择所属组织机构，单击“确认”保存后隐藏“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，展示“选择座席”选择框。
  - b. 单击 ，删除已选组织机构，展示“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，隐藏“选择座席”选择框。

**说明**

有限查看报表组织时：

- 可以选择所有组织机构。
- 如果没有选择组织机构，则展示起始座席工号和结束座席工号输入框。
- 选中组织机构后，选择座席框展示的是当前所选组织的座席。

没有权限查看报表组织时：

- 只能选择当前所属机构以及下层组织机构。
- 如果没有选择组织机构，座席工号框展示的是当前座席工号。
- 选中组织机构后；如果是组织的主管，则选择座席框展示的是当前所选组织的座席；如果是组织中的普通座席，则选择座席框展示的是当前座席。

- 选择座席：单击 **\*\*\*** 选择座席账号。
- 起始座席工号：不超过5个字符。工号为空时，查询结果返回本租间下所有座席工号的座席接续操作详情报表信息。
- 结束座席工号：不超过5个字符，结束工号应不小于起始工号。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

**步骤2 筛选指标。**

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

**图 4-85 筛选指标****表 4-11 筛选指标说明**

指标名称	描述
总工作时长(秒)	座席签入到签出的总时长。总工作时长 = 人工通话时长 + 总整理时长 + 总示忙时长 + 总休息时长 + 总其他时长 + 空闲时长。



指标名称	描述
整理次数	整理次数
总整理时长(秒)	座席处于整理状态的总时长
呼出整理次数	外呼通话结束之后整理次数
呼出整理时长(秒)	外呼通话结束之后整理时长
呼入整理次数	呼入通话结束之后整理次数
呼入整理时长(秒)	呼入通话结束之后整理时长
休息次数	休息次数
总休息时长(秒)	座席离开总时长(座席休息状态的时长)
保持次数	保持次数
保持时长(秒)	座席处于呼叫保持状态的总时间。座席通话时间包含呼叫保持时间。
静音次数	静音次数
静音总时长(秒)	静音时间
内部求助次数	内部求助次数
内部求助时长(秒)	内部求助时长
示忙次数	示忙次数
总示忙时长(秒)	座席处于示忙状态的总时长
放音次数	放音次数
放音时长(秒)	放音时长
总其他时长(秒)	其他时间(多技能情况下的其他技能的通话时长)
签入次数	签入次数
签出次数	签出次数
三方通话次数	三方通话次数
内部转移次数	内部转移次数
人工转出次数	人工转出次数

指标名称	描述
人工转到IVR次数	人工转到IVR次数
内部呼叫次数	内部呼叫次数
内部呼叫时长(秒)	内部呼叫时长
人工转技能队列数	人工转技能队列数
座席挂机数	座席挂机数
客户挂机数	客户挂机数
系统挂机数	系统挂机数
座席挂起转IVR次数	接通呼叫后，座席挂起转IVR的次数
人工转IVR再转出数	从座席转IVR再转出的次数

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <>^!#{ }空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
  3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.11 应答放弃呼叫报表

应答放弃呼叫报表统计了座席应答前用户主动放弃呼叫的数量。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > 应答放弃呼叫报表”，可查询应答放弃呼叫报表信息。



图 4-86 应答放弃呼叫报表

日期	座席工号	座席名称	业务帐号	技能队列编号	技能队列名称	应答过程中被放弃的呼叫次数
2024-06-13	407			2	media_zl	3
2024-06-12	407			2	media_zl	1
2024-06-11	407			2	media_zl	2
2024-06-10	407			2	media_zl	2

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 选择组织机构：
  - a. 单击 ，弹出选择组织机构界面，选择所属组织机构，单击“确认”保存后隐藏“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，展示“选择座席”选择框。
  - b. 单击 ，删除已选组织机构，展示“起始座席工号”、“结束座席工号”输入框，隐藏“选择座席”选择框。


#### 📖 说明

有权限查看报表组织时：

- 可以选择所有组织机构。
- 如果没有选择组织机构，则展示起始座席工号和结束座席工号输入框。
- 选中组织机构后，选择座席框展示的是当前所选组织的座席。

没有权限查看报表组织时：

- 只能选择当前所属机构以及下层组织机构。
- 如果没有选择组织机构，座席工号框展示的是当前座席工号。
- 选中组织机构后；如果是组织的主管，则选择座席框展示的是当前所选组织的座席；如果是组织中的普通座席，则选择座席框展示的是当前座席。

- 选择座席：单击  选择座席账号。
- 起始座席工号：不超过5个字符。工号为空时，查询本租间下所有座席工号的应答过程中被放弃的呼叫汇总报表信息。
- 结束座席工号：不超过5个字符，结束工号应不小于起始工号。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-87 筛选指标




表 4-12 筛选指标说明

指标名称	描述
应答过程中被放弃的呼叫次数	座席在振铃时被放弃的呼叫数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

## 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

## 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。

- 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{})空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
- 单击“确认”，新建导出任务。
3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

---结束

### 4.3.3.12 VDN 话务间隔报表

VDN话务间隔报表统计了指定时间内以指定时间间隔为统计维度的呼叫中心呼入流量，提供了呼入总数、IVR应答数、座席应答数等指标。

#### 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择“报表 > VDN话务间隔报表”，可查询VDN话务间隔报表信息。

图 4-88 VDN 话务间隔报表

- 统计步长：包括15分钟、30分钟、1小时，默认15分钟。
- 开始时间：只能查询往前7天的数据，开始和结束时间跨度不能超过1天。
- 结束时间：只能查询往前7天的数据，开始和结束时间跨度不能超过1天。
- 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
- 媒体类型：包括语音、多媒体、视频、语音点击通话、视频点击通话。
- 子媒体类型：“媒体类型”选择“多媒体”时配置，包括Web、WhatsApp、LINE、微信、Facebook、X (Twitter)、5G消息、邮件、短信。

#### 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-89 筛选指标

筛选指标
✕

<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> 呼入数	呼叫进入VDN的总次数。呼入数 = 人工呼入数 + IVR唯一呼入数。
<input checked="" type="checkbox"/> 呼入接通数	呼入数中被接通的次数。呼入接通数 = 人工呼入接通数 + IVR唯一呼入接通数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入总数	接入IVR的总数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 人工呼入数	呼叫被分配给技能队列或者座席的呼叫个数。
<input checked="" type="checkbox"/> 人工呼入接通数	人工呼入数中被座席接通的次数，即通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出数	VDN中人工和自动呼出的次数。呼出数 = 人工呼出数 + IVR唯一呼出数。
<input checked="" type="checkbox"/> 呼出接通数	自动或人工呼出时被叫方应答的次数。呼出接通数 = 人工呼出接通数 + IVR唯一呼出接通数。
<input checked="" type="checkbox"/> 全IVR呼出数	完全由IVR为客户服务的呼出次数。

取消
确认

表 4-13 筛选指标说明

指标名称	描述
呼入数	呼叫进入VDN的总次数。呼入数 = 人工呼入数 + IVR唯一呼入数。
呼入接通数	呼入数中被接通的次数。呼入接通数 = 人工呼入接通数 + IVR唯一呼入接通数。
IVR呼入总数	接入IVR的总数。
IVR呼入接通数	IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数。
人工呼入数	呼叫被分配给技能队列或者座席的呼叫个数。
人工呼入接通数	人工呼入数中被座席接通的次数，即通话时长大于0的次数。
呼出数	VDN中人工和自动呼出的次数。呼出数 = 人工呼出数 + IVR唯一呼出数。
呼出接通数	自动或人工呼出时被叫方应答的次数。呼出接通数 = 人工呼出接通数 + IVR唯一呼出接通数。
全IVR呼出数	完全由IVR为客户服务的呼出次数。
全IVR呼出接通数	全IVR呼出数中占用IVR设备时长大于0的通话次数。
人工呼出数	人工座席为客户服务的呼出次数。
人工呼出接通数	人工呼出数中被用户接通的次数，即通话时长大于0的次数。
呼入接通率 (%)	呼入接通数占呼入数的百分比。

指标名称	描述
IVR呼入接通率(%)	IVR呼入接通数占IVR呼入总数的百分比。
人工呼入接通率(%)	人工接通数占人工呼入数中的百分比。
呼出接通率(%)	呼出接通数占呼出数的百分比。
全IVR呼出接通率(%)	全IVR呼出接通数占全IVR呼出数的百分比。
人工呼出接通率(%)	人工呼出接通数占人工呼出数的百分比。
呼入占用VDN均长(秒)	呼入的呼叫占用VDN的平均时长。呼入占用VDN均长 = 呼入占用VDN总时长/呼入数。
呼出占用VDN均长(秒)	呼出的呼叫占用VDN的平均时长。呼出占用VDN均长 = 呼出占用VDN总时长/呼出数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$-<>^!#{})空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

- 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
  - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
  - 单击“确认”，新建导出任务。
3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

### 4.3.3.13 IVR 外呼报表

IVR外呼报表统计了IVR渠道在指定时间内的外呼流量，提供了呼出数、呼损数等指标。

#### 操作步骤

**步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录客户服务云，选择“报表 > IVR外呼报表”，可查询IVR外呼报表信息。

图 4-90 IVR 外呼报表

日期	语音通话类型	IVR呼出数	IVR呼出接通数	IVR呼出接通率(%)	用户忙线呼损数	用户拒接呼损数	用户振铃超时呼损数	其它呼损数
2022-09-03	智能外呼	3	3	100.00	0	0	0	0
2022-09-02	语音通知	1	0	0.00	0	0	0	1
2022-09-01	一键双呼	10	1	10.00	2	2	1	4

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

#### 📖 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

- 语音通话类型：包括一键双呼、语音通知、智能外呼。

**步骤2** 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-91 筛选指标

指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼出数	IVR呼出总数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼出接通数	IVR呼出请求数中通话时长大于0的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> IVR呼出接通率(%)	IVR呼出接通数在IVR呼出请求数中所占的百分比。
<input checked="" type="checkbox"/> 用户忙线呼损数	用户忙线导致呼叫未被接听的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 用户拒接呼损数	用户拒接导致呼叫未被接听的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 用户振铃超时呼损数	用户振铃超时导致呼叫未被接听的次数。
<input checked="" type="checkbox"/> 其它呼损数	除用户忙线、用户拒接、用户振铃超时场景外的未被接听的次数。

取消

确认



表 4-14 筛选指标参数说明

指标名称	描述
IVR呼出数	IVR呼出总数。
IVR呼出接通数	IVR呼出请求数中通话时长大于0的次数。
IVR呼出接通率(%)	IVR呼出接通数在IVR呼出请求数中所占的百分比。
用户忙线呼损数	用户忙线导致呼叫未被接听的次数。
用户拒接呼损数	用户拒接导致呼叫未被接听的次数。
用户振铃超时呼损数	用户振铃超时导致呼叫未被接听的次数。
其它呼损数	除用户忙线、用户拒接、用户振铃超时场景外的未被接听的次数。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <> \ ! # ( ) { } 空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

#### 说明

此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。

- 单击“确认”，新建导出任务。
3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。
  4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束

## 4.3.3.14 系统性能报表

系统性能报表统计了以IVR、座席以及技能队列为统计维度的呼叫并发数，提供了最大并发数、最小并发数、平均并发数等指标。

## 操作步骤

- 步骤1** 以租户管理员角色或者质检员角色登录客户服务云，选择“报表 > 系统性能报表”，可查询系统性能报表信息。

图 4-92 系统性能报表

日期	座席呼入最小并发数	座席呼入最大并发数	座席呼入平均并发数	座席呼出最小并发数	座席呼出最大并发数	座席呼出平均并发数	座席呼叫最小并发数	座席呼叫最大并发数	座席呼叫平均并发数	IVR呼入最小并发数	IVR呼入最大并发数	IVR呼入平均并发数
2022-09-04	1	5	3.1	1	4	2.2	1	5	2.6	1	0	0

- 报表类型：包括日报、周报、月报。
- 报表时间：选择需要查询的报表时间。
  - 日报：只能查询31天的数据。
  - 周报：选择年份和周数。
  - 月报：选择年份和月份。

### 说明

开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。

## 步骤2 筛选指标。

1. 单击“设置表头”，打开筛选指标页面。

图 4-93 筛选指标

指标名称	描述
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼入最小并发数	服务设备为座席的呼入呼叫最小并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼入最大并发数	服务设备为座席的呼入呼叫最大并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼入平均并发数	服务设备为座席的呼入呼叫平均并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼出最小并发数	服务设备为座席的呼出呼叫最小并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼出最大并发数	服务设备为座席的呼出呼叫最大并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼出平均并发数	服务设备为座席的呼出呼叫平均并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼叫最小并发数	服务设备为座席的呼叫最小并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼叫最大并发数	服务设备为座席的呼叫最大并发数
<input checked="" type="checkbox"/> 座席呼叫平均并发数	服务设备为座席的呼叫平均并发数

表 4-15 筛选指标参数说明

指标名称	描述
座席呼入最小并发数	服务设备为座席的呼入呼叫最小并发数。

指标名称	描述
座席呼入最大并发数	服务设备为座席的呼入呼叫最大并发数。
座席呼入平均并发数	服务设备为座席的呼入呼叫平均并发数。
座席呼出最小并发数	服务设备为座席的呼出呼叫最小并发数。
座席呼出最大并发数	服务设备为座席的呼出呼叫最大并发数。
座席呼出平均并发数	服务设备为座席的呼出呼叫平均并发数。
座席呼叫最小并发数	服务设备为座席的呼叫最小并发数。
座席呼叫最大并发数	服务设备为座席的呼叫最大并发数。
座席呼叫平均并发数	服务设备为座席的呼叫平均并发数。
IVR呼入最小并发数	服务设备为IVR的呼入呼叫最小并发数
IVR呼入最大并发数	服务设备为IVR的呼入呼叫最大并发数。
IVR呼入平均并发数	服务设备为IVR的呼入呼叫平均并发数
IVR呼出最小并发数	服务设备为IVR的呼出呼叫最小并发数
IVR呼出最大并发数	服务设备为IVR的呼出呼叫最大并发数
IVR呼出平均并发数	服务设备为IVR的呼出呼叫平均并发数。
IVR呼叫最小并发数	服务设备为IVR的呼叫最小并发数。
IVR呼叫最大并发数	服务设备为IVR的呼叫最大并发数。
IVR呼叫平均并发数	服务设备为IVR的呼叫平均并发数。
队列呼入最小并发数	服务设备为技能队列的呼入呼叫最小并发数。
队列呼入最大并发数	服务设备为技能队列的呼入呼叫最大并发数。

指标名称	描述
队列呼入平均并发数	服务设备为技能队列的呼入呼叫平均并发数。
队列呼出最小并发数	服务设备为技能队列的呼出呼叫最小并发数。
队列呼出最大并发数	服务设备为技能队列的呼出呼叫最大并发数。
队列呼出平均并发数	服务设备为技能队列的呼出呼叫平均并发数。
队列呼叫最小并发数	服务设备为技能队列的呼叫最小并发数。
队列呼叫最大并发数	服务设备为技能队列的呼叫最大并发数。
队列呼叫平均并发数	服务设备为技能队列的呼叫平均并发数

### 说明

指标中所有最小并发数仅在当日数据均为0的情况下才为0，否则为剔除当天为0的数据后的最小值。

2. 选择需要展示的指标，单击“确认”保存报表指标内容。

### 步骤3 报表图表切换。

- 单击“切换图表”，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。  
图表界面需要根据查询条件，单击“查询”，筛选具体数据内容。
- 单击“切换表格”，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。

### 步骤4 报表数据导出。

1. 单击“新增导出任务”，进入导出任务页面。
2. 配置导出任务。
  - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
  - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含|;&\$- <> \ ! # ( ) { } 空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。

### 说明

此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。

- 单击“确认”，新建导出任务。
3. 单击“导出任务查看”，展示最近7天的导出任务。

4. 根据“导出开始时间”和“导出任务状态”选择新建的导出任务，单击“下载”，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。

----结束