

弹性负载均衡

产品介绍

文档版本

9

发布日期

2023-08-21



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录


1 什么是弹性负载均衡.....	1
2 产品优势.....	4
3 弹性负载均衡是如何工作的.....	6
4 应用场景.....	11
5 弹性负载均衡产品对比.....	14
5.1 弹性负载均衡产品类型简介.....	14
5.2 弹性负载均衡功能特性对比.....	17
6 公网和私网负载均衡器.....	23
7 ELB 网络流量路径说明.....	26
8 独享型负载均衡实例规格.....	29
9 约束与限制.....	34
10 计费说明（共享型）.....	38
11 计费说明（独享型）.....	40
12 安全.....	46
12.1 责任共担.....	46
12.2 身份认证与访问控制.....	47
12.3 数据保护技术.....	47
12.4 审计与日志.....	47
12.5 服务韧性.....	48
12.6 监控安全风险.....	48
13 权限管理.....	49
14 基本概念.....	52
14.1 产品基本概念.....	52
14.2 区域和可用区.....	53
15 与其他服务的关系.....	55
16 修订记录.....	56

1 什么是弹性负载均衡

弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。

如下图所示，弹性负载均衡将访问流量分发到后端三台应用服务器，每个应用服务器只需分担三分之一的访问请求。同时，结合健康检查功能，流量只分发到后端正正常工作的服务器，从而提升了应用系统的可用性。

图 1-1 使用弹性负载均衡实例



弹性负载均衡的组件


弹性负载均衡由以下3部分组成：

- **负载均衡器**：接受来自客户端的传入流量并将请求转发到一个或多个可用区中的后端服务器。
- **监听器**：您可以向您的弹性负载均衡器添加一个或多个监听器。监听器使用您配置的协议和端口检查来自客户端的连接请求，并根据您定义的分配策略和转发策略将请求转发到一个后端服务器组里的后端服务器。
- **后端服务器**：每个监听器会绑定一个后端服务器组，后端服务器组中可以添加一个或多个后端服务器。后端服务器组使用您指定的协议和端口号将请求转发到一个或多个后端服务器。

可以为后端服务器配置流量转发权重，不能为后端服务器组配置权重。

您可以开启健康检查功能，对每个后端服务器组配置运行状况检查。当后端某台服务器健康检查出现异常时，弹性负载均衡会自动将新的请求分发到其它健康检查正常的后端服务器上；而当该后端服务器恢复正常运行时，弹性负载均衡会将其自动恢复到弹性负载均衡服务中。


图 1-2 弹性负载均衡组件图



弹性负载均衡的类型

弹性负载均衡支持独享型负载均衡、共享型负载均衡。

图 1-3 弹性负载均衡类型



- 独享型负载均衡：独享型负载均衡实例资源独享，实例的性能不受其它实例的影响，您可根据业务需要选择不同规格的实例。

📖 说明

当前非洲-约翰内斯堡和拉美-墨西哥城一尚未支持独享型负载均衡。

- **共享型负载均衡：**属于集群部署，实例资源共享，实例的性能会受其它实例的影响，不支持选择实例规格。

独享型负载均衡和共享型负载均衡的详细区别请参见[弹性负载均衡产品类型简介](#)。

如何访问弹性负载均衡

可以使用以下方式访问和管理弹性负载均衡：

- **管理控制台**
请使用管理控制台方式访问弹性负载均衡。可直接登录管理控制台，从主页选择“弹性负载均衡”。
- **查询API**
通过调用API的方式访问弹性负载均衡，具体操作请参见[《弹性负载均衡API参考》](#)。

2 产品优势

独享型负载均衡的优势

- **超高性能**

可实现性能独享，资源隔离，单实例单AZ最高支持2千万并发连接，满足用户的海量业务访问需求。

选择多个可用区之后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）会加倍。例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。

□ 说明

- 对于公网访问，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上，多个AZ的ELB性能加倍。

- 对于内网访问：

- 当从创建ELB的AZ发起访问时，流量将被分配到本AZ中的ELB上，当本AZ的ELB不可用时，容灾到创建的其他AZ的ELB上。

如果本AZ的ELB正常，但是本AZ的流量超过规格，业务也会受影响，内网场景要考虑客户端访问的均衡性。内网流量使用率建议通过AZ粒度监控观察是否超限。

- 当从未创建ELB的AZ访问时，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上。

- 对于云专线访问，流量优先分配到专线对接的AZ下部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。

- 对于客户端跨VPC访问，流量优先分配至源VPC子网所在AZ部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。

- **高可用**

支持多可用区的同城多活容灾，无缝实时切换。完善的健康检查机制，保障业务实时在线。

- **超安全**

支持TLS 1.3，提供全链路HTTPS数据传输，支持多种安全策略并支持创建自定义安全策略，根据业务不同安全要求灵活选择安全策略。

- **多协议**

支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS/QUIC协议，满足不同协议接入需求。

- **更灵活**


支持请求方法、HEADER、URL、PATH、源IP等不同应用特征，并可对流量进行转发、重定向、固定返回码等操作。

- **无边界**
提供混合负载均衡能力（跨VPC后端），可以将云上的资源和云下、多云之间的资源进行统一负载。
- **简单易用**
快速部署ELB，实时生效，支持多种协议、多种调度算法可选，用户可以高效地管理和调整分发策略。

共享型负载均衡的优势

- **高性能**
共享型负载均衡支持性能保障模式后，提供并发连接数5万、每秒新建连接数5000、每秒查询速率5000 的保障能力。
- **高可用**
采用集群化部署，支持多可用区的同城双活容灾，无缝实时切换。完善的健康检查机制，保障业务实时在线。


图 2-1 高可用



- **多协议**
支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS，满足不同协议接入需求。
- **简单易用**
快速部署ELB，实时生效，支持多种协议、多种调度算法可选，用户可以高效地管理和调整分发策略。
- **可靠性**
支持跨可用区双活容灾，流量分发更均衡。

3 弹性负载均衡是如何工作的

图 3-1 ELB 工作原理图



弹性负载均衡的工作原理如下：

1. 客户端向您的应用程序发出请求。
2. 负载均衡器中的监听器接收与您配置的协议和端口匹配的请求。
3. 监听器再根据您的配置将请求转发至相应的后端服务器组。如果配置了转发策略，监听器会根据您配置的转发策略评估传入的请求，如果匹配，请求将被转发至相应的后端服务器组。
4. 后端服务器组中健康检查正常的后端服务器将根据分配策略和您在监听器中配置的转发策略的路由规则接收流量，处理流量并返回客户端。

请求的流量分发与负载均衡器所绑定的监听器配置的[转发策略](#)和后端服务器组配置的[分配策略](#)类型相关。


分配策略类型

独享型负载均衡支持加权轮询算法、加权最少连接、源IP算法、连接ID算法，共享型负载均衡支持加权轮询算法、加权最少连接、源IP算法。

- 加权轮询算法：根据后端服务器的权重，按顺序依次将请求分发给不同的服务器。它用相应的权重表示服务器的处理性能，按照权重的高低以及轮询方式将请求分配给各服务器，权重大的后端服务器被分配的概率高。相同权重的服务器处理相同数目的连接数。常用于短连接服务，例如HTTP等服务。

图3-2展示弹性负载均衡器使用加权轮询算法的流量分发流程。假设可用区内有2台权重相同的后端服务器，负载均衡器节点会将50%的客户端流量分发到其可用区中的每一台后端服务器。


图 3-2 加权轮询算法流量分发



- 加权最少连接：最少连接是通过当前活跃的连接数来估计服务器负载情况的一种动态调度算法。加权最少连接就是在最少连接数的基础上，根据服务器的不同处理能力，给每个服务器分配不同的权重，使其能够接受相应权值数的服务请求。常用于长连接服务，例如数据库连接等服务。

图3-3展示弹性负载均衡器使用加权最少连接算法的流量分发流程。假设可用区内有2台权重相同的后端服务器，ECS 01已有100个连接，ECS 02已有50个连接，则新的连接会优先分配到ECS 02上。


图 3-3 加权最少连接算法流量分发



- 源IP算法：将请求的源IP地址进行一致性Hash运算，得到一个具体的数值，同时对后端服务器进行编号，按照运算结果将请求分发到对应编号的服务器上。这可以使得对不同源IP的访问进行负载分发，同时使得同一个客户端IP的请求始终被派发至某特定的服务器。该方式适合负载均衡无cookie功能的TCP协议。

图3-4展示弹性负载均衡器使用源IP算法的流量分发流程。假设可用区内有2台权重相同的后端服务器，ECS 01已经处理了一个IP-A的请求，则IP-A新发起的请求会自动分配到ECS 01上。

图 3-4 源 IP 算法流量分发




- 连接ID算法：利用报文里的连接ID字段进行一致性hash算法，得到一个具体的数值，同时对后端服务器进行编号，按照运算结果将请求分发到对应编号的服务器上。这可以使得对不同连接ID的访问进行负载分发，同时使得同一个连接ID的请求始终被派发至某特定的服务器。该方式适合于负载均衡QUIC协议应用的报文流。

说明

当前仅独享型负载均衡支持连接ID算法。

图3-5展示弹性负载均衡器使用连接ID算法的流量分发流程。假设可用区内有2台权重相同的后端服务器，ECS 01已经处理了一个客户端A的请求，则客户端A的新发起的请求会自动分配到ECS 01上。

图 3-5 连接 ID 算法流量分发



影响负载均衡的因素

一般情况下，影响负载均衡分配的因素包括分配策略、会话保持、长连接、权重等。换言之，最终是否均匀分配不仅与分配策略相关，还与使用的长短连接、后端的性能负载等相关。

假设可用区内有2台权重相同且不为0的后端服务器，流量分配策略选择“加权最少连接”，未开启会话保持，ECS 01已有100个连接，ECS 02已有50个连接。

如果有客户端A使用长连接访问了ECS 01，长连接未断开期间，客户端A的业务流量将持续转发到ECS 01，其他客户端的业务流量则根据分配策略优先分配到ECS 02。

说明

后端服务器健康检查异常或权重设置为0时，ELB不会转发业务流量到该后端服务器。

配置流量分配策略请参考[流量分配策略](#)。

检查请求不均衡请参考[如何检查请求不均衡？](#)。


4 应用场景

使用 ELB 为高访问量业务进行流量分发

对于业务量访问量较大的业务，可以通过ELB设置相应的分配策略，将访问量均匀的分到多个后端服务器处理。例如大型门户网站，移动应用市场等。

同时您还可以开启会话保持功能，保证同一个客户请求转发到同一个后端服务器。从而提升访问效率，如图4-1所示。


图 4-1 会话保持流量分发



使用 ELB 和 AS 为潮汐业务弹性分发流量

对于存在潮汐效应的业务，结合弹性伸缩服务，随着业务量的增长和收缩，弹性伸缩服务自动增加或者减少的ECS实例，可以自动添加到ELB的后端服务器组或者从ELB的后端服务器组移除。负载均衡实例会根据流量分发、健康检查等策略灵活使用ECS实例资源，在资源弹性的基础上大大提高资源可用性，如图4-2所示。例如电商的“双11”、“双12”、“618”等大型促销活动，业务的访问量短时间迅速增长，且只持续短暂的几天甚至几小时。使用负载均衡及弹性伸缩能最大限度的节省IT成本。

图 4-2 灵活扩展




使用 ELB 消除单点故障

对可靠性有较高要求的业务，可以在负载均衡器上添加多个后端服务器。负载均衡器会通过健康检查及时发现并屏蔽有故障的服务器，并将流量转发到其他正常运行的后端服务器，确保业务不中断，如图4-3所示。

例如官网，计费业务，Web业务等。

图 4-3 消除单点故障




使用 ELB 跨可用区特性实现业务容灾部署

对可靠性和容灾有很高要求的业务，弹性负载均衡可将流量跨可用区进行分发，建立实时的业务容灾部署。即使出现某个可用区网络故障，负载均衡器仍可将流量转发到其他可用区的后端服务器进行处理，如图4-4所示。

例如银行业务，警务业务，大型应用系统等。

图 4-4 多可用区部署



5 弹性负载均衡产品对比

5.1 弹性负载均衡产品类型简介

产品简介

弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。

产品类型

弹性负载均衡服务提供独享型负载均衡和共享型负载均衡两种类型的实例供用户选择。

表 5-1 产品类型对比

产品类型	独享型负载均衡	共享型负载均衡
部署模式	负载均衡实例资源独享，性能不受其它实例的影响，您可根据业务需要选择不同规格的实例。	集群部署，实例资源共享，支持性能保障模式。
实例规格	<ul style="list-style-type: none">弹性规格：按弹性规格的实际使用量计费。固定规格：提供多种规格供选择，不同固定规格的实例提供差异化的性能指标。 <p>详情请参见独享型负载均衡实例规格。</p>	-

产品类型	独享型负载均衡	共享型负载均衡
性能上限	<p>单实例单可用区最高支持2千万并发连接，选择多个可用区后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）加倍。</p> <p>例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。</p>	<ul style="list-style-type: none">未开启性能保障模式的实例，不提供性能保障。开启性能保障模式后，提供并发连接数5万、每秒新建连接数5000、每秒查询速率5000 的保障能力，超出部分不提供性能保障。
可用区	<p>支持自定义可用区。</p> <ul style="list-style-type: none">对于公网访问，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上，多个AZ的ELB性能加倍。对于内网访问：<ul style="list-style-type: none">当从创建ELB的AZ发起访问时，流量将被分配到本AZ中的ELB上，当本AZ的ELB不可用时，容灾到创建的其他AZ的ELB上。如果本AZ的ELB正常，但是本AZ的流量超过规格，业务也会受影响，内网场景要考虑客户端访问的均衡性。内网流量使用率建议通过AZ粒度监控观察是否超限。当从未创建ELB的AZ访问时，会根据源IP的不同将流量分配到创建的多个AZ中的ELB上。对于云专线访问，流量优先分配到专线对接的AZ下部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。对于客户端跨VPC访问，流量优先分配至源VPC子网所在AZ部署的ELB，否则分配到其他AZ下的ELB。	-
计费项	<ul style="list-style-type: none">固定规格：实例规格费（按固定规格折算LCU数量收取）。弹性规格：实例费和实际使用的LCU费用。	性能保障模式下收取实例费用。

产品关键功能对比项

表 5-2 产品类型对比

对比项	独享型负载均衡	共享型负载均衡
产品定位	具备强大的四层和七层处理能力，支持多种应用协议和高级转发策略。	基础的四层与七层能力。
推荐应用场景	大流量高并发的业务场景，如大型网站、云原生应用、车联网、多可用区容灾应用。	流量负载较低的业务场景，如小型网站和普通高可用应用。
前端协议	TCP、UDP、HTTP、HTTPS。	TCP、UDP、HTTP、HTTPS。
后端协议	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC。	TCP、UDP、HTTP。
转发能力对比	具备强大的四层和七层处理能力，详情参见 高级转发策略 。 <ul style="list-style-type: none">支持基于域名、URL、HTTP 请求方法、HTTP请求头、查询字符串、网段的转发规则。支持转发至后端服务器组、重定向至监听器、重定向至 URL、重写、返回固定响应。	支持基础的四层与七层处理能力，详情参见 转发策略（共享型） 。 <ul style="list-style-type: none">仅支持基于域名或URL的转发规则。仅支持转发至后端服务器组、重定向至监听器。
后端服务器组 关键功能	<ul style="list-style-type: none">健康检查会话保持慢启动	<ul style="list-style-type: none">健康检查会话保持
后端服务器组 流量分配策略	<ul style="list-style-type: none">权轮询算法加权最少连接源IP算法连接ID算法	<ul style="list-style-type: none">权轮询算法、加权最少连接源IP算法
后端服务器组 转发模式	<ul style="list-style-type: none">负载均衡主备转发	负载均衡
后端服务器类 型对比	<ul style="list-style-type: none">弹性云服务器跨VPC后端辅助弹性网卡裸金属服务器CCE 集群	<ul style="list-style-type: none">弹性云服务器裸金属服务器CCE 集群

5.2 弹性负载均衡功能特性对比

协议对比

表 5-3 负载均衡器支持的协议对比

协议类型	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
四层 (TCP/UDP) 协议	网络型负载均衡支持TCP和UDP协议，监听器收到访问请求后，将请求直接转发给后端服务器。 转发效率高，数据传输快。	√	√
七层 (HTTP/HTTPS) 协议	应用型负载均衡支持HTTP和HTTPS协议，监听器收到访问请求后，需要识别并通过HTTP/HTTPS协议报文头中的相关字段，进行数据的转发。 支持加密传输、基于Cookie的会话保持等高级功能。	√	√
全链路HTTPS协议	监听器的前端协议选择“HTTPS”，后端服务器组的后端协议也支持选择“HTTPS”。	√	×
QUIC协议	前端协议为QUIC和UDP的监听器，支持QUIC (Quick UDP Internet Connection) 作为后端协议。配合连接ID算法，将同一个连接ID的请求转发到后端服务器。 使用QUIC协议的监听器具有低延迟、高可靠和无队头阻塞的优点，非常适合移动互联网应用、支持在WIFI和运营商网络中无缝切换，而不用重新建立连接。	√	×
HTTP/2协议	HTTP/2，即超文本传输协议HTTP2.0，向下兼容HTTP1.X协议版本，同时性能和安全性都得到了提升。 此功能目前仅支持协议类型为HTTPS的监听器。	√	√
WebSocket协议	WebSocket (WS) 是HTML5一种新的协议，实现了浏览器与服务器全双工通信，能更好地节省服务器资源和带宽并达到实时通讯。	√	√

网络设置对比

表 5-4 负载均衡器支持的网络设置对比

网络设置	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
IPv4公网	支持通过公网IPv4地址对外提供服务，将来自公网的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。	√	√
IPv4私网	支持通过私网IPv4地址对外提供服务，将来自同一个VPC的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。	√	√
IPv6公网私网	支持负载均衡转发来自IPv6客户端的请求。	√	✗
修改IPv4私有地址	可以将负载均衡当前使用IPv4私有IP修改为当前子网或者其它子网的目标IP地址。	√	✗
绑定/解绑EIP	根据业务需要为负载均衡实例绑定EIP地址，或者将负载均衡实例已经绑定的IP地址进行解绑。	√	√
修改公网带宽	当通过公网带宽提供负载均衡器和公网之间的访问流量时，可以按照实际需求更改ELB实例关联弹性EIP的公网带宽。	√	√

监听器的关键功能对比

表 5-5 监听器的关键功能对比

监听器功能	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
访问控制	通过添加白名单和黑名单的方式控制访问负载均衡监听器的IP。 <ul style="list-style-type: none">通过白名单能够设置允许特定IP访问，而其它IP不许访问。通过黑名单能够设置允许特定的IP不能访问，而其它IP允许访问。	√	√

监听器功能	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
HTTPS双向认证	负载均衡实例与访问用户互相提供身份认证，从而允许通过认证的客户访问负载均衡实例。 仅前端协议为HTTPS协议的监听器支持双向认证。	√	√
SNI多域名证书	SNI (Server Name Indication) 是为解决一个服务器使用多个域名和证书的TLS扩展。开启SNI之后，用户需要添加域名对应的证书。 仅前端协议为HTTPS协议的监听器支持开启SNI。	√	√
获取客户端IP	后端服务器可以获取客户端真实IP地址。 独享型负载均衡默认开启，不支持关闭。	√	√
HTTP/HTTPS监听器的高级配置			
默认安全策略	使用安全策略提高业务的安全性，安全策略包含TLS协议版本和配套的加密算法套件。 仅前端协议为HTTPS协议的监听器支持设置安全策略。	√	√
自定义安全策略	支持选择TLS协议版本和加密算法套件，创建用户自定义的安全策略。 仅前端协议为HTTPS协议的监听器支持设置安全策略。	√	×
获取弹性公网IP	通过X-Forwarded-ELB-IP头字段获取负载均衡实例的公网IP地址。	√	√

转发能力对比

HTTP和HTTPS监听器支持设置转发策略，共享型负载均衡支持基础的转发策略，独享型负载均衡支持开启[高级转发策略](#)。

转发策略支持分别设置转发规则和转发动作，详细对比见[表5-6](#)和[表5-7](#)。

表 5-6 支持的转发规则对比

转发规则	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
域名	触发转发的域名，仅支持精确域名。	√	√

转发规则	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
URL	触发转发的URL。 URL的匹配规则有：精确匹配、前缀匹配、正则匹配。	√	√
HTTP请求方法	触发转发的HTTP请求方法。 主要有：GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、HEAD、OPTIONS。	√	✗
HTTP请求头	触发转发的HTTP请求头。 请求头是键值对的形式，需要分别设置值。	√	✗
查询字符串	当请求中的字符串与设置好的转发策略中的字符串相匹配时，触发转发。	√	✗
网段	触发转发的请求网段。	√	✗

表 5-7 支持的转发动作对比

转发动作	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
转发至后端服务器组	如果满足转发规则，则将请求转发至配置好的后端服务器组。	√	√
重定向至监听器	如果满足转发规则，则将请求转发至配置好的HTTPS监听器上。	√	✗
添加重定向至 URL	如果满足转发规则，则将请求重定向至配置好的URL。 客户端访问ELB网址A后，ELB返回302或者其他3xx返回码和目的网址B，客户端自动跳转到网址B，网址B可自定义。	√	✗
返回固定响应	如果满足转发规则，则返回固定响应。 用户访问ELB实例后，ELB直接返回响应，不向后端服务器继续转发，返回响应的状态码和内容可以自定义。	√	✗

后端服务器组关键功能对比

表 5-8 后端服务器组的关键功能对比

后端服务器组功能	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
健康检查	负载均衡器会定期向后端服务器发送请求以测试其运行状态，这些测试称为健康检查。通过健康检查来判断后端服务器是否可用。	√	√
会话保持	会话保持功能可以识别客户与服务器之间交互过程的关联性，在作负载均衡的同时，还保证一系列相关联的访问请求会保持分配到同一台服务器上。	√	√
慢启动	负载均衡器在慢启动时间内向组内新增的后端服务器线性增加请求分配权重。 慢启动能够实现业务的平滑启动，避免业务抖动问题。	√	×
主备转发	当主机健康检查结果正常时，负载均衡将流量转发至主机；当主机健康检查结果异常时，流量将被切换至备机。 必须向后端服务器组中添加两个后端服务器，一个为主服务器，一个为备服务器。	√	×

后端服务器组的流量分配策略对比

表 5-9 后端服务器组的流量分配策略对比

分配策略类型	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
加权轮询算法	当后端服务器的权重相同情况下，将按照简单的轮询策略分发请求。	√	√
加权最少连接	将请求分发给（当前连接/权重）比值最小的后端服务器进行处理。	√	√
源IP算法	后端服务器的权重属性不再生效，在一段时间内，同一个客户端的IP地址的请求会被分发至同一个后端服务器上。	√	√

分配策略类型	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
连接ID算法	利用报文里的连接ID字段进行一致性hash算法，按照运算结果将请求分发到后端服务器上。	√	×

后端服务器类型对比

表 5-10 支持的后端服务器类型对比

后端类型	描述	独享型负载均衡	共享型负载均衡
跨VPC后端	后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他Region、云下数据中心的服务器的IP地址，帮助用户根据业务诉求灵活配置后端服务器。	√	×
辅助弹性网卡(SubENI)	后端服务器支持绑定辅助弹性网卡。	√	×
弹性云服务器(ECS)	后端服务器支持弹性云服务器云主机。	√	√
裸金属服务器(BMS)	后端服务器支持裸金属服务器物理机。	√	√
CCE 集群	支持通过弹性负载均衡访问CCE集群，详情请参见。	√	√


6 公网和私网负载均衡器

负载均衡按照支持的网络类型的不同分为公网负载均衡器和私网负载均衡器。

公网负载均衡器

通过给负载均衡器绑定弹性公网IP，使其支持转发公网流量请求，称为公网负载均衡器。通过公网IP对外提供服务，将来自公网的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。


图 6-1 公网负载均衡器



私网负载均衡器

通过给负载均衡器绑定弹性私网IP，使其支持转发私网流量请求，称为私网负载均衡器。通过私网IP对外提供服务，将来自同一个VPC的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。

图 6-2 私网负载均衡器



实例规格类型与公网/私网负载均衡器的对应关系

表 6-1 独享型负载均衡与公网/私网负载均衡器的对应关系

实例规格类型	网络类型	对应关系
独享型负载均衡	IPv4公网	ELB绑定弹性公网IP，支持IPv4公网流量请求，称为 公网负载均衡器 。
	IPv4私网	ELB绑定私网IP，支持IPv4私网流量请求，称为 私网负载均衡器 。
	IPv6公网私网	既支持 IPv6公网请求 又支持 IPv6私网请求 。 <ul style="list-style-type: none">• ELB绑定弹性公网IP，支持IPv6公网流量请求，称为公网负载均衡器。• ELB绑定私网IP，支持IPv6私网流量请求，称为私网负载均衡器。

表 6-2 共享型负载均衡与公网/私网负载均衡器的对应关系

实例规格类型	网络类型	对应关系
共享型负载均衡	IPv4公网	ELB绑定弹性公网IP，支持公网流量请求，称为 公网负载均衡器 。

实例规格类型	网络类型	对应关系
	IPv4私网	<p>ELB绑定私网IP，支持私网流量请求，称为私网负载均衡器。</p> <p>说明 共享型负载均衡默认支持IPv4私网，且不支持修改。</p>

7

ELB 网络流量路径说明


负载均衡将来自客户端的请求通过负载均衡器分发至后端服务器，后端服务器再将响应通过内网返回给负载均衡。负载均衡器和后端服务器之间是通过内网进行通信的。

- 如果负载均衡器后端服务器仅处理来自负载均衡的访问请求，服务器可以不购买EIP或者NAT网关等服务，仅有私网IP即可。
- 如果负载均衡器后端服务器还需要直接对公网提供服务，或者需要访问公网资源，则服务器需要购买EIP或者NAT网关等服务。

入网流量路径

对于入网流量，负载均衡会根据用户配置的流量分配策略，对来自公网或者私网的访问请求进行转发和处理。如图7-1所示。

图 7-1 入网流量路径



当负载均衡器使用四层协议TCP/UDP时：

- 四层协议TCP/UDP的流量只经过LVS集群进行转发。
- LVS集群的所有节点会根据负载均衡器的流量分配策略，将接收到的访问请求直接分发到后端服务器。


当负载均衡器使用七层协议HTTP/HTTPS时：

- 七层协议HTTP/HTTPS的流量，需要经过LVS集群先将访问请求平均分发到Nginx集群的所有节点，然后Nginx集群的节点再根据负载均衡器的转发策略，将接收到的请求最终分发到后端服务器。
- 七层协议HTTPS的流量，在最终分发到服务器前，还需要在Nginx集群内进行证书验证以及数据包的解密操作。然后通过HTTP协议将请求分发到后端服务器。

出网流量路径

出网流量遵循请求从哪进来，响应从哪出去的原则。如[出网流量路径](#)所示。

图 7-2 出网流量路径



- 通过负载均衡器进入的访问流量，对应的响应流量通过负载均衡器返回。
由于负载均衡器实际是通过绑定的EIP接收来自公网的流量和响应请求，所以负载均衡器的限制实际是在负载均衡器绑定的EIP上，并在EIP上进行计费。从负载均衡到后端云服务器之间通过VPC内网进行通信，不收取费用。
- 通过NAT网关进入的访问流量，对应的响应流量通过NAT网关返回。在NAT网关上限速和计费。
由于NAT网关实际是通过绑定的EIP接收来自公网的流量和访问公网，所以NAT网关上进行的是连接数的限制，带宽或者流量的限制是在NAT网关绑定的EIP上，并分别在NAT网关和弹性公网IP上进行计费。
- 通过EIP进入的访问流量，对应的响应流量通过EIP返回，在EIP上限速和计费。

8 独享型负载均衡实例规格

独享型负载均衡支持按弹性规格和固定规格两种规格进行购买，两种规格对比项如表8-1，请您根据自身业务规划选择实例规格。

表 8-1 独享型负载均衡规格对比

规格对比项	弹性规格	固定规格
适用场景	<ul style="list-style-type: none">业务用量波动较大的场景资源使用具有临时性和突发性	<ul style="list-style-type: none">业务用量较为稳定的场景资源长期稳定使用
网络型（TCP/UDP/TLS）性能上限	实例性能随可用区数量叠加，单可用区实例性能上限见表8-2。	实例性能随可用区数量叠加，单可用区实例有对应固定规格性能上限，详情见表8-4。
应用型（HTTP/HTTPS）性能上限	实例性能随可用区数量叠加，单可用区实例性能上限见表8-2。	实例性能随可用区数量叠加，单可用区实例有对应固定规格性能上限，详情见表8-5。
支持计费模式	按需计费	<ul style="list-style-type: none">按需计费包年/包月
计费项	<ul style="list-style-type: none">LCU费用实例费用	LCU费用
产品能力	无差异	

弹性规格

弹性规格适用于具有周期性或波动较大的业务，例如游戏、视频等行业。弹性规格提供了网络型（TCP/UDP）和应用型（HTTP/HTTPS）两种规格类型，请根据自身业务规划选择实例。

说明

选定对应的规格类型的负载均衡实例才可以创建该规格类型的监听器。

弹性规格支持的性能指标如下，实际业务超过弹性规格性能上限时，会导致新建连接请求受限以及丢包问题。

- 最大并发连接数-Max Connection

最大并发连接数是指一个负载均衡实例每分钟平均能够承载的最大连接数量。当实例上的连接数超过弹性规格上限的最大连接数时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

- 每秒新建连接数-Connection Per Second (CPS)

每秒新建连接数是指新建连接的速率。当新建连接的速率超过弹性规格上限的每秒新建连接数时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

- 每秒查询速率-Query Per Second (QPS)

每秒查询速率是指仅在七层监听时，每秒可以处理的HTTP/HTTPS的查询请求的数量。当请求速率超过弹性规格上限的每秒查询速率时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

- 带宽 (Mbit/S)

每秒带宽可以保障带宽的性能。

表 8-2 弹性规格性能指标上限

协议类型	最大并发连接数	新建连接数(CPS)	每秒查询速率(QPS)	带宽(Mbit/S)
网络型(TCP/UDP)	20,000,000	400,000	-	10,000
网络型(TLS)	20,000,000	400,000	-	10,000
应用型(HTTP)	8,000,000	80,000	160,000	10,000
应用型(HTTPS)	8,000,000	80,000	160,000	10,000

注意

弹性规格因各地域资源情况不同，开放的弹性规格上限可能略有差异，请以控制台创建页为准。

固定规格

固定规格实例的关键指标如下，请根据自身业务规划选择实例规格。实际业务超过固定规格限时，会导致新建连接请求受限以及丢包问题。

- 最大并发连接数-Max Connection

最大并发连接数是指一个负载均衡实例每分钟平均能够承载的最大连接数量。当实例上的连接数超过规格定义的最大并发连接数时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

- 每秒新建连接数-Connection Per Second (CPS)

每秒新建连接数是指新建连接的速率。当新建连接的速率超过规格定义的每秒新建连接数时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

对于七层监听器，HTTPS监听器在建立连接时，使用SSL握手会占用更多系统资源。如小型I-应用型（HTTP/HTTPS）的HTTP每秒新建连接数为2000，HTTPS每秒新建连接数为200。

以小型I-应用型（HTTP/HTTPS）规格为例进行说明。

- 假如该规格实例仅使用HTTP监听器业务，HTTP新建连接数的上限为2000。
- 假如该规格实例仅使用HTTPS监听器业务，HTTPS新建连接数的上限为200。
- 假如实例同时使用HTTP与HTTPS监听器业务，需按叠加公式计算得出新建连接数，其上限为规格定义的HTTP新建连接数。

叠加公式：新建连接数 = 实际HTTP新建连接数 + 实际HTTPS新建连接数 * 规格中HTTP与HTTPS的比值

小型I-应用型（HTTP/HTTPS）规格下，HTTP与HTTPS的比值为10，计算详情参见[表8-3](#)。

表 8-3 小型 I-应用型（HTTP/HTTPS）规格新建连接数计算示例

参数	场景一	场景二
实际HTTP新建连接数	1000	1000
实际HTTPS新建连接数	50	150
计算所得新建连接数	$1000+50*10=1500$	$1000+150*10=2500$
新建连接请求说明	<ul style="list-style-type: none">● 计算所得新建连接数不超过规格定义的HTTP新建连接数● 新建连接请求完整	<ul style="list-style-type: none">● 计算所得新建连接数超过规格定义的HTTP新建连接数● 产生新建连接请求丢弃

□ 说明

[表8-3](#)中的场景参数仅为示例参考。

- 每秒查询速率-Query Per Second (QPS)

每秒查询速率是指仅在七层监听时，每秒可以处理的HTTP/HTTPS的查询请求的数量。当请求速率超过规格所定义的每秒查询速率时，为了保障已有的连接业务性能，新建连接请求将被丢弃。

- 带宽（Mbit/S）

每秒带宽可以保障带宽的性能。

独享型负载均衡开放的实例规格，如[表8-4](#)和[表8-5](#)所示。

⚠ 注意

- 各地域因资源情况不同，开放的规格可能略有差异，请以控制台创建页为准。
- 选定对应的规格类型的负载均衡实例才可以创建该规格类型的监听器。

表 8-4 固定规格-网络型(TCP/UDP)

规格类型	最大并发连接数	新建连接数(CPS)	带宽(Mbit/S)	折算LCU数(个/AZ)
小型 I	500000	10000	50	10
小型 II	1000000	20000	100	20
中型 I	2000000	40000	200	40
中型 II	4000000	80000	400	80
大型 I	10000000	200000	1000	200
大型 II	20000000	400000	2000	400

表 8-5 固定规格-应用型(HTTP/HTTPS)

规格类型	最大并发连接数	新建连接数(CPS)(HTTP)	新建连接数(CPS)(HTTPS)	每秒查询速率(QPS)(HTTP)	每秒查询速率(QPS)(HTTPS)	带宽(Mbit/S)	折算LCU数(个/AZ)
小型 I	200000	2000	200	4000	2000	50	10
小型 II	400000	4000	400	8000	4000	100	20
中型 I	800000	8000	800	16000	8000	200	40
中型 II	2000000	20000	2000	40000	20000	400	100
大型 I	4000000	40000	4000	80000	40000	1000	200
大型 II	8000000	80000	8000	160000	80000	2000	400

说明书

- 如果一个负载均衡实例下创建了多个监听器，则上述表格中的每秒查询速率（QPS）是指该负载均衡实例下的所有监听器的QPS之和不超过规格所定义的QPS值。
- 带宽规格是指入流量或出流量不超过表中的数值。如：对于小型I规格，入流量 $\leq 50\text{Mbit/S}$ ，出流量 $\leq 50\text{Mbit/S}$ 。
- 带宽规格是负载均衡实例所能提供的带宽保障范围，保障范围内资源可用；超出保障范围的，无法保障带宽性能。

9 约束与限制

弹性负载均衡包含独享型负载均衡和共享型负载均衡，本文为您介绍弹性负载均衡资源的使用限制。

弹性负载均衡的服务配额

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

默认资源配置如[表9-1](#)，不同用户拥有的实际资源配置略有差异，请参考[怎样查看我的配额？](#)，登录控制台查询您的配额详情。

如果当前资源配置限制无法满足使用需要，您可以参考[如何申请扩大配额？](#)，提升资源配置。

表 9-1 弹性负载均衡的服务配额

资源名称	资源说明	默认配额
弹性负载均衡	一个用户创建弹性负载均衡的数量	50个
弹性负载均衡监听器	一个用户创建监听器的数量	100个
弹性负载均衡转发策略	一个用户创建转发策略的数量	500条
弹性负载均衡后端主机组	一个用户创建转发后端服务器组的数量	500个
弹性负载均衡证书	一个用户拥有弹性负载均衡证书的数量	120个
弹性负载均衡后端服务器	一个用户拥有后端服务器的数量	500个
单负载均衡器可添加监听器数量	一个负载均衡器支持添加监听器的数量	50个

说明

以上配额说明针对单租户情况。

弹性负载均衡的资源配置

除**弹性负载均衡的服务配额外**，弹性负载均衡的使用中还存在部分资源配置限制。

您可以参考[查询配额详情](#)，调用API接口查询负载均衡相关的各类资源配置，如表9-2。

表 9-2 弹性负载均衡的资源配置

资源名称	资源说明	默认配额
单转发策略可添加的转发条件数量	一条转发策略支持的转发条件数量	10个
单后端服务器组可添加的后端服务器数量	一个后端服务器组支持添加后端服务器的数量	500个
IP地址组		
弹性负载均衡IP地址组	一个用户创建IP地址组的数量	50个
单IP地址组可关联监听器	一个IP地址组可关联监听器的数量	50个
单IP地址组可添加IP地址数量	一个IP地址组支持添加IP地址的数量	300个

负载均衡器

- 创建资源前请参考[规划和准备](#)，根据业务需求对负载均衡器的区域、类型、协议以及后端服务器等进行合理规划。
- 负载均衡器对转发数据的限制：
 - 四层监听器：无限制。
 - 七层监听器：
 - 上传文件大小限制为10GB。
 - HTTP请求行加HTTP请求头之和限制为32KB。

监听器

- 独享型负载均衡的监听器最多与50个后端服务器组关联使用。
- 一个HTTPS监听器默认支持配置30个SNI证书，监听器关联的所有SNI证书默认支持的域名总数为30个。

□ 说明

- 独享型负载均衡的监听器最多支持50个SNI证书，如您有需求，可提交[工单](#)进行处理。
- 监听器的前端协议和端口设置后不允许修改。

转发策略

- 仅HTTP和HTTPS协议的监听器支持配置转发策略。

- 不支持创建相同的转发策略。
- 单个监听器最多支持配置100条转发策略，超过配额的转发策略不生效。
- 转发条件数量：
 - 未开启高级转发策略：一种转发规则仅支持一个转发条件
 - 高级转发策略：一种转发规则支持多个转发条件，一条转发策略最多支持10个转发条件。

表 9-3 弹性负载均衡的转发策略限制

实例类型	高级转发策略	转发规则	转发动作	更多详情
共享型 负载均衡	不支持 高级转发策略	域名、URL	转发至后端服务器组、重定向至监听器	转发策略（共享型）
独享型 负载均衡	未开启 高级转发策略	域名、URL	转发至后端服务器组、重定向至监听器	转发策略（独享型）
	开启高 级转发 策略	域名、URL、HTTP 请求方法、HTTP请 求头、查询字符串、 网段	转发至后端服务器 组、重定向至监听 器、重定向至URL、 返回固定响应	高级转发策略 (独享型)

后端服务器组

仅前端协议与后端协议匹配的监听器和后端服务器组才可关联使用，协议匹配关系详见[表4 前端/后端协议匹配关系](#)。

表 9-4 前端/后端协议匹配关系

监听器的前端协议	后端服务器组的后端协议
TCP	TCP
UDP	<ul style="list-style-type: none">UDPQUIC
HTTP	HTTP
HTTPS	<ul style="list-style-type: none">HTTPHTTPS

后端服务器

开启[获取客户端IP](#)功能后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。

TLS 安全策略

一个用户可以创建50个自定义TLS安全策略。

10 计费说明（共享型）

计费项

- 2023年2月10号起，新创建的共享型实例默认开启性能保障模式。在2023年2月10号前创建的实例，如果您需要开启性能保障模式，请参考[共享型实例开启性能保障模式](#)。
- 共享型负载均衡器收取实例费用，提供两种计费模式，计费项如[表10-1](#)所示。

弹性负载均衡收取实例费的具体价格请参考[产品价格详情](#)。您可以通过提供的[价格计算器](#)，根据您具体的业务诉求，快速计算出购买ELB的参考价格。

表 10-1 共享型负载均衡的实例费用

负载均衡计费模式	计费项	计费说明
按需计费	实例费	按照您实际使用实例时长计费。

说明

- 共享型负载均衡支持的计费模式以控制台实际为准。
- 如果用户创建的负载均衡实例绑定了弹性公网IP，将会收取公网IP的费用以及公网IP所耗费的带宽费用。具体请参考[弹性公网IP产品价格详情](#)。

变更计费模式

如果需要长期使用负载均衡器，用户可以将按需计费的负载均衡实例转为包年/包月计费，详情见[表10-2](#)。

表 10-2 共享型负载均衡实例变更计费模式

计费模式	变更计费模式
按需计费	修改带宽计费方式 。

续费

如需续费，请在管理控制台[续费管理](#)页面进行续费操作。详细操作请参考[续费管理](#)。

到期与欠费

用户欠费后，账号将进入欠费状态，可以查看欠费详情。为防止相关资源被停止或者释放，需要客户及时进行充值，在约定时间内支付欠款，详细操作请参考[充值和还款](#)。

如果逾期未及时续费，资源进入保留期，用户账户将被冻结。资源冻结期间，负载均衡器将无法正常使用。详细请参考[负载均衡冻结后，哪些功能会受影响？](#)

保留期到期仍未续订或充值，存储在云服务中的数据将被删除、云服务资源将被释放。

11 计费说明（独享型）

本章节主要介绍独享型负载均衡实例的计费详情。

计费项

独享型负载均衡的费用由LCU费用和实例费用组成，计费项信息详细请参考[表11-1](#)。

计费项价格请参考[弹性负载均衡产品价格详情](#)，各地域资源情况不同，具体价格请以控制台创建页为准。

表 11-1 独享型负载均衡计费项说明

计费项	说明
LCU费用	根据独享型实例每小时使用的性能容量单位（Loadbalancer Capacity Unit，简称LCU）数计费。
实例费用	根据用户的独享型实例使用时长（不足1小时按实际使用时长计算）计费。

说明

- LCU是用来衡量独享型负载均衡处理流量能力的指标，LCU费用详情见[性能容量单位LCU费用](#)。
- 独享型负载均衡支持同时部署在多个可用区，负载均衡实例性能随可用区数量叠加，LCU数量 = 单AZ的LCU数 × AZ数。
- 关于AZ的说明详见[区域和可用区](#)。

计费模式

不同计费模式的独享型负载均衡实例的计费项组成不同，详情请参考[表11-2](#)。

表 11-2 独享型负载均衡的计费项

计费模式	计费模式说明	规格	LCU费用	实例费用
按需计费	按照您实际使用时长收取费用。	弹性规格	√	√
		固定规格	√	×

说明书

- “√”表示该行对应的计费模式包括该计费项；“×”表示该行对应的计费模式不包括该计费项。
- 如果用户创建的ELB实例绑定了弹性公网IP，将会收取公网IP的费用以及公网IP所耗费的带宽费用。
具体请参考[弹性公网IP产品价格详情](#)。

约束与限制

弹性规格已上线区域：西南-贵阳一，华东-上海一，中国-香港，亚太-新加坡，其余区域持续上线中。

性能容量单位 LCU 费用

LCU是用来衡量独享型负载均衡实例处理流量能力的指标，LCU计费详情见[表11-3](#)。

不同计费模式和规格下LCU的单价不同，LCU实际价格请以控制台购买页为准，**LCU费用（美元） = LCU单价 × LCU数量 × 使用时长**。

表 11-3 性能容量单位 LCU 费用

计费模式	规格	适用场景	LCU计费说明
按需计费	弹性规格	适用于业务用量波动较大的场景	按实际使用量收取LCU费用
	固定规格	适用于业务用量较为稳定的场景	按固定规格折算收取LCU费用

弹性规格的 LCU 计费规则

弹性规格下单个LCU的性能指标包括新建连接数、最大并发连接数、已处理流量、规则评估数。

在1小时内消耗的LCU数量根据这些指标进行换算，并按照这些指标中换算的最高LCU数来进行计费。

说明书

每小时换算的LCU数量按照向上取整原则计算，不足1LCU按照1LCU计费。

表 11-4 弹性规格的 LCU 衡量指标

指标名称	描述
新建连接数	每秒新建连接的数量。
最大并发连接数	负载均衡实例每分钟平均能够承载的最大并发连接数量。
已处理流量	负载均衡实例每小时处理的字节数，包含入方向和出方向的数据流量（以GB为单位）。
规则评估数 (仅应用型HTTP/ HTTPS规格适用)	指负载均衡实例处理的转发规则数量 × 每秒查询速率（QPS）。 前10个转发规则免费。 <ul style="list-style-type: none">• 当处理的转发规则数量 > 10时，规则评估数 = QPS × (处理的规则数量 - 10)。• 当处理的转发规则数量 ≤ 10时，规则评估数 = QPS。

在独享型负载均衡实例中，不同监听器协议类型所提供的单个LCU对应的性能如[表 11-5](#)。

表 11-5 弹性规格的单位 LCU 性能指标

协议类型	新建连接数 (个/秒)	最大并发连接数 (个/分钟)	已处理流量	规则评估数 (个/秒)
TCP协议	800	100000	1GB	-
UDP协议	400	50000	1GB	-
HTTP/HTTPS 协议	25	3000	1GB	1000

网络型 (TCP/UDP) 计费示例

假设您创建了一个网络型 (TCP/UDP) 的负载均衡实例，平均每秒有1000个TCP新建连接，每个连接持续3分钟，负载均衡实例处理请求和响应的总数据为每秒1000KB。

当前区域弹性规格下LCU的单价为0.00833美元/小时·个，您的负载均衡LCU 费用估算如下：

表 11-6 网络型 (TCP/UDP) LCU 计费示例

指标名称	计算示例	计算所得LCU	向上取整所得 LCU
新建连接数 (每秒)	1000个TCP新建连接	$1000 \div 800 = 1.25$	2

指标名称	计算示例	计算所得LCU	向上取整所得LCU
最大并发连接数（每分钟）	第3分钟的所有连接数为最大并发连接数 $1000\text{个}/\text{秒} \times 60\text{秒} \times 3\text{分钟} = 180000\text{个}$	$180000 \div 100000 = 1.8$	2
已处理流量（每小时）	$1000\text{KB}/\text{秒} \times 60\text{秒} \times 60\text{分钟} = 3.6\text{GB}$	$3.6 \div 1 = 3.6$	4

在以上示例中，LCU消耗最大的指标是流量（4个LCU），因此LCU费用按照流量换算的LCU数量计算。

您在使用该独享型负载均衡实例2小时的实际LCU费用为：

实际LCU费用 = LCU单价 × LCU数量 × 使用时长 = $0.00833\text{美元}/(\text{小时}\cdot\text{个}) \times 4\text{个} \times 2\text{小时} = 0.06664\text{美元}$

应用型（HTTP/HTTPS）计费示例

假设您创建了一个应用型（HTTP/HTTPS）的负载均衡实例，平均每秒有1000个HTTP/HTTPS新建连接，每个连接持续3分钟，客户端平均每秒发送400个请求，负载均衡实例处理请求和响应的总数据为每秒1000KB，您为负载均衡实例上的HTTP/HTTPS监听器配置了转发策略，转发策略上总共有20个转发规则处理来自客户端的请求。

当前区域弹性规格下LCU的单价为0.00833美元/小时·个，您的负载均衡LCU费用估算如下：

表 11-7 应用型（HTTP/HTTPS）LCU 计费示例

指标名称	计算示例	计算所得LCU	向上取整所得LCU
新建连接数（每秒）	1000个新建连接	$1000 \div 25 = 40$	40
最大并发连接数（每分钟）	第3分钟的所有连接数为最大并发连接数 $1000\text{个}/\text{秒} \times 60\text{秒} \times 3\text{分钟} = 180000\text{个}$	$180000 \div 3000 = 60$	60
已处理流量（每小时）	$1000\text{KB}/\text{秒} \times 60\text{秒} \times 60\text{分钟} = 3.6\text{GB}$	$3.6 \div 1 = 3.6$	4
规则评估数（每秒）	转发规则20 > 10时： 规则评估数 = 每秒请求速率QPS × (处理的规则数量 - 10) $= 400\text{个} \times (20 - 10) = 4000\text{个}$	$4000 \div 1000 = 4$	4

在以上示例中，LCU消耗最大的指标是最大并发连接数（60个LCU），因此LCU费用按照最大并发连接数换算的LCU数量计算。

您在使用该独享型ELB实例2小时的实际LCU费用为：

实际LCU费用 = LCU单价 × LCU数量 × 使用时长 = 0.00833美元/（小时·个）× 60个 × 2小时 = 0.9996美元

固定规格的 LCU 计费规则

固定规格下根据固定规格大小折算收取LCU费用，当前独享型实例提供了网络型(TCP/UDP)和应用型(HTTP/HTTPS)两种固定规格类型，可以叠加使用。

不同固定规格对应不同的新建连接数、最大并发接数、每秒查询速率（当前支持应用型规格）、带宽，详情见[独享型负载均衡实例规格](#)。用户可以根据不同的业务场景，选择适合自己业务的规格类型。

按需计费模式

不同固定规格类型实例折算的LCU 个数如下：

表 11-8 按需计费-固定规格实例折算 LCU 数

规格类型	网络型 (TCP/UDP) 规格折算 LCU数 (个/AZ)	应用型 (HTTP/HTTPS) 规格折算 LCU数 (个/AZ)
小型 I	10	10
小型 II	20	20
中型 I	40	40
中型 II	80	100
大型 I	200	200
大型 II	400	400

说明

- 折算LCU数，指在单个AZ中，基于LCU的不同指标折算为不同数量的LCU。
- 如果选择多AZ时，LCU数量=折算LCU数 * AZ数。

实例费用

独享型负载均衡的实例费目前按小时收取，不足1小时按实际使用时长计算。独享型负载均衡实例费的计费周期为从创建到释放的时间段。

目前仅按需计费模式下的弹性规格实例收取实例费用。

变更配置

负载均衡实例支持变更规格和变更计费模式。

变更规格见[表11-9](#)，更多负载均衡实例变更规格详情见[变更实例规格](#)。

表 11-9 按需计费模式下变更规格说明

计费模式	规格弹性	转弹性规格	转固定规格	增加规格类型	移除规格类型	升级规格	降低规格
按需计费	弹性规格	-	√	√	√	-	-
	固定规格	√	-	√	√	√	√

变更计费模式见[表11-10](#)。

表 11-10 变更计费模式

计费模式	规格	变更计费模式
按需计费	弹性规格	不支持变更。
	固定规格	详情见 变更计费模式 。

续费

独享型负载均衡续费有以下两种方式：

- 在ELB服务管理控制台的弹性负载均衡服务列表页，选择ELB实例进行续费。
- 在费用中心的管理控制台的[续费管理](#)页面进行续费操作。详细操作请参考[续费管理](#)。

到期与欠费

用户欠费后，可以查看欠费详情。为防止相关资源被停止或者释放，需要客户及时进行充值，账号将进入欠费状态，需要在约定时间内支付欠款，详细操作请参考[充值和还款](#)。

如果逾期未及时续费，用户账户将被冻结，资源进入保留期。

资源冻结期间，负载均衡器将无法正常使用。详细请参考[负载均衡冻结后，哪些功能会受影响？](#)。

保留期到期仍未续订或充值，存储在云服务中的数据将被删除、云服务资源将被释放。

12 安全

12.1 责任共担


华为云秉承“将公司对网络和业务安全性保障的责任置于公司的商业利益之上”。针对层出不穷的云安全挑战和无孔不入的云安全威胁与攻击，华为云在遵从法律法规行业标准的基础上，以安全生态圈为护城河，依托华为独有的软硬件优势，构建面向不同区域和行业的完善云服务安全保障体系。

安全性是华为云与您的共同责任，如图12-1所示。

- **华为云**：负责云服务自身的安全，提供安全的云。华为云的安全责任在于保障其所提供的 IaaS、PaaS 和 SaaS 类云服务自身的安全，涵盖华为云数据中心的物理环境设施和运行其上的基础服务、平台服务、应用服务等。这不仅包括华为云基础设施和各项云服务技术的安全功能和性能本身，也包括运维运营安全，以及更广义的安全合规遵从。
- **租户**：负责云服务内部的安全，安全地使用云。华为云租户的安全责任在于对使用的 IaaS、PaaS 和 SaaS 类云服务内部的安全以及对租户定制配置进行安全有效的管理，包括但不限于虚拟网络、虚拟主机和访客虚拟机的操作系统，虚拟防火墙、API 网关和高级安全服务，各项云服务，租户数据，以及身份账号和密钥管理等方面的安全配置。

《华为云安全白皮书》详细介绍华为云安全性的构建思路与措施，包括云安全战略、责任共担模型、合规与隐私、安全组织与人员、基础设施安全、租户服务与租户安全、工程安全、运维运营安全、生态安全。

图 12-1 华为云安全责任共担模型



12.2 身份认证与访问控制

身份认证

弹性负载均衡支持通过IAM权限策略进行访问控制。IAM权限是作用于云资源的，IAM权限定义了允许和拒绝的访问操作，以此实现云资源权限访问控制。管理员创建IAM用户后，需要将用户加入到一个用户组中，IAM可以对这个组授予ELB所需的权限，组内用户自动继承用户组的所有权限。

详情请参见[权限管理](#)。

访问控制策略

访问控制策略：用户可以通过添加白名单和黑名单的方式控制访问负载均衡监听器的IP。通过白名单能够设置允许特定IP访问，而其它IP不许访问。通过黑名单能够设置允许特定的IP不能访问，而其它IP允许访问，详情参见[访问控制策略](#)。

12.3 数据保护技术

安全策略：创建和配置HTTPS监听器时，您可以选择使用安全策略，可以提高您的业务安全性。安全策略包含TLS协议版本和配套的加密算法套件。您可以选择默认安全策略，或创建自定义安全策略，详情参见[TLS安全策略](#)。

12.4 审计与日志

云审计服务（Cloud Trace Service，CTS），是华为云安全解决方案中专业的日志审计服务，提供对各种云资源操作记录的收集、存储和查询功能，可用于支撑安全分析、合规审计、资源跟踪和问题定位等常见应用场景。

用户开通云审计服务后，ELB可记录ELB的操作事件用于审计。

- CTS的详细介绍和开通配置方法，请参见[CTS快速入门](#)。
- ELB支持审计的操作事件请参见[支持审计的关键操作](#)。
- 查看审计日志请参见[查看审计日志](#)。

12.5 服务韧性

基于华为在全球ICT基础设施领域积累，华为云ELB服务累计在全球20+国家/地区部署上百个节点，实现每个Region多AZ多集群容灾，即使部分节点、集群、Region发生故障也不会导致服务中断，极大提高服务可靠性。

12.6 监控安全风险

通过云监控，可以按时间轴查看ELB的网络流量，错误日志相关情况，动态告警分析潜在风险。

通过云审计可以实时监控ELB资源更新日志，针对风险动作实时告警，动态监控云上资源安全。

13 权限管理

如果您需要对华为云上购买的弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制华为云上资源的访问。

通过IAM，您可以在华为云账号中给员工创建IAM用户，并使用策略来控制他们对华为云上资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，您希望他们拥有ELB的使用权限，但是不希望他们拥有删除负载均衡器等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能使用负载均衡器，但是不允许删除负载均衡器的权限策略，控制他们对ELB资源的使用范围。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用ELB服务的其它功能。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见《[IAM产品介绍](#)》。

ELB权限

默认情况下，账号管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

ELB部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域对应的项目中设置相关权限，并且该策略仅对此项目生效，如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问ELB时，需要先切换至授权区域。

根据授权精细程度分为角色和策略。

- 角色：IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于华为云上各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
- 策略：IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对ELB服务，账号管理员能够控制IAM用

户仅能对某一类云服务器资源进行指定的管理操作。多数细粒度策略以API接口为粒度进行权限拆分，ELB支持的API授权项请参见[策略及授权项说明](#)。

如[表13-1](#)所示，包括了ELB的所有系统权限。

表 13-1 ELB 系统权限

系统角色/ 策略名称	描述	类型
ELB FullAccess	操作权限：对弹性负载均衡服务的所有执行权限。 作用范围：项目级服务。	系统策略
ELB ReadOnly Access	操作权限：对弹性负载均衡服务的只读权限。 作用范围：项目级服务。	系统策略
ELB Administrator	操作权限：对弹性负载均衡服务的所有执行权限。 拥有该权限的用户必须同时拥有Tenant Administrator、VPC Administrator、CES Administrator、Server Administrator、Tenant Guest权限。 作用范围：项目级服务。 说明 如果账号已经申请开通细粒度权限，设置ELB系统权限时请配置细粒度策略，不要配置ELB Administrator策略。	系统角色

[表13-2](#)列出了ELB常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 13-2 常用操作与系统策略的关系

操作	ELB FullAccess	ELB ReadOnlyAccess	ELB Administrator
创建负载均衡器	√	✗	√
查询负载均衡器	√	√	√
查询负载均衡器状态树	√	√	√
查询负载均衡器列表	√	√	√
更新负载均衡器	√	✗	√
删除负载均衡器	√	✗	√
创建监听器	√	✗	√
查询监听器	√	√	√
修改监听器	√	✗	√

操作	ELB FullAccess	ELB ReadOnlyAccess	ELB Administrator
删除监听器	√	✗	√
创建后端服务器组	√	✗	√
查询后端服务器组	√	√	√
修改后端服务器组	√	✗	√
删除后端服务器组	√	✗	√
创建后端服务器	√	✗	√
查询后端服务器	√	√	√
修改后端服务器	√	✗	√
删除后端服务器	√	✗	√
创建健康检查	√	✗	√
查询健康检查	√	√	√
修改健康检查	√	✗	√
关闭健康检查	√	✗	√
创建弹性公网IP	✗	✗	√
绑定弹性公网IP	✗	✗	√
查询弹性公网IP	√	√	√
解绑弹性公网IP	✗	✗	√
查看监控指标	✗	✗	√
查看访问日志	✗	✗	√

说明

- 解绑弹性公网IP，还需要配置VPC服务的vpc:bandwidths:update和vpc:publicips:update细粒度权限，具体详见《虚拟私有云API参考》。
- 查看监控指标，还需要配置CES服务的CES ReadOnlyAccess权限，具体详见《云监控服务API参考》。
- 查看访问日志，还需要配置LTS服务的LTS ReadOnlyAccess权限，具体详见《云日志服务API参考》。

14 基本概念

14.1 产品基本概念

表 14-1 弹性负载均衡基本概念

名词	说明
负载均衡器	负载均衡器是指您创建的承载业务的负载均衡服务实体。
监听器	监听器负责监听负载均衡器上的请求，根据配置的流量分配策略，分发流量到后端云服务器处理。
后端服务器	负载均衡器会将客户端的请求转发给后端服务器处理。例如，您可以添加ECS实例作为负载均衡器的后端服务器，监听器使用您配置的协议和端口检查来自客户端的连接请求，并根据您定义的分配策略将请求转发到后端服务器组里的后端服务器。
后端服务器组	把具有相同特性的后端服务器放在一个组，负载均衡实例进行流量分发时，流量分配策略以后端服务器组为单位生效。
健康检查	负载均衡器会定期向后端服务器发送请求以测试其运行状态，这些测试称为健康检查。通过健康检查来判断后端服务器是否可用。负载均衡器如果判断后端服务器健康检查异常，就不会将流量分发到异常后端服务器，而是分发到健康检查正常的后端服务器，从而提高了业务的可靠性。当异常的后端服务器恢复正常运行后，负载均衡器会将其自动恢复到负载均衡服务中，承载业务流量。
重定向	HTTPS是加密数据传输协议，安全性高，如果您需要保证业务建立安全连接，可以通过负载均衡的HTTP重定向功能，将HTTP访问重定向至HTTPS。
会话保持	会话保持，指负载均衡器可以识别客户与服务器之间交互过程的关联性，在实现负载均衡的同时，保持将其他相关联的访问请求分配到同一台后端服务器上。

名词	说明
WebSocket	WebSocket (WS)是HTML5一种新的协议。它实现了浏览器与服务器全双工通信，能更好地节省服务器资源和带宽并达到实时通讯。WebSocket建立在TCP之上，同HTTP一样通过TCP来传输数据，但是它和HTTP最大不同在于，WebSocket是一种双向通信协议，在建立连接后，WebSocket服务器和Browser/Client Agent都能主动的向对方发送或接收数据，就像Socket一样；WebSocket需要类似TCP的客户端和服务器端通过握手连接，连接成功后才能相互通信。
SNI	您需要在创建HTTPS监听器时开启SNI功能。SNI (Server Name Indication) 是为了解决一个服务器使用域名证书的TLS扩展，开启SNI之后，用户需要添加域名对应的证书。开启SNI后，允许客户端在发起SSL握手请求时就提交请求的域名信息，负载均衡收到SSL请求后，会根据域名去查找证书，如果找到域名对应的证书，则返回该证书；如果没有找到域名对应的证书，则返回缺省证书。
长连接	长连接是指在一个连接上可以连续发送多个数据包，在连接保持期间，如果没有数据包发送，需要双方发链路检测包。
短连接	短连接是指通讯双方有数据交互时，就建立一个连接，数据发送完成后，则断开此连接，即每次连接只完成一项业务的发送。
并发连接	并发连接指客户端向服务器发起请求并建立了TCP连接的总和，负载均衡的并发连接是指每秒钟所能接收并处理的TCP连接总和。


14.2 区域和可用区

什么是区域、可用区？

区域和可用区用来描述数据中心的位置，您可以在特定的区域、可用区创建资源。

- **区域 (Region)**：从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- **可用区 (AZ, Availability Zone)**：一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

图14-1阐明了区域和可用区之间的关系。

图 14-1 区域和可用区

目前，华为云已在全球多个地域开放云服务，您可以根据需求选择适合自己的区域和可用区。更多信息请参见[华为云全球站点](#)。

如何选择区域？

选择区域时，您需要考虑以下几个因素：

- 地理位置

一般情况下，建议就近选择靠近您或者您的目标用户的区域，这样可以减少网络时延，提高访问速度。

- 在除中国大陆以外的亚太地区有业务的用户，可以选择“中国-香港”、“亚太-曼谷”或“亚太-新加坡”区域。
- 在非洲地区有业务的用户，可以选择“非洲-约翰内斯堡”区域。
- 在拉丁美洲地区有业务的用户，可以选择“拉美-圣地亚哥”区域。

说明

“拉美-圣地亚哥”区域位于智利。

- 资源的价格

不同区域的资源价格可能有差异，请参见[华为云服务价格详情](#)。

如何选择可用区？

是否将资源放在同一可用区内，主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。

- 如果您的应用需要较高的容灾能力，建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
- 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低，则建议您将资源创建在同一可用区内。

区域和终端节点

当您通过API使用资源时，您必须指定其区域终端节点。有关华为云的区域和终端节点的更多信息，请参阅[地区和终端节点](#)。

15 与其他服务的关系

表 15-1 与其他服务的关系

服务名称	交互功能	相关内容
弹性云服务器 (Elastic Cloud Server, ECS)	通过相关服务部署用户业务，并接收ELB分发的访问流量。	购买弹性云服务器
裸金属服务器 (Bare Metal Server, BMS)		购买裸金属服务器
虚拟私有云 (Virtual Private Cloud, VPC)	创建ELB时需要使用虚拟私有云服务创建的弹性IP、带宽。	申请弹性公网IP
弹性伸缩 (Auto Scaling, AS)	当配置了负载均衡服务后，弹性伸缩在添加和移除云服务器时，自动在负载均衡服务中添加和移除云服务器。	创建弹性伸缩组
统一身份认证服务 (Identity and Access Management, IAM)	需要统一身份认证提供鉴权。	创建用户组并授权
云审计服务 (Cloud Trace Service, CTS)	使用云审计服务记录弹性负载均衡服务的资源操作。	查看审计日志
云监控服务 (Cloud Eye Service)	当用户开通了弹性负载均衡服务后，无需额外安装其他插件，即可在云监控查看对应服务的实例状态。	查看监控指标
Anti-DDoS流量清洗服务 (Anti-DDoS)	当用户购买了Anti-DDoS服务后，配置了负载均衡器的公网IP，确保了弹性负载均衡服务免受外部攻击，提高安全可靠性。	开启Anti-DDoS防护

16 修订记录

版本日期	变更说明
2023-08-21	第九次正式发布。 新增： 约束与限制 。
2022-02-15	第八次正式发布。 新增：图解弹性负载均衡章节。
2021-12-14	第七次正式发布。 新增： 计费说明（独享型）。
2021-12-09	第六次正式发布。 更新：独享型负载均衡实例规格章节， 应用型实例规格中新增HTTPS的每秒查询数。
2021-10-28	第五次正式发布。 新增： 权限管理 。
2021-06-18	第四次正式发布。 变更如下： 下线所有经典型负载均衡相关的资料。
2020-05-30	第三次正式发布。 变更如下： 增强型负载均衡更名为共享型负载均衡。
2018-12-30	第二次正式发布。 变更如下： 1，调整目录。 2，优化各个章节内容。

版本日期	变更说明
2018-11-21	第一次正式发布。