裸金属服务器

用户指南

文档版本24发布日期2022-08-31





版权所有 © 华为技术有限公司 2022。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

目录

1	裸金属服务器开机或者重启后,无法登录或 EVS 磁盘丢失,如何解决?	1
2	通过 PuTTYgen 工具创建的密钥对,导入管理控制台失败怎么办?	. 2
3	裸金属服务器异常重启后无法挂卷,如何处理?	. 5
4	Windows 裸金属服务器挂载云硬盘后提示脱机,如何解决?	.6

▲ 裸金属服务器开机或者重启后,无法登录或 EVS 磁盘丢失,如何解决?

问题描述

裸金属服务器开机或重启后,无法登录或EVS磁盘丢失。

可能原因

网络拥塞或者丢包导致裸金属服务器获取IP或者挂载数据卷(EVS磁盘)失败。

解决方案

重启裸金属服务器,如果多次重启无效,请联系运营管理员。

2 通过 PuTTYgen 工具创建的密钥对,导入管理控制台失败怎么办?

问题描述

通过PuTTYgen工具创建的密钥对,在导入管理控制台使用时,系统提示导入公钥文件 失败。

可能原因

公钥内容的格式不符合系统要求。

当用户使用PuTTYgen工具创建密钥对时,如果使用PuTTYgen工具的"Save public key"按钮保存公钥,公钥内容的格式会发生变化,不能直接导入管理控制台使用。

处理方法

使用本地保存的私钥文件,在"PuTTY Key Generator"中恢复内容格式正确的公钥文件,然后再将该公钥文件导入管理控制台。

1. 双击"puttygen.exe",打开"PuTTY Key Generator"。

😴 PuTTY Key Generator	
File Key Conversions Help	
Key No key.	
Actions	
Generate a public/private key pair	Generate
Load an existing private key file	Load
Save the generated key	Save public key Save private key
Parameters	
Type of key to generate:	ED25519
Number of bits in a generated key:	1024

图 2-1 PuTTY Key Generator

2. 单击"Load",并在本地选择该密钥对的私钥文件。

系统将自动加载该私钥文件,并在"PuTTY Key Generator"中恢复格式正确的公 钥文件内容,如<mark>图2-2</mark>所示,红框中的内容即为符合系统要求的公钥文件。

图 2-2 恢复公钥文件内容

😴 PuTTY Key Generat	or	×		
File Key Conversio	ons Help			
Key Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:				
ssh-rsa AAAAB3NzaC1 +/IPHgtUx6OHcxEBH IM85Uk0YHJBfodGcf5 9afDBaz/7FklznE8bdr	lyc2EAAAABJQAAAIEAmFs/rYCE9SB28BRw7WY toiYP67lnh0Q7XDeMQZmoECGR70LaN3BpHYe89NIRcV6aC0fi SUjRJoFJErBWaRA9946vKuGvCLz8uP6T3UglgzF66/PMpLycO 8= rsa-key-20190228	*		
Key fingerprint:	ssh-rsa 1024 be:40:bc:da:3b:32:ef:5f:2d:18:8f:b4:7d:cf:16:dc			
Key comment:	rsa-key-20190228			
Key passphrase:				
Confirm passphrase:				
Actions				
Generate a public/priva	te key pair Generate			
Load an existing private	key file Load			
Save the generated key	Save public key Save private ke	у		
Parameters				
Type of key to generate RSA O D	e: SA 💿 ECDSA 💿 ED25519 💿 SSH-1 (RS	SA)		
Number of bits in a gen	erated key: 1024			

- 3. 复制红框中的公钥内容,并将其粘贴在文本文档中,以.txt格式保存在本地,保存 公钥文件。
- 4. 将公钥文件导入管理控制台。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 选择"计算 > 裸金属服务器"。进入裸金属服务器页面。
 - c. 在左侧导航树中,选择"密钥对"。
 - d. 在"密钥对"页面,单击"导入密钥对"。
 - e. 将".txt"格式文本文档中的公钥内容粘贴至"公钥内容"的空白区域,并单击"确定",导入公钥文件。

3 裸金属服务器异常重启后无法挂卷,如何处理?

问题现象

携数据卷的本地盘发放裸金属服务器,异常重启后发现操作系统内没有卷信息,也无 法在管理控制台上挂卷。 这里的异常重启指的是除租户在控制台上操作之外的其他非正常上下电。

解决方案

在待处理的裸金属服务器所在行,单击"更多 > 重启",重启之后卷就会自动挂载。 如果重启后仍无法挂卷,请联系运营管理员。

4 Windows 裸金属服务器挂载云硬盘后提示 脱机,如何解决?

问题描述

Windows裸金属服务器挂载云硬盘后,打开"控制面板",选择其中的"系统和安全",选择"管理工具",双击"计算机管理"。在"计算机管理"页面选择"存储 > 磁盘管理",查看挂载的云硬盘显示脱机状态。

解决方案

- 1. 登录Windows裸金属服务器操作系统。
- 2. 单击"开始"菜单,在"搜索程序和文件"中输入**cmd**并按"Enter",打开命令 提示符窗口。
- 3. 输入命令**diskpart**。 C:\Users\Administrator>**diskpart**
- 4. 输入命令san。 DISKPART> san SAN 策略:全部联机
- 5. 输入命令**san policy=onlineall**。 DISKPART> **san policy=onlineall** DiskPart 已成功更改用于当前操作系统的SAN策略。
- 6. 输入命令list disk,将显示裸金属服务器所有磁盘信息。

DISKPART> **list disk** 磁盘 ### 状态 大小 可用 Dyn Gpt 磁盘 0 联机 838 GB 0B 磁盘 1 脱机 838 GB 838 GB 磁盘 2 脱机 838 GB 838 GB 磁盘 3 脱机 838 GB 838 GB

7. 输入命令**select disk** *num*。其中, num表示磁盘号,执行命令时要替换为具体的 磁盘号。

DISKPART> select disk 4

- 输入命令attributes disk clear readonly。
 DISKPART> attributes disk clear readonly
 已成功清除磁盘属性。
- 9. 输入命令**online disk**。 DISKPART> **online disk** DiskPart 成功使所选磁盘联机。

10. 修改完成后即可进行格式化云硬盘。