

数据治理中心

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-09-07



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考..... 3

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中CDM开放的API，管理和使用您的CDM资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[无配置方式使用概述](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。
3. 根据界面提示输入各参数值。

```
hcloud configure init
Access Key ID [required]: //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again): //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region: //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以CDM的**停止集群**API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

- a. 在**API Explorer**的CDM服务页面，选择要生成CLI命令的API。
- b. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
- c. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

停止集群API的CLI命令示例如下。

```
hcloud CDM StopCluster --cli-region="cn-north-7" --cluster_id="5d944ae5-c7ab-4dd1-8ac6-297c225bbabf" --stop.stopMode="IMMEDIATELY"
```

- d. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

停止集群API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "jobId": [
    "2c9081dda043a65001a04715cabf012b"
  ]
}
```

2 CLI 命令参考

集群管理

API名称	命令	描述	操作
查询集群详情	hcloud CDM ShowClusterDetail	查询集群详情接口。	去调试
删除集群	hcloud CDM DeleteCluster	删除集群接口。	去调试
查询所有可用区	hcloud CDM ShowAvailabilityZones	查询CDM集群的所有可用区。	去调试
查询支持的版本	hcloud CDM ShowDatastores	查询CDM集群支持的版本。	去调试
查询版本规格	hcloud CDM ShowFlavors	按版本ID查询所有兼容规格。	去调试
查询规格详情	hcloud CDM ShowFlavorDetail	查询指定规格ID的规格详情。	去调试
查询所有集群的企业项目ID	hcloud CDM ShowEnterpriseProjects	查询当前项目下的所有集群的企业项目ID。	去调试
查询集群的企业项目ID	hcloud CDM ShowClusterEnterpriseProjects	查询指定集群的企业项目ID。	去调试
查询集群实例信息	hcloud CDM ShowInstanceDetail	查询集群实例信息。	去调试
修改集群	hcloud CDM ModifyCluster	修改CDM集群配置。	去调试
重启集群	hcloud CDM RestartCluster	重启集群接口。	去调试

API名称	命令	描述	操作
启动集群	hcloud CDM StartCluster	启动集群接口。	去调试
创建集群	hcloud CDM CreateCluster	创建集群接口。	去调试
查询集群列表	hcloud CDM ListClusters	查询集群列表接口。	去调试

作业管理

API名称	命令	描述	操作
查询作业	hcloud CDM ShowJobs	查询作业接口。	去调试
删除作业	hcloud CDM DeleteJob	删除作业接口。	去调试
修改作业	hcloud CDM UpdateJob	修改作业接口。	去调试
随机集群创建作业并执行	hcloud CDM CreateAndStartRandomClusterJob	随机集群创建作业并执行接口。	去调试
停止作业	hcloud CDM StopJob	停止作业接口。	去调试
指定集群创建作业	hcloud CDM CreateJob	指定集群创建作业接口。	去调试
启动作业	hcloud CDM StartJob	启动作业接口。	去调试
查询作业状态	hcloud CDM ShowJobStatus	查询作业状态接口。	去调试
查询作业执行历史	hcloud CDM ShowSubmissions	查询作业执行历史接口。	去调试

连接管理

API名称	命令	描述	操作
创建连接	hcloud CDM CreateLink	创建连接接口。	去调试
查询连接	hcloud CDM ShowLink	查询连接接口。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除连接	hcloud CDM DeleteLink	删除连接接口。	去调试
修改连接	hcloud CDM UpdateLink	修改连接接口。	去调试