

IdentityCenter CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-09-29



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

- 1 如何使用 CLI..... 1
- 2 CLI 命令参考（ IAM 身份中心 ） 3
- 3 CLI 命令参考（ IAM 身份中心身份源 ） 15
- 4 CLI 命令参考（ IAM 身份中心 SCIM ） 23
- 5 CLI 命令参考（ IAM 身份中心 OIDC ） 25
- 6 CLI 命令参考（ IAM 身份中心 PortalAPI ） 26

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中IAM身份中心开放的API，管理和使用您的IAM身份中心资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以IAM身份中心的查询服务实例开通所在区域API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

1. 在[API Explorer](#)的IAM身份中心页面，选择要生成CLI命令的API。
2. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
3. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

查询服务实例开通所在区域API的CLI命令示例如下。

```
hcloud IdentityCenter DescribeRegisteredRegions --cli-region="cn-north-4"
```

4. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

查询服务实例开通所在区域API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "regions": [ {
    "region_id": "cn-north-4"
  } ]
}
```

2 CLI 命令参考（IAM 身份中心）

实例管理

API名称	命令	描述	操作
列出实例	hcloud IdentityCenter ListInstances	查询IAM身份中心的实例列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询服务实例开通所在区域	hcloud IdentityCenter DescribeRegisteredRegions	查询IAM身份中心服务实例开通后，具体开通所在区域。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
选择服务实例开通区域	hcloud IdentityCenter RegisterRegion	IAM身份中心服务实例开通前，需要选择服务实例具体开通在某一区域。此操作只能由组织的管理账号调用。	去调试
查询服务实例状态	hcloud IdentityCenter GetIdentityCenter ServiceStatus	查询IAM Identity Center服务实例状态信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
开通服务实例	hcloud IdentityCenter StartIdentityCenter	开通IAM Identity Center服务实例。此操作只能由组织的管理账号调用。	去调试
删除服务实例	hcloud IdentityCenter DeleteIdentityCenter	删除IAM Identity Center服务实例。此操作只能由组织的管理账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取身份源配置	hcloud IdentityCenter ListIdentityStoreA ssociation	获取IAM身份中心服务实例中的身份源配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
自定义访问门户URL	hcloud IdentityCenter CreateAlias	自定义访问门户URL，默认情况下，您可以使用遵循以下格式的 URL 访问门户： idcenter.huaweicloud.com/d-xxxxxxxxx/portal，您可以按如下方式更改为自定义URL： idcenter.huaweicloud.com/your_subdomain/portal。设置自定义访问门户URL是一次性操作，无法撤销。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新高可用功能配置	hcloud IdentityCenter UpdateHaConfigu ration	授权启用或者禁用高可用功能配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询高可用功能配置	hcloud IdentityCenter GetHaConfigurati on	查询高可用功能配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

实例访问控制属性配置管理

API名称	命令	描述	操作
启用指定实例的访问控制功能	hcloud IdentityCenter CreateInstanceAcc essControlAttribut eConfiguration	启用指定实例的访问控制功能。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取指定实例的访问控制属性配置	hcloud IdentityCenter DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration	返回已配置为与指定 IAM Identity Center 实例的基于属性的访问控制 (ABAC) 一起使用的 IAM Identity Center 身份存储属性列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新指定实例的访问控制属性配置	hcloud IdentityCenter UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration	更新可与 IAM Identity Center 实例一起使用的 IAM Identity Center 身份存储属性, 以进行基于属性的访问控制 (ABAC)。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
解除指定实例的访问控制属性配置	hcloud IdentityCenter DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration	禁用指定 IAM Identity Center 实例的基于属性的访问控制 (ABAC) 功能, 并删除已配置的所有属性映射。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

权限集管理

API名称	命令	描述	操作
添加系统身份策略	hcloud IdentityCenter AttachManagedPolicyToPermissionSet	在指定的权限集中添加系统身份策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询权限集预分配状态详情	hcloud IdentityCenter DescribePermissionSetProvisioningStatus	根据请求Id, 查询权限集预分配状态的详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除系统身份策略	hcloud IdentityCenter DetachManagedP olicyFromPermissi onSet	删除指定权限集中的系统身份策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出权限集关联的账号	hcloud IdentityCenter ListAccountsForPr ovisionedPermissi onSet	查询与指定权限集关联的账户列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出系统身份策略	hcloud IdentityCenter ListManagedPolic iesInPermissionSet	获取添加到指定权限集中的系统身份策略列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出权限集预分配状态	hcloud IdentityCenter ListPermissionSet ProvisioningStatus	查询指定实例中的权限集预分配状态列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出权限集	hcloud IdentityCenter ListPermissionSets	查询指定实例下的权限集列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建权限集	hcloud IdentityCenter CreatePermissionS et	在指定的IAM Identity Center实例中创建一个权限集。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出分配给账户的权限集	hcloud IdentityCenter ListPermissionSets ProvisionedToAcco unt	查询分配给指定账户的权限集列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
预分配权限集	hcloud IdentityCenter ProvisionPermissio nSet	将指定权限集预分配给指定账户。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除权限集	hcloud IdentityCenter DeletePermissionSet	根据权限集ID, 删除指定的权限集。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询权限集详情	hcloud IdentityCenter DescribePermissionSet	根据权限集ID, 查询指定权限集的详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新权限集	hcloud IdentityCenter UpdatePermissionSet	根据权限集ID, 更新指定权限集的属性。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询自定义策略详情	hcloud IdentityCenter GetCustomRoleForPermissionSet	查询指定权限集中的自定义策略详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
添加自定义策略	hcloud IdentityCenter PutCustomRoleToPermissionSet	在指定的权限集中添加自定义策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除自定义策略	hcloud IdentityCenter DeleteCustomRoleFromPermissionSet	删除指定权限集中的自定义策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询自定义身份策略详情	hcloud IdentityCenter GetCustomPolicyForPermissionSet	查询指定权限集中的自定义身份策略详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
将自定义身份策略附加到权限集	hcloud IdentityCenter PutCustomPolicyToPermissionSet	将自定义身份策略附加到权限集。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除自定义身份策略	hcloud IdentityCenter DeleteCustomPolicyFromPermissionSet	删除指定权限集中的自定义身份策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
添加系统策略	hcloud IdentityCenter AttachManagedRoleToPermissionSet	在指定的权限集中添加系统策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除系统策略	hcloud IdentityCenter DetachManagedRoleFromPermissionSet	删除指定权限集中的系统策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出系统策略	hcloud IdentityCenter ListManagedRolesInPermissionSet	获取添加到指定权限集中的系统策略列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询权限集配额信息	hcloud IdentityCenter GetPermissionSetSummary	查询权限集配额信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

账号分配管理

API名称	命令	描述	操作
删除账号分配	hcloud IdentityCenter DeleteAccountAssignment	使用指定的权限集从指定的账号删除主体的访问权限，主体可为IAM身份中心用户或用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询账户分配创建状态详情	hcloud IdentityCenter DescribeAccountAssignmentCreationStatus	根据请求ID，查询指定IAM Identity Center实例下的账户分配创建状态详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
列出账户分配创建状态	hcloud IdentityCenter ListAccountAssignmentCreationStatus	查询指定IAM Identity Center实例下的账户分配的创建状态列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出账户分配删除状态	hcloud IdentityCenter ListAccountAssignmentDeletionStatus	查询指定IAM Identity Center实例下的账户分配的删除状态列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出账户和权限集关联的用户或用户组	hcloud IdentityCenter ListAccountAssignments	列出与指定账户以及指定权限集关联的用户或用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建账户分配	hcloud IdentityCenter CreateAccountAssignment	使用指定的权限集为指定账户分配对应主体的访问权限，主体可为IdentityCenter用户或IdentityCenter用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询账户分配删除状态详情	hcloud IdentityCenter DescribeAccountAssignmentDeletionStatus	根据请求ID，查询指定IAM Identity Center实例下的账户分配删除状态详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
解除与用户或组绑定的所有账号授权关联	hcloud IdentityCenter DisassociateProfile	解除与用户或组绑定的所有账号授权关联。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
检索与用户或用户组关联的账号列表	hcloud IdentityCenter ListAccountAssignmentsForPrincipal	检索与用户或用户组关联的账号列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

标签管理

API名称	命令	描述	操作
列出绑定到指定资源的标签	hcloud IdentityCenter ListTagResources	列出绑定到指定资源的标签。您可以将标签附加到实例中的权限集。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
为指定资源添加标签	hcloud IdentityCenter CreateTagResource	向指定的资源添加一个或多个标签。目前, 您可以将标签附加到实例中的权限集。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
从指定资源中删除指定主键标签	hcloud IdentityCenter DeleteTagResource	从指定资源中删除具有指定主键的任何标签。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

应用程序管理

API名称	命令	描述	操作
创建应用程序实例	hcloud IdentityCenter CreateApplicationInstance	创建应用程序实例。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出应用程序实例	hcloud IdentityCenter ListApplicationInstances	列出应用程序实例。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出应用程序目录中的预置应用模板	hcloud IdentityCenter ListCatalogApplications	列出应用程序目录中的预置应用模板。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出应用程序提供者	hcloud IdentityCenter ListApplicationProviders	查询应用程序提供者列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
列出应用程序模板	hcloud IdentityCenter ListApplicationTemplates	查询应用程序模板列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询应用程序分配属性配置	hcloud IdentityCenter GetApplicationAssignmentConfiguration	查询应用程序分配属性配置，目的为用户或者用户组分配对应用程序的访问权限。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新应用程序实例显示信息	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceDisplayData	更新应用程序实例显示信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
上传应用程序实例元数据文件	hcloud IdentityCenter ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata	上传应用程序实例元数据文件。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新应用程序属性配置	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration	更新应用程序属性配置信息，更新应用程序中的属性映射、中继状态以及会话过期时间。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新应用程序Schema属性映射配置	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration	更新应用程序Schema属性映射配置，支持SAML断言中Subject属性映射以及SubjectNameID格式。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新应用程序实例服务提供商配置	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration	更新应用程序实例服务提供商配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新应用程序实例状态	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceStatus	更新应用程序实例状态。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新应用程序实例证书配置	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration	更新应用程序实例证书配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询应用程序详情	hcloud IdentityCenter DescribeApplication	查询应用程序详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出应用程序	hcloud IdentityCenter ListApplications	查询应用程序列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询应用程序实例详情	hcloud IdentityCenter GetApplicationInstance	查询应用程序实例详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除应用程序实例	hcloud IdentityCenter DeleteApplicationInstance	删除应用程序实例。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询应用程序提供者详情	hcloud IdentityCenter DescribeApplicationProvider	查询应用程序提供者详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出应用程序实例与用户或用户组存在的关联关系	hcloud IdentityCenter ListProfiles	列出应用程序实例与用户或用户组存在的关联关系。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除应用程序实例与用户或用户组关联关系	hcloud IdentityCenter DeleteProfile	删除应用程序实例与用户或用户组关联关系。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

应用程序分配管理

API名称	命令	描述	操作
查询应用程序已分配的用户或用户组列表	hcloud IdentityCenter ListApplicationAssignments	查询应用程序已分配的用户或用户组列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
应用程序分配用户或用户组	hcloud IdentityCenter CreateApplicationAssignment	应用程序分配用户或用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除应用程序已分配用户或用户组	hcloud IdentityCenter DeleteApplicationAssignment	删除应用程序已分配用户或用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
检索与用户或用户组关联的应用程序列表	hcloud IdentityCenter ListApplicationAssignmentsForPrincipal	检索与用户或用户组关联的应用程序列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

应用程序证书管理

API名称	命令	描述	操作
激活应用程序实例证书	hcloud IdentityCenter UpdateApplicationInstanceActiveCertificate	激活应用程序实例证书，实现证书轮转。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除应用程序实例证书	hcloud IdentityCenter DeleteApplicationInstanceCertificate	删除应用程序实例证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建应用程序实例证书	hcloud IdentityCenter CreateApplicationInstanceCertificate	创建应用程序实例证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
列出应用程序实例证书	hcloud IdentityCenter ListApplicationInst anceCertificates	查询应用程序实例证书列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

实例配置管理

API名称	命令	描述	操作
设置实例配置信息	hcloud IdentityCenter UpdateSsoConfigu ration	设置IAM身份中心服务实例配置信息，包括身份认证配置和会话管理配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询实例配置信息	hcloud IdentityCenter GetSsoConfigurati on	查询IAM身份中心实例配置信息，包括身份认证配置和会话管理配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

MFA 配置管理

API名称	命令	描述	操作
查询MFA管理配置信息	hcloud IdentityCenter GetMfaDeviceMa nagementForIdent ityStore	查询MFA管理配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
设置MFA管理设置信息	hcloud IdentityCenter PutMfaDeviceMan agementForIdenti tyStore	设置MFA管理设置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

3 CLI 命令参考（IAM 身份中心身份源）

用户管理

API名称	命令	描述	操作
列出用户	hcloud IdentityCenterStore ListUsers	查询指定身份源下的IAM身份中心用户列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建用户	hcloud IdentityCenterStore CreateUser	在指定的身份源中创建一个IAM身份中心用户。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除用户	hcloud IdentityCenterStore DeleteUser	根据用户ID，删除对应的IAM身份中心用户。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询用户详情	hcloud IdentityCenterStore DescribeUser	根据用户ID，查询对应IAM身份中心用户的详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新用户	hcloud IdentityCenterStore UpdateUser	根据用户ID，更新对应IAM身份中心用户的属性。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询用户ID	hcloud IdentityCenterStore GetUserId	根据用户名或外部身份源ID, 以精确匹配的方式查询用户ID。用户名和外部身份源ID两种查询方式二选一, 不支持同时传入。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
批量查询指定用户详情	hcloud IdentityCenterStore DescribeUsers	批量查询指定用户详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
通过电子邮件发送密码重置链接或生成用户的一次性密码	hcloud IdentityCenterStore ResetPwdMode	通过电子邮件发送密码重置链接或生成用户的一次性密码。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
启用用户	hcloud IdentityCenterStore EnableUser	启用IAM身份中心的用户	去调试
禁用用户	hcloud IdentityCenterStore DisableUser	禁用IAM身份中心的用户。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
验证用户邮箱	hcloud IdentityCenterStore VerifyEmail	验证用户邮箱。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
注册MFA设备	hcloud IdentityCenterStore RegisterMfaDeviceForUser	为用户发起注册MFA设备, 返回一个MFA注册地址。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出用户MFA设备	hcloud IdentityCenterStore BatchListMfaDevicesForUser	查询指定用户的MFA设备列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新MFA设备显示名称	hcloud IdentityCenterStore UpdateMfaDevice ForUser	更新MFA设备显示名称。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除用户MFA设备	hcloud IdentityCenterStore DeleteMfaDevice ForUser	删除用户绑定的MFA设备。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出用户登录会话	hcloud IdentityCenterStore ListSessions	查询指定用户的登录会话信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
批量删除用户登录会话	hcloud IdentityCenterStore BatchDeleteSessions	批量删除用户登录会话。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

用户组管理

API名称	命令	描述	操作
创建用户组	hcloud IdentityCenterStore CreateGroup	在指定的身份源中创建一个IAM身份中心用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出用户组	hcloud IdentityCenterStore ListGroups	查询指定身份源下的IAM身份中心用户组列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除用户组	hcloud IdentityCenterStore DeleteGroup	根据用户组ID，删除对应的IAM身份中心用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新用户组	hcloud IdentityCenterStore UpdateGroup	根据用户组ID, 更新对应IAM身份中心用户组的属性。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询用户组详情	hcloud IdentityCenterStore DescribeGroup	根据用户组ID, 查询IAM身份中心用户组的详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询用户组ID	hcloud IdentityCenterStore GetGroupId	根据显示名或外部身份源ID, 以精确匹配的方式查询用户组ID。显示名和外部身份源ID两种查询方式二选一, 不支持同时传入。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
批量查询指定用户组详情	hcloud IdentityCenterStore DescribeGroups	批量查询指定用户组详情。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

用户用户组绑定关系管理

API名称	命令	描述	操作
绑定用户和组	hcloud IdentityCenterStore CreateGroupMembership	将用户添加到用户组中, 用户和用户组必须在同一身份源下。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出组中的用户	hcloud IdentityCenterStore ListGroupMemberships	根据用户组ID, 列出用户组中的用户。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
列出用户加入的组	hcloud IdentityCenterStore ListGroupMembershipsForMember	根据用户ID, 列出用户加入的用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询绑定关系ID	hcloud IdentityCenterStore GetGroupMembershipId	根据用户ID和用户组ID, 查询对应的关联关系ID。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询用户是否是用户组成员	hcloud IdentityCenterStore IsMemberInGroups	根据用户ID和用户组ID列表, 查询用户是否为用户组的成员。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
解绑用户和组	hcloud IdentityCenterStore DeleteGroupMembership	根据关联关系ID解绑用户和用户组, 也就是将用户移出用户组。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询绑定关系详情	hcloud IdentityCenterStore DescribeGroupMembership	根据关联关系ID, 查询此关联关系的详情信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

身份提供商管理

API名称	命令	描述	操作
创建外部身份提供商配置	hcloud IdentityCenterStore CreateExternalIdPConfigurationForDirectory	创建外部身份提供商配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询外部身份提供商配置	hcloud IdentityCenterStore ListExternalIdPConfigurationsForDirectory	查询外部身份提供商配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
启用外部身份提供商	hcloud IdentityCenterStore EnableExternalIdPConfigurationForDirectory	启用外部身份提供商。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
停用外部身份提供商	hcloud IdentityCenterStore DisableExternalIdPConfigurationForDirectory	停用外部身份提供商。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除外部身份提供商配置	hcloud IdentityCenterStore DeleteExternalIdPConfigurationForDirectory	删除外部身份提供商配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新外部身份提供商配置	hcloud IdentityCenterStore UpdateExternalIdPConfigurationForDirectory	更新外部身份提供商配置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出外部身份提供商证书	hcloud IdentityCenterStore ListExternalIdPCertificates	查询外部身份提供商证书列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
导入外部身份提供商证书	hcloud IdentityCenterStore ImportExternalIdPCertificate	导入外部身份提供商证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除外部身份提供商证书	hcloud IdentityCenterStore DeleteExternalIdPCertificate	删除外部身份提供商证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

服务提供商管理

API名称	命令	描述	操作
查询服务提供商配置	hcloud IdentityCenterStore GetSpConfigurationForDirectory	查询服务提供商配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建服务提供商证书	hcloud IdentityCenterStore CreateSpCertificate	创建服务提供商SAML协议签名证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出服务提供商证书	hcloud IdentityCenterStore ListSpCertificates	查询服务提供商SAML协议签名证书	去调试
删除服务提供商证书	hcloud IdentityCenterStore DeleteSpCertificate	删除服务提供商SAML协议签名证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
激活服务提供商证书	hcloud IdentityCenterStore UpdateSpActiveCertificate	激活服务提供商SAML协议签名证书。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

自动预置管理

API名称	命令	描述	操作
启用自动预置	hcloud IdentityCenterStore CreateProvisioningTenant	启用自动预置，开启SCIM协议自动同步功能。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
查询自动预置信息	hcloud IdentityCenterStore ListProvisioningTenants	查询是否开启自动预置，返回具体SCIM自动预置配置信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除自动预置	hcloud IdentityCenterStore DeleteProvisioningTenant	删除自动预置。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
创建访问令牌	hcloud IdentityCenterStore CreateBearerToken	创建访问令牌。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
列出访问令牌	hcloud IdentityCenterStore ListBearerTokens	查询访问令牌列表。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
删除访问令牌	hcloud IdentityCenterStore DeleteBearerToken	删除访问令牌。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

身份源配额管理

API名称	命令	描述	操作
查询身份源配额信息	hcloud IdentityCenterStore GetIdentityStoreSummary	查询身份源配额信息。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

自定义密码策略管理

API名称	命令	描述	操作
查询自定义密码策略	hcloud IdentityCenterStore DescribePasswordPolicy	查询自定义密码策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试
更新自定义密码策略	hcloud IdentityCenterStore UpdatePasswordPolicy	更新自定义密码策略。此操作只能由组织的管理账号或作为服务委托管理员的成员账号调用。	去调试

4 CLI 命令参考 (IAM 身份中心 SCIM)

用户管理

API名称	命令	描述	操作
创建用户	hcloud IdentityCenterSCIM CreateUser	使用SCIM协议，同步用户到IAM身份中心。	去调试
列出用户	hcloud IdentityCenterSCIM ListUsers	对现有用户列表执行筛选查询，最多只能返回50个结果。	去调试
查询用户详情	hcloud IdentityCenterSCIM GetUser	查询现有用户的详情信息。	去调试
删除用户	hcloud IdentityCenterSCIM DeleteUser	删除现有用户。	去调试
更新用户	hcloud IdentityCenterSCIM PutUser	更新现有用户。	去调试
部分更新用户	hcloud IdentityCenterSCIM PatchUser	修改现有用户的部分属性。	去调试

用户组管理

API名称	命令	描述	操作
创建用户组	hcloud IdentityCenterSCIM CreateGroup	使用SCIM协议，同步用户组到IAM身份中心。	去调试

API名称	命令	描述	操作
列出用户组	hcloud IdentityCenterSCIM ListGroups	对现有用户组列表执行筛选查询，最多只能返回50个结果。	去调试
查询用户组详情	hcloud IdentityCenterSCIM GetGroup	查询现有用户组的详情信息。	去调试
删除用户组	hcloud IdentityCenterSCIM DeleteGroup	删除现有用户组。	去调试
部分更新用户组	hcloud IdentityCenterSCIM PatchGroup	修改现有用户组的部分属性，和管理用户组中的用户。	去调试

服务提供商管理

API名称	命令	描述	操作
查询服务提供商配置	hcloud IdentityCenterSCIM ServiceProviderConfig	查询IAM身份中心的SCIM相关配置信息。	去调试

5 CLI 命令参考 (IAM 身份中心 OIDC)

客户端管理

API名称	命令	描述	操作
注册客户端	hcloud IdentityCenterOIDC RegisterClient	向IAM身份中心注册客户端，这允许客户端启动设备授权，输出应该持久化以便于身份验证请求重用	去调试

令牌管理

API名称	命令	描述	操作
创建令牌	hcloud IdentityCenterOIDC CreateToken	获取访问令牌	去调试

设备授权管理

API名称	命令	描述	操作
请求设备授权	hcloud IdentityCenterOIDC StartDeviceAuthorization	发起设备授权请求	去调试

6 CLI 命令参考 (IAM 身份中心 PortalAPI)

账户管理

API名称	命令	描述	操作
列出账号	hcloud IdentityCenterPort alAPI ListAccounts	列出分配给用户的所有账号	去调试

委托管理

API名称	命令	描述	操作
列出账号委托	hcloud IdentityCenterPort alAPI ListAccountAgenci es	列出账号分配给用户的所有委托或信任委托	去调试

凭证管理

API名称	命令	描述	操作
获取委托凭证	hcloud IdentityCenterPort alAPI GetAgencyCreden tials	获取分配给用户的指定委托或信任委托的STS短期凭证	去调试

令牌管理

API名称	命令	描述	操作
登出用户	hcloud IdentityCenterPort alAPI Logout	向IAM身份中心服务发送API调用，使相应的服务端IAM身份中心登录会话失效。	去调试