

Huawei Cloud Flexus X Instance

Pasos iniciales

Edición 01
Fecha 2025-09-30



Copyright © Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. 2025. Todos los derechos reservados.

Quedan terminantemente prohibidas la reproducción y/o la divulgación totales y/o parciales del presente documento de cualquier forma y/o por cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas y permisos



El logotipo HUAWEI y otras marcas registradas de Huawei pertenecen a Huawei Technologies Co., Ltd. Todas las demás marcas registradas y los otros nombres comerciales mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Es posible que la totalidad o parte de los productos, las funcionalidades y/o los servicios que figuran en el presente documento no se encuentren dentro del alcance de un contrato vigente entre Huawei Cloud y el cliente. Las funcionalidades, los productos y los servicios adquiridos se limitan a los estipulados en el respectivo contrato. A menos que un contrato especifique lo contrario, ninguna de las afirmaciones, informaciones ni recomendaciones contenidas en el presente documento constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita.

Huawei está permanentemente preocupada por la calidad de los contenidos de este documento; sin embargo, ninguna declaración, información ni recomendación aquí contenida constituye garantía alguna, ni expresa ni implícita. La información contenida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Dirección: Huawei Cloud Data Center Jiaoxinggong Road
Avenida Qianzhong
Nuevo distrito de Gui'an
Gui Zhou, 550029
República Popular China

Sitio web: <https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/>

Índice

1 Antes de comenzar.....	1
2 Comprar e iniciar sesión en una instancia de FlexusX.....	4

1 Antes de comenzar

Flexus X Instance (FlexusX) es un producto de servidor en nube liviano diseñado para pequeñas y medianas empresas (SME) y desarrolladores. Es fácil de usar y adecuado para escenarios de carga ligera, como entornos de configuración, desarrollo y prueba de sitios web, aplicaciones empresariales, análisis de sitios web y servicios de audio y video.

Esta sección le ayuda a comprender y usar rápidamente las instancias de FlexusX.

Conceptos básicos del producto

- [¿Qué es FlexusX?](#)
- [Especificaciones de instancia de FlexusX](#)
- [Notas y restricciones sobre el uso de instancias de FlexusX](#)

Modos de facturación


Las instancias de FlexusX admiten los modos de facturación anual/mensual y de pago por uso para satisfacer sus requisitos en diferentes escenarios. Puede cambiar el modo de facturación de anual/mensual a pago por uso y viceversa. Para obtener más información, consulte [Facturación](#).

Proceso de uso


1. Comience los preparativos.
Antes de comprar una instancia de FlexusX, regístrese para obtener un ID de HUAWEI, habilite los servicios de Huawei Cloud y recargue su cuenta. Para más detalles, véase [Preparaciones](#).
2. Compre una instancia de FlexusX.
En la consola de FlexusX, establezca la región deseada, las especificaciones de instancia, la imagen, la duración requerida, la cantidad y otros parámetros necesarios para comprar una instancia de FlexusX. Para más detalles, véase [Paso 1: Comprar una instancia de FlexusX](#).
3. Inicie sesión en la instancia de FlexusX.
Inicie sesión en la instancia y configure aplicaciones como sitios web de comercio electrónico, aplicaciones web, plataformas de aprendizaje o entornos de desarrollo y prueba. Para más detalles, véase [Paso 2: Iniciar sesión en una instancia de FlexusX](#).

Introducción a la consola

En la consola de gestión de Huawei Cloud, seleccione **Compute > Huawei Cloud Flexus > Flexus X Instance** para acceder a la consola de FlexusX.



La consola de FlexusX muestra sus recursos en todas las regiones y detalles de recursos, incluidos nombres e ID de instancia, estados, imágenes, especificaciones, modos de facturación y direcciones IP. En la consola de FlexusX, puede comprar, renovar, cancelar la suscripción o eliminar recursos, iniciar sesión remotamente en servidores y restablecer contraseñas.



Preguntas frecuentes

- ¿Cuáles son las diferencias entre FlexusL, FlexusX y ECS?
- ¿Qué es la computación flexible proporcionada por FlexusX?
- ¿Qué procesador utiliza FlexusX y cuáles son las frecuencias base y turbo?
- ¿Qué regiones admite FlexusX?
- ¿Cuánto se puede mejorar el rendimiento si el modo de rendimiento está habilitado para una instancia de FlexusX?

Para obtener más información, consulte las [Preguntas frecuentes](#).

Comentarios y sugerencias

Si tiene alguna pregunta o sugerencia al comprar o usar instancias de FlexusX, envíe comentarios de alguna de las siguientes maneras. Proporcionaremos soporte técnico profesional y experiencia de productos de alta calidad.

- Ticket de servicio: El sistema de tickets de servicio proporciona servicios 24/7. Puede **enviar un ticket de servicio** para informar problemas técnicos o fallas y obtener ayuda técnica rápidamente.
- Línea de atención posventa: La línea de atención posventa proporciona soporte 24/7. Si tiene alguna pregunta sobre la cuenta, las finanzas y la facturación, marque 4000-955-988 o 4000-950-808 y luego marque 3.
- Comentarios sobre el documento: si encuentra algún problema con la documentación del producto, como enlaces o contenido incorrectos, puede enviar comentarios mediante cualquiera de las siguientes opciones:
 - Seleccione el contenido del documento y haga clic en **Feedback**.
 - Haga clic en **Provide feedback** en la parte inferior de la página.

2 Comprar e iniciar sesión en una instancia de FlexusX

Escenarios

Esta sección describe cómo comprar una instancia de FlexusX e iniciar sesión en la consola de gestión.

- Utilice ejemplos de configuración comunes para comprender y comprar una instancia de FlexusX. Para obtener más información, véase [Compra de una instancia de FlexusX](#).
- Utilice la Virtual Network Console (VNC) para ayudarle a iniciar sesión rápidamente en una instancia de FlexusX.

Preparaciones

1. Antes de comprar una instancia de FlexusX, regístrese para obtener un ID de HUAWEI y habilite los servicios de Huawei Cloud. Para obtener más información, véase [Creación de un ID de Huawei y habilitación de servicios de Huawei Cloud](#) y [Finalización de la autenticación con nombre real](#).

Si ha habilitado los servicios de Huawei Cloud y ha completado la autenticación de nombre real, omita este paso.

2. Asegúrese de que la cuenta tenga saldo suficiente. Si no es así, [recargue su cuenta](#).

Paso 1: Comprar una instancia de FlexusX

1. En la [consola de FlexusX](#), haga clic en **Buy FlexusX**.
2. Especifique los parámetros necesarios para comprar una instancia de FlexusX.

Parámetro	Ejemplo	Descripción
Billing Mode	Pago por uso	El pago por uso es un modo de facturación pospago. Pague en el momento y solo por lo que utiliza.
Region	CN-Hong Kong	Para obtener una baja latencia de red y un rápido acceso a los recursos, seleccione la región más cercana a sus cargas de trabajo. Después de crear una instancia de FlexusX, la región no se puede cambiar. Tenga cuidado al seleccionar una región.

Parámetro	Ejemplo	Descripción
Instance Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Activar Performance Mode. ● Seleccionar 2 vCPUs 2 GiB. 	<p>Puede seleccionar especificaciones de instancia de FlexusX predefinidas o personalizadas según sea necesario.</p> <p>FlexusX soporta el modo de rendimiento. El modo de rendimiento puede proporcionar una garantía de rendimiento estable y definitiva a un costo adicional. Para obtener detalles sobre las diferencias entre los modos de rendimiento y de no rendimiento, véase Especificaciones de instancia.</p>
Image	<p>Imagen pública</p> <p>Huawei Cloud EulerOS 2.0 Estándar de 64 bits</p>	<p>Una imagen pública es una imagen estándar ampliamente utilizada. Contiene un SO y las aplicaciones públicas preinstaladas. Puede configurar el entorno de tiempo de ejecución o el software en la imagen pública según sea necesario.</p>
Storage	<p>Tipo y tamaño del disco del sistema: SSD para uso general 40 GiB</p>	<p>Los discos de EVS proporcionan capacidades de almacenamiento para instancias de FlexusX, por lo que puede configurar discos de EVS para sus instancias según sea necesario.</p>
Network	<p>VPC: vpc-default</p> <p>Grupo de seguridad: predeterminado</p>	<p>Una VPC le permite crear redes privadas virtuales personalizadas en su AZ aislada lógicamente. Puede seleccionar una VPC y un grupo de seguridad con reglas de acceso configuradas para mejorar la seguridad de sus instancias de FlexusX.</p>
EIP	<p>Tipo de EIP: BGP dinámico</p> <p>Facturado por: Ancho de banda</p> <p>Tamaño del ancho de banda: 5 Mbit/s</p>	<p>Puede vincular una EIP a una instancia de FlexusX para permitir el acceso a la red pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● El BGP dinámico permite failovers automáticos y selecciona la ruta óptima si falla una conexión de red. ● Se le facturará en función de la cantidad de ancho de banda que establezca.

Parámetro	Ejemplo	Descripción
(Opcional) Associated Service	Cloud Eye y HSS	<ul style="list-style-type: none"> ● Si habilita Cloud Eye se instalará automáticamente un agente en la instancia de FlexusX para proporcionar un monitoreo detallado de 1 minuto de sus métricas, como vCPU, memoria, red, discos y procesos. ● Si habilita HSS, su instancia de FlexusX recibirá servicios de seguridad de host que buscan contraseñas débiles, vulnerabilidades del sistema, ataques de fuerza bruta e inicios de sesión no autorizados. HSS proporciona una edición de prueba de protección básica sin cargo. Se puede utilizar de forma gratuita durante un mes. Después de que expire, el servicio dejará de estar disponible.
Cloud Backup and Recovery	Conserve la configuración predeterminada.	Cloud Backup and Recovery (CBR) permite realizar copias de respaldo de discos e instancias de FlexusX y usarlas para restaurar datos.
FlexusX Instance Name and Login Mode	Nombre predeterminado	Puede personalizar el nombre de instancia de FlexusX. Si compra varias instancias de FlexusX a la vez, el sistema anexa automáticamente sufijos a estos nombres de instancia.
	Modo de inicio de sesión: Contraseña	<p>Contraseña: Se utiliza un nombre de usuario y su contraseña inicial para la autenticación de inicio de sesión de instancia de FlexusX.</p> <p>Huawei Cloud EulerOS 2.0 Estándar de 64 bits es una imagen pública de Linux. El nombre de usuario predeterminado de la imagen pública de Linux es root.</p>


- Haga clic en **Next: Confirm**.
Confirme los detalles de configuración y lea y acepte el acuerdo.
Pase el puntero del ratón sobre el precio para conocer los detalles del precio.
- Haga clic en **Submit** y complete el pago.

Paso 2: Iniciar sesión en una instancia de FlexusX

- Inicie sesión en **la consola** FlexusX, en la esquina superior izquierda, haga clic en  y seleccione una región y un proyecto.
- Busque la instancia de FlexusX en la que desea iniciar sesión y haga clic en **Remote Login** en la columna **Operation**.
- Escriba el nombre de usuario y la contraseña cuando se le indique iniciar sesión en la instancia.
 - **root** es el nombre de usuario predeterminado para iniciar sesión en una instancia creada a partir de una imagen pública de Linux.

- La contraseña es la que configuró al comprar la instancia de FlexusX. Si olvida la contraseña, puede [restablecerla](#) en la consola.

Figura 2-1 Ingreso del nombre de usuario y la contraseña



```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 on an x86_64

ecs-278c login: root
Password:

Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs-278c ~]# _
```