

Huawei Cloud FlexibleX

Primeiros passos

Edição 01
Data 2025-10-10



Copyright © Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. 2025. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Marcas registradas e permissões



HUAWEI e outras marcas registradas da Huawei são marcas registradas da Huawei Technologies Co., Ltd. Todas as outras marcas registradas e os nomes registrados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, os serviços e as funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato estabelecido entre a Huawei Cloud e o cliente. Os produtos, os serviços e as funcionalidades descritos neste documento, no todo ou em parte, podem não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÃO" sem garantias ou representações de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para assegurar a exatidão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd.

Endereço: Huawei Cloud Data Center, Rua Jiaoxinggong
Avenida Qianzhong
Novo Distrito de Gui'an
Guizhou 550029
República Popular da China

Site: <https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/>

Índice

1 Antes de começar..... 1

2 Compra e login em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX..... 3

1 Antes de começar

Instância do Huawei Cloud Flexible X (Huawei Cloud FlexibleX) é um produto leve de servidor em nuvem projetado para pequenas e médias empresas (PMEs) e desenvolvedores. Ela é fácil de usar e adequada para cenários de carga leve, como configuração de sites, ambientes de desenvolvimento e teste, aplicações empresariais, análise de sites e serviços de áudio e vídeo.

Esta seção ajuda você a entender e usar rapidamente as instâncias do Huawei Cloud FlexibleX.

Conceitos básicos do produto

- [O que é o Huawei Cloud FlexibleX?](#)
- [Especificações da instância do Huawei Cloud FlexibleX](#)
- [Observações e restrições sobre o uso de instâncias do Huawei Cloud FlexibleX](#)

Modos de cobrança

As instâncias do Huawei Cloud FlexibleX oferecem suporte aos modos de cobrança anual/mensal e de pagamento por uso para atender às suas necessidades em diferentes cenários. Você pode alterar o modo de cobrança de anual/mensal para pagamento por uso e vice-versa. Para obter mais informações, consulte [Cobrança](#).

Processo de uso

1. Faça preparações.
Antes de comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX, inscreva-se para uma HUAWEI ID, ative os serviços da Huawei Cloud e recarregue sua conta. Para mais detalhes, consulte [Preparativos](#).
2. Compre uma instância do Huawei Cloud FlexibleX.
No console do Huawei Cloud FlexibleX, defina a região desejada, as especificações da instância, a imagem, a duração necessária, a quantidade e outros parâmetros necessários para comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX. Para mais detalhes, consulte [Etapa 1: comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX](#).
3. Faça login na instância do Huawei Cloud FlexibleX.
Faça login na instância e configure aplicações, como sites de comércio eletrônico, aplicações da Web, plataformas de aprendizado ou ambientes de desenvolvimento e

teste. Para mais detalhes, consulte [Etapa 2: fazer login em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX](#).

Visão geral do console

No console de gerenciamento da Huawei Cloud, escolha **Compute > Huawei Cloud Flexible > Huawei Cloud Flexible X Instance** para acessar o console do Huawei Cloud FlexibleX.

O console do Huawei Cloud FlexibleX exibe seus recursos em todas as regiões e detalhes de recursos, incluindo nomes e IDs de instâncias, status, imagens, especificações, modos de cobrança e endereços IP. No console do Huawei Cloud FlexibleX, você pode comprar, renovar, cancelar a assinatura ou excluir recursos, fazer login remotamente em servidores e redefinir senhas.

Perguntas frequentes

- [Quais são as diferenças entre Huawei Cloud FlexibleL, Huawei Cloud FlexibleX e ECS?](#)
- [O que é a computação flexível fornecida pelo Huawei Cloud FlexibleX?](#)
- [Qual processador o Huawei Cloud FlexibleX usa e quais são as frequências básica e turbo?](#)
- [Para quais regiões o Huawei Cloud FlexibleX oferece suporte?](#)
- [Quanto o desempenho pode ser aprimorado se o modo de desempenho estiver ativado para uma instância do Huawei Cloud FlexibleX?](#)

Para obter mais informações, consulte as [Perguntas frequentes](#).

Feedback e sugestões

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão ao comprar, ou usar instâncias do Huawei Cloud FlexibleX, envie seu feedback de qualquer uma das seguintes maneiras. Forneceremos suporte técnico profissional e experiência de produto de alta qualidade.

- Tiquete de serviço: o sistema de tíquetes de serviço oferece serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode [enviar um tíquete de serviço](#) para relatar problemas técnicos ou falhas e obter ajuda técnica rapidamente.
- linha de atendimento pós-venda: a linha de atendimento pós-venda oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você tiver alguma dúvida sobre contas, finanças e cobrança, disque 4000-955-988 ou 4000-950-808 e, em seguida, disque 3.
- Feedback de documentação: se você encontrar algum problema com a documentação do produto, como links ou conteúdo incorretos, poderá fornecer feedback por meio de uma das seguintes opções:
 - Selecione o conteúdo de documentação e clique em **Feedback**.
 - Clique em **Provide feedback** na parte inferior da página.

2 Compra e login em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX

Cenários

Esta seção descreve como comprar e fazer login em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX no console de gerenciamento.

- Use exemplos comuns de configuração para ajudá-lo a entender e comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX. Para obter detalhes, consulte [Compra de uma instância do Huawei Cloud FlexibleX](#).
- Use o Virtual Network Console (VNC) para ajudá-lo a fazer login rapidamente em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX.

Preparativos

1. Antes de comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX, inscreva-se para uma HUAWEI ID e ative os serviços da Huawei Cloud. Para obter mais informações, consulte [Registro de uma HUAWEI ID e habilitação dos serviços da Huawei Cloud](#) e [Conclusão da autenticação de nome real](#).

Se você ativou os serviços da Huawei Cloud e concluiu a autenticação de nome real, pule esta etapa.

2. Certifique-se de que sua conta tenha saldo suficiente. Caso contrário, [recarregue sua conta](#).

Etapa 1: comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX

1. No [console do Huawei Cloud FlexibleX](#), clique em **Buy Huawei Cloud FlexibleX**.
2. Especifique os parâmetros necessários para comprar uma instância do Huawei Cloud FlexibleX.

Parâmetro	Exemplo	Descrição
Billing Mode	Pay-per-use	O pagamento por uso é um modo de cobrança pós-pago. Você paga conforme o uso e só paga pelo que usar.

Parâmetro	Exemplo	Descrição
Region	CN-Hong Kong	Para baixa latência de rede e acesso rápido a recursos, selecione a região mais próxima de suas cargas de trabalho. Depois que uma instância de Huawei Cloud FlexibleX é criada, a região não pode ser alterada. Tenha cuidado ao selecionar uma região.
Instance Specifications	● Ative Performance Mode. ● Selecione 2 vCPUs 2 GiB.	Você pode selecionar especificações de instância do Huawei Cloud FlexibleX predefinidas ou personalizadas, conforme necessário. Huawei Cloud FlexibleX suporta o modo de desempenho. O modo de desempenho pode oferecer a melhor garantia de desempenho estável a custos adicionais. Para obter detalhes sobre as diferenças entre os modos de desempenho e não desempenho, consulte Especificações de instância.
Image	Public image Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit	Uma imagem pública é uma imagem padrão e amplamente usada. Ela contém um sistema operacional e aplicações públicas pré-instaladas. Você pode configurar o ambiente de tempo de execução ou software na imagem pública, conforme necessário.
Storage	Tipo e tamanho do disco do sistema: SSD de uso geral 40 GiB	Os discos EVS fornecem recursos de armazenamento para instâncias do Huawei Cloud FlexibleX, para que você possa configurar discos EVS para suas instâncias conforme necessário.
Network	VPC: vpc-default Grupo de segurança: padrão	Uma VPC permite que você crie redes virtuais privadas personalizadas em sua AZ logicamente isolada. Você pode selecionar uma VPC e um grupo de segurança com regras de acesso configuradas para aumentar a segurança de suas instâncias do Huawei Cloud FlexibleX.
EIP	Tipo de EIP: BGP dinâmico Tipo de cobrança: largura de banda Tamanho da largura de banda: 5 Mbit/s	Você pode vincular um EIP a uma instância do Huawei Cloud FlexibleX para permitir o acesso à rede pública. ● O BGP dinâmico permite failovers automáticos e escolhe o caminho ideal quando uma conexão de rede falha. ● Você será cobrado com base no tamanho de largura de banda definido.

Parâmetro	Exemplo	Descrição
(Optional) Associated Service	Cloud Eye e HSS	● Se você ativar o Cloud Eye, um agente será instalado automaticamente na instância do Huawei Cloud FlexibleX para fornecer monitoramento detalhado de 1 minuto das métricas, como vCPUs, memória, rede, discos e processos. ● Se você ativar o HSS, sua instância do Huawei Cloud FlexibleX receberá serviços de segurança de host que verificam senhas fracas, vulnerabilidades do sistema, ataques de força bruta e logins não autorizados. O HSS oferece uma edição de teste de proteção básica gratuitamente. Ele pode ser usado gratuitamente por um mês. Depois de expirar, o serviço ficará indisponível.
Cloud Backup and Recovery	Mantenha a configuração padrão.	O Cloud Backup and Recovery (CBR) permite fazer backup de discos e instâncias do Huawei Cloud FlexibleX e usar os backups para restaurar dados.
Huawei Cloud FlexibleX Instance Name and Login Mode	Nome padrão	Você pode personalizar o nome da instância do Huawei Cloud FlexibleX. Se você comprar várias instâncias do Huawei Cloud FlexibleX por vez, o sistema anexará automaticamente sufixos a esses nomes de instância.
	Modo de login: Password	Password: um nome de usuário e sua senha inicial são usados para autenticação de login da instância do Huawei Cloud FlexibleX. O Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit é uma imagem pública do Linux. O nome de usuário padrão da imagem pública do Linux é root .

3. Clique em **Next: Confirm**.

Confirme os detalhes de configuração, leia e concorde com o contrato.

Passe o ponteiro do mouse sobre o preço para saber mais sobre os detalhes do preço.


4. Clique em **Submit** e conclua o pagamento.

Etapa 2: fazer login em uma instância do Huawei Cloud FlexibleX

1. Faça login no **console** do Huawei Cloud FlexibleX, no canto superior esquerdo, clique em  e selecione uma região e um projeto.
2. Localize a instância do Huawei Cloud FlexibleX na qual você deseja fazer login, clique em **Remote Login** na coluna **Operation**.
3. Digite o nome de usuário e a senha conforme solicitado para fazer login na instância.
 - O nome de usuário padrão para fazer login em uma instância criada a partir de uma imagem pública do Linux é **root**.

- A senha é aquela que você configurou quando comprou a instância do Huawei Cloud FlexibleX. Se você esquecer a senha, poderá [redefini-la](#) no console.

Figura 2-1 Inserção do nome de usuário e da senha

A terminal window with a black background and white text. The text shows the boot sequence of CentOS Linux 7 (Core) with kernel 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64. The login prompt 'ecs-278c login: root' and the password prompt 'Password:' are highlighted with a red rectangular box. Below this, the text 'Welcome to Huawei Cloud Service' is displayed. At the bottom, the shell prompt '[root@ecs-278c ~]# _' is visible.

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 on an x86_64

ecs-278c login: root
Password:

Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs-278c ~]# _
```