

媒体处理

# 快速入门

文档版本 01  
发布日期 2024-04-29



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

---

# 目录


---

1 快速创建转码任务..... 1

# 1 快速创建转码任务

开通媒体处理服务后，您可以将存储在OBS桶的音视频文件转换成另外一种或多种规格的音视频文件，并输出到OBS桶中。

## 操作流程



## 使用限制

- 支持转码的视频编码格式：H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4、MJPEG、VP6/7/8/9、WMV1/2/3、ProRes 422等。
- 支持转码的音频编码格式：AAC、AC3、EAC3、HE-AAC、MP2、MP3、PCM（s161e, s16be, s241e, s24be, dvd）、WMA等。

若源文件的编码格式不在如上列出的格式中，则会出现转码失败。

## 前提条件

- 已注册华为账号并开通华为云。

- 已完成[实名认证](#)。

#### 说明

**国际站用户**在以下情况下需要进行账号实名认证。

- 根据中国大陆相关法规要求，购买和使用中国大陆节点云产品服务的用户需要实名认证。
- 购买媒体处理服务时，如果您选择的区域包含中国大陆，则需要实名认证。

## 操作步骤

**步骤1** 若待转码的原始文件存储在本地，则需要开通OBS服务，并将原始文件上传到OBS桶中。

1. 登录对象存储服务控制台。
2. 单击右上角的“创建桶”，在桶参数页面配置相关参数，详细参数说明请参见[OBS创建桶](#)。

若需要将原始文件和转码文件存储在不同的桶中，请创建两个桶。

#### 说明

OBS桶区域选择需要与使用的媒体处理服务的区域一致，若使用“华北-北京四”的媒体处理服务，则需要创建“华北-北京四”的桶。

3. 在桶列表中单击创建的桶名称，进入桶管理页面。
4. 单击“新建文件夹”，创建原始文件存放的文件夹，示例：input。
5. 单击文件夹名称“input”，进入文件夹界面。单击“上传对象”，上传原始文件。

您也可以选择使用OBS Browser+客户端批量上传，具体操作请参见[OBS帮助中心](#)。


**步骤2** 登录媒体处理控制台。

**步骤3** 在左侧导航树中，选择“云资源授权”。

**步骤4** 选择“桶授权”页签，在对应桶所在行，单击“授权”。

若原始文件和转码文件存储在不同桶中，需要分别对两个桶进行授权。

图 1-1 桶授权




**步骤5** 在左侧导航树中，选择“媒体处理 > 转码”，进入“转码”页面。

**步骤6** 单击“创建任务”，在弹出的对话框中，配置转码参数。

**步骤7** 选择原始文件和转码输出文件存储的桶和路径。

图 1-2 创建转码任务




**步骤8** 选择转码模板。

媒体处理服务中预置了大量的一进一出和一进多出模板，由于系统模板预置了常见的清晰度、对应的码率、分辨率等参数，所以建议您优先使用系统模板。系统模板的相关参数可以在媒体处理控制台的“全局设置 > 预置模板”页面查看。

**步骤9** 配置完成，单击“确定”，转码任务开始执行。

**步骤10** 可在转码任务列表中查看转码任务执行情况。

图 1-3 转码任务



- 若转码成功，可在“转码输出”列单击“输出路径”，查看转码后的音视频文件，并可在OBS中下载或分享转码后的音视频文件。
- 若转码失败，可通过“转码输出”列可查看失败原因，进行定位。

----结束