

华为云会议

会议直播用户指南

文档版本 08
发布日期 2024-07-18



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 会议直播..... 1

1 会议直播

本文主要介绍企业开启会议直播的操作方法。

获取直播和推流地址

通过各直播平台（如视频号、抖音直播、小鹅通等）创建直播，获取推流地址和直播地址，此处以目睹直播为例。

1. 登录[目睹直播平台](#)，创建直播间，如下图所示。



2. 如下图所示，获取直播推流地址待用。
 - 单路推流




- 双路推流

直播间可开启双路推流功能，开启后每个直播间有两个推流地址，将对应的推流地址复制并在创建直播会议时填入视频会议相应的配置项。



3. 获取直播观看地址。



创建直播房间

使用企业管理员账号登录[华为云会议管理平台](#)，创建直播房间。




关键参数解释：

参数名称	参数解释
房间名称	自定义填写房间名称。
直播地址	填写4中获取的直播观看地址。
音视频推流地址	填写3中获取的主流地址。
辅流演示推流地址	填写3中获取的辅流地址。

创建直播会议

使用个人用户账号登录[华为云会议管理平台](#)，创建直播会议，在创建会议的“高级参数”中开启录制。




关键参数解释:

参数名称	参数解释
开启第三方直播	勾选“开启第三方直播”，并选择企业管理员创建的直播房间。
入会后自动开启录制和第三方直播	勾选“入会后自动开启录制和第三方直播”表示第一个与会者入会后系统自动开启直播；不勾选表示需手动在会控页面开启直播。


（可选）开启直播

如果在创建直播会议时未勾选“入会后自动开启第三方直播”，则需要会在会控界面开启直播。



观看直播会议

- 您可以使用您的用户账号和密码登录[华为云会议管理平台](#)，在“我的会议”中单击“观看直播”，跳转至直播平台观看直播。



- 如果该直播会议设置了邮箱/短信通知，可在会议通知中单击“直播地址”，跳转至直播平台观看直播。

📖 说明

分享直播地址，可以让更多人观看直播。