

云耀云服务器（旧版）

# 快速入门

文档版本 05  
发布日期 2023-07-25



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

---

## 目录

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1 购买指引.....                  | 1 |
| 2 步骤一：配置选型.....              | 2 |
| 3 步骤二：购买云耀云服务器.....          | 4 |
| 4 步骤三：重置密码并登录云耀云服务器.....     | 6 |
| 5 步骤四：（可选）购买并挂载数据盘.....      | 8 |
| 6 步骤五：（可选）搭建网站并完成网站域名配置..... | 9 |

# 1 购买指引

本节介绍如何在控制台购买云耀云服务器。云耀云服务器默认使用“包年/包月”的购买方式，云平台随机分配可用区、使用默认安全组、默认分配弹性公网IP。购买云耀云服务器为您提高了配置效率，可以在几分钟之内快速购买搭建了简单应用的云耀云服务器，更加方便快捷。

## 说明

如果开通了企业项目，云耀云服务器默认创建在default企业项目下。如果当前帐号没有default企业项目的权限，请申请权限后再购买云耀云服务器。

## 购买流程：

- [步骤一：配置选型。](#)
- [步骤二：购买云耀云服务器。](#)
- [步骤三：重置密码并登录云耀云服务器。](#)
- [步骤四：（可选）购买并挂载数据盘。](#)
- [步骤五：（可选）搭建网站并完成网站域名配置。](#)

# 2 步骤一：配置选型

云耀云服务器提供了[表2-1](#)所示的几种配置类型的云耀云服务器，您可以根据您的实际应用场景选择适合您的云服务器配置类型。

**表 2-1 云耀云服务器固定带宽套餐配置选型**

| 类型  | 实例规格   | 云硬盘      | 带宽      | 适用场景                                |
|-----|--|----------|---------|-------------------------------------|
| 入门型 | 1vCPUs   1G                                      | 40GB 高IO | 1Mbit/s | 面向轻型负载提供基础的计算能力，适用于入门级网站搭建应用。       |
| 基本型 | 1vCPUs   2G                                      | 40GB 高IO | 1Mbit/s | 面向小型负载提供适合的计算能力，适用于小型网站、软件及应用。      |
| 进阶型 | 2vCPUs   4G                                      | 40GB 高IO | 2Mbit/s | 面向中小型负载提供适合的计算能力，适用于中小型网站、软件、应用及系统。 |
| 随心购 | 您可以根据具体的业务场景自定义云服务器的规格，详见 <a href="#">表2-2</a> 。 |          |         |                                     |

表 2-2 支持自定义的云耀云服务器固定带宽套餐配置

| 实例规格   | 云硬盘  | 带宽  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 1vCPUs   1G</li><li>• 1vCPUs   2G</li><li>• 2vCPUs   4G</li><li>• 4vCPUs   8G</li><li>• 8vCPUs   16G</li><li>• 1vCPUs   4G</li><li>• 2vCPUs   8G</li><li>• 4vCPUs   16G</li><li>• 8vCPUs   32G</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 40GB 高IO</li><li>• 60GB 高IO</li><li>• 80GB 高IO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Mbit/s</li><li>• 2 Mbit/s</li><li>• 5 Mbit/s</li><li>• 10 Mbit/s</li><li>• 15 Mbit/s</li><li>• 支持暂不配置带宽</li></ul> |

网站搭建的操作指导请参考[华为云网站搭建指导](#)。

# 3 步骤二：购买云耀云服务器

## 操作场景


本节操作介绍购买云耀云服务器的操作步骤。

## 前提条件

购买云耀云服务器仅支持“包年/包月”的计费方式，请您在购买前确保已完成注册和充值。详细操作请参见[如何注册公有云管理控制台的用户？](#)

## 操作步骤

1. 进入[HECS购买页](#)。
2. 对云耀云服务器进行资源配置。



| 参数       | 实例                               | 说明   |
|----------|----------------------------------|--|
| 区域       | 华北-北京四                           | 请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。实例创建后无法更换区域，请谨慎选择。  |
| 场景镜像     | Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位 | 系统镜像是常见的标准操作系统镜像，包括操作系统以及预装的公共应用。请根据您的实际情况自助配置应用环境或相关软件。   |
| 配置       | 入门型                              | 入门型规格适用于入门级网站搭建应用。创建云耀云服务器后，默认分配一个固定的弹性公网IP。   |
| 设置密码     | 勾选此选项                            | 密码指使用设置初始密码方式作为云耀云服务器的鉴权方式，此时，您可以通过用户名密码方式登录云耀云服务器。<br>勾选此选项时，请在购买云耀云服务器后，先设置初始登录密码再登录服务器。默认勾选此选项。<br>Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位是Linux操作系统，Linux系统用户名默认为“root”。                |
| 增值服务（可选） | 全选                               | 云耀云服务器为您免费提供“性能助手免费诊断”、“主机安全（基础版）”、“云监控”增值服务。  |
| 购买时长     | 1个月                              | 单次购买最短为1个月，最长为5年。<br>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。</li> <li>按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。</li> </ul> |
| 购买数量     | 1台                               | 设置您购买的云耀云服务器数量。  |
| 协议       | 勾选                               | 请阅读并勾选协议。  |

- 单击“立即购买”，并根据界面提示完成支付。  
将鼠标悬浮于配置费用金额上，您可了解配置费用。
- 单击“返回HECS(云耀云服务器)控制台”可查看到您购买的云服务器。

# 4 步骤三：重置密码并登录云耀云服务器

## 操作场景

购买云耀云服务器时，如果您选择的是创建后重置密码，那么购买完成后，请在控制台通过“重置密码”功能设置登录密码。本文介绍在管理控制台重置云服务器密码、通过控制台远程登录。

了解更多云耀云服务器的登录方法请参考

- [Windows云服务器登录方式概述](#)。
- [Linux云服务器登录方式概述](#)。

## 重置云服务器密码

1. 登录[HECS管理控制台](#)，单击管理控制台左上角的📍，选择区域和项目。
2. 在待重置密码的云耀云服务器的操作按钮中，单击“重置密码”。



3. 根据界面提示，设置云耀云服务器的新密码，并确认新密码。  
运行中的云服务器重置密码需重启后新密码才能生效，请勾选“自动重启”。
4. 单击“确认”。  
系统执行重置密码操作，该操作预计需要10分钟，请勿频繁执行。


## 通过控制台登录云服务器(VNC 方式)

1. 在待登录的云耀云服务器的操作按钮中，单击“远程登录”。
2. 选择“其他方式（VNC）”，单击“立即登录”。



3. 根据界面提示登录云服务器。  
根据界面提示先输入用户名root，再输入密码。

图 4-1 输入用户名和密码



# 5 步骤四：（可选）购买并挂载数据盘

---

如果当前云服务器系统盘容量不能满足您的存储需要，您可以在购买了云服务器之后，单独购买云硬盘并挂载给云服务器。

- 挂载云硬盘操作请参考：[新增磁盘](#)。
- 挂载云硬盘操作请参考：[挂载非共享云硬盘](#)、[挂载共享云硬盘](#)
- 初始化数据盘操作请参考：[初始化数据盘](#)。

# 6 步骤五：（可选）搭建网站并完成网站域名配置

## 操作场景

如果您需要使用创建的云服务器搭建一个对外展示的网站或者Web应用程序，请按以下步骤进行相关的配置操作。

## 操作步骤

### 1. 建站参考

如果您使用的是公共镜像创建的云服务器，那么购买完成后可以参考以下建站指导完成完网站或应用程序的搭建。

- 搭建WordPress博客平台，请参考[部署WordPress博客系统](#)
- 搭建Discuz论坛平台，请参考[搭建Discuz 论坛网站](#)。
- 更多建站参考，可点击 [华为云网站搭建指导](#)。

### 2. 已有域名，请执行3。

如需购买域名，请单击“[购买域名](#)”。

### 3. 域名解析

- 华为云注册的域名：请单击[解析域名](#)。详细操作帮助请单击：[公网域名解析](#)。
- 在其他注册商注册的域名：请单击[转入域名](#)。详细操作帮助请单击：[转入域名](#)。

### 4. 网站备案

网站必须先办理网站备案，备案成功后您的域名才可指向备案服务商处的服务器开通访问。单击了解：[备案流程](#)。

### 5. SSL证书（服务器端采用HTTPS服务时需要）

SSL证书管理是华为联合全球知名数字证书服务机构，为您提供一站式证书的全生命周期管理，实现网站的可信身份认证与安全数据传输。单击了解：[购买SSL证书](#)