

资源访问管理

# 快速入门

文档版本 01  
发布日期 2024-07-22



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

---

## 目录

---

1 共享您的资源.....	1
2 使用共享资源.....	4

# 1 共享您的资源

## 操作场景

RAM服务为用户提供安全的跨账号共享资源的能力。如果您有多个账号，您可以创建一次资源，并使用RAM服务将该资源共享给其他账号使用。

本章节以共享“FunctionGraph函数实例”为例，为您介绍如何将资源共享给其他账号使用。

## 准备工作


1. 如果您已有一个华为账号，请忽略此步骤。如果您还没有华为账号，请参考以下步骤创建。
  - a. 打开[华为云官网](#)，单击“注册”。
  - b. 根据提示信息完成注册，详细操作请参见“[注册华为账号并开通华为云](#)”。注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。
  - c. 参考[个人账户如何完成实名认证](#)或[企业账号如何完成实名认证](#)，完成个人或企业账号实名认证。
2. 为账号充值。

RAM为免费服务，使用RAM服务的相关功能不收取任何费用。但共享的资源自身可能会存在收费的情况，关于各付费云服务的价格详情请参见[产品价格详情](#)。

您需要确保账号有足够的余额，避免因账号余额不足或欠费导致相关资源无法共享。如何充值请参见[账户充值](#)。


## 操作步骤

如下步骤仅针对创建共享必须配置的参数进行介绍，其他参数保持默认即可，更多创建共享的详细信息请参见[创建共享](#)。


1. 以资源所有者账号登录[华为云控制台](#)。
2. 单击页面左上角的，选择“管理与监管 > 资源访问管理”，进入“资源访问管理”页面。
3. 单击左侧的“我的共享”，选择“共享管理”。
4. 单击页面右上角的“创建共享”。




5. 进入指定共享资源页面，选择需共享的，单击页面右下角的“下一步：权限配置”。



6. 进入“权限配置”页面，系统将自动为共享资源选择对应的预置权限，单击页面右下角的“下一步：指定使用者”。



7. 进入“指定使用者”页面，“使用者类型”选择“华为云账号ID”，输入资源使用者的账号ID，单击“添加”，然后单击页面右下角的“下一步：配置确认”。



8. 进入“配置确认”页面，确认配置无误后，单击页面右下角的“确认”，完成资源共享实例的创建。

## 相关信息

当您的账号由华为云 **Organizations** 管理时，您可以利用此优势更轻松共享资源。如果您的账号在组织中，则您可以与单个账号共享，也可以与整个组织或OU中的所有账号共享，而不必枚举每个账号。

要在组织内共享资源，您还需先使用RAM控制台来启用与组织共享资源。仅组织管理员才可启用或禁用与组织共享功能，其他角色无权操作。具体请参见 [启用与组织共享资源](#)。

# 2 使用共享资源

## 操作场景

当资源的所有者与您的账号共享资源时，接受共享邀请后您就可以访问和使用共享的资源，就像您的账号拥有它一样。

本章节为您介绍如何接受共享邀请并使用共享资源。


## 准备工作

如果您已有一个华为账号，请忽略此步骤。如果您还没有华为账号，请参考以下步骤创建。

1. 打开[华为云官网](#)，单击“注册”。
2. 根据提示信息完成注册，详细操作请参见“[注册华为账号并开通华为云](#)”。注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。
3. 参考[个人账户如何完成实名认证](#)或[企业账号如何完成实名认证](#)，完成个人或企业账号实名认证。

## 操作步骤

如果您收到加入资源共享实例的邀请，则必须接受该邀请才能访问和使用共享资源。如果资源所有者与您属于同一组织，且启用“启用与组织共享资源”功能，则您将自动获得共享资源的访问权限，无需接受邀请。

1. 以资源使用者账号登录[华为云控制台](#)。
2. 单击页面左上角的 ，选择“管理与监管 > 资源访问管理”，进入“资源访问管理”页面。
3. 单击左侧的“共享给我”，选择“共享管理”。
4. 选择“待接受共享”页签，列表中显示资源使用者向您发送的共享邀请，在共享邀请的“操作”列单击“接受”。





5. 在弹出的对话框中，单击“确定”。  
接受资源共享实例的邀请后，您就可以访问和使用此共享资源，此资源可直接在相应服务的管理控制台上使用。
6. 进入函数 workflow 控制台，选择“函数 > 函数列表 > 共享函数”。
7. 列表中将显示资源使用者共享给您的函数，单击函数名称，可以查看和执行该函数。