

鸿源云道

用户指南

文档版本	1.0
发布日期	2021-07-27



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>


目 录

1 订购“鸿源云道”	1
1.1 搜索“鸿源云道”，进入服务介绍.....	1
2 开启企业数字空间初始化.....	4
2.1 进入初始化.....	4
2.2 托管云账户.....	4
2.2.1 选择云账户所在的云平台提供商.....	5
2.2.2 托管账户信息.....	5
2.3 规划企业大网配置.....	5
2.3.1 配置企业网络基本信息.....	6
2.3.2 配置网络安全分区.....	6
2.4 企业用户配置.....	8
2.4.1 单个创建.....	9
2.4.2 批量导入.....	9
2.5 企业项目配置.....	10
2.5.1 单个创建项目.....	11
2.5.2 批量创建项目.....	11
2.6 企业数字空间创建成功.....	12

1 订购“鸿源云道”

1.1 搜索“鸿源云道”，进入服务介绍

通过华为云顶部“产品”》“企业应用”》“鸿源云道”，进入云道介绍页面：



点击“立即订阅”后，进入如下页面：





输入邀请码、勾选用户协议后, 点击“立即购买”, 生成订单。

若订单内容符合您的订购预期, 请点击右下角“提交订单”按钮, 否则, 请点击“上一步”。



订单提交后, 请在三天内付款, 付款方式按照华为云与企业注册时的对公账户进行扣款结算。






支付成功，即可点击“返回云道控制台”，开始初始化企业数字空间。

2 开启企业数字空间初始化


2.1 进入初始化

点击左侧菜单栏：企业上云场景导览 --> 初始化企业空间



2.2 托管云账户

2.2.1 选择云账户所在的云平台提供商



2.2.2 托管账户信息



2.3 规划企业大网配置

点击“下一步”，进入网络配置。

在配置本环节之前，请在线下明确您企业在云上的网络规划方案，若您仅使用鸿源云道的部分SaaS服务，则可选择跳过该步骤。

我们提供了“经典企业网络模型”，若该模型不满足您的要求，请线下联系鸿源云道产品咨询，联系方式见产品介绍页。



2.3.1 配置企业网络基本信息

点击“企业标准网络模板”，对应输入相关信息：

The screenshot shows the 'Basic Information' configuration form on the right side of the network configuration interface. The form includes the following fields: '名称' (Name) with the value '企业标准网络模板'; '账户' (Account) with a dropdown menu showing '请选择账户'; '区域' (Region) with a dropdown menu showing '请选择区域'; '资源来源' (Resource Source) with a dropdown menu showing '华为云'; and '描述' (Description) with a text input field containing '请输入描述'. The left side of the interface shows the same network topology diagram as in the previous image, but with the '终端节点' (Endpoint) section expanded, showing connections to 'HEDS' and '互联网' (Internet).

2.3.2 配置网络安全分区

每个安全区为一个独立VPC，使用基本信息中配置的账户创建。

高密区：企业信息安全要求高的业务所在分区（如：核心研发业务），一般情况下，高密区仅与中转区、通用区相连；

低密区：企业信息安全无特殊要求的业务所在分区，一般情况下，低密区不可访问高密区；

通用区：需要同时可访问高密区、低密区的业务所在分区（如：企业部分需要同时支持正常生产和核心研发系统的业务）；

接入区（DMZ）：企业对外网的隔离区，所有企业内部系统与外网系统的访问，均通过接入区进行；

中转区：无业务属性，仅用来配置当前网络分区的路由表。

1. 高密区、低密区、通用区、接入区配置

企业标准网络模板

① 按需点击对应的网络分区

配置VPC

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

建议使用网段: 10.0.0.0/8-24 (选择) 172.16.0.0/12-24 (选择) 192.168.0.0/16-24 (选择)

配置子网

根据实际需求，选择或录入对应网络分区的IP网段

>>默认子网

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

+ 添加子网

① 根据需要，添加子网，并设置子网IP

2. 中转区

配置中转区VPC网段

企业标准网络模板

① 中转区 路由配置数0

点击“中转区”，进入右侧配置页面

配置VPC

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

建议使用网段: 10.0.0.0/8-24 (选择) 172.16.0.0/12-24 (选择) 192.168.0.0/16-24 (选择)

② 配置中转区名称、IP网段

③ 进行下一步配置

下一步 取消

配置路由表：

企业标准网络模板

高密区--

低密区--

中转区 路由配置数0

通用区--

接入区(DMZ)--

终端节点

HEDS

互联网

配置路由表

名称

	源VPC	源VPC网段	目的VPC	目的VPC网段	描述
→					
→					

下一步

取消

3. 终端节点

企业标准网络模板

高密区--

低密区--

中转区 路由配置数0

通用区--

接入区(DMZ)--

终端节点

终端节点

终端节点服务名称

终端节点服务所有者

终端节点所属VPC

选择终端节点所在VPC，一般为接入区

提交

取消

2.4 企业用户配置

默认当前进行初始化配置的用户为企业管理员，若您当下无需添加其他用户，可跳过，否则请点击“手工配置”按钮，进入配置页面：



2.4.1 单个创建

逐个创建用户信息：

用户配置

单个创建

批量导入

* 登录账号

请输入登录账号

@op

* 中文名

请输入中文名

英文名

请输入英文名

性别

男

* 邮箱

请输入邮箱

* 手机号

+86-

请输入手机号

确定

2.4.2 批量导入

通过Excel，批量导入用户信息

用户配置

单个创建

批量导入

从Excel表导入

下载文件模板

选取文件

上传到服务器

2.5 企业项目配置

数字空间初始化配置

云账户信息配置

网络配置

企业用户配置

企业项目配置

开始使用

创建项目

点击创建项目

请输入用户ID、别名、名称或英文名

项目ID	项目名称	项目英文名	项目别名	项目描述	父组织	项目Owner	项目状态	创建时间	更新时间
暂无数据									

共0条

10条/页

<

1

>

1

GO

返回

下一步

2.5.1 单个创建项目

创建项目

单个创建

批量导入

* 名称 ?

请输入名称

* 别名 ?

请输入别名

* 英文名 ?

请输入英文名

* 项目Owner

请输入项目Owner

描述 ?

请输入描述

创建

取消

2.5.2 批量创建项目

创建项目

单个创建

批量导入

从Excel表导入 ?

下载文件模板

选取文件

上传到服务器

2.6 企业数字空间创建成功



点击“购买服务”进入服务市场：



选择需要订阅的服务，进入服务介绍页后，进行订阅



使用场景

