

数据复制服务

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-09-07



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考（ V3 ） 3

3 CLI 命令参考（ V5 ） 9

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中DRS开放的API，管理和使用您的DRS资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在MacOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[以无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以DRS的**查询配额**API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

1. 在**API Explorer**的DRS服务页面，选择要生成CLI命令的API。
2. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
3. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

查询配额API的CLI命令示例如下。

```
https://{endpoint}/v3/054ba152d480d55b2f5dc0069e7ddef0/quotas
```

4. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

查询配额API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "quotas": {
    "resource": {
      "type": "instances",
      "min": 0,
      "max": 9999,
      "quota": 9999,
      "used": 41
    }
  }
}
```

2 CLI 命令参考 (V3)

配额

API名称	命令	描述	操作
查询配额	hcloud DRS ShowQuotas/v3	查询单租户在某一项目下DRS服务下的配额信息。	去调试

公共接口管理

API名称	命令	描述	操作
批量创建任务	hcloud DRS BatchCreateJobs/v3	根据请求参数不同，可以批量创建实时迁移、实时同步、实时灾备任务。	去调试
批量测试连接	hcloud DRS BatchValidateConnections/v3	批量测试连接。	去调试
批量测试连接-集群模式	hcloud DRS BatchValidateClustersConnections/v3	批量测试连接（集群模式）。	去调试
批量数据库对象选择	hcloud DRS BatchSetObjects/v3	迁移之前，选择需要迁移的数据库或者表。	去调试
批量预检查	hcloud DRS BatchCheckJobs/v3	批量预检查，校验是否可进行迁移。	去调试
批量查询预检查结果	hcloud DRS BatchCheckResults/v3	批量查询任务的预检查结果。	去调试

API名称	命令	描述	操作
批量设置任务限速	hcloud DRS BatchSetSpeed/v3	批量设置任务限速，任务创建成功后默认不限速。	去调试
批量获取数据库参数	hcloud DRS BatchShowParams/v3	在进行数据库迁移时，为了确保迁移成功后业务应用的使用不受影响，数据复制服务提供了参数对比功能帮助您进行源库和目标库参数一致性对比，此接口可以获取源库和目标库的数据库参数。	去调试
修改数据库参数	hcloud DRS UpdateParams/v3	修改数据库参数。	去调试
批量启动任务	hcloud DRS BatchStartJobs/v3	批量启动实时迁移、同步、灾备任务。	去调试
批量续传/重试	hcloud DRS BatchRestoreTask/v3	在迁移过程中由于不确定因素导致迁移任务失败，可通过重试功能，重新提交迁移任务。	去调试
批量暂停任务	hcloud DRS BatchStopJobs/v3	批量暂停任务。	去调试
批量结束任务或删除任务	hcloud DRS BatchDeleteJobs/v3	批量结束任务或删除实时迁移、实时同步、实时灾备任务。	去调试
批量修改任务	hcloud DRS BatchUpdateJob/v3	批量修改任务名称或描述，设置异常通知信息。	去调试
批量修改源库/目标库密码	hcloud DRS BatchResetPassword/v3	任务启动之后需要修改源库/目标库密码时调用此接口。	去调试
批量设置definer	hcloud DRS BatchSetDefiner/v3	批量设置Definer迁移是否迁移到该用户下。	去调试
创建对比任务	hcloud DRS CreateCompareTask/v3	创建对比任务。	去调试
查询对比结果	hcloud DRS ListCompareResult/v3	查询对比结果。	去调试

API名称	命令	描述	操作
批量查询任务进度	hcloud DRS BatchListProgresses/v3	根据任务ID批量查询全量进度、增量时延信息。	去调试
批量查询任务详情	hcloud DRS BatchListJobDetails/v3	根据任务ID批量查询任务详情。	去调试
查询租户任务列表	hcloud DRS ShowJobList/v3	查询租户任务列表，可以根据引擎类型，网络类型，任务状态，任务名称，任务ID进行查询。	去调试
批量查询任务状态	hcloud DRS BatchListJobStatus/v3	根据任务ID批量查询任务状态。	去调试
批量配置异常通知	hcloud DRS BatchSetSmn/v3	批量设置异常通知，已结束的任务不支持设置。	去调试
查询规格未售罄的可用区	hcloud DRS ListAvailableZone/v3	查询规格未售罄的可用区	去调试
查询可用的Node规格	hcloud DRS ListAvailableNodeTypes/v3	查询可用的Node规格。	去调试
查询数据级表对比任务列表	hcloud DRS ListDataLevelTableCompareJobs/v3	查询数据级表对比任务列表。	去调试
创建数据级表对比任务	hcloud DRS CreateDataLevelTableCompareJob/v3	创建数据级表对比任务。	去调试
取消对比任务	hcloud DRS DeleteCompareJob/v3	取消对比任务。	去调试
立即启动数据级表对比任务	hcloud DRS StartPromptlyDataLevelTableCompareJob/v3	立即启动数据级表对比任务。	去调试
查询行数对比总览	hcloud DRS ListDataCompareOverview/v3	查询行数对比总览。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询行数对比详情	hcloud DRS ListDataCompare Detail/v3	查询行数对比详情。	去调试
查询内容对比总览	hcloud DRS ListContentCompa reOverview/v3	查询内容对比总览。	去调试
查询内容对比详情	hcloud DRS ListContentCompa reDetail/v3	查询内容对比详情	去调试
创建对象级对比任务	hcloud DRS CreateObjectLevel CompareJob/v3	创建对象级对比任务。	去调试
查询对象对比任务概览	hcloud DRS ListObejectLevelC ompareOverview/ v3	查询对象对比任务概览。	去调试
查询对象对比任务详情	hcloud DRS ListObejectLevelC ompareDetail/v3	查询对象对比任务详情。	去调试
查询内容对比差异	hcloud DRS ListContentCompa reDifference/v3	查询内容对比差异。	去调试
导出对比任务结果文件	hcloud DRS CreateCompareRe sultFile/v3	导出对比任务结果文件。	去调试
下载对比任务结果文件	hcloud DRS DownloadCompar eResultFile/v3	下载对比任务结果文件。	去调试
查询LTS配置	hcloud DRS SelectGroupAndSt ream/v3	查询任务的LTS配置。	去调试
更新LTS配置	hcloud DRS ModifyGroupAndS tream/v3	更新任务的LTS配置。	去调试

实时同步管理

API名称	命令	描述	操作
批量数据加工	hcloud DRS BatchChangeData/v3	数据复制服务支持对同步的对象进行加工，即可以为选择的对象添加规则。	去调试
批量设置同步策略	hcloud DRS BatchSetPolicy/v3	批量设置同步策略，包括冲突策略、过滤DROP Datas、对象同步范围。	去调试
高级设置	hcloud DRS UpdateTuningParams/v3	修改调优参数的值。	去调试
查询高级设置参数	hcloud DRS QueryTuningParams/v3	查询高级设置参数。	去调试

实时灾备管理

API名称	命令	描述	操作
批量主备倒换	hcloud DRS BatchSwitchover/v3	批量主备倒换。	去调试
批量查询RPO和RTO	hcloud DRS BatchListRposAndRtos/v3	批量查询RPO和RTO。	去调试
查询容灾监控数据	hcloud DRS ShowMonitoringData/v3	根据任务ID查询容灾监控数据。	去调试
批量查询灾备初始化进度	hcloud DRS BatchListStructProcess/v3	根据任务ID批量查询灾备初始化进度，虚拟id不支持查询。	去调试
批量查询灾备初始化对象详情	hcloud DRS BatchListStructDetail/v3	根据任务ID批量查询灾备初始化对象详情。	去调试

实时迁移管理

API名称	命令	描述	操作
批量更新迁移用户信息	hcloud DRS BatchUpdateUser/v3	数据库的迁移过程中，迁移用户需要进行单独处理，该接口可以批量设置需要迁移的用户和角色。	去调试
获取源库迁移用户列表	hcloud DRS ListUsers/v3	数据库的迁移过程中，迁移用户需要进行单独处理，该接口可以查询源库的用户信息。	去调试

3 CLI 命令参考 (V5)

资源管理

API名称	命令	描述	操作
查询可用链路信息	hcloud DRS ListLinks/v5	根据参数不同，可查询实时迁移、实时同步、实时灾备等可用链路信息。	去调试
查询所有特性白名单的信息	hcloud DRS ListFeatures/v5	根据参数不同，可查询所有特性开关的状态。	去调试
查询可用链路信息	hcloud DRS ListSupportLinks/v5	根据参数不同，可查询实时迁移、实时同步、实时灾备等可用链路信息。	去调试

实例管理

API名称	命令	描述	操作
查询任务列表	hcloud DRS ListJobs/v5	查询租户任务列表，可以根据企业项目，引擎类型，网络类型，任务状态，任务名称，任务ID进行查询。	去调试
创建任务	hcloud DRS CreateJob/v5	创建单个任务，根据请求参数不同，可以创建单个实时迁移、实时同步、实时灾备等任务。	去调试
批量删除任务	hcloud DRS BatchDeleteJobsById/v5	批量删除租户指定ID任务。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新指定ID任务详情	hcloud DRS UpdateJob/v5	更新租户指定ID任务详情。	去调试
删除指定ID任务	hcloud DRS DeleteJob/v5	删除租户指定ID任务。	去调试
克隆任务	hcloud DRS CopyJob/v5	DRS支持通过克隆功能，快速复制现有同步任务的配置。	去调试
按需转包周期	hcloud DRS ChangeToPeriod/v5	DRS同步和灾备任务按需计费转包周期计费。	去调试
查询订阅任务列表	hcloud DRS ShowSubscriptionLists/v5	查询订阅任务列表，可以根据企业项目，引擎类型，网络类型，任务状态，任务名称，任务ID进行查询。	去调试
删除订阅任务	hcloud DRS DeleteSubscription/v5	删除订阅任务。	去调试
创建订阅任务	hcloud DRS CreateSubscription/v5	创建订阅任务。	去调试
修改订阅任务的信息	hcloud DRS UpdateSubscriptionInfo/v5	修改订阅任务的信息	去调试

批量异步实例管理

API名称	命令	描述	操作
批量异步创建任务	hcloud DRS BatchCreateJobsAsync/v5	批量异步创建任务，根据请求参数不同，可以批量异步创建实时迁移、实时同步、实时灾备等任务。	去调试
查询批量异步创建的任务列表	hcloud DRS ListAsyncJobs/v5	查询租户批量异步创建的任务列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
提交批量创建异步任务	hcloud DRS CommitAsyncJob/v5	提交批量创建异步任务，当批量异步任务创建或更新参数后，系统会自动开始进行参数校验，待所有任务成功完成参数校验后并且无报错时，可调用此接口开始创建DRS任务实例。	去调试
查询指定ID批量异步任务详情	hcloud DRS ListAsyncJobDetail/v5	查询租户指定ID批量异步任务详情，默认为任务的“create_time”降序排序获取结果，支持分页查询。	去调试
更新指定ID批量异步任务详情	hcloud DRS UpdateBatchAsyncJobs/v5	更新租户指定ID批量异步任务详情。	去调试
下载批量导入任务模板	hcloud DRS DownloadBatchCreateTemplate/v5	下载批量导入任务模板	去调试
批量导入任务	hcloud DRS ImportBatchCreateJobs/v5	批量导入任务	去调试
导出创建模板	hcloud DRS ExportCreationTemplate/v5	根据已有任务导出创建模板。（异步操作，需要调查询导出进度接口查询结果。）	去调试
查询导出创建模板进度	hcloud DRS ShowExportProgress/v5	查询导出批量创建模板进度。	去调试
查询创建模板列表	hcloud DRS ListTemplates/v5	查询批量创建模板列表。	去调试
下载创建模板	hcloud DRS DownloadCreateTemplate/v5	下载根据已有任务导出的创建模板。	去调试

实例数据库对象配置

API名称	命令	描述	操作
查询数据库对象信息	hcloud DRS ListDbObjects/v5	查询数据库对象信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
对象选择（文件导入 - 模板上传）	hcloud DRS UploadDbObjectTemplate/v5	对象选择（文件导入 - 模板上传）。	去调试
对象选择（文件导入 - 模板下载）	hcloud DRS DownloadDbObjectTemplate/v5	对象选择（文件导入 - 模板下载）。	去调试
对象选择（文件导入 - 进度查询）	hcloud DRS ShowDbObjectTemplateProgress/v5	对象选择（文件导入 - 进度查询）。	去调试
对象选择（文件导入 - 获取导入结果）	hcloud DRS ShowDbObjectTemplateResult/v5	对象选择（文件导入 - 获取导入结果）。	去调试
获取提交查询数据库对象信息的结果	hcloud DRS ShowDbObjectCollectionStatus/v5	获取提交查询数据库对象信息的结果。	去调试
获取对象保存进度	hcloud DRS ShowUpdateObjectSavingStatus/v5	获取对象保存进度。	去调试
提交查询数据库对象信息	hcloud DRS CollectDbObjectsAsync/v5	提交查询数据库对象信息。例如：	去调试
查询同步映射列表	hcloud DRS ShowObjectMapping/v5	查询实时同步映射关系包括对象选择时的库映射、schema映射、表映射和数据加工时的列映射。	去调试
查询是否支持对象选择和列映射	hcloud DRS ShowSupportObjectType/v5	查询任务支持的对象选择类型、列映射、支持搜索的对象类型等信息。	去调试
提交查询数据库对象信息	hcloud DRS CollectDbObjectsInfo/v5	提交查询数据库对象信息。例如：	去调试
查询数据库对象信息	hcloud DRS ShowDbObjectsList/v5	查询数据库对象信息。	去调试
查询对象的列信息（列映射、列过滤）	hcloud DRS ShowColumnInfos/v5	查询对象的列信息（列映射、列过滤）	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除对象的列信息 (列映射、列过滤)	hcloud DRS DeleteColumnInfos/v5	删除对象的列信息(列映射、列过滤)	去调试
修改对象的列信息 (列映射、列过滤)	hcloud DRS ModifyColumnInfos/v5	修改对象的列信息(列映射、列过滤)	去调试

实例详情

API名称	命令	描述	操作
查询任务详情	hcloud DRS ShowJobDetail/v5	查询任务详情。	去调试
获取任务价格信息	hcloud DRS ShowMetering/v5	获取询价接口的参数。	去调试
查询异常数据列表	hcloud DRS ShowDirtyData/v5	查询异常数据列表。	去调试
导出任务操作统计信息	hcloud DRS ExportOperationInfo/v5	导出指定任务操作统计信息。	去调试
查询监控数据	hcloud DRS ShowMonitorData/v5	获取任务监控数据。	去调试
查询增量组件详情	hcloud DRS ShowIncrementComponentsDetail/v5	查询任务同步的增量组件的详细信息，实时同步任务，任务模式为增量或者全量+增量才支持。具体介绍可以参考： 查询同步进度	去调试
展示时间轴	hcloud DRS ShowTimeline/v5	指定不同的任务ID可以展示当前任务创建时间、启动时间、重试、重置等操作的时间轴信息。	去调试
查询订阅任务详情	hcloud DRS ShowSubscriptionDetail/v5	查询订阅任务详情，可以根据企业项目和任务ID查询各订阅任务详情。	去调试
查询用户对比详情	hcloud DRS ShowCompareUsersDetail/v5	查询用户对比详情	去调试

API名称	命令	描述	操作
SMN主题查询	hcloud DRS ShowSmnTopicInfo/v5	SMN主题查询。	去调试
查询子任务数量	hcloud DRS ShowChildNum/v5	根据ddm/gaussv5数据库的分片个数计算对应子任务数量	去调试

实例操作

API名称	命令	描述	操作
操作指定ID任务	hcloud DRS ExecuteJobAction/v5	操作租户指定ID任务。	去调试
结束任务	hcloud DRS StopJobAction/v5	结束租户指定ID任务。	去调试
批量操作指定ID任务	hcloud DRS BatchExecuteJobActions/v5	批量操作租户指定ID任务。	去调试
获取指定任务操作信息	hcloud DRS ShowActions/v5	获取指定任务允许、不允许、当前操作信息。	去调试
任务名称校验	hcloud DRS ValidateJobName/v5	创建任务时对任务名称进行校验。	去调试
批量结束任务	hcloud DRS BatchStopJobsAction/v5	批量结束租户指定ID任务。	去调试
更新增量任务启动位点	hcloud DRS UpdateStartPosition/v5	更新增量任务的启动位点。	去调试
采集数据库位点信息	hcloud DRS CollectPositionAsync/v5	采集数据库位点信息。	去调试
获取查询数据库位点的结果	hcloud DRS ShowPositionResult/v5	获取查询数据库位点的结果	去调试
上传驱动文件（不再推广）	hcloud DRS UploadJdbcDriver/v5	上传驱动文件。	去调试

API名称	命令	描述	操作
上传驱动文件	hcloud DRS UploadUserJdbcDriver/v5	上传驱动文件。	去调试
删除驱动文件（不再推广）	hcloud DRS DeleteJdbcDriver/v5	删除驱动文件。	去调试
查询驱动文件列表（不再推广）	hcloud DRS ListJdbcDrivers/v5	查询驱动文件列表。	去调试
同步驱动文件（不再推广）	hcloud DRS SyncJdbcDriver/v5	同步驱动文件。	去调试
同步驱动文件	hcloud DRS SyncUserJdbcDriver/v5	同步驱动文件。	去调试
删除驱动文件	hcloud DRS DeleteUserJdbcDriver/v5	删除驱动文件。	去调试
查询驱动文件列表	hcloud DRS ListUserJdbcDrivers/v5	查询驱动文件列表。	去调试

对比管理

API名称	命令	描述	操作
查询对比策略	hcloud DRS ShowComparePolicy/v5	查询对比策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改对比策略	hcloud DRS UpdateComparePolicy/v5	修改周期性对比的对比策略，目前仅MySQL->MySQL、MySQL->GaussDB(for MySQL)、MySQL->GaussDB(DWS)、GaussDB(for MySQL)->MySQL同步任务，MySQL->MySQL、MySQL->GaussDB(for MySQL)迁移任务，MySQL->MySQL、MySQL->GaussDB(for MySQL)、GaussDB(for MySQL)->GaussDB(for MySQL)、DDM->DDM、DDS-DDS灾备任务支持对比策略设置。	去调试
查询健康对比列表	hcloud DRS ShowHealthCompareJobList/v5	查询健康对比列表。	去调试
查询数据级流式对比列表	hcloud DRS ShowProgressData/v5	查询不同迁移对象类型的迁移进度。	去调试
查询健康对比任务详情	hcloud DRS ShowHealthCompareJobDetail/v5	查询健康对比任务详情。	去调试
获取健康对比对象级对比概览	hcloud DRS ShowHealthObjectCompareJobOverview/v5	获取健康对比对象级对比概览。	去调试
查询对比任务进度	hcloud DRS ShowCompareProgress/v5	查询运行中对比任务的对比进度。	去调试
暂停对比任务	hcloud DRS PauseCompareJobs/v5	暂停对比任务	去调试
继续对比任务	hcloud DRS RestartCompareJobs/v5	继续对比任务	去调试

企业项目管理

API名称	命令	描述	操作
查询企业项目列表	hcloud DRS ShowEnterprisePr oject/v5	查询企业项目列表。	去调试

数据加工

API名称	命令	描述	操作
更新指定任务数据加工规则	hcloud DRS UpdateDataProgr ess/v5	更新指定任务数据加工规则	去调试
查询数据加工规则	hcloud DRS ShowDataProgres s/v5	查询数据加工规则:包含数据库表的映射信息、列信息、数据过滤信息、附加列信息、DDL以及DML信息	去调试
获取指定任务数据加工规则更新结果	hcloud DRS ShowDataProcessi ngRulesResult/v5	获取指定任务数据加工规则更新结果	去调试
数据过滤规则校验	hcloud DRS CheckDataFilter/v 5	数据过滤规则校验	去调试
获取数据过滤校验结果	hcloud DRS ShowDataFiltering Result/v5	获取数据过滤校验结果	去调试
采集指定数据库表的列信息	hcloud DRS CollectColumns/v 5	采集指定数据库表的列信息	去调试
获取指定数据库表列信息	hcloud DRS ShowColumnInfoR esult/v5	获取指定数据库表列信息	去调试
查询数据加工对象的附加列信息	hcloud DRS ListExtraColumns/ v5	查询数据加工对象的附加列信息	去调试

标签管理

API名称	命令	描述	操作
批量添加或删除资源标签	hcloud DRS BatchTagAction/v5	批量添加删除资源标签。	去调试
查询项目标签	hcloud DRS ListProjectTags/v5	查询指定project ID下不同任务类型的所有标签集合。	去调试
查询资源标签	hcloud DRS ShowInstanceTags/v5	查询指定实例的标签信息。	去调试
批量添加资源标签	hcloud DRS BatchCreateTags/v5	批量添加资源标签。	去调试
批量删除资源标签	hcloud DRS BatchDeleteTags/v5	为指定实例批量删除标签。	去调试
查询资源实例列表	hcloud DRS ListInstanceByTags/v5	查询资源实例列表。	去调试
查询资源实例数量	hcloud DRS CountInstanceByTags/v5	查询资源实例数量。	去调试
查询资源标签	hcloud DRS ListInstanceTags/v5	查询指定实例的标签信息。	去调试
查询项目标签	hcloud DRS ListTags/v5	查询租户在指定Project中实例类型的所有资源标签集合。	去调试

参数管理

API名称	命令	描述	操作
更新任务的参数信息	hcloud DRS UpdateJobConfigurations/v5	更新任务的参数信息。	去调试
查询任务参数配置列表	hcloud DRS ListJobParameters/v5	查询任务的参数配置列表信息	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询任务的参数配置修改历史	hcloud DRS ListJobHistoryParameters/v5	查询任务的参数配置修改历史	去调试

权限管理

API名称	命令	描述	操作
查询委托的权限列表	hcloud DRS ListsAgencyPermissions/v5	根据源库类型，目标库类型，是否自建，获取委托所需要的权限	去调试
查询委托权限详情	hcloud DRS ShowAgencyInfo/v5	查询委托权限详情	去调试
更新委托权限策略	hcloud DRS UpdateAgencyPolicy/v5	更新委托权限策略	去调试

录制回放

API名称	命令	描述	操作
查询录制回放结果	hcloud DRS ShowReplayResults/v5	获取录制回放结果数据，包括：回放基于时间维度统计信息，异常SQL及统计结果、慢SQL及统计结果	去调试
查询录制回放任务进度	hcloud DRS ShowReplayProgress/v5	查询录制回放任务进度	去调试
查询流量回放任务的报告文件导出状态	hcloud DRS ShowReplayReportExportStatus/v5	查询流量回放任务的报告文件导出状态	去调试
导出流量回放任务SQL报告文件	hcloud DRS ExportReplayReport/v5	导出流量回放任务SQL报告文件	去调试

连接管理

API名称	命令	描述	操作
查询连接列表	hcloud DRS ListConnections/v5	查询连接列表，可根据连接类型进行查询。	去调试
创建连接	hcloud DRS CreateConnection/v5	创建单个连接，该连接可以为线下自建库或云上RDS等，目前支持的数据库引擎包括MySQL、PostgreSQL、Oracle和MongoDB。	去调试
修改连接	hcloud DRS ModifyConnection/v5	修改创建的连接信息。	去调试
删除连接	hcloud DRS DeleteConnection/v5	删除租户指定的连接。	去调试

配置管理

API名称	命令	描述	操作
查询增量DDL列表	hcloud DRS ListJobDdls/v5	查询增量DDL列表，可根据status查询	去调试
清除DDL告警	hcloud DRS CleanAlarms/v5	清除DDL告警	去调试

备份迁移

API名称	命令	描述	操作
查询备份迁移任务列表	hcloud DRS ListReplicationJobs/v5	获取当前备份迁移任务列表，不包含已删除的任务。	去调试
创建备份迁移任务	hcloud DRS CreateReplicationJob/v5	该接口主要用于三种常见场景下备份迁移任务的配置。	去调试
删除备份迁移任务	hcloud DRS DeleteReplicationJob/v5	对于已经完成的备份迁移任务，可以选择删除迁移任务。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询备份迁移任务 详细信息	hcloud DRS ShowReplicationJ ob/v5	获取指定备份迁移任务 详细信息。	去调试
修改备份迁移任务 信息	hcloud DRS UpdateReplication Job/v5	修改指定备份迁移任务 信息，任务名与任务描 述。	去调试