

IAM 5.0 CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-09-02



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考（IAM）3

3 CLI 命令参考（STS）13

4 CLI 命令参考（访问分析）15

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中IAM 5.0开放的API，管理和使用您的IAM 5.0资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以IAM 5.0的创建用户组API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

1. 在[API Explorer](#)的统一身份认证服务（V5版本）页面，选择要生成CLI命令的API。
2. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
3. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

创建用户组API的CLI命令示例如下。

```
hcloud IAM CreateGroupV5/v5 --cli-region="cn-north-4" --group_name="test group"
```

4. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

创建用户组API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "group": {
    "group_id": "string",
    "group_name": "test group",
    "created_at": "2026-08-31T07:11:52.718Z",
    "urn": "iam::accountid:group:test group",
    "description": "null"
  }
}
```

2 CLI 命令参考 (IAM)

凭据管理

API名称	命令	描述	操作
查询指定永久访问密钥最后使用时间	hcloud IAM ShowAccessKeyLastUsedV5/v5	该接口可以用于查询IAM用户的指定永久访问密钥的最后使用时间。	去调试
修改指定永久访问密钥	hcloud IAM UpdateAccessKeyV5/v5	该接口可以用于修改IAM用户的指定永久访问密钥。	去调试
删除指定永久访问密钥	hcloud IAM DeleteAccessKeyV5/v5	该接口可以用于删除IAM用户的指定永久访问密钥。	去调试
查询所有永久访问密钥	hcloud IAM ListAccessKeysV5/v5	该接口可以用于查询IAM用户的所有永久访问密钥。	去调试
创建永久访问密钥	hcloud IAM CreateAccessKeyV5/v5	该接口可以用于给IAM用户创建永久访问密钥。	去调试
修改IAM用户密码	hcloud IAM ChangePasswordV5/v5	该接口可以用于IAM用户修改自己的密码。	去调试
查询IAM用户登录信息	hcloud IAM ShowLoginProfileV5/v5	该接口可以用于查询指定IAM用户的登录信息。	去调试
创建IAM用户登录信息	hcloud IAM CreateLoginProfileV5/v5	该接口可以用于创建指定IAM用户的登录信息。	去调试
修改IAM用户登录信息	hcloud IAM UpdateLoginProfileV5/v5	该接口可以用于修改指定IAM用户的登录信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除IAM用户登录信息	hcloud IAM DeleteLoginProfile V5/v5	该接口可以用于删除指定IAM用户的登录信息。	去调试

MFA 设备管理

API名称	命令	描述	操作
列举全部MFA设备	hcloud IAM ListMfaDevicesV5/v5	该接口可以用于列举全部MFA设备。	去调试
启用MFA设备	hcloud IAM EnableMfaDevice V5/v5	该接口可以用于启用指定的MFA设备并将其与指定的IAM用户关联。	去调试
禁用MFA设备	hcloud IAM DisableMfaDevice V5/v5	该接口可以用于禁用指定的MFA设备并删除其与对应IAM用户的关联。	去调试
创建MFA设备	hcloud IAM CreateVirtualMfaDeviceV5/v5	该接口可以用于创建MFA设备。	去调试
删除MFA设备	hcloud IAM DeleteVirtualMfaDeviceV5/v5	该接口可以用于删除MFA设备。	去调试

用户组管理

API名称	命令	描述	操作
查询用户组列表	hcloud IAM ListGroupsV5/v5	该接口可以用于查询用户组列表。	去调试
创建用户组	hcloud IAM CreateGroupV5/v5	该接口可以用于创建用户组。	去调试
查询用户组相关属性	hcloud IAM ShowGroupSummary/v5	该接口可以用于查询用户组相关属性。	去调试
查询用户组详情	hcloud IAM ShowGroupV5/v5	该接口可以用于查询用户组详情。	去调试
修改用户组	hcloud IAM UpdateGroupV5/v5	该接口可以用于修改用户组信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除用户组	hcloud IAM DeleteGroupV5/v5	该接口可以用于删除用户组。	去调试
添加IAM用户到用户组	hcloud IAM AddUserToGroupV5/v5	该接口可以用于添加IAM用户到用户组。	去调试
移除用户组中的IAM用户	hcloud IAM RemoveUserFromGroupV5/v5	该接口可以用于移除用户组中的IAM用户。	去调试

IAM 用户管理

API名称	命令	描述	操作
查询IAM用户列表	hcloud IAM ListUsersV5/v5	该接口可以用于查询IAM用户列表。	去调试
创建IAM用户	hcloud IAM CreateUserV5/v5	该接口可以用于创建IAM用户。	去调试
查询IAM用户最后登录时间	hcloud IAM ShowUserLastLoginV5/v5	该接口可以用于查询IAM用户的最后登录时间。	去调试
查询IAM用户详情	hcloud IAM ShowUserV5/v5	该接口可以用于查询IAM用户详情。	去调试
修改IAM用户信息	hcloud IAM UpdateUserV5/v5	该接口可以用于修改IAM用户信息。	去调试
删除IAM用户	hcloud IAM DeleteUserV5/v5	该接口可以用于删除指定IAM用户。	去调试

身份策略管理

API名称	命令	描述	操作
查询所有身份策略	hcloud IAM ListPoliciesV5/v5	该接口可以用于查询所有身份策略，包含系统预置身份策略和自定义身份策略。	去调试
创建自定义身份策略	hcloud IAM CreatePolicyV5/v5	该接口可以用于创建一个默认版本为v1的新自定义身份策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
通过身份策略ID获取身份策略	hcloud IAM GetPolicyV5/v5	该接口可以用于通过身份策略ID获取身份策略信息。	去调试
删除自定义身份策略	hcloud IAM DeletePolicyV5/v5	该接口可以用于删除一个存在的自定义身份策略，必须确保该自定义身份策略没有附加在任何IAM用户、用户组、委托或信任委托上。	去调试
为指定身份策略创建一个新版本	hcloud IAM CreatePolicyVersionV5/v5	该接口可以用于为指定身份策略创建一个新版本。	去调试
查询指定身份策略的所有版本	hcloud IAM ListPolicyVersionsV5/v5	该接口可以用于查询指定身份策略的所有版本信息。	去调试
查询指定身份策略版本	hcloud IAM GetPolicyVersionV5/v5	该接口可以用于查询指定身份策略的指定版本的相关信息，包括身份策略文档。	去调试
删除指定身份策略版本	hcloud IAM DeletePolicyVersionV5/v5	该接口可以用于删除指定身份策略的指定版本。默认身份策略版本不能被删除。	去调试
将指定身份策略版本设置为默认版本	hcloud IAM SetDefaultPolicyVersionV5/v5	该接口可以用于将指定身份策略的指定版本设置为默认版本。	去调试

权限管理

API名称	命令	描述	操作
为委托或信任委托附加身份策略	hcloud IAM AttachAgencyPolicyV5/v5	该接口可以用于为指定委托或信任委托附加指定身份策略。	去调试
为用户组附加身份策略	hcloud IAM AttachGroupPolicyV5/v5	该接口可以用于为指定用户组附加指定身份策略。	去调试
为IAM用户附加身份策略	hcloud IAM AttachUserPolicyV5/v5	该接口可以用于为指定IAM用户附加指定身份策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
从委托或信任委托分离身份策略	hcloud IAM DetachAgencyPolicyV5/v5	该接口可以用于从指定委托或信任委托中分离指定身份策略。	去调试
从用户组分离身份策略	hcloud IAM DetachGroupPolicyV5/v5	该接口可以用于从指定用户组分离指定身份策略。	去调试
从IAM用户分离身份策略	hcloud IAM DetachUserPolicyV5/v5	该接口可以用于从指定的IAM用户分离指定身份策略。	去调试
查询指定身份策略附加的所有实体	hcloud IAM ListEntitiesForPolicyV5/v5	该接口可用于查询指定身份策略附加的所有实体。	去调试
查询指定委托或信任委托附加的所有身份策略	hcloud IAM ListAttachedAgencyPoliciesV5/v5	该接口可用于查询指定委托或信任委托附加的所有身份策略。	去调试
查询指定用户组附加的所有身份策略	hcloud IAM ListAttachedGroupPoliciesV5/v5	该接口可用于查询指定用户组附加的所有身份策略。	去调试
查询指定IAM用户附加的所有身份策略	hcloud IAM ListAttachedUserPoliciesV5/v5	该接口可用于查询指定IAM用户附加的所有身份策略。	去调试

授权概要查询

API名称	命令	描述	操作
查询指定服务授权概要	hcloud IAM GetAuthorizationSchemaV5/v5	该接口可以用于查询指定云服务的授权概要。	去调试
查询已注册云服务列表	hcloud IAM ListRegisteredServicesForAuthSchemaV5/v5	该接口可以用于查询已注册云服务列表。	去调试
获取全部服务主体	hcloud IAM ListServicePrincipalsV5/v5	该接口可以用于获取全部服务主体。	去调试

委托及信任委托管理

API名称	命令	描述	操作
创建服务关联委托	hcloud IAM CreateServiceLinkedAgencyV5/v5	该接口可以用于创建服务关联委托。	去调试
删除服务关联委托	hcloud IAM DeleteServiceLinkedAgencyV5/v5	该接口可以用于服务关联委托删除自己。	去调试
获取服务关联委托删除状态	hcloud IAM GetServiceLinkedAgencyDeletionStatusV5/v5	该接口可以用于获取服务关联委托删除状态。	去调试
查询指定条件下的委托及信任委托列表	hcloud IAM ListAgenciesV5/v5	该接口可以用于查询指定条件下的委托及信任委托列表。	去调试
创建信任委托	hcloud IAM CreateAgencyV5/v5	该接口可以用于创建信任委托。	去调试
查询委托或信任委托详情	hcloud IAM GetAgencyV5/v5	该接口可以用于查询委托或信任委托详情。	去调试
修改信任委托	hcloud IAM UpdateAgencyV5/v5	该接口可以用于修改信任委托。	去调试
删除信任委托	hcloud IAM DeleteAgencyV5/v5	该接口可以用于删除信任委托。	去调试
修改信任委托信任策略	hcloud IAM UpdateTrustPolicyV5/v5	该接口可以用于修改信任委托信任策略。	去调试

账号功能管理

API名称	命令	描述	操作
获取此账号中IAM实体使用情况和IAM配额的摘要信息	hcloud IAM GetAccountSummaryV5/v5	该接口可以用于获取此账号中IAM实体使用情况和IAM配额的摘要信息。	去调试
获取此账号的功能状态	hcloud IAM GetFeatureStatusV5/v5	该接口可以用于获取此账号的功能状态。	去调试

API名称	命令	描述	操作
设置账号开启或关闭非对称签名	hcloud IAM SetAsymmetricSignatureSwitchV5/v5	该接口用于设置账号开启或关闭非对称签名功能。	去调试
获取账号非对称签名开关状态	hcloud IAM GetAsymmetricSignatureSwitchV5/v5	该接口用于获取账号非对称签名开关的状态。	去调试

资源标签管理

API名称	命令	描述	操作
为IAM资源打上标签	hcloud IAM TagResourceV5/v5	该接口可以用于为IAM资源打上标签。	去调试
删除指定资源的部分标签	hcloud IAM DeleteResourceTagsV5/v5	该接口可以用于删除指定资源的部分标签。	去调试
获取指定资源的所有标签	hcloud IAM ListResourceTagsV5/v5	该接口可以用于获取指定资源的所有标签。	去调试

SAML 身份提供商管理

API名称	命令	描述	操作
创建SAML提供商	hcloud IAM CreateSAMLProviderV5/v5	该接口可以用于创建一个支持 SAML 2.0 的身份提供商 (IdP)。	去调试
查询所有SAML提供商	hcloud IAM ListSAMLProvidersV5/v5	该接口可以用于查询所有 SAML 2.0 的身份提供商 (IdP) 列表。	去调试
查询指定SAML提供商	hcloud IAM ShowSAMLProviderV5/v5	该接口可以用于查询 SAML 2.0 的身份提供商 (IdP) 详情。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除指定SAML提供商	hcloud IAM DeleteSAMLProviderV5/v5	该接口可以用于删除 IAM 中的一个 SAML 2.0 的身份提供商 (IdP)。IAM 在删除 SAML 提供商时不会更新在信任策略中引用该提供商作为主体的任何信任委托，删除之后任何尝试切换代入引用已删除提供商的信任委托的操作都将失败。	去调试
更新指定SAML提供商	hcloud IAM UpdateSAMLProviderV5/v5	该接口可以用于更新现有 SAML 提供商的元数据文档、SAML 加密设置以及私钥。要轮换私钥，请在单独的请求中先添加新的私钥，然后移除旧的私钥。	去调试

安全设置

API名称	命令	描述	操作
查询账号密码策略	hcloud IAM ShowPasswordPolicyV5/v5	该接口可以用于查询账号密码策略。	去调试
修改账号密码策略	hcloud IAM UpdatePasswordPolicyV5/v5	该接口可以用于修改账号密码策略。	去调试
查询账号登录策略	hcloud IAM ShowLoginPolicyV5/v5	该接口可以用于查询账号登录策略。	去调试
修改账号登录策略	hcloud IAM UpdateLoginPolicyV5/v5	该接口可以用于修改账号登录策略。	去调试

OIDCIdentityProvider

API名称	命令	描述	操作
创建OIDC提供商	hcloud IAM CreateOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于创建一个支持 OpenID Connect (OIDC) 的身份提供商 (IdP)。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询所有OIDC提供商	hcloud IAM ListOIDCProviders V5/v5	该接口可以用于查询所有 OpenID Connect (OIDC) 的身份提供商 (IdP) 列表。	去调试
删除指定OIDC提供商	hcloud IAM DeleteOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于删除 IAM 中的一个 OpenID Connect (OIDC) 的身份提供商 (IdP)。IAM 在删除 OIDC 提供商时不会更新在信任策略中引用该提供商作为主体的任何信任委托，删除之后任何尝试切换代入引用已删除提供商的信任委托的操作都将失败。	去调试
查询指定OIDC提供商	hcloud IAM ShowOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于查询 OpenID Connect (OIDC) 的身份提供商 (IdP) 详情。	去调试
修改指定OIDC提供商描述	hcloud IAM UpdateOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于修改 IAM 中的一个 OpenID Connect (OIDC) 的身份提供商 (IdP) 的描述字段。	去调试
向指定OIDC提供商添加客户端 ID	hcloud IAM AddClientIDToOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于向指定 IAM OIDC 提供商已注册的客户端 ID 列表中添加一个新的客户端 ID。	去调试
移除指定OIDC提供商中指定的客户端 ID	hcloud IAM RemoveClientIDFromOIDCProviderV5/v5	该接口可以用于移除指定 IAM OIDC 提供商客户端 ID 列表中指定的客户端 ID。	去调试

API名称	命令	描述	操作
替换OIDC提供商指纹列表	hcloud IAM UpdateOIDCProviderThumbprintV5/ v5	该接口可以用一个新的指纹列表替换与 OIDC 提供商关联的现有指纹列表。通常，您仅在身份提供商证书更改时才需要更新指纹，这种情况一般很少发生。但是，如果提供商的证书发生了变化，而您又没有更新指纹，那么任何尝试切换代入与该 OIDC 提供商相关的 信任委托都将失败。	去调试

3 CLI 命令参考 (STS)

临时安全凭证

API名称	命令	描述	操作
通过委托或者信任委托获取临时安全凭证	hcloud STS AssumeAgency/v1	通过委托或者信任委托获取临时安全凭证，临时安全凭证可用于对云资源发起访问。	去调试
通过使用SAML协议SSO的信任委托获取临时安全凭证	hcloud STS AssumeAgencyWithSAML/v1	为通过 SAML 身份验证响应（ SAML Authentication Response ）验证的用户返回一组临时安全凭证。此操作提供了一种机制，可以让外部的 SAML 身份提供商使用信任委托的临时安全凭证华为云访问，而无需使用 IAM 用户的凭证。	去调试
通过使用OIDC协议SSO的信任委托获取临时安全凭证	hcloud STS AssumeAgencyWithOIDC/v1	为通过 OIDC 身份提供商令牌验证的用户返回一组临时安全凭证。此操作提供了一种机制，可以让外部的任何兼容 OIDC 身份提供商使用信任委托的临时安全凭证华为云访问，而无需使用 IAM 用户的凭证。	去调试

调用者信息查询

API名称	命令	描述	操作
获取调用者身份信息	hcloud STS GetCallerIdentity/ v1	获取调用者（用户，委托等）身份信息。	去调试

鉴权结果查询

API名称	命令	描述	操作
解密鉴权失败的原因	hcloud STS DecodeAuthorizationMessage/v1	解密鉴权失败的原因。	去调试

4 CLI 命令参考（访问分析）

分析器

API名称	命令	描述	操作
检索分析器的列表	hcloud IAMAccessAnalyzer ListAnalyzers	检索分析器的列表。	去调试
创建分析器	hcloud IAMAccessAnalyzer CreateAnalyzer	为您的账号或者组织创建分析器。	去调试
显示指定的分析器	hcloud IAMAccessAnalyzer ShowAnalyzer	检索有关指定分析器的信息。	去调试
删除指定的分析器	hcloud IAMAccessAnalyzer DeleteAnalyzer	删除指定的分析器。分析器生成的所有检查结果都将被删除。	去调试
更新指定分析器的配置	hcloud IAMAccessAnalyzer UpdateAnalyzer	更新指定分析器的配置。	去调试
立即开始扫描应用于指定资源的策略	hcloud IAMAccessAnalyzer StartResourceScan	立即开始扫描应用于指定资源的策略。	去调试

存档规则

API名称	命令	描述	操作
为指定的分析器创建存档规则	hcloud IAMAccessAnalyzer CreateArchiveRule	为指定的分析器创建存档规则。存档规则会自动存档符合您在创建规则时所定义条件的新结果。	去调试
检索为指定分析器创建的存档规则的列表	hcloud IAMAccessAnalyzer ListArchiveRules	检索为指定分析器创建的存档规则列表。	去调试
检索有关存档规则的信息	hcloud IAMAccessAnalyzer ShowArchiveRule	检索有关存档规则的信息。	去调试
删除指定的存档规则	hcloud IAMAccessAnalyzer DeleteArchiveRule	删除指定的存档规则。	去调试
更新指定存档规则的条件和值	hcloud IAMAccessAnalyzer UpdateArchiveRule	更新指定存档规则的条件和值。	去调试
应用存档规则	hcloud IAMAccessAnalyzer ApplyArchiveRule	以追溯方式将存档规则应用于符合存档规则条件的现有结果。	去调试

分析结果

API名称	命令	描述	操作
检索指定分析器生成的访问分析结果列表	hcloud IAMAccessAnalyzer ListFindings	检索指定分析器生成的访问分析结果列表。	去调试
更新指定结果的状态	hcloud IAMAccessAnalyzer UpdateFindings	更新指定访问分析结果的状态。	去调试
检索有关指定结果的信息	hcloud IAMAccessAnalyzer ShowFinding	检索有关指定结果的信息。	去调试

访问预览

API名称	命令	描述	操作
创建访问预览	hcloud IAMAccessAnalyzer CreateAccessPreview	创建访问预览。	去调试
获取所有访问预览	hcloud IAMAccessAnalyzer ListAccessPreviews	获取所有访问预览。	去调试
获取相关访问预览的信息	hcloud IAMAccessAnalyzer ShowAccessPreview	获取相关访问预览的信息。	去调试
获取相关预览生成的分析结果	hcloud IAMAccessAnalyzer ListAccessPreviewFindings	获取相关预览生成的分析结果。	去调试

标签

API名称	命令	描述	操作
向指定资源添加标签	hcloud IAMAccessAnalyzer TagResource	向指定资源添加标签。	去调试
从指定资源中删除标签	hcloud IAMAccessAnalyzer UntagResource	从指定资源中删除标签。	去调试

策略校验

API名称	命令	描述	操作
校验策略	hcloud IAMAccessAnalyzer ValidatePolicy	校验策略并返回结果列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
校验策略是否有新访问权限	hcloud IAMAccessAnalyzer CheckNoNewAccess	校验策略是否有新访问权限。	去调试

资源分析配置

API名称	命令	描述	操作
列举资源分析配置	hcloud IAMAccessAnalyzer ListResourceConfigurations	列举指定分析器的资源分析配置。	去调试
创建资源分析配置	hcloud IAMAccessAnalyzer CreateResourceConfigurations	创建指定分析器的资源分析配置。	去调试
删除资源分析配置	hcloud IAMAccessAnalyzer DeleteResourceConfigurations	删除指定分析器的资源分析配置。	去调试

消息通知配置

API名称	命令	描述	操作
获取消息通知配置列表	hcloud IAMAccessAnalyzer ListNotificationSettings	获取消息通知配置列表。	去调试
创建消息通知配置	hcloud IAMAccessAnalyzer CreateNotificationSetting	创建消息通知配置。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取消息通知配置	hcloud IAMAccessAnalyzer ShowNotificationSetting	获取消息通知配置。	去调试
更新消息通知配置	hcloud IAMAccessAnalyzer UpdateNotificationSetting	更新消息通知配置。	去调试
删除消息通知配置	hcloud IAMAccessAnalyzer DeleteNotificationSetting	删除消息通知配置。	去调试