管理控制台

快速入门

文档版本 01

发布日期 2024-04-12





版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址: 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编: 550029

网址: https://www.huaweicloud.com/

目录

1 控制台总览(新版)	
2 顶部导航栏	3
3 头部名片区域	10
4 我的资源区域	12
5 运维监控区域	19
6 控制台管理	21
6.1 注册和登录管理控制台	21
6.1 注册和登录管理控制台 6.2 为 IAM 用户授权查看资源	24
7 控制台总览(旧版)	
7.1 控制台简介(旧版)	27
7.2 管理控制台常用操作(旧版)	
7.3 配置自定义控制台(旧版)	33
8 堂见问题	35

· 控制台总览(新版)

控制台提供查看和管理云服务资源的平台,您可以使用图形化界面、Cloud shell命令行工具等多种方式操作和管理您的资源。






表 1-1 控制台区域概述

区域	概述
顶部导航栏	顶部导航栏提供各类服务以及功能的便捷入口,同时支 持搜索云服务、资源等内容。
头部名片区域	头部名片区域展示用户账号信息和账户费用信息,提供 创建资源便捷入口以及我的收藏、最近访问等个性化内 容。同时,在此区域您还可以反馈对华为云的用户评价 和优化建议。
我的资源区域	我的资源区域以"视图"进行划分,分为"总览"视图、"资源管理"视图、"运维监控"视图和"安全监控"视图。
运维监控区域	运维监控区域汇总监控信息、成本概况、费用和账单信 息,帮助用户优化成本,规划费用。

□ 说明

当您使用IAM用户登录管理控制台时,可能因权限不足,无法查看资源或对资源进行操作。这时,您需要对IAM用户进行授权。详细操作,请参见<mark>为IAM用户授权查看资源</mark>。

2 顶部导航栏

顶部导航栏提供各类服务以及功能的便捷入口,同时支持搜索云服务、资源等内容。

图 2-1 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下模块:


- 服务列表:提供快速跳转至具体云服务的入口。
- 控制台:提供返回控制台总览页的便捷入口。
- 区域: 支持切换区域。
- 全局搜索:支持全局搜索云服务、快捷操作、资源、文档、API。
- 通用功能:提供到备案、资源、费用等通用功能的便捷入口。

服务列表

图 2-2 服务列表(折叠)



图 2-3 服务列表(展开)



服务列表通过如下栏目展示服务: 我的收藏、所有服务、最近访问。


- 展开服务列表时:
- "最近访问"默认显示,最多显示8条,按照用户访问时间排序。
- "我的收藏"功能默认收藏12个,个人收藏不受限制。
- "所有服务"中列表排序方式和官网同源,英文状态下,按照字母顺序排列。

您还可以在搜索框中,通过输入服务名称进行快速查找。

控制台

单击顶部导航栏的"控制台",可以跳转至控制台首页。

图 2-4 "控制台"按钮




山 说明

登录控制台后,顶部导航栏常显,您可以通过单击"导航栏"快速返回控制台首页。

区域

单击顶部导航栏左侧的"^②",可以在下拉列表框选择不同的区域和项目,以便于查看不同区域和项目的资源。

图 2-5 区域



全局搜索

全局搜索可以帮助您快速查到云服务、快捷操作、资源、文档、API。 全局搜索支持如下功能:

• 新手搜索引导: 当点开搜索栏时,系统会自动展现搜索词让客户快速选择。

图 2-6 新手搜索引导



• 搜索历史记录:显示最近搜索的资源名称、最近访问的搜索词。

图 2-7 搜索历史记录



• 猜你想搜:每次搜索时,系统会按照搜索的关键词联想匹配。

图 2-8 猜你想搜



● 搜索结果分类:搜索结果可实现控制台入口直达、快捷操作直达、资源详情直达、文档直达信息直显、API直达。

图 2-9 搜索结果分类



通用功能

顶部导航栏提供通用功能入口,如图2-10所示。

图 2-10 通用功能



表 2-1 通用功能说明

模块	子模块	说明	参考
备案	我的备案 了解备案 授权码管理	提供华为云备案系统入口及参 考。	了解备案
资源	我的资源 我的配额 我的公测 我的云商店	提供华为云资源管理的入口。	我的资源
费用	待支付订单 续费管理 我的套餐 费用账单 发票管理 成本中心	提供查看订单、费用管理、套 餐管理等操作的费用中心的入 口。	费用中心
企业	组织与账号 项目管理	提供组织与账号管理和项目管 理的入口。	企业中心 项目管理
工具	API Explorer CLI工具集 价格计算器	提供到API Explorer、CLI工具集、价格计算器的入口。 其中,单击"CLI工具集" 后,会在当前页下方的拓展区域显示CLI工具客户端的下载 地址。	API Explorer 价格计算器
工单	我的工单 新建工单	提供管理工单和创建工单的入口。	工单管理
CloudShell	CloudShell	提供CloudShell工具使用入口。 申击"CloudShell"后,会在当前页下方的拓展区域显示 CloudShell工具。	CloudShell相关操作
站内消息	站内消息	提供查看站内消息的入口。您可以通过"消息接收管理"设置消息接收人信息。	消息中心
帮助反馈	帮助中心 支持计划 专业服务 智能客服 建议反馈	提供华为云帮助与反馈的入口,您可以: 查看帮助中心文档 查询华为云支持计划详情 通过工单及智能客服寻求帮助 提交对华为云的反馈意见	帮助中心 支持计划详情 工单管理 智能客服 建议反馈

模块	子模块	说明	参考
语言切换	简体中文 English	提供简体中文、English两种 语言供您使用。	-
用户名	基本信息 安全设置 我的凭证 统一身份认证 切换角色 标签管理 操作日志 退出登录	提供对登录管理员帐号的查询、安全管理、IAM用户设置、角色切换、标签管理、操作日志查询以及推出登录等操作的入口。	账号中心 安全设置 我的凭证 统一身份认证服务 切换角色 标签管理 操作日志

3 头部名片区域

头部名片区域展示用户账号信息和账户费用信息,提供创建资源便捷入口以及我的收藏、最近访问等个性化内容。同时,在此区域您还可以反馈对华为云的用户评价和优化建议。

图 3-1 头部名片区域



(日) 中的時報
 (日) 中的時期
 (日) 中的時期

表 3-1 模块概述和使用

模块	概述	如何使用
账号中心	展示用户账号信息。	 单击头像或"已绑定邮箱",跳转至账号中心,可查看账号基本信息。 单击"已实名认证",跳转至实名认证,可查看认证信息。 更多信息,请参见账号中心。
资源	提供常见资源创建的 便捷入口,同时提供 我的收藏、最近访问 等个性化内容。	创建资源: 1. 单击"十"展示可创建的常见资源。 2. 在展开区域具体资源下方,单击"创建",进入对应资源的创建页。 我的收藏: - 通过服务列表收藏的服务,会展示在此区域。 - 您还可以单击"添加",自定义添加主域名是huaweicloud.com或huawei.com的链接,方便您快捷使用。 最近访问:展示最近访问过的云服务,可通过单击服务名称跳转至对应服务页面。

模块	概述	如何使用
费用	展示7天待续费资源及 当前账户余额。	● 单击"7天待续费",跳转至 续费管理 ,可 进行资源续费。
		● "可用额度"区域,可显示或隐藏当前账 户余额。
优化建议	展示优化顾问服务声明。	单击"优化建议",跳转至 优化顾问服务声 明,可以帮助您遵循最佳实践来配置资源, 更多信息,请参见 优化顾问 。
评价问卷	提供反馈控制台首页 使用感受和建议的渠 道。	单击"评价问卷",跳转至 华为云控制台首 页用户评价问卷 ,可反馈您使用控制台首页 的感受和建议。
返回旧版	支持切换控制台首页 的新版和旧版。	单击"返回旧版",切换至旧版控制台首 页。
		旧版控制台更多介绍,请参见 控制台简介 (<mark>旧版</mark>)。

▲ 我的资源区域

我的资源区域以"视图"进行划分,分为"总览"视图、"资源管理"视图、"运维监控"视图和"安全监控"视图。

您可以自定义"我的资源"区域的展示视图以及视图的顺序:

通过"^②",您可以设置我的资源区域展示的视图

图 4-1 设置展示视图



通过拖动视图名称前面的""",您可以调整视图展示的顺序。

图 4-2 调整视图展示顺序



山 说明

当您使用IAM用户登录管理控制台时,可能因权限不足,无法查看资源或对资源进行操作。这时,您需要对IAM用户进行授权。详细操作,请参见**为IAM用户授权查看资源**。

总览

"总览"视图以卡片形式展示您当前所拥有的全局资源的名称、数量,并支持搜索功能。

图 4-3 总览视图



□ 说明

部分资源可能会由于未接入控制台,而无法在此模块中展示。

- 单击 "**已支持的服务和区域**",查看当前已接入控制台的服务以及支持的区域。
- 单击"**查看更多资源**",查看资源的更多信息。

在"总览"视图,您可以进行如下操作:

• 鼠标放置卡片上,可展示资源在不同区域的数量。

图 4-4 资源数量及区域



● 通过拖动服务卡片或卡片左上角的" ,可以调整服务卡片的位置。

图 4-5 调整卡片位置



- 单击资源名称,可跳转至资源基本信息页面。
- 单击资源数量,显示资源清单侧滑面板,可查看资源相关信息。
- 在搜索框中输入云服务名称或资源类型,可在我的资源中进行搜索,快速定位。

□ 说明

仅支持搜索已购买或已创建资源。

资源管理

"资源管理"视图展示全局资源汇总的列表信息,包含资源的名称、区域、服务、类型、创建时间等。单击资源名称可跳转至资源基本信息页面。

您还可以通过资源的名称、区域或ID搜索资源。


图 4-6 资源管理视图



运维监控

"运维监控"视图汇总监控信息、成本概况、费用和账单信息,帮助用户优化成本,规划费用。

图 4-7 运维监控视图



各个模块的简介和功能如表4-1所示。

表 4-1 模块概述和使用

模块	概述	如何使用
云监控	显示资源的监控信息,包括告 警中和数据不足的资源数量, 以及近7天告警总次数。	单击" [〉] ",跳转至 <mark>告警记录</mark> ,可查阅所 有告警记录。

模块	概述	如何使用
安全监 控	实时监控最新威胁告警事件、 最新漏洞风险事件和最新基 线。	 单击"》",跳转至安全看板,进行事件的查看和处理。 单击"升级",可将基础版态势感知升级到更高版本,已获取更全面的安全监控体验。 单击"应急漏洞",跳转至漏洞管理,可查看历史漏洞信息。
成本概览	显示当月成本和月末预测成 本,与上月成本的环比情况, 以及当月不同产品类型的成本 分布。	单击" ^{>} "进入 <mark>成本中心</mark> ,进行成本的查 阅和管理。
费用概况	显示客户账户费用信息,包括: 可用额度、现金余额、可开票金额、卡券信息。	单击"费用概况"右侧的"》",跳转至 费用中心 ,可查看更多费用相关信息。 单击"充值"、"提现"、"汇款认领""去开票",进行相应操作。 单击"代金券"右侧的"》",查看卡券详情。
后付费 账单	显示后付费账单信息。	单击" [〉] ",跳转至 <mark>费用中心</mark> ,可查看更 多费用相关信息。
ECS资 源监控	显示ECS资源CPU使用率、磁 盘读取率和网络流入速率等信 息。	-
公告	展士最新的3个华为云动态。	单击"〉",可查看历史公告。
华为云 APP下 载	显示运营广告内容,提供华为 云APP下载方式,使用华为云 APP,可随时随地,管控资 源。	-

安全监控

"安全监控"视图提供"一个中心、七层防线"的云资源安全监控。帮助用户提前规避安全风险。

图 4-8 安全监控视图



各个模块的简介和功能如表4-2所示。

表 4-2 模块概述和使用

模块	概述	如何使用
安全防护检查	授予安全云脑对资源的相 关操作权限,允许安全云 脑以您的身份进行安全检 查相关操作。	1. 在安全监控视图左上角单击"去授权",授予安全云脑访问资源的权限。 说明

模块	概述	如何使用
防护满足度估	评估安全云脑对云资源的安全防护满足度,该满足度评估结果会体现在右侧区域的"七层防线"上。安全防护满足度包含三级: R(红色,有风险) L(橙色,低覆盖) S(绿色,覆盖良好)	1. 在安全监控视图区域左侧单击"重新评估"。 2. 选择"等级云级别"。安全云等级包括: • S1: 面向Internet提供的业务,无特殊合规要求,防普通攻击、入侵。 • S2: 面向企业生产类型相关的业务,需满足等保3级合规要求,防APT级入侵、窃取数据。 • S3: 面向研发环境/企业核心数据存储环境,需满足等保3级合规要求,防内部恶意员工泄露数据。 您可以通过安全等级云购买安全方案等级套餐。 3. 单击"确定",启动防护评估。您可以在"一个中心"和"七层防线"处查看评估结果。
一个中心	安全监控的"一个中心" 指安全云脑服务。	鼠标放置在"安全云脑"上,在右侧展开区域显示"安全云脑防护详情",包含安全云脑满足度评估结果、防护资产配额、防护统计。 单击前往控制台,可跳转至安全云脑控制台进行更多操作。

模块	概述	如何使用
七线	限制安全防护的物理防线、网络防线、应用防线、主机防线、主机防线、主机防线、运维防线、运作防线。	将鼠标放置在七层防线的图标上,可在右侧区域展示防线详情,包含具体防线满足度评估结果、防护资产配额、防护统计等信息。说明如果不满足当前评估结果,可在对应防线详情中,单击提升防护,升级安全等级云。 • 物理防线:由云服务提供商提供线上负责。 • 物理防线:指供云肠头提供商提供线上负责。 • 身份防线:暂未上线,敬请期待。 • 网络防线:提供云防火墙,例如CFW和AAD类型的防护。在防线详情中,单击前往控制台,可跳转至云防火墙控制台,可跳转至Web应用防火墙控制台,可跳转至Web应用防火墙控制台,可影转至主机停。 • 主机防线:提供主机/容器安全类型的防护。在防线详情中,可跳转至主机管理页面,配置防护配额。 - 单击去配置,可跳转至主机管理页面,配置防护配额。 - 单击去配置,可跳转至主机停容器安全控制台进行更多操作。 • 数据防线:提供数据安全中心,例如DSC、DBSS、DEW类型的防护。在防线详情中,单击前往控制台,可跳转至数据安全中心控制台进行更多操作。
资源	显示安全防护的资源。 	鼠标放置在具体资源上,可显示当前资源的 安全防护满足度、保有量、涉及安全防线的 防护率。

5 运维监控区域

运维监控区域汇总监控信息、成本概况、费用和账单信息,帮助用户优化成本,规划费用。

图 5-1 运维监控区域



山 说明

仅当我的资源区域切换至"总览"视图时,显示运维监控区域内容。

各个模块的简介和功能如表5-1所示。

表 5-1 模块概述和使用

模块	概述	如何使用
云监控	显示资源的监控信息,包括告 警中和数据不足的资源数量, 以及近7天告警总次数。	单击" [》] ",跳转至 <mark>告警记录</mark> ,可查阅所 有告警记录。

模块	概述	如何使用
安全监控	实时监控最新威胁告警事件、 最新漏洞风险事件和最新基 线。	 单击"》",跳转至安全看板,进行事件的查看和处理。 单击"升级",可将基础版态势感知升级到更高版本,已获取更全面的安全监控体验。 单击"应急漏洞",跳转至漏洞管理,可查看历史漏洞信息。
成本概览	显示当月成本和月末预测成 本,与上月成本的环比情况, 以及当月不同产品类型的成本 分布。	单击" [》] "进入 <mark>成本中心</mark> ,进行成本的查 阅和管理。
费用概况	显示客户账户费用信息,包 括:可用额度、现金余额、可 开票金额、卡券信息。	 单击"费用概况"右侧的"〉",跳转至费用中心,可查看更多费用相关信息。 单击"充值"、"提现"、"汇款认领""去开票",进行相应操作。 单击"代金券"右侧的"〉",查看卡券详情。
学习天 地	显示云服务相关帮助文档及学习资源,包括华为云入门在线课程、新手入门、KooLabs云实验、最佳实践、视频教程。	 帮助中心:帮助中心首页入口。 华为云入门:报名参加在线课程。 新手入门:了解云服务基础。 KooLabs云实验:了解开发者云实验。 最佳实践:学习云服务使用最佳实践。 视频教程:学习云服务相关视频教程。
开发者 工具	显示支持的开发者工具,包括 API Explorer、Huawei Cloud Toolkit等。	 单击"〉",跳转至华为云开发者官网,可查看更多开发者相关信息。 单击具体的工具,可跳转至对应操作页面。
公告	展士最新的3个华为云动态。	单击"〉",可查看历史公告。
华为云 APP下 载	显示运营广告内容,提供华为 云APP下载方式,使用华为云 APP,可随时随地,管控资 源。	-

6 控制台管理

6.1 注册和登录管理控制台

注册华为云管理控制台的用户

- 1. 登录华为云。
- 2. 单击页面右上方"注册"。
- 3. 根据界面提示填写用户基本信息,注册界面如图 1 注册华为云所示。

图 6-1 注册华为云



□ 说明

密码复杂度满足如下要求:至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的三种;包含8~32个字符。

登录华为云管理控制台

- 1. 登录华为云。
- 2. 单击页面右上方"控制台"。 进入华为云管理控制台登录页面。
 - . 在登录界面根据界面提示,填写用户信息并单击"登录"。 华为云管理控制台有两种登录用户类型,请根据实际用户类型进行登录操作,用 户类型详情请参考IAM<mark>身份管理</mark>。
 - 帐户登录

图 6-2 帐户登录



- IAM用户登录

图 6-3 IAM 用户登录



其他登录方式: 华为帐号 | 企业联邦用户

6.2 为 IAM 用户授权查看资源

操作场景

当您使用IAM用户登录管理控制台时,可能因权限不足,无法查看资源或对资源进行操作。这时,您需要对IAM用户进行授权。

须知

管理控制台各模块所需权限不同,请根据界面提示信息为IAM用户授权。IAM支持服务的所有策略请参见**系统权限**,授权详细步骤请参见**创建用户组并授权**。

本章节以为用户授予RMS ReadOnlyAccess权限为例,介绍为IAM用户授权的方法。具有该权限的IAM用户可以查看"我的资源"区域的"总览"视图和"资源管理"视图。

若IAM用户没有RMS ReadOnlyAccess权限,则会出现如图6-4所示权限。

图 6-4 无资源查看权限

我的资源 ② 全局 您智无资源查看权限,请联系账号管理员对您所在的用户组添加对应权限(例如RMS ReadOnlyAccess) 智无资源数据,为您展示大家常用的服务:

前提条件

使用IAM用户所属的华为帐号登录华为云管理控制台。

操作步骤

- 1. 进入统一身份认证服务。
- 2. 在用户列表中,单击待授权的IAM用户名称,进入用户详情页面。

图 6-5 用户详情



3. 在用户详情页面的"所属用户组"页签,单击用户组名称,进入用户组详情页面。

图 6-6 用户组详情



- 4. 在用户组详情页的"授权记录"页签,单击列表上方的"授权",进入授权页面。
- 5. 在授权页的搜索框中,输入"RMS ReadOnlyAccess"进行搜索。

图 6-7 授权



- 6. 勾选"RMS ReadOnlyAccess"后,单击"下一步"。
- 7. 设置最小授权范围,此处取默认值"全部资源"。
- 8. 单击"确定",完成授权。
- 切换为IAM用户登录管理控制台。
 如果出现如图6-8所示信息,表明为IAM用户授权成功。

图 6-8 我的资源



了 控制台总览(旧版)

7.1 控制台简介(旧版)

控制台是管理所有服务的集合,包括几个页签: 总览、资源管理、运维管理、安全管理、自定义控制台。

总览

控制台的"总览"页签汇聚日常管控所需要的导航、资源、费用、监控等概况信息。各个模块的简介和功能如表7-1所示。

表 7-1 模块简介和使用

模块	简介	如何使用
快捷导航	汇聚了服务的快捷入口,帮助您快速 访问服务。	通过"+添加"功能将常用服务入口增加至本模块。
我的资源	展示了全局资源的类型和数量。	通过"查看更多资源"跳转至 "资源管理> 我的资源",进 行资源的检索和管理。
成本概况	显示当月成本和月末预测成本,与上 月成本的环比情况,以及当月不同产 品类型的成本分布。	通过"进入成本中心"跳转至 "费用与成本> 成本中心", 进行成本的查阅和管理。
云商店	显示软件及服务交易平台。满足云商 店用户快速上云和快速开展业务的诉 求。	通过"进入云商店"跳转至 "云商店"首页,进行软件及 服务交易。

资源管理

控制台的"资源管理"页签展示全局资源的汇总信息。具有"我的资源"模块,能够展现资源的类型和数量,也可以通过"查看更多服务"跳转至"资源管理> 我的资源",进行资源的检索和管理。

运维管理

控制台的"运维管理"页签汇总成本概况、监控信息、费用和账单信息,帮助用户优化成本,规划费用。各个模块的简介和功能如表7-2所示。

表 7-2 模块简介和使用

模块	简介	如何使用
成本概况	显示当月成本和月末预测 成本,与上月成本的环比 情况,以及当月不同产品 类型的成本分布。	通过"进入成本中心"跳转至"费用与成本>成本中心",进行成本的查阅和管理。
云监控	显示监控资源的信息。	-
ECS资源监控	显示监控ECS弹性云服务 器的资源情况。	-
安全概览	显示资源的安全信息。	通过点击"安全评分"跳转至"安全概览",进行安全检测和管理。
费用概况	显示客户账户费用信息, 包括:可用额度、现金余 额、可开票金额、卡券信 息。	单击"详情",跳转至 "费用中心 > 账单管理 >账单概览",查看账 单概况。 单击"充值"、"提 现"、"汇款认领" "去开票",进行相应 操作。 单击卡券信息,查看卡 券详情。
后付费账单	显示后付费客户截止当前 累计已出账的未结清账单 金额,包含已逾期金额。	 单击"还款",跳转至 "费用中心 > 资金管理 >充值",进行充值汇 款操作。 单击"未还清账单", 查看未还清的账单明 细。

安全管理

控制台的"安全管理"页签以全局视角洞察云上资产安全态势。帮助用户提前规避安全风险。各个模块的简介和功能如表7-3所示。

表 7-3 模块简介和使用

模块	简介	如何使用
安全评分	显示安全状况评分的信 息。	-
安全监控	实时监控最新威胁告警事 件、最新漏洞风险事件、 最新合规检查。	通过点击"查看更多"跳转至"全部结果",进行结果的查看和处理。
安全趋势	显示近7天安全评分的趋 势。	-

服务列表

您可以收藏您常用的服务,在网站左侧的"收藏服务"模块会展示收藏的服务,方便您操作。

- 1. 成功登录华为云。
- 2. 单击界面左侧 弹出服务列表页面。
- 3. 单击 4 收藏服务。

图 7-1 收藏服务



如需取消已经收藏的常用服务,可左侧收藏栏选择服务,单击 🖣 取消收藏。

图 7-2 取消收藏



自定义控制台

控制台的"自定义控制台"页签搭建个性化控制台。支持添加、删除以及排列展示的模块,还具有移动、调整模块大小的操作,配置属于您的专属控制台。

了解自定义控制台的使用须知,请参考配置自定义控制台(旧版)。

7.2 管理控制台常用操作(旧版)


本文为您提供以下管理控制台常用操作指导:

- 如何调整页签?
- 如何使用快捷导航?
- 如何对安全类业务授权?

如何调整页签?

控制台功能支持添加、删除以及排列展示的页签,便于构建个性化的控制台。

- 1. 成功登录华为云。
- 2. 单击图标" 🥯 ",进入控制台管理面板,进行页签管理。
 - 关闭页签:关闭对应页签开关,关闭页签。
 - 添加页签: 打开对应页签开关,添加页签。



<u> 注意</u>

管理控制台至少保留一个页签。

- 排列页签:将鼠标放到页签左侧图标" ^{; ;} "处,可以移动页签进行排列展 示。



如何使用快捷导航?

"快捷导航"模块包含了"服务搜索"和"我的导航"功能,还具有支持服务链接与自定义链接的添加功能,相比较之前,更加实用。

- 1. 成功登录华为云。
- 2. 选择"总览"页签,在"快捷导航"模块,进行服务搜索和添加链接操作。
 - 服务搜索:在服务搜索框,可输入关键词搜索服务,点击服务名进行跳转。

- 添加服务链接:点击" ^{⊕ 添加} ",打开"添加"窗口,在"添加云服 务"处,搜索服务,点击图标" [↑] ",当图标变为" [†] "时,完成添加。



– 添加自定义链接:点击" ^{⊕ 添加} ",打开"添加"窗口,在"自定义添加"处,添加主域名是huaweicloud.com或huawei.com的链接和名称,点击 "添加按钮",完成添加。



<u>注意</u>

快捷导航链接上限值50个,若需继续添加,请删除已有链接。

- 删除链接:点击服务后面"≌",完成删除。

快捷导航



如何对安全类业务授权?

业务场景

当控制台的安全类业务出现报错或者权限不足时,需要用户进行授权操作。

操作步骤

- 1. 登录控制台。
- 2. 单击界面左上角 进入服务列表页面。
- 3. 单击"统一身份认证服务",进入服务页面。按照授权"用户"或者"用户组" 两种方式进行授权。
- 4. 单击"用户"或者"用户组",进入"用户"或者"用户组"页面。
- 5. 在需要添加权限的"用户"或者"用户组"的操作列,单击"授权"。进入"选择授权模型"页面。
- 6. 选择"策略授权",单击下一步。
- 7. 进入"选择策略"页面,选择名称为"SecMasterReadOnly"的自定义策略,单击"确定"。

8. 在"完成"页面,显示"授权完成"且授权结果为"授权成功",单击"完成"。

完成授权后,需要用户重新登录控制台,即可正常使用。

7.3 配置自定义控制台(旧版)

操作场景

自定义控制台功能支持添加、删除以及排列展示的模块,便于构建个性化的控制台。

操作步骤

- 1. 登录管理控制台。
- 2. 选择"自定义控制台"页签。
- 3. 单击"自定义控制台"右侧的"🚄",进入自定义控制台编辑页面。
- 4. 在编辑页面,配置自定义控制台。
 - 模板选择:可选择套用预定义的模板。

模板选择



- 添加模块:在模块列表中,单击待添加模块右侧的" ⁺ ",将模块添加至右 侧展示区域。

图 7-3 添加模块

🗀 说明

- ×:表示该模块已添加至展示区域。
- ◆ ⁺:表示该模块未添加至展示区域。
- 删除模块:在展示区域,单击模块右上角的"×",或者在模块列表中单击"×",删除模块。
- 排列模块:

在展示区域,可以通过移动模块和调整大小排列展示模块。

- i. 单击并拖动模块,将模块移动至合适的位置。
- ii. 单击并拖动模块对角线或边缘,调整模块大小。
- 清空模块:在页面右上角,单击" 🗅 ា ",可立即清空模板上的所有模 块。

□ 说明

清空模块后,进行保存时,会提示"布局不能为空,请至少添加一个模块"。

5. 在页面右上角,单击"确认",完成添加模块的操作。

□ 说明

您还可以通过单击页面右上角的"恢复默认",将控制台恢复至系统默认设置。

8 常见问题

什么是用户配额(quota)?

华为云对用户的资源数量和容量做了限制。如果资源配额限制满足不了用户的使用需求,可以通过工单系统来提交您的申请,并告知您申请提高配额的理由。 在通过我们的审理之后,我们会更新您的配额并进行通知。

如何选择地域?

地域是一个地理区域的概念。我国地域面积广大,由于带宽的原因、不可能只建设一个数据中心为全国客户提供服务。因此,我们根据地理区域的不同将全国划分成不同的地域。

选择地域时通常根据就近原则进行选择,例如您或者您的客户在北京,那么您可以选 择华北服务区,这样可以减少访问服务的网络时延,提高访问速度。

地域之间是否存在产品差异?

暂时存在。

我们会将成熟的产品服务在各个服务区上线,对新产品会在部分服务区做试点发布。

是否可以在不同的地域之间实施应用灾备?

可以。

您可以将应用的主备节点部署到不同的地域,当主节点应用出现故障,则备节点应用可以继续为您的客户服务。

华为云服务是否提供应用灾备的相关服务?

暂时没有标准的灾备方案,如果您有需要请联系我们,我们将结合您的应用场景给您做定制方案。

一个应用软件是否可以将应用软件中不同的部件分散部署到不同的地域?

可以,但是不建议这种部署方式。

建议将一个应用软件内的不同部件部署到同一个地域,这样不同部件之间的通信可以 采用内网网络通信。既可以节省因采用公网网络通信带来的带宽费用,又可以保证不同部件之间的网络通信质量。

什么是可用区?

可用区是同一服务区内,电力和网络互相独立的地理区域(一般是一个独立的物理机房),这样可以保证可用区的独立性。一个地域内有多个可用区,一个可用区发生故障后不会影响同一地域内下的其它可用区,可用分区间通过内网访问。

可用分区之间的数据传输是否需要收费?

同一地域下的可用分区不收费,跨地域的可用分区则需要收费。