

CloudDevice 服务

快速入门

文档版本 03
发布日期 2025-09-04



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>


目 录

1 快速上手通用云终端..... 1

1 快速上手通用云终端

首次使用通用云终端（UNI Cloud Terminal）的流程如[图1-1](#)所示，通过该手册您可以了解通用云终端的基本操作流程，帮助您更快上手操作。

图 1-1 通用云终端入门流程



准备工作

- **注册华为账号并开通华为云**
具体操作请参考[注册华为账号并开通华为云](#)。
- **完成实名认证**
参考[实名认证](#)完成企业账号实名认证。
- **（可选）为账户充值**
请为账户充值，也可当在线订单生成后，根据实际所需费用进行充值。充值方法请参见[账户充值](#)。

关于通用云终端的计费项和付费方式请参见[计费说明](#)。

步骤 1：购买通用云终端

- 步骤1 登录CloudDevice服务管理控制台，在总览页单击“立即购买”。
- 步骤2 根据页面提示，完成基础配置，如[表1-1](#)所示。

表 1-1 参数说明

参数	参数说明	样例
计费方式	支持包年/包月、按需共两种计费模式供您灵活选择。详细介绍请参考 计费说明 。	包年/包月
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相通。建议您选择最靠近您业务的区域，这样可以减少网络时延、提高访问速度。	华南-广州
实例规格	每个版本提供不同规格的规格类型。详细版本类型介绍请参考 实例规格 。	专业版
镜像	选择实例运行的操作系统，目前支持Android系统。	AOSP 9
网络	支持选择EIP或ADN线路。	EIP
带宽大小	如选择的实例规格为专业版 4vCPUs 8GB 64GB 720，则配套2Mbps带宽。	4M
购买时长	最短为1个月，最长为3年。	1（个月）
购买数量	设置您购买的通用云终端的数量，数量必须在1到1500之间。	1

- 步骤3 阅读并勾选同意协议，确认无误后单击“去支付”，并根据页面提示完成支付。

----结束

步骤 2：创建组织和用户

首次购买通用云终端后，管理员需创建组织。创建完成后，该华为账号会自动成为组织创建者，即租户管理员，拥有该组织的所有管理权限。在“组织和用户管理”页面左上方可选择不同的组织。一个账号最多可以创建五个组织。

前提条件

已通过管理控制台购买实例。

操作步骤

- 步骤1 登录CloudDevice服务管理控制台，进入总览页面。

步骤2 单击左侧导航栏“通用云终端 > 组织和用户管理”。

步骤3 单击“创建组织”。根据页面提示完成创建组织并配置用户成员。具体操作请参考：[创建组织](#)、[部门管理](#)和[成员管理](#)。

----结束

步骤 3：分配实例

步骤1 登录CloudDevice服务管理控制台，进入总览页面。

步骤2 单击左侧导航栏的“通用云终端 > 实例管理”。

步骤3 在实例列表选择需要绑定的实例，在右侧“操作”列中选择“绑定用户”。

1. 在绑定用户页选择用户，并单击“确定”。确认绑定用户信息，单击“确定”。
2. 用户手机号码会接收到绑定成功通知短信。

----结束

步骤 4：下载客户端

购买通用云终端以后，管理员将通用云终端实例分配给用户，用户手机号码会接收到绑定成功通知短信。

通用云终端客户端提供两种下载方式。

方式一：用户访问绑定成功短信中的下载链接，下载并安装客户端App。

方式二：用户可以访问[服务客户端下载页](#)，进入下载页扫码下载安装包。

说明

Android的系统要求最低配置：Android6.0。

步骤 5：登录并使用

步骤1 打开通用云终端移动客户端。

首次登录时，您需要同意《隐私政策》、《用户协议》及《第三方SDK采集个人数据清单》才可继续使用云机。

步骤2 输入账号、密码并获取验证码验证身份登录。

首次登录会询问您是否信任此浏览器？建议选择信任，当您下次登录时，系统将不再要求提供验证码。

步骤3 单击“进入云机”。

----结束

执行结果

登录成功后，您将进入通用云机桌面。

后续操作

- 单击桌面云机悬浮图标，可查看云机的网络信号，还可执行“重启云机”、“退出云机”、设置“导航按键”等操作。

- 您可正常使用云机功能，如下载应用、打电话、发短信、拍照。