

应用身份管理服务

快速入门

文档版本 01
发布日期 2024-05-31



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录


1 入门指引.....	1
2 购买实例.....	3
3 实例管理.....	5
4 管理员登录管理门户.....	7
5 管理员添加组织.....	9
6 管理员添加用户.....	11
7 管理员添加应用并授权.....	14
8 用户登录用户门户并进入应用.....	16
9 入门实践.....	17

1 入门指引

OneAccess最基础的入门操作包括添加组织机构、添加用户、添加应用，通过这三个操作就能开始进行集中式身份管理、身份认证和应用管理。

图1-1为OneAccess基本的入门使用流程，如需了解更多操作，请查看用户指南对应章节。本文旨在帮助您对OneAccess的入门操作有初步的认识，完成这些操作后，管理员可以在OneAccess管理门户对用户和应用进行详细配置和管理，用户可以在OneAccess用户门户单点登录访问已授权可信应用。

图 1-1 入门使用流程



1. 在使用应用身份管理服务前，管理员需要参考[购买实例](#)购买实例。
2. 管理员购买OneAccess实例后，参考[管理员登录管理门户](#)登录至OneAccess管理门户。
3. 组织用于对企业人员进行管理，一个公司或部门可对应一个组织，将其拥有的人员集中在该组织下。顶层组织作为根节点，可以在其下添加多个子组织与用户，同时，在子组织下可继续添加多层组织与用户。参考[管理员添加组织](#)添加组织。
4. 参考[管理员添加用户](#)管理员在OneAccess管理门户添加用户。
5. OneAccess平台提供了1000+预集成应用，同时提供自建应用功能，参考[管理员添加应用并授权](#)添加应用并授权。
6. 管理员添加组织、用户、应用，并为所添加用户授权后，可以参考[用户登录用户门户并进入应用](#)登录OneAccess用户门户并直接进入应用。

2 购买实例

在使用应用身份管理服务前，需要按照指引购买实例。

- [注册帐号并实名认证](#)
- [为账户充值](#)
- [购买实例](#)

注册帐号并实名认证

如果您已有一个帐号，请直接[购买实例](#)。如果还没有华为帐号，请参考以下步骤创建。

- 步骤1** 打开<https://www.huaweicloud.com/>，单击“注册”。
- 步骤2** 根据提示信息完成注册，详细操作请参见[注册华为帐号并开通华为云](#)。
注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。
- 步骤3** 完成[个人实名认证](#)，或[企业实名认证](#)。

----结束

为账户充值

购买应用身份管理服务实例，需要确保您的账户有足够金额。若您账号里有足够的余额，可略过此部分内容。

- 关于应用身份管理服务的计费标准，请参见“产品介绍 > 计费说明”。
- 关于充值，请参见“[如何给华为云账户充值](#)”。

购买实例

购买OneAccess实例，即可使用OneAccess。

- 步骤1** 进入[购买应用身份管理服务](#)页面。
- 步骤2** 在“购买应用身份管理服务”页面，配置实例参数。
1. 在“区域”下拉框中选择区域。
 2. 在“规格选择”中选择实例规格，当前支持基础版和专业版。

3. 在“用户数”中可拖动滚动条设置用户数。

说明

- 当实例规格为“基础版”时，用户数支持选择100或500。
 - 当实例规格为“专业版”时，可拖动滚动条设置用户数。用户数支持设置200或1000~10000之间，其中1000~10000之间用户数设置是以1000为步长步进式增长。如需购买用户数为10000以上的专业版实例时，请提交[工单申请](#)。
4. 设置购买时长，默认勾选“自动续费”。
 5. 设置实例数量，取值为1~100之间的整数。

步骤3 单击“下一步：确认配置”。

步骤4 勾选“我已阅读并同意《OneAccess服务声明》”，单击“立即购买”，开始发放OneAccess实例。

说明

实例创建完成后，会自动生成用户访问域名。

---结束

3 实例管理

本文介绍华为云账号对购买的OneAccess实例的操作指导。

新增授权

通过新增授权，您可以授权IAM用户访问OneAccess实例的管理门户进行管理。

说明

OneAccess“实例授权”可支持授权50个IAM用户访问OneAccess服务的权限。

1. 登录华为云控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。
3. 单击待操作的OneAccess实例。
4. 单击“实例授权”，进入实例授权页面。
5. 单击“新增授权”，在弹出框中选择IAM用户。
6. 单击“确定”，完成IAM用户授权操作。

说明

- IAM用户进入OneAccess管理门户后，无“安全 > 管理员权限”页签的查看权限。其他操作可参考[企业管理员指南](#)。
- 如需IAM用户拥有OneAccess服务的所有权限，请授予“OneAccess FullAccess”权限。

移除权限

如您需要解除某个IAM用户访问“实例名称”的权限，可以进行如下操作

1. 登录华为云控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。
3. 单击待操作的OneAccess实例。
4. 单击“实例授权”，进入实例授权页面。
5. 单击IAM用户名称操作列的“移除”。
6. 在弹出框中单击“确定”，则该IAM用户不再有访问该实例管理门户的权限。

自定义域名

可以按照企业用户的喜好自定义域名，企业域名需要通过国家工信部备案。

1. 登录华为云控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。
3. 单击待操作的OneAccess实例。
4. 单击“自定义域名”进入自定义域名页面。
5. 在“域名”输入框输入自定义域名，其中自定义域名必须为子域名。
6. 单击“下一步：域名验证”，在“验证域名”页面，单击“验证”完成TXT类型的记录验证。
7. 完成验证后，单击“下一步：上传证书”，将证书信息上传完成。
8. 单击“完成配置”则自定义域名配置完成。

变更规格

OneAccess管理控制台支持变更实例的规格，即可将基础版变更为专业版，也可变更实例的用户数，但用户数只能增加，不可减少。

1. 登录华为云控制台。
2. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。
3. 在待变更规格的OneAccess实例右侧“操作”列单击“变更规格”，进入变更规格页面。也可单击待操作的OneAccess实例进入实例详情页面，单击“变更规格”进入变更规格页面。
4. 选择合适的实例规格。

说明

- 变更规格操作只能增加用户数，不可减少用户数，且专业版也不可变更为基础版。
 - 若原实例规格为基础版且用户数为100时，支持变更为用户数为500的基础版，也可变更为专业版且可设置用户数。
 - 若原实例规格为基础版且用户数为500时，则只能变更为专业版且只能设置用户数为1000~10000之间。
5. 单击“下一步：确认配置”，确认变更后的规格信息。
 6. 单击“立即变更”，完成规格变更。

续费与退订实例

- 购买OneAccess实例，只有包年/包月一种计费模式，当购买的OneAccess实例到期后，请在OneAccess华为云控制台单击“续费”进行续费操作，也可在管理控制台[续费管理](#)页面进行续费操作，详细操作请参考[续费管理](#)。
- 客户购买包年/包月资源后，如需停止使用，请在OneAccess控制台，单击“退订”执行退订操作。退订资源实例包括资源续费部分和当前正在使用的部分，退订后资源将无法使用。退订资源实例需收取手续费。可在OneAccess华为云控制台单击“退订”进行退订实例操作

4 管理员登录管理门户

本节内容主要介绍管理员购买OneAccess实例后，登录至OneAccess管理门户的操作。

前提条件

请确保您已购买OneAccess实例，详情请参考[购买实例](#)。

操作步骤

进入OneAccess管理门户可以有如下两种方式：

- 管理员通过控制台进入OneAccess管理门户。
 - a. 登录华为云控制台。
 - b. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。
 - c. 单击待访问的OneAccess实例。
 - d. 单击要访问的“实例名称”，进入OneAccess实例管理门户。

图 4-1 实例名称



如您没有访问“实例名称”的权限，需要通过IAM用户访问OneAccess管理门户，请参考[新增授权](#)。

- 管理员通过访问域名方式登录OneAccess管理门户。
 - a. 登录华为云控制台。
 - b. 在服务列表中选择“管理与监管 > 应用身份管理服务 OneAccess”，进入应用身份管理服务控制台。

- c. 单击待访问的OneAccess实例。
- d. 获取管理员访问域名。

图 4-2 获取管理员访问域名



说明

管理员访问域名即为账号在购买OneAccess实例时生成的“用户访问域名”。

- e. 参考[管理员权限](#)添加管理员。
- f. 管理员访问“管理员访问域名/admin”，如：<https://example.com/admin>，进入OneAccess管理门户登录页面。
- g. 输入管理员用户名和密码，单击“登录”，进入OneAccess实例管理门户。

5 管理员添加组织

组织用于对企业人员进行管理，一个公司或部门可对应一个组织，将其拥有的人员集中在该组织下。顶层组织作为根节点，可以在其下添加多个子组织与用户，同时，在子组织下可继续添加多层组织与用户。

本节介绍企业管理员在OneAccess管理门户添加组织的操作步骤，添加组织后便于管理员更高效的管理企业人员。

说明

如果您需要添加大量的组织结构，建议采用数据导入、身份源导入批量添加方式。

- 数据导入：将组织信息按照模板进行整理，批量导入OneAccess。方法请参见：[导入组织机构](#)。
- 身份源导入：从身份源导入组织信息到OneAccess，在高级配置中可以对导入的处理逻辑进行灵活配置，实现从多个身份源汇聚为一个完整的用户目录，部分身份源还可以通过回调的方式实现实时同步。方法请参见：[身份源管理](#)。

添加顶层组织

管理员在OneAccess管理门户添加顶层组织。

- 步骤1** 管理员登录OneAccess管理门户。
- 步骤2** 在导航栏中，选择“用户 > 组织与用户”，进入组织与用户页面。
- 步骤3** 单击页面左下角的“+”，弹出“添加组织”窗口。
- 步骤4** 在“添加组织”弹窗中填写参数并单击“确定”，添加顶层组织。左侧组织导航中出现新添加的组织。

表 5-1 组织信息

组织信息	说明
组织类型	组织的类型，有部门、单位、公司、集团四种类型。
组织编码	组织的唯一标识，全局不可重复。
组织名称	组织的名称，同一层级的组织名称不允许重复。
显示顺序	组织在同层级组织中的显示顺序。

组织信息	说明
上级组织	创建组织的上级组织，创建顶层组织时则置空。

步骤5 单击“确定”，添加顶层组织完成。

----结束

添加子组织

管理员在OneAccess管理门户添加子组织。

步骤1 在组织与用户页面，选择“组织”页签。

步骤2 在左侧组织导航中，选择已添加的顶层组织，并单击“添加组织”。

步骤3 在添加子组织弹窗，输入组织信息。

说明

在创建子组织时，如需更换组织的父节点，可以在“上级组织”下拉选项中选择目标组织；若已创建好子组织，需要修改其父组织，可以通过移动来更换。

步骤4 单击“确定”，添加子组织完成。组织列表中显示已添加的组织。

----结束

6 管理员添加用户

本节介绍管理员在OneAccess管理门户添加用户的操作步骤，用户将拥有独立的OneAccess账号。

说明

如果需要添加大量的用户，建议采用数据导入、身份源同步批量添加方式。

- 数据导入：将用户信息按照模板进行整理，并将其导入OneAccess，即可批量导入用户。方法请参见[用户导入](#)。
- 身份源同步：从身份源同步用户信息到OneAccess，在高级配置中可以对同步的处理逻辑进行灵活配置，实现将多个身份源汇聚为一个完整的用户目录。方法请参见[身份源管理](#)。

添加用户

在OneAccess管理门户，可创建一人一组织，也可创建一人多组织的用户即一个用户可以属于多个组织。

当创建的用户属于多组织时，如当用户属于组织A和B，且组织A有应用C的访问权限，组织B拥有应用D的访问权限，该用户同时拥有组织A和B的权限，则登录用户中心后，该用户便可以同时访问应用C和D。

步骤1 登录OneAccess管理门户。


步骤2 在导航栏中，选择“用户 > 组织与用户”进入组织与用户页面。

步骤3 在组织与用户页面，选择“用户”页签。

步骤4 单击“添加用户”，参考[表6-1](#)填写用户基本信息。


表 6-1 基本信息

基本信息属性	属性含义
用户名	可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填，缺省用户名时，系统会自动生成用户名。可在 修改用户属性 中设置该属性输入的字符及长度要求。新建用户绑定的用户名不可与其他用户重复。用户名不区分大小写。

基本信息属性	属性含义
组织	可选择添加的用户所属的组织。可选择一个组织，也可同时选择多个组织，默认先选择的组织为主组织。添加组织可参考 添加组织 。 说明 <ul style="list-style-type: none">当先在左侧组织树选中组织，再单击“添加用户”时，则选中的组织默认为主组织。用户最多只能拥有1个主组织和9个从组织。主从组织可以在用户名右侧单击，选择“调整组织”，在“调整组织”弹框进行调整。
姓名	可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及设置该属性输入的字符长度要求。
手机号	可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及设置该属性输入的字符长度要求。手机号是唯一的，不可同其他用户重复。
邮箱	可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及该属性输入的字符长度要求。邮箱是唯一的，不可同其他用户重复。
国家或地区	选择用户所在国家或地区。可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填。
城市	输入用户所在城市。可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及设置该属性输入的字符长度要求。

说明

- 用户可以使用此处设置的用户名、手机号或邮件地址任意一种方式登录用户门户。
- 当管理员管理用户密码时，可以通过此处绑定的邮件地址或手机号管理密码。
- 当用户忘记密码时，可以通过此处绑定的邮件地址或手机号自行重置密码。
- 建议设置“密码”，方便在未开启其他认证方式前，用户可以通过密码方式正常访问用户门户。

步骤5 若需开启密码登录，则执行该步骤，单击  开启密码登录。当前密码登录有两种方式。

- 自定义，可自定义设置用户登录密码。
 - 勾选“首次登录时修改密码”时，则自定义设置的用户登录密码，在首次登录用户管理门户时，需要修改登录密码。
 - 不勾选“首次登录时修改密码”时，则自定义设置的用户登录密码，在首次登录用户管理门户时，不需要修改登录密码。

- 自动生成，系统根据密码初始化配置通知用户初始密码，用户需在有效期内完成登录。若还未开启初始化密码配置的，请参考[密码初始化设置](#)进行设置。

步骤6 若想添加用户的工作信息，则在“添加用户”页面单击“填写更多信息”参考[表6-2](#)填写用户工作信息。

表 6-2 工作信息

工作信息属性	属性含义
工号	用户工号，可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及该属性输入的字符长度要求
直属上级	输入该用户的直属上级，可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填。
人员类型	可选择人员类型，包括正式、实习、劳务派遣、劳务外包。
入职时间	设置用户的入职时间，可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及时间范围。
工作所在地	设置用户工作所在地，可通过 修改用户属性 设置该属性是否为必填及字符长度范围。

说明

用户信息包含基本信息属性和工作信息属性，所有属性均可以通过[用户属性定义](#)进行设置，具体可参考[用户属性定义](#)。

步骤7 单击“确定”，用户添加完成，用户列表中显示已添加的用户。

----结束

7 管理员添加应用并授权

OneAccess平台提供了1000+预集成应用，同时提供自建应用功能，本节以添加预集成应用为例，介绍快速了解管理员添加应用的操作步骤。

前提条件

请确保您已购买需要添加的应用。

添加应用

管理员在OneAccess添加需要统一管理的应用。该操作步骤以添加SAML协议的应用为例，添加其他协议的应用请参考：[集成企业应用](#)。

- 步骤1** 管理员登录OneAccess管理门户。
- 步骤2** 在导航栏中，选择“资源 > 应用”。
- 步骤3** 单击预集成应用下的“新增预集成应用”。
- 步骤4** 在新增预集成应用页面，搜索并选择需要添加的应用。
- 步骤5** 在添加应用页面，编辑通用信息。

表 7-1 通用信息

参数	说明
应用LOGO	上传图片文件大小不超过50K。
应用名称	必填，支持自定义。
认证集成方式	应用的认证集成方式按照应用配置预集成，不可修改。
同步集成方式	应用的同步集成方式按照应用配置预集成，不可修改。

- 步骤6** 单击“下一步”，在认证参数配置页面，导入预集成应用的元数据。

📖 说明

- 认证参数配置可以采用导入和手动输入两种方式。为了避免输入错误，建议使用导入方式。
- 元数据需从企业应用处获取。


步骤7 配置完成后，单击“下一步”，应用添加完成。

----结束

应用授权


管理员为用户授予所添加应用的访问权限，使其可以通过OneAccess访问应用。

步骤1 在“资源 > 应用 > 预集成应用”下，单击所添加应用的名称，进入应用信息页面。

步骤2 在应用信息页面，在“对象模型”区域，单击“应用机构”后的 ，在弹出框中单击“确定”打开应用机构配置。

步骤3 在应用信息页面，单击“授权管理 > 应用机构”后的“授权”，进入应用机构页面。

步骤4 单击“授权策略”，打开授权策略弹窗。

步骤5 单击  开启机构自动授权，并勾选自定义选择机构。

步骤6 选择需要授权的机构，依次单击“保存”和“执行新增”，应用机构新增成功。

步骤7 单击左侧导航的“授权管理 > 应用账号”，进入应用账号页面。

步骤8 单击“添加账号”。

步骤9 勾选需要授予应用访问权限的用户，单击“保存”，应用账号新增成功。

📖 说明

为用户授权将自动为用户创建应用账号。

步骤10 （可选）单击用户名右侧的“编辑”，修改账号名、姓名、密码、是否禁用等信息，单击“保存”，编辑账号信息成功。

----结束

8 用户登录用户门户并进入应用

管理员添加组织、用户、应用，并为所添加用户授权后，用户可以登录OneAccess用户门户并直接进入应用。

操作步骤

用户从管理员处获取用户访问域名，并登录OneAccess用户门户。

步骤1 用户从管理员处获取“用户访问域名”。

📖 说明

“用户访问域名”由账号在购买OneAccess实例时配置，在OneAccess管理控制台获取。如：
example.huaweioneaccess.com。

步骤2 用户访问“用户访问域名”，进入用户门户登录页面。

步骤3 输入用户名和密码，单击“登录”，进入用户门户首页。

步骤4 单击需要访问的应用，进入应用系统。

----结束

9 入门实践

当您购买了应用身份管理服务实例后，可根据业务需要使用OneAccess提供的一些实践操作。

实践	描述
集成身份源	集成钉钉身份源 本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置钉钉身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。
	集成企业微信身份源 本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置企业微信身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。
	集成AD身份源 本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置AD身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。
	集成LDAP身份源 本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置LDAP身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。

实践		描述
	集成飞书身份源	本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置飞书身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。
	集成薪人薪事身份源	本实践将为您介绍如何在OneAccess中配置薪人薪事身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现OneAccess实时同步身份源中用户和组织信息。
	集成泛微OA_E9身份源	本实践将为您介绍如何在OneAccess平台中配置泛微OA-E9身份源，通过身份源导入用户和组织信息，实现组织机构和用户数据的同步。
集成企业应用	使用OneAccess用户门户登录华为云	华为云支持基于SAML、OIDC协议的单点登录，企业管理员在华为云和OneAccess进行配置后，普通用户登录OneAccess用户门户，即可免密进入华为云Console系统或者是某个具体的华为云应用。
	通过SAML协议单点登录至应用	本实践介绍在OneAccess中如何以SAML协议集成应用。
	通过OAuth2.0协议单点登录至应用	本实践介绍在OneAccess中如何以OAuth协议集成应用。
	通过OIDC协议单点登录至应用	本实践介绍在OneAccess中如何以OIDC协议集成应用。
	通过CAS协议单点登录至应用	本实践介绍在OneAccess中如何以CAS协议集成应用。
	以插件代填的方式集成应用	本实践介绍在OneAccess中如何以插件代填的方式集成应用。
	WeLink使用OneAccess进行二次认证	本实践介绍OneAccess以及WeLink实现二次认证的配置方法。

实践	描述	
	单点登录至云速邮箱	本实践介绍在OneAccess中如何以OAuth协议集成云速邮箱的方法。
	单点登录至观远BI	本实践介绍在OneAccess中如何以OAuth协议集成观远BI的方法。
同步企业数据	通过SCIM协议同步数据至Atlassian	本实践介绍在OneAccess中如何以SCIM协议同步用户至Atlassian的方法。
	通过LDAP协议同步数据	本实践介绍在OneAccess中如何以LDAP协议同步组织和用户数据至OpenLDAP的方法。
集成认证源	内置认证源	本实践为您介绍通过FIDO2认证源（人脸、指纹等生物认证）来登录OneAccess平台集成的应用系统。
	微信认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置集成微信认证源和如何配置微信扫码认证登录各应用系统。
	支付宝认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置集成支付宝认证源和如何配置支付宝扫码认证登录各应用系统。
	微博认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置集成微博认证源和如何配置微博扫码认证登录各应用系统。
	QQ认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置集成QQ认证源和如何配置QQ扫码认证登录各应用系统。

实践		描述
	钉钉认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置钉钉认证源、如何配置钉钉扫码登录各应用系统、如何实现钉钉工作台免密登录企业应用和如何实现钉钉工作台使用系统浏览器免密登录企业应用。
	WeLink认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置WeLink认证源、如何配置WeLink扫码登录各应用系统、如何实现WeLink工作台免密登录企业应用和如何使用WeLink免密登录管理门户。
	企业微信认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置企业微信认证源、如何配置企业微信扫码登录各应用系统和如何实现企业微信工作台免密登录企业应用。
	飞书认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置飞书认证源、如何配置飞书扫码登录各应用系统和如何实现飞书工作台免密登录企业应用。
	泛微eteams认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置泛微eteams认证源、如何配置泛微eteams扫码登录各应用系统。
	SAML认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置SAML认证源、如何配置配置SAML认证登录各应用系统。
	OIDC认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置OIDC认证源、如何配置OIDC认证登录各应用系统。

实践		描述
	CAS认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置CAS认证源、如何配置CAS认证登录各应用系统。
	OAuth认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置OAuth认证源、如何配置OAuth认证登录各应用系统。
	Kerberos认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置Kerberos认证源、如何配置Kerberos认证登录各应用系统。
	AD认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置AD认证源、如何配置AD认证登录各应用系统。
	LDAP认证登录	本实践为您介绍在OneAccess平台如何配置LDAP认证源、如何配置LDAP认证登录各应用系统。