第三方客户端绑定

文档版本01发布日期2025-01-17





版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

	录
-	

1 第三方客户端绑定	1
2 Outlook 2019 客户端绑定华为云企业邮箱	7
3 Foxmail 7.2 客户端绑定华为云企业邮箱	10
4 Foxmail 7.0 客户端绑定华为云企业邮箱	13
5 网易邮箱大师客户端绑定华为云企业邮箱	
6 Windows 10 自带邮件绑定华为云企业邮箱	21
7 Mac 自带邮件客户端绑定华为云企业邮箱	24
8 移动端 IOS 自带邮件应用绑定华为云企业邮箱	26
9 移动端 IOS Outlook App 绑定华为云企业邮箱	
10 移动端 Android 自带邮件应用绑定华为云企业邮箱	
11 Welink(蓝版) App 绑定华为云企业邮箱	0
12 企业微信 App 绑定华为云企业邮箱	0
13 钉钉 App 绑定华为云企业邮箱	0
14 window7 系统绑定第三方客户端使用 SSL 加密端口报错解决方案	0



1. 用户如需使用第三方邮件客户端(如Outlook、Foxmail等其他邮件App)绑定华 为云企业邮箱账号,需生成客户端专用密码后绑定。

成员登录邮箱后,在"设置-客户端设置"中生成第三方客户端登录的专用密码, 凭此专用密码和邮箱地址在第三方邮件客户端绑定华为邮箱。

个人信息 通用设置 账号安全	客户端密码 点击查看第三方客户端绑 生成客户端专用密码	定指导		
客户端设置	名称	创建时间	密码过期时间	操作
邮箱搬家	Foxmail用	2024-05-06 15:09:24	永久有效	₫ 删除
收信规则	outlook	2024-05-06 15:09:12	永久有效	□ 删除
自动回复	• 登录第三方客户端前,需	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
自动转发	 客户端专用密码只在生成 如若忘记客户端专用密码, 支持IOS、Android等第三 	时可见,只显示一次,请生成后即刻复制,以(可于此重新生成,支持同时存在5个客户端考)方邮箱客户端绑定使用,若您已注册使用多平	更后续第三方客户端登录。 ;用密码; ² 台服务,则可实现多平台之间的)交互 (具体请以

2. 点击"生成客户端专用密码"按钮,设置密码名称和密码过期时间(默认永久有效,可自定义过期时间),确认后,系统将随机生成客户端专用密码。

客户端密码 点击查看第三方客户端绑员	目指导			
生成客户端专用密码(全部删除	4 - + - + - + - + - + - + - + - + - + -		~
名称	创建时间	生成密码		~
Foxmail用	2024-05-06	请输入密码名称		
outlook	2024-05-06	 密码永久有效 密码过期于 		
 登录第三方客户端前,需在 客户端专用密码只在生成时 如若忘记客户端专用密码, 支持IOS、Android等第三7 产品介绍页/产品使用界面为准 	此生成专有登录密码,用于3 可见,只显示一次,请生成5 可于此重新生成,支持同时7 う邮箱客户端绑定使用,若您),服务声明将自动适用于您3	请选择过期知道问		
为实现与第三方客户端通讯 生成客户端专有密码后,可	录、日历同步,可安装通讯。 至邮箱客户端配置相关信息,		御入の間に)
协议 服务器地址		端口号 (SSL加密)		

客户端专用密码仅在生成时展示一次,建议复制并保存到本地后再关闭。随后即 可使用该密码登录任意第三方邮件客户端,无需重复生成。

客户端专有密码	×
专有密码	Ō
*本密码仅显示一次,请复制后再关闭窗口。如若忘记专有密码,可重新生 密码,生成后以新密码为准。	主成

关	闭	

3. 生成客户端专用密码后,请至第三方邮箱绑定华为邮箱,下方以outlook app为例, 绑定华为云企业邮箱账号:

步骤一:进入outlook app设置菜单-添加邮件账户-添加电子邮件账户,输入邮箱地址 (可登录<mark>用户端</mark>查看右上角账户信息,则为您的邮件地址)

	请输入工作或个人电子邮件	
	电子邮件地址	
	添加帐户	
	创建新帐户	
	₽₽ 在你的计算机上使用 QR 码登录	
@out	look.com @hotmail.com @gmail.con	n @16

用户端登录后,右上角或设置-个人信息中都可查看您的邮箱地址

	KooMail	Q.搜索		
\square	A 个人信息	个人信息		
		邮箱地址:	yifan@mykoomail.top	

步骤二: 请选择IMAP (可同步全部邮件数据)

<	添加邮件帐户	
选择你的电子邮件提供程序:		
	MICROSOFT	
0	ō -	86
Office 365	Outlook.com	Exchange
	其他	
y!	\bigcirc	
Yahoo! 邮件	iCloud	Google
163	126	
163.com	126.com	
	高级	
IMAP		

步骤三:请填写配置信息:输入邮箱地址,

对于国内用户: IMAP主机名(imap.sparkspace.huaweicloud.com);

对于海外用户: IMAP主机名 (imap-global.sparkspace.huaweicloud.com)。

IMAP端口(993),端口安全性(SSL),如下图所示。用户名输入邮箱地址即可,IMAP密码为之前生成的客户端专用密码。

МАР	
电子邮件地址	
yifan@mykoomail.top	
显示名称 例如 John Appleseed	
描述 例如 工作	
IMAP 接收邮件服务器	
IMAP 主机名	
imap.sparkspace.huaweicloud.com	
IMAP 端口 993	
端口安全性	SSL >
IMAP 用户名 yifan@mykoomail.top	
IMAP 密码	

SMTP配置信息如下:

对于国内用户,主机名(smtp.sparkspace.huaweicloud.com);

对于海外用户, 主机名 (smtp-global.sparkspace.huaweicloud.com)。

SMTP端口信息(465),端口安全性(SSL)。如下图所示。用户名输入邮箱地址即可,SMTP密码为之前生成的客户端专用密码,同IMAP密码。

SMTP	出站邮	件服务	器

SMTP 主机名

smtp.sparkspace.huaweicloud.com

SMTP 端口	
465	
端口安全性	SSL >
SMTP 用户名	
yifan@mykoomail.top	
SMTP 密码	
使用高级设置	
普寻	

步骤四:确认填写无误后,则可登录使用。

绑定第三方邮箱app/客户端的配置信息,如下所示。建议使用IMAP方式配置(可同步 全部邮件数据); POP3仅支持同步收件箱数据:

接收/ 发送	协议	服务器地址(国内)	服务器地址(海外)	端口号 (SSL加 密)
接收 邮件	ΙΜΑΡ	imap.sparkspace.hua weicloud.com	imap- global.sparkspace.huaweic loud.com	993
	POP3	pop3.sparkspace.hua weicloud.com	pop3- global.sparkspace.huaweic loud.com	995
发送 邮件	SMT P	smtp.sparkspace.hua weicloud.com	smtp- global.sparkspace.huaweic loud.com	465

4. 如若忘记密码或想客户端专用密码可进行删除操作。若删除后,则该专用密码将无 法登录任意第三方邮件客户端。

个人信息	安古禔宓和		
通用设置	点击查看第三方客户端绑定	指导	
账号安全	生成客户端专用密码	全部删除	
客户端设置	名称	创建时间	密码过期时间
邮箱搬家	Foxmail用	2024-05-06 15:09:24	永久有效
收信规则	outlook	2024-05-06 15:09:12	永久有效

2 Outlook 2019 客户端绑定华为云企业邮箱

<u>∕</u>∧ 注意

因为安全升级,不再支持 outlook 2013及以下版本。

客户端绑定引导视频:

1. 绑定账号前,请确保已在邮箱**个人设置-账号安全**,生成客户端密码(可参考**第三方** 客户端绑定专有密码生成)。

打开outlook客户端, 点击"文件"菜单,账户信息下,点击添加账户,输入邮箱地 址,高级选项下方展开,勾选"让我手动设置我的账户"

$\left\langle \leftarrow \right\rangle$		
信息	帐户信息	
打开和导出		
另存为		
保存附件	+ 添加帐户	

欢迎使用 Outlook

输入电子邮件地址以添加帐户。

输入邮	第箱地址	
	高级选项 🔺	
	✔ 让我手动设置我的帐户	
	连接	

2. 建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据。 接收邮件服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993 (加密方法: SSL/ TLS) 待发邮件服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465 (加密方法: SSL/TLS)

选择	科学学	型			
Office 365	Outlook.com	Google			
Exchange	POP	ІМАР			
接收邮件 服务器 加密方法	imap.sparkspa	ace.huaweicloud.co	端口	993	
□ 要求(待发邮件 服务器	更用安全密码验证 smtp.sparkspa	E(SPA)进行登录 ace.huaweicloud.con	١	端口	465
加密方法	SSL/TLS 使用安全密码验证	▼ E(SPA)进行登录			

若选择POP类型,则接收邮件服务器需修改为如下:

接收邮件服务器: pop3.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 995 (加密方法: SSL/ TLS)

3. 设置完成后,需输入邮箱密码(客户端专有密码),即可完成配置绑定。

输入	的密码
输入客户端专有密码	
连接	
法加	
帐户设置完毕	⊴
确定	

3 Foxmail 7.2 客户端绑定华为云企业邮箱

▲ 注意

因为安全升级,不再支持 Foxmail 7.2.17 以下版本。

客户端绑定引导视频:

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。随后进入Foxmail客户端,在Foxmail窗口右上角 单击菜单入口,点击账号管理

	*	∷≣
	写邮件	>
	收取	>
\checkmark	常用文件夹	
	往来邮件边栏	
	界面布局	>
	邮件文字大小	>
	导入	>
_	工具	>
	帐号管理	
	设置	-
	帮助	>
	检查新版本	
	关于Foxmail	
DØ	注册腾讯企业邮	
	退出	

 点击左下角的新建按钮,弹窗出"新建账号",点击手动设置,在弹出页面中填 写您的邮箱地址和密码,进入配置页面。

系统设置	新建帐号			×	×
常用				?帮助	高級
		请输入帐号密码			
	E-mail地址: 密码:				
	手动设置		创建	取消	
					,
新建	导入 删除				
			确定	取消	应用(A)

3. 接收服务器类型建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能 同步收件箱数据。

邮件账号为邮箱地址,密码为客户端专有密码。

(1)对于国内用户:

邮件账号为邮箱地址,密码为客户端专有密码。

IMAP 服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993 (需勾选SSL) SMTP服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465 (需勾选SSL)

新建帐号			×
			②帮助
接收服务器类型:	ІМАР		~
邮件帐号:			
密码:	1		
IMAP服务器:	imap.sparkspace.hua	☑ SSL 端口:	993
SMTP服务器:	smtp.sparkspace.hu	☑ SSL 端口:	465
通讯录和日历:	 如服务器支持,用ST 代理设置 通过Exchange Activ 	ARTTLS加密传输 veSnyc同步	
	返回	创建	取消
		540 .	

如若选择POP3接收服务器类型,参数如下:

POP服务器: pop3.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 995(需勾选SSL) (2) 对于海外用户:

邮件账号为邮箱地址,密码为客户端专有密码。

IMAP 服务器: imap-global.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993 (需勾选 SSL)

SMTP服务器: smtp-global.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465 (需勾选 SSL)

如若选择POP3接收服务器类型,参数如下:

POP服务器: pop3-global.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 995(需勾选 SSL)

4. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

4 Foxmail 7.0 客户端绑定华为云企业邮箱

⚠ 注意

因为安全升级,不再支持 Foxmail 7.2.17 以下版本 。

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。进入Foxmail客户端,点击菜单栏"工具-系统设置",选择网络,如代理默认选项为"不使用代理",可跳转至步骤2配置。反之,需要修改代理为"不使用代理服务器"选项,保存修改后,重启Foxmail,而后进行配置。

之件	=(F)	查看(V)	邮件(M)	工具(T)					
	a t	也址簿(A)	Ctrl+	Shift+B					
~	P	付件管理(H)		Ctrl+K					
₿₽	Ű	222日本1023日	里(R)	F12					
	123 †	₭ 号管理(C).							
	ΥĽ	」 遠器管理(I	F)						
	ij	問整帐号树节	ち点位置(A)						
	Ĩ	直找重复邮 件	‡(D)						
	括	这过滤器规则	则过滤选定曲	阝件(S)					
	197	影]管理(I)							
	No	系统设置(P).							
	ž	选择语言(La	nguage)	•					
34	充设置	Ĩ							×
		- F) f	110-1					5	
			A			X	Ctri th tabia	THE R	
	市方	26	보려	与四1+	Mist	DZ AY AX	记天江王规王	同災	
	代理	I							
	0)不使用代理	里服务器(D)						
	0)使用IE浏览	包器的代理设	置(1)		设置(S)		
	C	自定义代理	里设置(C)						
		邮件代	理服务器(E)						
		i	类型(<u>T</u>): H	TTP					
		服	务器(<u>S</u>):		端口	(P): 1080			
		用戶	≐ID(<u>U</u>):		密码(<u>w</u> :			

2. 在Foxmail窗口右上角单击菜单入口,点击账号管理



 点击左下角的新建按钮,弹窗出"新建账号向导",在弹出页面中填写您的邮箱 地址,进入配置页面

帐号管理)
帐号	常规 字	体信纸	服务器	保留备份	高级 其他PC	DP3
新建帐号向导					>	<
輸入Email地址: ——						 件]
<u>E</u> mail地址	ь					
	请输入您已有	有的电子邮箱均	地。			
如果您还没有	邮箱,推荐 <u>注册</u>	一个QQ邮箱				
如果您用过00 可以 <u>直接导入</u>	utlook/Outloo <u>已有帐号</u>	k Express/Fo	xmail旧版⊅	本等软件,		
帮助(H)		< 上一步	(B) 下-	-步 (X) >	取消(C)	
				确定	取消	帮助(H)

4. 邮箱类型建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据。密码为客户端专有密码,点击下一步。

新建帐号向导		×
帐号		
未能自动识别您的邮箱类型	(,需要您自行	设置。
邮箱类型(<u>M</u>):	IMAP ~	
密码(P):	****	
	☑记住密码(R)	
帐号描述(<u>A</u>):	chenyifan	
帮助(H)	< 上一步 (B) 下一步(X)	取消(C)

5. 接收服务器类型建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能 同步收件箱数据。

接收邮件服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993(需勾选"使用 SSL来连接服务器")

发送邮件服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465(需勾选"使用SSL来连接服务器")

200	722.41		
Ŧ	5=210		
211	ALC: TH	~ _	- J - J

新建帐号向导	×
服务器配置	
邮件帐号(A):	
接收服务器类型:	IMAP ~
接收邮件服务器(R:	imap.sparkspace.huaweicloud.com
端口(<u>P</u>):	993 @ 使用SSL来连接服务器(U)
发送邮件服务器(S):	smtp.sparkspace.huaweicloud.com
端口(<u>O</u>):	465 ☑ 使用SSL来连接服务器(E)
	□如果服务器支持,就使用STARTTLS加密传输(T) □发送服务器需要身份验证(A)
帮助(H)	< 上一步 (B) 下一步(X) 取消(C)
如若选择POP3接收服	务器类型,参数如下:
POP服务器: pop3.sp 来连接服务器")	arkspace.huaweicloud.com 端口:995(需勾选"使用SSL
完成配置后,可点击》	则试验证,测试成功后,即表示绑定成功。
新建帐号向导	×
完成 恭喜你,帐号建立完成	。週试(T)
帐号 :	修改服务器
接收邮件服务器 服务器:imap.sparkspa 类型:IMAP	ace.huaweicloud.com

6.

接收邮件服务器 服务器·iman sparks	nace huawaicloud com	17 ROUGE JU HH
美型:IMAP	pace.nuaweiciouu.com	
端口:993		
+0.001		
安王:55L		
安王:SSL 发送邮件服务器		
安王:SSL 发送邮件服务器 服务器:smtp.sparks	pace.huaweicloud.com	
安王:SSL 发送邮件服务器 服务器:smtp.sparks 講口:465	pace.huaweicloud.com	再建一个帐号
安王:SSL 发送邮件服务器 服务器:smtp.sparks 端口:465	pace.huaweicloud.com	再建一个帐号

试帐号设置	×
建石制试:测试成功	停止(S) 关闭(C)
帐号设置的测试结果:	
✓ 查找发送邮件服务器	
✓ 连接到发送邮件服务器	
✔ 发送测试邮件	
✓ 查找接收邮件服务器	
✓ 连接到接收邮件服务器	
✔ 收取邮件信息	
✔ 测试成功	

5 网易邮箱大师客户端绑定华为云企业邮箱

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。随后打开网易邮箱大师客户端,进入邮箱设置, 点击添加邮箱,即可看到登录弹窗,输入邮箱地址后,会出现"服务器配置", 点击服务器配置。

< EQ	a ×
输入邮箱地址	服务器配置
密码 忘记密码?	注册邮箱~
登录	
	长号
📮 🧠	

2. 进入服务器设置页面,填写相关配置信息。协议建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据。

如选择IMAP协议,配置信息如下:

收信服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993 (加密: 需选择SSL/ TLS)

发送服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465(加密: 需选择SSL/ TLS)

收信服务器和发件服务器下方的账号都填写邮箱地址,密码都为客户端专有密码。配 置完成后,即可使用。

协议	IMAP	*		
又信服务器	imap.sparks	space.huawe	icloud.com	
端口	993	加密	SSL/TLS	~
帐号	请输入邮箱	地址		
密码	请输入客户	端专有密码		
定信服务器	smtp.sparks	space.huawe	icloud.com	
端口	465	加密	SSL/TLS	~
帐号	请输入邮箱	音地址		
密码	请输入客户	中端专有密码		

如若选择POP3接收服务器类型,需修改协议与收件服务器外,其他同IMAP协议配置:

POP服务器: pop3.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 995(加密: 需选择SSL/TLS)

服务器备份,建议服务器邮件不自动删除,否则服务器上的邮件可能会定期自动删除。

协议	POP3	~		
收信服务器	pop3.spark	space.huawe	eicloud.com	
端口	995	加密	SSL/TLS	~
帐号				
密码				
援务器备 份	邮箱大师收取	双邮件后,服务	器邮件 不自动器	删除 ╰
发信服务器	smtp.spark	space.huawe	icloud.com	
端口	465	加密	SSL/TLS	~
帐号				
密码				

3. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

6 Windows 10 自带邮件绑定华为云企业邮箱

1. 绑定账号前,请确保已在邮箱**个人设置-账号安全**,生成客户端密码(可参考**第三方** 客户端绑定专有密码生成)。

打开Windows10 自带邮件客户端



点击左下角设置,右侧弹出设置弹窗,点击管理账户,进入"添加用户"界面,点击 高级设置



2. 高级设置,选择Internet电子邮件,

添加帐户

高级设置 选择要设置的帐户的类型。如果你不确定,请与你的服务提供商进 行确认。

Exchange ActiveSync 包括Exchange和其他使用Exchange ActiveSync的账户。

Internet 电子邮件 使你可以在 Web 浏览器中查看电子邮件的 POP 账户或 IMAP 账户。

3. 进入配置页面,填写邮箱地址和客户端专有密码,需要用于传入电子邮件的SSL为必选项;已停止支持非安全端口邮箱协议通信。

 \times

账户类型建议选择IMAP 4(可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱 数据。

如选择IMAP4,填写下方配置信息:

传入电子邮件服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com

传出(SMTP)电子邮件服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com

添加帐户

Internet 电子邮件帐户

电子邮件地址 输入邮箱地址 用户名 输入邮箱地址 示例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc 密码 输入客户端专有密码 帐户名 输入邮箱地址 使用此名称发送你的邮件 输入邮箱地址 传入电子邮件服务器 imap.sparkspace.huaweicloud.com 帐户类型 IMAP4 \sim 传出(SMTP)电子邮件服务器 smtp.sparkspace.huaweicloud.com \times ✓ 传出服务器要求进行身份验证 ✓ 发送电子邮件时使用同一用户名和密码 ✓ 需要用于传入电子邮件的 SSL

✓ 需要用于传出电子邮件的 SSL

如若账户类型选择POP3,则需修改传入电子邮件服务器为: pop3.sparkspace.huaweicloud.com

4. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

7 Mac 自带邮件客户端绑定华为云企业邮箱

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。



打开Mac自带邮件客户端,点击"添加账户"

2. 选择其他"邮件"账户,填写名称、邮箱地址和客户端专有密码。

 Microsoft Exchange 	@ 添加邮件帐户
○ Google [.]	若要开始,请填写以下信息:
o yahoo!	名称:
Aol.	
163 网易免费邮 mail:163.com	电子邮件地址:
126 网易免费邮 www.126.com	密码: 输入客户端专有密码
○ MOIL QQ邮箱 mail.qq.com	无法验证帐户名或密码。
● 其他"邮件"帐户	取消 返回 登录

3. 继续配置,选择 IMAP账户类型 (可同步全部邮件数据),如选择POP类型,只能同步收件箱数据)

收件服务器: imap.sparkspace.huaweicloud.com

发件服务器: smtp.sparkspace.huaweicloud.com

电子邮件地址:	输入邮箱地址
用户名:	输入邮箱地址
密码:	输入客户端专有密码
帐户类型:	IMAP
收件服务器:	imap.sparkspace.huaweicloud.com
发件服务器:	smtp.sparkspace.huaweicloud.com
	无法验证帐户名或密码。
取消	返回

*若选择POP账户类型,收件服务器需修改为:pop3.sparkspace.huaweicloud.com 4. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

8 移动端 IOS 自带邮件应用绑定华为云企业邮

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。下方以手机端iOS16系统为例,提供绑定华为云企 业邮箱参考。



2. 进入"设置-邮件-账户-添加账户"

箱

< 帐户	添加帐户			
	lCloud			
	Microsoft Exchange		、 法加帐户 法加帐户	
	163 网易免费邮 mail.163.com		, <i>חארוענארא</i> ר, <i>הארוענארא</i> ר,	
	126 网易免费邮 www.126.com		^{邮件} 添加邮件帐户	>
	M©il adarste		通讯录	_
	Google		添加LDAP帐户	>
	yahoo!		添加CardDAV帐户	>
	Aol.		日历	
			添加 CalDAV 帐户	>
1	Outlook.com		添加已订阅的日历	>
	其他			
取消	新帐户		下一步	
全名	Changellan			
电子邮件	\$ 输入邮件地址	-		
密码	输入客户端专有密码			
描述	High correct			

4. 进入新账户配置页面,协议建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP类型,只能同步收件箱数据。电子邮件与用户名请输入邮箱地址,密码请输入客户端专 有密码。

如选择IMAP协议,收件服务器主机名为imap.sparkspace.huaweicloud.com

发件服务器主机为 smtp.sparkspace.huaweicloud.com

※ 正在验证			
IN	ИАР РОР		
全名			
电子邮件	输入邮箱地址		
描述			
收件服务器			
主机名	imap.sparkspace.huaweicloud.com		
用户名	输入邮箱地址		
密码	输入客户端专有密码		
发件服务器			
主机名	smtp.sparkspace.huaweicloud.com		
用户名	输入邮箱地址		
密码	输入客户端专有密码		

如若选择POP类型,收件服务器主机名为 pop3.sparkspace.huaweicloud.com 5. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

9 移动端 IOS Outlook App 绑定华为云企业邮

 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。下方为iOS16系统,Outlook App绑定华为云企业 邮箱配置参考。

进入Outlook App设置菜单-添加邮件账户-添加电子邮件账户,输入邮箱地址(可登录 用户端查看右上角账户信息,则为您的邮件地址)

\times	添加帐户
	请输入工作或个人电子邮件
	电子邮件地址
	添加帐户
	创建新帐户
	□
@ou	utlook.com @hotmail.com @gmail.com @1

2. 请选择IMAP (可同步全部邮件数据)

箱

<		添加邮件帐户					
	选择你的电子邮件提供程序:						
	MICROSOFT						
	() o o						
	Office 365	Outlook.com	Exchange				
		其他					
	y !	\bigcirc					
	Yahoo! 邮件	iCloud	Google				
	163	126					
	163.com	126.com					
		高级					
	IMAP						

3. 请填写配置信息: 输入邮箱地址,

IMAP主机名: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口信息: 993 (端口安全性: SSL),如下所示。

用户名输入邮箱地址即可,IMAP密码为之前生成的客户端专有密码。

МАР	
电子邮件地址	
yifan@mykoomail.top	
显示名称 例如 John Appleseed	
描述 例如 工作	
IMAP 接收邮件服务器	
IMAP 主机名	
imap.sparkspace.huaweicloud.com	
MAP 端口 993	
端口安全性	SSL >
IMAP 用户名	
yifan@mykoomail.top	
IMAP 密码	

SMTP配置信息如下

主机名: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口信息: 465 (端口安全性: SSL) 用户名输入邮箱地址即可,SMTP密码为之前生成的客户端专有密码,同IMAP密码。

SMTP 出站邮件服务器	
SMTP 主机名	
smtp.sparkspace.huaweiclou	ud.com
SMTP 端□ 465	
端口安全性	SSL >
SMTP 用户名	L
yifan@myemail.com	
SMTP 密码	
使用高级设置	

4. 确认填写无误后,则可登录使用。

10 移动端 Android 自带邮件应用绑定华为 云企业邮箱

- 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。下方以手机端Android系统为例,提供绑定华为云 企业邮箱参考。
- 打开手机自带邮件app,选择添加账户-其他,输入邮箱地址和客户端专有密码,点击手动设置,账户类型建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据。

E 🔀 Exchange		
163网易免费邮 www.163.com		
126 网易免费邮 www.126.com	← 帐户设置	
sño 新浪邮箱	输入邮箱地址	
Google [.]	输入客户端专有密码	Ì
授狐闪电邮箱 mail.sohu.com	手动设置	
其他	登录	
← 帐户设置		
这是什么类型的帐户?		
ΙΜΑΡ	>	
POP3	>	

用户名请输入邮箱地址,密码请输入客户端专有密码。
 IMAP服务器为: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 993(安全类型需选择SSL/TLS)
 输入完成后,点击下一步

法加帐白

← 帐户设置		
滲 用户名		
请输入邮箱地址	L	
密码		
请输入客户端专	有密码	Ì
服务器		
imap.sparkspace.hu	aweicloud.	com
端口		
993		
安全类型		SSL/TLS >
IMAP 路径前缀		
可选		

**如若选择POP3服务器,则服务器和端口需修改为如下参数:

POP服务器: pop3.sparkspace.huaweicloud.com 端口为995(安全类型需选择 SSL/TLS)

4. SMTP服务器为: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口: 465(安全类型需选择SSL/TLS)

用户名请输入邮箱地址,密码请输入客户端专有密码。

← 帐户设置

SMTP 服务器	
smtp.sparkspace.huaweicloud.	com
端口	
465	
安全类型	SSL/TLS >
✔ 要求登录	
用户名	
输入邮箱地址	
密码	
输入客户端专有密码	Ś

5. 完成配置后,即可使用该客户端收发邮件。

1 1 Welink(蓝版) App 绑定华为云企业邮箱

1. 绑定账号前,请确保已在邮箱**个人设置-账号安全**,生成客户端密码(可参考**第三方** 客户端绑定专有密码生成)。下方以Welink为例,提供绑定华为云企业邮箱参考。

2. 打开Welink App, 点击下方"业务"菜单,进入"邮件"业务(如未出现在日常办 公栏目中,可搜索"邮件"业务进入)。随后进入登录邮箱界面,输入邮箱地址和客 户端专有密码,点击登录



登录邮箱

绑定你的个人邮箱,登录后邮箱地址将同步至 企业通讯录

┌─ 请输入邮箱地址

🔒 请输入客户端专有密码



3. 界面提示"未配置邮箱服务器",点击"配置服务器",进入配置界面,协议建议选择IMAP (可同步全部邮件数据),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据。

2

输入邮箱地址,密码请输入客户端专有密码。

接收服务器(IMAP): imap.sparkspace.huaweicloud.com 安全类型: SSL/TLS 端口 为: 993 **如若选择POP3服务器,则接收服务器和端口需修改为如下参数:

接收服务器(POP3): pop3.sparkspace.huaweicloud.com 安全类型: SSL/TLS 端口为: 995

发送服务器(SMTP): smtp.sparkspace.huaweicloud.com 安全类型: SSL/TLS 端口为: 465

< 1	邮件		
登 绑定 企业	录邮箱 你的个人邮箱,登 通讯录	录后邮箱地址	将同步至
۵			2
		_	_
	未配置邮 请先配置服务器,	箱服务器 再重新登录邮箱	Â.
	取消	配置服务器	
<	配置服务	务器	登录
く 协议	配置服约	务器	登录 IMAP >
く 协议 账户	配置服 銷 ▶ 请输入邮箱	务器	登录 IMAP >
く 协议 账户 邮箱地址	配置服 止 请输入邮箱	务器 地址	登录 IMAP >
く 协议 账户 邮箱地址 密码 接收服务	配置服 止 请输入邮箱 请输入客户	务器 地址 端专有密码	登录 IMAP >
く 协议 账户 邮箱地址 密码 接收服务 IMAP服	配置服 正 正 に 諸 输入 邮 箱 る 路 に 部 に の に の に の に の に の に の に の の の に の の の の の の の の の の の の の	务器 地址 端专有密码 ee.huaweicloud.cr	登录 IMAP >
く 协议 账户 邮箱地切 密码 接收服务 IMAP服 端口	R置服第 には	务器 地址 端专有密码 e.huaweicloud.cd	登录 IMAP >
く 协议 账户 邮箱地址 密码 接收服务 IMAP服 端口 安全类型	配置服 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	务器 地址 端专有密码 ee.huaweicloud.co	登录 IMAP > om
く 协议 账户 邮箱地址 密码 接收服务 IMAP服 端口 安全类型 发送服务	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	务器 地址 端专有密码 ee.huaweicloud.co	登录 IMAP > om
く 协议 账户 邮箱地址 密码 接收服务 IMAP服 端口 安全类型 发送服务 SMTP服	R2電服 は	务器 地址 端专有密码 e.huaweicloud.co ss ee.huaweicloud.co	登录 IMAP > om
く 协议 账户 邮箱地址 密码 IMAP服 端口 安全类型 SMTP服 端口 第二	記書の 中の 市舗介の邮箱 清输入客户 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	务器 地址 端专有密码 e.huaweicloud.co ss e.huaweicloud.c	登录 IMAP > om L/TLS > om
く 协议 账户 邮箱地址 密码 活 と 取 部 個 の の の の の の の の の の の の の	おののでは、 ののでは、 の	务器 地址 端专有密码 e.huaweicloud.cd ss ee.huaweicloud.cd	登录 IMAP > om L/TLS > om

4. 完成配置后,即为绑定成功,可使用Welink收发邮件。

く 收件箱 (15) ~	■ Q +
 	主通 14:15 2
• [邮件监控]华为云企业邮箱	14:14
●(11:35
• [邮件监控] mmmm 123-	11:33
qqq1 www	±¤ 09:55
[邮件监控]	09:54
● C [邮件监控]回复: 1122 qqqq	09:45 3
[邮件监控] 1122 [image] 哈哈哈哈	09:42

12 企业微信 App 绑定华为云企业邮箱

1. 绑定账号前,请确保已在邮箱**个人设置-账号安全**,生成客户端密码(可参考<mark>第三方</mark> <mark>客户端绑定专有密码生成</mark>)。下方以企业微信App为例,提供绑定华为云企业邮箱参 考 。

2. 打开企业微信app, 点击下方"邮件"菜单,输入邮箱地址和客户端专有密码,点击 添加,同意授权

邮件	27	邮件 5
运 添加你的工作邮箱 让工作消息集于一处		运 添加你的工作邮箱 让工作消息集于一处
email@company.com 邮箱密码		请输入邮箱地址
添加		
打开QQ邮箱快捷授权添加		添加工作邮箱授权协议 欢迎使用添加工作邮箱功能,请阅读并理解我们的《添加
		工作邮箱授权协议》,并关注: 1. 允许我们使用你提供的信息,将工作邮箱的相关信息同 步到企业微信中,同时在其他登录设备同步添加此工作邮 箱。
开通企业邮箱服务		2. 你可在邮件应用页面的「邮件管理」中通过删除已添加 的邮箱帐户撤回授权。
☆ ☆	通讯录	不同意 同意

3. 需要完善邮箱信息,默认类型为IMAP (可同步全部邮件数据,建议选择IMAP),如选择POP3类型,只能同步收件箱数据,具体填写信息如下:

账号和用户名请输入邮箱地址,密码请输入客户端专有密码。

收件服务器为: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口为: 993 需开启SSL

发件服务器为: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口为: 465 需开启SSL

**如若选择POP3类型,则收件服务器和端口需修改为如下参数:

收件服务器(POP类型): pop3.sparkspace.huaweicloud.com 端口为: 995 需开启 SSL

<	完善邮箱信息	
帐号	请输入邮箱地址	
类型	IMAP	>
收件服务器	0 17	
服务器	imap.sparkspace.huaweicloud.com	i
用户名	请输入邮箱地址	
密码	请输入客户端专有密码	7
端口	993	
SSL		
发件服务器	<u>9</u>	
服务器	smtp.sparkspace.huaweicloud.com	ı
用户名	请输入邮箱地址	
密码	请输入客户端专有密码	2
端口	465	
SSL		
	添加	

4. 完成配置后,即为绑定成功,可使用企业微信内的邮箱收发邮件。

	收件箱(14)~		±∓ +
	Q 搜索		
全部 未读	邮件		⇒
Ch [邮件监控]Re ok 获取 Outl	:: 华为云企业邮箱 ook for iOS 发件人	: chenyifan	刚刚 <chenyif< td=""></chenyif<>
Ch e (Re: 华为云企 ok 获取 Outl	业邮箱 ook for iOS 发件人	: chenyifan	刚刚 2 <chenyif< td=""></chenyif<>
● ([邮件监控]华 11	为云企业邮箱		
Ch L邮件监控」rr rrr 1	r		
Ch Chen Yifan rrr rrr 1	I		
(邮件监控] m 123-来自钉	immm 钉专属商务邮箱		
Ca			
25 消息 邮件	文档	工作台	— 通讯录

13 钉钉 App 绑定华为云企业邮箱

- 绑定账号前,请确保已在邮箱个人设置-账号安全,生成客户端密码(可参考第三 方客户端绑定专有密码生成)。下方以钉钉App为例,提供绑定华为云企业邮箱 参考。
- 打开钉钉app, 进入邮箱,点击上方"收件箱"后,展开菜单,点击左下方"设置"图标



3. 进入设置界面,点击添加账号,点击选择"其它邮箱",

<	设置	帮助	取消	选择邮箱	
管理员功能 企业邮箱		进入管理● >		・ 5*** 好的: 都有 企业专	企业 专属的企业邮箱 ^{属城名,离职后收回}
钉钉个人邮箱		>	Terry@	alibaba.com	里邮箱
添加帐号			M 阿里曲 可查看	邶箱 记读未读,触达更高效	>
炭件人名称		>	QQ #8	箱	>
邮件签名	酷公司》	用专业企业签名● >	▶ 勝讯 û	企业邮箱	>
会话模式 本功能仅适用于阿里邮箱			126 126 曲	『箱	>
加载邮件图片		始终加载	163 163个	℃人邮箱	>
置顶聊天 在聊天中置顶钉邮入口, 1	重要消息不错过		163 企	2业邮箱	>
新邮件提醒			M Gmail	I	>
接收提醒的文件夹		>	── 其它曲	邮箱	>
邮件订阅	知识学院,	在工作中提升 • >			

4. 进入登录邮箱页面,点击右上角的"手动配置",进入配置页

	手动配置
🔁 登录邮箱	
邮箱	
emai@enterprise.com	
密码 请输入邮箱密码	5
立即登录	
请确保已开启 IMAP 服务	如何开启?

- 填写服务器设置相关信息,具体填写信息如下:
 用户名请输入邮箱地址,密码请输入客户端专有密码。
 收件服务器为: imap.sparkspace.huaweicloud.com 端口为993 需开启SSL
 - 发件服务器为: smtp.sparkspace.huaweicloud.com 端口为465 需开启SSL

<	服务器设置	帮助
邮箱地址	请输入邮箱地址	
收件服务器	imap.sparkspace.huaweicloud.c	com
发件服务器	smtp.sparkspace.huaweicloud.	com
登录信息		
用户名	青输入邮箱地址	
密码	请输入客户端专有密码	
高级设置		
收件端口号	993	
SSL		
发件端口号	465	
SSL		

6. 完成配置后,即为绑定成功,可使用钉钉内的邮箱收发邮件。

<	收件箱▼	•••
Qł	受索邮件	筛选
СҮ	● Clifan Re: 华为云企业邮箱 o k 获取 OutlookforiOS 发件人:chenyifan <cher< td=""><td>14:15 3 1 ☆</td></cher<>	14:15 3 1 ☆
СҮ	C in rrr rrr1	11:35 ☆
СҮ	• Chen Yifan [邮件监控] rrr rrr1	11:35 ☆
奕凡	• [[邮件监控] mmmm 123-来自钉钉专属商务邮箱	11:33 ☆
立韩	qqq1 此邮件没有文字内容	09:55 ☆
立韩	转 [邮件监控] 此邮件没有文字内容	09:54 ☆
СҮ	• [邮件监控]回复: 1122 此邮件没有文字内容	09:47 4 公
立韩	こ 自动回复&邮件监控 此邮件没有文字内容	09:29
立韩	● 「邮件监控」自动同复&邮件监控	+

14 window7系统绑定第三方客户端使用 SSL加密端口报错解决方案

当您在Window 7系统上绑定第三方客户端并使用SSL加密端口时,如果遇到报错问题,可以尝试以下解决方案:

1)首先,下载并运行我们提供的专用程序(<mark>请点击下载</mark>),它将自动对Win7系统的 注册表进行必要的修改 。

2)修改完成并重启您的电脑,即可解决SSL加密端口报错的问题。