

鸿源云道

用户指南

文档版本	1.0
发布日期	2021-07-27



版权所有 © 华为技术有限公司 2021。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。


目 录

1 订购“鸿源云道”	1
1.1 搜索“鸿源云道”，进入服务介绍.....	1
2 开启企业数字空间初始化.....	4
2.1 进入初始化.....	4
2.2 托管云账户.....	4
2.2.1 选择云账户所在的云平台提供商.....	4
2.2.2 托管账户信息.....	5
2.3 规划企业大网配置.....	5
2.3.1 配置企业网络基本信息.....	6
2.3.2 配置网络安全分区.....	6
2.4 企业用户配置.....	8
2.4.1 单个创建.....	9
2.4.2 批量导入.....	9
2.5 企业项目配置.....	10
2.5.1 单个创建项目.....	11
2.5.2 批量创建项目.....	11
2.6 企业数字空间创建成功.....	12

1 订购“鸿源云道”

1.1 搜索“鸿源云道”，进入服务介绍

通过华为云顶部“产品”》“企业应用”》“鸿源云道”，进入云道介绍页面：




点击“立即订阅”后，进入如下页面：





输入邀请码、勾选用户协议后, 点击“立即购买”, 生成订单。

若订单内容符合您的订购预期, 请点击右下角“提交订单”按钮, 否则, 请点击“上一步”。



订单提交后, 请在三天内付款, 付款方式按照华为云与企业注册时的对公账户进行扣款结算。






支付成功，即可点击“返回云道控制台”，开始初始化企业数字空间。

2 开启企业数字空间初始化

2.1 进入初始化


点击左侧菜单栏：企业上云场景导览 --> 初始化企业空间



2.2 托管云账户

2.2.1 选择云账户所在的云平台提供商

若您仅使用鸿源云道的部分SaaS服务，则可选择跳过该步骤。



2.2.2 托管账户信息



2.3 规划企业大网配置

点击“下一步”，进入网络配置。

在配置本环节之前，请在线下明确您企业在云上的网络规划方案，若您仅使用鸿源云道的部分SaaS服务，则可选择跳过该步骤。

我们提供了“经典企业网络模型”，若该模型不满足您的要求，请线下联系鸿源云道产品咨询，联系方式见产品介绍页。



2.3.1 配置企业网络基本信息

点击“企业标准网络模板”，对应输入相关信息：



2.3.2 配置网络安全分区

每个安全区为一个独立VPC，使用基本信息中配置的账户创建。

高密区：企业信息安全要求高的业务所在分区（如：核心研发业务），一般情况下，高密区仅与中转区、通用区相连；

低密区：企业信息安全无特殊要求的业务所在分区，一般情况下，低密区不可访问高密区；

通用区：需要同时可访问高密区、低密区的业务所在分区（如：企业部分需要同时支持正常生产和核心研发系统的业务）；

接入区（DMZ）：企业对外网的隔离区，所有企业内部系统与外网系统的访问，均通过接入区进行；

中转区：无业务属性，仅用来配置当前网络分区的路由表。

1. 高密区、低密区、通用区、接入区配置

企业标准网络模板

配置VPC

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

建议使用网段: 10.0.0.0/8-24 (选择) 172.16.0.0/12-24 (选择) 192.168.0.0/16-24 (选择)

配置子网

根据实际情况，选择或录入对应网络分区的IP网段

>>默认子网

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

+ 添加子网

根据需要，添加子网，并设置子网IP

2. 中转区

配置中转区VPC网段

企业标准网络模板

配置VPC

名称 请输入名称

显示名 请输入显示名

IPv4网段 192 . 168 . 0 . 0 / 24

建议使用网段: 10.0.0.0/8-24 (选择) 172.16.0.0/12-24 (选择) 192.168.0.0/16-24 (选择)

配置中转区名称、IP网段

进行下一步配置

下一步

取消

配置路由表：

企业标准网络模板

高密度--

低密度--

中转区 路由配置数0

通用区--

接入区(DMZ)--

终端节点

HEDS

互联网

配置路由表

名称

	源VPC	源VPC网段	目的VPC	目的VPC网段	描述
→					
→					

下一步

取消

3. 终端节点

企业标准网络模板

高密度--

低密度--

中转区 路由配置数0

通用区--

接入区(DMZ)--

终端节点

终端节点

终端节点服务名称

终端节点服务所有者

终端节点所属VPC

1

选择终端节点所在VPC，一般为接入区

提交

取消

2.4 企业用户配置

默认当前进行初始化配置的用户为企业管理员，若您当下无需添加其他用户，可跳过，否则请点击“手工配置”按钮，进入配置页面：



2.4.1 单个创建

逐个创建用户信息：

用户配置

×

单个创建

批量导入

* 登录账号

?

请输入登录账号

@op

* 中文名

?

请输入中文名

英文名

?

请输入英文名

性别

男

▼

* 邮箱

?

请输入邮箱

* 手机号

?

+86-

请输入手机号

确定

2.4.2 批量导入

通过Excel，批量导入用户信息

用户配置

×

单个创建

批量导入

从Excel表导入?

下载文件模板

选取文件

上传到服务器

2.5 企业项目配置

数字空间初始化配置

云账户信息配置

网络配置

企业用户配置

企业项目配置

开始使用

创建项目

●

点击创建项目

请输入用户ID、别名、名称或英文名

项目ID	项目名称	项目英文名	项目别名	项目描述	父组织	项目Owner	项目状态	创建时间	更新时间
暂无数据									

共0条

10

条/页

<

1

>

1

GO

返回

下一步

2.5.1 单个创建项目

创建项目

单个创建

批量导入

* 名称 ?

请输入名称

* 别名 ?

请输入别名

* 英文名 ?

请输入英文名

* 项目Owner

请输入项目Owner

描述 ?

请输入描述

创建

取消

2.5.2 批量创建项目

创建项目

单个创建

批量导入

从Excel表导入 ?

下载文件模板


选取文件

上传到服务器

2.6 企业数字空间创建成功



点击“购买服务”进入服务市场：



选择需要订阅的服务，进入服务介绍页后，进行订阅

