

VPC 终端节点

最佳实践

文档版本 01
发布日期 2024-05-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 通过 VPC 终端节点和云专线服务实现云下 IDC 访问云上服务.....	1
1.1 方案概述.....	1
1.2 资源和成本规划.....	3
1.3 云下 IDC 通过华为云内网访问云上资源总流程.....	4
1.4 配置步骤.....	4
2 通过 VPC 终端节点访问弹性文件服务.....	12
3 通过 VPC 终端节点访问智能边缘平台.....	13
4 通过 VPC 终端节点访问容器镜像服务.....	14

1 通过 VPC 终端节点和云专线服务实现云下 IDC 访问云上服务


1.1 方案概述

应用场景

在企业IDC上云的过程中，用户云下IDC长期保持复杂的混合云架构：云下IDC生产、云下IDC测试、云上华为云生产、云上华为云测试、云上其他云的生产测试等等，因此经常存在云下IDC通过内网（专线或VPN）上云访问云上业务的功能需求，而单纯依赖专线或VPN上云后很多云上资源和云服务依然无法访问。

如图1-1所示，云下IDC希望通过公网的方式访问云上VPC1、VPC2内的资源（ELB、ECS）以及其他云服务（OBS、DNS）。

图 1-1 云下 IDC 访问华为云服务（业务需求）



方案架构

结合用户业务需求分析，不仅需要实现云下用户数据中心与华为云上互通，同时要不借助公网访问云上VPC内的资源和其他云服务。

本实践中主要用到以下两个服务来实现用户业务需求：

- **云专线**（Direct Connect），用于搭建用户本地数据中心与华为云VPC之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道，充分利用华为云服务优势的同时，继续使用现有的IT设施，实现灵活一体，可伸缩的混合云计算环境。

云专线服务在本方案中主要用于实现云下用户数据中心与华为云VPC上互通


- **VPC终端节点**（VPC Endpoint），可以在VPC内提供便捷、安全、私密的通道与终端节点服务（华为云服务、用户私有服务）进行连接，该服务使用华为云内部网络，无需弹性公网IP。

VPC终端节点服务在本方案中主要用于实现通过华为云内网访问云上VPC内的资源和其他云服务。

如图1-2所示：

- 通过云专线实现云下IDC与云上VPC1互通。
- 通过终端节点1，IDC可以访问VPC1内的云资源ELB。
- 通过终端节点2，IDC可以跨VPC访问VPC2内的云资源ECS。
- 通过终端节点3，IDC可以通过内网访问云服务DNS。
- 通过终端节点4，IDC可以通过内网访问云服务OBS。

图 1-2 通过云专线和 VPC 终端节点实现云下 IDC 访问华为云服务



⚠ 注意

并非所有的云服务都支持用户云下通过VPCEP走内网访问，仅支持提供了VPCEP的服务可以通过内网访问云上资源和云服务。

方案优势

- 创建简易，响应迅速，敏捷高效。
- 无需弹性公网IP，直连内网，使用方便灵活。
- 避免泄漏服务端相关信息所带来不可知的风险，安全私密。

约束与限制

- 已拥有华为账号，并且华为账号已实名认证。
- 华为账号未欠费，并且有足够的金额可以购买本最佳实践所涉及的资源。
- 确定专线接入点地址并完成运营商工勘。详细请参见[准备工作](#)。
- 用户需要访问的云上资源或云服务按照VPCEP的标准开发流程已开发相关能力并上线至对应区域。

1.2 资源和成本规划

本节介绍最佳实践中资源规划情况，包含以下内容：


表 1-1 跨区域 VPC 互通组网规划说明

区域	资源	资源说明	数量	费用
华北-北京四	VPC	VPC1子网：192.168.0.0/16 VPC2子网：172.16.0.0/16	2	免费
	物理连接	<ul style="list-style-type: none">• 虚拟网关的本端子网：192.168.5.0/24• 虚拟接口的本端网关：10.0.0.1/30• 虚拟接口的远端网关：10.0.0.2/30• 虚拟接口的远端子网：10.1.123.0/24	1	详细请参见 云专线产品价格详情 。
	弹性云服务器	自动分配IP地址。	2	详细请参见 弹性云服务器产品价格详情 。
	VPC终端节点	自动分配IP地址。	1	详细请参见 VPC终端节点产品价格详情 。

场景网络拓扑如下：

- 云下用户数据中心（IDC）通过云专线与云上VPC1建立连接。
- 云上VPC1通过终端节点访问VPC2中的云服务ECS（终端节点服务）。
- 云下IDC通过云上VPC1访问VPC2中的云服务ECS（终端节点服务）。

图 1-3 场景拓扑



1.3 云下 IDC 通过华为云内网访问云上资源总流程

本实践以云下 IDC 访问云上 VPC 内的云服务器为例。

根据用户业务需求，云下 IDC 与云上 VPC 通过云专线互通后，需要在不使用公网的情况下，实现云下 IDC 访问云上 VPC 内的云服务器。

本最佳实践的操作流程请参见图 1-4。

图 1-4 操作流程



1.4 配置步骤

步骤 1 创建云专线



1. 购买物理连接。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
 - c. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > 云专线”。进入物理连接页面。
 - d. 在物理连接页面，单击“创建物理连接”，在物理连接页面单击“自建专线接入”，进入物理连接的端口购买页面。
 - e. 根据界面提示，在物理连接购买页面配置机房地址、华为云接入点、物理连接端口等信息，可参照表 1-2 输入相关参数。

图 1-5 购买物理连接



表 1-2 购买物理连接参数

参数	说明
计费模式	专线服务付费方式，目前仅支持包年/包月方式付费。
请选择区域	物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台左上角或购买页面切换区域。
物理连接名称	用户将要创建的物理连接的名称（可自定义）。
华为云接入点	物理连接接入点的位置。
运营商	提供物理连接的运营商。
端口类型	物理连接接入端口的类型：1GE，10GE、40GE、100GE。
专线带宽	物理连接的带宽大小，请在下拉框中选择对应的带宽。仅作为运营商接入带宽描述。
您的机房地址	用户填写机房地址，可精确到楼层。 例如上海市浦东新区华京路xx号xx楼xx机房。

参数	说明
标签	<p>云专线服务的标识，包括键和值。可以为云专线服务创建10个标签。标签的命名规则请参考表1-3。</p> <p>说明</p> <p>如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则可以直接选择对应的标签键和值。</p> <p>预定义标签的详细内容，请参见预定义标签简介。</p> <p>如您的组织已经设定云专线服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为物理连接添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致物理连接创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>
描述	用户可以对物理连接添加备注信息。
联系人姓名/手机/Email	用户可以在此提供用户侧专线负责人信息。
购买时长	购买服务的时长。
自动续费	自动续费时长与购买时长相同。 例如：用户购买时长为三个月，当勾选该项后，将自动续费三个月，以此类推。
企业项目	企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。

表 1-3 物理连接标签命名规则

参数	规则
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

参数	规则
值	<ul style="list-style-type: none">▪ 可以为空。▪ 长度不超过43个字符。▪ 取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划线、下划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

- f. 单击“确认配置”。
 - g. 确认物理连接信息，单击“去支付”。
 - h. 确认订单信息，选择付款方式，单击“确认”。
2. 开始物理连接接入。
 - a. 购买成功后，系统会为您自动分配物理连接ID，物理连接控制台会有相应的资源信息，此时您的物理连接状态为“创建中”，将会有专线经理与您联系确认施工计划和相关信息（包括公司名称、入场施工单位、期望入场时间和施工人员信息）。
 - b. 施工计划确认后，您可以根据施工计划，安排物理连接运营部署专线，并接入机房。
 - c. 正常情况下，物理线路接入后两个工作日内，华为驻场工程师会根据客户信息将专线对接到华为云的网关端口。
 - d. 施工完成后，物理连接状态变为“正常”时，表示完成物理连接接入。
 3. 创建虚拟网关
 - a. 在左侧导航栏，选择“云专线 > 虚拟网关”。
 - b. 在虚拟网关页面，单击右上角“创建虚拟网关”。
 - c. 根据界面提示，配置相关参数。

图 1-6 创建虚拟网关

创建虚拟网关

* 名称

* 企业项目 [新建企业项目](#)

* 虚拟私有云 [创建虚拟私有云](#)

* 本端子网

BGP ASN

标签 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)

您还可以添加20个标签。

描述

- d. 单击“确定”。
4. 创建虚拟接口
 - a. 在左侧导航栏，选择“云专线 > 虚拟接口”。
 - b. 在虚拟接口页面，单击右上角“创建虚拟接口”。
 - c. 根据界面提示，配置相关参数。

图 1-7 创建虚拟接口



d. 单击“立即创建”。

步骤2 创建终端节点服务


1. 在系统首页，单击管理控制台左上角的 ，选择“网络 > VPC终端节点”。
2. 在左侧导航栏，选择“VPC终端节点 > 终端节点服务”。
3. 在终端节点服务页面，单击“创建终端节点服务”。
4. 根据界面提示，配置相关参数。

图 1-8 创建终端节点服务



5. 单击“立即创建”。

说明

在本实践中，因为创建终端节点服务时打开了“连接审批”开关，所以购买终端节点后，需要接受连接。

步骤3 创建终端节点

1. 在左侧导航栏，选择“VPC终端节点 > 终端节点”。
2. 在终端节点页面，单击“购买终端节点”。
3. 根据界面提示，配置相关参数。

图 1-9 购买终端节点

< | 购买终端节点

* 区域: 华北-北京四
不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。

* 计费模式: 按需计费

* 服务类别: 云服务 按名称查找服务

* 服务名称: cn-north-4.428f568f-70be-4781-b927-932b3 验证
已找到服务 服务类型: 接口

创建内网域名

* 虚拟私有云: VPC1 (192.168.5.0/24) 查看虚拟私有云

* 子网: subnet1 (192.168.5.0/24) 查看已有子网 可用IP数: 238

* IPv4地址: 自动分配IPv4地址 手动指定IP地址

访问控制:

标签: 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。查看预定义标签
标签键 标签值
您还可以添加20个标签。

描述:

4. 单击“立即购买”。
5. 确认订单详情，单击“提交”。
6. 连接审批。

因为在步骤**步骤2**创建终端节点服务时打开了“连接审批”开关，查看终端节点状态为“待接受”，需要进行审批，操作如下：

- a. 在左侧导航栏选择“VPC终端节点 > 终端节点服务”。
- b. 单击对应的终端节点服务名称，进入终端节点服务详情页面。
- c. 在终端节点服务详情页面，单击“连接管理”。
- d. 在连接管理页面的“操作”栏下，单击“接受”。

步骤4（可选）配置验证

- VPC1中的云服务器ECS1可以成功访问云下IDC

```
Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
ecs1 login: root
Password:
Last login: Wed Nov 10 16:24:52 on tty1

Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs1 ~]# ping 10.1.123.1
PING 10.1.123.1 (10.1.123.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.1.123.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=255 ms
64 bytes from 10.1.123.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.41 ms
64 bytes from 10.1.123.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.27 ms
64 bytes from 10.1.123.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=5.42 ms
64 bytes from 10.1.123.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=5.70 ms
^C
--- 10.1.123.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.274/55.320/254.793/99.736 ms
[root@ecs1 ~]#
```

- 通过终端节点IP可以成功访问VPC2中的云服务器ECS2

```
Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
ecs1 login: root
Password:
Last login: Wed Nov 10 15:04:33 on tty1

Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs1 ~]# ssh 192.168.5.111
The authenticity of host '192.168.5.111 (192.168.5.111)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:X3pUwri0B/uv8UHJ0E2wPggjIz+uEoa7USf6Ix/nH4g.
No matching host key fingerprint found in DNS.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.5.111' (ED25519) to the list of known hosts.

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
root@192.168.5.111's password:

Welcome to Huawei Cloud Service

Last login: Wed Nov 10 14:54:59 2021 from 198.19.131.4
[root@ecs2 ~]#
```

---结束

2 通过 VPC 终端节点访问弹性文件服务

VPC终端节点可以为计算资源的VPC和弹性文件服务SFS 3.0容量型文件系统提供可靠的连接，计算资源的VPC需要通过VPC终端节点与SFS 3.0容量型文件系统建立通信，计算资源从而能够访问文件系统。

将SFS 3.0容量型文件系统挂载至计算资源前，需要在计算资源对应区域创建指定的VPC终端节点。

详细配置请参见[配置VPC终端节点访问SFS](#)。

3 通过 VPC 终端节点访问智能边缘平台

线下边缘节点无法通过公网访问IEF时，可以选择通过云专线或VPN连接华为云VPC，然后通过VPC终端节点在VPC提供私密安全的通道连接IEF，从而使得线下边缘节点在无法访问公网时连接IEF。

详细配置请参见[通过专线或VPN访问IEF](#)。

4 通过 VPC 终端节点访问容器镜像服务

用户本地数据中心或私有网络无法通过公网访问SWR，用户可以通过云专线或VPN连接华为云VPC，通过专线或VPN打通用户本地数据中心到VPC间的网络，使用VPC终端节点访问SWR。

详细配置请参见[通过专线或VPN访问SWR](#)。