

云日志服务

## API 参考

文档版本 01

发布日期 2022-08-15



**版权所有 © 华为技术有限公司 2022。保留一切权利。**

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# **华为技术有限公司**

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： [support@huawei.com](mailto:support@huawei.com)

客户服务电话： 4008302118

# 目 录

<b>1 使用前必读.....</b>	<b>1</b>
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 终端节点.....	1
1.4 约束与限制.....	1
1.5 基本概念.....	1
<b>2 API 概览.....</b>	<b>3</b>
<b>3 如何调用 API.....</b>	<b>4</b>
3.1 构造请求.....	4
3.2 认证鉴权.....	7
3.3 返回结果.....	8
<b>4 接口调用示例.....</b>	<b>10</b>
<b>5 API 说明.....</b>	<b>11</b>
5.1 日志组管理.....	11
5.1.1 创建日志组.....	11
5.1.2 查询帐号下所有日志组.....	15
5.1.3 删除日志组.....	19
5.2 日志流管理.....	23
5.2.1 创建日志流.....	23
5.2.2 查询指定日志组下的所有日志流.....	27
5.2.3 删除日志流.....	31
5.3 日志管理.....	35
5.3.1 查询日志.....	35
5.4 日志转储.....	48
5.4.1 创建日志转储.....	48
<b>6 附录.....</b>	<b>54</b>
6.1 状态码.....	54
6.2 错误码.....	55
6.3 获取帐号 ID、项目 ID、日志组 ID、日志流 ID.....	57

# 1 使用前必读

## 1.1 概述

欢迎使用云日志服务（ Log Tank Service，简称LTS ）。LTS用于收集来自主机和云服务的日志数据，通过海量日志数据的分析与处理，可以将云服务和应用程序的可用性和性能最大化，为您提供一个实时、高效、安全的日志处理能力，帮助您快速高效地进行实时决策分析、设备运维管理、用户业务趋势分析等。

云日志服务所提供的接口为扩展接口。通过使用云日志服务所提供的接口，您可以完整的使用云日志服务的基本功能。例如查询API版本号、创建，删除日志组和日志流。

## 1.2 调用说明

云日志服务提供了REST（ Representational State Transfer ）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见“如何调用API”。

## 1.3 终端节点

终端节点（ Endpoint ）即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询所有服务的终端节点。

## 1.4 约束与限制

- 您能创建的LTS资源的数量与配额有关系。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

## 1.5 基本概念


- 用户

由帐号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到帐号、用户和密码等信息。

- 区域 ( Region )  
指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。
- 可用区 ( AZ, Availability Zone )  
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目  
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您帐号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



# 2 API 概览

云日志服务所提供的接口为扩展接口。通过使用云日志服务所提供的接口，您可以完整的使用云日志服务的基本功能。例如查询API版本号、创建、查询、删除日志组和日志流。

云日志服务提供的具体API如[表1](#)所示。

**表 2-1 接口说明**

子类型	说明
日志组管理	LTS API的日志组管理接口，用来创建、查询、删除日志组。
日志流管理	LTS API的日志流管理接口，用来创建、查询、删除日志流。
日志管理	LTS API的日志管理接口，用来查询日志内容。
日志转储	LTS API的日志转储接口，用于将指定的一个或多个日志流的日志转储到其他服务。

# 3 如何调用 API

## 3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM的[获取用户Token](#)说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

### 请求 URI

请求URI由如下部分组成。

**{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}**

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

- **URI-scheme:**  
表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
- **Endpoint:**  
指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从[地区和终端节点](#)获取。  
例如IAM服务在“亚太-吉隆坡”区域的Endpoint为“iam.my-kualalumpur-1.myhuaweicloud.com”。
- **resource-path:**  
资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
- **query-string:**  
查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

#### 说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URL-scheme都是HTTPS，同一个服务的Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

## 请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

- **GET**: 请求服务器返回指定资源。
- **PUT**: 请求服务器更新指定资源。
- **POST**: 请求服务器新增资源或执行特殊操作。
- **DELETE**: 请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
- **HEAD**: 请求服务器资源头部。
- **PATCH**: 请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在“获取用户Token”的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.my-kualalumpur-1.cloudalpha4.tmone.com.my/v3/auth/tokens
```

## 请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-1](#)。

**表 3-1 公共请求消息头**

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 章节获取项目编号。	否	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4

名称	描述	是否必选	示例
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 <a href="#">获取用户Token</a> 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头( Headers )中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

## 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.my-kualalumpur-1.cloudalpha4.tmone.com.my/v3/auth/tokens  
Content-Type: application/json
```

## 请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中**username**为用户名，**domainname**为用户所属的帐号名称，\*\*\*\*\*为用户登录密码，xxxxxxxxxxxxxxxxxx为project的名称，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

## 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个帐号下所有资源或帐号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.my-kualalumpur-1.cloudalpha4.tmone.com.my/v3/auth/tokens  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "auth": {  
    "identity": {  
      "methods": [  
        "password"  
      ],  
      "password": {  
        "user": {  
          "domain": {  
            "name": "****"  
          },  
          "name": "****",  
          "password": "*****"  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```
    "password": {
      "user": {
        "name": "username",
        "password": "*****",
        "domain": {
          "name": "domainname"
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

## 3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK ( Access Key ID ) /SK ( Secret Access Key ) 加密调用请求。  
推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

### Token 认证

#### □ 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {

```

```
        "project": {  
            "name": "xxxxxxxx"  
        }  
    }  
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEF....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEF....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.my-kualalumpur-1.cloudalpha4.tmone.com.my/v3/auth/tokens  
Content-Type: application/json  
X-Auth-Token: ABCDEF....
```

## AK/SK 认证

### 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。

### 须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

## 3.3 返回结果

### 状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，详情请参见[错误码](#)。

对于“获取用户Token”接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

### 响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于“获取用户Token”接口，返回如图1所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

### 图 3-1 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopener
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token
→ MIIXQVJKoZlhvcNAQcCoIIYTjCCGEoCAQEExDTALBglghkgBZQMEAqEwgharBgkqhkiG9w0BBwGgg hacBIIWmHsidG9rZW4iOnsiZXhwaxJlc19hdCl6ljlwMTktMDItMTNUMDfj3KUs6YgJknPVNRbW2eZ5eb78SZOkqjACgkIqO1wi4JlGzrpdi8LGXK5bxldfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgzJVeFIYtLWT1GSO0zxKZmlQHQj82H8qHdgjZO9fuEbL5dMhdavj+33wElxHRC9187o+k9-j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASX1jipPEGA270g1FruloL6jqgiFkNPQuFSOU8+uSsttVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CMBnOintWW7oeRUvHvpxk8pxiX1wTEboXRzT6MUbpvGw-oPNFYxJECKnoH3HRozv0vN--n5d6Nbvg=-
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

### 响应消息体（可选）

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于“获取用户Token”接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "xxxxx",
            ....

```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error\_code表示错误码，error\_msg表示错误描述信息。

# 4 接口调用示例

本节通过调用LTS的API创建日志组。

## 说明

通过IAM获取到的Token有效期为24小时，需要使用同一个Token鉴权时，可以先将Token缓存，避免频繁调用。

## 涉及 API

当您使用Token认证方式完成认证鉴权时，需要获取用户Token并在调用接口时增加“X-Auth-Token”到业务接口请求消息头中。

- IAM获取token的API。
- LTS创建日志组的API。

## 具体步骤

1. Token认证，具体操作请参考[构造请求](#)。
2. 发送“POST /v2/{project\_id}/groups”。
3. 在Request Header中增加“Content-Type”和“X-Auth-Token”。
4. 在Request Body中传入参数如下：

```
POST /v2/{project_id}/groups
{
    "log_group_name": "test001", // 日志组名称(必填, String)
    "ttl_in_days": "7", // 日志过期时间(默认, int)
}
```

请求响应成功后，返回已创建日志组的信息。

```
{
    "log_group_id": "2a0089e4-3001-11e9-9e9d-286ed48xxx", // 日志组id (String)
}
```

若请求失败，则会返回错误码及对应的错误信息说明，详情请参考：[错误码](#)。

# 5 API 说明

本章节所介绍的所有接口URI，请在调用时务必区分大小写。

## 5.1 日志组管理

### 5.1.1 创建日志组

#### 功能介绍

该功能指导用户创建日志管理的基本单位，用于日志存储及查询。目前每个帐户最多可以创建100个日志组。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/groups

表 5-1 路径参数

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。 缺省值：None 最小长度：32 最大长度：32

## 请求参数

表 5-2 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值: None 最小长度: 1000 最大长度: 2000
Content-Type	是	String	该字段填为: application/json; charset=utf8。 缺省值: None 最小长度: 29 最大长度: 29

表 5-3 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
log_group_name	是	String	需要创建的日志组名称。 最小长度: 1 最大长度: 64 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• lts-group-01nh</li></ul>
ttl_in_days	是	Integer	日志存储时间 (天)。 最大值: 7 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• 7</li></ul>

## 响应参数

状态码为 201 时:

表 5-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
log_group_id	String	创建的日志组的ID。 最小长度: 36 最大长度: 36

状态码为 400 时:

表 5-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 401 时:

表 5-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时:

表 5-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时:

**表 5-8 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>Invalid projectId</li></ul>

**状态码为 503 时：****表 5-9 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>Invalid projectId</li></ul>

## 请求示例

```
POST https://{{endpoint}}/v2/{{project_id}}/groups  
/v2/{{project_id}}/groups  
{  
    "log_group_name": "lts-group-01nh",  
    "ttl_in_days": 7  
}
```

## 响应示例

**状态码为 201 时：**

```
{  
    "log_group_id": "b6b9332b-091f-4b22-b810-264318d2d664  
}
```

**状态码为 400 时：**

BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0009",  
    "error_msg": "Failed to validate the request body"  
}
```

**状态码为 401 时：**

AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0003",  
    "error_msg": "Invalid token"  
}
```

**状态码为 403 时：**

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
    "error_msg": "Invalid projectId"  
}
```

**状态码为 500 时：**

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0102",  
    "error_msg": "Failed to create log group"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
201	请求响应成功，成功创建日志组。
400	BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求，不要重试该请求。
401	AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 5.1.2 查询帐号下所有日志组

#### 功能介绍

该接口用于查询帐号下所有日志组。

## URI

GET /v2/{project\_id}/groups

表 5-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。缺省值：None 最小长度：32 最大长度：32

## 请求参数

表 5-11 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值：None 最小长度：1000 最大长度：2000
Content-Type	是	String	该字段填为：application/json;charset=utf8。 缺省值：None 最小长度：29 最大长度：29

## 响应参数

状态码为 200 时：

表 5-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
log_groups	Array of <a href="#">LogGroup</a> objects	日志组信息。

表 5-13 LogGroup

参数	参数类型	描述
creation_time	long	日志组创建时间。
log_group_name	String	日志组名称。 最小长度：1 最大长度：64
log_group_id	String	日志组ID。 最小长度：36 最大长度：36
ttl_in_days	Integer	日志存储时间（天）。 最小值：1 最大值：7
tag	Map<String, String>	日志组标签。

状态码为 401 时：

表 5-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

表 5-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>

参数	参数类型	描述
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

表 5-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/groups  
/v2/{project_id}/groups
```

## 响应示例

状态码为 200 时：

```
{"log_groups": [{"creation_time": 1630547141853, "log_group_name": "lts-group-01nh", "log_group_id": "b6b9332b-091f-4b22-b810-264318d2d664", "ttl_in_days": 7}]} 
```

状态码为 401 时：

AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0003",  
    "error_msg": "Invalid token"  
}
```

状态码为 403 时：

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
    "error_msg": "Invalid projectId"  
}
```

状态码为 500 时：

InternalServerError。 表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0010",  
    "error_msg": "The system encountered an internal error"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
401	AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 5.1.3 删除日志组

#### 功能介绍

该接口用于删除指定日志组。当日志组中的日志流配置了日志转储，需要取消日志转储后才可删除。

#### URI

DELETE /v2/{project\_id}/groups/{log\_group\_id}

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。缺省值：None 最小长度：32 最大长度：32

参数	是否必选	参数类型	描述
log_group_id	是	String	日志组ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。 缺省值：None 最小长度：36 最大长度：36

## 请求参数

表 5-18 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值：None 最小长度：1000 最大长度：2000
Content-Type	是	String	该字段填为：application/json;charset=utf8。 缺省值：None 最小长度：29 最大长度：29

## 响应参数

状态码为 400 时：

表 5-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>Invalid projectId</li></ul>

状态码为 401 时：

表 5-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

表 5-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

表 5-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

## 请求示例

```
DELETE https://[endpoint]/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}
```

```
/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}
```

## 响应示例

### 状态码为 400 时:

BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0201",  
    "error_msg": "The log group is not existed"  
}
```

### 状态码为 401 时:

AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0003",  
    "error_msg": "Invalid token"  
}
```

### 状态码为 403 时:

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
    "error_msg": "Invalid projectId"  
}
```

### 状态码为 500 时:

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0103",  
    "error_msg": "Failed to delete log group"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
204	请求响应成功, 成功删除日志组。
400	BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求, 不要重试该请求。
401	AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效, 服务不可用。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.2 日志流管理

### 5.2.1 创建日志流

#### 功能介绍

该接口用于创建某个指定日志组下的日志流。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/groups/{log\_group\_id}/streams

表 5-23 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。缺省值：None 最小长度：32 最大长度：32
log_group_id	是	String	租户想创建的日志流所在日志组的groupid，一般为36位字符串。 缺省值：None 最小长度：36 最大长度：36

#### 请求参数

表 5-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值：None 最小长度：1000 最大长度：2000

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	该字段填为：application/json;charset=utf8。 缺省值：None 最小长度：29 最大长度：29

表 5-25 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
log_stream_name	是	String	需要创建的日志流名称。 最小长度：1 最大长度：64 枚举值： ● lts-stream-13ci
enterprise_project_name	否	String	企业项目名称。 最小长度：1 最大长度：64
ttl_in_days	否	Integer	日志存储时间（天）。 最小值：1 最大值：365 枚举值：7

## 响应参数

状态码为 201 时：

表 5-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
log_stream_id	String	创建的日志流的ID。 最小长度：36 最大长度：36

状态码为 400 时：

**表 5-27 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 401 时：

**表 5-28 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

**表 5-29 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

**表 5-30 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 503 时：

**表 5-31 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
-	String	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

## 请求示例

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}/streams  
/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}/streams  
{  
    "log_stream_name": "lts-stream-02kh",  
    "ttl_in_days": 7,  
    "enterprise_project_name" : "h2"  
}
```

## 响应示例

状态码为 201 时：

```
{  
    "log_stream_id": "c54dbc58-0fd8-48ed-b007-6d54981427a7"  
}
```

状态码为 400 时：

BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code" : "LTS.0009",  
    "error_msg" : "Failed to validate the request body"  
}
```

状态码为 401 时：

AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code" : "LTS.0003",  
}
```

```
    "error_msg" : "Invalid token"
}
```

### 状态码为 403 时:

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "LTS.0001",
  "error_msg" : "Invalid projectId"
}
```

### 状态码为 500 时:

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{
  "error_code" : "LTS.0202",
  "error_msg" : "Failed to create Log stream"
}
```

## 状态码

状态码	描述
201	请求响应成功，成功创建日志流。
400	BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求，不要重试该请求。
401	AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 5.2.2 查询指定日志组下的所有日志流

#### 功能介绍

该接口用于查询指定日志组下的所有日志流信息。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/groups/{log\_group\_id}/streams

表 5-32 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方式请参见: <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。缺省值: None 最小长度: 32 最大长度: 32
log_group_id	是	String	租户想查询的日志流所在日志组的groupid, 一般为36位字符串。 缺省值: None 最小长度: 36 最大长度: 36

## 请求参数

表 5-33 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值: None 最小长度: 1000 最大长度: 2000
Content-Type	是	String	该字段填为: application/json; charset=utf8。 缺省值: None 最小长度: 29 最大长度: 29

## 响应参数

状态码为 200 时:

表 5-34 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
log_streams	Array of <a href="#">LogStream</a> objects	日志流数组。

表 5-35 LogStream

参数	参数类型	描述
creation_time	long	创建时间。 最小值：1577808000000 最大值：4102416000000
log_stream_name	String	日志流名称。 最小长度：36 最大长度：36
log_stream_id	String	日志流ID。 最小长度：36 最大长度：36
filter_count	Integer	过滤器个数。 最小值：0 最大值：5
tag	Map<String, String>	日志流标签。

状态码为 401 时：

表 5-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

表 5-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>

参数	参数类型	描述
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 503 时：

表 5-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	ServiceUnavailable。被请求的服务无效, 服务不可用。

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}/streams  
/v2/{project_id}/groups/{log_group_id}/streams
```

## 响应示例

状态码为 200 时：

```
{  
  "log_streams": [ {  
    "creation_time":1630549842955,  
    "log_stream_name":"lts-stream-02kh",  
    "log_stream_id":"c54dbc58-0fd8-48ed-b007-6d54981427a7"  
    "filter_count":0,  
  } ]  
}
```

状态码为 401 时：

AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0003",  
    "error_msg": "Invalid token"  
}
```

#### 状态码为 403 时:

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
    "error_msg": "Invalid projectId"  
}
```

#### 状态码为 500 时:

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0010",  
    "error_msg": "The system encountered an internal error"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
401	AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效, 服务不可用。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 5.2.3 删除日志流

#### 功能介绍

该接口用于删除指定日志组下的指定日志流。当该日志流配置了日志转储, 需要取消日志转储后才可删除。

#### URI

DELETE /v2/{project\_id}/groups/{log\_group\_id}/streams/{log\_stream\_id}

表 5-40 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	ID, 获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。 缺省值: None 最小长度: 32 最大长度: 32
log_group_id	是	String	租户想删除的日志流所在日志组的groupid, 一般为36位字符串。 缺省值: None 最小长度: 36 最大长度: 36
log_stream_id	是	String	需要删除的日志流ID, 获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。 缺省值: None 最小长度: 36 最大长度: 36

## 请求参数

表 5-41 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值: None 最小长度: 1000 最大长度: 2000
Content-Type	是	String	该字段填为: application/json; charset=utf8。 缺省值: None 最小长度: 29 最大长度: 29

## 响应参数

状态码为 400 时:

**表 5-42 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 401 时：

**表 5-43 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

**表 5-44 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

表 5-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>Invalid projectId</li></ul>

状态码为 503 时：

表 5-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
-	String	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

## 请求示例

```
DELETE https://{{endpoint}}/v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}  
/v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}
```

## 响应示例

状态码为 400 时：

BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0208",  
    "error_msg": "The log stream does not existed"  
}
```

状态码为 401 时：

AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0003",  
    "error_msg": "Invalid token"  
}
```

状态码为 403 时：

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
}
```

```
    "error_msg" : "Invalid projectId"
}
```

#### 状态码为 500 时:

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{
    "error_code" : "LTS.0203",
    "error_msg" : "Failed to delete Log stream"
}
```

### 状态码

状态码	描述
204	请求响应成功，成功删除日志流。
400	BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求，不要重试该请求。
401	AuthFailed。鉴权失败，请确认token后再次请求。
403	Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。
503	ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.3 日志管理

### 5.3.1 查询日志

#### 功能介绍

该接口用于查询指定日志流下的日志内容。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/groups/{log\_group\_id}/streams/{log\_stream\_id}/content/query

表 5-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	ID, 获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。 缺省值: None 最小长度: 32 最大长度: 32
log_group_id	是	String	日志组ID。 缺省值: None 最小长度: 36 最大长度: 36
log_stream_id	是	String	日志流ID。 缺省值: None 最小长度: 36 最大长度: 36

## 请求参数

表 5-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。 缺省值: None 最小长度: 1000 最大长度: 2000
Content-Type	是	String	该字段填为: application/json; charset=utf8。 缺省值: None 最小长度: 29 最大长度: 29

表 5-49 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	搜索起始时间（UTC时间，毫秒级）。 <b>说明</b> 查询时间最大为30天。
end_time	是	String	搜索结束时间（UTC时间，毫秒级）。 <b>说明</b> 查询时间最大为30天。
labels	否	Map<String, String>	日志过滤条件集合，不同日志来源所需字段不同。
keywords	否	String	支持关键词精确搜索。关键词指相邻两个分词符之间的单词。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• error</li></ul>
line_num	否	String	日志单行序列号，第一次查询时不需要此参数，后续分页查询时需要使用，可从上次查询的返回信息中获取。 line_num应在start_time和end_time之间。 最小长度：19 最大长度：19
is_desc	否	Boolean	顺序或者倒序查询，默认为false(顺序查询) 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• false</li></ul>
search_type	否	String	首次查询为“init”，分页查询时为“forwards”或者“backwards”，默认为首次查询“init”，与“is_desc”参数配合进行分页查询。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• forwards</li></ul>
limit	否	Integer	表示每次查询的日志条数，不填时默认为50，建议您设置为100。 最小值：1 最大值：5000
is_count	否	Boolean	日志条数统计。默认为false(不统计)，true为统计日志条数。 枚举值：true

## 响应参数

状态码为 200 时:

表 5-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logs	Array of <a href="#">LogContents</a> objects	日志信息。
count	Integer	日志条数。

表 5-51 LogContents

参数	参数类型	描述
content	String	日志原数据。 最小长度: 1 最大长度: 10000
line_num	String	日志单行序列号。 最小长度: 19 最大长度: 19
labels	Map<String, String>	该条日志包含的labels, 查询到的日志不同所包含的字段不同。

状态码为 400 时:

表 5-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 401 时:

表 5-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 403 时：

表 5-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

状态码为 500 时：

表 5-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>
error_msg	String	调用失败响应信息描述。 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul>

## 请求示例

日志内容：

2020-07-25/14:44:42 this log is Error NO 1  
2020-07-25/14:44:43 this log is Error NO 2

```
2020-07-25/14:44:44 this log is Error NO 3
2020-07-25/14:44:45 this log is Error NO 4
2020-07-25/14:44:46 this log is Error NO 5
2020-07-25/14:44:47 this log is Error NO 6
2020-07-25/14:44:48 this log is Error NO 7
2020-07-25/14:44:49 this log is Error NO 8
2020-07-25/14:44:50 this log is Error NO 9
2020-07-25/14:44:51 this log is Error NO 10
```

POST [https://{{endpoint}}/v2/{{project\\_id}}/groups/{{log\\_group\\_id}}/streams/{{log\\_stream\\_id}}/content/query](https://{{endpoint}}/v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}/content/query)

- 首次查询日志

```
v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}/content/query
{
    "start_time": 1595659200000,
    "end_time": 1595659500000,
    "labels":
    {
        "hostName": "ecs-kwxtest"
    },
    "keywords": "log",
    "limit": 10,
    "is_count":true
}
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 6”、“NO 7”、“NO 8”

```
v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}/content/query
{
    "start_time": 1595659200000,
    "end_time": 1595659500000,
    "labels":
    {
        "hostName": "ecs-kwxtest"
    },
    "keywords": "log",
    "line_num": "1595659490239433658",
    "is_desc": "false",
    "search_type": "forwards",
    "limit": "3",
    "is_count":true
}
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 8”、“NO 7”、“NO 6”

```
{
    "start_time": 1595659200000,
    "end_time": 1595659500000,
    "labels":
    {
        "hostName": "ecs-kwxtest"
    },
    "keywords": "log",
    "line_num": "1595659490239433658",
    "is_desc": "true",
    "search_type": "backwards",
    "limit": "3",
    "is_count":true
}
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 2”、“NO 3”、“NO 4”

```
v2/{{project_id}}/groups/{{log_group_id}}/streams/{{log_stream_id}}/content/query
{
    "start_time": 1595659200000,
    "end_time": 1595659500000,
    "labels":
    {
        "hostName": "ecs-kwxtest"
    }
}
```

```
        },
        "keywords": "log",
        "line_num": "1595659490239433658",
        "is_desc": "false",
        "search_type": "backwards",
        "limit": "3",
        "is_count":true
    }
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 4”、“NO 3”、“NO 2”

```
v2/{project_id}/groups/{log_group_id}/streams/{log_stream_id}/content/query
{
    "start_time": 1595659200000,
    "end_time": 1595659500000,
    "labels": [
        {
            "hostName": "ecs-kwxtest"
        }
    ],
    "keywords": "log",
    "line_num": "1595659490239433658",
    "is_desc": "true",
    "search_type": "forwards",
    "limit": "3",
    "is_count":true
}
```

## 响应示例

- 首次查询日志

```
{
    "count": 32,
    "logs": [
        {
            "content": "2020-07-25/14:44:42 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 1\n",
            "labels": {
                "hostName": "ecs-kwxtest",
                "hostIP": "192.168.0.156",
                "appName": "default_appname",
                "containerName": "CONFIG_FILE",
                "clusterName": "CONFIG_FILE",
                "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
                "podName": "default_procname",
                "clusterId": "CONFIG_FILE",
                "nameSpace": "CONFIG_FILE",
                "category": "LTS"
            },
            "line_num": "1595659490239433654"
        },
        {
            "content": "2020-07-25/14:44:43 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 2\n",
            "labels": {
                "hostName": "ecs-kwxtest",
                "hostIP": "192.168.0.156",
                "appName": "default_appname",
                "containerName": "CONFIG_FILE",
                "clusterName": "CONFIG_FILE",
                "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
                "podName": "default_procname",
                "clusterId": "CONFIG_FILE",
                "nameSpace": "CONFIG_FILE",
                "category": "LTS"
            },
            "line_num": "1595659490239433655"
        },
        {
            "content": "2020-07-25/14:44:44 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 3\n",
            "labels": {
                "hostName": "ecs-kwxtest",
                "hostIP": "192.168.0.156",
                "appName": "default_appname",
                "containerName": "CONFIG_FILE",
                "clusterName": "CONFIG_FILE",
                "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
                "podName": "default_procname",
                "clusterId": "CONFIG_FILE",
                "nameSpace": "CONFIG_FILE",
                "category": "LTS"
            },
            "line_num": "1595659490239433656"
        }
    ]
}
```

```
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433656"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:45 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 4\n",
"labels": {
    "hostName": "ecs-kwxtest",
    "hostIP": "192.168.0.156",
    "appName": "default_appname",
    "containerName": "CONFIG_FILE",
    "clusterName": "CONFIG_FILE",
    "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
    "podName": "default_procname",
    "clusterId": "CONFIG_FILE",
    "nameSpace": "CONFIG_FILE",
    "category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433657"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:46 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 5\n",
"labels": {
    "hostName": "ecs-kwxtest",
    "hostIP": "192.168.0.156",
    "appName": "default_appname",
    "containerName": "CONFIG_FILE",
    "clusterName": "CONFIG_FILE",
    "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
    "podName": "default_procname",
    "clusterId": "CONFIG_FILE",
    "nameSpace": "CONFIG_FILE",
    "category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433658"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:47 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 6\n",
"labels": {
    "hostName": "ecs-kwxtest",
    "hostIP": "192.168.0.156",
    "appName": "default_appname",
    "containerName": "CONFIG_FILE",
    "clusterName": "CONFIG_FILE",
    "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
    "podName": "default_procname",
    "clusterId": "CONFIG_FILE",
    "nameSpace": "CONFIG_FILE",
    "category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433659"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:48 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 7\n",
"labels": {
    "hostName": "ecs-kwxtest",
    "hostIP": "192.168.0.156",
    "appName": "default_appname",
    "containerName": "CONFIG_FILE",
    "clusterName": "CONFIG_FILE",
    "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
```

```
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
    },
    "line_num": "1595659490239433660"
},
{
    "content": "2020-07-25/14:44:49 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 8\n",
    "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
    },
    "line_num": "1595659490239433661"
},
{
    "content": "2020-07-25/14:44:50 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 9\n",
    "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
    },
    "line_num": "1595659490839420574"
},
{
    "content": "2020-07-25/14:44:51 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 10\n",
    "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
    },
    "line_num": "1595659491839412667"
}
]
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 6”、“NO 7”、“NO 8”

```
{
    "count": 32,
    "logs": [
        {
            "content": "2020-07-25/14:44:47 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 6\n",
            "labels": {
                "hostName": "ecs-kwxtest",
                "hostIP": "192.168.0.156",
                "appName": "default_appname",
                "containerName": "CONFIG_FILE",
```

```
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433659"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:48 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 7\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433660"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:49 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 8\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433661"
}
]
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 8”、“NO 7”、“NO 6”

```
{
"count": 32,
"logs": [
{
"content": "2020-07-25/14:44:49 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 8\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433661"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:48 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 7\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433660"
}
]
```

- ```
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433660"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:47 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 6\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433659"
}
]
}
}

● 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 2”、“NO 3”、“NO 4”

{
"count": 32,
"logs": [
{
"content": "2020-07-25/14:44:43 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 2\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433655"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:44 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 3\n",
"labels": {
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433656"
},
{
"content": "2020-07-25/14:44:45 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 4\n",
"labels": {
```

```
"hostName": "ecs-kwxtest",
"hostIP": "192.168.0.156",
"appName": "default_appname",
"containerName": "CONFIG_FILE",
"clusterName": "CONFIG_FILE",
"hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
"podName": "default_procname",
"clusterId": "CONFIG_FILE",
"nameSpace": "CONFIG_FILE",
"category": "LTS"
},
"line_num": "1595659490239433657"
]
}
```

- 分页查询, 以包含“NO 5”的日志为起始点, 查询“NO 4”、“NO 3”、“NO 2”

```
{
  "count": 32,
  "logs": [
    {
      "content": "2020-07-25/14:44:45 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 4\n",
      "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
      },
      "line_num": "1595659490239433657"
    },
    {
      "content": "2020-07-25/14:44:44 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 3\n",
      "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
      },
      "line_num": "1595659490239433656"
    },
    {
      "content": "2020-07-25/14:44:43 this <HighLightTag>log</HighLightTag> is Error NO 2\n",
      "labels": {
        "hostName": "ecs-kwxtest",
        "hostIP": "192.168.0.156",
        "appName": "default_appname",
        "containerName": "CONFIG_FILE",
        "clusterName": "CONFIG_FILE",
        "hostId": "9787ef31-fd7b-4eff-ba71-72d580f11f55",
        "podName": "default_procname",
        "clusterId": "CONFIG_FILE",
        "nameSpace": "CONFIG_FILE",
        "category": "LTS"
      },
      "line_num": "1595659490239433655"
    }
  ]
}
```

]  
}**状态码为 400 时:**

BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

{  
  "error\_code": "LTS.0009",  
  "error\_msg": "Failed to validate the request body"  
}**状态码为 401 时:**

AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。

{  
  "error\_code": "LTS.0003",  
  "error\_msg": "Invalid token"  
}**状态码为 403 时:**

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。

{  
  "error\_code": "LTS.0001",  
  "error\_msg": "Invalid projectId"  
}**状态码为 500 时:**

InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。

{  
  "error\_code": "LTS.0202",  
  "error\_msg": "Failed to query lts log"  
}**状态码**

| 状态码 | 描述                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 请求响应成功。                                                                                             |
| 400 | BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求, 不要重试该请求。                                                      |
| 401 | AuthFailed。鉴权失败, 请确认token后再次请求。                                                                     |
| 403 | Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码, 表明请求能够到达服务端, 且服务端能够理解用户请求, 但是拒绝做更多的事情, 因为该请求被设置为拒绝访问, 建议直接修改该请求, 不要重试该请求。 |
| 500 | InternalServerError。表明服务端能被请求访问到, 但是服务内部出错。                                                         |
| 503 | ServiceUnavailable。被请求的服务无效, 服务不可用。                                                                 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.4 日志转储

### 5.4.1 创建日志转储

#### 功能介绍

该接口用于将指定的一个或多个日志流的日志转储到OBS服务。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/log-dump/obs

表 5-56 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见： <a href="#">获取帐号ID、项目ID、日志组ID、日志流ID</a> 。<br>缺省值：None<br>最小长度：32<br>最大长度：32 |

#### 请求参数

表 5-57 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 从IAM获取的用户Token。<br>缺省值：None<br>最小长度：1000<br>最大长度：2000                  |
| Content-Type | 是    | String | 该字段填为：application/json;charset=utf8。<br>缺省值：None<br>最小长度：29<br>最大长度：29 |

表 5-58 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                        |
|-----------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_group_id    | 是    | String           | 日志组ID。<br>最小长度：36<br>最大长度：36                                                                                                                              |
| log_stream_ids  | 是    | Array of strings | 日志流ID列表, 可以指定一个或多个日志流进行obs周期性转储<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 7bb6b1e7-xxxx-4255-87f9-b3dc7fb2xxxx</li></ul>                            |
| obs_bucket_name | 是    | String           | obs桶名称。<br>最小长度：3<br>最大长度：63                                                                                                                              |
| type            | 是    | String           | 周期性转储, 必须填cycle。<br>最小长度：5<br>最大长度：5                                                                                                                      |
| storage_format  | 是    | String           | 转储格式RAW/JSON, 默认为RAW。<br>最小长度：3<br>最大长度：4                                                                                                                 |
| switch_on       | 否    | Boolean          | 是否开启转储: true/false, 默认为true                                                                                                                               |
| prefix_name     | 否    | String           | 转储至OBS桶中的日志文件前缀。<br>最小长度：0<br>最大长度：64                                                                                                                     |
| dir_prefix_name | 否    | String           | 自定义文件夹路径。<br>最小长度：0<br>最大长度：64                                                                                                                            |
| period          | 是    | Integer          | 转储周期的长度<br>枚举值：1,2,3,5,6,12,30                                                                                                                            |
| period_unit     | 是    | String           | 转储周期的单位：<br>枚举值："min","hour"<br>最小长度：3<br>最大长度：4<br><b>说明</b><br>period与period_unit拼接后必须在该列表中<br>["2min","5min","30min","1hour","3hour","6hour","12hour"] |

## 响应参数

状态码为 201 时:

表 5-59 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| log_dump_observ_id | String | 转储ID。<br>缺省值: None<br>最小长度: 36<br>最大长度: 36 |

状态码为 400 时:

表 5-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0007</li></ul>                                    |
| error_msg  | String | 调用失败响应信息描述。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• The request body format must be json</li></ul> |

状态码为 403 时:

表 5-61 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• LTS.0403</li></ul>                 |
| error_msg  | String | 调用失败响应信息描述。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invalid projectId</li></ul> |

状态码为 500 时:

表 5-62 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String | 错误码。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>LTS.0403</li></ul>                 |
| error_msg  | String | 调用失败响应信息描述。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>Invalid projectId</li></ul> |

## 请求示例

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/log-dump/obs
/v2/{project_id}/log-dump/obs
{
    "log_group_id": "d9dba9f3-xxxx-48bd-xxxx-xxxxx24a8053",
    "log_stream_ids": ["45e7f609-xxxx-4cd3-835b-xxxx4a124718"],
    "obs_bucket_name": "lts-test",
    "type": "cycle",
    "storage_format": "RAW",
    "switch_on": "true",
    "prefix_name": "fileprefixname",
    "dir_prefix_name": "dirprefixname",
    "period": 5,
    "period_unit": "min"
}
```

## 响应示例

### 状态码为 200 时：

- 获取日志组。

```
{
    "error_code": "LTS.0201",
    "error_msg": "The log group does not existed"
}
```
- 获取日志流。

```
{
    "error_code": "LTS.0208",
    "error_msg": "Log stream id does not exist: 632b9bdc-5afd-4666-a5de-2579f8b80314-"
}
```
- 设置转储OBS桶。

```
{
    "error_code": "LTS.0416",
    "error_msg": "obs bucket does not exist: zhuanchu"
}
```
- 日志流ID被关联。

```
{
    "error_code": "LTS.0207",
    "error_msg": "Log stream id is associated by transfer: 632b9bdc-5afd-4666-a5de-2579f8b80314"
}
```
- 设置转储类型。

```
{
    "error_code": "LTS.1901",
}
```

- 设置转储格式。

```
{  
    "error_code": "LTS.1901",  
    "error_msg": "storage_format is not in the list [RAW, JSON]"  
}
```
- 设置转储周期。

```
{  
    "error_code": "LTS.1901",  
    "error_msg": "period+period_unit is not in the list [2min, 5min, 30min, 1hour, 3hour, 6hour, 12hour]"  
}
```
- 设置转储单位。

```
{  
    "error_code": "LTS.1901",  
    "error_msg": "period_unit is not in the list [min, hour]"  
}
```
- 设置转储日志文件前缀。

```
{  
    "error_code": "LTS.1902",  
    "error_msg": "prefix_name is invalid, please verify if it's provided as required"  
}
```
- 设置自定义转储路径。

```
{  
    "error_code": "LTS.1902",  
    "error_msg": "dir_prefix_name is invalid, please verify if it's provided as required"  
}
```

#### 状态码为 201 时:

```
{  
    "log_dump_obs_id": "45fdc36b-xxxx-4567-xxxx-559xxxxdf968"  
}
```

#### 状态码为 400 时:

- BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0009",  
    "error_msg": "Failed to validate the request body"  
}
```
- BadRequest。非法请求。建议根据error\_msg直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0007",  
    "error_msg": "The request body format must be json"  
}
```

#### 状态码为 403 时:

Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{  
    "error_code": "LTS.0001",  
    "error_msg": "Invalid projectId"  
}
```

#### 状态码为 500 时:

- InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0202",  
    "error_msg": "Failed to query lts struct log"  
}
```

- InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。

```
{  
    "error_code": "LTS.0010",  
    "error_msg": "Internal Server Error"  
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 请求响应成功。                                                                                       |
| 201 | 请求响应成功。创建OBS转储成功。                                                                             |
| 400 | BadRequest。非法请求。建议根据error_msg直接修改该请求，不要重试该请求。                                                 |
| 403 | Forbidden。请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。 |
| 500 | InternalServerError。表明服务端能被请求访问到，但是服务内部出错。                                                    |
| 503 | ServiceUnavailable。被请求的服务无效，服务不可用。                                                            |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6 附录

## 6.1 状态码

状态码如表1所示

表 6-1 状态码

| 状态码 | 返回值                   | 状态码说明            |
|-----|-----------------------|------------------|
| 200 | OK                    | GET和PUT操作正常返回。   |
| 201 | OK                    | POST请求成功，返回查询结果。 |
| 204 | No Content            | DELETE操作正常返回。    |
| 400 | Bad Request           | 请求错误。            |
| 401 | Unauthorized          | 未提供认证信息，或认证信息错。  |
| 403 | Forbidden             | 请求页面被禁止访问。       |
| 404 | Not Found             | 服务器无法找到被请求的资源。   |
| 408 | Request Timeout       | 请求超出了服务器的等待时间。   |
| 429 | Too Many Requests     | 当前请求过多。          |
| 500 | Internal Server Error | 请求未完成，服务异常。      |
| 503 | Service Unavailable   | 系统暂时不可用，请求受限。    |

## 6.2 错误码

### 功能说明

所有云日志服务的接口，有自定义错误信息返回，本章节介绍云日志服务的错误码含义。

### 返回体格式

```
{  
    "error_msg": "Current user is not authenticated correctly, check your token.",  
    "error_code": "LTS.0002"  
}
```

### 错误码说明

表 6-2 错误码

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                   | 描述                  | 处理措施                      |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 400 | LTS.0007 | The request body format must be json                                   | 请求体不是JSON格式         | 请修改请求体为JSON格式后进行重试。       |
| 400 | LTS.0009 | Failed to validate the request body                                    | 参数校验失败              | 请根据请求返回的错误信息修改请求参数后重试     |
| 400 | LTS.0010 | The system encountered an internal error                               | 系统内部错误              | LTS服务内部异常，此时请联系技术支持工程师处理。 |
| 400 | LTS.0101 | Failed to create log group, the group name has been existed            | 创建日志组失败，日志组名称已存在    | 核对日志组名称，此日志组名称已存在。        |
| 400 | LTS.0104 | Failed to create log group, the number of log groups exceeds the quota | 创建日志组失败，日志组数目超出限额   | 查看日志组数量是否已经达到配额（默认个数100）。 |
| 400 | LTS.0105 | Log group is associated by transfer                                    | 删除日志组失败，日志组存在关联转储配置 | 确认此组相关联的转储配置。             |
| 400 | LTS.0201 | The log group is not existed                                           | 创建日志流失败，日志组不存在      | 核对groupID是否存在。            |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                                        | 描述                                         | 处理措施                                                     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 400 | LTS.0205 | The log stream name has been existed                                                        | 创建日志流失败，日志流名称已存在                           | 确认创建日志流的名称是否存在。                                          |
| 400 | LTS.0206 | Failed to create log stream, the number of Log streams exceeds the quota                    | 创建日志流失败，单个日志组的日志流数目超出限额                    | 查看单个日志组的日志流数量是否已经达到配额（默认个数100）。                          |
| 400 | LTS.0207 | Log stream is associated by transfer                                                        | 删除日志流失败，日志流存在关联转储配置                        | 确认此日志流是否配置转储，若已配置则日志流无法删除。                               |
| 400 | LTS.0208 | The log stream does not existed                                                             | 日志流不存在                                     | 请确认要删除的日志流是否存在                                           |
| 400 | LTS.0416 | obs bucket does not exist                                                                   | 该obs桶不存在                                   | 请先创建obs桶。                                                |
| 400 | LTS.0701 | end_time must be superior to start_time, and line_num must be between them if it's provided | 时间的参数必须满足:<br>start_time<line_num<end_time | 请修改参数以满足:<br>时间的参数必须满足:<br>start_time<line_num<end_time。 |
| 400 | LTS.1901 | field is not in the list                                                                    | 某个参数不在指定的list中                             | 请根据error_msg修改对应的参数。                                     |
| 400 | LTS.1902 | name is invalid                                                                             | 某个参数不符合要求                                  | 请根据error_msg修改对应的参数。                                     |
| 400 | LTS.1903 | limit must be between lower boundary and upper boundary                                     | limit的大小不在要求范围内                            | 请将limit参数设置在1-5000之间。                                    |
| 400 | LTS.0301 | '*' and '?' not allowed as first character                                                  | *和? 放在关键字中间或末尾                             | 请根据错误信息检查Keywords字段。                                     |
| 401 | LTS.0001 | Invalid projectId                                                                           | 无效的 projectId                              | 请确认你的uri中的projectId与token中的projectId一致。                  |
| 401 | LTS.0023 | Current user is suspended or restricted or unverified.                                      | 当前用户未进行实名认证，已被冻结或受限                        | 请确认已进行实名认证，该账户未欠费也未被冻结。                                  |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                            | 描述               | 处理措施                                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 401 | LTS.0003 | Incorrect IAM authentication information: decrypt token fail    | 无效的token         | 请重新获取token。                              |
| 403 | LTS.0001 | Invalid projectId                                               | 无效的ID            | 请重新获取ID。                                 |
| 403 | LTS.0018 | Current user does not have the permission to operate obs        | 当前用户没有操作该obs桶的权限 | 请获取操作该obs桶的权限后进行重试。                      |
| 403 | LTS.0011 | Invalid projectId                                               | 非法的projectId     | 请确认URL中的projectId与token中的projectId一致     |
| 500 | LTS.0010 | Internal Server Error                                           | 内部服务器错误          | LTS服务内部异常，此时请联系技术支持工程师处理。                |
| 500 | LTS.0102 | Failed to create log group                                      | 创建日志组失败          | 核对projectId是否正确，日志组名称是否满足要求。             |
| 500 | LTS.0103 | Failed to delete log group                                      | 删除日志组失败          | 查看数据库服务是否正常或网络连接是否正常。                    |
| 500 | LTS.0107 | Current user does not have the permission to operate this group | 更新日志组失败          | 连接数据库异常,检查数据库实例状态                        |
| 500 | LTS.0202 | Failed to create log stream                                     | 创建日志流失败          | 核对projectId是否正确，groupId是否正确，日志流名称是否满足要求。 |
| 500 | LTS.0203 | Failed to delete log stream                                     | 删除日志流失败          | 查看数据库服务是否正常或网络连接是否正常。                    |

## 6.3 获得帐号 ID、项目 ID、日志组 ID、日志流 ID

### 获得帐号 ID 和项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入帐号ID（domain-id）和项目ID，获取步骤如下：

多项目时，展开“所属区域”，从“项目ID”列获取子项目ID。

## 获取日志组和日志流 ID

- 控制台获取
  - a. 登录LTS管理控制台。
  - b. 在“日志管理”页签，查看日志组ID。
  - c. 单击日志组名称，进入日志流管理页面，查看日志流ID。
- API获取
  - [查询帐号下所有日志组](#)
  - [查询指定日志组下的所有日志流](#)